

Installation et mise en œuvre du module Scribe en mode AD

EOLE 2.9



EOLE 2.9

Version : révision : Juillet 2022

Date : création : Juin 2022

Editeur : Pôle national de compétences Logiciels Libres

Auteur(s) : Équipe EOLE

Copyright : Documentation sous licence Creative Commons by-sa - EOLE (<https://pcll.ac-dijon.fr/eole/>)

Licence : Cette documentation, rédigée par le Pôle national de compétences Logiciels Libres, est mise à disposition selon les termes de la licence :

Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 France (CC BY-SA 3.0 FR) : <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/>.

Vous êtes libres :

- de **reproduire, distribuer et communiquer** cette création au public ;
- de **modifier** cette création.

Selon les conditions suivantes :

- **Attribution** : vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'œuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'œuvre) ;
- **Partage des Conditions Initiales à l'Identique** : si vous modifiez, transformez ou adaptez cette création, vous n'avez le droit de distribuer la création qui en résulte que sous un contrat identique à celui-ci.

À chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire apparaître clairement au public les conditions contractuelles de sa mise à disposition. La meilleure manière de les indiquer est un lien vers cette page web.

Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des droits sur cette œuvre.

Rien dans ce contrat ne diminue ou ne restreint le droit moral de l'auteur ou des auteurs.

Cette documentation est basée sur une réalisation du Pôle national de compétences Logiciels Libres. Les documents d'origines sont disponibles sur le site.

EOLE est un projet libre (Licence GPL).

Il est développé par le Pôle national de compétences Logiciels Libres du ministère de l'Éducation nationale, rattaché à la Direction des Systèmes d'Information de l'académie de Dijon (DSI).

Pour toute information concernant ce projet vous pouvez nous joindre :

- Par courrier électronique : eole@ac-dijon.fr
- Par FAX : 03-80-44-88-10
- Par courrier : EOLE-DSI - 2G, rue du Général Delaborde - 21000 DIJON
- Le site du Pôle national de compétences Logiciels Libres : <http://eole.orion.education.fr>

Table des matières

Chapitre 1 - Présentation et historique du projet EOLE	14
1. Les objectifs d'EOLE	14
2. Historique du projet EOLE	14
3. Versions des modules EOLE	18
4. Logiciel Libre	21
5. Méta-distribution EOLE	22
6. EOLE 2.9	23
7. Eolebase	25
8. Quelques références	27
Chapitre 2 - Introduction au module Scribe en mode AD	28
1. Qu'est ce que le module Scribe AD ?	28
2. À qui s'adresse ce module ?	30
3. Les services Scribe	30
4. Conteneurs	31
5. Les différences entre les versions 2.8 et 2.9	33
6. Errata 2.9.n	35
Chapitre 3 - Fonctionnement du module Scribe en mode AD	36
Chapitre 4 - Mise en œuvre du module	40
Chapitre 5 - Installation du module	42
1. Pré-requis	42
2. Médias d'installation	44
3. Déroulement de l'installation	49
4. Partitionnement automatique	53
Chapitre 6 - Configuration du module Scribe	61
1. Configuration généralités	61
1.1. Configuration en mode autonome	62
1.1.1. Accès distant	64
1.1.2. La zone Menu	66
1.1.3. La zone Onglet	69
1.1.4. La zone Formulaire	70
1.1.5. La zone Validation	73
1.1.6. Enregistrer la configuration	73
1.1.7. Le mode Debug	74
1.1.8. Édition synchronisée avec l'application Zéphir	76
1.1.9. FAQ	78
1.2. Configuration en mode Zéphir	80
2. Configuration en mode basique	89
2.1. Onglet Général	90
2.2. Onglet Services	96
2.3. Onglet Interface-0	96
2.4. Onglet Dhcp : Configuration du serveur DHCP	98
2.5. Onglet Samba : Configuration du serveur de fichiers	99
2.6. Onglet Applications web : Configuration des applications web	101
2.7. Onglet Messagerie	101

2.8. Onglet Directeur Bareos	103
2.9. Onglet Stockage bareos	103
2.10. Onglet Eolead	104
2.10.1. Configuration avec le serveur Active Directory local (ScribeAD)	104
2.10.2. Configuration avec un serveur Active Directory distant (Eole-AD)	105
2.11. Onglet Lemonldap : Configuration du service SSO pour l'authentification unique (Mode Basique)	109
3. Configuration en mode normal	111
3.1. Onglet Général	113
3.2. Onglet Services	119
3.3. Onglet Interface-0	120
3.4. Onglet Mots de passe : Politique de mot de passe pour les utilisateurs	123
3.5. Onglet Clamav : Configuration de l'anti-virus	129
3.6. Onglet Annuaire	130
3.7. Onglet Dhcp : Configuration du serveur DHCP	130
3.8. Onglet Samba : Configuration du serveur de fichiers	135
3.9. Onglet Onduleur	137
3.10. Onglet Applications web : Configuration des applications web	143
3.11. Onglet Bareos webui : outil d'administration pour Bareos	146
3.12. Onglet Eole sso : Configuration du service SSO pour l'authentification unique	152
3.13. Onglet Messagerie	157
3.14. Onglet Directeur bareos	161
3.15. Onglet Stockage bareos	164
3.16. Onglet Eolead	165
3.16.1. Configuration avec le serveur Active Directory local (ScribeAD)	165
3.16.2. Configuration avec un serveur Active Directory distant (Eole-AD)	166
3.17. Onglet Gpo	171
3.18. Onglet Envole	171
3.19. Onglet Sonde Statistique	174
3.20. Onglet Ejabberd	175
3.21. OCS Inventory	176
3.22. Onglet Sonde statistique	178
3.23. Onglet Lemonldap : Configuration du service SSO pour l'authentification unique (Mode Normal)	182
4. Configuration en mode expert	190
4.1. Onglet Général	191
4.2. Onglet Services	198
4.3. Onglet Système	200
4.4. Onglet Sshd : Gestion SSH avancée	207
4.5. Onglet NTP : Options supplémentaires pour la synchronisation de l'horloge système	208
4.6. Onglet Logs : Gestion des logs	208
4.7. Onglet Interface-0	211
4.8. Onglet Interface-n	216
4.9. Onglet Réseau avancé	220
4.10. Onglet Certificats ssl : gestion des certificats SSL	225
4.11. Onglet Dépôt tiers	233
4.12. Onglet Schedule	235
4.13. Onglet Eoledb : Gestion des bases de données	235
4.14. Onglet Mots de passe : Politique de mot de passe pour les utilisateurs	241
4.15. Onglet Clamav : Configuration de l'anti-virus	247
4.16. Onglet Annuaire	250
4.17. Onglet Dhcp : Configuration du serveur DHCP	251
4.18. Onglet Tftp : Configuration d'un serveur PXE/TFTP	258
4.19. Onglet Samba : Configuration du serveur de fichiers	259
4.20. Onglet Onduleur	268

4.21. Onglet Ead3	274
4.22. Onglet Applications web : Configuration des applications web	274
4.23. Onglet Apache : Configuration avancée du serveur web	277
4.24. Onglet Workstation : configuration avancée de la prise de contrôle des postes clients	281
4.25. Onglet Bareos webui : outil d'administration pour Bareos	284
4.26. Onglet Eole sso : Configuration du service SSO pour l'authentification unique	290
4.27. Onglet Ead-web : EAD et proxy inverse	299
4.28. Onglet Mysql : Configuration du serveur MySQL	299
4.29. Onglet Messagerie	301
4.30. Onglet Openldap : Configuration du serveur LDAP local	309
4.31. Onglet Directeur bareos	311
4.32. Onglet Stockage bareos	316
4.33. Onglet Client bareos	317
4.34. Onglet Cups : Configuration du serveur d'impression	318
4.35. Onglet Eolead	320
4.35.1. Configuration avec le serveur Active Directory local (ScribeAD)	320
4.35.2. Configuration avec un serveur Active Directory distant (Eole-AD)	322
4.36. Onglet Gpo	327
4.37. Onglet Proftpd : Configuration du serveur FTP	328
4.38. Onglet Eoleflask	331
4.39. Onglet Ejabberd	332
4.40. Onglet Applications web nginx	333
4.41. Onglet Posh-profile : configuration	334
4.42. Onglet Ent : Configuration de l'ENT	338
4.43. Onglet Sonde statistique	339
4.44. Onglet Roundcube	343
4.45. Onglet Envole	345
4.46. Onglet Lemonldap : Configuration du service SSO pour l'authentification unique (mode Expert)	349
5. Configuration du mode multi-établissement	360
6. Activation et configuration de Bareos	362
7. Déployer des clients légers avec Scribe	371
8. Gestion des bases de données avec EoleDB	372
9. Transfert de zone DNS avec Amon et Scribe en mode AD	379
10. Configuration du module Amon avec le module Scribe en DMZ	380
11. Accéder directement à l'EAD d'un serveur Scribe depuis l'extérieur	383
12. Mise en place de l'agrégation de liens Ethernet (bonding)	384
13. Mise en place du protocole ISCSI sur un module EOLE	385
Chapitre 7 - Instanciation du module	387
1. Principes de l'instanciation	387
2. Lancement de l'instanciation	388
2.1. Les mots de passe	388
2.2. Création d'un deuxième administrateur	389
2.3. Mise à jour	390
2.4. Le redémarrage	390
Chapitre 8 - Administration du module Scribe	391
1. Administration généralités	391
1.1. Principes de l'administration	391
1.2. Découverte de GNU/Linux	392
1.2.1. Les Bases	392
1.2.2. Quelques Commandes	398
1.2.3. Les conteneurs	399

1.2.4. La gestion des onduleurs	399
1.2.5. Les manuels	400
1.2.6. L'éditeur de texte Vim	401
1.2.7. Les commandes à distance avec SSH	406
1.2.8. Quelques références	411
1.3. Reconfiguration	412
1.4. L'interface d'administration EAD	413
1.4.1. Principe général	414
1.4.2. Premier pas dans l'administration d'un serveur	417
1.4.3. Accéder directement à l'EAD d'un serveur Scribe depuis l'extérieur	419
1.4.4. Ajout/suppression de serveurs	420
1.4.5. Surveillance de l'état du serveur	424
1.4.6. Authentification locale et SSO	426
1.4.7. Redémarrer, arrêter et reconfigurer	428
1.4.8. Mise à jour depuis l'EAD	428
1.4.9. Arrêt et redémarrage de services	429
1.4.10. Rôles et association de rôles	431
1.4.11. La console	452
1.4.12. Listing matériel	454
1.4.13. Bande passante	455
1.4.14. Résoudre des dysfonctionnements liés à l'EAD	455
1.5. L'interface d'administration EAD 3	459
1.5.1. Présentation	459
1.5.2. Installation et configuration	460
1.5.3. L'application web	461
1.5.4. Généralités sur les actions	465
1.5.5. Créer une nouvelle action	467
1.5.6. Type d'actions	469
1.5.7. Compléments techniques	472
1.6. L'interface d'administration semi-graphique	472
1.7. Les mises à jour	473
1.7.1. Les différents types de mises à jour	475
1.7.2. Les procédures de mise à jour	478
1.7.3. Ajout de dépôts supplémentaires	483
1.7.4. Désactivation temporaire des mises à jour	483
1.8. Installation manuelle de paquets	484
1.9. Les administrateurs locaux à droits restreints	485
1.10. Passage d'une version d'EOLE à une autre	486
1.11. Passage d'une version RC à une version stable	486
2. Fonctionnalités de l'EAD propres au module Scribe	487
2.1. Rôles et association de rôles	487
2.1.1. Gestion des rôles	487
2.1.2. Association des rôles	491
2.1.3. Les rôles sur le module Scribe	493
2.2. Groupes et utilisateurs	498
2.2.1. Groupes	498
2.2.2. Utilisateurs	508
2.2.3. Gestion fine des groupes et des utilisateurs : ACL	519
2.2.4. Visualisation des quotas disque dans l'EAD	520
2.2.5. Étendre les droits d'un personnel administratif avec les droits d'un enseignant	522
2.3. Importation de comptes	524
2.3.1. Préparation des fichiers nécessaires à l'importation	524

2.3.2. Importation par l'EAD	528
2.3.3. Importation en mode console	537
2.3.4. Déléguer l'importation	538
2.3.5. Informations complémentaires	539
2.4. Distribution de documents dans l'EAD	540
2.4.1. Distribuer des documents	542
2.4.2. Ramasser des documents	543
2.4.3. Rendre des documents	544
2.4.4. Supprimer les données	544
2.5. Visualisation des quotas disque dans l'EAD	545
2.6. Gestion des machines clientes du domaine	547
2.7. Gestion des connexions dans l'EAD	547
2.8. Réserveation d'adresse IP dans l'EAD	549
3. Fonctionnalités de l'EAD3 sur le module Scribe	550
3.1. Fonctionnalités de l'EAD3 communes à tous les modules	550
3.1.1. Action de stockage de fichiers pour les actions EAD3	550
3.1.2. Action de mise à jour	551
3.1.3. Action système	553
3.1.4. Action de tâches planifiées	559
3.2. Fonctionnalités de l'EAD3 propres au module Scribe	562
3.2.1. Actions liées à la gestion du DHCP (si service activé)	562
3.2.2. Configuration de la sauvegarde	568
3.2.3. Action de gestion des Clients	581
3.2.4. Action de classification des utilisateurs et des ordinateurs dans AD	584
4. Les clients Windows	585
4.1. Configuration réseau	585
4.2. Intégration au domaine et installation du client EOLE sur les postes Windows	586
4.3. Jonction d'un poste Windows au domaine Active Directory	591
4.4. Gestion d'Active Directory avec les outils RSAT	597
4.5. Gestion de l'Active Directory en ligne de commande	611
4.6. La GPO « eole_script »	614
4.7. Les GPO additionnelles EOLE	617
4.8. Ajout de modèle d'administration de stratégie de groupe (ADM/ADMX)	630
4.9. Observation et prise en main des postes clients	633
4.10. Architecture mise en place pour la gestion des postes clients	638
4.11. ecoStations : gérer l'extinction et l'allumage des postes à des horaires donnés	639
4.12. Gestion des quotas disque	642
4.12.1. Visualisation des quotas disque dans l'EAD	643
4.12.2. Infosquota : gestion des quotas utilisateurs	644
4.13. Résoudre des dysfonctionnements liés au client EOLE	647
5. Les clients GNU/Linux	648
5.1. Intégration au domaine et installation du client EOLE sur les postes GNU/Linux	648
6. Automatisation de la classification des objets dans l'AD	653
7. Les clients FTP	661
8. Les clients Jabber (XMPP)	664
8.1. Mise en place du serveur jabber	664
8.2. Configuration d'un client	665
9. Administration des listes de diffusion	666
9.1. Présentation	666
9.2. L'interface web	667

9.3. Les listes créées automatiquement	668
9.4. Création manuelle de listes	670
9.5. Architecture du gestionnaire de liste de diffusion	671
9.6. Architecture messagerie académique	672
9.7. Résoudre des dysfonctionnements liés aux listes de diffusion	673
10. Réplication LDAP	674
11. Synchronisation depuis l'Annuaire Académique Fédérateur - AAF	676
12. Outils à destination des enseignants	681
12.1. EOP : application web à destination des enseignants	681
12.1.1. Présentation	681
12.1.2. Distribution de documents	683
12.1.3. Gestion des documents	688
12.1.4. Changement de mot de passe par lot	691
12.1.5. Délégation de droits	695
12.1.6. Gestion des comptes temporaires	696
12.1.7. Documentation technique	698
12.2. Distribution de documents dans l'EAD	699
12.2.1. Distribuer des documents	701
12.2.2. Ramasser des documents	702
12.2.3. Rendre des documents	703
12.2.4. Supprimer les données	703
12.3. Suppression annuelle des documents distribués	704
13. Les sauvegardes	704
13.1. Généralités sur la sauvegarde	704
13.1.1. Sauvegarde totale	705
13.1.2. Sauvegarde incrémentale	705
13.1.3. Sauvegarde différentielle	705
13.1.4. Des outils de sauvegarde	706
13.2. La sauvegarde EOLE	706
13.2.1. Le vocabulaire Bareos	707
13.2.2. Architecture de Bareos	709
13.2.3. Configuration des sauvegardes	711
13.2.4. Programmation des sauvegardes	739
13.3. La restauration des sauvegardes EOLE	741
13.3.1. Restauration complète	742
13.3.2. Restauration partielle	745
13.4. La consultation des rapports de sauvegarde	749
13.4.1. Consultation du journal du directeur	749
13.4.2. Consultation des rapports dans l'interface bareos-webui	751
13.5. Ajouter des données à sauvegarder	752
13.6. Réinitialisation de la sauvegarde	753
13.7. bareos-webui : outil d'administration pour Bareos	753
13.8. Diagnostic, rapport et résolution de problème	759
13.8.1. Outils de diagnostic et rapport	759
13.8.2. Espace disque insuffisant pour la sauvegarde	762
13.8.3. Base de donnée sqlite de Bareos irrécupérable	762
13.9. Annexes	765
13.9.1. Autres outils d'administration pour Bareos	765
13.9.2. Quelques références	766
13.9.3. Un répertoire partagé Windows 10 comme support de sauvegarde	767

14. Les imprimantes	772
14.1. L'interface simplifiée	772
14.2. L'interface de gestion CUPS	773
14.2.1. Création de l'imprimante	773
14.2.2. Choix du pilote	778
14.3. Gestion des imprimantes sous Windows	782
15. L'authentification unique	782
15.1. Présentation détaillée du produit EoleSSO	784
15.1.1. Onglet Eole sso : Configuration du service SSO pour l'authentification unique	785
15.1.2. Protocoles supportés	794
15.1.3. Gestion des attributs des utilisateurs	803
15.1.4. Fédération avec une entité partenaire	809
15.1.5. Personnalisation de la mire SSO	821
15.1.6. Configuration d'EoleSSO en mode cluster	823
15.1.7. Répartition de charge EoleSSO en mode cluster	823
15.1.8. Compléments de configuration EoleSSO	837
15.2. Mise en oeuvre de LemonLDAP::NG	852
15.2.1. Installation et activation de LemonLDAP::NG	852
15.2.2. Onglet Lemonldap : Configuration du service SSO pour l'authentification unique	852
16. Les applications web sur le module Scribe	863
16.1. Espace Numérique Personnel pour l'Éducation avec Envole	865
16.1.1. Installation et paramétrage	868
16.1.2. Ninegate : portail	871
16.1.3. ePortail : portail d'entreprise	872
16.1.4. Accès au portail	873
16.1.5. Personnalisations visuelles	879
16.2. Applications pré-installées	883
16.2.1. Adminer : gestionnaire de base de données	883
16.2.2. Roundcube : interface pour le courrier électronique	885
16.2.3. Nextcloud : stockage et partage de fichiers	887
16.2.4. EOP : outils à destination des enseignants	888
16.2.5. EOE : outils à destination des élèves	891
16.3. Applications pré-packagées	893
16.3.1. Balado : partager ses enregistrements	893
16.3.2. Cdt : cahier de textes numérique	895
16.3.3. Application de redirection : Eole-dispatcher	898
16.3.4. Dokuwiki : rédaction à plusieurs	904
16.3.5. eConnect : centralisation et mise à disposition de ressource en ligne	906
16.3.6. ePortail : portail d'entreprise	908
16.3.7. EtherCalc : tableur collaboratif	909
16.3.8. EtherDraw : dessin collaboratif	911
16.3.9. Etherhome : accès unifié aux applications collaboratives	912
16.3.10. EtherPad : écriture collaborative	913
16.3.11. FluxBB : forum de discussions	915
16.3.12. Gepi : gestion des notes, des absences, et des cahiers de texte	918
16.3.13. GRR : gestion de réservation de salles et de matériels	922
16.3.14. Kanboard : gestion de projets et de tâches, basé sur la méthode Kanban	925
16.3.15. LimeSurvey : sondage et enquête statistique	925
16.3.16. Mahara : portfolio électronique	927
16.3.17. mindmaps : conception de cartes cognitives	929
16.3.18. Moodle : plate-forme d'apprentissage en ligne	930
16.3.19. Nineboard : gestion de projet	933

16.3.20. Ninesgate : portail	934
16.3.21. Nineschool : alternative à Balado	936
16.3.22. Ninesurvey : alternative à OpenSondage	937
16.3.23. OpenSondage : planification de rendez-vous et mini-sondage	938
16.3.24. phpLDAPadmin : gestionnaire d'annuaire LDAP	939
16.3.25. Piwigo : gestionnaire de galerie photo	940
16.3.26. Piwik : outil statistique	942
16.3.27. SACoche : évaluation et suivi d'acquisitions de compétences	943
16.3.28. Scrumblr : gestion de projet collaboratif en ligne	945
16.3.29. WordPress : système de gestion de contenu	946
16.3.30. xDesktop : bureau des applications	949
16.4. Applications pré-packagées spécifiques	950
16.4.1. GLPI	951
16.5. Prise en charge d'applications supplémentaires	953
16.5.1. Téléchargement et mise en place	954
16.5.2. Configuration Apache	955
16.5.3. Configuration MySQL	957
16.5.4. Configuration du logiciel	957
16.6. Externalisation des bases de données MySQL avec EoleDB	959
17. Changement de mot de passe par l'utilisateur	961
Chapitre 9 - Personnalisation du module	963
1. Panorama des services	963
1.1. Services liés aux bases de données	963
1.1.1. eole-annuaire	963
1.1.2. eole-client-annuaire	964
1.1.3. eole-db	964
1.1.4. eole-interbase	965
1.1.5. eole-mysql	965
1.1.6. eole-postgresql	965
1.2. Services liés aux serveurs de fichiers	966
1.2.1. eole-ad-dc	966
1.2.2. eole-fichier-primaire	966
1.2.3. eole-cups	967
1.2.4. eole-proftpd	968
1.2.5. eole-dhcp	968
1.2.6. Partages avec NFS	969
1.3. Services liés au web	971
1.3.1. eole-web	971
1.3.2. eole-reverseproxy	972
1.3.3. eole-wpad	972
1.4. Services liés à la messagerie	973
1.4.1. eole-exim	973
1.4.2. eole-spamassassin	973
1.4.3. eole-courier	974
1.4.4. eole-sympa	974
1.5. Services liés au proxy et à l'authentification	975
1.5.1. eole-proxy	975
1.5.2. eole-radius	976
1.6. Services liés à la virtualisation	976
1.6.1. eole-libvirt	976

1.6.2. eole-one-frontend	977
1.6.3. eole-one-node	977
1.6.4. eole-one-singlenode	978
1.7. Autres services réseau	978
1.7.1. eole-antivirus	978
1.7.2. eole-apt-cacher-ng	979
1.7.3. eole-bareos	979
1.7.4. eole-dns	980
1.7.5. eole-dhcrelay	981
1.7.6. eole-itsp-server	981
1.7.7. eole-nut	981
1.7.8. eole-open-iscsi	982
1.7.9. eole-pacemaker	982
1.7.10. eole-snmpd	983
1.7.11. eole-vpn	983
2. Personnalisation du serveur à l'aide de Creole	984
2.1. Répertoires utilisés par EOLE	984
2.2. Création de patch Creole	985
2.3. Les dictionnaires Creole	987
2.3.1. Ajouter un en-tête XML	987
2.3.2. Utiliser des fichiers templates, paquets, services et règles de pare-feu	988
2.3.3. Utiliser des familles, variables et des séparateurs	996
2.3.4. Comportement des variables	1000
2.3.5. Mettre en place des contraintes	1001
2.3.6. Afficher de l'aide	1010
2.4. Le langage de template Creole	1010
2.4.1. Déclarations du langage Creole	1011
2.4.2. Fonctions prédéfinies	1015
2.4.3. Utilisation avancée	1019
2.4.4. Exemple	1020
2.5. Le fichier de configuration Creole	1021
2.6. Les scripts Creole	1022
2.6.1. CreoleLint et CreoleCat	1022
2.6.2. CreoleGet et CreoleSet	1024
2.6.3. CreoleRun et CreoleService	1027
2.6.4. CreoleLock	1027
2.6.5. Indications pour la programmation	1029
2.7. Ajout de script exécuté à l'instance ou au reconfigure	1032
2.8. Ajout d'un test diagnose	1033
2.9. Gestion des noyaux Linux	1034
2.10. Gestion des tâches planifiées eole-schedule	1035
2.11. Gestion du pare-feu eole-firewall	1039
2.12. Gestion de drapeaux eole-flag	1041
Chapitre 10 - Résolution de problèmes	1045
1. Problèmes à la mise en œuvre	1045
2. Problèmes à l'exploitation	1045
3. Trouver de l'information	1050
4. Demander de l'aide / Signaler un problème	1053
5. Contribuer au projet EOLE	1058
Chapitre 11 - Documentations techniques	1060

1. Les dépôts EOLE	1060
2. Gestion des journaux systèmes sur EOLE	1062
3. Préconisations de l'ANSSI pour la mise en œuvre d'un système de journalisation	1063
3.1. Contexte juridique	1063
3.2. Recommandations de sécurité pour la mise en œuvre d'un système de journalisation	1064
Chapitre 12 - Compléments techniques	1068
1. Les services utilisés sur le module Scribe	1068
1.1. eole-annuaire	1068
1.2. eole-antivirus	1068
1.3. eole-bareos	1070
1.4. eole-client-annuaire	1070
1.5. eole-courier	1071
1.6. eole-cups	1071
1.7. eole-db	1072
1.8. eole-dhcp	1072
1.9. eole-exim	1073
1.10. eole-fichier-primaire	1074
1.11. eole-mysql	1074
1.12. eole-nut	1075
1.13. eole-proftpd	1075
1.14. eole-reverseproxy	1076
1.15. eole-spamassassin	1076
1.16. eole-sympa	1077
1.17. eole-web	1077
2. Ports utilisés sur le module Scribe	1078
3. L'annuaire LDAP du module Scribe	1080
3.1. Arborescence de l'annuaire	1081
3.2. Utilisateurs spéciaux	1082
3.3. Entrée groupe	1082
3.4. Entrée élève	1083
3.5. Entrée enseignant	1086
3.6. Entrée personnel administratif	1088
3.7. Entrée responsable légal	1090
3.8. Entrée compte invité	1091
3.9. Entrée ordinateur du domaine	1092
3.10. Entrée partage	1093
3.11. Annuaire : diagnostic et résolution de problème	1093
4. Mécanismes mis en place pour l'usage combiné des annuaires OpenLDAP et Active Directory	1095
5. Liste des comptes d'administration et des comptes de service	1096
6. Exportation des fichiers depuis SIECLE et STS	1097
7. Le gestionnaire de listes électroniques Sympa	1099
7.1. Architecture du gestionnaire de liste de diffusion	1099
7.2. Résoudre des dysfonctionnements liés aux listes de diffusion	1100
8. Architecture messagerie académique	1101
9. La gestion du SID	1101
10. Présentation des répertoires partagés du module Scribe	1103
10.1. Partages sous Windows	1103
10.2. Partages dans Nextcloud	1104
10.3. Partages dans le navigateur web	1106
10.4. Partages via un client FTP	1106

11. Problèmes de droits sur les répertoires partagés	1107
12. Administration avancée du contrôleur de domaine Active Directory	1108
13. Trucs & astuces Synchronisation OpenLDAP ⇔ Active Directory	1110
Chapitre 13 - Questions fréquentes	1112
1. Questions fréquentes communes aux modules	1112
2. Questions fréquentes propres au module Scribe	1132
3. Questions fréquentes propres à la sauvegarde	1142
4. Questions fréquentes propres à Envole	1147
Glossaire	1151

Chapitre 1

Présentation et historique du projet EOLE

EOLE est l'acronyme de Ensemble Ouvert Libre et Évolutif. C'est un projet collaboratif basé sur la philosophie du logiciel libre, la mutualisation des compétences et des moyens permet de réaliser des solutions économiques, fiables et performantes.



Le projet EOLE offre des solutions clé en main pour la mise en place de serveurs dans les établissements scolaires et académiques.

1. Les objectifs d'EOLE

Les objectifs du projet EOLE sont les suivants :

- offrir des solutions libres ;
- réaliser des produits modulaires, évolutifs et ouverts ;
- faciliter les mises en œuvre et les déploiements ;
- offrir un service d'administration à distance ;
- offrir des services mutualisés (Réseau Global Établissement) ;
- aider au respect des contraintes légales (droit d'auteur, brevet d'invention, droit des personnes et des enfants).

2. Historique du projet EOLE

Les dates significatives du projet

2000

- projet local à l'académie de Dijon pour répondre à un besoin identifié concernant la protection des élèves et des données administratives ;
- établissements pilotes : Cité scolaire Montchapet, Lycée Le Castel et Lycée Simone Weil ;
- distribution GNU/Linux utilisée : Mandrake 7.

2001

- projet national à la demande du ministère de l'Éducation nationale ;

- naissance du premier module EOLE 1.0 à partir de la distribution Mandrake 8 : **Amon**, serveur pare-feu.

2002

- études de contenu nationales & développement par le CETIAD^[p.1154] ;
- généralisation du module Amon 1.0 dans les collèges et les lycées de plusieurs académies : Clermont-Ferrand, Montpellier, Besançon... ;
- nouveau module 1.0 : **Sphinx**, concentrateur de réseaux privés virtuels et **Horus**, serveur de fichiers administratif

2003

- l'équipe EOLE devient pôle national de compétence EOLE ;
- module Amon 1.5.

2004

- module Sphinx 1.1 ;
- nouveau module 1.0 : **Scribe**, serveur de fichiers pédagogique ;
- écriture d'un éditeur de règles pour le module Amon nommé **ERA**.

2005

- VPN : abandon de Freeswan et ajout du mode multi-tunnels ;
- le module Amon 1.5 est déployé dans les écoles primaires ;
- nouveau module : **Zéphir**, pour l'administration des serveurs à distance ;
- filtrage Web dynamique : passage de Squidguard à DansGuardian.

2006

- outil de diagnostique réseau : ODR ;
- mise en place d'un serveur de sauvegardes Bacula ;
- début de la réécriture : EOLE NG.

2007

- intégration de @SSR (sécurité routière) sur le module Scribe ;
- EOLE NG 2.0 (en octobre), utilisation de la distribution Ubuntu 7.04 (Feisty Fawn) ;
- démonstrateur d'un module utilisant la technologie Xen^[p.1189].

2008

- EOLE NG 2.1 (mai), utilisation de la distribution Ubuntu 7.10 (Gutsy Gibbon) ;
- nouveau module 2.1 : **Eclair**, serveur de clients légers Linux.

2009

- EOLE NG 2.2 LTS (janvier), utilisation de la distribution Ubuntu 8.04 LTS (Hardy Heron) ;
- nouveaux modules :
 - **AmonEcole**, Scribe et Amon sont virtualisés avec la technologie OpenVZ^[p.1177] ;
 - **Seshat** le relais de messagerie pour le domaine intra-académique ;
- la console de visualisation de l'IDS Prélude (fonctionnant avec ZéphirLog) ;
- nouveau module 2.2 eSSL par le MEDDE^[p.1172] ;

- intégration d'Envole^[p.1160] 2.0 sur le module Scribe.

2011

- EOLE NG 2.3 LTS (juin), utilisation de la distribution Ubuntu 10.04 LTS (Lucid Lynx) ;
- introduction du mode conteneur utilisant la technologie LXC^[p.1171] pour remplacer OpenVZ ;
- nouveaux modules 2.3 : eSBL et eCDL par le Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'énergie (MEDDE)^[p.1172].

2012

- portage d'Eclair en 2.3 (juillet), repose sur Itsp-cluster, le serveur embarque le logiciel Gaspacho^[p.1164] ;
- nouveau module 2.3 : **AmonEcole+**, AmonEcole + Eclair.

2013

- le pôle de compétences EOLE devient pôle de compétences logiciel libre ;
- L'interface de configuration du module est basée sur de nouvelles technologies : Flask, Backbone.js, Marionette et Tiramisu ;
- les solutions EOLE sont inscrites au Socle Interministériel de Logiciel Libre (SILL)^[p.1184] 2013 ;
- EOLE 2.4 LTS alpha1 (septembre) ;
- EOLE 2.4 LTS alpha2 (octobre) ;
- nouveau module 2.4 : **Thot**, annuaire centralisé.

2014

- les solutions EOLE sont inscrites au Socle Interministériel de Logiciel Libre (SILL)^[p.1184] 2014 ;
- EOLE 2.4 LTS RC (février) ;
- EOLE 2.4 LTS (mai) : portage des modules Amon, Scribe, Horus et Sphynx.

2015

- EOLE 2.4.1 LTS (février), utilisation de la distribution Ubuntu 12.04 LTS (Precise Pangolin)
 - portage d'AmonEcole ;
 - nouveaux modules 2.4 : **Hâpy**, **Hâpy Node**, **Hâpy Market** et **Hâpy Master** sont des solutions de virtualisation basées sur OpenNebula^[p.1177].
- EOLE 2.4.1.1 LTS (mai)
- EOLE 2.5 LTS (juillet), utilisation de la distribution Ubuntu 14.04 LTS (Trusty Tahr) ;
 - portage du module Seshat ;
 - portage du module Zéphir ;
 - nouvelle charte graphique.
- EOLE 2.4.2 LTS (juillet)
 - nouvelle version d'Envole : version 4.
- EOLE 2.5.1 LTS (novembre)
 - portage du module Scribe ;
 - portage du module Amon ;
 - portage du module Horus ;
 - portage du module AmonEcole ;

- portage du module eCDL ;
- portage du module eSBL ;
- portage d'Envole 4 sur EOLE 2.5.1 par la mutualisation Envole.

2016

- EOLE 2.5.2 LTS (avril)
 - portage du module Sphynx ;
 - publication d'Envole 5 sur EOLE 2.5.2 par la mutualisation Envole.
- EOLE 2.6 LTS (décembre), utilisation de la distribution Ubuntu 16.04 LTS (Xenial Xerus)
 - portage du module Scribe ;
 - portage du module Horus ;
 - portage des modules Hâpy : **Hâpy** et **Hâpy Node** ;
 - portage du module Sphynx ;
 - portage du module Eclair ;
 - portage du module eSBL ;
 - portage du module Zéphir ;
 - nouveau module 2.6 : **Seth** est une solution de contrôleur de domaine de type Active Directory élaborée conjointement par le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MENSUR) et le Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer (MEEM^[p.1172]).

Cette version d'EOLE marque l'arrêt du support pour l'architecture i386.

2017

- EOLE 2.6.1 LTS (mai)
 - portage des modules : Amon, AmonEcole, Seshat, Thot et eCDL ;
 - publication d'Envole 6 sur EOLE 2.6.1 par la mutualisation Envole.
- EOLE 2.6.2 LTS (décembre)
 - portage du module AmonEcoleEclair.

2018

- EOLE 2.7 LTS (décembre), utilisation de la distribution Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver)
 - portage du module Amon ;
 - portage du module Seth ;
 - portage du module eSBL ;
 - portage du module Sphynx ;
 - portage du module Seshat ;
 - portage du module Thot ;
 - portage du module Zéphir ;
 - portage des module Hâpy : Hâpy et Hâpy Node ;
 - abandon du module eCDL au profit du module Seth.

2019

- EOLE 2.7.1 LTS (juin)
 - portage du module Eclair ;
 - portage des modules Scribe et Horus en Scribe AD et Horus AD, le mode NT est définitivement abandonné ;
 - abandon du module eSBL au profit du module Seth en mode membre.

2020

- EOLE 2.7.2 LTS (juillet)
- EOLE 2.8.0 LTS (décembre)
 - migration du code de la distribution de python2 vers python3 ;
 - possibilité d'utiliser LemonLDAP::NG^[p.1169] en tant qu'alternative à EoleSSO.

2021

- EOLE 2.8.1 LTS (juillet)
 - nouvelle version du module AmonEcole (non disponible sur EOLE 2.7) ;
 - possibilité de filtrer les flux HTTPS à l'aide d'une configuration type Man in the middle^[p.1171] (SSL interception) ;
 - mise à disposition des paquets `eole-fog` et `eole-lts-server` permettant respectivement la mise en œuvre de FOG^[p.1163] et d'un seveur LTSP^[p.1180] sur un module EOLE.

2023

- EOLE 2.9.0 LTS (février)
 - intégration du moteur de conteneur^[p.1157] Podman^[p.1179] avec une première implémentation pour le service EoleSSO et une seconde pour l'IHM ERA.

2025

- EOLE 2.10.0 LTS (mars)

3. Versions des modules EOLE

Versions supportées des modules EOLE

Version	2.7.0	2.7.1	2.7.2	2.8.0	2.8.1	2.9.0	2.10.0
Date de sortie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2025
Fin du support	Juin 2023	Juin 2023	Juin 2023	Juin 2025	Juin 2025	Juin 2027	Juin 2029
eCDL							
eSBL							
Amon							












































































































































Eclair							
Hâpy							
Hâpy Node							
Horus (NT)							
Horus (AD)							
Scribe (NT)							
Scribe (AD)							
Seshat							
Seth							
Sphynx							
Thot							
AmonEcole							
AmonEcoleEclair							
Zéphir							
Envole							

Tableau des modules par versions d'EOLE

Versions non supportées des modules EOLE

Version	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4.0	2.4.1	2.4.2	2.5.0	2.5.1	2.5.2	2.6.0	2.7.0
Date de sortie	2007	2008	2009	2011	2014	2015	2015	2015	2015	2016	2016	2017

eCDL												
eSBL												
Amon												
Eclair												
Hâpy												
Hâpy Node												
Hâpy Market												
Hâpy Master												
Horus (NT)												
Horus (AD)												
Scribe (NT)												
Scribe (AD)												
Seshat												
Seth												
Sentinelle												
Sphynx												
Thot												
AmonEcole												



















AmonEcole+ AmonEcoleEclair												
AmonHorus												
Zéphir												
ZéphirLog												
Envole												

Tableau des modules par versions d'EOLE

4. Logiciel Libre

L'expression *logiciel libre* veut dire que le logiciel respecte la liberté de l'utilisateur et de la communauté.

Le logiciel libre garantit quatre niveaux de libertés :

- utilisation : la liberté d'utiliser/exécuter le logiciel pour quelque usage que ce soit ;
- étude : la liberté d'étudier le fonctionnement du programme, et de l'adapter à vos besoins ;
- redistribution : la liberté de redistribuer des copies ;
- modification : la liberté d'améliorer le programme, et de rendre publiques vos améliorations de telle sorte que la communauté tout entière en bénéficie.

La notion de logiciel libre ne doit pas être confondue avec celle de logiciel gratuit : gratuits (freewares), partagiciel (sharewares). Ce type de licence ne donne pas autant de latitude en ce qui concerne la distribution et la modification du logiciel.

De même il ne faut pas confondre logiciel libre avec ce qu'on appelle souvent logiciel Open Source ou « à sources ouvertes ». Les libertés définies par un logiciel libre sont bien plus étendues que le simple accès au code-source. Toutefois, la notion formelle de logiciel Open Source telle qu'elle est définie par l'Open Source Initiative est reconnue comme techniquement comparable au logiciel libre.

Le domaine public quand à lui désigne l'ensemble des œuvres de l'esprit et des connaissances dont l'usage n'est pas ou n'est plus restreint par la loi.

Licences

Il existe plusieurs licences qui font d'un logiciel un logiciel libre.

EOLE distribue et modifie des logiciels libres qui sont sous plusieurs de ces licences.

Pour ses développements internes, EOLE a choisi la licence libre CeCILL^[p.1169].

Contributions au libre

Contribuer au libre peut prendre plusieurs formes : promotion, amélioration, documentation, traduction,

remontée de dysfonctionnement...

Le pôle de compétences Logiciels libres utilise et intègre de nombreux logiciels libres ce qui offre l'opportunité de contribuer à différents projets libres :

- Ubuntu Launchpad : <https://bugs.launchpad.net/~eole-team> ;
- AskUbuntu : <https://askubuntu.com/users/389629/eole-team> ;
- OpenNebula : <https://dev.opennebula.org/users/1416.html> ;
- GitHub : <https://github.com/eole> ;
- The Samba-Bugzilla : <https://bugzilla.samba.org> ;
- Wikipédia : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Spécial:Contributions/EOLE-team> [<https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Contributions/EOLE-team>] ;
- OpenStreetMap : <https://www.openstreetmap.org/user/EOLE-Team>.

Ces contributions prennent essentiellement la forme de traductions et de remontées de dysfonctionnements avec parfois la soumission de correctifs et de solutions.

Une page wiki sur la forge recense les contributions récentes d'EOLE à différentes communautés du logiciel libre :

<http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/ContributionsExterieures>

5. Méta-distribution EOLE

Issu du projet éponyme, la méta-distribution EOLE est l'**association** d'une **distribution** GNU/Linux (Ubuntu, en l'occurrence) et des **outils** spécifiques d'**intégration** et d'**administration** issus du projet EOLE.


La méta-distribution EOLE regroupe l'ensemble des modules développés. Chaque module donne naissance à une distribution GNU/Linux à part entière.

Une distribution GNU/Linux

Une distribution^[p.1158] GNU/Linux^[p.1169] est un ensemble cohérent de logiciels groupés autour d'un noyau (ou kernel) Linux.

Elle comporte :

- un installateur (procédure d'installation, interactive ou automatique) ;
- au moins un noyau ;
- des logiciels libres ;
- une imposante bibliothèque de logiciels libres prêts à être installés ;
- une procédure simple pour la mise à jour des logiciels.



Les modules EOLE

Chaque module est un ensemble de services répondant à un objectif de travail dans les établissements, sous la forme d'une sélection logicielles, associée aux procédures de déploiement (installation), configuration, préparation (instanciation) et exploitation (administration et utilisation) définies spécifiquement pour chacun de ces modules.

L'installation se déroule sans la moindre intervention de l'utilisateur. Il existe néanmoins un mode offrant une plus grande latitude dans la mise en œuvre du serveur (en particulier, la gestion du RAID et/ou du partitionnement).

Les modules EOLE disposent d'une maintenance (mises à jour de sécurité et fonctionnelles) simplifiée.


6. EOLE 2.9




Les modules de la version EOLE 2.9 s'appuient sur la distribution GNU/Linux Ubuntu 22.04 LTS nommée également Jammy Jellyfish.

Ubuntu 22.04 LTS est disponible depuis le mois d'avril 2022. Portant le label LTS^[p.1169], cette version est soutenue et mise à jour pendant une durée de cinq ans, son support s'arrête donc en avril 2027. Le Pôle de Compétences Logiciels Libres prend en charge son support jusqu'à fin juin 2027.

Module




La version 2.9 des modules utilise toujours la technique de virtualisation par conteneur. Les conteneurs isolent certains services les uns des autres à l'intérieur même du système, ce qui lui confère un haut degré de sécurité. Contrairement à d'autres techniques de virtualisation, il n'y a qu'une seule instance du noyau présente sur le maître utilisée par l'ensemble des conteneurs. Cela permet, entre autre, une économie des ressources de la machine physique.



Écran d'accueil de l'interface de configuration du module

L'interface de configuration du module utilise la bibliothèque de gestion de configuration nommée Tiramisu^[p.1186].




Logo du logiciel Tiramisu

7. Eolebase

Comme son nom l'indique, Eolebase est à la base des différents modules EOLE.

Tout en s'appuyant sur la stabilité et les mises à jour de sécurité de la distribution Ubuntu LTS, Eolebase contient les mécanismes techniques qui permettent de réaliser un module EOLE.



Eolebase met à disposition les technologies EOLE pour la création d'un nouveau module personnalisé :

- l'**Installeur** met à disposition une interface simple pour l'installation d'Eolebase ;
- **Creole** est un ensemble d'outils permettant de mettre en œuvre un serveur suivant une configuration définie ;
- l'**Interface de configuration du module** permettra de paramétrer le serveur; les services se configureront avec cette unique interface.

Creole est le cœur de la technologie EOLE.

C'est un ensemble d'outils qui permettent de modifier et/ou d'étendre les fonctionnalités offertes par un module EOLE sans risquer de créer une incohérence avec la configuration par défaut et les futures mises à jour.

Il gère entre autres :

- la personnalisation des options de configuration des modules ;
- le redémarrage des services ;
- l'installation de paquets additionnels ;
- la mise à jour du système.

Pour personnaliser un module, les outils suivants sont à disposition :

- le **patch** : permettant de modifier les modèles (templates) fournis par EOLE ;
- le **dictionnaire** : permet d'ajouter des options à l'interface de configuration, d'installer de nouveaux paquets ou de gérer de nouveaux services ;
- le **template** : modèle de fichier de configuration qui suivant des choix de configuration sera complété et appliqué au module.

C'est cette technologie qui permet également de construire, à partir d'Eolebase, un nouveau module entièrement personnalisé.


8. Quelques références

- Les sites EOLE :
 - Site web Officiel : <https://pcll.ac-dijon.fr/eole/>
 - Listes de diffusion : <https://pcll.ac-dijon.fr/listes>
 - La forge : <http://dev-eole.ac-dijon.fr/>
- Logiciel Libre :
 - <http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html>
- Licence GPL :
 - Gnu.org : <http://www.gnu.org/licenses/licenses.fr.html#GPL>
 - Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_publique_générale_GNU (http://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_publique_g%C3%A9n%C3%A9rale_GNU)
- Licence CeCILL :
 - CeCILL.info : <https://cecill.info>
 - Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_CeCILL

Chapitre 2

Introduction au module Scribe en mode AD

Le module Scribe est un contrôleur de domaine dotée de fonctions évoluées. Il optimise la gestion de votre parc de stations clientes.



Il intègre un serveur de fichiers et d'impression, un système de messagerie et une gestion avancée des utilisateurs et des postes clients.

Le module Scribe héberge de nombreuses applications web au sein d'un portail Web 2.0 et offre la possibilité d'en rajouter.

Le tout est articulé autour d'un annuaire performant qui référence, élèves, responsables légaux, personnels enseignant et administratif.

1. Qu'est ce que le module Scribe AD ?

Le module Scribe est un contrôleur de domaine doté de fonctions évoluées. Il optimise la gestion de votre parc de stations clientes.

Le module dispose d'un annuaire qui référence, élèves, parents, personnels, enseignants et administratifs et propose de nombreuses fonctionnalités.

Grâce à LXC^[p.1171] tous les services seront installés sur une seule machine mais séparés grâce à l'usage de conteneurs.

Un conteneur est une zone isolée à l'intérieur du système et qui a un espace spécifique du système de fichiers, un réseau, des processus, des allocations mémoires et processeurs. Cette technique permet de faire fonctionner de multiples environnements GNU/Linux isolés les uns des autres sur un seul et même

système hôte.

Contrairement à d'autres techniques de virtualisation, il n'y qu'une seule instance du noyau présente pour l'ensemble des conteneurs et du maître.

LXC limite le nombre de serveurs nécessaires, tout en continuant à séparer les environnements et en conservant un haut degré de sécurité.

Principales fonctionnalités

Serveur de fichiers et d'impression :

- contrôleur de domaine ;
- partage de fichiers et de répertoires ;
- support des ACL^[p.1151] ;
- quotas disques ;
- partage d'imprimantes ;
- gestion des comptes utilisateurs et des accès ;
- exécution d'applications utilisateur ;
- gestion des devoirs élève.

Serveur de messagerie articulé autour d'un annuaire performant :

- l'annuaire est initialisé à partir d'importations de comptes \$IECLE^[p.1183], ONDE^[p.1153], AAF^[p.1151], CSV^[p.1158],... ;
- l'annuaire peut servir de base d'authentification pour d'autres services réseaux ;
- la messagerie gère deux domaines distincts (l'Internet et l'intranet académique) ;
- utilisation au choix d'une interface web multilingue ou d'un client de messagerie (standards IMAP^[p.1166] et POP^[p.1179]) ;
- un service de listes de diffusion ;
- un service de messagerie instantanée (standard XMPP^[p.1189]) ;
- une sécurité anti-spam, un anti-virus, une gestion de quotas (taille des boîtes aux lettres), ...

Serveur web :

- une authentification centralisée ;
- un portail ;
- de nombreuses applications.

Gestion avancée des utilisateurs et des postes clients :

- appliquer des restrictions ou pré-configurer des applications, en fonction du login de l'utilisateur ou de ses groupes et du nom de la machine sur laquelle il se connecte ;
- effectuer des actions distantes sur les stations (fermer la session, éteindre ou redémarrer un ou plusieurs postes) ;
- surveiller la détection de virus par le serveur ;
- surveiller et éventuellement purger les files d'attente des imprimantes connectées au serveur (locales ou distantes).

Spécificités matérielles

Les ressources de ce module sont fortement dépendantes du nombre d'utilisateurs.

Nul besoin du support des instructions de virtualisation pour faire fonctionner les conteneurs LXC.

Le module fonctionne avec une seule carte réseau.

La mémoire et la taille du disque dur sont dépendantes du nombre d'utilisateurs et du nombre de services activés.

Les partitions à privilégier sont `/home` en fonction du nombre d'utilisateurs et des quotas disque fixés et `/var` selon le nombre d'applications web installés.

2. À qui s'adresse ce module ?

Le module Scribe s'adresse principalement aux réseaux pédagogiques des établissements scolaires.

Il peut toutefois être utilisé partout où il est nécessaire d'avoir un serveur de fichiers.

3. Les services Scribe

Chaque module EOLE est constitué d'un ensemble de services.

Chacun de ces services peut évoluer indépendamment des autres et fait l'objet d'une actualisation ou d'une intégration par l'intermédiaire des procédures de mise à jour. Ce qui permet d'ajouter de nouvelles fonctionnalités ou d'améliorer la sécurité.

Services communs à tous les modules

- *Noyau Linux 5.x* : Noyau Linux Ubuntu ;
- *OpenSSH* : prise en main à distance moyennant une demande d'authentification ;
- *Rsyslog* : service de journalisation et de centralisation des logs ;
- *Pam* : gestion des authentifications ;
- *EAD* : outil EOLE pour l'administration du serveur ;
- *EoleSSO* : gestion de l'authentification centralisée ;
- *Exim4* : serveur de messagerie ;
- *NUT* : gestion des onduleurs ;
- *NTP* : synchronisation avec les serveurs de temps ;
- *Nginx* : proxy inverse et serveur web.

Services spécifiques au module Scribe

- *OpenLDAP* : service d'annuaire centralisant les utilisateurs et pouvant servir de base pour l'authentification d'autres services réseaux ;
- *Samba* : serveur de fichiers permettant le partage de fichiers et répertoires, d'imprimantes, la gestion des droits utilisateur, des comptes ainsi que des accès, des quotas disque et des ACL^[p.1151] ;

- *CUPS* : serveur d'impression ;
- *MySQL* : système de gestion de base de données ;
- *Bareos* : logiciel de sauvegarde ;
- *ProFTPD* : serveur FTP, il permet aux utilisateurs d'accéder à leurs fichiers via ce protocole ;
- *ClamAV* : anti-virus, il peut être activé pour surveiller le courrier, les partages du serveur et les échanges FTP ;
- *dhcp3-server* : serveur DHCP ;
- *tftpd-hpa* : serveur TFTP ;
- *Apache* : serveur web ;
- *Courier* : gestion du courrier électronique ;
- *Sympa* : gestionnaire de listes de diffusion ;
- *Jabber* : serveur de messagerie instantanée
- *Spamassassin* : anti-spam.


4. Conteneurs

Virtualisation du module

Les modules AmonEcole et Scribe 2.9 utilisent un conteneur LXC^[p.1171] pour héberger les services Active Directory.


Ce conteneur utilise la technologie Macvlan en mode bridge.

Dans le cas d'une installation dans une infrastructure virtualisée (ESXI, Virtualbox, ...) le bon fonctionnement du réseau nécessite l'activation du mode promiscuous^[p.1173].



L'activation du mode promiscuous des interfaces réseaux du module s'effectue au moment de la configuration dans les onglets de chaque interface.

Activation de la carte virtuelle et du switch ESXI en mode promiscuous




Architecture du module

Afin de faire évoluer le module Scribe historique sans perte de fonctionnalités, les services Active Directory^[p.1151] ont été ajoutés dans un conteneur LXC^[p.1171] nommé `addc`.

L'annuaire OpenLDAP^[p.1176] du module reste le référentiel principal mais les comptes utilisateurs sont répliqués dans l'annuaire AD à l'aide du logiciel de synchronisation LSC^[p.1169].

Le serveur Samba^[p.1182] du module est toujours présent mais il devient membre du domaine porté par le contrôleur de domaine AD installé dans le conteneur `addc`. Il conserve pleinement sa fonction de serveurs de fichiers.



Les flux réseaux entre le conteneur et le maître

Le conteneur `addc` utilise la technologie Macvlan en mode bridge. Cela permet de pouvoir attribuer une adresse IP dédiée au contrôleur de domaine AD sans avoir à ajouter d'interface supplémentaire.

Dans le cas d'une installation dans une infrastructure virtualisée (ESXI, Virtualbox, ...) le bon fonctionnement du réseau nécessite l'activation du mode promiscuous^[p.1173].

5. Les différences entre les versions 2.8 et 2.9

Les modules de la version EOLE 2.9 s'appuient sur la distribution GNU/Linux Ubuntu 22.04 LTS nommée également Jammy Jellyfish.

Ubuntu 22.04 LTS est disponible depuis le mois d'avril 2022. Portant le label LTS^[p.1169], cette version est soutenue et mise à jour pendant une durée de cinq ans, son support s'arrête donc en avril 2027. Le Pôle de Compétences Logiciels Libres prend en charge son support jusqu'à fin juin 2027.

Noyau Linux

Cette nouvelle version d'Ubuntu implique également un changement de version du noyau avec de nouvelles prises en charge matériel.

Les modules EOLE 2.9 utilisent par défaut le noyau le plus récent de la distribution Ubuntu, soit, à ce jour une version `linux-image-generic 5.15.0`.

OpenSSH

Le passage à la version 8.9 supprime notamment la prise en charge des mots de passe hachés en MD5 ^[p.1171].

Les algorithmes de signature `Ed25519` et `ssh-rsa/SHA-2` sont à privilégier.

Modules disponibles sur EOLE 2.9

Les modules suivants sont proposés sur EOLE 2.9.0 :

- Eolebase
- Amon

- Scribe
- Seth
- AmonEcole
- Sphinx
- Seshat
- Thot
- Zéphir

Hâpy

Au moment de la sortie d'EOLE 2.9.0, il n'existait pas de paquets OpenNebula^[p.1177] disponibles pour Ubuntu 22.04.

De ce fait, les modules Hâpy et HâpyNode sont disponibles uniquement à partir de l'image d'installation EOLE 2.9.0.1.

Modules supportés par Zéphir 2.9

En version 2.9, un module Zéphir gère les modules EOLE de la version 2.6.0 jusqu'à sa propre version d'EOLE 2.9.

Samba 4.15

EOLE 2.9 intègre la version 4.15 du logiciel Samba^[p.1182].

PostgreSQL 14

La version de PostgreSQL^[p.1179] disponible sur Ubuntu 22.04 est PostgreSQL 14.

OpenLDAP 2.5

La version d'OpenLDAP^[p.1176] disponible sur Ubuntu 22.04 est OpenLDAP 2.5.

Dans cette version, le support du backend obsolète BDB a été supprimé.

En version 2.9, c'est désormais le backend OpenLDAP MDB^[p.1171] qui est utilisé.

2.9.0

Moteur de conteneur Podman

En 2.9.0, EOLE intègre le moteur de conteneur^[p.1157] Podman^[p.1179] avec une première implémentation pour le service EoleSSO et une seconde pour l'IHM ERA.

Mode promiscuité sur les interfaces

De nouvelles variables permettent d'activer le mode promiscuous^[p.1173] interface par interface.

Dans le cas de l'installation d'un module Scribe ou AmonEcole dans Virtualbox, leur activation est nécessaire.

FOG 1.5.10

Le paquet additionnel `eole-fog` permet désormais de déployer la version 1.5.10 du serveur de copie et de déploiement d'images FOG^[p.1163].

6. Errata 2.9.n

Il y a un seul niveau de mise à jour qui comporte uniquement les « bugs » critiques et les correctifs de sécurité.

Les mises à jour automatiques ne contiennent pas de changement fonctionnel.

Les modifications et ajouts de fonctionnalités font l'objet d'une nouvelle version fonctionnelle (2.X.Y) et la mise à niveau s'effectue avec une procédure automatique distincte de la mise à jour ordinaire.



Quand une correction nécessite une modification sur les template et/ou les dictionnaires, elle n'est pas intégrée aux versions fonctionnelles déjà diffusées en stable afin de préserver l'intégrité des patch effectués par chacun d'entre vous.



Une page d'errata recense des problèmes affectant chacune des versions EOLE 2.9.Y. Les dysfonctionnement connus sont corrigés d'une version à une autre d'EOLE.

<https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Errata29>

Le tableau contient les informations permettant d'appliquer manuellement les correctifs aux versions antérieures à la colonne Corrigé à partir de, vous permettant ainsi de les intégrer à vos patch existants si besoin.

Chapitre 3

Fonctionnement du module Scribe en mode AD

Pour jouer son rôle, le module Scribe repose sur de nombreux projets libres.


La plupart des services proposés sont activables, désactivables, pour construire un serveur pédagogique sur mesure.

Architecture du module

Afin de faire évoluer le module Scribe historique sans perte de fonctionnalités, les services Active Directory^[p.1151] ont été ajoutés dans un conteneur LXC^[p.1171] nommé `addc`.

L'annuaire OpenLDAP^[p.1176] du module reste le référentiel principal mais les comptes utilisateurs sont répliqués dans l'annuaire AD à l'aide du logiciel de synchronisation LSC^[p.1169].

Le serveur Samba^[p.1182] du module est toujours présent mais il devient membre du domaine porté par le contrôleur de domaine AD installé dans le conteneur `addc`. Il conserve pleinement sa fonction de serveurs de fichiers.



Les flux réseaux entre le conteneur et le maître

Le conteneur `addc` utilise la technologie Macvlan en mode bridge. Cela permet de pouvoir attribuer une adresse IP dédiée au contrôleur de domaine AD sans avoir à ajouter d'interface supplémentaire.

Dans le cas d'une installation dans une infrastructure virtualisée (ESXI, Virtualbox, ...) le bon fonctionnement du réseau nécessite l'activation du mode promiscuous^[p.1173].

Les annuaires

L'annuaire OpenLDAP du module centralise de nombreuses informations :

- authentification des utilisateurs ;

- définition des partages Samba ;
- définition des groupes ;
- définition des utilisateurs ;
- mode multi-établissement^[p.1173].

Une importation massive de comptes peut être réalisée depuis des exports issus d'AAF^[p.1151], SIECLE^[p.1183], ONDE^[p.1176] ainsi que depuis un fichier au format CSV^[p.1158].

L'annuaire OpenLDAP sert toujours directement de base d'authentification pour les applications web, la messagerie et les outils d'administration locaux.


L'annuaire Active Directory du module contient une réplification d'une partie des données de l'annuaire OpenLDAP.

Il est notamment utilisé pour l'authentification des utilisateurs sur les postes clients.

Des informations complémentaires sur le fonctionnement conjoint des deux annuaires sont disponibles dans les compléments techniques (cf. Mécanismes mis en place pour l'usage combiné des annuaires OpenLDAP et Active Directory) ^[p.1095].

Le contrôleur de domaine

Le contrôleur de domaine Active Directory du module permet notamment d'utiliser les GPO^[p.1164] et de les éditer au travers des outils d'administration à distance fournis par Microsoft, les RSAT^[p.1181].




Utilisation des outils RSAT avec Scribe

Le contrôleur de domaine fournit également un serveur de noms^[p.1159] et il doit être maître sur sa zone DNS. La mise en œuvre du module dans une infrastructure nécessitera généralement la mise en place d'un transfert de zone DNS^[p.1187].

Un nouveau client EOLE basé sur SaltStack^[p.1181] permet d'agir sur les postes clients et, en particulier

d'installer et configurer le logiciel d'observation et de diffusion Veyon^[p.1188].




Utilisation du logiciel Veyon

Les services web

Les services web proposés par le module Scribe sont basés sur les logiciels libres Apache^[p.1152], Nginx^[p.1174] et MySQL^[p.1173].


Les logiciels Adminer (gestion de base de données) et Roundcube (webmail) sont préinstallées ainsi que les applications métier EOP (outils à destination des enseignants) et EOE (outils à destination des élèves).

L'authentification unique^[p.1184] est assurée par le service EoleSSO.



Consultation de messages avec Roundcube


De nombreuses applications web supplémentaires sont pré-configurées pour le module Scribe et installables facilement.



La plupart sont le résultat de la mutualisation inter-académique Envole : <https://envole.ac-dijon.fr>.

Chapitre 4

Mise en œuvre du module



Fil rouge de la mise en œuvre

La mise en œuvre d'un module EOLE s'effectue en quatre phases distinctes :

- La **phase d'installation** s'amorce au moyen d'un support de type CD-ROM ou clé USB. L'image ISO [p.1166] pour réaliser le support est téléchargeable sur le site internet du projet EOLE (<https://pctl.ac-dijon.fr/eole/>). Tous les modules sont installables depuis cette unique image ISO.

Au démarrage, choisir le module à installer parmi ceux disponibles. Cette phase s'effectue sans aucune question, elle installe les paquets nécessaires, et gère la reconnaissance matérielle des éléments du serveur.

En cas d'utilisation des conteneurs, il est nécessaire de lancer la commande `gen_conteneurs` lorsque l'installation est terminée et que le serveur a redémarré.

Les versions précédentes s'appuyaient sur isolinux pour la construction de l'image ISO.

À partir de la version 2.9.0, EOLE construit ses images ISO en utilisant les outils préconisés par Ubuntu : le live CD [p.1169] et subiquity [p.1185].

Ce changement s'accompagne de l'utilisation du menu de boot GRUB [p.1164] et d'interactions pour la configuration du réseau et du proxy (si nécessaire).

- La **phase de configuration** s'effectue au moyen de l'interface de configuration du module, celle-ci se lance avec la commande `gen_config`.

Cet outil permet de renseigner et de stocker en un seul fichier (`config.eol`) tous les paramètres nécessaires à l'utilisation du serveur dans son environnement (l'adresse IP de la première interface réseau est un exemple de paramètre à renseigner). Ce fichier sera utilisé lors de la phase d'instanciation.

Suivant les modules, le nombre de paramètres à renseigner est plus ou moins important.

Cette phase de configuration peut permettre de prendre en compte des paramétrages de fichiers de configuration de produits tels que Squid [p.1184], e2guardian [p.1159], etc.

- La **phase d'instanciation** s'effectue au moyen de la commande `instance`.

L'instanciation permet de transférer les valeurs définies précédemment et des fichiers de configuration pré-remplis vers les fichiers cibles.

À l'issue de cette phase, le serveur est utilisable en exploitation.

Cette phase doit être complétée par un diagnostic complet du module à l'aide de la commande `diagnose -L`.

- La **phase d'administration** correspond à l'exploitation du serveur.


Chaque module possède des fonctionnalités propres, souvent complémentaires.

Diverses interfaces permettent la mise en œuvre de ces fonctionnalités et en facilitent l'usage.

Chapitre 5

Installation du module

La première des quatre phases



- La **phase d'installation** s'amorce au moyen d'un support de type CD-ROM ou clé USB. L'image ISO [p.1166] pour réaliser le support est téléchargeable sur le site internet du projet EOLE (<https://pcll.ac-dijon.fr/eole/>). Tous les modules sont installables depuis cette unique image ISO.

Au démarrage, choisir le module à installer parmi ceux disponibles. Cette phase s'effectue sans aucune question, elle installe les paquets nécessaires, et gère la reconnaissance matérielle des éléments du serveur.

En cas d'utilisation des conteneurs, il est nécessaire de lancer la commande `gen_conteneurs` lorsque l'installation est terminée et que le serveur a redémarré.



Les versions précédentes s'appuyaient sur isolinux pour la construction de l'image ISO.

À partir de la version 2.9.0, EOLE construit ses images ISO en utilisant les outils préconisés par Ubuntu : le live CD [p.1169] et subiquity [p.1185].

Ce changement s'accompagne de l'utilisation du menu de boot GRUB [p.1164] et d'interactions pour la configuration du réseau et du proxy (si nécessaire).

1. Pré-requis

Matériel

Il est recommandé de vérifier la compatibilité matérielle en s'assurant que le serveur est compatible avec Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish).

Les images ISO générées par EOLE nécessitent désormais le support de l'UEFI [p.1187] et seule l'architecture 64 bits (AMD64 [p.1152]) est supportée.

Pré-requis par module

Les pré-requis des différents modules en termes de RAM, disque et processeur sont désormais regroupés dans la page wiki suivante :

<https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/PreRequis>

Serveurs certifiés par Ubuntu

Ubuntu propose une liste de serveurs certifiés : <https://certification.ubuntu.com/server>



Le support des BIOS (legacy) n'est plus assuré avec les nouvelles images ISO générées par EOLE.

Environnement virtualisé

Les modules AmonEcole et Scribe 2.9 utilisent un conteneur LXC^[p.1171] pour héberger les services Active Directory.


Ce conteneur utilise la technologie Macvlan en mode bridge.


Dans le cas d'une installation dans une infrastructure virtualisée (ESXI, Virtualbox, ...) le bon fonctionnement du réseau nécessite l'activation du mode promiscuous^[p.1173].



L'activation du mode promiscuous des interfaces réseaux du module s'effectue au moment de la configuration dans les onglets de chaque interface.

Activation de la carte virtuelle et du switch ESXI en mode promiscuous





2. Médias d'installation

Les images d'installation des modules EOLE sont disponibles sur le site du projet EOLE en HTTP^[p.1165] :

- <http://eole.ac-dijon.fr/pub/iso>

Le fichier SHA256SUMS sert à vérifier l'intégrité de l'image ISO téléchargée, avec la commande `sha256sum` (l'image et le fichier SHA256^[p.1183] sont dans le même répertoire) :

```
$ sha256sum -c SHA256SUMS
eole-2.9.x-amd64.iso: Réussi
```

Différents types de média sont utilisables pour installer les modules.

À partir de la version 2.9.0, les images d'installation ne contiennent pas tous les paquets nécessaires à la mise en route des modules (live CD^[p.1169]).

Une connexion internet est nécessaire pour récupérer ces paquets lors de la phase d'installation.



Les versions précédentes s'appuyaient sur isolinux pour la construction de l'image ISO. À partir de la version 2.9.0, EOLE construit ses images ISO en utilisant les outils préconisés par Ubuntu : le live CD^[p.1169] et subiquity^[p.1185]. Ce changement s'accompagne de l'utilisation du menu de boot GRUB^[p.1164] et d'interactions pour la configuration du réseau et du proxy (si nécessaire).

Clé USB

Créer une clé USB bootable depuis une distribution GNU/Linux

Pour créer une clé EOLE USB bootable avec l'image ISO EOLE depuis une distribution GNU/Linux ;

1. ouvrir un terminal en super utilisateur ;
2. insérer une clé USB, repérer le nom du périphérique (exemple : `/dev/sdx`) et démonter le support (

```
umount /dev/sdxy);
```

3. se placer dans le répertoire contenant l'image ISO préalablement téléchargée ;
4. `# dd if=eole-2.9.x-amd64.iso of=/dev/sdx` (les données seront perdues !);
5. démarrer le serveur cible sur la clé USB.





La commande `dd` écrase intégralement le contenu de la clé.

Créer une clé USB bootable depuis un poste Windows

Sur un poste Windows, il est possible de créer une clé USB bootable avec l'image ISO EOLE en utilisant le logiciel Win32 Disc Imager :

<https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/>





DVD-ROM


1. graver l'image ISO préalablement téléchargée ;
2. démarrer le serveur cible sur le DVD-ROM.

Image KVM pré-installée

Dans le cadre de l'automatisation du déploiement de serveurs sur le module Hâpy des images KVM^[p.1168] des principaux modules EOLE sont régulièrement générées et mises à disposition.

Ces images peuvent tout-à-fait être utilisées directement dans un hyperviseur^[p.1165].

Les images sont distribuées via le magasin d'applications EOLE disponible à l'adresse suivante : <https://magasin.eole.education/appliance>



Le magasin d'applications EOLE

Les images KVM^[p.1168] hébergées sur la plate-forme sont régulièrement actualisées afin de minimiser la durée de l'étape de mise à jour lors du déploiement des serveurs.


PXE

Le document suivant décrit la mise en place d'une configuration PXE^[p.1180] pour installer les modules EOLE :

<http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/pxe-menu/wiki>

Installer EOLE depuis Ubuntu

Il est possible d'installer EOLE 2.9 sur une version installée de Ubuntu LTS 22.04 édition serveur ^[<http://releases.ubuntu.com/22.04/>].



Il faut avoir à l'esprit que le partitionnement sera celui effectué à l'installation de la version d'Ubuntu et non le partitionnement automatique en LVM^[p.1170] proposé par l'installateur de l'image ISO EOLE.

La version d'Ubuntu pré-installée chez certains hébergeurs peut être en anglais par défaut.

Il faut passer les locales à la valeur `fr_FR.UTF-8` :

```
# apt install locales
```

```
# dpkg-reconfigure locales
```

Il faut également passer le clavier en français :

```
# dpkg-reconfigure keyboard-configuration
```

Utiliser les dépôts EOLE

- ajouter les dépôts EOLE et Envole

```
1 # cat > /etc/apt/sources.list.d/eole.list <<EOF
2 deb http://eole.ac-dijon.fr/eole eole-2.9.0 main cloud
3 deb http://eole.ac-dijon.fr/eole eole-2.9.0-security main cloud
4 deb http://eole.ac-dijon.fr/eole eole-2.9.0-updates main cloud
5 deb http://eole.ac-dijon.fr/envole envole-9 main
6 EOF
```

- ajouter les clés GPG publiques d'EOLE (clés qui signent les paquets EOLE et Envole pour en vérifier l'intégrité)

```
1 # wget -qO- "http://eole.ac-dijon.fr/eole/project/eole-2.9-repository.key" | sudo
  apt-key --keyring /etc/apt/trusted.gpg.d/eole-archive-keyring.gpg add -
2 # wget -qO- "http://eole.ac-dijon.fr/envole/project/envole-9-repository.key" |
  sudo apt-key --keyring /etc/apt/trusted.gpg.d/eole-archive-keyring.gpg add -
```

- désactiver l'architecture étrangère *i386*

```
# dpkg --remove-architecture i386
```

- mettre à jour les dépôts

```
# apt update
```

- faire en sorte que les paquets s'installent sans interaction

```
# export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive DEBIAN_PRIORITY=critical
```

Installer le module désiré



Attention les modules ne sont pas tous qualifiés pour être installés en mode conteneur et inversement certains modules ne sont pas installables en mode non conteneur (AmonEcole).



Les options `-y` et `--force-yes` de la commande `apt-get` indiquent au système de répondre automatiquement à toutes les questions pouvant apparaître lors de la configuration des paquets à installer.

Eolebase non conteneur

Installer la base d'EOLE pour un module non conteneur :

```
# apt-get install -y --force-yes eole-server eole-exim-pkg
```



Nécessite de télécharger environ 150 Mo d'archives.

Module non conteneur

Installer le paquet méta-paquet du module souhaité :

```
# apt-get -y --force-yes install eole-server eole-nomDuModule-all
```

Exemples

```
# apt-get -y --force-yes install eole-server eole-amon-all
```

```
# apt-get -y --force-yes install eole-server eole-seth-all
```

```
# apt-get -y --force-yes install eole-server eole-scribe-all
```

Nécessite de télécharger entre 180 Mo et 350 Mo d'archives selon le module à installer.

Eolebase conteneur

Installer la base d'EOLE pour un module conteneur :

```
# apt-get -y --force-yes install eole-lxc-controller ssmtp
```

Nécessite de télécharger environ 150 Mo d'archives.

Module conteneur

Installer la base d'EOLE pour un module conteneur :

```
# apt-get -y --force-yes install eole-lxc-controller ssmtp  
eole-nomDuModule-module
```

Installer le paquet méta-paquet du module souhaité (exemple : eole-scribe-module, eole-amon-module).

Nécessite de télécharger entre 160 Mo et 200 Mo d'archives selon le module à installer.

Redémarrer le serveur

À la fin de l'installation il faut redémarrer le serveur pour mettre en place les mécanismes EOLE : interface de configuration du module, privilège via sudo...

Le mot de passe à utiliser pour se connecter en root est celui affiché dans la console.

Voir aussi...

Choisir le mode du module

3. Déroulement de l'installation

Pour installer un module, il suffit de :


- démarrer le serveur cible avec le média d'installation choisi ;
- sélectionner le module à installer parmi ceux proposés ;
- valider en appuyant sur la touche **Entrée** .




L'installation se déroule en deux phases principales : le démarrage du système contenu sur le live CD^[p. 1169] jusqu'à la cible Cloud-init puis les traitements délégués à Cloud-init, qui constituent l'installation proprement dite des composants du module.


Les différentes phases de traitement de Cloud-init sont :

1. la configuration du réseau ;





2. la configuration du gestionnaire de paquets ;
3. le partitionnement automatique utilisant LVM^[p.1170] ;



4. la configuration du boot UEFI^[p.1187] ;
5. la création des images de démarrage ;

6. installation du programme de démarrage GNU GRUB^[p.1164] ;
7. installation des paquets définissant le module ;
8. fin de l'installation.

À la fin de l'installation, le système propose de redémarrer.

```

Install complete! [ Help ]

curtin command curthooks
configuring apt configuring apt
installing missing packages
Installing packages on target system: ['efibootmgr', 'grub-efi-amd64',
'grub-efi-amd64-signed', 'shim-signed']
configuring iscsi service
configuring raid (mdadm) service
installing kernel
setting up swap
apply networking config
writing etc/fstab
configuring multipath
updating packages on target system
configuring pollinate user-agent on target
updating initramfs configuration
configuring target system bootloader
installing grub to target devices
final system configuration
configuring cloud-init
calculating extra packages to install
installing openssh-server
retrieving openssh-server
curtin command system-install
unpacking openssh-server
curtin command system-install
downloading and installing all updates
curtin command in-target
restoring apt configuration
curtin command in-target
subiquity/Late/run
subiquity/Late/run/command_0: sed -ie 's,#\?\(PermitRootLogin\).*,\1 yes,'
/target/etc/ssh/sshd_config
subiquity/Late/run/command_1: curtin in-target --target=/target -- bash -c 'apt-get install -yf
eole-exim-pkg'
subiquity/Late/run/command_2: curtin in-target --target=/target -- bash -c 'apt-get install -yf
eole-server'
subiquity/Late/run/command_3: sed -ie 's/GRUB_TIMEOUT=.*GRUB_TIMEOUT=6/'
/target/etc/default/grub
subiquity/Late/run/command_4: curtin in-target --target=/target -- bash -c 'update-grub'

[ View full log ]
[ Reboot Now ]


```

En validant **Reboot now**, le système redémarrera quand l'installation sera terminée (cela peut prendre plusieurs minutes).

Il peut arriver l'erreur suivante :

```
[FAILED] Failed unmounting /cdrom.  
Please remove the installation medium, then press ENTER:  
[FAILED] Failed unmounting /cdrom.
```

Comme indiqué à l'écran, il suffit d'enlever le support d'installation et d'appuyer sur **Entrée**.



La bonne répartition de l'espace disque résultant d'un partitionnement automatique n'est pas garantie sur un disque inférieur à 30Go.




Une fois le système redémarré, comme indiqué par le prompt, vous pouvez ouvrir une session dans la console, mais aussi au travers de SSH, avec l'utilisateur **root** et le **mot de passe aléatoire** qui est **affiché**. Ce mot de passe sera bien évidemment changé lors de l'étape d'instanciation.

Voir aussi...

Les mots de passe ^[p.388]

4. Partitionnement automatique

Le partitionnement automatique utilise le logiciel LVM^[p.1170].



À partir de la version 2.9.0, l'outil d'installation ne permet plus de configurer le partitionnement lors de la phase d'installation.

Le partitionnement s'appuyant sur LVM^[p.1170] peut toutefois être effectué lors de la phase de

configuration, pour une mise en œuvre lors de la phase d'instanciation.

Se reporter à la suite de la section pour plus de détails sur les possibilités offertes.

Ajustement du partitionnement au travers de l'interface de configuration



L'ajustement du partitionnement est disponible dans l'interface de configuration du module en mode expert et ce uniquement :

- avant l'instance
- si le partitionnement à l'installation depuis l'ISO n'a pas été modifié

Pour maîtriser correctement ce qui va être fait il faut consulter l'état du partitionnement avant de saisir les paramètres souhaités à l'aide de la commande `df -h` et des commandes `vgdisplay` et `lvdisplay`.

```

1 root@eolebase:~# df -h
2 Sys. de fichiers          Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
3 udev                      980M      0  980M   0% /dev
4 tmpfs                     200M    3,2M  197M   2% /run
5 /dev/mapper/eolebase--vg-root 9,1G    2,1G  6,5G  25% /
6 tmpfs                     1000M     28K 1000M   1% /dev/shm
7 tmpfs                     5,0M      0  5,0M   0% /run/lock
8 tmpfs                     1000M      0 1000M   0% /sys/fs/cgroup
9 /dev/sda1                 687M    107M  531M  17% /boot
10 /dev/mapper/eolebase--vg-tmp 1,8G    2,9M  1,7G   1% /tmp
11 tmpfs                     200M      0  200M   0% /run/user/0
12 root@eolebase:~#
1 root@scribe:~# vgdisplay
2 --- Volume group ---
3 VG Name                    scribe-vg
4 System ID
5 Format                     lvm2
6 Metadata Areas             1
7 Metadata Sequence No      8
8 VG Access                  read/write
9 VG Status                  resizable
10 MAX LV                     0
11 Cur LV                     5
12 Open LV                    5
13 Max PV                     0
14 Cur PV                     1
15 Act PV                     1
16 VG Size                    39,30 GiB
17 PE Size                    4,00 MiB
18 Total PE                   10060
19 Alloc PE / Size            5550 / 21,68 GiB
20 Free PE / Size             4510 / 17,62 GiB
21 VG UUID                    ctPVcP-76Se-EpMp-FL03-13aR-Ghg9-PdIdUW
22
23 root@scribe:~#
1 root@scribe:~# lvdisplay
2
3 --- Logical volume ---
4 LV Path                    /dev/scribe-vg/root
5 LV Name                    root
6 VG Name                    scribe-vg
7 LV UUID                    uN8emF-hD9j-eNwv-zdaC-mEeK-9XGe-uBu2OU

```

```

8 LV Write Access      read/write
9 LV Creation host, time scribe, 2017-10-05 18:37:11 +0200
10 LV Status           available
11 # open              1
12 LV Size              8,94 GiB
13 Current LE          2288
14 Segments             1
15 Allocation           inherit
16 Read ahead sectors   auto
17 - currently set to   256
18 Block device         252:0
19
20 [...]

```

Ajuster le partitionnement

Ajuster le partitionnement permet d'ajouter un ou plusieurs volumes logiques et d'ajouter de l'espace à des partitions existantes.

Pour ajuster le partitionnement à partir de la version 2.6.2 d'EOLE, ouvrir l'interface de configuration du module, passer en mode Expert et se rendre dans l'onglet **Système**. Puis il faut passer Utiliser le modèle d'extension standard EOLE à non pour ajuster le partitionnement.

Ajustement du partitionnement à partir d'EOLE 2.6.2

Après avoir passer Ajuster le partitionnement à oui, les partitions existantes sont affichées et un certain nombre de paramètres s'affichent.

- nom du volume ;
- pourcentage de l'espace disponible à utiliser ;
- format du système de fichier à utiliser : sans précision le système de fichier est `ext4` ;
- point de montage ;
- les options du montage (indispensable pour la gestion des quotas par exemple).

Pour ajouter un nouveau volume logique, cliquer sur le bouton `+ Nom du volume à créer`.

⚠ Les nouveaux volumes ne sont pas montés automatiquement, il faut renseigner le fichier `/etc/fstab`.

Allouer l'espace restant

Positionner la variable `Allouer l'espace restant` à `oui` permet de choisir un volume existant auquel ajouter la totalité de l'espace libre restant.

La valeur à saisir est la partie du nom du volume qui permet d'identifier le point de montage, par exemple pour le volume `/dev/mapper/eolebase--vg-root` il faut saisir `root` dans le nom du `Volume logique à étendre`. S'il ne reste pas d'espace, ce jeu de paramètres est sans effet.

Résultat après instance

Le paramétrage est effectif après l'instanciation du module.

```
1 root@eolebase:~# df -h
2 Sys. de fichiers          Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
3 udev                     980M      0 980M  0% /dev
4 tmpfs                     200M    3,2M 197M  2% /run
5 /dev/mapper/eolebase--vg-root 9,1G    1,9G 6,7G 22% /
```

```

6 tmpfs          1000M          0 1000M    0% /dev/shm
7 tmpfs          5,0M           0 5,0M    0% /run/lock
8 tmpfs          1000M          0 1000M    0% /sys/fs/cgroup
9 /dev/sda1      687M          107M 531M   17% /boot
10 /dev/mapper/eolebase--vg-tmp 1,8G          3,6M 1,7G    1% /tmp
11 tmpfs         200M           0 200M    0% /run/user/0
12 /dev/mapper/eolebase--vg-var 27G           311M 25G     2% /var
13 root@eolebase:~#

```


Le nouveau volume logique est présent et la partition `/root` s'est vu augmentée du reste de l'espace libre.

Ajustement du partitionnement avec les outils dédiés LVM

Ajouter de l'espace disque à un volume LVM

Sur le nouveau périphérique physique, créer une partition de type Linux LVM (8E), avec `cgdisk` par exemple.

La nouvelle partition s'appelle par exemple `/dev/sdb1` et peut être ajoutée au volume, par exemple pour agrandir `/var`.



Après avoir créé la nouvelle partition `/dev/sdb1` il peut être nécessaire de redémarrer le serveur pour la faire prendre en compte par le système.

Démonter la partition

Pour démonter la partition

```
# umount /var
```

Créer un volume physique

Créer un volume physique avec la nouvelle partition :

```
# pvcreate /dev/sdb1
```

Quel est le groupe de volumes

Rechercher dans quel groupe de volumes (VG Name) se trouve le volume logique `/var` :

```

1 root@scribe:/dev/mapper# lvs /dev/scribe-vg/var
2 --- Logical volume ---
3 LV Path                /dev/scribe-vg/var
4 LV Name                 var
5 VG Name                 scribe-vg
6 LV UUID                 N4dHMU-htpz-AhEI-x5Ld-EvpM-ZFJX-M3LbHD
7 LV Write Access         read/write
8 LV Creation host, time scribe, 2017-01-16 19:17:09 +0100
9 LV Status                available
10 # open                  1
11 LV Size                  8,35 GiB
12 Current LE              2138
13 Segments                 1
14 Allocation               inherit
15 Read ahead sectors      auto
16 - currently set to      256
17 Block device            252:3
18

```

```
19 root@scribe:/dev/mapper#
```

Ajouter ce volume physique au groupe de volumes contenant le volume logique `/var`, ici `scribe-vg` :

```
# vgextend scribe-vg /dev/sdb1
```

Agrandir le volume logique

Agrandir le volume logique correspondant à `/var` avec le nouvel espace libre :

```
# lvextend -l +100%FREE /dev/scribe-vg/var
```

```
# e2fsck -f /dev/scribe-vg/var
```

```
# resize2fs /dev/scribe-vg/var
```

Redimensionner un volume LVM

Sur un serveur où une partition est saturée.

```
1 root@scribe:~# df -h
2 Sys. de fichiers          Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
3 udev                     1,5G      0 1,5G   0% /dev
4 tmpfs                    301M      52M 250M  18% /run
5 /dev/mapper/scribe--vg-root 9,1G    2,6G 6,0G  30% /
6 tmpfs                    1,5G      28K 1,5G   1% /dev/shm
7 tmpfs                    5,0M      0 5,0M   0% /run/lock
8 tmpfs                    1,5G      0 1,5G   0% /sys/fs/cgroup
9 /dev/sda1                687M    107M 531M  17% /boot
10 /dev/mapper/scribe--vg-tmp 1,8G    3,4M 1,7G   1% /tmp
11 /dev/mapper/scribe--vg-var 8,1G     8G 0,1G  99% /var
12 /dev/mapper/scribe--vg-home 18G    149M 18G   1% /home
13 tmpfs                    301M      0 301M   0% /run/user/0
14 root@scribe:~#
```

La partition `/var` est occupée à 99% alors que la partition `/home`, est occupée à 1%.

Réduire la partition `/home` de 1Go permet d'ajouter d'ajouter 1Go à `/var`.

Pour démonter le périphérique :

```
root@scribe:~# umount /home
```

Si le périphérique est occupé, la commande `lsof` renvoie les programmes utilisant la partition :

```
# lsof | grep home
```

Il faut alors arrêter les services concernés puis démonter la partition.

Vérifier le support

Pour vérifier le support, lancer la commande :

```
# fsck -f /dev/mapper/scribe--vg-home
```

Diminuer la taille de la première partition

Réduire le système de fichiers :

```
# resize2fs -p /dev/scribe-vg/home 1G
```

Réduire la partition logique :


```
# lvresize -L-1G /dev/scribe-vg/home
```

Vérifier l'intégrité du système du système de fichiers :

```
# e2fsck -f /dev/scribe-vg/home
```

Vérifier l'espace libéré

Pour vérifier que l'espace a bien été libéré il faut utiliser la commande `vgdisplay` :

```
# vgdisplay
1 root@scribe:~# vgdisplay
2 --- Volume group ---
3 VG Name                scribe-vg
4 System ID
5 Format                  lvm2
6 Metadata Areas         1
7 Metadata Sequence No   6
8 VG Access               read/write
9 VG Status               resizable
10 MAX LV                 0
11 Cur LV                 5
12 Open LV                5
13 Max PV                 0
14 Cur PV                 1
15 Act PV                 1
16 VG Size                 39,30 GiB
17 PE Size                 4,00 MiB
18 Total PE                10060
19 Alloc PE / Size         10060 / 39,30 GiB
20 Free PE / Size          0 / 0
21 VG UUID                 hcuPgd-tSEe-xu20-Q3XP-hrwU-5qfU-41Fkf3
22
23 root@scribe:~#
```



La ligne `Free PE / Size` affiche l'espace libre.

Agrandir la taille de la deuxième partition

Les agrandissements peuvent se faire à chaud, ce qui est recommandé si la partition contient les commandes.

Vérifier l'intégrité du système du système de fichiers :

```
# e2fsck -f /dev/scribe-vg/var
```

Agrandir la partition logique :

```
# lvresize -L+1G /dev/scribe-vg/var
```

Étendre le système de fichiers (sans option le système de fichiers prend toute la place possible) :

```
# resize2fs /dev/scribe-vg/var
```

Remonter le périphérique

Procéder au montage du périphérique avec la commande `mount` :


```
# mount /var/home
```



Pensez à redémarrer les services qui ont précédemment été arrêtés.

Chapitre 6

Configuration du module Scribe




- La **phase de configuration** s'effectue au moyen de l'interface de configuration du module, celle-ci se lance avec la commande `gen_config`.

Cet outil permet de renseigner et de stocker en un seul fichier (`config.eol`) tous les paramètres nécessaires à l'utilisation du serveur dans son environnement (l'adresse IP de la première interface réseau est un exemple de paramètre à renseigner). Ce fichier sera utilisé lors de la phase d'instanciation.

Suivant les modules, le nombre de paramètres à renseigner est plus ou moins important.

Cette phase de configuration peut permettre de prendre en compte des paramétrages de fichiers de configuration de produits tels que Squid^[p.1184], e2guardian^[p.1159], etc.

1. Configuration généralités



La configuration suit la phase d'installation du serveur.

Il s'agit de collecter et de renseigner les paramètres nécessaires au fonctionnement du serveur.

Les paramètres saisis peuvent être internes au serveur (par exemple le nombre d'interfaces réseau) ou externes (par exemple l'adresse du DNS^[p.1159], l'adresse du serveur de temps NTP^[p.1175], ...). Cette étape nécessite une bonne connaissance de l'architecture réseau dans laquelle sera installé le serveur.

À condition d'avoir renseigné les valeurs obligatoires vous pouvez enregistrer la configuration pour

l'effectuer en plusieurs temps.

On obtient alors un fichier `config.eol`, dans lequel sont stockées toutes les valeurs saisies.



La configuration du module porte aussi bien sur les paramètres propres à EOLE que sur le paramétrage d'applications tierces embarquées dans le module. On retrouve par exemple les paramètres du fichier `squid.conf` dans l'interface de configuration du module.

Il existe deux modes de configuration :

- **mode autonome**

Le mode autonome est l'utilisation de l'interface de configuration du module pour paramétrer le serveur.

À son lancement, l'interface de configuration du module récupère dans les différents dictionnaires, les variables, leur valeur par défaut et les libellés qui seront affichés dans l'interface.

Après instance ou reconfigure, si votre adresse IP est autorisée pour l'administration du serveur, vous bénéficiez d'un accès distant à l'interface de configuration du module au travers d'un navigateur web.

- **mode Zéphir**

Le mode Zéphir consiste à configurer le module au travers de l'application Zéphir depuis le module du même nom. Ce module permet la mise en place d'un serveur de gestion de parc de serveurs EOLE. Par le mécanisme de variante, vous pouvez avoir des configurations pré-définies pour un ensemble de serveurs.

1.1. Configuration en mode autonome

La configuration en mode autonome signifie que la configuration est réalisée directement sur le serveur à l'aide de l'interface de configuration du module.

Ce mode est recommandé pour la configuration d'un petit nombre de serveurs.


La méthode autonome permet d'exporter et/ou d'importer le fichier `config.eol`.

Il est donc possible d'utiliser le fichier `config.eol` d'un serveur en production pour en *instancier* un nouveau.




En mode autonome le fichier `config.eol` peut être préparé avant l'installation du serveur et peut être confié à une personne tierce, comme par exemple la personne en charge d'installer le serveur dans l'établissement. Celui-ci n'aura plus qu'à instancier le serveur.

L'interface de configuration du module se lance avec la commande : `gen_config`.




Écran d'accueil de l'interface de configuration du module

Une fois la commande `gen_config` lancée, comme indiqué dans la mire, vous devez ouvrir une session avec l'utilisateur `root` et le **mot de passe aléatoire** généré à l'installation.



Ce mot de passe sera bien évidemment changé lors de l'étape d'instanciation.

Lors de son premier lancement l'interface de configuration du module propose un assistant de configuration rapide.



Seules les variables indispensables pour un fonctionnement minimum sont proposées dans l'assistant.

L'interface se découpe en quatre zones :

- la zone *Menu* ;
- la zone *Onglet* ;
- la zone *Formulaire* ;
- la zone *Validation*.

Certains onglets sont générés dynamiquement en fonction des éléments activés ou non dans le formulaire.


Les onglets correspondant au mode **expert** apparaissent si ce dernier est activé.

1.1.1. Accès distant

Accès distant via le port 443

Après instance ou reconfigure, l'interface de configuration du module est accessible pour les adresses IP autorisées à administrer le serveur via SSH, depuis un navigateur web en HTTPS à l'adresse suivante :

```
https://<adresse_serveur>/genconfig/
```



Vue de l'interface de configuration au travers d'un navigateur web (port 443)

En fonction des certificats mis en place sur le module, il peut s'avérer nécessaire de les accepter pour accéder à l'interface.

La variable experte `Activer l'interface de configuration du module (GenConfig)` de l'onglet `Services` permet de désactiver la publication de l'interface sur le port `443`.

—💡 Pour autoriser l'accès distant depuis une ou plusieurs adresses IP, il faut le déclarer explicitement dans l'onglet `Interface-n` de l'interface de configuration du module en passant la variable `Autoriser les connexions SSH` à `oui`.

Accès distant via le port historique

Après instance ou reconfigure, l'interface de configuration du module est accessible pour les adresses IP autorisées à administrer le serveur via SSH, depuis un navigateur web en HTTPS à l'adresse suivante :

`https://<adresse_serveur>:7000/genconfig/`

Ne pas oublier d'utiliser le protocole HTTPS et de préciser le numéro de port `7000`.




Vue de l'interface de configuration au travers d'un navigateur web (port 7000)

En fonction des certificats mis en place sur le module, il peut s'avérer nécessaire de les accepter pour accéder à l'interface.

—💡 Pour autoriser l'accès distant depuis une ou plusieurs adresses IP, il faut le déclarer explicitement dans l'onglet `Interface-n` de l'interface de configuration du module en passant

la variable Autoriser les connexions SSH à oui.

Cette fonctionnalité est désactivable dans l'onglet **Eoleflask** en mode expert.



Passer la variable En écoute depuis l'extérieur à non.

1.1.2. La zone Menu

La zone de Menu, en haut de l'interface, propose les items suivants :

- Fichier : gestion de la configuration
- Aide : permet de lancer l'assistant et d'afficher l'aide de l'application
- Mode : choix des modes de configuration à activer
- Langue : choix de la langue pour l'interface
- Session : permet de se déconnecter.

Sous-menu Fichier

- Enregistrer la configuration
- Recharger/Annuler les modifications
- Re-synchroniser la configuration
- Exporter la configuration
- Importer une configuration
- Quitter GenConfig



Sous menu Fichier

Enregistrer la configuration permet l'enregistrement du paramétrage dans le fichier `config.eol` du serveur.

Recharger/Annuler les modifications permet de revenir à l'état initial à l'ouverture.


Re-synchroniser la configuration permet de récupérer les informations stockées en session sur le serveur si une coupure arrivait pendant la configuration.

Exporter la configuration propose le téléchargement du fichier `config.eol` du serveur.

Importer une configuration permet de téléverser un fichier `config.eol` sur le serveur.

Sous-menu Aide

- Assistant
- Légende



Sous menu Aide

L'assistant bascule l'interface de configuration du module en mode *Basique* et propose une page synthétique qui récapitule l'essentiel des variables à configurer.


Il est démarré par défaut si aucun fichier de configuration n'a été trouvé.

La légende présente un récapitulatif des différentes icônes que l'on peut rencontrer dans l'interface.

Sous-menu Mode

- Debug
- Basique

- Normal
- Expert



Le mode *Debug* permet d'afficher le nom des variables utilisées dans les dictionnaires (en rouge à droite du libellé). Le mode Debug est cumulable avec chacun des autres modes.

Le mode *Basique* n'affiche que les onglets et variables indispensables permettant une configuration rapide du module, il est le mode par défaut.

Le mode *Normal* active les onglets et les variables pour une configuration personnalisée du module.


Le mode *Expert* active les onglets et les variables pour une configuration avancée.

Ce mode demande une très bonne maîtrise du système GNU/Linux et de ses composants.

Par exemple, pour le module Amon, l'activation du mode expert fait apparaître les onglets *Filtrage web*, *Proxy parent*, *Squid*, *Zone-dns*, ...).

Sous-menu Langue


- Français
- Anglais



Langue permet de choisir la langue utilisé dans l'interface.

Sous-menu Session

- Connecté comme
- Déconnexion




Session permet de connaître l'utilisateur courant et de se déconnecter.

1.1.3. La zone Onglet

La zone Onglet, côté gauche de l'interface, présente des onglets de trois types :

- **les onglets de base** sont systématiquement présents au lancement de l'outil `gen_config` ;
- **les onglets optionnels** s'affichent si un paramètre du formulaire est activé.
Exemple : si dans l'onglet `Services` le paramètre `Activer DHCP` est passé à `oui`, l'onglet `Dhcp` s'affiche dynamiquement au même niveau que les onglets de base ;
- **les onglets experts** correspondent essentiellement au paramétrage de fichiers de configuration d'outils spécifiques.
Ils sont disponibles si le mode *Expert* est activé.

L'onglet en cours est en sous-brillance, dans l'image ci-dessous l'onglet `Dhcp` est actif.



L'onglet courant

1.1.4. La zone Formulaire

La zone Formulaire est la partie centrale de l'interface. Elle regroupe les paramètres de l'onglet activé.

Le bouton **Modifier** ou un clic dans le champ de saisie permet de modifier la valeur.

La modification de la valeur affiche deux boutons supplémentaires permettant l'annulation des modifications (pictogramme en forme de croix) et l'autre la réinitialisation de la valeur par défaut (pictogramme en forme de flèche tournant dans le sens anti-horaire).



Bouton modifier sur la première ligne à droite, la deuxième ligne a le focus




La légende de chaque icône se trouve dans l'aide de l'interface : [Aide](#) / [Légende](#).

Regroupement des paramètres par bloc

Les paramètres de chaque onglet sont répartis dans des blocs thématiques.

Chaque bloc regroupe un ou plusieurs paramètres.




Les blocs thématiques

Les variables obligatoires

Les variables obligatoires sont des variables pour lesquelles il est nécessaire de spécifier une valeur, sans quoi il sera impossible d'enregistrer le fichier de configuration.

Les variables obligatoires se distinguent à l'aide du pictogramme en forme d'étoile placé devant le champ.



Les variables obligatoires sont précédées d'une étoile

Les variables des modes basiques, normales et expertes


Le mode détermine l'affiche de variable plus ou moins complexes : basiques, normales ou expertes.

Lorsque l'on passe d'un mode à l'autre, un ensemble de nouvelles variables peuvent apparaître ou disparaître de l'interface.

Ces variables sont identifiables grâce au pictogramme **B**, **N** ou **E** qui précède l'étiquette de la variable.

Un code couleur est également utilisé pour le pictogramme et le libellé :

- vert pour basique ;
- gris pour normale ;
- rouge pour experte.




Les variables et leur niveau de complexité

Les variables simples

La valeur des variables simples s'affiche en couleur sur fond blanc :

- bleu pour une variable dont la valeur est la valeur par défaut ;
- noir pour une variable dont la valeur est modifiée par l'utilisateur et validée ;
- gris pour une variable verrouillée (dans le cas d'une ré-édition de la configuration après instanciation du module).



Les variables multiples

Certains paramétrages peuvent accueillir plusieurs valeurs, nous parlons alors de variable multiple.

Les variables multiples se présentent sur fond coloré :

- bleu pour une variable dont la valeur est la valeur par défaut ;
- noir pour une variable dont la valeur est modifiée par l'utilisateur et validée ;
- gris pour une variable sans valeur.



Apparence graphique des variables multiples

Pour ajouter une valeur, il faut cliquer sur modifier pour faire apparaître le champ de saisie.
 Pour supprimer une valeur, il faut d'abord cliquer sur modifier puis sur la croix à droite du champ.




Édition d'une variable multiple

Les variables multiples groupées

Certains groupes de variables réunies au sein d'un même cartouche peuvent accueillir plusieurs valeurs, nous parlons alors de variable multiple groupée.

Les variables multiples groupées se présentent sur fond blanc dont la valeur s'affiche en couleur :

- bleu pour une variable dont la valeur est la valeur par défaut ;
- noir pour une variable dont la valeur est modifiée par l'utilisateur et validée.



Les variables brouillées

Certaines variables sensibles ont un affichage brouillé dès lors qu'elles sont validées. Le contenu de la variable est remplacé par une série de points.

Ces variables sont de nouveau visibles lorsqu'elles sont éditées.




Validation des variables

Suivant les variables, il est possible que des validations soient faites.

Si la valeur ne correspond pas aux critères de validation de l'interface de configuration du module, un message d'erreur avertira l'utilisateur.

Il existe de nombreux critères de validation : le type de valeur, leur construction (séparateur), etc.




Validation d'une variable

1.1.5. La zone Validation

Cette zone est visible lors de l'enregistrement des modifications. Elle propose un récapitulatif des informations saisies.

Elle affiche également les variables obligatoires qui ne sont pas renseignées.


Lors d'une réédition de la configuration cette zone ne montre que les changements qui ont eu lieu.



Zone de validation


1.1.6. Enregistrer la configuration

L'utilisation du mode assistant propose l'enregistrement de la configuration en bas de page avec le bouton **Enregistrer la configuration**.



Dans les autres cas l'enregistrement de la configuration se fait en cliquant sur **Enregistrer la**

configuration dans le menu **Fichier**.



Une page récapitulative propose l'enregistrement de la configuration en bas de page avec le bouton **Enregistrer la configuration**.

Les différentes valeurs attribuées aux variables sont enregistrées dans un fichier `config.eol` au format JSON^[p.1168] dans le répertoire `/etc/eole/`.

Il convient donc de réaliser les modifications sur ce fichier en utilisant l'interface de configuration du module.

Un fichier `config.eol.bak` est sauvegardé dans le répertoire `/etc/eole/` à la fin de l'instanciation et à la fin de la reconfiguration du serveur. Cela permet de conserver la dernière configuration fonctionnelle du serveur. À chaque reconfiguration du serveur un fichier `config.eol.bak.1` est généré. Celui-ci est une copie de la configuration fonctionnelle de l'état précédent. S'il existe une différence entre `config.eol` et `config.eol.bak` c'est que la configuration du serveur a été modifiée mais qu'elle n'a pas encore été appliquée.

L'utilisation de la nouvelle interface de configuration du module sur une petite configuration peut poser problème.

Cela se traduit par des erreurs de timeout^[p.1186] avec Nginx ou une `erreur 504 (méthode not allowed)` dans l'interface de configuration du module et `[ERROR] WORKER TIMEOUT (pid:XXXX)` dans les logs de Gunicorn^[p.1165].

La valeur de timeout peut être changée à la ligne `timeout = '120'` dans le fichier de configuration de eoleflask : `/etc/eole/flask/eoleflask.conf`. Celui-ci n'est pas templatisé et n'est donc pas écrasé en cas de reconfiguration du serveur. Le changement de valeur doit être suivi d'une relance du service eoleflask :

```
# CreoleService eoleflask restart
```

1.1.7. Le mode Debug

Dans la zone de Menu le sous-menu Mode propose le mode Debug.

Le mode *Debug* permet d'afficher le nom des variables utilisées dans les dictionnaires (en rouge à droite du libellé).

Les valeurs des variables peuvent être modifiées par différentes applications.

En gris, à droite du nom de la variable, est précisé le nom de l'application et/ou de l'action ayant modifié en dernier sa valeur :

- `default` : valeur par défaut et/ou calculée (n'est jamais enregistrée dans le fichier `config.eol`) ;
- `forced` : valeur par défaut enregistrée d'office pour les variables à verrouillage automatique (**auto_freeze**) ou à enregistrement obligatoire (**auto_save**) ;
- `gen_config` : valeur modifiée par l'interface de configuration du module ;
- `creoleset` : valeur modifiée avec la commande `CreoleSet` ;
- `zephir` : valeur modifiée pour un serveur donné dans l'interface web de Zéphir ;
- `variante` : valeur par défaut de la variante Zéphir ;
- `module` : valeur par défaut du module dans Zéphir ;
- `import` : valeur récupérée depuis un fichier de configuration importé dans l'interface de configuration du module ;
- `zephir_import` : valeur récupérée depuis un fichier de configuration importé dans l'interface web de Zéphir ;
- `upgrade` : valeur récupérée depuis un fichier de configuration d'une version antérieure d'EOLE ;
- `zephir_upgrade` : valeur récupérée depuis un fichier de configuration d'une version antérieure d'EOLE dans l'interface web de Zéphir.



Cette information est également enregistrée dans le fichier de configuration `config.eol` du module.

La clé associée à cette valeur est `owner` :

```
"numero_etab": {"owner": "gen config", "val": "0000000A"}
```

Le mode *Debug* permet également d'afficher les valeurs des variables verrouillées de type *password*, dont l'affichage est normalement brouillé.

Lorsque le champ est trop petit par rapport à la valeur, celle-ci est tronquée. L'info-bulle qui s'affiche au survol du champ permet toutefois de prendre connaissance de la valeur complète.


Voir aussi...

La zone Menu [p.66]

1.1.8. Édition synchronisée avec l'application Zéphir


Lorsque le module est enregistré sur un module Zéphir, il est possible de gérer la configuration en mode synchronisé.

Pour cela, il est nécessaire de se connecter à l'application de configuration du module avec un compte de l'application Zéphir disposant des droits suffisants (Lecture et Configuration et action sur les serveurs). La mire de connexion de l'application de configuration du module propose cette option.



En mode synchronisé, la configuration locale du module est comparée à la configuration associée au module dans l'application Zéphir.

En cas de différence, une page spéciale est affichée avant de pouvoir accéder à la modification de la configuration.



Cette page indique que la configuration a correctement été importée depuis l'application Zéphir en rappelant l'ID associé au module dans cette même application, ainsi que l'adresse du serveur Zéphir interrogé.

Cette page avertit également que le mode synchronisé, activé depuis la mire de connexion, implique que les modifications apportées à la configuration seront appliquées localement et sur l'application Zéphir.

Cette synchronisation interdisant la divergence entre la configuration appliquée localement et la configuration associée au module dans l'application Zéphir, la page propose de choisir quelle version,

globalement, doit devenir la nouvelle référence en l'utilisant pour remplacer l'autre.

Les différences sont affichées sous la forme d'un tableau avec l'origine en colonnes et les variables en lignes. Seules les variables dont les valeurs sont différentes localement et dans l'application Zéphir sont affichées.

Sous la colonne de gauche, reprenant les valeurs locales, le bouton rouge permet de remplacer les valeurs de l'application Zéphir par ces valeurs locales.

Symétriquement, sous la colonne de droite, reprenant les valeurs de l'application Zéphir, le bouton bleu permet de remplacer les valeurs locales par ces valeurs de l'application Zéphir.

Dans le cas très particulier où la synchronisation n'est finalement pas souhaitée, la page des différences permet de se déconnecter et de quitter ainsi le mode synchronisé et donner l'occasion de se connecter avec un compte d'administration local, avant que les configurations, locale et distante, ne soient altérées.



Les droits attribués aux utilisateurs de l'application Zéphir dissocient la lecture et la sauvegarde de la configuration. Ainsi, le droit `Lecture` est nécessaire et suffisant pour se connecter en mode synchronisé et afficher la configuration. Par contre il ne permet pas de mettre à jour la configuration associée au module sur l'application Zéphir.

1.1.9. FAQ

Certaines interrogations reviennent souvent et ont déjà trouvées une ou des réponses.



Accéder à l'interface de configuration du module depuis un navigateur web

Je n'arrive pas à accéder à l'interface de configuration du module depuis mon navigateur web.



Pour pouvoir accéder à l'interface de configuration du module depuis un navigateur web il faut que les deux pré-requis suivants soient respectés :

1. activer l'écoute de l'interface sur l'extérieur en passant la variable `En écoute depuis`

`l'extérieur` à `oui` dans l'onglet `Eoleflask`.

- autoriser votre adresse IP pour administrer le serveur dans l'onglet de l'interface réseau concernée.

Après instance ou reconfigure, l'interface de configuration du module est accessible depuis un navigateur web en HTTPS à l'adresse suivante :

`https://<adresse_serveur>/genconfig/`

ou : `https://<adresse_serveur>:7000/genconfig/`

Revenir au dernier état fonctionnel du serveur

Un mauvais paramétrage du serveur ne permet plus d'aller au bout de la reconfiguration du module.



Un fichier `config.eol.bak` est sauvegardé dans le répertoire `/etc/eole/` à la fin de l'instanciation et à la fin de la reconfiguration du serveur.

Cela permet de conserver la dernière configuration fonctionnelle du serveur.

À chaque reconfiguration du serveur un fichier `config.eol.bak.1` est généré. Celui-ci est une copie de la configuration fonctionnelle de l'état précédant.

S'il existe une différence entre `config.eol` et `config.eol.bak` c'est que la configuration du serveur a été modifiée mais qu'elle n'a pas encore été appliquée.

Comment modifier la valeur d'une variable verrouillée

Il est vivement recommandé de ne pas éditer manuellement le fichier `config.eol` pour éviter les erreurs de frappe ou de type de données.



Exporter puis importer le fichier de configuration courant permet de passer outre le verrouillage des variables.



Cette astuce demande une bonne maîtrise des implications que peut avoir le changement d'une valeur verrouillée. Et une valeur n'est jamais verrouillée sans raison.

Par exemple, le changement de l'identifiant de l'établissement ne se répercute pas sur l'annuaire dont le schéma n'est construit qu'une fois au moment de l'instance du serveur.



Pour modifier la valeur verrouillée `Identifiant de l'établissement` :

- ouvrir l'interface de configuration du module ;
- importer le fichier de configuration courant : `Fichier` → `Importer une Configuration` → `/etc/eole/config.eol` ;
- modifier la valeur de l'identifiant de l'établissement ;
- enregistrer la configuration : `Fichier` → `Enregistrer la configuration` ;

- procéder à une reconfiguration du serveur à l'aide de la commande `reconfigure` .

Erreurs de timeout ou erreur 504 avec Nginx

L'utilisation de la nouvelle interface de configuration du module sur une petite configuration peut poser problème.

Cela se traduit par des erreurs de timeout^[p.1186] avec Nginx ou une `erreur 504 (méthode not allowed)` dans l'interface de configuration du module et `[ERROR] WORKER TIMEOUT (pid:XXXX)` dans les logs de Gunicorn^[p.1165].



La valeur de timeout peut être changée à la ligne `timeout = '120'` dans le fichier de configuration de eoleflask : `/etc/eole/flask/eoleflask.conf`. Celui-ci n'est pas templatisé et n'est donc pas écrasé en cas de reconfiguration du serveur.

Le changement de valeur doit être suivi d'une relance du service eoleflask :

```
# CreoleService eoleflask restart
```

Interface de configuration en mode console

Impossible de trouver le mode console de l'interface de configuration du module.



Le mode console a été supprimé par contre il est possible :

- d'accéder à distance à l'interface de configuration du module via un navigateur web ;
- d'utiliser la commande `CreoleSet` pour configurer une variable en ligne de commande.

Consultation des mots de passe dans l'interface de configuration

Sur les versions d'EOLE supérieures à 2.6.0, les valeurs des variables de type *password* sont masquées lorsque le champ n'est pas en mode édition, donc inaccessibles lorsque le champ est verrouillé.



La consultation d'un mot de passe non éditable (stocké dans une variable verrouillée par exemple) est possible en passant en mode Debug. Le mot de passe pouvant malgré tout apparaître tronqué, sa valeur intégrale est accessible dans l'info-bulle qui s'affiche lors du survol du champ.

1.2. Configuration en mode Zéphir

La configuration en mode Zéphir permet, au lancement de l'interface de configuration du module à l'aide de la commande `gen_config`, de faire apparaître un fenêtre d'identification qui permet de s'identifier avec un compte Zéphir. Les modifications apportées dans la configuration locale seront synchronisées avec le serveur Zéphir.

La configuration en mode Zéphir se fait en deux étapes :

- configuration :
 - soit sur le serveur à enregistrer
 - soit sur le serveur Zéphir (utilisation éventuelle de variantes)
- enregistrement du serveur et synchronisation de la configuration.

Pré-requis

L'établissement d'appartenance du serveur doit déjà exister dans la base des serveurs.

⚠ La procédure d'enregistrement nécessite d'être en possession du certificat de la CA locale du serveur Zéphir ou d'avoir les droits suffisants pour le récupérer en SSH.

Enregistrement d'un établissement

Pour ajouter un établissement il faut se rendre dans l'application Zéphir et cliquer sur l'entrée **établissement** du menu.



Puis cliquer sur **Ajout d'un établissement**.

A screenshot of a form titled "Entrez l'identifiant du nouvel établissement". It features a text input field labeled "Identifiant" containing the value "0000G123". Below the input field are two buttons: "Valider" and "Initialiser". At the bottom of the form, there is a link: "Retour à la gestion des établissements".

L'identifiant à saisir correspond au RNE de l'établissement (8 caractères maximum).



Le RNE est la seule information que l'on ne pourra pas modifier. Il faut donc prendre garde à saisir le bon numéro. En cas d'erreur, la seule solution sera de supprimer l'établissement fraîchement créé et le recréer.

Il faut ensuite renseigner la description de l'établissement (adresse physique, moyens de communication, ...).

Seuls les champs pourvus d'une * sont obligatoires (nom du site, ville, code postal et type d'établissement). Des types d'établissement peuvent être ajoutés dans [établissement / Gestion des types d'établissement](#) mais il faut le faire avant d'ajouter un nouvel établissement. Un fois validé avec le bouton [OK](#), l'établissement est créé.

L'établissement 0000G123 a bien été ajouté

[Affichage du détail de l'établissement](#)

Enregistrement d'un lot d'établissements

Il est possible d'importer un fichier texte comprenant la liste des établissements depuis l'application web Zéphir.

Pour cela il faut cliquer sur le menu [établissements](#) et choisir [Importer des établissements](#).



L'importation nécessite un fichier (par exemple extrait de la base de donnée Ramsese^[p.1180]) CSV^[p.1158] avec comme séparateur un "|".

Les champs suivants sont attendus :

```
1 RNE|LIBELLE CODE NATURE|CODE NATURE|LIBELLE ETAB|NOM ETAB|CODE
  POSTAL|LOCALITE|MAIL|FAX|TEL
```

	1
	210024M CLG 340 COLLEGE CHAMPOLLION 21000 DIJON ce.0210024M@ac-dijon.fr 0380732
	0210026P CLG 340 COLLEGE EPIREY 21000 DIJON ce.0210026P@ac-dijon.fr 0380732916

Après l'importation un rapport est affiché.



L'enregistrement d'un serveur

La procédure d'enregistrement est requise pour tous les serveurs à administrer avec Zéphir. Elle permet

de créer les données nécessaires dans la base de données et de configurer la transmission sécurisée entre Zéphir et le serveur. L'enregistrement est effectué manuellement sur le module avec la commande `enregistrement_zephir`.



Dans le cas d'utilisation de certificats non reconnus par une autorité de certification la procédure d'enregistrement nécessite d'être en possession du certificat de la CA locale du serveur Zéphir ou d'avoir les droits suffisants pour le récupérer en SSH.

Configuration minimale du réseau

Si le réseau n'est pas paramétré sur le module il est possible d'appeler manuellement le script `network_zephir` pour une mise en place rapide.

```
root@eolebase:~# network_zephir
interface connectée sur l'extérieur (ens4 par défaut) :
adresse_ip ens4 : 192.168.240.100
masque de réseau pour ens4 : 255.255.255.0
adresse de la passerelle : 192.168.240.254
adresse du serveur DNS (ou rien) : 192.168.240.1
root@scribe:~#
```

Si le réseau n'est pas paramétré sur le module à enregistrer et que vous n'avez pas appelé manuellement le script `network_zephir`, sa configuration vous sera proposée par le script `enregistrement_zephir` :

voulez-vous établir une configuration réseau minimale (O/N), répondre `oui` à la question ;



Si une configuration réseau particulière est nécessaire au moment de l'enregistrement, exécuter la commande `enregistrement_zephir` avec l'option `--force`.

Déroulement de l'enregistrement

- lancer la procédure d'enregistrement à l'aide de la commande `enregistrement_zephir` ;
- saisir l'adresse du serveur Zéphir, ainsi qu'un nom d'utilisateur et un mot de passe autorisé en écriture dans l'application web Zéphir ;
- dans le cas d'utilisation de certificats non reconnus par une autorité de certification, il faut, pour procéder à l'enregistrement d'un serveur, copier le certificat de la CA locale du serveur Zéphir `/etc/ssl/certs/ca_local.crt` sur la machine à enregistrer dans le répertoire `/usr/local/share/ca-certificates/` et mettre à jour les certificats sur la machine locale à l'aide de la commande `update-ca-certificates` ;
- relancer la procédure d'enregistrement avec la commande `enregistrement_zephir` ;
- si le serveur n'a pas été pré-crée sur le serveur Zéphir, répondre `oui` à la question `Créer le serveur dans la base Zéphir ?` ;

- saisir le numéro RNE qui doit au préalable exister dans l'application Zéphir ;
- saisir le libellé du serveur ;
- répondre aux diverses questions sur le matériel ;
- répondre aux diverses questions sur l'installateur ;
- choisir un module et une variante dans les listes proposées ;
- synchronisation de la configuration :
 - si la configuration a été faite en mode autonome sur le module à enregistrer choisir **Sauver la configuration actuelle sur Zéphir**
 - si la configuration a été réalisé sur le serveur Zéphir choisir **Récupérer les fichiers de variante sur Zéphir**
- un message indiquera que la configuration est bien sauvegardée et que les communications avec Zéphir sont configurées. Dans le cas où des paramètres du serveur ne seraient pas renseignés (paramètres provenant d'une variante), un message vous préviendra que ceux-ci doivent être saisis.

Un numéro sera indiqué (id du serveur) à la fin de la procédure d'enregistrement. Ce numéro permettra d'accéder directement aux informations de ce serveur dans l'application web Zéphir.

Exemple de l'enregistrement d'un serveur déjà instancié :

```

1 root@eolebase:~# enregistrement_zephir
2
3 Procédure d'enregistrement sur le serveur Zéphir
4
5 Entrez l'adresse du serveur Zéphir : 192.168.240.254
6 Entrez votre login pour l'application Zéphir (rien pour sortir) :
  admin_zephir
7 Mot de passe pour l'application Zéphir pour admin_zephir :
8
9 ## Saisir l'adresse du serveur Zéphir, le compte et le mot de passe pour
  l'application Zéphir.
10
11 Certificat de Zéphir non validé !
12
13 utiliser sur Zéphir un certificat signé par une autorité reconnue,
14 ou
15 Copier le fichier /etc/ssl/certs/ca_local.crt de Zéphir dans
16 /usr/local/share/ca-certificates et lancer update-ca-certificates.
17 root@eolebase:~#
18
19 root@eolebase:~# scp root@zephir.ac-test.fr:/etc/ssl/certs/ca_local.crt
  /usr/local/share/ca-certificates/
20 Warning: Permanently added 'zephir.ac-test.fr,192.168.0.20' (ECDSA) to the
  list of known hosts.
21 root@zephir.ac-test.fr's password:
22 ca_local.crt
   100% 1736    1.7KB/s   00:00
23 root@eolebase:~#
24
25 root@eolebase:~# update-ca-certificates
26 Updating certificates in /etc/ssl/certs...
```

```

27 WARNING: Skipping duplicate certificate eole.pem
28 WARNING: Skipping duplicate certificate eole.pem
29 WARNING: Skipping duplicate certificate infrastructures.pem
30 WARNING: Skipping duplicate certificate infrastructures.pem
31 WARNING: Skipping duplicate certificate ca.crt
32 WARNING: Skipping duplicate certificate ca.crt
33 1 added, 0 removed; done.
34 Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
35 done.
36 root@eolebase:~#
37
38 root@eolebase:~# enregistrement_zephir
39
40 Procédure d'enregistrement sur le serveur Zéphir
41
42 Entrez l'adresse du serveur Zéphir : 192.168.240.254
43 Entrez votre login pour l'application Zéphir (rien pour sortir) :
  admin_zephir
44 Mot de passe pour l'application Zéphir pour admin_zephir :
45
46 ## Saisir l'adresse du serveur Zéphir, le compte et le mot de passe pour
  l'application Zéphir.
47
48 créer le serveur dans la base du serveur Zéphir (O/N) : o
49
50 ## Le script détecte que le module n'a jamais été enregistré et demande si
  vous souhaitez le créer.
51
52 Etablissement du serveur (n° RNE) (0000G123 par défaut) :
53 libellé du serveur (eolebase Lycée de Dijon par défaut) :
54 matériel (Bochs ()) par défaut) :
55 processeur ( QEMU Virtual CPU version 1.0 2294 MHz par défaut) :
56 disque dur (43 Go par défaut) :
57 nom de l'installateur (admin_zephir par défaut) :
58 telephone de l'installateur :
59 commentaires :
60 Délai entre deux connexions à zephir
61 minutes (30 par défaut) :
62
63 ** liste des modules disponibles **
64
65 47 amon-2.4
66 46 eolebase-2.4
67 42 horus-2.4
68 45 scribe-2.4
69 43 sentinelle-2.4
70 44 sphynx-2.4
71 48 thot-2.4
72
73 module (eolebase-2.4 par défaut):
74
75 ** liste des variantes de ce module **
76
77 45 * standard
78
79 variante (45 par défaut):
80
81 ## Ici les paramètres proposés par défaut sont validés par un retour
  chariot.
82
83 ** Configuration des communications vers le serveur Zéphir **

```

```

84
85 1 -> Ne rien faire
86 2 -> Récupérer les fichiers de variante sur le serveur Zéphir
87 3 -> Sauver la configuration actuelle sur le serveur Zéphir
88 4 -> Modifier la variante du serveur
89
90 Entrez le numéro de votre choix : 3
91 Pour l'enregistrement il faut choisir l'option 3.
92
93 -- sauvegarde en cours (veuillez patienter) --
94 -- OK --
95
96 --récupération des patchs et dictionnaires (veuillez patienter)--
97 ** le numéro attribué à ce serveur sur le serveur Zéphir est : 1 **
98 root@eolebase:~#

```

Le module est correctement enregistré sur le serveur Zéphir.

Enregistrement sans question

Il est possible d'enregistrer un module sans interagir avec la commande `enregistrement_zephir`.

Pour cela, il suffit de passer en argument les réponses aux questions normalement posées par la commande.

Les arguments possibles à donner dans la commande sont :

`-h, --help` Affiche le message d'aide

`-c, --check` Vérification seulement, affiche l'identifiant du serveur stocké dans l'application Zéphir et retourne 0 si le serveur est enregistré, 1 sinon

`-p, --pppoe` Si le réseau n'est pas encore configuré, cette option permet la mise en place d'une connexion par PPPoE

`-f, --force` Force la mise en place d'une configuration minimale du réseau même si le serveur est déjà configuré

`--adresse_zephir ADRESSE_ZEPHIR` Nom DNS du serveur Zéphir

`--user USER` Login pour l'application Zéphir

`--password PASSWORD` Mot de passe pour l'application Zéphir

`--id_serveur ID_SERVEUR` N° identifiant le serveur l'application Zéphir

`--choix {1,2,3,4}` Numéro de votre choix d'échange avec le Zéphir

`--force_enregistrement` Force l'enregistrement même si un serveur est déjà enregistré

Les 4 choix possibles sont :

1 -> Ne rien faire

2 -> Utiliser la configuration définie sur le serveur Zéphir

3 -> Sauver la configuration actuelle sur le serveur Zéphir

4 -> Modifier la variante du serveur



Exemple : pour enregistrer mon serveur numéro 25 et sauver la configuration actuelle sur le serveur Zéphir, je me connecte sur mon serveur (n°25) puis :

```

1 root@eolebase:~# enregistrement_zephir --adresse_zephir zephir.ac-test.fr
  --user admin_zephir --password mdp_admin_zephir --id_serveur 25 --choix 3
2 Procédure d'enregistrement sur le serveur Zéphir

```

```

3
4
5
6 ** utilisation d'un serveur existant dans la base du serveur Zéphir **
7
8
9 Vérification des informations sur le matériel
10
11
12 Mise à jour des informations sur le matériel
13
14 ** Configuration des communications vers le serveur Zéphir **
15
16
17 -- sauvegarde en cours (veuillez patienter) --
18 INFO:zephir-client:save_files()
19 -- OK --
20
21 --récupération de la configuration en cours (veuillez patienter)--
22 ** attente de la mise en place des fichiers **
23
24 ** Vérification des dictionnaires et de la configuration **
25
26 ** le numéro attribué à ce serveur sur le serveur Zéphir est : 25 **
27

```




Il n'est pas possible de désinscrire un module avec un `enregistrement_zephir` sans question.

Il n'est pas possible d'enregistrer un module déjà enregistré à moins qu'il n'ait été désinscrit entre temps. Si le module a bien été désinscrit, l'utilisation de l'argument `--force_enregistrement` est alors nécessaire pour un nouvel enregistrement.

Lancement de l'interface de configuration

Une fois la procédure terminée, la configuration du module peut être effectuée depuis le serveur selon le mode autonome synchronisé (cf. Édition synchronisée avec l'application Zéphir) [p.76] ou depuis l'application Zéphir.

Sur l'application Zéphir, l'application de configuration du module est accessible depuis la page d'état du serveur via le lien `modifier` affiché dans la section Configuration du tableau,



Cette application de configuration du module se comporte de manière semblable à celle exécutée depuis le serveur lui-même à quelques détails près :

- certains calculs et contraintes nécessitant l'accès direct au serveur configuré sont désactivés ;

- la page de différences entre la configuration appliquée sur le module et la configuration associée au module dans l'application Zéphir n'est disponible que pour les modules à jour à partir de la version 2.8.1 et à condition qu'une première synchronisation ait été effectuée sans erreur.
- cette page de différences est simplifiée.



En cas de différences entre la configuration appliquée sur le module et la configuration associée au module dans l'application Zéphir, il est demandé à l'administrateur de choisir quelle version, globalement, servira comme base de configuration pour l'édition.

La configuration éditée via cette application de configuration du module intégrée à l'application Zéphir n'est pas directement synchronisée avec celle du serveur mais nécessite une action pour l'envoyer.

Désinscription d'un serveur

Pour désinscrire un serveur il faut exécuter la commande `enregistrement_zephir` et la désinscription est proposée.

```

1 root@eolebase:~# enregistrement_zephir
2
3 Procédure d'enregistrement sur le serveur Zéphir
4
5
6 ** Ce serveur est déjà enregistré sur le serveur Zéphir **
7
8 - n°identifiant : 454
9 - adresse de Zéphir : zephir.ac-test.fr
10
11 1 -> Désinscrire ce serveur du serveur Zéphir
12 2 -> Relancer l'enregistrement
13 3 -> Ne rien faire
14
15 Entrez le numéro de votre choix : 1
16
17 Désinscription auprès du serveur Zéphir terminée
18
19 root@eolebase:~#

```

2. Configuration en mode basique

Dans l'interface de configuration du module voici les onglets propres à la configuration du module Scribe :

- Général ;

- Services ;
- Interface-0 (configuration de l'interface réseau) ;
- Dhcp * ;
- Samba ;
- Applications web ;
- Messagerie ;
- Directeur bareos ;
- Stockage bareos ;
- Eolead ;
- Lemonldap .

* Certains onglets ne sont visibles qu'après activation du service associé dans l'onglet Services .

2.1. Onglet Général

Présentation des différents paramètres de l'onglet Général .

Informations sur l'établissement


The screenshot shows a configuration window titled 'Établissement'. It contains two input fields. The first field is labeled 'Identifiant de l'établissement (exemple UAI)' and contains the value '0000G12345'. The second field is labeled 'Nom de l'établissement' and contains the value 'MonEtablissement'. Both fields have a lock icon on the left and a refresh icon on the right.

Deux informations sont importantes pour l'établissement :

- l'Identifiant de l'établissement, qui doit être unique ;
- le Nom de l'établissement.

Ces informations sont notamment utiles pour Zéphir, les applications web locales,

Sur les modules fournissant un annuaire LDAP^[p.1168] local, ces variables sont utilisées pour créer l'arborescence.



Il est déconseillé de modifier ces informations après l'instanciation du serveur sur les modules utilisant un serveur LDAP local.

Nom DNS du serveur

The screenshot shows a configuration window titled "Nom DNS du serveur". It contains two input fields:

- The first field is labeled "Nom de la machine" and contains the text "scribe".
- The second field is labeled "Nom DNS du réseau local et du Realm" and contains the text "dompedago.etb1.lan".

En premier lieu, il convient de configurer le nom DNS du serveur.

Cette information est découpée en 2 champs :

- le nom de la machine dans l'établissement ;
- Nom DNS du réseau local et du Realm^[p.1181].

Le Nom de la machine est laissé à l'appréciation de l'administrateur.

Le Nom DNS du réseau local et du Realm utilise fréquemment des domaines de premier niveau du type .lan.

C'est ce nom qui configurera le serveur DNS (sur un module Amon par exemple) comme zone de résolution par défaut. Il sera utilisé par les machines pour résoudre l'ensemble des adresses locales.

Notez que Scribe est obligatoirement autorité sur la zone DNS du Realm. Vous ne pouvez pas avoir le même **Nom DNS du réseau local** à la fois sur un Amon et un Scribe.

Rappel : les outils mDNS (Avahi, Bonjour, ...) utilise la racine '.local'. Pour éviter les problèmes de DNS, nous vous déconseillons d'utiliser cette racine.

Les domaines de premier niveau .com, .fr sont en vigueur sur Internet, mais sont le résultat d'un choix arbitraire.

Sur un réseau local les noms de domaine sont privés et on peut tout à fait utiliser des domaines de premier niveau, et leur donner la sémantique que l'on veut.

Les informations sur les noms de domaine sont importantes car elles sont notamment utilisées pour l'envoi des courriels et pour la création de l'arborescence de l'annuaire LDAP.

L'usage d'un domaine de premier niveau utilisé sur Internet n'est pas recommandé, car il existe un risque de collision entre le domaine privé et le domaine public.

Si l'authentification NTLM/KERBEROS doit être activée sur le proxy, le Nom de machine ne peut être supérieur à 15 caractères. Au-delà l'intégration du module au domaine AD est impossible.

Paramètres réseau globaux

Paramètres réseau globaux

B Nom de domaine académique (ex : ac-dijon) * ac-test

B Suffixe du nom de domaine académique * fr

En deuxième lieu, il convient de configurer les noms de domaine de la machine.

Cette information est découpée en plusieurs champs :

- le nom du domaine privé utilisé à l'intérieur de l'établissement ;
- le nom de domaine académique et son suffixe.

Proxy

Si le module doit utiliser un proxy pour accéder à Internet, il faut activer cette fonctionnalité en passant la variable Utiliser un serveur mandataire (proxy) pour accéder à Internet à oui.


B Utiliser un serveur mandataire (proxy) pour accéder à Internet * oui

B Nom ou adresse IP du serveur proxy *

B Port du serveur proxy * 3128

Il devient alors possible de saisir la configuration du serveur proxy :

- nom de domaine ou adresse IP du serveur proxy ;
- le port du proxy.



La déclaration du proxy est nécessaire pour effectuer les mises à jour d'un module qui serait protégé par un module Amon.


Déchiffrement et interception du protocole HTTPS

Par rapport au protocole HTTP^[p.1165], le protocole HTTPS permet de chiffrer la communication entre le navigateur du poste client et le serveur du site distant.


Dans ce cas, le serveur proxy ne journalise qu'une seule connexion vers le site distant (exemple : <https://pcll.ac-dijon.fr>) mais pas les différentes requêtes d'accès aux pages ou aux fichiers se trouvant sur ce serveur (exemple : <https://pcll.ac-dijon.fr/eole/>).

En HTTPS, le serveur Proxy ne peut pas filtrer le contenu des pages consultées ni scanner les fichiers téléchargés avec un antivirus.

Le déchiffrement HTTPS sur le serveur Proxy permet d'intercepter l'ensemble des requêtes et de les journaliser, de filtrer le contenu des pages visitées et de scanner les fichiers téléchargés.



Fonctionnement HTTPS normal




Fonctionnement HTTPS déchiffré par le Proxy

Certificat Racine de l'autorité de certification

Un certificat HTTPS est émis par une autorité de certification^[p.1152].

Let's Encrypt^[p.1169], par exemple, est une autorité de certification publique et connue des navigateurs ; son certificat racine est pré-installé dans les navigateurs et les systèmes d'exploitation.



À partir de la version 2.8.1, le module Amon est équipé d'une fonctionnalité d'interception du trafic

HTTPS. Il est possible de déclarer son certificat racine servant à sur-signer les ressources servies par le protocole HTTPS et transitant par le proxy filtrant. Cette déclaration permet d'en automatiser l'intégration dans le magasin de certificats local.

Si la variable `Utiliser un serveur mandataire (proxy) pour accéder à Internet` est passée à `oui`, la variable `Le serveur mandataire intercepte les communications HTTPS` est proposée et permet elle-même de faire apparaître deux variables permettant d'identifier le certificat racine employé par le proxy filtrant.


The screenshot shows three configuration variables in a list:

- Le serveur mandataire intercepte les communications HTTPS**: Value is `oui`.
- Type d'empreinte du certification racine du proxy**: Value is `sha256`.
- Empreinte du certification racine du proxy**: Value is `62:1B:BF:25:28:44:31:02:7E:09:3`.

En passant la variable `Le serveur mandataire intercepte les communications HTTPS` à `oui`, il est possible de renseigner les variables suivantes en utilisant les données affichées par la commande `diagnose` sur le module Amon :

- `Type d'empreinte du certificat racine du proxy` : SHA256 (par défaut sur Amon 2.8.1)
- `Empreinte du certificat racine du proxy` : information donnée par le diagnose du serveur Amon dans le cas où celui-ci fait office de proxy filtrant

Cette configuration est nécessaire uniquement lorsque le module Amon est configuré pour l'interception des communications HTTPS.



Sur un module Amon configuré pour l'interception des communications HTTPS, la commande `diagnose` permet de connaître le chemin et l'empreinte du certificat :

```
1 *** Validité du certificat racine du proxy (/etc/eole/squid_CA.crt)
2 .           signingCA.crt => Ok
3 .           Empreinte => SHA256 Fingerprint=62
4           :1B:BF:25:28:44:31:02:7E:09:31:A6:EA:FD:A5:A8:7C:D4:EB:B6:3D:83:88:62:0F:98:85:
```

DNS et fuseau horaire

The screenshot shows two configuration variables:

- Adresse IP du serveur DNS**: Value is `192.168.232.2 192.168.122.1 8.8.8.8`.
- Fuseau horaire du serveur**: Value is `Europe/Paris`.

La variable `Adresse IP du serveur DNS` donne la possibilité de saisir une ou plusieurs adresses IP du ou des serveur(s) de noms DNS^[p.1159].

La variable `Fuseau horaire du serveur` vous permet de choisir votre fuseau horaire dans une liste conséquente de propositions.

Choix du certificat SSL

Trois types de certificats peuvent être utilisés pour sécuriser les connexions avec TLS^[p.1187] :

- autosigné : le certificat est généré localement et signé par une CA^[p.1152] locale ;
- letsencrypt : le certificat est généré et signé par l'autorité Let's Encrypt^[p.1169] ;
- manuel : le certificat est mis en place manuellement par l'administrateur. Pour ce faire, il faut disposer au préalable des certificats fournis par l'autorité de certification, si ce n'est pas encore le cas, le choix autosigné permet d'utiliser le serveur de façon non optimale. Le répertoire `/etc/ssl/certs/` est recommandé pour placer les certificats.

Le système de certificat utilisé repose sur une clé privée et une clé publique (le certificat) contre-signée par une autorité de certification.

Selon le contexte d'utilisation, les différents éléments de la chaîne de certification (clé privée, certificats du service ou de l'autorité de certification) doivent être combinés selon différents modes.

En mode letsencrypt et autosigné, le détail de ces combinaisons est automatique et caché.

En mode manuel, les variables suivantes permettent d'identifier l'emplacement des fichiers contenant les différentes combinaisons de fichiers utiles :


- Chemin du fichier contenant le certificat SSL : emplacement du fichier contenant uniquement le certificat ;
- Chemin du fichier contenant la clé privée du certificat SSL : emplacement du fichier contenant uniquement la clé privée ;
- Chemin du fichier contenant la clé privée et le certificat SSL : emplacement du fichier contenant la concaténation du certificat SSL puis de la clé privée ;
- Chemin du fichier contenant le certificat SSL et la chaîne : emplacement du fichier contenant la concaténation du certificat SSL et des certificats intermédiaires formant la chaîne de certification à l'exclusion du certificat racine.

Par défaut, le type de certificat par défaut est autosigné et aucun paramétrage n'est nécessaire.
 Cette configuration est déconseillée car elle nécessite l'installation de l'autorité de certification locale sur tous les postes clients.

Pour plus d'informations, consulter la partie consacrée à l'onglet expert Certificats ssl (cf. Onglet Certificats ssl : gestion des certificats SSL) ^[p.225].

2.2. Onglet Services

L'onglet **Services** permet d'activer et de désactiver une partie des services proposés par le module. Suivant le module installé et le mode utilisé pour la configuration, la liste des services activables ou désactivables est très différente.



Le principe est toujours le même, l'activation d'un service va, la plupart du temps, ajouter un onglet de configuration propre au service.



En mode basique, seul le service DHCP est activable.

2.3. Onglet Interface-0 Configuration de l'interface



L'interface 0 nécessite un adressage statique^[p.1151], il faut renseigner l'adresse IP, le masque et la passerelle.

Administration à distance




Configuration de l'administration à distance sur une interface


Par défaut les accès SSH^[p.1184] et aux différentes interfaces d'administration (EAD, Adminer, CUPS, ARV... selon le module) sont bloqués.

Pour chaque interface réseau activée (onglets Interface-n), il est possible d'autoriser des adresses IP ou des adresses réseau à se connecter.

Les adresses autorisées à se connecter via SSH sont indépendantes de celles configurées pour accéder aux interfaces d'administration.



Il est possible d'autoriser plusieurs adresses en cliquant sur **Adresse IP réseau autorisée pour...**



Le masque réseau d'une station isolée est 255.255.255.255.

Dans le cadre de test sur un module l'utilisation de la valeur 0.0.0.0 dans les champs

Adresse IP réseau autorisée pour les connexions SSH et Masque du sous réseau pour les connexions SSH autorise les connexions SSH depuis n'importe quelle adresse IP.



La commande suivante permet d'observer les connexions SSH arrivant sur un serveur EOLE : `tcpdump -ni $(CreoleGet nom_carte_eth0) port 22`



Des restrictions supplémentaires au niveau des connexions SSH sont disponibles dans l'onglet **Onglet Interface-0** partie **Administration à distance**

2.4. Onglet Dhcp : Configuration du serveur DHCP

Le serveur DHCP^[p.1158] est activable/désactivable dans l'onglet **Services** par l'intermédiaire de l'option : Activer le serveur DHCP.

L'onglet **Dhcp** apparaît uniquement si le service est activé.

Sur les modules Seth et Scribe, les adresses servies doivent généralement être sur le réseau local (interface 0).

Sur le module AmonEcole, les adresses servies sont celles du réseau interne (interface 1).

Si le serveur est installé en DMZ, on pourra renseigner des adresses d'un autre réseau mais dans ce cas, il faudra activer le relaiage du DHCP^[p.1181] sur le pare-feu.

Définition des sous-réseaux

Il faut définir une ou plusieurs plages (en anglais range) d'adresses attribuables par le serveur à l'aide du bouton **+ Adresse réseau de la plage DHCP**.

Paramètre	Valeur
Adresse réseau de la plage DHCP	192.168.0.0
Masque de sous-réseau de la plage DHCP	255.255.255.0
IP basse de la plage DHCP	192.168.0.50
IP haute de la plage DHCP	192.168.0.60
Nom de domaine à renvoyer aux clients DHCP	monreseau.lan
Adresse IP du routeur à renvoyer aux clients DHCP	192.168.232.2
Adresse IP du DNS à renvoyer aux clients DHCP	192.168.232.2

La plage DHCP doit contenir au moins autant d'adresses que le nombre de stations susceptibles d'être connectées simultanément sur le réseau.

Les champs Adresse réseau de la plage DHCP et Masque de sous-réseau de la plage DHCP permettent de définir le réseau sur lequel les adresses doivent être servies.

Le champ Nom de la plage DHCP, disponible uniquement à partir de la version 2.6.2, permet d'identifier plus facilement la plage DHCP, notamment dans la nouvelle interface d'administration (EAD3). Pour administrer efficacement le DHCP dans l'interface de configuration, il convient de renseigner des noms de plages pertinents. Dans le cas d'une migration depuis une version antérieure d'EOLE, cette variable est arbitrairement initialisée avec les valeurs "plage0", "plage1"...

Les champs IP basse de la plage DHCP et IP haute de la plage DHCP doivent être comprise dans le réseau déclaré ci-dessus.

Le champ IP basse de la plage DHCP correspond, dans un réseau de classe C, à l'adresse IP dont le dernier octet a la valeur la plus petite.

Le champ IP haute de la plage DHCP correspond, dans un réseau de classe C, à l'adresse IP dont le dernier octet a la valeur la plus grande.

Le nombre d'adresses IP servies est déterminé par la différence entre la valeur la plus grande et la valeur la plus petite.


Les champs Nom de domaine à renvoyer aux clients DHCP, Adresse IP du routeur à renvoyer aux clients DHCP et Adresse IP du DNS à renvoyer aux clients DHCP permettent de spécifier des valeurs différentes pour chaque plage déclarée.

Pour la configuration de l'Adresse IP du routeur à renvoyer aux clients DHCP :

- dans le mode une carte, l'adresse sera l'adresse IP de la passerelle saisie dans l'onglet Interface-0 ;
- dans le cas du mode deux cartes, l'adresse IP du routeur sera l'adresse IP de l'Interface-1 (eth1).

L'Adresse IP du DNS à renvoyer aux clients DHCP peut être l'adresse IP du DNS de votre FAI^[p.1162] pour une utilisation sans le module Amon. Il est également possible d'utiliser des serveurs DNS disponibles sur Internet.

Si vous disposez d'un module Amon ou d'un module AmonEcole, il est conseillé d'utiliser le module comme relais DNS^[p.1159], L'adresse à préciser dans le cas du mode deux cartes sera l'adresse IP du routeur et donc l'adresse IP de l'Interface-1 (eth1).



Sur le module AmonEcole, l'adresse IP du DNS à renvoyer correspond à celle renseignée dans Adresse IP pour addc (adresse ip domaine link) de l'onglet Interface-1 de l'interface de configuration du module.

2.5. Onglet Samba : Configuration du serveur de fichiers

EOLE propose un contrôleur de domaine Active Directory^[p.1151] situé dans le conteneur^[p.1157] nommé addc couplé à un serveur de fichiers en mode membre sur la partie "maître" du serveur.

Cela signifie qu'il permet une authentification centralisée des ouvertures de session sur les postes clients


et qu'il fournit un ensemble de partages aux utilisateurs (dossier personnel, dossier de groupes, partages communs, d'icônes, etc.).

Les droits d'accès sont différents suivant les groupes auxquels l'utilisateur appartient.

Sur le module Scribe, un professeur aura globalement plus de droits qu'un élève. Il a également à sa disposition des outils lui permettant d'interagir avec les élèves (observation, blocage, distribution de documents, etc.).

Les variables proposées dans l'onglet **Samba** de l'interface de configuration agissent principalement sur la partie serveur membre du module.

Nom du serveur de fichiers



Le champ Nom du serveur de fichiers (nom du serveur dans le domaine AD) est le nom qui pourra être utilisé pour accéder au serveur de fichiers avec la syntaxe `\\machine`.

⚠ Sa taille maximale est fixée à 15 caractères et il ne doit pas être modifié une fois le module instancié.

📁 Caractères autorisés et non autorisés

Les noms d'ordinateur au format NetBIOS^[p.1174] peuvent contenir tous les caractères alphanumériques à l'exception des caractères étendus suivants :

- la barre oblique inverse (\) ;
- marque de barre oblique (/) ;
- signe deux-points (:)
- astérisque (*) ;
- point d'interrogation (?) ;
- guillemet (")
- inférieur à (<) signe ;
- signe supérieur à (>) ;
- barre verticale (|).

Attention, les noms peuvent contenir un point, mais ne peuvent pas commencer par un point. Pour en savoir plus sur les conventions de nommage dans un domaine, vous pouvez consulter la page :

<http://support.microsoft.com/kb/909264/fr>

Fichiers invisibles sur les partages

Tous les noms de fichiers commençant par un point sont invisibles dans les partages Windows.

Dans la configuration de Samba, plusieurs types de fichiers ont été ajoutés pour les rendre invisibles des utilisateurs :

- `desktop.ini` : les fichiers `desktop.ini` générés par le fonctionnement de Windows sont cachés à l'utilisateur (`hide files = /desktop.ini/` dans le fichier `smb.conf`). En mode expert, la liste des fichiers cachés peut être personnalisée grâce à la variable `Fichiers à masquer dans le partage` ;
- `$recycle.bin` : les fichiers `$recycle.bin` générés par le fonctionnement de Windows sont cachés et inaccessibles par l'utilisateur (`veto files = /$RECYCLE.BIN/` dans le fichier `smb.conf`).

2.6. Onglet Applications web : Configuration des applications web

L'onglet `Applications web` est disponible par défaut sur les modules Scribe et AmonEcole.

Les applications web sont désactivables en passant `Activer le serveur web Apache` à `non`, dans l'onglet `Services`.



L'onglet `Applications web` permet de régler les paramètres essentiels du serveur web Apache.


Nom de domaine des applications web

Le choix du `Nom de domaine des applications web` est essentiel.

Pour un bon fonctionnement de toutes les applications, il est impératif d'utiliser un nom de domaine.

Dans la mesure du possible, il faut que celui-ci soit résolvable sur Internet. Si ce n'est pas le cas, il est possible d'utiliser un nom de domaine local diffusé par le serveur DNS^[p.1159] de l'établissement.

Ce paramètre ne doit pas être précédé du nom du protocole.



À partir de la version EOLE 2.6.1, les adresses IP ne sont plus autorisées pour cette variable. Cette restriction est notamment due au durcissement du support du protocole HTTPS^[p.1165] par les navigateurs.

2.7. Onglet Messagerie

Même sur les modules ne fournissant aucun service directement lié à la messagerie, il est nécessaire de configurer une passerelle SMTP valide car de nombreux outils sont susceptibles de nécessiter l'envoi de courriers électroniques.

La plupart des besoins concernent l'envoi d'alertes ou de rapports.

Exemples : rapports de sauvegarde, alertes système, ...

Serveur d'envoi/réception (SMTP)

Les paramètres communs à renseigner sont les suivants :

- Nom de domaine de la messagerie de l'établissement (ex : monetab.ac-aca.fr), saisir un nom de domaine valide, par défaut un domaine privé est automatiquement créé avec le préfixe i-;
- Adresse électronique d'envoi pour le compte root, saisir l'adresse que l'on souhaite utiliser pour l'envoi de courriers électroniques depuis le compte root.
- Adresse électronique recevant les courriers électroniques à destination du compte root, permet de configurer une adresse pour recevoir les éventuels messages envoyés par le système.



Le Nom de domaine de la messagerie de l'établissement (onglet Messagerie) ne peut pas être le même que celui d'un conteneur. Le nom de la machine (onglet Général) donne son nom au conteneur maître aussi le Nom de domaine de la messagerie de l'établissement ne peut pas avoir la même valeur.

Dans le cas contraire les courriers électroniques utilisant le nom de domaine de la messagerie de l'établissement seront réécrits et envoyés à l'adresse électronique d'envoi du compte root.

Cette contrainte permet de faire en sorte que les courriers électroniques utilisant un domaine de type @<NOM CONTENEUR>.* soient considérés comme des courriers électroniques systèmes.



Dans le cas où le Nom de domaine de la messagerie de l'établissement n'est pas le même que la concaténation du Nom de la machine et du Nom DNS du réseau local, il peut être nécessaire d'activer la réécriture des en-têtes (cf. Onglet Messagerie) pour avoir des informations cohérentes avec l'enveloppe des courriels.


Relai des messages



La variable `Passerelle SMTP`, permet de saisir l'adresse IP ou le nom DNS de la passerelle SMTP à utiliser.

Afin d'envoyer directement des courriers électroniques sur Internet il est possible de désactiver l'utilisation d'une passerelle en passant `Router les courriels par une passerelle SMTP` à `non`.
Sur les modules possédant un serveur SMTP (Scribe, AmonEcole), ces paramètres sont légèrement différents et des services supplémentaires sont configurables.

2.8. Onglet Directeur Bareos




Le nom du directeur est une information importante, il est utilisé en interne dans le logiciel mais, surtout, il est nécessaire pour configurer un client Bareos ou pour joindre le serveur de stockage depuis un autre module.

À l'enregistrement du fichier de configuration il ne sera plus possible de modifier le nom du directeur, en effet cette variable est utilisée dans les noms des fichiers de sauvegarde.

2.9. Onglet Stockage bareos

Dans l'onglet `Stockage bareos` il est possible de choisir un nom de serveur de stockage et d'autoriser des directeurs distants à se connecter au présent serveur de stockage.



Autoriser un ou plusieurs directeurs distants à se connecter

Pour autoriser un ou plusieurs directeurs distants à se connecter il faut cliquer sur `+ Nom du directeur Bareos distant`, le détail de l'autorisation s'affiche.

Pour ce faire il faut se munir des paramètres du directeur distant :

- son nom ;
- son adresse IP ;
- son mot de passe.

Configuration des accès distants au stockage

N Configurer les services directeurs distants autoriser à utiliser le service de stockage local oui

B Nom du directeur Bareos distant

B Nom du directeur Bareos distant

B Adresse IP du directeur distant

B Mot de passe Bareos distant

Montrer/Cacher

Nom du directeur Bareos distant

Autoriser des clients Bareos distants à se connecter au directeur



Les sauvegardes sont des informations sensibles. Il ne faut pas utiliser de mot de passe facilement déductible.

Voir aussi...

Les mots de passe [p.388]

2.10. Onglet Eolead

À partir d'EOLE 2.7.2, l'onglet **Eolead** propose une nouvelle variable permet de décider si le serveur Active Directory est :

- **local** : configuration par défaut du module Scribe en mode AD (fonctionnalité ScribeAD)
- **distant** : permet l'intégration d'un module Scribe à un domaine Active Directory (fonctionnalité Eole-AD)

B Utiliser le serveur Active Directory local oui

2.10.1. Configuration avec le serveur Active Directory local (ScribeAD)

B Adresse IP publique Active Directory 192.168.0.30

La valeur **Adresse IP publique Active Directory** à saisir est une adresse IP disponible sur le réseau, elle permet d'exposer le service Active Directory.



Si un serveur DHCP [p.1158] est utilisé, c'est cette adresse IP qu'il faut diffuser en tant que DNS

pour les postes clients.

2.10.2. Configuration avec un serveur Active Directory distant (Eole-AD)

Initié à l'origine par la direction des lycées de la Région Rhône-Alpes, le projet Eole-AD est actuellement mis en œuvre dans l'académie de Poitiers et dans le département de la Savoie.

Eole-AD permet l'intégration d'un module Scribe à un domaine Active Directory^[p.1151] tout en conservant la gestion des utilisateurs et des groupes sur le module Scribe.

Cette configuration est compatible avec le module Seth ≥ 2.6 basé sur Samba4. Elle est également compatible avec les serveurs Microsoft.

Onglet Général

Dans l'onglet **Général**, le Nom DNS du réseau local doit correspondre au nom du domaine Active Directory (realm^[p.1181]) du serveur Active Directory.

B Nom DNS du réseau local et du Realm

Il est recommandé de déclarer le serveur Active Directory en tant que serveur NTP, saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte dans le champ Adresse du serveur NTP.

Onglet Mots de passe



La politique de sécurité définie dans l'onglet **Mots de passe** doit être en accord avec celle du serveur Active Directory.

Mots de passe

Politique de mot de passe pour les utilisateurs LDAP

N Longueur minimale des mots de passe	* 8
N Nombre minimum de classes de caractères	* 3
N Interdire la présence du nom d'utilisateur dans le mot de passe	* non

Onglet EoleAD

B Nom du serveur Active Directory

N Nom complet du domaine Active Directory

B Adresse IP du serveur Active Directory

- Nom du serveur Active Directory : doit correspondre au nom de la machine Active Directory ;

- Nom du domaine Active Directory : doit correspondre au nom du domaine Active Directory, il est pré-rempli à partir du nom saisi dans l'onglet **Général** ;
- Adresse IP du serveur Active Directory : doit contenir l'adresse IP du serveur Active Directory.

N	Adresse IP du serveur DNS de secours	<input type="text"/>	
N	Compte administrateur du domaine AD	* Administrator	
N	Conteneur Active Directory hébergeant les comptes du module EOLE	* CN=Users	
N	Synchroniser l'annuaire en LDAPS	* oui	

Certaines variables, bien que disponibles à partir du mode normal s'avèrent très importantes.

- Adresse IP du serveur DNS de secours : dans le cas où une architecture de haute disponibilité de l'Active Directory a été mise en place, il est recommandé d'y renseigner l'adresse du second serveur AD ;
- Compte administrateur du domaine AD : doit correspondre à un compte ayant les droits Administrateur du domaine, en général le compte **Administrator** dans le cas d'un module Seth ou **Administrateur** dans le cas d'un serveur Microsoft AD configuré en français ;
- Conteneur Active Directory hébergeant les comptes Scribe : les comptes de l'annuaire du module Scribe sont répliqués par défaut dans le conteneur Active Directory *CN=Users*. Cette variable permet de personnaliser le conteneur hébergeant les comptes du module Scribe (exemple : *OU=Scribe*). En cas de personnalisation du conteneur, ne pas oublier de créer ce dernier dans Active Directory avant d'instancier le module Scribe ;
- Synchroniser l'annuaire en LDAPS : la synchronisation des comptes en LDAPS est plus sécurisée mais nécessite l'enregistrement des certificats d'autorité du serveur AD dans un fichier Java keystore^[p.1167].

L'utilisation du protocole LDAPS est obligatoire dans le cas de synchronisation vers un module Seth.

L'utilisation du protocole LDAPS pour synchroniser l'annuaire apporte plus de sécurité et s'avère une obligation dans certaines infrastructures.
En contrepartie, elle nécessite l'enregistrement des certificats d'autorité du serveur AD dans un fichier Java keystore^[p.1167] avant l'instance.


Onglet Saslauthd

À partir, d'EOLE 2.8, la délégation d'authentification SASL^[p.1183] permet à l'annuaire Active Directory de devenir la référence pour les mots de passe.

Cela permet d'utiliser la séquence **ctrl-alt-suppr** sans désynchronisation des mots de passe et la restauration de la fonctionnalité : changement de mot de passe à la première connexion.

L'authentification auprès de l'annuaire OpenLDAP reste fonctionnelle grâce à l'utilisation du service d'authentification SASL : saslauthd.

Cette fonctionnalité est toutefois débrayable en passant la variable `Utiliser la délégation d'authentification SASL` de l'onglet expert `Openldap` à `non`.



Dans ce cas, on retrouve le fonctionnement de la version 2.7.2.



Le contenu de l'attribut OpenLDAP `userPassword` sera différent selon que la délégation d'authentification SASL est activée ou non.


Suite à un changement du mot de passe de l'utilisateur `admin`, la commande suivante produira un résultat différent :

```
ldapsearch -x -D cn=reader,o=gouv,c=fr -w `cat /root/.reader`
uid=admin userpassword | grep userPassword | cut -d ' ' -f2 |
base64 -d
```

- avec SASL : **{SASL}**admin@domaine
- sans SASL : **{SSHA}**Z/4M/bbHNf20bvlUr+Nsvf0Gad6/XsvS

L'utilisation de la délégation d'authentification SASL^[p.1183] ne nécessite pas de configuration lorsque le contrôleur de domaine est local.

Lorsque le contrôleur de domaine est distant, l'onglet `Saslauthd` est affiché pour permettre de configurer l'accès à l'annuaire AD utilisé pour l'authentification.



- `Domaine du serveur d'authentification` : le domaine du serveur utilisé pour la délégation de l'authentification ;
- `Adresse du serveur d'authentification` : l'adresse du domaine du serveur utilisé pour la délégation de l'authentification ;
- `Chemin du certificat racine du serveur d'authentification` : le certificat utilisé pour valider la connexion LDAPS avec le serveur d'authentification ;
- `Compte de connexion à l'annuaire de saslauthd` : privilégier un compte avec le droit en lecture de l'annuaire ;
- `Mot de passe de connexion à l'annuaire` : mot de passe du compte de connexion.

Enregistrement des certificats d'autorité

Si la synchronisation de l'annuaire est configurée pour utiliser le protocole LDAPS, il est impératif d'enregistrer les certificats d'autorité du serveur AD dans le fichier Java keystore^[p.1167] par défaut du module Scribe.



Si un certificat a déjà été importé (alias "eole-ad" déjà existant), il est possible de le supprimer à l'aide de la commande suivante :

```
keytool -delete -alias eole-ad -keystore
/etc/ssl/certs/java/cacerts -storepass changeit
```

Certificats avec Seth >= 2.8.0 configuré avec des certificats "autosignés"

Sur un module EOLE Seth >= 2.8.0 instancié, le serveur AD utilise les mêmes certificats que ceux du module.

En mode "autosigné", le fichier contenant la chaîne de certificats est : `/etc/ssl/certs/ca.crt`.



Intégrer la CA du module Seth au Java Keystore

```
root@scribe:~# scp root@seth:/etc/ssl/certs/ca.crt /root/ca.pem
root@scribe:~# keytool -import -trustcacerts -keystore
/etc/ssl/certs/java/cacerts -storepass changeit -noprompt -alias
eole-ad -file /root/ca.pem
```



La commande suivante permet d'afficher le contenu du fichier :

```
# openssl x509 -in /root/ca.pem -text
```

Certificats avec Seth >= 2.8.0 configuré avec des certificats personnalisés

Sur un module EOLE Seth >= 2.8.0 instancié, le serveur AD utilise les mêmes certificats que ceux du module.

En mode "manuel", le fichier contenant la chaîne de certificats intermédiaires est : `/var/lib/samba/private/tls/ca.pem` (ce fichier existe uniquement si le certificat utilisé par Samba n'est pas signé directement par un certificat autosigné).

Le fichier de certificats à importer sur le Scribe doit d'abord être préparé sur le Seth si celui-ci n'utilise pas le certificat temporaire.

```
1 from creole.cert import get_certs_chain, concat_fic
2 from creole.client import CreoleClient
3 server_cert = CreoleClient().get_creole('server_cert')
4 chain = get_certs_chain([server_cert,])[1:]
5 concat_fic('/root/samba_chain.pem', chain)
```



Intégrer la CA du module Seth au Java Keystore

```
root@scribe:~# scp root@seth:/root/samba_chain.pem /root/ca.pem
```

```
root@scribe:~# keytool -import -trustcacerts -keystore
/etc/ssl/certs/java/cacerts -storepass changeit -noprompt -alias
eole-ad -file /root/ca.pem
```

La commande suivante permet d'afficher le contenu du fichier :

```
# openssl x509 -in /root/ca.pem -text
```

Certificats avec Seth en version inférieure à 2.8

Sur un module EOLE Seth 2.6 ou 2.7 instancié, le fichier contenant la chaîne de certificats est : `/var/lib/samba/private/tls/ca.pem`.

Intégrer la CA du module Seth au Java Keystore

```
root@scribe:~# scp root@seth:/var/lib/samba/private/tls/ca.pem
/root/ca.pem
root@scribe:~# keytool -import -trustcacerts -keystore
/etc/ssl/certs/java/cacerts -storepass changeit -noprompt -alias
eole-ad -file /root/ca.pem
```

La commande suivante permet d'afficher le contenu du fichier :

```
# openssl x509 -in /root/ca.pem -text
```

Chaîne de certificats sous Microsoft AD

Pour créer la chaîne de certificats, il est possible de suivre la procédure décrite dans : https://www.ltb-project.org/documentation/active_directory_certificates.html

Intégrer la CA au Java Keystore

Une fois le fichier copié sur le serveur Scribe (exemple : `/tmp/certificate.pem`), il faut l'ajouter dans le fichier Java keystore à l'aide de la commande suivante :

```
# keytool -import -trustcacerts -keystore /etc/ssl/certs/java/cacerts
-storepass changeit -noprompt -alias eole-ad -file /tmp/certificate.pem
Certificat ajouté au fichier de clés
```

La commande suivante permet d'afficher le contenu du fichier :

```
# openssl x509 -in /tmp/certificate.pem -text
```

2.11. Onglet Lemonldap : Configuration du service SSO pour l'authentification unique (Mode Basique)

Cette section décrit la configuration du serveur depuis l'interface de configuration du module disponible

sur tous les serveurs EOLE.

Les valeurs définies par défaut simplifient la configuration dans le cadre d'une utilisation prévue sur certains des modules.

Installation de LemonLDAP::NG

Installation sur Scribe, AmonEcole ou Seth Éducation

Pour activer le serveur LemonLDAP::NG^[p.1169] sur les modules Scribe, AmonEcole ou Seth Éducation, il faut installer le paquet **eole-lemonldap-ng-auto**.

```
1 apt install eole-lemonldap-ng-auto
```

Le service sera alors pré-configuré pour utiliser l'annuaire du module.

Installation sur les autres modules

Pour activer le serveur LemonLDAP::NG sur les autres modules EOLE (Eolebase par exemple), il faut installer le paquet **eole-lemonldap-ng**.

```
1 apt install eole-lemonldap-ng
```

Les sources d'authentification seront à saisir dans l'interface de configuration du module.

⚠ Module Seth

L'installation du paquet `eole-lemonldap-ng-auto` sur un module Seth transformera ce dernier en Seth Éducation !

💡 LemonLDAP vs EoleSSO

L'installation des paquets `eole-lemonldap-ng` et/ou `eole-lemonldap-ng-auto` entraîne la désinstallation du paquet **eole-ssoserver** par le jeu des dépendances de paquets (`dpkg`^[p.1152]).

Partie Configuration

1

Configurer LemonLDAP-NG depuis l'interface d'administration

* non

Configurer LemonLDAP-NG depuis l'interface d'administration

Permet d'activer l'interface d'administration fournie par le projet LemonLDAP::NG.

Par défaut, cette interface est désactivée, les cas classiques de configuration étant pris en charge via les mécanismes EOLE.

⚠ Conflit des modes de configuration

La configuration de LemonLDAP::NG depuis son interface d'administration écrase et remplace celle générée via les mécanismes EOLE.

📁 Nom interne de la variable

| ll_activer_manager

2



Protocole LDAP à utiliser

Il est possible d'adapter le protocole à utiliser selon les capacités du serveur LDAP associé. Les choix proposés sont **ldaps** et **ldap**.

📁 Nom interne de la variable

| ldapScheme

La variable Configurer LemonLDAP-NG depuis l'interface d'administration permet d'activer l'interface d'administration de LemonLDAP::NG.

Si la variable est à oui une nouvelle variable apparaît en mode Normal et deux en mode Expert.

La variable Protocole LDAP à utiliser permet de choisir entre LDAP et LDAPS.

Le serveur LemonLDAP::NG prend en charge LDAP over SSL (LDAPS). La fonction Strict SSL est définie par défaut. La fonction Strict SSL nécessite une certification de serveur.

Documentation annexe

Site officiel : LemonLDAP::NG [<https://lemonldap-ng.org/>]

Documentation officielle (en anglais) : Documentation [<https://lemonldap-ng.org/documentation/latest/>]

3. Configuration en mode normal

Certains onglets et certaines options ne sont disponibles qu'après avoir activé le mode normal de l'interface de configuration du module.


Dans l'interface de configuration du module voici les onglets propres à la configuration du module Scribe :

- Général ;
- Services ;
- Interface-0 (configuration de l'interface réseau) ;

- Mots de passe ;
- Clamav (configuration de l'anti-virus) ;
- Annuaire ;
- Dhcp * ;
- Samba ;
- Onduleur * ;
- Applications web ;
- Bareos webui ** ;
- Eole sso ;
- Messagerie ;
- Directeur bareos ;
- Stockage bareos ;
- Eolead ;
- Gpo ;
- Envole ;
- Sonde statistique ;
- Ejabberd ** ;
- Agent ocs inventory ;
- Sonde statistique **.
- Lemonldap .

* Certains onglets ne sont visibles qu'après activation du service associé dans l'onglet **Services** .

** Certains onglets ne sont disponibles qu'après installation manuelle d'un paquet.



3.1. Onglet Général

Présentation des différents paramètres de l'onglet **Général**.

Informations sur l'établissement

The screenshot shows a configuration window titled 'Établissement'. It contains two input fields:


- Identifiant de l'établissement (exemple UAI)**: A text input field containing '0000G12345'. It has a lock icon on the left and a refresh icon on the right.
- Nom de l'établissement**: A text input field containing 'MonEtablissement'. It has a lock icon on the left and a refresh icon on the right.

Deux informations sont importantes pour l'établissement :

- l'Identifiant de l'établissement, qui doit être unique ;
- le Nom de l'établissement.

Ces informations sont notamment utiles pour Zéphir, les applications web locales, ...

Sur les modules fournissant un annuaire LDAP^[p.1168] local, ces variables sont utilisées pour créer l'arborescence.



Il est déconseillé de modifier ces informations après l'instanciation du serveur sur les modules utilisant un serveur LDAP local.

Nom DNS du serveur

The screenshot shows a configuration window titled 'Nom DNS du serveur'. It contains two input fields:

- Nom de la machine**: A text input field containing 'scribe'. It has a lock icon on the left and a refresh icon on the right.
- Nom DNS du réseau local et du Realm**: A text input field containing 'dompedago.etb1.lan'. It has a lock icon on the left and a refresh icon on the right.

En premier lieu, il convient de configurer le nom DNS du serveur.

Cette information est découpée en 2 champs :

- le nom de la machine dans l'établissement ;
- Nom DNS du réseau local et du Realm^[p.1181].

Le Nom de la machine est laissé à l'appréciation de l'administrateur.

Le Nom DNS du réseau local et du Realm utilise fréquemment des domaines de premier niveau du type .lan.

C'est ce nom qui configurera le serveur DNS (sur un module Amon par exemple) comme zone de

résolution par défaut. Il sera utilisé par les machines pour résoudre l'ensemble des adresses locales.

Notez que Scribe est obligatoirement autorisé sur la zone DNS du Realm. Vous ne pouvez pas avoir le même **Nom DNS du réseau local** à la fois sur un Amon et un Scribe.

Rappel : les outils mDNS (Avahi, Bonjour, ...) utilise la racine '.local'. Pour éviter les problèmes de DNS, nous vous déconseillons d'utiliser cette racine.

Les domaines de premier niveau `.com`, `.fr` sont en vigueur sur Internet, mais sont le résultat d'un choix arbitraire.
Sur un réseau local les noms de domaine sont privés et on peut tout à fait utiliser des domaines de premier niveau, et leur donner la sémantique que l'on veut.

Les informations sur les noms de domaine sont importantes car elles sont notamment utilisées pour l'envoi des courriels et pour la création de l'arborescence de l'annuaire LDAP.

L'usage d'un domaine de premier niveau utilisé sur Internet n'est pas recommandé, car il existe un risque de collision entre le domaine privé et le domaine public.

Si l'authentification **NTLM/KERBEROS** doit être activée sur le proxy, le Nom de machine ne peut être supérieur à 15 caractères. Au-delà l'intégration du module au domaine AD est impossible.

Paramètres réseau globaux

En deuxième lieu, il convient de configurer les noms de domaine de la machine.

Cette information est découpée en plusieurs champs :

- le nom du domaine privé utilisé à l'intérieur de l'établissement ;
- le nom de domaine académique et son suffixe.

Nombre d'interfaces

Un module EOLE peut avoir de 1 à 5 cartes réseau.

Suivant le module installé, un nombre d'interface est pré-paramétré. Il est possible d'en ajouter en

sélectionnant la valeur du nombre total d'interfaces souhaitées dans le menu déroulant. Cela ajoute autant d'onglet `Interface-n` que le nombre d'interfaces à activer choisi.

Il est possible, en fonction du module, que la configuration ne permette pas toujours de choisir le nombre d'interfaces et que l'ensemble des paramétrages ne soit pas proposé.

Proxy

Si le module doit utiliser un proxy pour accéder à Internet, il faut activer cette fonctionnalité en passant la variable `Utiliser un serveur mandataire (proxy) pour accéder à Internet` à `oui`.

Utiliser un serveur mandataire (proxy) pour accéder à Internet	* oui
Nom ou adresse IP du serveur proxy	*
Port du serveur proxy	* 3128

Il devient alors possible de saisir la configuration du serveur proxy :

- nom de domaine ou adresse IP du serveur proxy ;
- le port du proxy.

La déclaration du proxy est nécessaire pour effectuer les mises à jour d'un module qui serait protégé par un module Amon.


Déchiffrement et interception du protocole HTTPS


Par rapport au protocole HTTP^[p.1165], le protocole HTTPS permet de chiffrer la communication entre le navigateur du poste client et le serveur du site distant.

Dans ce cas, le serveur proxy ne journalise qu'une seule connexion vers le site distant (exemple : `https://pcll.ac-dijon.fr`) mais pas les différentes requêtes d'accès aux pages ou aux fichiers se trouvant sur ce serveur (exemple : `https://pcll.ac-dijon.fr/eole/`).

En HTTPS, le serveur Proxy ne peut pas filtrer le contenu des pages consultées ni scanner les fichiers téléchargés avec un antivirus.

Le déchiffrement HTTPS sur le serveur Proxy permet d'intercepter l'ensemble des requêtes et de les journaliser, de filtrer le contenu des pages visitées et de scanner les fichiers téléchargés.






Fonctionnement HTTPS déchiffré par le Proxy

Certificat Racine de l'autorité de certification

Un certificat HTTPS est émis par une autorité de certification^[p.1152].

Let's Encrypt^[p.1169], par exemple, est une autorité de certification publique et connue des navigateurs ; son certificat racine est pré-installé dans les navigateurs et les systèmes d'exploitation.



À partir de la version 2.8.1, le module Amon est équipé d'une fonctionnalité d'interception du trafic HTTPS. Il est possible de déclarer son certificat racine servant à sur-signer les ressources servies par le protocole HTTPS et transitant par le proxy filtrant. Cette déclaration permet d'en automatiser l'intégration dans le magasin de certificats local.

Si la variable `Utiliser un serveur mandataire (proxy) pour accéder à Internet` est passée à `oui`, la variable `Le serveur mandataire intercepte les communications HTTPS` est proposée et permet elle-même de faire apparaître deux variables permettant d'identifier le certificat racine employé par le proxy filtrant.

En passant la variable `Le serveur mandataire intercepte les communications HTTPS` à `oui`, il est possible de renseigner les variables suivantes en utilisant les données affichées par la commande `diagnose` sur le module Amon :

- `Type d'empreinte du certificat racine du proxy` : SHA256 (par défaut sur Amon 2.8.1)
- `Empreinte du certificat racine du proxy` : information donnée par le diagnose du serveur Amon dans le cas où celui-ci fait office de proxy filtrant

Cette configuration est nécessaire uniquement lorsque le module Amon est configuré pour l'interception des communications HTTPS.



Sur un module Amon configuré pour l'interception des communications HTTPS, la commande `diagnose` permet de connaître le chemin et l'empreinte du certificat :

```
1 *** Validité du certificat racine du proxy (/etc/eole/squid_CA.crt)
2 .           signingCA.crt => Ok
3 .           Empreinte => SHA256 Fingerprint=62
4           :1B:BF:25:28:44:31:02:7E:09:31:A6:EA:FD:A5:A8:7C:D4:EB:B6:3D:83:88:62:0F:98:85:
```

DNS et fuseau horaire

La variable `Adresse IP du serveur DNS` donne la possibilité de saisir une ou plusieurs adresses IP du ou des serveur(s) de noms DNS^[p.1159].

La variable `Fuseau horaire du serveur` vous permet de choisir votre fuseau horaire dans une liste conséquente de propositions.

NTP

Une liste de serveurs de temps (NTP^[p.1175]) à utiliser est proposée par défaut.

Il est possible de modifier ces valeurs afin d'utiliser un serveur de temps personnalisé.

Ports utilisés par ntpdate

Le service `ntp` utilisant et bloquant le port 123, `ntpdate` utilise un port source aléatoire dans la plage des ports non privilégiés.

Les éventuelles règles de pare-feu ne peuvent donc pas présumer que le port source est le port 123.

Par contre, le port de destination reste inchangé (port : 123).

Choix du certificat SSL

Trois types de certificats peuvent être utilisés pour sécuriser les connexions avec TLS^[p.1187] :

- autosigné : le certificat est généré localement et signé par une CA^[p.1152] locale ;
- letsencrypt : le certificat est généré et signé par l'autorité Let's Encrypt^[p.1169] ;
- manuel : le certificat est mis en place manuellement par l'administrateur. Pour ce faire, il faut disposer au préalable des certificats fournis par l'autorité de certification, si ce n'est pas encore le cas, le choix autosigné permet d'utiliser le serveur de façon non optimale. Le répertoire `/etc/ssl/certs/` est recommandé pour placer les certificats.

Le système de certificat utilisé repose sur une clé privée et une clé publique (le certificat) contre-signée par une autorité de certification.

Selon le contexte d'utilisation, les différents éléments de la chaîne de certification (clé privée, certificats du service ou de l'autorité de certification) doivent être combinés selon différents modes.

En mode letsencrypt et autosigné, le détail de ces combinaisons est automatique et caché.


En mode manuel, les variables suivantes permettent d'identifier l'emplacement des fichiers contenant les différentes combinaisons de fichiers utiles :

- Chemin du fichier contenant le certificat SSL : emplacement du fichier contenant uniquement le certificat ;
- Chemin du fichier contenant la clé privée du certificat SSL : emplacement du fichier contenant uniquement la clé privée ;
- Chemin du fichier contenant la clé privée et le certificat SSL : emplacement du fichier contenant la concaténation du certificat SSL puis de la clé privée ;
- Chemin du fichier contenant le certificat SSL et la chaîne : emplacement du fichier contenant la concaténation du certificat SSL et des certificats intermédiaires formant la chaîne de certification à l'exclusion du certificat racine.

Par défaut, le type de certificat par défaut est autosigné et aucun paramétrage n'est nécessaire.

Cette configuration est déconseillée car elle nécessite l'installation de l'autorité de certification

locale sur tous les postes clients.



Pour plus d'informations, consulter la partie consacrée à l'onglet expert **Certificats ssl** (cf. **Onglet Certificats ssl : gestion des certificats SSL**) [p.225].

Mise à jour




Il est possible de définir d'autres adresses pour le serveur de mise à jour EOLE que celles fournies par défaut, dans le cas où vous auriez, par exemple, un miroir des dépôts.

Voir aussi...

Les différents types de mises à jour [p.475]

3.2. Onglet Services

L'onglet **Services** permet d'activer et de désactiver une partie des services proposés par le module. Suivant le module installé et le mode utilisé pour la configuration, la liste des services activables ou désactivables est très différente.




Le principe est toujours le même, l'activation d'un service va, la plupart du temps, ajouter un onglet de configuration propre au service.




En mode basique, seul le service DHCP est activable.

En mode normal la liste des services activables ou désactivables est beaucoup plus conséquente.



Vue de l'onglet Services du module Scribe en mode normal



Le service de base commun à tous les modules est la gestion de l'onduleur NUT^[p.1175].

Les services disponibles propres au module Scribe en mode normal sont les suivants :

- l'anti-virus ;
- la sauvegarde ;
- le support de stockage de la sauvegarde ;
- le serveurs web ;
- l'authentification unique SSO^[p.1184] ;
- le serveur d'impression avec CUPS ;
- l'accès FTP.

3.3. Onglet Interface-0

Configuration de l'interface



L'interface 0 nécessite un adressage statique^[p.1151], il faut renseigner l'adresse IP, le masque et la passerelle.

Administration à distance




Configuration de l'administration à distance sur une interface


Par défaut les accès SSH^[p.1184] et aux différentes interfaces d'administration (EAD, Adminer, CUPS, ARV... selon le module) sont bloqués.

Pour chaque interface réseau activée (onglets Interface-n), il est possible d'autoriser des adresses IP ou des adresses réseau à se connecter.

Les adresses autorisées à se connecter via SSH sont indépendantes de celles configurées pour accéder aux interfaces d'administration.



Il est possible d'autoriser plusieurs adresses en cliquant sur Adresse IP réseau autorisée pour...



Le masque réseau d'une station isolée est 255.255.255.255.

Dans le cadre de test sur un module l'utilisation de la valeur 0.0.0.0 dans les champs

Adresse IP réseau autorisée pour les connexions SSH et Masque du sous réseau pour les connexions SSH autorise les connexions SSH depuis n'importe quelle adresse IP.



La commande suivante permet d'observer les connexions SSH arrivant sur un serveur EOLE : `tcpdump -ni $(CreoleGet nom_carte_eth0) port 22`



Des restrictions supplémentaires au niveau des connexions SSH sont disponibles dans l'onglet **Onglet Interface-0** partie **Administration à distance**

Configuration des alias sur l'interface

EOLE supporte les alias sur les cartes réseau. Définir des alias IP consiste à affecter plus d'une adresse IP à une interface.

Pour cela, il faut activer le support des alias (Ajouter des IP alias sur l'interface à oui) et configurer l'adresse IP et le masque de sous-réseau.



Il est possible d'ajouter d'autres adresses IP alias sur l'interface en cliquant sur le bouton **+ Adresse IP alias pour l'interface n**.


Configuration des VLAN sur l'interface

Il est possible de configurer des VLAN^[p.1188] (réseau local virtuel) sur une interface déterminée du module.

Pour cela, il faut activer le support des VLAN (Activer le support des VLAN sur l'interface à oui) puis ajouter un VLAN à l'aide du bouton + Numéro d'identifiant du VLAN et configurer l'ensemble des paramètres obligatoires :

- le numéro du VLAN ;
- l'adresse IP de l'interface dans ce VLAN ;
- le masque de sous-réseau de l'interface dans ce VLAN.

Il est possible de configurer une passerelle particulière pour un VLAN de l'interface 0.



Il est possible d'ajouter d'autres VLAN sur l'interface en cliquant sur le bouton + Numéro d'identifiant du VLAN.

3.4. Onglet Mots de passe : Politique de mot de passe pour les utilisateurs

Contrôle de complexité dans les interfaces de saisie du module

Cet onglet permet de modifier la politique de contrôle des mots de passe Active Directory appliquée lors de la saisie et la modification au travers des interfaces fournies sur le module.

Longueur minimale des mots de passe

Cette variable permet de définir la longueur minimale requise pour un mot de passe.

La longueur minimale est paramétrable de 3 à 12 caractères.

Nombre minimum de classes de caractères

Cette variable permet de choisir le nombre minimum de classes de caractères^[p.1155] imposé pour le mot de passe d'un compte utilisateur.


Il est possible d'imposer l'utilisation de 1 à 4 classes différentes parmi :


- caractères minuscules ;
- caractères majuscules ;
- caractères numériques ;
- autres caractères (spéciaux et accentués).

Interdire la présence du nom d'utilisateur dans le mot de passe

La présence du nom d'utilisateur dans le mot de passe affaiblit le mot de passe en permettant qu'une partie des caractères utilisés pour le mot de passe soient prévisibles.

Interdire la présence du nom d'utilisateur dans le mot de passe permet de rejeter un mot de passe lors de son changement si celui-ci contient le nom de l'utilisateur concerné.

 Attention, un mot de passe sécurisé doit avoir une longueur de 8 caractères et doit contenir au minimum 3 classes différentes de caractères.

 Dans le cadre de l'utilisation d'un serveur Active Directory, la politique de sécurité définie dans ici doit être en accord avec celle du serveur AD.

Politique de sécurité du serveur Active Directory

La gestion des règles de mots de passe du domaine et la gestion fine des règles de mots de passe par groupe via la configuration du module est disponible dès la version 2.7.2 via l'installation du paquet `eole-ad-dc-pso`.

Ce paquet est pré-installé sur le module à partir de la version 2.8.1.

Règles globales du domaine

Le contrôleur de domaine permet d'établir des règles pour les mots de passe. Ces règles s'appliquent à chaque utilisateur du domaine.

On peut distinguer deux types de règles :

- les règles globales au domaine, s'appliquant par défaut à tous les utilisateurs ;
- les règles spécifiques à des utilisateurs ou groupes d'utilisateurs, prenant le pas sur les règles globales.

Ces règles concernent plusieurs aspects du mot de passe :

- sa complexité, en termes de caractères le composant ;
- sa longueur ;
- sa durée de validité.

L'interface de configuration du module permet de configurer les règles globales du domaine et d'associer des règles spécifiques à des groupes.

Dans le détail, les règles disponibles dans l'interface de configuration du module sont les suivantes :

- Longueur minimale du mot de passe : la longueur minimale empêche l'utilisation de mot de passe plus court que le nombre de caractères spécifiés
- Longueur de l'historique des mots de passe : un mot de passe valide ne doit pas être un mot de passe figurant dans l'historique des mots de passe de l'utilisateur ; une longueur d'historique longue empêche un utilisateur d'utiliser à nouveau un mot de passe employé récemment
- Âge minimal du mot de passe : l'âge minimal du mot de passe bloque les changements de mots de passe trop rapprochés dans le temps
- Âge maximal du mot de passe : l'âge maximal du mot de passe impose un changement de mot de passe à l'utilisateur avant la fin du délai sous peine de ne plus pouvoir se connecter.

Un utilisateur peut donc changer son mot de passe lorsque ce dernier est plus vieux que l'âge minimal mais moins vieux que l'âge maximal.

☐ Configuration des règles globales du domaine

1

Longueur minimale du mot de passe

Détermine la longueur minimale acceptée pour les mots de passe dans la politique globale du domaine (en nombre de caractères)

2

Longueur de l'historique des mots de passe

Détermine le nombre de mots de passe conservés pour chaque utilisateur dans la politique globale

du domaine

3

Âge minimal du mot de passe

Âge minimal du mot de passe

Détermine le délai minimal entre deux opérations de changement de mot de passe (en jours)

4

Âge maximal du mot de passe

Âge maximal du mot de passe

Détermine la durée maximale de validité du mot de passe après laquelle le compte est verrouillé (en jours)

Configuration des règles spécifiques aux groupes du domaine

Complexité des mots de passe dans l'AD pour un groupe d'utilisateur

Groupe avec ce niveau de complexité

1	Groupe avec ce niveau de complexité	Users	
2	Longueur minimale du mot de passe	7	
3	Longueur de l'historique des mots de passe	24	
4	Âge minimal du mot de passe	1	
5	Âge maximal du mot de passe	42	

Montrer/Cacher

+ Groupe avec ce niveau de complexité

1

Groupe avec ce niveau de complexité

Groupe avec ce niveau de complexité

Détermine le groupe auquel seront associées les règles définies

2

Longueur minimale du mot de passe

Longueur minimale du mot de passe

Détermine la longueur minimale des mots de passe des individus du groupe ciblé


3


Longueur de l'historique des mots de passe

Longueur de l'historique des mots de passe

Détermine le nombre de mots de passe conservés dans l'historique de chaque individu du groupe ciblé

4

 Âge minimal du mot de passe


 1   

Âge minimal du mot de passe

Détermine le délai minimal entre deux opérations de changement de mot de passe pour les individus du groupe ciblé (en jours)

5

 Âge maximal du mot de passe

 42   

Âge maximal du mot de passe

Détermine la durée maximale de validité du mot de passe des individus du groupe ciblé après laquelle le compte est verrouillé (en jours)

Complexité des mots de passe

En termes de complexité de mots de passe, Samba suit les contraintes référencées dans la documentation sur la mise en place du contrôleur de domaine:

https://wiki.samba.org/index.php/Setting_up_Samba_as_an_Active_Directory_Domain_Controller#Provis

Ces contraintes évaluent la composition du mot de passe caractère par caractère mais également globalement.

Globalement, le mot de passe ne doit pas contenir l'identifiant, si l'identifiant est long de plus de trois caractères, ou des portions de l'identifiant, si l'identifiant peut être découpé en plusieurs parties en suivant certains caractères.

Caractère par caractère, un mot de passe est valide si il contient au moins trois classes de caractères parmi cinq classes prédéfinies (majuscules des lettres des langues européennes, minuscules des lettres des langues européennes, chiffres en base dix, caractères spéciaux non alpha-numériques et caractères unicode identifiés comme caractères alphabétiques sans distinction de casse).

Configuration des règles globales du domaine

Mots de passe

Complexité par défaut des mots de passe dans l'AD

N	Longueur minimale du mot de passe	*	7	↕	✎
N	Longueur de l'historique des mots de passe	*	24	↕	✎
N	Âge minimal du mot de passe	*	1	↕	✎
N	Âge maximal du mot de passe	*	42	↕	✎
1	Applique les règles de complexité sur le mot de passe	*	oui	▼	✎

Complexité des mots de passe dans l'AD pour un groupe d'utilisateur

N Groupe avec ce niveau de complexité ↻

☰ Montrer/Cacher + Groupe avec ce niveau de complexité

1

Applique les règles de complexité sur le mot de passe * oui ▼ ✎

Applique les règles de complexité sur le mot de passe

Détermine si le mot de passe doit valider les règles de construction définies en interne par Samba

Configuration des règles spécifiques aux groupes du domaine

Complexité des mots de passe dans l'AD pour un groupe d'utilisateur

N Groupe avec ce niveau de complexité ↻

N **Groupe avec ce niveau de complexité** Users ✎ ✖

N	Longueur minimale du mot de passe	*	7	↕	✎
N	Longueur de l'historique des mots de passe	*	24	↕	✎
N	Âge minimal du mot de passe	*	1	↕	✎
N	Âge maximal du mot de passe	*	42	↕	✎
1	Applique les règles de complexité sur le mot de passe	*	oui	▼	✎

☰ Montrer/Cacher + Groupe avec ce niveau de complexité

1

Applique les règles de complexité sur le mot de passe * oui ▼ ✎

Applique les règles de complexité sur le mot de passe


Détermine si le mot de passe des individus du groupe ciblé doit valider les règles de complexité internes à Samba

3.5. Onglet Clamav : Configuration de l'anti-virus


EOLE propose un service anti-virus réalisé à partir du logiciel libre ClamAV.

<http://www.clamav.net>


Activation de l'anti-virus



Par défaut, le service est activé sur le module et l'anti-virus est actif pour le service de messagerie.




À partir d'EOLE 2.9, le plugin clamav pour proftpd n'est plus maintenu par Ubuntu. La variable Activer l'anti-virus temps réel sur FTP a donc été supprimée.



Si aucun service n'utilise l'anti-virus, il est utile de le désactiver dans l'onglet Services. Il faut passer la variable Activer l'anti-virus ClamAV à non. L'onglet Clamav n'est alors plus visible.

Activation de l'anti-virus sur la messagerie

Pour désactiver l'anti-virus sur la messagerie il faut passer la variable Activer l'antivirus sur la messagerie à non dans l'onglet Clamav.



Contribuer

La base de données de virus est mise à jour avec l'aide de la communauté.

Il est possible de faire des signalements :

- signaler de nouveaux virus qui ne sont pas détectés par ClamAV ;
- signaler des fichiers propres qui ne sont pas correctement détectés par ClamAV (faux-positif).

Pour cela il faut utiliser le formulaire suivant (en) : <http://www.clamav.net/contact#reports>

L'équipe de ClamAV examinera votre demande et mettra éventuellement à jour la base de données.


En raison d'un nombre élevé de déposants, il ne faut pas soumettre plus de deux fichiers par jour.



Il ne faut pas signaler des PUA^[p.1180] comme étant des faux positifs.

3.6. Onglet Annuaire

Sur les modules Horus, Scribe et AmonEcole l'annuaire OpenLDAP est local.



Lorsque l'annuaire est configuré comme étant local, l'onglet propose 4 paramètres :

- Activer le support du TLS : permet de désactiver le support du TLS :
- Port du serveur LDAP : permet de changer le port d'écoute du serveur LDAP ;
- Fichier de mot de passe de l'utilisateur de lecture : permet de changer le fichier de mot de passe de l'utilisateur de lecture :
- Définir le mot de passe admin de LDAP dans un fichier : permet de stocker et de réutiliser par ailleurs le mot de passe administrateur de l'annuaire dans le fichier `/root/.writer`.

3.7. Onglet Dhcp : Configuration du serveur DHCP

Le serveur DHCP^[p.1158] est activable/désactivable dans l'onglet `Services` par l'intermédiaire de l'option : Activer le serveur DHCP.

L'onglet `Dhcp` apparaît uniquement si le service est activé.

Sur les modules Seth et Scribe, les adresses servies doivent généralement être sur le réseau local (interface 0).

Sur le module AmonEcole, les adresses servies sont celles du réseau interne (interface 1).

Si le serveur est installé en DMZ, on pourra renseigner des adresses d'un autre réseau mais dans ce cas, il faudra activer le relayage du DHCP^[p.1181] sur le pare-feu.

Définition des sous-réseaux

Il faut définir une ou plusieurs plages (en anglais range) d'adresses attribuables par le serveur à l'aide du bouton `+ Adresse réseau de la plage DHCP`.

La plage DHCP doit contenir au moins autant d'adresses que le nombre de stations susceptibles d'être connectées simultanément sur le réseau.

Les champs Adresse réseau de la plage DHCP et Masque de sous-réseau de la plage DHCP permettent de définir le réseau sur lequel les adresses doivent être servies.

Le champ Nom de la plage DHCP, disponible uniquement à partir de la version 2.6.2, permet d'identifier plus facilement la plage DHCP, notamment dans la nouvelle interface d'administration (EAD3). Pour administrer efficacement le DHCP dans l'interface de configuration, il convient de renseigner des noms de plages pertinents. Dans le cas d'une migration depuis une version antérieure d'EOLE, cette variable est arbitrairement initialisée avec les valeurs "plage0", "plage1"...

Les champs IP basse de la plage DHCP et IP haute de la plage DHCP doivent être comprise dans le réseau déclaré ci-dessus.

Le champ IP basse de la plage DHCP correspond, dans un réseau de classe C, à l'adresse IP dont le dernier octet a la valeur la plus petite.

Le champ IP haute de la plage DHCP correspond, dans un réseau de classe C, à l'adresse IP dont le dernier octet a la valeur la plus grande.

Le nombre d'adresses IP servies est déterminé par la différence entre la valeur la plus grande et la valeur la plus petite.

Les champs Nom de domaine à renvoyer aux clients DHCP, Adresse IP du routeur à renvoyer aux clients DHCP et Adresse IP du DNS à renvoyer aux clients DHCP permettent de spécifier des valeurs différentes pour chaque plage déclarée.

Pour la configuration de l'Adresse IP du routeur à renvoyer aux clients DHCP :

- dans le mode une carte, l'adresse sera l'adresse IP de la passerelle saisie dans l'onglet Interface-0 ;
- dans le cas du mode deux cartes, l'adresse IP du routeur sera l'adresse IP de l'Interface-1 (eth1).

L'Adresse IP du DNS à renvoyer aux clients DHCP peut être l'adresse IP du DNS de votre FAI^[p.1162] pour une utilisation sans le module Amon. Il est également possible d'utiliser des serveurs DNS disponibles sur Internet.

Si vous disposez d'un module Amon ou d'un module AmonEcole, il est conseillé d'utiliser le module comme relais DNS^[p.1159], L'adresse à préciser dans le cas du mode deux cartes sera l'adresse IP du routeur et donc l'adresse IP de l'`Interface-1` (`eth1`).



Sur le module AmonEcole, l'adresse IP du DNS à renvoyer correspond à celle renseignée dans `Adresse IP pour addc (adresse_ip_domaine_link)` de l'onglet `Interface-1` de l'interface de configuration du module.

Paramètre de plage supplémentaire

Une variable supplémentaire est disponible en mode Normal pour identifier la plage configurée comme associée à des IP statiques.

B	Adresse réseau de la plage DHCP	* 10.1.2.0		
B	Masque de sous-réseau de la plage DHCP	* 255.255.255.0		
B	Nom de la plage DHCP	* pedago		
B	IP basse de la plage DHCP	* 10.1.2.50		
B	IP haute de la plage DHCP	* 10.1.2.100		
N	Distribuer des IP statiques pour cette plage (compatible EAD3 seulement)	* non		
B	Nom de domaine à renvoyer aux clients DHCP	dompedago.etb1.lan		
B	Adresse IP du routeur à renvoyer aux clients DHCP	10.1.2.1		
B	Adresse IP du DNS à renvoyer aux clients DHCP	10.1.2.1		

1

N Distribuer des IP statiques pour cette plage (compatible EAD3 seulement)

* non

Associer la plage à la distribution d'IP statiques

Par défaut à `non`, cette variable permet de signifier, quand elle est passée à `oui`, que des réservations d'IP peuvent être effectuées dans la plage déclarée.

Cette variable n'a d'incidence que lorsque la gestion des réservations est effectuée grâce à l'action DHCP fournie par l'EAD3 (cf. Actions liées à la gestion du DHCP (si service activé))^[p.562] (et non plus via l'EAD2). Il faut donc penser à activer la gestion du DHCP via l'EAD3 comme décrit dans la documentation associée.

Cette spécialisation possible des plages déclarées permet de réserver de manière effective des IP pour des postes. Le comportement précédent associé à l'EAD2 ne garantissait pas la réservation en cas d'extinction des postes concernés et de renouvellement des baux ou d'une requête nécessitant l'assignation de l'IP concernée à un nouveau poste se connectant.

Taux d'occupation des plages DHCP

Le serveur DHCP dispose d'un nombre d'adresses à distribuer pour les clients limité à la plage définie.

Lorsque toutes les adresses IP ont été distribuées, les clients suivants n'obtiennent pas d'adresse IP et

ne peuvent accéder au réseau et à Internet.

Lorsque cela se produit, le manque d'adresse IP disponibles sur le serveur DHCP n'est pas forcément la première chose à laquelle on pense.

À partir de la version 2.8.1, un agent Zéphir permet de surveiller l'état d'occupation des plages DHCP dynamiques. Il est possible de paramétrer deux indicateurs d'occupation des plages associées à des IP dynamiques.

N Distribuer des IP statiques pour cette plage (compatible EAD3 seulement)	* non	✎
N Seuil de pourcentage d'adresses libres normal	* 70	✎
N Remonter une erreur en cas de plage pleine	* oui	✎


La variable Seuil de pourcentage d'adresses libre normal détermine un niveau d'occupation de la plage d'adresses au delà duquel l'administrateur doit se préoccuper. Lorsque le pourcentage d'adresses disponibles est inférieur au seuil, l'agent affiche une diode verte. Lorsque le seuil est dépassé l'agent affiche une diode grise.

Lorsque toutes les adresse IP de la plage DHCP sont occupées deux comportements sont possibles.

La variable Remonter une erreur en cas de plage pleine permet d'associer l'état saturé d'une plage d'adresses IP à un avertissement (variable à non) ou une erreur (variable à oui). Si la remontée d'erreur est à "**non**", l'agent Zéphir affiche une diode grise. Si la remontée d'erreur est à "**oui**", l'agent Zéphir affiche une diode rouge et les administrateurs sont notifiés selon la configuration des alertes.

Configurer la continuité de service

À partir de la version 2.6.2, il est possible de mettre en place de la continuité de service pour le DHCP. Elle permet à deux serveurs DHCP d'opérer sur les mêmes sous-réseaux et mêmes pools d'adresses IP. Il faut donc un serveur DHCP primaire et un serveur DHCP secondaire.



Les ports d'écoute et de contact du serveur primaire doivent être inversés pour le serveur secondaire. Il est également possible d'utiliser le port 647 partout, c'est à dire en écoute et en contact aussi bien sur le serveur primaire que sur le serveur secondaire.

Paramétrage du serveur primaire

Configurer la continuité de service

N	Activer la continuité de service	*	oui	
B	Nom de la grappe	*	failover	
B	Rang du serveur dans la grappe	*	primary	
B	Adresse IP du serveur DHCP local, en écoute du serveur pair	*	10.1.3.5	
N	Port de communication du serveur DHCP local, en écoute du serveur pair	⚙️ *	647	
B	Adresse IP du serveur pair	*	10.1.3.6	
N	Port de communication du serveur pair	⚙️ *	847	

- Nom de la grappe : le nom de la grappe devra être le même sur le serveur primaire (local) et sur le serveur secondaire (pair) ;
- Rang du serveur dans la grappe : choisir primary pour le serveur primaire ;
- Adresse IP du serveur DHCP local, en écoute du serveur pair : saisir l'adresse IP de l'interface sur laquelle écoute le service DHCP local (IP de l'Interface-0 dans la plupart des cas) ;
- Port de communication du serveur DHCP local, en écoute du serveur pair : le port par défaut pour un serveur primaire est 647 ;
- Adresse IP du serveur pair : saisir l'adresse IP du serveur secondaire (pair) ;
- Port de communication du serveur pair : le port par défaut est 847.

Paramétrage du serveur secondaire

Configurer la continuité de service

N	Activer la continuité de service	*	oui	
B	Nom de la grappe	*	failover	
B	Rang du serveur dans la grappe	*	secondary	
B	Adresse IP du serveur DHCP local, en écoute du serveur pair	*	10.1.3.6	
N	Port de communication du serveur DHCP local, en écoute du serveur pair	⚙️ *	847	
B	Adresse IP du serveur pair	*	10.1.3.5	
N	Port de communication du serveur pair	⚙️ *	647	

Pour un serveur secondaire, les variables à paramétrer sont :

- Nom de la grappe : le nom de la grappe doit être le même que pour le serveur primaire (local) ;
- Rang du serveur dans la grappe : choisir secondary pour le serveur secondaire ;
- Adresse IP du serveur DHCP local, en écoute du serveur pair : saisir l'adresse IP de l'interface sur laquelle écoute le service DHCP local (IP de l'Interface-0 dans la plupart des cas) ;

- Port de communication du serveur DHCP local, en écoute du serveur pair : le port par défaut pour un serveur secondaire est 847 ;
- Adresse IP du serveur pair : saisir l'adresse IP du serveur secondaire (pair) ;
- Port de communication du serveur pair : le port par défaut est 647.

3.8. Onglet Samba : Configuration du serveur de fichiers

EOLE propose un contrôleur de domaine Active Directory^[p.1151] situé dans le conteneur^[p.1157] nommé `addc` couplé à un serveur de fichiers en mode membre sur la partie "maître" du serveur.


Cela signifie qu'il permet une authentification centralisée des ouvertures de session sur les postes clients et qu'il fournit un ensemble de partages aux utilisateurs (dossier personnel, dossier de groupes, partages communs, d'icônes, etc.).

Les droits d'accès sont différents suivant les groupes auxquels l'utilisateur appartient.

Sur le module Scribe, un professeur aura globalement plus de droits qu'un élève. Il a également à sa disposition des outils lui permettant d'interagir avec les élèves (observation, blocage, distribution de documents, etc.).

Les variables proposées dans l'onglet `Samba` de l'interface de configuration agissent principalement sur la partie serveur membre du module.

Nom du serveur de fichiers



Le champ `Nom du serveur de fichiers` (nom du serveur dans le domaine AD) est le nom qui pourra être utilisé pour accéder au serveur de fichiers avec la syntaxe `\\machine`.

⚠ Sa taille maximale est fixée à 15 caractères et il ne doit pas être modifié une fois le module instancié.

📁 Caractères autorisés et non autorisés

Les noms d'ordinateur au format NetBIOS^[p.1174] peuvent contenir tous les caractères alphanumériques à l'exception des caractères étendus suivants :

- la barre oblique inverse (`\`) ;
- marque de barre oblique (`/`) ;
- signe deux-points (`:`) ;
- astérisque (`*`) ;
- point d'interrogation (`?`) ;

- guillemet (") ;
- inférieur à (<) signe ;
- signe supérieur à (>) ;
- barre verticale (|).

Attention, les noms peuvent contenir un point, mais ne peuvent pas commencer par un point. Pour en savoir plus sur les conventions de nommage dans un domaine, vous pouvez consulter la page :

<http://support.microsoft.com/kb/909264/fr>

Fichiers invisibles sur les partages


Tous les noms de fichiers commençant par un point sont invisibles dans les partages Windows.

Dans la configuration de Samba, plusieurs types de fichiers ont été ajoutés pour les rendre invisibles des utilisateurs :

- `desktop.ini` : les fichiers `desktop.ini` générés par le fonctionnement de Windows sont cachés à l'utilisateur (`hide files = /desktop.ini/` dans le fichier `smb.conf`). En mode expert, la liste des fichiers cachés peut être personnalisée grâce à la variable Fichiers à masquer dans le partage ;
- `$recycle.bin` : les fichiers `$recycle.bin` générés par le fonctionnement de Windows sont cachés et inaccessibles par l'utilisateur (`veto files = /$RECYCLE.BIN/` dans le fichier `smb.conf`).

Mode multi-établissement

Pour certaines structures, une communauté de communes par exemple, il peut être intéressant de n'avoir qu'un seul module Scribe ou AmonEcole pour gérer plusieurs établissements.



Activation du mode multi-établissement dans l'interface de configuration du module

Pour activer le support du **mode multi-établissement** il faut passer la variable Support du multi-établissement à oui.

Le paramétrage du mode multi-établissement s'effectue ensuite dans l'interface d'administration EAD.

⚠ Sur les serveurs en production, l'ajout des groupes `profes-etab` et `elevés-etab` nécessite l'application du script `/usr/share/eole/backend/creation_etab_elevés_profes.py`.

💡 Les associations "numéro d'établissement" - "préfixe des groupes de l'établissement" sont désormais enregistrées dans le fichier CSV ^[p.1158] : `/usr/share/ead2/backend/tmp/importation/etabprefix.csv`.

Voir aussi...

Configuration du mode multi-établissement

3.9. Onglet Onduleur

Sur chaque module EOLE, il est possible de configurer votre onduleur.

Le logiciel utilisé pour la gestion des onduleurs est NUT^[p.1175]. Il permet d'installer plusieurs clients sur le même onduleur. Dans ce cas, une machine aura le contrôle de l'onduleur (le maître/master) et en cas de coupure, lorsque la charge de la batterie devient critique, le maître indiquera aux autres machines (les esclaves) de s'éteindre avant de s'éteindre lui-même.




Schéma d'Olivier Van Hoof sous licence GNU FDL Version 1.2 - <http://ovanhoof.developpez.com/upsusb/>

Certains onduleurs sont assez puissants pour alimenter plusieurs machines.

<http://www.networkupstools.org/>

Le projet offre une liste de matériel compatible avec le produit mais cette liste est donnée pour la dernière version du produit :

<http://www.networkupstools.org/stable-hcl.html>



Pour connaître la version de NUT qui est installée sur le module :

```
# apt-cache policy nut
```

ou encore :

```
# apt-show-versions nut
```

Si la version retournée est 2.7.1 on peut trouver des informations sur la prise en charge du matériel dans les notes de version à l'adresse suivante :

<http://www.networkupstools.org/source/2.7/new-2.7.1.txt>

Si le matériel n'est pas dans la liste, on peut vérifier que sa prise en charge soit faite par une version plus récente et donc non pris en charge par la version actuelle :

<http://www.networkupstools.org/source/2.7/new-2.7.3.txt>

L'onglet **Onduleur** n'est accessible que si le service est activé dans l'onglet **Services**.


Si l'onduleur est branché directement sur le module il faut laisser la variable Configuration sur un serveur maître à oui, cliquer sur le bouton **+ Nom de l'onduleur** et effectuer la configuration liée au serveur maître.

La configuration sur un serveur maître

Même si le nom de l'onduleur n'a aucune conséquence, il est obligatoire de remplir cette valeur dans le champ Nom pour l'onduleur.

Il faut également choisir le nom du pilote de l'onduleur dans la liste déroulante Pilote de communication de l'onduleur et éventuellement préciser le Port de communication si l'onduleur n'est pas USB.

Les champs Numéro de série de l'onduleur, Productid de l'onduleur et Upstype de l'onduleur sont facultatifs si il n'y a pas de serveur esclave. Il n'est nécessaire d'indiquer ce numéro de série que dans le cas où le serveur dispose de plusieurs onduleurs et de serveurs esclaves.



Le nom de l'onduleur ne doit contenir que des chiffres ou des lettres en minuscules : `[a-z][0-9]` sans espaces, ni caractères spéciaux.

NUT SNMP

À partir d'EOLE 2.7.2, les onduleurs utilisant une connexion SNMP^[p.1184] (driver `snmp-ups`) sont gérés nativement et des variables supplémentaires apparaissent dans l'interface.

La configuration ci-dessous convient, par exemple, pour un onduleur NITRAM Cyberpower :

Si le driver `snmp-ups` est sélectionné, le paramétrage de la Fréquence d'interrogation de `upsmon` est également proposé mais en mode expert uniquement.

Configuration d'un second onduleur sur un serveur maître

Si le serveur dispose de plusieurs alimentations, il est possible de les connecter chacune d'elle à un onduleur différent.

Il faut cliquer sur le bouton `+ Nom de l'onduleur` pour ajouter la prise en charge d'un onduleur supplémentaire dans l'onglet `Onduleur` de l'interface de configuration du module.

Si les onduleurs sont du même modèle et de la même marque, il faut ajouter de quoi permettre au pilote NUT de les différencier.

Cette différenciation se fait par l'ajout d'une caractéristique unique propre à l'onduleur. Ces caractéristiques dépendent du pilote utilisé, la page de `man` du pilote vous indiquera lesquelles sont disponibles.

Exemple pour le pilote Solis :

```
# man solis
```

Afin de récupérer la valeur il faut :

- ne connecter qu'un seul des onduleurs ;
- le paramétrer comme indiqué dans la section précédente ;
- exécuter la commande : `upsc <nomOnduleurDansGenConfig>@localhost | grep <nom variable>` ;

- débrancher l'onduleur ;
- brancher l'onduleur suivant ;
- redémarrer `nut` avec la commande : `# service nut restart` ;
- exécuter à nouveau la commande pour récupérer la valeur de la variable.

Une fois les numéros de série connus, il faut les spécifier dans les champ `Numéro de série de l'onduleur` de chaque onduleur.

Deux onduleurs de même marque

Pour deux onduleurs de marque MGE, reliés à un module Scribe par câble USB, il est possible d'utiliser la valeur "serial", voici comment la récupérer :

```
# upsc <nomOnduleurDansGenConfig>@localhost | grep serial
driver.parameter.serial: AV4H4601W
ups.serial: AV4H4601W
```

Deux onduleurs différents

Un onduleur sur port série :

- Nom de l'onduleur : `eoleups` ;
- Pilote de communication de l'onduleur : `apcsmart` ;
- Port de communication de l'onduleur : `/dev/ttyS0`.

Si l'onduleur est branché sur le port série (en général : `/dev/ttyS0`), les droits doivent être adaptés.

Cette adaptation est effectuée automatiquement lors de l'application de la configuration.

Onduleur sur port USB :

- Nom de l'onduleur : `eoleups` ;
- Pilote de communication de l'onduleur : `usbhid-ups` ;
- Port de communication de l'onduleur : `auto`.


La majorité des onduleurs USB sont détectés automatiquement.



Attention, seul le premier onduleur sera surveillé.

Autoriser des esclaves distants à se connecter

Pour déclarer un serveur esclave, il faut passer la variable `Autoriser des esclaves distants à se connecter` à `oui` puis ajouter un utilisateur sur le serveur maître afin d'autoriser l'esclave à se connecter avec cet utilisateur.



Idéalement, il est préférable de créer un utilisateur différent par serveur même s'il est possible d'utiliser un unique utilisateur pour plusieurs esclaves. Pour configurer plusieurs utilisateurs il faut cliquer sur le bouton **+ Utilisateur de surveillance de l'onduleur**.

Pour chaque utilisateur, il faut saisir :

- un **Utilisateur de surveillance de l'onduleur** ;
- un **Mot de passe de surveillance de l'onduleur** associé à l'utilisateur précédemment créé ;
- l'**Adresse IP du réseau de l'esclave** (cette valeur peut être une adresse réseau plutôt qu'une adresse IP) ;
- le **Masque de l'IP du réseau de l'esclave** (comprendre le masque du sous réseau de l'adresse IP de l'esclave)

Le nom de l'onduleur ne doit contenir que des chiffres ou des lettres en minuscules : `[a-z][0-9]` sans espaces, ni caractères spéciaux.

Chaque utilisateur doit avoir un nom différent.
Les noms `root` et `localmonitor` sont réservés.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page de manuel : `man ups.conf` ou consulter la page web suivante : <https://manpages.ubuntu.com/manpages/jammy/en/man5/ups.conf.5.html>

Configurer un serveur esclave

Une fois qu'un serveur maître est configuré et fonctionnel, il est possible de configurer le ou les serveurs esclaves.

Pour configurer le module en tant qu'esclave, il faut activer le service dans l'onglet **Services** puis, dans l'onglet **Onduleur**, passer la variable **Configuration sur un serveur maître** à `non`.

Il faut ensuite saisir les paramètres de connexion à l'hôte distant :

- le Nom de l'onduleur distant (valeur renseignée sur le serveur maître) ;
- l'Hôte gérant l'onduleur (adresse IP ou nom d'hôte du serveur maître) ;
- l'Utilisateur de l'hôte distant (nom d'utilisateur de surveillance créé sur le serveur maître) ;
- le Mot de passe de l'hôte distant (mot de passe de l'utilisateur de surveillance créé sur le serveur maître).



À partir d'EOLE 2.7.2, il est possible de déclarer plusieurs onduleurs distants.

Exemple de configuration



Sur le serveur maître :

- Nom de l'onduleur : eoleups ;
- Pilote de communication de l'onduleur : usbhid-ups ;
- Port de communication de l'onduleur : auto ;
- Utilisateur de surveillance de l'onduleur : scribe ;
- Mot de passe de surveillance de l'onduleur : 99JJUE2EZOAI2IZI10IIZ93I187UZ8 ;
- Adresse IP du réseau de l'esclave : 192.168.30.20 ;
- Masque de l'IP du réseau de l'esclave : 255.255.255.255.



Sur le serveur esclave :

- Nom de l'onduleur distant : eoleups ;
- Hôte gérant l'onduleur : 192.168.30.10 ;
- Utilisateur de l'hôte distant : scribe ;
- Mot de passe de l'hôte distant : 99JJUE2EZOAI2IZI10IIZ93I187UZ8.

3.10. Onglet Applications web : Configuration des applications web

Les onglets `Applications web` et `Apache` ne sont disponibles qu'après activation du service, `Activer le serveur web Apache` à `oui`, dans l'onglet `Services`.

L'onglet `Applications web` permet un réglage minimum pour le fonctionnement des applications web. Il permet aussi d'activer/désactiver toutes les applications web EOLE installées sur le module.


Nom de domaine des applications web

Le choix du `Nom de domaine des applications web` est essentiel.

Pour un bon fonctionnement de toutes les applications, il est impératif d'utiliser un nom de domaine.

Dans la mesure du possible, il faut que celui-ci soit résolvable sur Internet. Si ce n'est pas le cas, il est possible d'utiliser un nom de domaine local diffusé par le serveur DNS^[p.1159] de l'établissement.


Ce paramètre ne doit pas être précédé du nom du protocole.



À partir de la version EOLE 2.6.1, les adresses IP ne sont plus autorisées pour cette variable. Cette restriction est notamment due au durcissement du support du protocole HTTPS^[p.1165] par les navigateurs.

Application web par défaut

L'application web par défaut sera celle renseignée dans la variable : `Application web par défaut (redirection)`.



Si la variable `Application web par défaut` vaut `/webmail`, alors l'adresse `http://<adresse serveur>/` pointera vers `http://<adresse serveur>/webmail/`

Serveur web et proxy inverse

Lorsque le serveur web est derrière un proxy inverse, c'est l'adresse IP du proxy inverse et non celle de l'utilisateur qui est enregistrée dans les fichiers de journalisation. Pour éviter cela, il est possible de

passer la variable `Le serveur web est derrière un reverse proxy` à `oui` et de déclarer son adresse (généralement l'adresse IP du module Amon sur la zone) dans `Adresse IP du serveur reverse proxy`.

Sur le module AmonEcole, si le proxy inverse est activé, les variables sont calculées et masquées : `Le serveur web est derrière un reverse proxy` est à `oui` et l'`Adresse IP du serveur reverse proxy` est celle du bridge interne : `192.0.2.1`.

La déclaration du proxy inverse ajoute une entête qui contient une adresse IP qui peut potentiellement être falsifiée depuis la machine source.
En cas d'utilisation d'un proxy, la récupération de l'adresse IP des stations du réseau local n'est pas garantie.

Sur EOLE 2.6.0 et inférieur, cette fonctionnalité était implémentée via le module Apache additionnel RPAF : https://github.com/gnif/mod_rpaf.
Sur EOLE 2.6.1 et supérieur, cette fonctionnalité est implémentée via le module Apache natif RemoteIP : https://httpd.apache.org/docs/current/fr/mod/mod_remoteip.html

Activer Bareos WebUI (gestion de la sauvegarde)

Bareos WebUI est une application web permettant de surveiller et gérer les sauvegardes Bareos.

Activer Adminer (administration des bases de données)

Adminer permet de gérer les bases de données MySQL hébergées par le module.

Elle vient en remplacement de l'application phpMyAdmin.

Pour activer/désactiver l'application web Adminer il faut passer la variable : `Activer Adminer (administration de bases de données)` à `oui`.

Activer nextcloud (gestionnaire de fichiers)

Cette variable permet d'activer/désactiver l'application web Nextcloud sur le module.

Nextcloud est une application web qui permet à l'utilisateur de gérer ses fichiers au travers d'un navigateur.

Une seconde variable permet de personnaliser la taille maximum autorisée pour les fichiers téléversés via l'application.

Si un proxy est déclaré dans l'onglet `Général`, Nextcloud l'utilisera pour accéder à des ressources externes.
La variable du mode expert : `Domaines exclus du proxy` permet de déclarer des exceptions.

Activer EOE

Cette variable permet d'activer/désactiver l'application web EOE sur le module.

EOE propose une interface simple contenant un ensemble d'outils à destination des élèves.

Activer EOP

Cette variable permet d'activer/désactiver l'application web EOP sur le module.

EOP propose une interface simple contenant un ensemble d'outils à destination des enseignants.

N Activer EOP (EOLE Outils Profs)	* oui
E Permettre aux enseignants de gérer les élèves et mots de passes	* oui
E Permettre aux enseignants de changer le mot de passe de tous les élèves	* oui

Par défaut, tous les professeurs principaux peuvent accéder à la section **Gestion d'EOP**.

À partir d'EOLE 2.8.1, la variable Permettre aux enseignants de gérer les élèves et mots de passes permet de désactiver l'accès à cette section à tous les professeurs.

Par défaut, seuls les professeurs principaux peuvent modifier le mot de passe de leurs élèves.

En mode expert, en passant la variable Permettre aux enseignants de changer le mot de passe de tous les élèves à **oui**, chaque professeur pourra changer le mot de passe de n'importe quel élève dans l'application EOP.

Activer Roundcube (webmail)

Cette variable permet d'activer/désactiver l'application web Roundcube sur le module.

Roundcube est une application web qui permet à l'utilisateur de gérer ses courriers électroniques au travers d'un navigateur.

Une seconde variable permet de définir le thème utilisé pour cette application.

Activer Thèmes

L'activation d'Envole Thèmes permet de choisir un thème à appliquer pour les différents éléments visuels propre à Envole^[p.1160] : mire SSO, EAD, portail Envole, les diverses applications supportées par la mutualisation, ...



Toutes les applications web pré-packagées installées manuellement apparaissent dans cet onglet pour éventuellement être désactivées.

Voir aussi...

Les applications web sur le module Scribe ^[p.863]

Espace Numérique Personnel pour l'Éducation avec Envole ^[p.865]

]

3.11. Onglet Bareos webui : outil d'administration pour Bareos

bareos-webui est un logiciel libre écrit en PHP (basé sur Zend Framework), destiné à surveiller et à gérer les sauvegardes Bareos au travers d'une application web.

<http://www.bareos.org/en/bareos-webui.html>

L'interface web permet l'utilisation de plusieurs comptes pour gérer les sauvegardes et afficher les informations détaillées sur les jobs, les clients, groupes de fichiers, Pools, Volumes, stockages, Directeur, Scheduler et les journaux.

Director
scribe-dir

Username
admin_bareos

Password
.....

Login

© 2013 - 2015 Bareos GmbH & Co. KG,
GNU Affero General Public License Version 3

Mire d'authentification de bareos-webui

Dashboard

Jobs during the past 24 hours

Running	0
Waiting	0
Successful	8
Unsuccessful	0

100%

Running
Waiting
Successful
Unsuccessful

Bareos WebUI Version 14.2.1
© 2013 - 2015 Bareos GmbH & Co. KG, GNU Affero General Public License Version 3

Tableau de bord de bareos-webui

Dashboard Director Filesets Pools **Volumes** Storages Clients Jobs Logs Signed in as: admin_bareos

Volumes

Volumes per page: 10 | 25 | 50 | 100

Volume	Name	Storage	Type	Last written	Status	Retention/Expiration	Maximum bytes	Current bytes	Free bytes
5	scribe-dir-diff-0005	1	File	today	Append	35 days	2 GB	218,16 KB	2 GB
4	scribe-dir-inc-0004	1	File	today	Append	10 days	2 GB	600,04 KB	2 GB
3	scribe-dir-catalog-0003	1	File	today	Used	expired	2 GB	265,75 KB	2 GB
2	scribe-dir-full-0002	1	File	today	Append	180 days	2 GB	41,82 MB	1,96 GB
1	scribe-dir-volume-0001	1	File	today	Used	expired	1 GB	619 B	1000 MB

previous first 1 last next

Bareos WebUI Version 14.2.1
© 2013 - 2015 Bareos GmbH & Co. KG, GNU Affero General Public License Version 3

Affichage des volumes dans bareos-webui

Dashboard Director Filesets Pools Volumes Storages Clients **Jobs** Logs Signed in as: admin_bareos

Jobs

History Running Waiting Unsuccessful (past 24 hours) Successful (past 24 hours)

Jobs per page: 10 | 25 | 50 | 100

Job	Name	Client	Type	Level	Start	End	Duration	Status	Action
15	BackupCatalog	scribe-td	Backup	Full	2015-10-06 12:01:26	2015-10-06 12:01:26	00:00:00	Warning	⚙️
14	JobSauvegarde	scribe-td	Backup	Incremental	2015-10-06 12:01:21	2015-10-06 12:01:22	00:00:01	Warning	⚙️
13	JobSchedulePre	scribe-td	Backup	Full	2015-10-06 12:01:17	2015-10-06 12:01:17	00:00:00	Success	⚙️
11	JobSauvegarde	scribe-td	Backup	Differential	2015-10-06 11:54:47	2015-10-06 11:54:48	00:00:01	Warning	⚙️
8	JobSauvegarde	scribe-td	Backup	Incremental	2015-10-06 11:50:34	2015-10-06 11:50:34	00:00:00	Warning	⚙️
5	JobSauvegarde	scribe-td	Backup	Incremental	2015-10-06 11:48:50	2015-10-06 11:48:51	00:00:01	Warning	⚙️
2	JobSauvegarde	scribe-td	Backup	Full	2015-10-06 10:28:14	2015-10-06 10:28:23	00:00:09	Warning	⚙️
1	JobSchedulePre	scribe-td	Backup	Full	2015-10-06 10:28:10	2015-10-06 10:28:11	00:00:01	Success	⚙️

Affichage des jobs dans bareos-webui

Installation

bareos-webui s'installe manuellement, saisir les commandes suivantes dans un terminal :

```
# Query-Auto
```

```
# apt-eole install eole-bareoswebui
```



Le paquet est pré-installé sur les modules Scribe, Horus et AmonEcole.

Configuration

Dans l'onglet **Applications web**, il faut passer Activer Bareos WebUI (gestion de la sauvegarde) à oui.

Un nouvel onglet **Bareos webui** apparaît dans l'interface de configuration du module.



Il est possible de créer un ou plusieurs comptes autorisés à se connecter à l'interface bareos-webui en cliquant sur le bouton `+ Utilisateur autorisé à se connecter à l'interface web de gestion de la sauvegarde`.

Le mot de passe de la base de données peut éventuellement être personnalisé mais par défaut il est généré automatiquement. Une fois la configuration enregistrée, il ne sera plus possible de le modifier.

— L'application n'est pas disponible immédiatement après l'installation.
L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure`.

Accès à l'application


Pour accéder à l'application se rendre à l'adresse : `http://<adresse_serveur>/bareos-webui/` ou utiliser l'action depuis l'EAD3.

L'authentification se fait **obligatoirement** avec les comptes déclarés dans l'interface de configuration du module.

Restauration des fichiers des clients distants

Bareos Webui est l'application graphique conseillée pour la restauration des fichiers des clients distants.

La restauration est possible depuis l'onglet `Restauration`. Cet onglet propose une série de paramètres pour la restauration sous la forme de champs de saisie sur la gauche et une vue arborescente des fichiers disponibles à la restauration dans la plus grande partie de la vue, à droite.



1

Client

eolebase

Sélection du client

Une liste déroulante permet de sélectionner le client pour lequel effectuer la restauration. Il peut s'agir aussi bien d'un client distant que du client local (vis-à-vis de l'emplacement du directeur).

2

jobs de sauvegarde

(5) 2019-04-01 12:00:01 - JobSauvega

Sélection de la sauvegarde de référence

Une liste déroulante permet de sélectionner les versions à restaurer par le biais du choix de la date de sauvegarde.

3

Restaurer vers client

eolebase

Sélection du client cible

Une liste déroulante permet de sélectionner le client vers lequel on souhaite restaurer les fichiers.

4**Job de restauration****Sélection du job de restauration**

Une liste déroulante permet de sélectionner le job de restauration parmi ceux créés automatiquement. Par défaut, le job sélectionné n'est pas celui associé au client distant. Aussi, il faut penser modifier ce paramètre.

5**Remplacer les fichiers sur la destination****Sélection du mode de remplacement**

Une liste déroulante permet de sélectionner le mode de remplacement des fichiers dans l'hypothèse où la restauration amènerait à copier un fichier à un endroit où il est déjà présent.

6**Emplacement de la restauration sur le client****Sélection de l'emplacement cible**

Un champ de saisie libre permet d'indiquer l'emplacement cible de la restauration. Pour restaurer les fichiers à leur place, il convient d'indiquer la racine du système de fichier (`/`).

7

Sélection de fichier

Nom	Taille	Date
/	0.00 B	1970-01-01 01:00:00
etc/	0.00 B	1970-01-01 01:00:00
eole/	0.00 B	1970-01-01 01:00:00
config.eol	2.38 KB	2019-04-01 11:52:32

Sélection des fichiers à restaurer

Un arbre permet de sélectionner les fichiers à restaurer parmi ceux déclarés dans la sauvegarde.

Désactivation



Pour désactiver rapidement et temporairement (jusqu'au prochain reconfigure) l'application web il est possible d'utiliser la commande suivante :

```
# a2dissite nom de l'application
```

Le nom de l'application à mettre dans la commande est celui que l'on trouve dans le répertoire `/etc/apache2/sites-available/`

Pour activer cette nouvelle configuration il faut recharger la configuration d'Apache avec la commande :

```
# service apache2 reload
```

Pour réactiver l'application avec cette méthode il faut utiliser les commandes suivantes :

```
# a2ensite nom de l'application
```

```
# service apache2 reload
```

Pour désactiver l'application pour une période plus longue voir définitivement, il faut désactiver l'application depuis l'interface de configuration du module, dans l'onglet **Applications web**.

L'opération nécessite une reconfiguration du module avec la commande `reconfigure`.

Voir aussi...

Activation et configuration de Bareos [p.362]

3.12. Onglet Eole sso : Configuration du service SSO pour l'authentification unique


Le serveur EoleSSO est prévu pour être déployé sur un module EOLE.

Il est cependant possible de l'utiliser dans un autre environnement en modifiant manuellement le fichier de configuration `/usr/share/sso/config.py`.

Cette section décrit la configuration du serveur depuis l'interface de configuration du module disponible sur tous les modules EOLE. Les valeurs définies par défaut simplifient la configuration dans le cadre d'une utilisation prévue sur les modules EOLE.

Serveur local ou distant

L'activation du serveur EoleSSO s'effectue dans l'onglet `Services`.



La variable `Utiliser un serveur EoleSSO` permet :

- `non` : de ne pas utiliser de SSO sur le serveur ;
- `local` : d'utiliser et de configurer le serveur EoleSSO local ;
- `distant` : d'utiliser un serveur SSO distant (configuration cliente).

⚠ Serveur EoleSSO local

À partir d'EOLE 2.9, l'outil EoleSSO s'exécute dans un conteneur^[p.1157] logiciel Podman^[p.1179].

L'image `eole-sso-server` est téléchargée depuis le site `hub.eole.education` [<http://hub.eole.education>].

Le serveur doit donc pouvoir accéder à ce domaine au même titre qu'aux serveurs de mise à jour des modules.

Adresse et port d'écoute

L'onglet supplémentaire `Eole-sso` apparaît si l'on a choisi d'utiliser un serveur EoleSSO local ou distant.

Dans le cas de l'utilisation du serveur EoleSSO local, `Nom de domaine du serveur d'authentification SSO` doit être renseigné avec le nom DNS du serveur.

Eole sso

Configuration

Nom de domaine du serveur d'authentification SSO

Port utilisé par le service Eole550

Durée de vie d'une session sur le serveur SSO (en secondes)

CSS par défaut du service SSO (sans le .css)

Configuration d'un serveur EoleSSO local

- Durée de vie d'une session (en secondes) : indique la durée de validité d'une session SSO sur le serveur. Cela n'influence pas la durée de la session sur les applications authentifiées, seulement la durée de la validité du cookie utilisé par le serveur SSO. Au delà de cette durée, l'utilisateur devra obligatoirement se ré-authentifier pour être reconnu par le serveur SSO. Par défaut, la durée de la session est de 3 heures (7200 secondes).
- CSS par défaut du service SSO (sans le .css) : permet de spécifier une CSS différente pour le formulaire d'authentification affiché par le serveur EoleSSO. Le fichier CSS doit se trouver dans le répertoire `/usr/share/sso/interface/theme/style/<nom_fichier>.css`. *Se reporter au chapitre personnalisation pour plus de possibilités à ce sujet.*

⚠ Port 443

Si le port HTTPS (443) est déclaré pour ce service, alors celui-ci est uniquement accessible via l'URL `https://<nom du serveur>/sso`.

L'URL de la forme `https://<nom du serveur>:<port>/` reste valable pour les autres valeurs de port que 443.

Dans le cas de l'utilisation d'un serveur EoleSSO distant, seuls les paramètres Nom de domaine du serveur d'authentification SSO et Port utilisé par le service EoleSSO sont requis et les autres options ne sont pas disponibles car elles concernent le paramétrage du serveur local.

Eole sso

Configuration

Nom de domaine du serveur d'authentification SSO

Port utilisé par le service Eole550

Durée de vie d'une session sur le serveur SSO (en secondes)

Configuration d'un serveur EoleSSO distant

Configuration LDAP

Le serveur EoleSSO se base sur des serveurs LDAP^[p.1168] pour authentifier les utilisateurs et récupérer leurs attributs.

Il est possible ici de modifier les paramètres d'accès à ceux-ci :

- l'adresse et le port d'écoute du serveur LDAP ;
- le chemin de recherche correspond à l'arborescence de base dans laquelle rechercher les utilisateurs (basedn) ;
- un libellé à afficher dans le cas où un utilisateur aurait à choisir entre plusieurs annuaires/établissements pour s'authentifier (voir le chapitre [Gestion des sources d'authentications multiples](#)) ;
- un fichier d'informations à afficher dans le cadre qui est présenté en cas d'homonymes. Ces informations apparaîtront si l'utilisateur existe dans l'annuaire correspondant. Les fichiers doivent être placés dans le répertoire `/usr/share/sso/interface/info_homonymes` ;
- DN^[p.1159] et mot de passe d'un utilisateur en lecture pour cet annuaire ;
- attribut de recherche des utilisateurs : indique l'attribut à utiliser pour rechercher l'entrée de l'utilisateur dans l'annuaire (par défaut, uid)
- choix de la disponibilité ou non de l'authentification par clé OTP^[p.1177] si disponible (*voir plus loin*).



Dans le cas où vous désirez fédérer EoleSSO avec d'autres fournisseurs de service ou d'identité (ou 2 serveurs EoleSSO entre eux), il est nécessaire de configurer un utilisateur ayant accès en lecture au serveur LDAP configuré.

Il sera utilisé pour récupérer les attributs des utilisateurs suite à réception d'une assertion d'un fournisseur d'identité (ou dans le cas d'une authentification par OTP).

Cet utilisateur est pré-configuré pour permettre un accès à l'annuaire local sur les serveurs EOLE.

Sur les modules EOLE, la configuration recommandée est la suivante :

- utilisateur : `cn=reader,o=gouv,c=fr`
- fichier de mot de passe : `/root/.reader`

Si vous connectez EoleSSO à un annuaire externe, vous devez définir vous même cet utilisateur :

- `Utilisateur de lecture des comptes ldap` : renseignez son *dn* complet dans l'annuaire
- `fichier de mot de passe de l'utilisateur de lecture` : entrez le chemin d'un fichier où vous stockerez son mot de passe (modifiez les droits de ce fichier pour qu'il soit seulement accessible par l'utilisateur `root`)

Passer la variable `Information LDAP supplémentaires (applications)` à `oui` permet de configurer pour chaque annuaire LDAP déclaré des attributs supplémentaires qui seront utilisés par les applications web (DN racine de l'arbre utilisateurs, DN racine de l'arbre groupes, Champ 'nom d'affichage' de l'utilisateur, Champ 'mail' de l'utilisateur, Champ 'fonction' de l'utilisateur, Champ 'categorie' de l'utilisateur, Champ 'rne' de l'utilisateur, Champ 'fredurne' de l'utilisateur...).

Passer la variable `Permettre le changement de mot de passe sur un serveur AD` à `oui` permet à l'utilisateur de changer son mot de passe depuis la mire SSO si ce dernier à expiré.

Il est alors nécessaire de renseigner le nom du domaine AD et le nom du serveur AD sur lequel changer le mot de passe.

Permettre le changement de mot de passe sur un serveur AD	* oui
Nom du domaine Active Directory sur lequel changer le mot de passe	domscribe.ac-test.fr
Nom du serveur Active Directory sur lequel changer le mot de passe	addc

Serveur SSO parent

Un autre serveur EoleSSO peut être déclaré en tant que serveur parent dans la configuration (adresse et port). Se reporter au chapitre traitant de la fédération pour plus de détails sur cette notion.


Serveur SSO parent

N Adresse du serveur SSO parent	
N Port du serveur SSO parent	* 8443

Si un utilisateur n'est pas connu dans le référentiel du serveur EoleSSO, le serveur essaiera de l'authentifier auprès de son serveur parent (dans ce cas, la liaison entre les 2 serveurs s'effectue par l'intermédiaire d'appels XML-RPC^[p.1189] en HTTPS, sur le port défini pour le serveur EoleSSO).

Si le serveur parent authentifie l'utilisateur, il va créer un cookie de session local et rediriger le navigateur

client sur le serveur parent pour qu'une session y soit également créée (le cookie de session est accessible seulement par le serveur l'ayant créé).



Ce mode de fonctionnement n'est plus recommandé aujourd'hui. Il faut préférer à cette solution la mise en place d'une fédération par le protocole SAML.

Fédération d'identité

Le serveur EoleSSO permet de réaliser une fédération vers un autre serveur EoleSSO ou vers d'autres types de serveurs compatibles avec le protocole SAML^[p.1182] (version 2).

Nom d'entité SAML du serveur eole-ssso (ou rien) : nom d'entité du serveur EoleSSO local à indiquer dans les messages SAML. Si le champ est laissé à vide, une valeur est calculée à partir du nom de l'académie et du nom de la machine.

Cacher le formulaire lors de l'envoi des informations de fédération : permet de ne pas afficher le formulaire de validation lors de l'envoi des informations de fédération à un autre système. Ce formulaire est affiché par défaut et indique la liste des attributs envoyés dans l'assertion SAML permettant la fédération.

Authentification OTP

Il est possible de configurer EoleSSO pour gérer l'authentification par clé OTP à travers le protocole securID^[p.1183] de la société EMC (précédemment RSA).

Pour cela il faut :

- installer et configurer le client PAM/Linux proposé par EMC (voir annexes)
- Répondre oui à la question Gestion de l'authentification OTP (RSA SecurID)

Des champs supplémentaires apparaissent :

- Pour chaque annuaire configuré, un champ permet de choisir la manière dont les identifiants à destination du serveur OTP sont gérés. 'inactifs' (par défaut) indique que l'authentification OTP n'est pas proposée à l'utilisateur. Avec 'identiques', le login local (LDAP) de l'utilisateur sera également utilisé comme login OTP. La dernière option est 'configurables', et indique que les utilisateurs doivent renseigner eux même leur login OTP. Dans ce dernier cas, l'identifiant est conservé sur le serveur EoleSSO pour que l'utilisateur n'ait pas à le renseigner à chaque fois (fichier `/usr/share/sso/securid_users/securid_users.ini`).
- Le formulaire d'authentification détecte automatiquement si le mot de passe entré est un mot de passe OTP. Il est possible de modifier la reconnaissance si elle ne convient pas en réglant les tailles minimum et maximum du mot de passe et en donnant une expression régulière qui sera vérifiée si la taille correspond. Les options par défaut correspondent à un mot de passe de 10 à 12 caractères uniquement numériques.

Certificats

Les communications de et vers le serveur EoleSSO sont chiffrées.

Sur les modules EOLE, des certificats auto-signés sont générés à l'instanciation^[p.1167] du serveur et sont utilisés par défaut.

Il est possible de renseigner un chemin vers une autorité de certification et un certificat serveur dans le cas de l'utilisation d'autres certificats (par exemple, des certificat signés par une entité reconnue).

Les certificats doivent être au format PEM.

Voir aussi...

Gestion des sources d'authentification multiples ^[p.818]


3.13. Onglet Messagerie

Même sur les modules ne fournissant aucun service directement lié à la messagerie, il est nécessaire de configurer une passerelle SMTP valide car de nombreux outils sont susceptibles de nécessiter l'envoi de courriers électroniques.

La plupart des besoins concernent l'envoi d'alertes ou de rapports.

Exemples : rapports de sauvegarde, alertes système, ...

Service anti-spam




Activer le service anti-spam SpamAssassin permet d'activer/désactiver le service SpamAssassin. Le but de ce logiciel est de filtrer les courriers électroniques reconnus comme étant indésirables.

Service de récupération de courrier électronique (POP/IMAP)



Activer le serveur de courrier permet de désactiver le service d'échange de courrier ou de choisir le ou les protocoles supportés : POP, IMAP ou POP -IMAP.

Serveur de listes



Activer le serveur de listes de diffusion Sympa permet de désactiver le gestionnaire de publipostage.

Serveur d'envoi/réception (SMTP)

Serveur d'envoi/réception (SMTP)

B Nom de domaine de la messagerie de l'établissement (ex : monetab.ac-aca.fr)

N Adresse électronique d'envoi pour le compte root

B Adresse électronique recevant les courriers électroniques à destination du compte root

N Taille maximale d'un message à envoyer en Mo

Les paramètres communs à renseigner sont les suivants :

- Nom de domaine de la messagerie de l'établissement (ex : monetab.ac-aca.fr), saisir un nom de domaine valide, par défaut un domaine privé est automatiquement créé avec le préfixe i-;
- Adresse électronique d'envoi pour le compte root, saisir l'adresse que l'on souhaite utiliser pour l'envoi de courriers électroniques depuis le compte root.
- Adresse électronique recevant les courriers électroniques à destination du compte root, permet de configurer une adresse pour recevoir les éventuels messages envoyés par le système.
- Taille maximale d'un message à envoyer en Mo, indiquer la taille maximale des courrier électroniques qui seront envoyés par exim.



Le Nom de domaine de la messagerie de l'établissement (onglet Messagerie) ne peut pas être le même que celui d'un conteneur. Le nom de la machine (onglet Général) donne son nom au conteneur maître aussi le Nom de domaine de la messagerie de l'établissement ne peut pas avoir la même valeur.

Dans le cas contraire les courriers électroniques utilisant le nom de domaine de la messagerie de l'établissement seront réécrits et envoyés à l'adresse électronique d'envoi du compte root.

Cette contrainte permet de faire en sorte que les courrier électroniques utilisant un domaine de type @<NOM CONTENEUR>.* soient considérés comme des courriers électroniques systèmes.



Dans le cas où le Nom de domaine de la messagerie de l'établissement n'est pas le même que la concaténation du Nom de la machine et du Nom DNS du réseau local, il peut être nécessaire d'activer la réécriture des en-têtes (cf. Onglet Messagerie) pour avoir des informations cohérentes avec l'enveloppe des courriels.

En mode normal, il est possible de configurer le nom de l'émetteur des messages pour le compte `root`.

⚠ Certaines passerelles n'acceptent que des adresses de leur domaine.

Il est également possible de configurer la taille maximale des messages électroniques.

⚠ Sur les modules utilisant le webmail Roundcube, elle ne devrait pas dépasser la taille maximale d'un fichier à charger définie pour Apache.

Il est possible de changer la taille des quotas de boîtes aux lettres électroniques qui est fixé par défaut à 20 Mo.

Relai des messages

La variable `Passerelle SMTP`, permet de saisir l'adresse IP ou le nom DNS de la passerelle SMTP à utiliser.

ⓘ Afin d'envoyer directement des courriers électroniques sur Internet il est possible de désactiver l'utilisation d'une passerelle en passant `Router les courriels par une passerelle SMTP` à `non`.
Sur les modules possédant un serveur SMTP (Scribe, AmonEcole), ces paramètres sont

légèrement différents et des services supplémentaires sont configurables.

Il est possible d'activer le support du TLS^[p.1187] pour l'envoi de messages.

Si la passerelle SMTP^[p.1183] accepte le TLS, il faut choisir le port en fonction de la prise en charge de la commande STARTTLS^[p.1185].

Pour cela il suffit d'indiquer le port spécifique dans l'option Utilisation de TLS (SSL) par la passerelle SMTP il y a cinq possibilités.

1. non
2. port 25
3. port 465
4. port 587
5. port personnalisé

Le dernier choix permet à l'utilisateur de saisir un port différent de ceux proposés dans une nouvelle option appelée Port de la passerelle SMTP.

Dans le cas où la passerelle nécessiterait une authentification il est nécessaire de le signaler en passant la variable La passerelle requiert une authentification à oui.

Cette action affiche deux nouvelles variables :

3.14. Onglet Directeur bareos

Le nom du directeur est une information importante, il est utilisé en interne dans le logiciel mais, surtout, il est nécessaire pour configurer un client Bareos ou pour joindre le serveur de stockage depuis un autre module.

À l'enregistrement du fichier de configuration il ne sera plus possible de modifier le nom du directeur. En effet, cette variable est utilisée dans les noms des fichiers de sauvegarde.

⚠ Migration de version EOLE

À partir d'EOLE 2.8.1, Bareos fonctionne avec PostgreSQL^[p.1179] tandis que sur les versions précédentes, il était possible de choisir entre MySQL et SQLite.

Il n'existe pas de migration de données entre ces bases.

Dans le cas d'une montée de version vers 2.8.1, il vous faudra penser à effectuer une nouvelle sauvegarde dès que possible.

Configuration des durées de rétention

Les trois types de sauvegarde, complète, différentielle, incrémentale, disposent chacune d'un pool de volumes distinct. Cela permet de paramétrer des durées de rétention^[p.1159] et des tailles pour ces volumes différents pour chaque type de sauvegarde.

La sauvegarde du catalogue est également gérée avec un pool de volume distinct. Seule la taille des volumes est paramétrable cependant.

1	N Taille maximale du volume de sauvegarde du catalogue en Go	* 2	
2	N Période de rétention des sauvegardes complètes	* 6	
	N Unité de valeur pour la rétention des sauvegardes complètes	* months	
	N Taille maximale des volumes en Go	* 2	
3	N Période de rétention des sauvegardes différentielles	* 5	
	N Unité de valeur pour la rétention des sauvegardes différentielles	* weeks	
	N Taille maximale des volumes en Go	* 2	
4	N Période de rétention des sauvegardes incrémentales	* 10	
	N Unité de valeur pour la rétention des sauvegardes incrémentales	* days	
	N Taille maximale des volumes en Go	* 2	

1

N Taille maximale du volume de sauvegarde du catalogue en Go	* 2	
--	-----	--

Configuration du pool du catalogue

Taille des volumes pour la sauvegarde du catalogue (taille illimitée si à 0)

2

N Période de rétention des sauvegardes complètes	* 6	
N Unité de valeur pour la rétention des sauvegardes complètes	* months	
N Taille maximale des volumes en Go	* 2	

Configuration du pool pour la sauvegarde complète

Durée de rétention et taille des volumes pour la sauvegarde complète

3

N	Période de rétention des sauvegardes différentielles	*	5	
N	Unité de valeur pour la rétention des sauvegardes différentielles	*	weeks	
N	Taille maximale des volumes en Go	*	2	

Configuration du pool pour la sauvegarde différentielle

Durée de rétention et taille des volumes pour la sauvegarde différentielle

4

N	Période de rétention des sauvegardes incrémentales	*	10	
N	Unité de valeur pour la rétention des sauvegardes incrémentales	*	days	
N	Taille maximale des volumes en Go	*	2	

Configuration du pool pour la sauvegarde incrémentale

Durée de rétention et taille des volumes pour la sauvegarde incrémentale

La durée de rétention des fichiers détermine le temps de conservation avant l'écrasement.

Plus les durées de rétention sont importantes, plus l'historique sera important et plus l'espace de stockage nécessaire sera important.

L'espace alloué à un volume n'est pas recyclé (réutilisé pour une autre sauvegarde) avant que le volume ne soit complet et que les durées de rétention ne soient atteintes.

Limiter la taille des volumes est utile dans deux cas :

- le système de fichier hébergeant les volumes impose une contrainte sur la taille des fichiers (typiquement les systèmes FAT montés via le protocole SMB, à l'origine de la contrainte de 2 Go) ;
- on souhaite pouvoir recycler plus rapidement les volumes (de petite taille, les volumes sont associés à moins de jobs ; il faut donc moins de temps pour purger l'ensemble des jobs associés et pouvoir recycler les volumes).

Sur les serveurs avec un historique de sauvegarde conséquent, il n'est pas rare que la limite par défaut de 2 Go pour le pool du Catalogue finisse par poser problème : ce pool n'autorise qu'un volume qui doit être d'une taille suffisante pour contenir la sauvegarde du catalogue.



Il peut être intéressant de conserver un historique long mais avec peu d'états intermédiaires.

Pour cela, voici un exemple de configuration :

- 6 mois de sauvegardes totales ;
- 5 semaines de sauvegardes différentielles ;
- 10 jours de sauvegardes incrémentales.

Avec la politique de sauvegarde suivante :

- une sauvegarde totale par mois ;
- une sauvegarde différentielle par semaine ;
- une sauvegarde incrémentale du lundi au vendredi.

Dans l'historique, il y aura donc une sauvegarde par jour de conservée pendant 10 jours, une sauvegarde par semaine pendant 5 semaines et une sauvegarde mensuelle pendant 6 mois.



Une modification de la durée de rétention en cours de production n'aura aucun effet sur les sauvegardes déjà effectuées, elles seront conservées et recyclées mais sur la base de l'ancienne valeur, stockée dans la base de données.

Afin de prendre en compte la nouvelle valeur pour les sauvegardes suivantes, il faut utiliser les outils Bareos pour mettre à jour la base de données :


```
# bconsole
*update
*2
*<numéro du pool de volumes de sauvegarde>
```

Une autre solution consiste à vider le support de sauvegarde ou prendre un support de sauvegarde ne contenant aucun volume et à ré-initialiser la base de données Bareos avec la commande :

```
# bareosregen.sh
La régénération du catalogue de bareos va écraser l'ancienne base,
confirmez-vous ? [oui/non]
[non] : oui
```

3.15. Onglet Stockage bareos

Dans l'onglet **Stockage bareos** il est possible de choisir un nom de serveur de stockage et d'autoriser des directeurs distants à se connecter au présent serveur de stockage.



Autoriser un ou plusieurs directeurs distants à se connecter

Pour autoriser un ou plusieurs directeurs distants à se connecter il faut cliquer sur **+ Nom du directeur Bareos distant**, le détail de l'autorisation s'affiche.

Pour ce faire il faut se munir des paramètres du directeur distant :

- son nom ;

- son adresse IP ;
- son mot de passe.

Configuration des accès distants au stockage

N Configurer les services directeurs distants autoriser à utiliser le service de stockage local oui

B Nom du directeur Bareos distant


B Nom du directeur Bareos distant

B Adresse IP du directeur distant

B Mot de passe Bareos distant

☰ Montrer/Cacher

Autoriser des clients Bareos distants à se connecter au directeur



Les sauvegardes sont des informations sensibles. Il ne faut pas utiliser de mot de passe facilement déductible.

Voir aussi...

Les mots de passe [p.388]

3.16. Onglet Eolead

À partir d'EOLE 2.7.2, l'onglet **Eolead** propose une nouvelle variable permet de décider si le serveur Active Directory est :


- **local** : configuration par défaut du module Scribe en mode AD (fonctionnalité ScribeAD)
- **distant** : permet l'intégration d'un module Scribe à un domaine Active Directory (fonctionnalité Eole-AD)

B Utiliser le serveur Active Directory local oui

3.16.1. Configuration avec le serveur Active Directory local (ScribeAD)

B Adresse IP publique Active Directory 192.168.0.30

La valeur Adresse IP publique Active Directory à saisir est une adresse IP disponible sur le réseau, elle permet d'exposer le service Active Directory.



Si un serveur DHCP^[p.1158] est utilisé, c'est cette adresse IP qu'il faut diffuser en tant que DNS pour les postes clients.

3.16.2. Configuration avec un serveur Active Directory distant (Eole-AD)

Initié à l'origine par la direction des lycées de la Région Rhône-Alpes, le projet Eole-AD est actuellement mis en œuvre dans l'académie de Poitiers et dans le département de la Savoie.

Eole-AD permet l'intégration d'un module Scribe à un domaine Active Directory^[p.1151] tout en conservant la gestion des utilisateurs et des groupes sur le module Scribe.

Cette configuration est compatible avec le module Seth ≥ 2.6 basé sur Samba4. Elle est également compatible avec les serveurs Microsoft.

Onglet Général

Dans l'onglet **Général**, le Nom DNS du réseau local doit correspondre au nom du domaine Active Directory (realm^[p.1181]) du serveur Active Directory.

A configuration field with a green 'B' icon on the left and a lock icon on the right. The text reads "Nom DNS du réseau local et du Realm" and the input field contains "etb1.ac-test.fr".

Il est recommandé de déclarer le serveur Active Directory en tant que serveur NTP, saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte dans le champ Adresse du serveur NTP.

Onglet Mots de passe



La politique de sécurité définie dans l'onglet **Mots de passe** doit être en accord avec celle du serveur Active Directory.

The "Mots de passe" window shows the "Politique de mot de passe pour les utilisateurs LDAP". It contains three settings:

- Longueur minimale des mots de passe: 8
- Nombre minimum de classes de caractères: 3
- Interdire la présence du nom d'utilisateur dans le mot de passe: non

Onglet EoleAD

The "EoleAD" configuration fields are:

- Nom du serveur Active Directory: seth
- Nom complet du domaine Active Directory: etb1.ac-test.fr
- Adresse IP du serveur Active Directory: 192.168.0.5


- Nom du serveur Active Directory : doit correspondre au nom de la machine Active Directory ;

- Nom du domaine Active Directory : doit correspondre au nom du domaine Active Directory, il est pré-rempli à partir du nom saisi dans l'onglet Général ;
- Adresse IP du serveur Active Directory : doit contenir l'adresse IP du serveur Active Directory.

N	Adresse IP du serveur DNS de secours	<input type="text"/>	
N	Compte administrateur du domaine AD	* Administrator	
N	Conteneur Active Directory hébergeant les comptes du module EOLE	* CN=Users	
N	Synchroniser l'annuaire en LDAPS	* oui	

Certaines variables, bien que disponibles à partir du mode normal s'avèrent très importantes.

- Adresse IP du serveur DNS de secours : dans le cas où une architecture de haute disponibilité de l'Active Directory a été mise en place, il est recommandé d'y renseigner l'adresse du second serveur AD ;
- Compte administrateur du domaine AD : doit correspondre à un compte ayant les droits Administrateur du domaine, en général le compte **Administrator** dans le cas d'un module Seth ou **Administrateur** dans le cas d'un serveur Microsoft AD configuré en français ;
- Conteneur Active Directory hébergeant les comptes Scribe : les comptes de l'annuaire du module Scribe sont répliqués par défaut dans le conteneur Active Directory *CN=Users*. Cette variable permet de personnaliser le conteneur hébergeant les comptes du module Scribe (exemple : *OU=Scribe*). En cas de personnalisation du conteneur, ne pas oublier de créer ce dernier dans Active Directory avant d'instancier le module Scribe ;
- Synchroniser l'annuaire en LDAPS : la synchronisation des comptes en LDAPS est plus sécurisée mais nécessite l'enregistrement des certificats d'autorité du serveur AD dans un fichier Java keystore^[p.1167].



L'utilisation du protocole LDAPS est obligatoire dans le cas de synchronisation vers un module Seth.



L'utilisation du protocole LDAPS pour synchroniser l'annuaire apporte plus de sécurité et s'avère une obligation dans certaines infrastructures.

En contrepartie, elle nécessite l'enregistrement des certificats d'autorité du serveur AD dans un fichier Java keystore^[p.1167] avant l'instance.

Onglet Saslauthd


À partir, d'EOLE 2.8, la délégation d'authentification SASL^[p.1183] permet à l'annuaire Active Directory de devenir la référence pour les mots de passe.

Cela permet d'utiliser la séquence **ctrl-alt-suppr** sans désynchronisation des mots de passe et la restauration de la fonctionnalité : changement de mot de passe à la première connexion.

L'authentification auprès de l'annuaire OpenLDAP reste fonctionnelle grâce à l'utilisation du service

d'authentification SASL : saslauthd.

Cette fonctionnalité est toutefois débrayable en passant la variable `Utiliser la délégation d'authentification SASL` de l'onglet expert `Openldap` à `non`.



Dans ce cas, on retrouve le fonctionnement de la version 2.7.2.



Le contenu de l'attribut OpenLDAP `userPassword` sera différent selon que la délégation d'authentification SASL est activée ou non.


Suite à un changement du mot de passe de l'utilisateur `admin`, la commande suivante produira un résultat différent :

```
ldapsearch -x -D cn=reader,o=gouv,c=fr -w `cat /root/.reader`
uid=admin userpassword | grep userPassword | cut -d ' ' -f2 |
base64 -d
```

- avec SASL : **{SASL}**admin@domaine
- sans SASL : **{SSHA}**Z/4M/bbHNf20bvIUr+Nsvf0Gad6/XsvS

L'utilisation de la délégation d'authentification SASL^[p.1183] ne nécessite pas de configuration lorsque le contrôleur de domaine est local.

Lorsque le contrôleur de domaine est distant, l'onglet `Saslauthd` est affiché pour permettre de configurer l'accès à l'annuaire AD utilisé pour l'authentification.



- Domaine du serveur d'authentification : le domaine du serveur utilisé pour la délégation de l'authentification ;
- Adresse du serveur d'authentification : l'adresse du domaine du serveur utilisé pour la délégation de l'authentification ;
- Chemin du certificat racine du serveur d'authentification : le certificat utilisé pour valider la connexion LDAPS avec le serveur d'authentification ;
- Compte de connexion à l'annuaire de saslauthd : privilégier un compte avec le droit en lecture de l'annuaire ;
- Mot de passe de connexion à l'annuaire : mot de passe du compte de connexion.

Enregistrement des certificats d'autorité

Si la synchronisation de l'annuaire est configurée pour utiliser le protocole LDAPS, il est impératif d'enregistrer les certificats d'autorité du serveur AD dans le fichier Java keystore^[p.1167] par défaut du module Scribe.



Si un certificat a déjà été importé (alias "eole-ad" déjà existant), il est possible de le supprimer à l'aide de la commande suivante :

```
keytool -delete -alias eole-ad -keystore
/etc/ssl/certs/java/cacerts -storepass changeit
```

Certificats avec Seth >= 2.8.0 configuré avec des certificats "autosignés"

Sur un module EOLE Seth >= 2.8.0 instancié, le serveur AD utilise les mêmes certificats que ceux du module.

En mode "autosigné", le fichier contenant la chaîne de certificats est : `/etc/ssl/certs/ca.crt`.



Intégrer la CA du module Seth au Java Keystore

```
root@scribe:~# scp root@seth:/etc/ssl/certs/ca.crt /root/ca.pem
root@scribe:~# keytool -import -trustcacerts -keystore
/etc/ssl/certs/java/cacerts -storepass changeit -noprompt -alias
eole-ad -file /root/ca.pem
```



La commande suivante permet d'afficher le contenu du fichier :

```
# openssl x509 -in /root/ca.pem -text
```

Certificats avec Seth >= 2.8.0 configuré avec des certificats personnalisés

Sur un module EOLE Seth >= 2.8.0 instancié, le serveur AD utilise les mêmes certificats que ceux du module.

En mode "manuel", le fichier contenant la chaîne de certificats intermédiaires est : `/var/lib/samba/private/tls/ca.pem` (ce fichier existe uniquement si le certificat utilisé par Samba n'est pas signé directement par un certificat autosigné).

Le fichier de certificats à importer sur le Scribe doit d'abord être préparé sur le Seth si celui-ci n'utilise pas le certificat temporaire.

```
1 from creole.cert import get_certs_chain, concat_fic
2 from creole.client import CreoleClient
3 server_cert = CreoleClient().get_creole('server_cert')
4 chain = get_certs_chain([server_cert,])[1:]
5 concat_fic('/root/samba_chain.pem', chain)
```


Intégrer la CA du module Seth au Java Keystore

```
root@scribe:~# scp root@seth:/root/samba_chain.pem /root/ca.pem
root@scribe:~# keytool -import -trustcacerts -keystore
/etc/ssl/certs/java/cacerts -storepass changeit -noprompt -alias
eole-ad -file /root/ca.pem
```



La commande suivante permet d'afficher le contenu du fichier :

```
# openssl x509 -in /root/ca.pem -text
```

Certificats avec Seth en version inférieure à 2.8

Sur un module EOLE Seth 2.6 ou 2.7 instancié, le fichier contenant la chaîne de certificats est : `/var/lib/samba/private/tls/ca.pem`.

Intégrer la CA du module Seth au Java Keystore

```
root@scribe:~# scp root@seth:/var/lib/samba/private/tls/ca.pem
/root/ca.pem
root@scribe:~# keytool -import -trustcacerts -keystore
/etc/ssl/certs/java/cacerts -storepass changeit -noprompt -alias
eole-ad -file /root/ca.pem
```



La commande suivante permet d'afficher le contenu du fichier :

```
# openssl x509 -in /root/ca.pem -text
```

Chaîne de certificats sous Microsoft AD

Pour créer la chaîne de certificats, il est possible de suivre la procédure décrite dans : https://www.ltb-project.org/documentation/active_directory_certificates.html

Intégrer la CA au Java Keystore

Une fois le fichier copié sur le serveur Scribe (exemple : `/tmp/certificate.pem`), il faut l'ajouter dans le fichier Java keystore à l'aide de la commande suivante :

```
# keytool -import -trustcacerts -keystore /etc/ssl/certs/java/cacerts
-storepass changeit -noprompt -alias eole-ad -file /tmp/certificate.pem
Certificat ajouté au fichier de clés
```



La commande suivante permet d'afficher le contenu du fichier :


```
# openssl x509 -in /tmp/certificate.pem -text
```


3.17. Onglet Gpo

L'onglet **Gpo** liste les Gpo^[p.1164] qui peuvent être activés ou désactivés.



À partir d'EOLE 2.8.1, il est possible d'activer l'exécution des scripts GPO sans le montage automatique des lecteurs.



Les GPO additionnelles permettent de paramétrer des GPO à appliquer à l'ensemble du domaine. On peut forcer l'utilisation d'un proxy pour tous les postes clients.

Voir aussi...

La GPO « eole_script » ^[p.614]

Les GPO additionnelles EOLE ^[p.617]

3.18. Onglet Envole

L'onglet **Envole** est disponible par défaut sur les modules Scribe ($\geq 2.8.1$) et AmonEcole.

1 Activation de Posh Profil

N Activation de Posh Profil * oui

Variable : `activer_poshprofil`

Activer ou non la synchronisation entre les service web Envole et eole-db.

2 Affecter par défaut les nouvelles applications au profil

N Affecter par défaut les nouvelles applications au profil * Tout le monde

Variable : `poshprofil_newitem`

Accorde un accès par défaut pour tout le monde à l'applicatif Envole eportail.

3 Type de synchronisation

N Type de synchronisation * ENT

Variable : `poshprofil_typesynchro`

Identifie le type d'annuaire qui sera utilisé.

4 Ajouter un uid de type administrateur envole

N Ajouter un uid de type administrateur envole * oui

Variable : `activer_addadmin`

Ajouter un second administrateur.

5 UID de votre second administrateur envole

B UID de votre second administrateur envole *

Variable : `uid_addadmin`

Identifiant du second administrateur.

6 Alias apache pour posh-profil

N Alias apache pour posh-profil

Variable : `alias_poshprofil`

Alias à utiliser pour les connexions à Posh-Profil.

Affecter par défaut les nouvelles applications au profil

Cette option permet d'affecter les applications à de nouveaux profils.

Deux possibilités :

- Tout le monde ;
- Administrateur.

En choisissant `Tout le monde`, tous les utilisateurs auront accès aux applications par défaut. Par conséquent, une fois un nouvel utilisateur créé celui-ci aura accès aux applications sans nécessiter d'action supplémentaire.

En choisissant `Administrateur`, cette fonctionnalité est limitée aux seuls profils administrateur. Pour les autres utilisateurs il faudra effectuer des actions pour chaque application.

Type de synchronisation

Deux types de bases sont prévus par EOLE.

- base utilisateur type Scribe ;
- autre base utilisateur (PIA^[p.1161], annuaire LDAP externe).

En choisissant la base ENT vous indiquez l'utilisation d'une base type Scribe. Base par défaut du module Scribe gérée via l'EAD.

En choisissant la base annuaire vous spécifiez l'utilisation d'une base différente de la base par défaut de Scribe, de type annuaire. (correspond à une base PIA par exemple)

Ajouter un uid de type administrateur envole

Il est possible de donner à une tierce personne un compte administrateur sur l'ensemble d'Envole. Pour se faire il suffit de sélectionner oui, puis de saisir l'identifiant dans la nouvelle variable.

— **nouvelle variable : `uid_addadmin`**

B UID de votre second administrateur envole

Alias apache pour posh-profil

Cette variable ne doit être modifiée que dans le cas où il y aurait au moins deux bases différentes

utilisées par des applications situées au même endroit.


L'alias permet aux applicatifs et au proxy inverse de savoir à quelle base de données s'adresser.

Dans le cas où il n'y a qu'une seule base de données, il est préférable de ne pas modifier cette variable.

Exemple de cas d'usage où la variable `externe` est nécessaire.

Dans le cas où il y aurait plusieurs bases de données auxquelles se connecter, se situant toutes dans un même domaine (ou sous-domaine), derrière un HAProxy.

Implique des alias pour les différentes applications web



En cas de modification de la variable, bien reporter celle-ci dans les applications le nécessitant.

3.19. Onglet Sonde Statistique

#FIXME

#FIXME

3.20. Onglet Ejabberd

Le service jabber (ejabberd) n'est pas pré-installé sur le module Scribe mais il est pré-packagé en tant que paquet additionnel.

Il faut donc installer le paquet manuellement avec la commande :

```
# apt-eole install eole-ejabberd
```

La configuration du serveur ejabberd peut être personnalisée dans l'onglet **Ejabberd** de l'interface de configuration du module.

La variable : Nom de domaine de la messagerie instantanée de l'établissement permet de personnaliser le nom de domaine des adresses de contact XMPP^[p.1189].


La variable Voir les autres utilisateurs sans autorisation préalable est supprimée à partir d'EOLE 2.8.0.

Le service n'est pas disponible immédiatement après l'installation.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure`.

Le service est activé par défaut, il peut être désactivé en répondant `non` à la question `Activer le serveur de messagerie instantanée ejabberd` dans l'onglet `Services` de l'interface de configuration du module.

La configuration du serveur ejabberd peut être affinée dans l'onglet `Ejabberd` de l'interface de configuration du module en mode expert.



- `Login de l'administrateur` permet de définir l'utilisateur qui sera administrateur du serveur ejabberd ;
- `Nombre maximum de connexions simultanées par utilisateur` permet de limiter le nombre de connexions simultanées par utilisateur.



Vous pouvez vérifier que vous êtes effectivement connecté en lançant la commande suivante sur le serveur :

```
# ejabberdctl connected-users
```


D'autres commandes `ejabberdctl` sont disponibles et documentées avec l'option `help` :

```
root@ejabber:~# ejabberdctl help
```

3.21. OCS Inventory

FIXME 2.8 : <https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/31081>

Présentation



Vue de l'application OCS

OCS Inventory pour Open Computer and Software Inventory est une solution de gestion technique de parc informatique.

Il permet de réaliser un inventaire des configurations matérielles des machines du réseau et des logiciels qui y sont installés. Ces informations peuvent être visualisées grâce à une interface web. Il comporte

également la possibilité de déployer des applications sur un ensemble de machines selon des critères.
<http://www.ocsinventory-ng.org/fr/>

Installation

Il est possible d'effectuer l'installation sur un module EoleBase.

OCS Inventory s'installe manuellement en saisissant les commandes suivantes :

```
# Query-Auto
```

```
# apt-eole install eole-esbl-ocs
```

L'application n'est pas disponible immédiatement après l'installation.

L'activation d'OCS Inventory s'effectue dans l'interface de configuration du module, dans l'onglet **Applications web** en passant la variable **Activer OCS Inventory NG** à **oui**.

Lorsque l'application est activée, des options supplémentaires sont disponibles dans l'Onglet **Ocs inventory** de l'interface de configuration du module :

- Activer la remontée du client ;
- Renseigner un serveur de plus haut niveau ;
- Tag à remonter ;
- Intervalle des remontées ;
- Temps d'attente.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande **reconfigure**.



Pour désactiver rapidement et temporairement (jusqu'au prochain reconfigure) l'application web il est possible d'utiliser la commande suivante :

```
# a2dissite nom de l'application
```

Le nom de l'application à mettre dans la commande est celui que l'on trouve dans le répertoire `/etc/apache2/sites-available/`

Pour activer cette nouvelle configuration il faut recharger la configuration d'Apache avec la commande :

```
# service apache2 reload
```

Pour réactiver l'application avec cette méthode il faut utiliser les commandes suivantes :

```
# a2ensite nom de l'application
```

```
# service apache2 reload
```

Pour désactiver l'application pour une période plus longue voir définitivement, il faut désactiver l'application depuis l'interface de configuration du module, dans l'onglet **Applications web**.

L'opération nécessite une reconfiguration du module avec la commande **reconfigure**.

Accéder à l'application

Pour accéder à l'application, se rendre à l'adresse : http://<adresse_serveur>/ocsreports





L'authentification ne se fait pas par le biais du serveur SSO.

Rôles des utilisateurs

L'utilisateur par défaut est admin/admin.



N'oubliez pas, pour des raisons évidentes de sécurité, de changer le mot de passe du compte `admin`. Il peut même être préférable de le renommer ou d'en créer un autre.

Remarques

Une aide en ligne (wiki, IRC, Forums) est disponible en langue anglaise dans l'application.


3.22. Onglet Sonde statistique

L'onglet `Sonde statistique` permet d'activer et de configurer la récolte de renseignements sur l'utilisation des applications web du portail Envole.

Il est possible de récolter ces informations localement ou bien de configurer une remontée des informations sur des serveurs nationaux si un partenariat a été préalablement établi avec le Ministère.




1



Activer la connexion au serveur de statistiques local

Permet d'afficher les paramètres nécessaires à l'utilisation du serveur de statistiques local et active ce dernier.

2



Activer Sonde DNMA

Permet d'afficher les paramètres nécessaires à l'utilisation des sondes DNMA en partenariat avec le Ministère.

Ce mécanisme nécessite la mise en place du partenariat au préalable.

Serveur de statistiques local

Le passage de la variable `Activer la connexion au serveur de statistiques local` permet de renseigner les paramètres de connexion au serveur local.

Configuration

N Activer la connexion au serveur de statistiques local * oui

1 B Adresse vers l'application piwik local *

2 N Id du serveur piwik local * 1

1

B Adresse vers l'application piwik local *

Adresse vers l'application piwik local

Détermine l'adresse servant à contacter le serveur de statistiques local

2

N Id du serveur piwik local *

Id du serveur piwik local

Identifie le serveur piwik local

Serveur de statistiques national

Il est possible, si un partenariat a été conclu avec le Ministère, de faire remonter les informations d'utilisation du portail sur un serveur national.

N Activer Sonde DNMA * oui

1 N Code Projet DNMA * *

2 B Code Collectivite DNMA *

3 N Code Etab UIA DNMA * 00000001

1

N Code Projet DNMA *

Code Projet DNMA

Code projet défini dans le cadre du partenariat avec le Ministère.

2

B Code Collectivite DNMA * 

Code Collectivite DNMA

Code collectivité défini dans le cadre du partenariat avec le Ministère.

3

N Code Etab UIA DNMA  * 00000001 








Code Etablissement DNMA

Code établissement défini dans le cadre du partenariat avec le Ministère.


Informations d'identifications associées aux remontées statistiques

Le passage de la variable Activer la connexion au serveur de statistiques local permet de renseigner les paramètres de connexion au serveur local.

Infos statistiques

1	N Adresse postale	<input type="text"/>	
2	N Code postal	<input type="text"/>	
3	N Ville	<input type="text"/>	
4	N Pays	* France	
5	N Type de serveur	* école	
6	N Nature de serveur	* production	
7	N Fonction du serveur	* ENT	

1

N Adresse postale 

Adresse postale

Adresse postale de l'établissement

2

N Code postal 

Code postal

Code postal de l'établissement

3

Ville

Ville de l'établissement

4

 * France**Pays**

Pays de l'établissement

5

 * école**Type de serveur**

Type du serveur parmi les choix suivants :

- école
- collège
- lycée
- supérieur
- autre_etab
- rectorat
- dsden
- entreprise
- autre

6

 * production**Nature de serveur**

Rôle du serveur dans l'infrastructure, parmi les choix suivants :

- production
- recette
- développement

7

 * ENT

Fonction du serveur

La finalité du portail, parmi les choix suivants :

- ENT
- PIA

3.23. Onglet Lemonldap : Configuration du service SSO pour l'authentification unique (Mode Normal)

Cette section décrit la configuration du serveur depuis l'interface de configuration du module disponible sur tous les serveurs EOLE.

Les valeurs définies par défaut simplifient la configuration dans le cadre d'une utilisation prévue sur certains des modules.

Installation de LemonLDAP::NG

Installation sur Scribe, AmonEcole ou Seth Éducation

Pour activer le serveur LemonLDAP::NG^[p.1169] sur les modules Scribe, AmonEcole ou Seth Éducation, il faut installer le paquet **eole-lemonldap-ng-auto**.

```
1 apt install eole-lemonldap-ng-auto
```

Le service sera alors pré-configuré pour utiliser l'annuaire du module.

Installation sur les autres modules

Pour activer le serveur LemonLDAP::NG sur les autres modules EOLE (Eolebase par exemple), il faut installer le paquet **eole-lemonldap-ng**.

```
1 apt install eole-lemonldap-ng
```

Les sources d'authentification seront à saisir dans l'interface de configuration du module.

⚠ Module Seth

L'installation du paquet eole-lemonldap-ng-auto sur un module Seth transformera ce dernier en Seth Éducation !

💡 LemonLDAP vs EoleSSO

L'installation des paquets eole-lemonldap-ng et/ou eole-lemonldap-ng-auto entraîne la désinstallation du paquet **eole-ssoserver** par le jeu des dépendances de paquets (dpkg^[p.1152]).

Partie Configuration

Configuration

- 1 Nom DNS du service d'authentification LemonLDAP-NG
- 2 Configurer LemonLDAP-NG depuis l'interface d'administration
- 3 Nom de domaine des cookies

1

Nom DNS du service d'authentification LemonLDAP-NG

Nom DNS du service d'authentification LemonLDAP-NG

Variable calculée.

Nom interne de la variable

authWebName

2

Configurer LemonLDAP-NG depuis l'interface d'administration

Configurer LemonLDAP-NG depuis l'interface d'administration

Permet d'activer l'interface d'administration fournie par le projet LemonLDAP::NG.

Par défaut, cette interface est désactivée, les cas classiques de configuration étant pris en charge via les mécanismes EOLE.

⚠ Conflit des modes de configuration

La configuration de LemonLDAP::NG depuis son interface d'administration écrase et remplace celle générée via les mécanismes EOLE.

Nom interne de la variable

ll_activer_manager

3

Nom de domaine des cookies

Nom de domaine des cookies

Cette variable est pré-remplie.

Nom interne de la variable

cookieDomain

La variable Nom DNS du service d'authentification LemonLDAP-NG doit être renseignée avec le nom DNS du serveur précédé du nom du service.

La variable Configurer LemonLDAP-NG depuis l'interface d'administration permet d'activer l'interface d'administration de LemonLDAP::NG.

Si la variable est à oui une nouvelle variable apparaît en mode Normal et deux en mode Expert.

1

Nom DNS du manager LemonLDAP-NG

Indique le nom de domaine avec lequel le manager de LemonLDAP::NG sera joignable. Cette variable est pré-remplie automatiquement.

Nom interne de la variable

managerWebName

2

Nom DNS du service Reload LemonLDAP-NG

Indique le nom de domaine avec lequel le service de rechargement de LemonLDAP::NG sera joignable. Cette variable est pré-remplie automatiquement.

Nom interne de la variable

reloadWebName



Si vous activez l'interface d'administration de LemonLDAP::NG vous perdrez la possibilité d'utiliser les outils EOLE pour interagir avec LemonLDAP::NG.

À ne choisir que si vous savez ce que vous faites !

Partie Configuration LDAP

Dans cette partie vous avez accès aux paramètres propres à LemonLDAP::NG.

1

Protocole LDAP à utiliser


Il est possible d'adapter le protocole à utiliser selon les capacités du serveur LDAP associé. Le

choix se fait entre **ldaps** et **ldap**.

Nom interne de la variable

| ldapScheme

2

 Port d'écoute du LDAP utilisé par LemonLDAP::NG

* 636  

Port d'écoute du LDAP utilisé par LemonLDAP::NG


Port utilisé pour contacter l'annuaire.

Nom interne de la variable

| ldapServerPort

3

 Vérifier les certificats SSL du serveur LDAP

* oui  

Vérifier les certificats SSL du serveur LDAP

Active ou désactive la vérification du certificat SSL fourni par l'annuaire dans le cas du protocole LDAPS

Nom interne de la variable

| lldapverify

4

 Nombre de processus dédié à Lemon (équivalent au nombre de processeurs)

* 4  

Nombre de processus dédié à Lemon (équivalent au nombre de processeurs)

Permet de limiter les ressources allouées



| Il est conseillé de ne pas allouer la totalité des files de traitement pour éviter de bloquer le système complètement en cas de charge excessive.

Nom interne de la variable

| lemonproc

La variable `protocole LDAP à utiliser` permet de choisir entre `LDAP` et `LDAPS`.

Le serveur LemonLDAP::NG prend en charge LDAP over SSL (LDAPS). La fonction Strict SSL est définie par défaut. La fonction Strict SSL nécessite une certification de serveur.



| Pour des interactions en LDAP avec Active Directory, prendre en compte que certaines

actions nécessitent l'utilisation de LDAPS (LDAP sur SSL) entre le client et Active Directory

La variable `Port d'écoute du LDAP utilisé par LemonLDAP::NG` permet de changer le port associé au LDAP. Par défaut il s'agit du port `636`

La variable `Vérifier les certificats SSL du serveur LDAP` permet de valider les certificats SSL pour l'authentification du serveur LemonLDAP::NG.

La variable `Nombre de processus dédié à Lemon (équivalent au nombre de processeurs)` indique le nombre de processus utilisé par LemonLDAP::NG. Par défaut cette variable est à 4, néanmoins il est préférable d'avoir ce nombre légèrement inférieur au nombre de processeurs.

Partie Personnalisation de la mire SSO

1

Skin utilisé par LemonLDAP::NG

Sélectionne l'aspect visuel de la mire d'authentification parmi les thèmes proposés par l'application LemonLDAP::NG :

- bootstrap
- dark
- impact
- pastel

Nom interne de la variable

| IISkin

2

Permettre aux utilisateurs d'afficher l'historique de connexion

Active l'affichage de son historique de connexion pour chaque utilisateur.

Nom interne de la variable

| IICheckLogins

3

Permettre aux utilisateurs de réinitialiser leurs mots de passe par mail

* oui

Permettre aux utilisateurs de réinitialiser leurs mots de passe par mail

Active la fonctionnalité de réinitialisation autonome de mot de passe en cas de perte.

Nom interne de la variable

| IIResetPassword

4

Permettre aux utilisateurs de changer leurs mots de passe depuis LemonLDAP

* oui

Permettre aux utilisateurs de changer leurs mots de passe depuis LemonLDAP

Active le formulaire de changement de mot de passe.

Nom interne de la variable

| IIChangePassword

5

Autoriser le renouvellement des mots de passe expirés

* oui

Autoriser le renouvellement des mots de passe expirés

Permet le renouvellement du mot de passe depuis la mire dans le cas d'une expiration.

Nom interne de la variable

| IIResetExpiredPassword

6

Adresse de l'application pour réinitialiser leurs mots de passe

https://autre-serveur.fr/resetmd

Adresse de l'application pour réinitialiser leurs mots de passe

Adresse du formulaire à présenter aux utilisateurs pour leur permettre de réinitialiser leur mot de passe

Nom interne de la variable

| IIResetUrl

7

Permettre aux utilisateurs de créer un compte * oui

Permettre aux utilisateurs de créer un compte

Donne le droit aux utilisateurs de créer un compte.

Nom interne de la variable

| IRegisterAccount

8

Base de comptes pour l'enregistrement LDAP

Base de comptes pour l'enregistrement

Type de base pour l'enregistrement des comptes créés parmi les choix suivants :

- LDAP
- AD
- Demo
- Custom

Nom interne de la variable

| IRegisterDB

9

Domaines vers lesquels le formulaire peut renvoyer autre-domaine.fr

Domaines vers lesquels le formulaire peut renvoyer

Liste des domaines autorisés depuis le formulaire.

Nom interne de la variable

| IICSPTargets

La variable `Skin utilisé par LemonLDAP::NG` permet de choisir le skin utilisé par LemonLDAP::NG.

La variable `Permettre aux utilisateurs d'afficher l'historique de connexion` permet aux utilisateurs lorsqu'elle est à `oui`, d'afficher leur historique de connexion.

La variable `Permettre aux utilisateurs de réinitialiser leurs mots de passe par mail` met en place la possibilité pour les utilisateurs de modifier leurs mots de passe depuis la fenêtre de connexion. La méthode consiste à demander la confirmation de l'adresse mail de l'utilisateur, si celle-ci correspond il recevra un mail avec un lien pour changer son mot de passe.

La variable Permettre aux utilisateurs de changer leurs mots de passe depuis LemonLDAP permet aux utilisateurs de changer librement leur mot de passe depuis la page de gestion LemonLDAP::NG correspondant par défaut à la variable Nom DNS du service d'authentification LemonLDAP-NG ou variable Creole authWebName

La variable Autoriser le renouvellement des mots de passe expirés autorise le renouvellement par l'utilisateur.

Dans ce cas il est possible avec la variable Adresse de l'application pour réinitialiser leurs mots de passe d'indiquer une application ou un service spécifique (compatible LDAP, LDAPS, et LemonLDAP::NG) pour cette opération.

La variable Permettre aux utilisateurs de créer un compte autorise les utilisateurs à créer des comptes supplémentaires en lieu et place de l'administrateur, depuis l'interface LemonLDAP::NG.

La Variable Base de comptes pour l'enregistrement vous permet de choisir le type de base que vous voulez parmi 4 possibilités :

- Une base LDAP
- Une base AD
- Une base de démonstration
- Une base personnalisable.

Si vous choisissez une base personnalisable une nouvelle variable apparaîtra. Adresse de l'application de création de compte qu'il faut remplir en indiquant le service ou l'application qui va remplir la base.

1 Adresse de l'application de création de compte

1

Adresse de l'application de création de compte

Indiquer l'adresse de l'application de création de compte alternative. (https://.....)

Nom interne de la variable

| IIRegisterURL

La variable Domaines vers lesquels le formulaire peut renvoyer, concerne tous services ou applications externes au domaine du serveur LemonLDAP::NG vers lesquels il doit cependant pouvoir, soit donner accès, soit interagir.

Documentation annexe

Site officiel : LemonLDAP::NG [<https://lemonldap-ng.org/>]

Documentation officielle (en anglais) : Documentation [<https://lemonldap-ng.org/documentation/latest/>]

4. Configuration en mode expert

Certains onglets et certaines options ne sont disponibles qu'après avoir activé le mode expert de l'interface de configuration du module.

Dans l'interface de configuration du module voici les onglets propres à la configuration du module Scribe :

- Général ;
- Services ;
- Système ;
- Sshd ;
- Ntp ;
- Logs * ;
- Interface-0 (configuration de l'interface réseau) ;
- Interface-n (configuration de l'interface réseau) ;
- Réseau avancé ;
- Certificats ssl ;
- Dépôt tiers ;
- Schedule ;
- Eoledb ;
- Mots de passe ;
- Clamav (configuration de l'anti-virus) ;
- Annuaire ;
- Dhcp * ;
- Tftp * ;
- Samba ;
- Onduleur * ;
- Ead3 * ;
- Applications web ;
- Apache (configuration avancée du serveur web) ;
- Workstation ;
- Bareos webui * ;
- Eole sso ;
- Ead-web ;
- Mysql (configuration avancée du serveur de base de données) ;

- Messagerie ;
- Openldap (configuration avancée du service d'annuaire) ;
- Directeur bareos ;
- Stockage bareos ;
- Client bareos ;
- Cups (configuration avancée du serveur d'impression) ;
- Eolead ** ;
- Gpo ;
- Proftpd * (configuration avancée du serveur FTP) ;
- Eoleflask ;
- Applications web nginx ;
- Ejabberd ** ;
- Ocs inventory ** ;
- Glpi ** ;
- Posh-profil * ;
- Ent ** ;
- Sonde statistique ;
- Roundcube ;
- Envole .
- Lemonldap .

* Certains onglets ne sont visibles qu'après activation du service associé dans l'onglet **Services** .

** Certains onglets ne sont disponibles qu'après installation manuelle d'un paquet.

4.1. Onglet Général

Présentation des différents paramètres de l'onglet **Général** .

Informations sur l'établissement

Établissement

B **Identifiant de l'établissement (exemple UAI)**

🔒 * 0000G12345
🗑️

B **Nom de l'établissement**


* MonEtablissement
📄

Deux informations sont importantes pour l'établissement :

- l'Identifiant de l'établissement , qui doit être unique ;
- le Nom de l'établissement .

Ces informations sont notamment utiles pour Zéphir, les applications web locales,

Sur les modules fournissant un annuaire LDAP^[p.1168] local, ces variables sont utilisées pour créer l'arborescence.



Il est déconseillé de modifier ces informations après l'instanciation du serveur sur les modules utilisant un serveur LDAP local.

Nom DNS du serveur

En premier lieu, il convient de configurer le nom DNS du serveur.

Cette information est découpée en 2 champs :

- le nom de la machine dans l'établissement ;
- Nom DNS du réseau local et du Realm^[p.1181].

Le Nom de la machine est laissé à l'appréciation de l'administrateur.

Le Nom DNS du réseau local et du Realm utilise fréquemment des domaines de premier niveau du type .lan.

C'est ce nom qui configurera le serveur DNS (sur un module Amon par exemple) comme zone de résolution par défaut. Il sera utilisé par les machines pour résoudre l'ensemble des adresses locales.

Notez que Scribe est obligatoirement autorité sur la zone DNS du Realm. Vous ne pouvez pas avoir le même **Nom DNS du réseau local** à la fois sur un Amon et un Scribe.

Rappel : les outils mDNS (Avahi, Bonjour, ...) utilise la racine '.local'. Pour éviter les problèmes de DNS, nous vous déconseillons d'utiliser cette racine.



Les domaines de premier niveau .com, .fr sont en vigueur sur Internet, mais sont le résultat d'un choix arbitraire.

Sur un réseau local les noms de domaine sont privés et on peut tout à fait utiliser des domaines de premier niveau, et leur donner la sémantique que l'on veut.



Les informations sur les noms de domaine sont importantes car elles sont notamment utilisées pour l'envoi des courriels et pour la création de l'arborescence de l'annuaire LDAP.



L'usage d'un domaine de premier niveau utilisé sur Internet n'est pas recommandé, car il

existe un risque de collision entre le domaine privé et le domaine public.



Si l'authentification **NTLM/KERBEROS** doit être activée sur le proxy, le **Nom de machine** ne peut être supérieur à 15 caractères. Au-delà l'intégration du module au domaine AD est impossible.

Paramètres réseau globaux

En deuxième lieu, il convient de configurer les noms de domaine de la machine.

Cette information est découpée en plusieurs champs :

- le nom du domaine privé utilisé à l'intérieur de l'établissement ;
- le nom de domaine académique et son suffixe.

Nombre d'interfaces

Un module EOLE peut avoir de 1 à 5 cartes réseau.

Suivant le module installé, un nombre d'interface est pré-paramétré. Il est possible d'en ajouter en sélectionnant la valeur du nombre total d'interfaces souhaitées dans le menu déroulant. Cela ajoute autant d'onglet **Interface-n** que le nombre d'interfaces à activer choisi.




Il est possible, en fonction du module, que la configuration ne permette pas toujours de choisir le nombre d'interfaces et que l'ensemble des paramétrages ne soit pas proposé.

Proxy

Si le module doit utiliser un proxy pour accéder à Internet, il faut activer cette fonctionnalité en passant la variable **Utiliser un serveur mandataire (proxy) pour accéder à Internet** à **oui**.

Il devient alors possible de saisir la configuration du serveur proxy :

- nom de domaine ou adresse IP du serveur proxy ;
- le port du proxy.



La déclaration du proxy est nécessaire pour effectuer les mises à jour d'un module qui serait protégé par un module Amon.



Déchiffrement et interception du protocole HTTPS

Par rapport au protocole HTTP^[p.1165], le protocole HTTPS permet de chiffrer la communication entre le navigateur du poste client et le serveur du site distant.

Dans ce cas, le serveur proxy ne journalise qu'une seule connexion vers le site distant (exemple : <https://pctl.ac-dijon.fr>) mais pas les différentes requêtes d'accès aux pages ou aux fichiers se trouvant sur ce serveur (exemple : <https://pctl.ac-dijon.fr/eole/>).

En HTTPS, le serveur Proxy ne peut pas filtrer le contenu des pages consultées ni scanner les fichiers téléchargés avec un antivirus.


Le déchiffrement HTTPS sur le serveur Proxy permet d'intercepter l'ensemble des requêtes et de les journaliser, de filtrer le contenu des pages visitées et de scanner les fichiers téléchargés.



Certificat Racine de l'autorité de certification

Un certificat HTTPS est émis par une autorité de certification^[p.1152].

Let's Encrypt^[p.1169], par exemple, est une autorité de certification publique et connue des navigateurs ; son certificat racine est pré-installé dans les navigateurs et les systèmes d'exploitation.



À partir de la version 2.8.1, le module Amon est équipé d'une fonctionnalité d'interception du trafic HTTPS. Il est possible de déclarer son certificat racine servant à sur-signer les ressources servies par le protocole HTTPS et transitant par le proxy filtrant. Cette déclaration permet d'en automatiser l'intégration dans le magasin de certificats local.


Si la variable `Utiliser un serveur mandataire (proxy) pour accéder à Internet` est passée à `oui`, la variable `Le serveur mandataire intercepte les communications HTTPS` est proposée et permet elle-même de faire apparaître deux variables permettant d'identifier le certificat racine employé par le proxy filtrant.

B Le serveur mandataire intercepte les communications HTTPS	* oui	✎
B Type d'empreinte du certification racine du proxy	* sha256	✎
B Empreinte du certification racine du proxy	* 62:1B:BF:25:28:44:31:02:7E:09:3	✎

En passant la variable `Le serveur mandataire intercepte les communications HTTPS` à `oui`, il est possible de renseigner les variables suivantes en utilisant les données affichées par la commande `diagnose` sur le module Amon :

- `Type d'empreinte du certificat racine du proxy` : SHA256 (par défaut sur Amon 2.8.1)
- `Empreinte du certificat racine du proxy` : information donnée par le diagnose du serveur Amon dans le cas où celui-ci fait office de proxy filtrant

Cette configuration est nécessaire uniquement lorsque le module Amon est configuré pour l'interception des communications HTTPS.



Sur un module Amon configuré pour l'interception des communications HTTPS, la commande `diagnose` permet de connaître le chemin et l'empreinte du certificat :

```

1 *** Validité du certificat racine du proxy (/etc/eole/squid_CA.crt)
2 .           signingCA.crt => Ok
3 .           Empreinte => SHA256 Fingerprint=62
           :1B:BF:25:28:44:31:02:7E:09:31:A6:EA:FD:A5:A8:7C:D4:EB:B6:3D:83:88:62:0F:98:85:
4
    
```

DNS et fuseau horaire

The screenshot shows two configuration fields. The first is labeled 'Adresse IP du serveur DNS' and contains three IP addresses: 192.168.232.2, 192.168.122.1, and 8.8.8.8. The second is labeled 'Fuseau horaire du serveur' and is set to 'Europe/Paris'.

La variable `Adresse IP du serveur DNS` donne la possibilité de saisir une ou plusieurs adresses IP du ou des serveur(s) de noms DNS^[p.1159].

La variable `Fuseau horaire du serveur` vous permet de choisir votre fuseau horaire dans une liste conséquente de propositions.

NTP

The screenshot shows a configuration field for 'Adresse du serveur NTP' with a list of default servers: 0.fr.pool.ntp.org, 1.fr.pool.ntp.org, 2.fr.pool.ntp.org, and 3.fr.pool.ntp.org.

Une liste de serveurs de temps (NTP^[p.1175]) à utiliser est proposée par défaut.

Il est possible de modifier ces valeurs afin d'utiliser un serveur de temps personnalisé.

Ports utilisés par ntpdate

Le service `ntp` utilisant et bloquant le port 123, `ntpdate` utilise un port source aléatoire dans la plage des ports non privilégiés.

Les éventuelles règles de pare-feu ne peuvent donc pas présumer que le port source est le port 123.

Par contre, le port de destination reste inchangé (port : 123).

Choix du certificat SSL

The screenshot shows the 'Choix du certificat SSL' configuration screen with five options:

- Certificat SSL**: manuel
- Chemin du fichier contenant le certificat SSL**: [empty field]
- Chemin du fichier contenant la clé privée du certificat SSL**: /etc/ssl/private/eole.key
- Chemin du fichier contenant la clé privée et le certificat SSL**: [empty field]
- Chemin du fichier contenant le certificat SSL et la chaîne**: /etc/ssl/certs/eole.pem

Trois types de certificats peuvent être utilisés pour sécuriser les connexions avec TLS^[p.1187] :

- `autosigné` : le certificat est généré localement et signé par une CA^[p.1152] locale ;
- `letsencrypt` : le certificat est généré et signé par l'autorité Let's Encrypt^[p.1169] ;
- `manuel` : le certificat est mis en place manuellement par l'administrateur. Pour ce faire, il faut

disposer au préalable des certificats fournis par l'autorité de certification, si ce n'est pas encore le cas, le choix `autosigné` permet d'utiliser le serveur de façon non optimale. Le répertoire `/etc/ssl/certs/` est recommandé pour placer les certificats.

Le système de certificat utilisé repose sur une clé privée et une clé publique (le certificat) contre-signée par une autorité de certification.

Selon le contexte d'utilisation, les différents éléments de la chaîne de certification (clé privée, certificats du service ou de l'autorité de certification) doivent être combinés selon différents modes.

En mode `letsencrypt` et `autosigné`, le détail de ces combinaisons est automatique et caché.


En mode `manuel`, les variables suivantes permettent d'identifier l'emplacement des fichiers contenant les différentes combinaisons de fichiers utiles :

- `Chemin du fichier contenant le certificat SSL` : emplacement du fichier contenant uniquement le certificat ;
- `Chemin du fichier contenant la clé privée du certificat SSL` : emplacement du fichier contenant uniquement la clé privée ;
- `Chemin du fichier contenant la clé privée et le certificat SSL` : emplacement du fichier contenant la concaténation du certificat SSL puis de la clé privée ;
- `Chemin du fichier contenant le certificat SSL et la chaîne` : emplacement du fichier contenant la concaténation du certificat SSL et des certificats intermédiaires formant la chaîne de certification à l'exclusion du certificat racine.

Par défaut, le type de certificat par défaut est `autosigné` et aucun paramétrage n'est nécessaire.
 Cette configuration est déconseillée car elle nécessite l'installation de l'autorité de certification locale sur tous les postes clients.

Pour plus d'informations, consulter la partie consacrée à l'onglet expert `Certificats ssl` (cf. Onglet `Certificats ssl : gestion des certificats SSL`) [p.225].


Mise à jour



Il est possible de définir d'autres adresses pour le serveur de mise à jour EOLE que celles fournies par défaut, dans le cas où vous auriez, par exemple, un miroir des dépôts.



Il est possible de définir d'autres adresses pour le serveur de mise à jour Ubuntu que celles fournies par défaut, dans le cas où vous auriez, par exemple, un miroir des dépôts.



La variable `Événements de mise à jour à notifier par courriel` permet d'activer les notifications par courriel pour certains événements liés à la mise à jour :

- `aucun` : aucune notification ;
- `queryauto` : notification en cas de mise à jour disponible (nécessite l'activation de la tâche `schedule queryauto` dans l'onglet `Schedule`) ;
- `kernel` : notification en cas de redémarrage nécessaire suite à l'installation d'un nouveau noyau^[p.1169] ;
- `tous` : notification en cas de mise à jour disponible ou de redémarrage nécessaire.

La variable `Redémarrer automatiquement après mise à jour planifiée` permet de désactiver le redémarrage automatique du serveur qui intervient après sa reconfiguration lorsque la mise à jour planifiée a installé un nouveau noyau^[p.1169].

Voir aussi...

Les différents types de mises à jour ^[p.475]

4.2. Onglet Services

L'onglet `Services` permet d'activer et de désactiver une partie des services proposés par le module.


Suivant le module installé et le mode utilisé pour la configuration, la liste des services activables ou désactivables est très différente.

Le principe est toujours le même, l'activation d'un service va, la plupart du temps, ajouter un onglet de configuration propre au service.




En mode basique, seul le service DHCP est activable.

En mode normal la liste des services activables ou désactivables est beaucoup plus conséquente.



Vue de l'onglet Services du module Scribe en mode normal




Le service de base commun à tous les modules est la gestion de l'onduleur NUT^[p.1175].

Les services disponibles propres au module Scribe en mode normal sont les suivants :

- l'anti-virus ;
- la sauvegarde ;
- le support de stockage de la sauvegarde ;
- le serveurs web ;
- l'authentification unique SSO^[p.1184] ;
- le serveur d'impression avec CUPS ;
- l'accès FTP.


En mode expert, les services de base communs à tous les modules sont :

- la gestion des logs centralisés ;
- l'activation de l'interface web de l'EAD^[p.1160] ;
- l'activation de l'interface d'administration du module EAD3^[p.1160] ;
- l'activation de l'accès web à l'interface de configuration du module (GenConfig) sur le port 443.



Une fois le module instancié, l'accès web à l'interface de configuration du module est activé par défaut sur le port 443.

L'interface reste également accessible en https sur le port historique 7000.



Le seul service propre au module, en mode expert, est le service PXE/TFTP, il est désactivé par défaut.

4.3. Onglet Système

Les paramètres de l'onglet **Système** permettent de régler le comportement de la console et de déterminer le niveau de complexité requis pour les mots de passe des utilisateurs système.

Paramétrage de la console

The screenshot shows the 'Système' configuration window with the following settings:

Paramètre	Valeur
Activer l'auto-complétion étendue sur la console (touche TAB)	oui
Temps d'inactivité avant déconnexion bash (0 pour désactiver)	0
Activer le reboot sur ctrl-alt-suppr	oui
Nuance du fond d'écran dans VIM	dark


- Activer l'auto-complétion étendue sur la console : l'auto-complétion facilite l'utilisation de la ligne de commande mais peut ralentir son affichage, elle est activée par défaut ;
- Temps d'inactivité avant déconnexion bash : si aucune activité n'est constatée sur la console utilisateur pendant cette durée (en secondes), sa session est automatiquement coupée, avec le message : `attente de données expirée : déconnexion automatique`. La valeur `0` permet de désactiver cette fonctionnalité.
- Activer le reboot sur ctrl-alt-suppr : si cette variable est passée à `non`, la séquence `ctrl - alt - suppr` est désactivée.
- Nuance du fond d'écran dans VIM : l'éditeur VIM peut utiliser différents thèmes pour la coloration syntaxique et adapter ceux-ci en fonction de la valeur de la couleur d'arrière-plan pour en améliorer la lisibilité. La variable prend une valeur parmi `dark` et `light`, permettant d'adapter la coloration syntaxique à un arrière-plan sombre et clair respectivement.

Optimisations système

The screenshot shows the 'Optimisations système' configuration window with the following settings:

Paramètre	Valeur
Poids relatif de l'utilisation de la swap par rapport à la mémoire vive	0
Activer le service de génération de nombres aléatoires rng-tools	non

- Poids relatif de l'utilisation de la swap par rapport à la mémoire vive : Le swappiness est un paramètre du noyau Linux permettant de définir avec quelle sensibilité il va écrire dans la swap si la quantité de RAM à utiliser devient trop importante. Le système accepte des valeurs comprises entre 0 et 100. La valeur `0` empêchera au maximum le système d'utiliser la partition d'échange.



La commande suivante permet de connaître les réglages de swappiness appliqués :


```
cat /proc/sys/vm/swappiness
```

- Activer le service de génération de nombres aléatoires rng-tools : Le démon `rngd` agit comme une passerelle entre un vrai générateur de nombres aléatoires, matériel (TRNG), tel que ceux que l'on peut trouver dans les puces Intel/AMD/VIA et le pseudo-générateur de nombres aléatoires du noyau (PRNG).



Sur les serveurs virtualisés, le service `rngd` ne sera généralement pas fonctionnel et affichera, au démarrage, un message du type :

```
erreur Starting Hardware RNG entropy gatherer daemon: (failed)
```

Validation des mots de passe

EOLE propose un système de vérification des mots de passe évolué pour les utilisateurs système.

Paramètre	Valeur
Vérifier la complexité des mots de passe	* oui
Taille minimum du mot de passe utilisant une seule classe de caractères	* 0
Taille minimum du mot de passe utilisant deux classes de caractères	* 9
Taille minimum du mot de passe utilisant trois classes de caractères	* 8
Taille minimum du mot de passe utilisant quatre classes de caractères	* 8
Taille maximale du mot de passe	* 40

Un paramétrage par défaut est proposé mais il est possible d'adapter.

La complexité des mots de passe peut être réglée finement à l'aide des paramètres suivants :

- Taille minimum du mot de passe utilisant une seule classe de caractères ;
- Taille minimum du mot de passe utilisant deux classes de caractères ;
- Taille minimum du mot de passe utilisant trois classes de caractères ;
- Taille minimum du mot de passe utilisant quatre classes de caractères ;
- Taille maximale du mot de passe.

La valeur 0 permet de désactiver une classe de caractères.



Pour obliger l'utilisation de 2 classes de caractères minimum et d'un minimum de 7 caractères :

- Taille minimum du mot de passe utilisant une seule classe de caractères : 0
- Taille minimum du mot de passe utilisant deux classes de caractères : 7

- Taille minimum du mot de passe utilisant trois classes de caractères :7
- Taille minimum du mot de passe utilisant quatre classes de caractères :7



Pour obliger l'utilisation de 3 classes de caractères minimum et d'un minimum de 7 caractères :

- Taille minimum du mot de passe utilisant une seule classe de caractères :0
- Taille minimum du mot de passe utilisant deux classes de caractères :0
- Taille minimum du mot de passe utilisant trois classes de caractères :7
- Taille minimum du mot de passe utilisant quatre classes de caractères :7



Il est impossible d'obliger l'utilisation de 3 classes minimum sans obliger l'utilisation de 2 classes minimum, exemple de valeur impossible :

- Taille minimum du mot de passe utilisant une seule classe de caractères :7
- Taille minimum du mot de passe utilisant deux classes de caractères :0
- Taille minimum du mot de passe utilisant trois classes de caractères :7
- Taille minimum du mot de passe utilisant quatre classes de caractères :7

Les valeurs doivent être respectivement : 0, 0, 7 et 7.



Deux librairie sont utilisées pour vérifier la validité des mots de passe : pam_passwdqc.so et pam_unix.so.

Les réglages de la première librairie s'effectuent via les variables proposées. Si les règles établies par la première librairie ne sont pas suffisamment sécurisées, d'autres règles seront imposées par la seconde :

- le mot de passe ne peut être basé sur l'identifiant du compte ;
- le mot de passe ne peut être basé sur l'ancien mot de passe ;
- le mot de passe ne peut pas comporter des mots du dictionnaire ;
- le mot de passe ne peut être basé sur une séquence connue (suite de lettre sur le clavier par exemple) ;

- le mot de passe doit contenir suffisamment de caractères différents ;
- les lettres majuscules au début du mot de passe et les chiffres à la fin du mot de passe ne comptent pas comme l'utilisation d'une classe de caractère.



Plus d'informations sur le site du projet : <http://www.openwall.com/passwdqc/>



Il est possible de désactiver la validation des mots de passe en passant Vérifier la complexité des mots de passe à non.

Il ne faut bien évidemment pas désactiver cette fonctionnalité dans un contexte de production.

Cette fonctionnalité est intéressante pour faciliter la mise en place d'une infrastructure de test.



Ce paramétrage concerne uniquement les comptes système du serveur. Les utilisateurs LDAP ne sont pas soumis aux mêmes restrictions.

Ajustement du partitionnement



L'ajustement du partitionnement est disponible dans l'interface de configuration du module en mode expert et ce uniquement :

- avant l'instance
- si le partitionnement à l'installation depuis l'ISO n'a pas été modifié

Pour maîtriser correctement ce qui va être fait il faut consulter l'état du partitionnement avant de saisir les paramètres souhaités à l'aide de la commande `df -h /` et des commandes `vgdisplay` et `lvdisplay`.

```

1 root@eolebase:~# df -h
2 Sys. de fichiers          Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
3 udev                     980M      0  980M   0% /dev
4 tmpfs                    200M    3,2M  197M   2% /run
5 /dev/mapper/eolebase--vg-root 9,1G    2,1G  6,5G  25% /
6 tmpfs                    1000M     28K 1000M   1% /dev/shm
7 tmpfs                    5,0M      0   5,0M   0% /run/lock
8 tmpfs                    1000M      0 1000M   0% /sys/fs/cgroup
9 /dev/sda1                 687M    107M  531M  17% /boot
10 /dev/mapper/eolebase--vg-tmp 1,8G    2,9M  1,7G   1% /tmp
11 tmpfs                    200M      0   200M   0% /run/user/0
12 root@eolebase:~#
1 root@scribe:~# vgdisplay
2 --- Volume group ---
3 VG Name                   scribe-vg
4 System ID
5 Format                    lvm2
6 Metadata Areas            1
7 Metadata Sequence No     8
8 VG Access                 read/write
9 VG Status                 resizable
10 MAX LV                   0
11 Cur LV                   5

```

```

12 Open LV          5
13 Max PV          0
14 Cur PV          1
15 Act PV          1
16 VG Size         39,30 GiB
17 PE Size         4,00 MiB
18 Total PE        10060
19 Alloc PE / Size 5550 / 21,68 GiB
20 Free PE / Size  4510 / 17,62 GiB
21 VG UUID         ctPVcP-76Se-EpMp-FLO3-13aR-Ghg9-PdIdUW
22
23 root@scribe:~#
  1 root@scribe:~# lvdisplay
  2
  3 --- Logical volume ---
  4 LV Path          /dev/scribe-vg/root
  5 LV Name          root
  6 VG Name          scribe-vg
  7 LV UUID          uN8emF-hD9j-eNwv-zdaC-mEeK-9XGe-uBu20U
  8 LV Write Access  read/write
  9 LV Creation host, time scribe, 2017-10-05 18:37:11 +0200
10 LV Status        available
11 # open           1
12 LV Size          8,94 GiB
13 Current LE       2288
14 Segments         1
15 Allocation       inherit
16 Read ahead sectors auto
17 - currently set to 256
18 Block device     252:0
19
20 [...]

```

Ajuster le partitionnement

Ajuster le partitionnement permet d'ajouter un ou plusieurs volumes logiques et d'ajouter de l'espace à des partitions existantes.

Pour ajuster le partitionnement à partir de la version 2.6.2 d'EOLE, ouvrir l'interface de configuration du module, passer en mode Expert et se rendre dans l'onglet **Système**. Puis il faut passer Utiliser le modèle d'extension standard EOLE à non pour ajuster le partitionnement.

Ajustement du partitionnement

E Utiliser le modèle d'extension standard EOLE non

E Ajuster le partitionnement * oui

E Nom du volume à créer

E Nom du volume à créer * var

E Taille du volume en pourcentage de l'espace disponible * 100

E Format du système de fichiers ext4

E Point de montage du volume logique var

E Options du montage

Montrer/Cacher + Nom du volume à créer

E Allouer l'espace restant * oui

E Volume logique à étendre

Ajustement du partitionnement à partir d'EOLE 2.6.2

Après avoir passer Ajuster le partitionnement à oui, les partitions existantes sont affichées et un certain nombre de paramètres s'affichent.

E Ajuster le partitionnement * oui

E Nom du volume à créer

E Nom du volume à créer * var

E Taille du volume en pourcentage de l'espace disponible * 100

E Format du système de fichiers ext4

E Point de montage du volume logique /var

E Options du montage

Montrer/Cacher + Nom du volume à créer

- nom du volume ;
- pourcentage de l'espace disponible à utiliser ;
- format du système de fichier à utiliser : sans précision le système de fichier est ext4 ;
- point de montage ;

- les options du montage (indispensable pour la gestion des quotas par exemple).

Pour ajouter un nouveau volume logique, cliquer sur le bouton `+ Nom du volume à créer`.

⚠ Les nouveaux volumes ne sont pas montés automatiquement, il faut renseigner le fichier `/etc/fstab`.

Allouer l'espace restant

Positionner la variable `Allouer l'espace restant` à `oui` permet de choisir un volume existant auquel ajouter la totalité de l'espace libre restant.

The screenshot shows a configuration window with two rows of settings. The first row is labeled 'Allouer l'espace restant' and has a dropdown menu set to 'oui'. The second row is labeled 'Volume logique à étendre' and has a text input field containing 'root'. Both rows have a small icon on the right side of the input field.

La valeur à saisir est la partie du nom du volume qui permet d'identifier le point de montage, par exemple pour le volume `/dev/mapper/eolebase--vg-root` il faut saisir `root` dans le nom du `Volume logique à étendre`. S'il ne reste pas d'espace, ce jeu de paramètres est sans effet.

Résultat après instance

Le paramétrage est effectif après l'instanciation du module.

```
1 root@eolebase:~# df -h
2 Sys. de fichiers          Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
3 udev                     980M      0  980M   0% /dev
4 tmpfs                    200M    3,2M  197M   2% /run
5 /dev/mapper/eolebase--vg-root 9,1G    1,9G   6,7G  22% /
6 tmpfs                   1000M      0 1000M   0% /dev/shm
7 tmpfs                    5,0M      0   5,0M   0% /run/lock
8 tmpfs                   1000M      0 1000M   0% /sys/fs/cgroup
9 /dev/sda1                687M    107M  531M  17% /boot
10 /dev/mapper/eolebase--vg-tmp 1,8G    3,6M   1,7G   1% /tmp
11 tmpfs                    200M      0   200M   0% /run/user/0
12 /dev/mapper/eolebase--vg-var 27G    311M   25G   2% /var
13 root@eolebase:~#
```

Le nouveau volume logique est présent et la partition `/root` s'est vu augmentée du reste de l'espace libre.

Voir aussi...

Les mots de passe [p.388]

4.4. Onglet Sshd : Gestion SSH avancée



The screenshot shows the 'Sshd' configuration window with the following settings:

Paramètre	Valeur
Autoriser les connexions SSH pour l'utilisateur root	oui
Autoriser les connexions SSH par mot de passe (si non clef RSA obligatoire)	oui
Autoriser les connexions SSH pour les groupes	Pas de valeur
Critères à appliquer pour le blocage des tentatives de connexions par force brute	5:30:10

Les paramètres disponibles dans cet onglet permettent d'affiner la configuration des accès SSH au serveur et viennent en complément des variables définissant les autorisations d'administration à distance saisies au niveau de chacune des interfaces (onglets `Interface-n`).

Autoriser les connexions SSH pour l'utilisateur root

Permet d'interdire les connexions SSH avec le compte utilisateur `root` (paramètre `PermitRootLogin`).

Autoriser les connexions SSH par mot de passe (si non clef RSA obligatoire)

Permet d'interdire les connexions SSH par mot de passe. Dans ce cas, seules les connexions par clef RSA seront autorisées (paramètre `PasswordAuthentication`).

Si les connexions par mots de passe sont interdites, une tentative de connexion sans clé valide entraînera l'affichage du message suivant :
`Permission denied (publickey).`

Autoriser les connexions SSH pour les groupes

Permet de déclarer des groupes Unix supplémentaires autorisés à se connecter en SSH au serveur (paramètre `AllowGroups`).

Par défaut, les groupes Unix autorisés sont `root` et `adm`.

Critères à appliquer pour le blocage des tentatives de connexions par force brute

La première valeur est le nombre de tentatives de connexions échouées tolérées. La dernière valeur est le nombre de connexions échouées maximales. La deuxième valeur fixe le pourcentage de refus aléatoire une fois le nombre de connexions tolérées atteint. Ce pourcentage de refus augmente à chaque échec supplémentaire jusqu'à ce que le nombre de connexions maximales soit atteint (paramètre `MaxStartups`).

4.5. Onglet NTP : Options supplémentaires pour la synchronisation de l'horloge système



Le paramètre disponible dans cet onglet du mode expert permet de désactiver l'utilisation d'un pool de serveurs de secours pour la synchronisation de l'horloge.

Recourir aux serveurs de ce pool permet de pallier une défaillance du ou des serveurs NTP renseignés dans l'onglet **Général** (variable `serveur_ntp`).

Par défaut, l'utilisation du pool est activée.

Sa désactivation est parfois requise pour limiter la bande passante utilisée par le service de synchronisation du temps, celui-ci cherchant à contacter un grand nombre de sources de temps pour déterminer l'heure du serveur.

4.6. Onglet Logs : Gestion des logs

La journalisation des événements des applications est un élément important de la maintenance et de l'analyse du fonctionnement d'un module.

Les modules disposent de deux dispositifs de journalisation en partie complémentaire pour la conservation des événements localement. En outre, ils proposent la configuration avancée de Rsyslog pour la centralisation des journaux de plusieurs modules.

Conservation locale des journaux

En plus d'être envoyés à Rsyslog^[p.1181], la plupart des événements des applications sont également stockés dans des fichiers binaires par journald^[p.1167].

Sur les modules EOLE, les journaux de référence sont ceux gérés via Rsyslog.


journald offre néanmoins d'autres modalités de recherche, utiles notamment pour l'analyse des incidents. Aussi, les modules mettent en place une configuration permettant de conserver une quantité restreinte de journaux binaires afin de limiter la place occupée mais néanmoins permettre de profiter de capacités d'interrogation étendues sur les journaux récents.

L'espace occupé par les journaux gérés par journald^[p.1167] est configuré via deux variables disponibles en mode expert dans l'onglet **Logs**.

Configuration de journald

E Taille maximale du journal (Mo)	* 100
E Objectif de nombre maximal de journaux à conserver	* 100

- Taille maximale du journal (Mo) : définit une limite de taille du journal en Mo.
- Objectif de nombre maximal de journaux à conserver : définit la cible du nombre de journaux à conserver, étant donné que seuls les journaux archivés peuvent être supprimés pour atteindre cet objectif.



Une configuration équivalente des fichiers gérés par Rsyslog et logrotate n'est pas disponible pour l'administrateur et répond, notamment, aux exigences légales.

Centralisation des journaux

La possibilité de centraliser des logs a été dissociée de la mise en place d'un serveur ZéphirLog^[p.1190]. Cela rend possible un transfert croisé des journaux ou une centralisation.

Le support des logs centralisés peut être activé dans l'onglet **Service** en mode expert.

E Activer la gestion des logs centralisés	* oui
--	-------

Cette activation affiche un nouvel onglet nommé **Logs** dans l'interface de configuration du module.

Logs

Réception

N Activer la réception des logs de machines distantes	* oui
N Activer la réception des logs de machines distantes via le protocole RELP (fiable, non compatible TLS)	* non
N Activer la réception des logs de machines distantes via le protocole UDP	* non
N Activer la réception des logs de machines distantes via le protocole TCP (compatible TLS)	* non

Envoi

N Activer l'envoi des logs à une machine distante (TCP si TLS activé, RELP sinon)	* oui
E Adresse IP du serveur de log central	* []
N Activer le chiffrement des transferts pour l'envoi (TLS)	* non

Choix des journaux à envoyer

N Envoyer tous les journaux	* oui
N Utiliser une plage temporelle pour le transfert des logs	* non

Vue de l'onglet Logs

Les options de cet onglet sont réparties en plusieurs sections :

- la configuration de la réception des logs permet de spécifier les protocoles de communication entre des machines distantes émettrices identifiées par leur adresse IP et le poste configuré ;

- la configuration de l'envoi des logs permet de spécifier l'adresse de la machine distante réceptrice. Le protocole (TCP^[p.1186] ou RELP^[p.1181]) utilisé est contraint par l'activation ou non du chiffrement (TLS^[p.114]);
- la configuration des journaux à envoyer permet de sélectionner les journaux à envoyer ainsi que l'heure de début et de fin de transfert.

Réception des journaux

Si la réception des journaux est activée (Activer la réception des logs de machines distantes à oui), il faut activer au moins l'un des 3 protocoles de réception : RELP, UDP et TLS over TCP.

L'activation des protocoles ouvre les ports adéquats sur le module.

⚠ Pour les clients EOLE, l'envoi de journaux avec le protocole TCP n'est possible que si le TLS est activé.

⚠ Lors du choix des protocoles d'envoi et de réception des journaux, pensez à suivre les préconisations de l'ANSSI^[p.1152].

Envoi des journaux

L'activation de l'envoi des journaux (Activer l'envoi des logs à une machine distante à oui) nécessite la saisie de l'adresse IP du serveur centralisateur de journaux.

Le protocole (TLS over TCP ou RELP) utilisé est contraint par l'activation ou non du chiffrement (TLS).

⚠ Lors du choix des protocoles d'envoi et de réception des journaux, pensez à suivre les préconisations de l'ANSSI^[p.1152].

Certificats

Si le protocole utilisé pour la réception ou l'envoi des journaux nécessite un chiffrement (TLS), il est possible de spécifier les chemins associés aux certificats utilisés par rsyslog.

Par défaut, les certificats du module sont utilisés et leur validité n'est pas vérifiée.

Choix des journaux à envoyer

Si l'envoi des journaux est activé, il est possible d'envoyer tous les journaux ou de choisir les journaux à envoyer.

Il est également possible d'envoyer les journaux en temps réel ou en différé. L'heure de début et de fin (plage temporelle) de transfert des journaux est également paramétrable.

4.7. Onglet Interface-0

Configuration de l'interface

L'interface 0 nécessite un adressage statique^[p.1151], il faut renseigner l'adresse IP, le masque et la passerelle.

En mode expert quelques variables supplémentaires sont disponibles.

Nom de l'interface réseau

Afin de respecter la convention Consistent Network Device Naming^[p.1156], le nom de l'interface réseau

proposé dans l'interface de configuration du module correspond à son emplacement physique.

L'ordre de chargement des cartes réseau n'est donc plus susceptible d'être modifié en cas de changement matériel, contrairement aux versions précédentes qui utilisaient les adresses MAC^[p.1151] des cartes pour les identifier.

De ce fait, l'ancien fichier de configuration `/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules` n'existe plus.



Ajouter des interfaces physiques supplémentaires à la variable `Nom de l'interface réseau` permet d'activer l'agrégation de liens Ethernet^[p.1151].



Les noms réels des interfaces sont visibles dans le répertoire `/sys/class/net/` :

```
# ls -d /sys/class/net/*  
/sys/class/net/ens4 /sys/class/net/lo
```

Les interfaces gérées par EOLE sont enregistrées dans le fichier spécial : `/var/lib/eole/config/persistent-net.cfg`.

Nom de l'interface réseau de la zone

Ce champ permet de personnaliser le nom de l'interface logique associée à l'interface physique pour cette zone.

Activation du mode promiscuous pour l'interface

Par défaut, le mode promiscuous^[p.1173] est désactivé sur les interfaces réseau du module.

Toutefois, il peut être activé, par interface, pour permettre le fonctionnement du module dans certains types d'infrastructure.

Par exemple, le mode promiscuous doit être activé si le module utilise des conteneurs LXC^[p.1171] (AmonEcole et Scribe notamment) et est virtualisé grâce à `VirtualBox`.

Pour le désactiver, le passage de la variable à non et le reconfigure ne sont pas suffisants. Il faut, en plus, redémarrer le serveur.

Auto-négociation de la connexion pour l'interface

Par défaut, toutes les interfaces sont en mode *auto-négociation*.

Ce paramètre ne devrait être modifié que s'il y a un problème de négociation entre un élément actif et une des cartes réseau, tous les équipements modernes gérant normalement l'auto-négociation.

En passant cette variable à `non`, il devient possible de spécifier la vitesse et le duplex de la connexion.



Plus d'informations : [http://fr.wikipedia.org/wiki/Auto-négociation_\(ethernet\)](http://fr.wikipedia.org/wiki/Auto-négociation_(ethernet)).

Administration à distance




Configuration de l'administration à distance sur une interface


Par défaut les accès SSH^[p.1184] et aux différentes interfaces d'administration (EAD, Adminer, CUPS, ARV... selon le module) sont bloqués.

Pour chaque interface réseau activée (onglets Interface-n), il est possible d'autoriser des adresses IP ou des adresses réseau à se connecter.

Les adresses autorisées à se connecter via SSH sont indépendantes de celles configurées pour accéder aux interfaces d'administration.



Il est possible d'autoriser plusieurs adresses en cliquant sur **Adresse IP réseau autorisée pour...**



Le masque réseau d'une station isolée est 255.255.255.255.

Dans le cadre de test sur un module l'utilisation de la valeur 0.0.0.0 dans les champs

Adresse IP réseau autorisée pour les connexions SSH et Masque du sous réseau pour les connexions SSH autorise les connexions SSH depuis n'importe quelle adresse IP.



La commande suivante permet d'observer les connexions SSH arrivant sur un serveur EOLE : `tcpdump -ni $(CreoleGet nom_carte_eth0) port 22`



Des restrictions supplémentaires au niveau des connexions SSH sont disponibles dans l'onglet **Onglet Interface-0** partie **Administration à distance**

Configuration des alias sur l'interface

EOLE supporte les alias sur les cartes réseau. Définir des alias IP consiste à affecter plus d'une adresse IP à une interface.

Pour cela, il faut activer le support des alias (Ajouter des IP alias sur l'interface à oui) et configurer l'adresse IP et le masque de sous-réseau.



Il est possible d'ajouter d'autres adresses IP alias sur l'interface en cliquant sur le bouton **+ Adresse IP alias pour l'interface n**.


Configuration des VLAN sur l'interface

Il est possible de configurer des VLAN^[p.1188] (réseau local virtuel) sur une interface déterminée du module.

Pour cela, il faut activer le support des VLAN (Activer le support des VLAN sur l'interface à oui) puis ajouter un VLAN à l'aide du bouton + Numéro d'identifiant du VLAN et configurer l'ensemble des paramètres obligatoires :

- le numéro du VLAN ;
- l'adresse IP de l'interface dans ce VLAN ;
- le masque de sous-réseau de l'interface dans ce VLAN.

Il est possible de configurer une passerelle particulière pour un VLAN de l'interface 0.




Il est possible d'ajouter d'autres VLAN sur l'interface en cliquant sur le bouton + Numéro d'identifiant du VLAN.

Accès au backend EAD

Pour permettre à un frontend EAD^[p.1160] distant de se connecter au serveur de commandes de l'EAD local il faut l'autoriser explicitement pour chaque interface.

Par défaut, l'accès au backend est bloqué pour chaque interface.



Si le pare-feu est désactivé (mode expert dans l'onglet Réseau avancé), ces autorisations ne sont plus visibles et l'accès est autorisé à tous les frontend depuis toutes les interfaces.

Voir aussi...

Mise en place de l'agrégation de liens Ethernet (bonding) [p.384]

4.8. Onglet Interface-n

Un module EOLE peut avoir de 1 à 5 cartes réseau.


Le nombre d'interfaces activées se définit en mode expert dans l'onglet **Général** de l'interface de configuration du module.



Cela ajoute autant d'onglet **Interface-n** que le nombre d'interfaces à activer choisi.

! Il est possible, en fonction du module, que la configuration ne permette pas toujours de choisir le nombre d'interfaces et que l'ensemble des paramètres ne soit pas proposé.

Configuration de l'interface



En mode expert, il est possible de configurer l'interface en mode DHCP [p.1158].



Si l'interface est configurée avec un adressage statique [p.1151], il faut renseigner l'adresse IP et le masque de sous-réseau.

En mode expert quelques variables supplémentaires sont disponibles.




Nom de l'interface réseau


Afin de respecter la convention Consistent Network Device Naming^[p.1156], le nom de l'interface réseau proposé dans l'interface de configuration du module correspond à son emplacement physique.

L'ordre de chargement des cartes réseau n'est donc plus susceptible d'être modifié en cas de changement matériel, contrairement aux versions précédentes qui utilisaient les adresses MAC^[p.1151] des cartes pour les identifier.

De ce fait, l'ancien fichier de configuration `/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules` n'existe plus.



Ajouter des interfaces physiques supplémentaires à la variable `Nom de l'interface réseau` permet d'activer l'agrégation de liens Ethernet^[p.1151].



Les noms réels des interfaces sont visibles dans le répertoire `/sys/class/net/` :

```
# ls -d /sys/class/net/*
/sys/class/net/ens4 /sys/class/net/lo
```

Les interfaces gérées par EOLE sont enregistrées dans le fichier spécial : `/var/lib/eole/config/persistent-net.cfg`.

Nom de l'interface réseau de la zone

Ce champ permet de personnaliser le nom de l'interface logique associée à l'interface physique pour cette zone.

Activation du mode promiscuous pour l'interface

Par défaut, le mode promiscuous^[p.1173] est désactivé sur les interfaces réseau du module.

Toutefois, il peut être activé, par interface, pour permettre le fonctionnement du module dans certains types d'infrastructure.

Par exemple, le mode promiscuous doit être activé si le module utilise des conteneurs LXC^[p.1171] (AmonEcole et Scribe notamment) et est virtualisé grâce à `VirtualBox`.

Pour le désactiver, le passage de la variable à non et le reconfigure ne sont pas suffisants. Il faut, en plus, redémarrer le serveur.

Auto-négociation de la connexion pour l'interface

Par défaut, toutes les interfaces sont en mode *auto-négociation*.

Ce paramètre ne devrait être modifié que s'il y a un problème de négociation entre un élément actif et une des cartes réseau, tous les équipements modernes gérant normalement l'auto-négociation.

En passant cette variable à `non`, il devient possible de spécifier la vitesse et le duplex de la connexion.



Plus d'informations : [http://fr.wikipedia.org/wiki/Auto-négociation_\(ethernet\)](http://fr.wikipedia.org/wiki/Auto-négociation_(ethernet)).

Administration à distance

Administration distante sur l'interface

B Autoriser les connexions SSH * oui

B Adresse IP réseau autorisée pour les connexions SSH

B Adresse IP réseau autorisée pour les connexions SSH * 192.168.122.22

B Masque du sous réseau pour les connexions SSH * 255.255.255.255

Montrer/Cacher + Adresse IP réseau autorisée pour les connexions SSH

B Autoriser les connexions pour administrer le serveur (EAD, phpMyAdmin, ...) * oui

B Adresse IP réseau autorisée pour administrer le serveur

B Adresse IP réseau autorisée pour administrer le serveur * 192.168.122.22

B Masque du sous réseau pour administrer le serveur 255.255.255.255

Montrer/Cacher + Adresse IP réseau autorisée pour administrer le serveur

Configuration de l'administration à distance sur une interface

Par défaut les accès SSH^[p.1184] et aux différentes interfaces d'administration (EAD, Adminer, CUPS, ARV... selon le module) sont bloqués.

Pour chaque interface réseau activée (onglets `Interface-n`), il est possible d'autoriser des adresses IP ou des adresses réseau à se connecter.

Les adresses autorisées à se connecter via SSH sont indépendantes de celles configurées pour accéder aux interfaces d'administration.

Administration distante sur l'interface

B Autoriser les connexions ssh oui

B Adresse IP réseau autorisée pour les connexions ssh

B Adresse IP réseau autorisée pour les connexions ssh * 0.0.0.0

B Masque du sous réseau pour les connexions ssh * 0.0.0.0

Montrer/Cacher + Adresse IP réseau autorisée pour les connexions ssh

B Autoriser les connexions pour administrer le serveur (EAD, phpMyAdmin, ...) oui


B Adresse IP réseau autorisée pour administrer le serveur

B Adresse IP réseau autorisée pour administrer le serveur * 0.0.0.0

B Masque du sous réseau pour administrer le serveur * 0.0.0.0

Montrer/Cacher + Adresse IP réseau autorisée pour administrer le serveur

Il est possible d'autoriser plusieurs adresses en cliquant sur `Adresse IP réseau autorisée pour...`



Le masque réseau d'une station isolée est `255.255.255.255`.

Dans le cadre de test sur un module l'utilisation de la valeur `0.0.0.0` dans les champs

Adresse IP réseau autorisée pour les connexions SSH et Masque du sous réseau pour les connexions SSH autorise les connexions SSH depuis n'importe quelle adresse IP.



La commande suivante permet d'observer les connexions SSH arrivant sur un serveur EOLE : `tcpdump -ni $(CreoleGet nom_carte_eth0) port 22`



Des restrictions supplémentaires au niveau des connexions SSH sont disponibles dans l'onglet Onglet Interface-0 partie Administration à distance

Configuration des alias sur l'interface

EOLE supporte les alias sur les cartes réseau. Définir des alias IP consiste à affecter plus d'une adresse IP à une interface.

Pour cela, il faut activer le support des alias (Ajouter des IP alias sur l'interface à oui) et configurer l'adresse IP et le masque de sous-réseau.



Il est possible d'ajouter d'autres adresses IP alias sur l'interface en cliquant sur le bouton **+** Adresse IP alias pour l'interface n.

Configuration des VLAN sur l'interface

Il est possible de configurer des VLAN^[p.1188] (réseau local virtuel) sur une interface déterminée du module.

Pour cela, il faut activer le support des VLAN ([Activer le support des VLAN](#) sur [l'interface](#) à [oui](#)) puis ajouter un VLAN à l'aide du bouton [+ Numéro d'identifiant du VLAN](#) et configurer l'ensemble des paramètres obligatoires :

- le numéro du VLAN ;
- l'adresse IP de l'interface dans ce VLAN ;
- le masque de sous réseau de l'interface dans ce VLAN.

Il est possible d'ajouter d'autres VLAN sur l'interface en cliquant sur le bouton [+ Numéro d'identifiant du VLAN](#).

Accès au backend EAD

Configuration de l'accès au backend EAD

E Autoriser l'accès au backend EAD depuis des frontend EAD distants * oui

B Adresse IP réseau autorisée à accéder au backend EAD ↻

B Adresse IP réseau autorisée à accéder au backend EAD * 10.1.1.10

B Masque du sous réseau autorisée à accéder au backend EAD * 255.255.255.255

☰ Montrer/Cacher + Adresse IP réseau autorisée à accéder au backend EAD

Pour permettre à un frontend EAD^[p.1160] distant de se connecter au serveur de commandes de l'EAD local il faut l'autoriser explicitement pour chaque interface.

Par défaut, l'accès au backend est bloqué pour chaque interface.

Si le pare-feu est désactivé (mode expert dans l'onglet [Réseau avancé](#)), ces autorisations ne sont plus visibles et l'accès est autorisé à tous les frontend depuis toutes les interfaces.

Voir aussi...

Mise en place de l'agrégation de liens Ethernet (bonding) ^[p.384]

4.9. Onglet Réseau avancé

Présentation des différents paramètres de l'onglet [Réseau avancé](#) accessible en mode expert.

Configuration IP

Configuration

- Activer le support du firewall * oui
- Restreindre le ping aux réseaux autorisés pour administrer le serveur * non
- Activer le routage IPv4 entre les interfaces * non

Le support du pare-feu peut être désactivé en passant Activer le support du firewall à non.

La valeur par défaut de la variable Restreindre le ping aux réseaux autorisés pour administrer le serveur est à oui par défaut mais cette restriction peut être levée en passant la variable à non.

Sur les modules disposant de la fonctionnalité serveur de fichiers comme Scribe et Horus, cette restriction est déjà levée puisque la variable est par défaut à non.

⚠ Il est recommandé de laisser la variable Restreindre le ping aux réseaux autorisés pour administrer le serveur à non sur les serveurs disposant de la fonctionnalité serveur de fichiers, principalement pour que les postes clients puissent fonctionner correctement.

Si la variable Activer le routage IPv4 entre les interfaces est à oui, alors le routage IPv4 est activé au niveau du noyau (`/proc/sys/net/ipv4/ip_forward` passe à 1)

Sécurité

Sécurité

- Journaliser les "martian sources" * non

Si la variable Journaliser les "martian sources" est à oui, tous les passages de paquets utilisant des adresses IP réservées à un usage particulier (<http://tools.ietf.org/html/rfc5735>) seront enregistrées dans les journaux.

Sécurité

- Activer l'anti-spoofing sur toutes les interfaces * non

Par défaut, l'anti-spoofing^[p.1152] est activé sur l'interface-0 des modules EOLE.

Sur les serveurs ayant 2 interfaces réseau ou plus d'activées (cas par défaut sur les modules Amon, Sphynx et Hâpy), il est possible de demander l'activation de l'anti-spoofing sur les autres interfaces en passant la variable Activer l'anti-spoofing sur toutes les interfaces à oui.

Ajout d'hôtes

Passer la variable Déclarer des noms d'hôtes supplémentaires à oui, permet de déclarer des noms d'hôtes qui seront ajoutés au fichier `/etc/hosts`.

Il est possible d'ajouter plusieurs hôtes supplémentaires en cliquant sur le bouton **+Adresse IP de l'hôte**.

Le champ Nom court de l'hôte est optionnel.



Sur les serveurs EOLE faisant office de serveur DNS, comme les modules Amon et AmonEcole, pour que le logiciel BIND^[p.1154] puisse résoudre un nom, il faut que le suffixe DNS de ce nom long corresponde au Nom de domaine privé du réseau local saisi dans l'onglet Général.

Si ce n'est pas le cas, il faut déclarer un Nom de domaine local supplémentaire dans l'onglet Zones-dns pour permettre au serveur de résoudre ce nom d'hôte.

Ajout de routes statiques

Ce bloc de paramètres permet d'ajouter, manuellement, des routes afin d'accéder à des adresses ou à

des plages d'adresses par un chemin différent de celui par défaut (défini par le routeur par défaut).

Après avoir passé la variable `Ajouter des routes statiques` à `oui` il faut configurer les paramètres suivants :

- `Adresse IP ou réseau à ajouter dans la table de routage` : permet de définir l'adresse de sous-réseau (ou l'adresse de l'hôte) vers lequel le routage doit s'effectuer ;
- `Masque de sous réseau` : permet de définir le masque du réseau défini ci-dessus (s'il s'agit d'une machine seule, il faut mettre l'adresse du masque à 255.255.255.255) ;
- `Adresse IP de la passerelle pour accéder à ce réseau` : permet de renseigner l'adresse de la passerelle permettant d'accéder au sous-réseau ou à l'hôte défini ci-dessus.
- `Interface réseau reliée à la passerelle` : permet d'associer la route à une interface donnée ;
- `Numéro d'identifiant du VLAN ou rien` : permet d'associer une route à un VLAN ;

Les deux paramètres suivants apparaissent uniquement si le service `eole-dns` est installé sur le module :

- `Autoriser ce réseau à utiliser les DNS du serveur` : les postes du réseau cible peuvent interroger le service DNS du serveur ;
- `Autoriser ce réseau à utiliser les DNS des zones forward additionnelles` : les postes du réseau cible sont autorisés à interroger les DNS des zones de forward.

Le paramètre suivant apparaît uniquement si le réseau virtuel privé RVP est activé :

- `Passer par le VPN pour accéder à ce réseau` : ce réseau n'est pas un réseau local. C'est un réseau distant accessible par le VPN.

Configuration du MTU

La variable `Configurer manuellement le MTU` permet d'activer ou non le path MTU discovery^[p.1173] (paramètre : `/proc/sys/net/ipv4/ip_no_pmtu_disc`).

Cette option est à `non` par défaut (`ip_no_pmtu_disc=0`) ce qui est le fonctionnement normal.

Cette valeur peut poser problème, notamment avec le réseau virtuel privé (VPN), lorsque les paquets ICMP^[p.1166] de type 3 (Destination Unreachable) / code 4 (Fragmentation Needed and Don't Fragment was Set) sont bloqués quelque part sur le réseau.



Un des phénomènes permettant de diagnostiquer un problème lié au PMTU discovery est que l'accès à certains sites (ou certaines pages d'un site) n'aboutit pas (la page reste blanche) ou que les courriels n'arrivent pas dans le client de messagerie.

Si vous rencontrez des problèmes d'accès à certains sites (notamment messagerie ou site

intranet via le VPN, Gmail ou Gmail Apps), vous pouvez passer ce paramètre à `oui` (`ip_no_pmtu_disc=1`).

Il est possible de forcer une valeur de MTU^[p.1173] pour chacune des interfaces activées dans l'interface de configuration du module.

Si le champ n'est pas renseigné, la valeur par défaut est utilisée (1500 octets pour un réseau de type Ethernet).



À partir de la version 2.7.0 du module Amon, le support du protocole PPPoE^[p.1180] comme méthode de connexion de l'interface externe est supprimé.



Les commandes `ping`, `ip route` et `tracpath` sont utilisées pour ajuster les valeurs.

Configuration de la "neighbour table"

Paramètre	Valeur
Neighbour table overflow stop culling limit	128
Neighbour table overflow soft limit	512
Neighbour table overflow hard limit	1024

Les variables `ipv4_neigh_default_gc_thresh1`, `ipv4_neigh_default_gc_thresh2` et `ipv4_neigh_default_gc_thresh3` servent à gérer la façon dont la table ARP évolue :

- **gc_thresh1** : seuil en-deçà duquel aucun recyclage des entrées de la table qui ne sont plus utilisées n'est effectué ;
- **gc_thresh2** : seuil qui, s'il est dépassé depuis un certain temps (5 secondes par défaut), déclenche le recyclage des entrées de la table qui ne sont plus utilisées ;
- **gc_thresh3** : seuil au-delà duquel le recyclage est immédiatement déclenché pour contenir la taille de la table.

Test de l'accès distant

Paramètre	Valeur
Domaine utilisé pour le test de l'accès distant	bp-eole.ac-dijon.fr archive.ubuntu.com

Cette variable permet de définir le ou les domaines qui sont utilisés lorsque le module EOLE a besoin de tester son accès à Internet.

En pratique, seul l'accès au premier domaine déclaré est testé sauf dans le cas où il n'est pas accessible. Les domaines définis sont utilisés dans les outils `diagnose` et dans l'agent Zéphir.

E Facteur de temps d'attente de la configuration du réseau * 20

La variable `Facteur de temps d'attente de la configuration du réseau` définit le nombre de cycles maximum dans la procédure de test de l'état des interfaces à partir du moment où l'état n'évolue plus.

Cette variable a été ajoutée suite à des remontées d'erreur concernant le service `netplan-wait-online` au `reconfigure` : <https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/36181>

Voir aussi...

Résoudre des dysfonctionnements liés au MTU

4.10. Onglet Certificats ssl : gestion des certificats SSL

Afin de faciliter la mise en œuvre des certificats, leur gestion a été standardisée.

Le choix du type de certificat à mettre en place sur le serveur s'effectue dans l'onglet `Général`.

Certificat de type Let's Encrypt

L'autorité de certification^[p.1152] Let's Encrypt^[p.1169] permet de mettre en place, gratuitement, des certificats dont la distribution et le renouvellement sont automatisés.

Vous pouvez à présent gérer des certificats Let's Encrypt pour des serveurs accessibles depuis Internet ou au travers d'un proxy inverse.

Nom DNS supplémentaires

Certificats supplémentaires à demander

E Nom de domaines supplémentaires scribe.lycee-de-test.ac-test.fr

Il est possible de faire des requêtes supplémentaires pour d'autres noms DNS connus d'Internet que celui du serveur en renseignant la variable `Nom de domaines supplémentaires`.

Il y aura autant de certificats supplémentaires que de noms DNS déclarés dans la variable `Nom de domaines supplémentaires`.

Paramètres du client Let's Encrypt

L'utilisation de certificats Let's Encrypt requiert l'utilisation de noms DNS connus d'Internet.

Le certificat sera créé avec le nom DNS résultant de la concaténation du nom de la machine et du nom de DNS du réseau local saisis dans l'onglet `Général`.

Seule la variable `Mode de fonctionnement du client Let's Encrypt` nécessite un paramétrage en fonction de l'accessibilité du serveur :

- accessible depuis Internet → utiliser la valeur `standalone` ;
- accessible au travers d'un proxy inverse → utiliser la valeur `webroot`.



1

ⓘ Répertoire de configuration du client Let's Encrypt

* /etc/ssl/letsencrypt/conf

`le_config_dir`

Chemin du répertoire du client Let's Encrypt

2

ⓘ Répertoire de travail du client Let's Encrypt

* /tmp/letsencrypt/work

`le_log_dir`

Chemin du répertoire de travail du client Let's Encrypt

3

ⓘ Répertoire de journalisation du client Let's Encrypt

* /var/log/letsencrypt/

`le_logs_dir`

Chemin du répertoire de journalisation du client Let's Encrypt

4

ⓘ Adresse du serveur Let's Encrypt

`le_server_addr`

Adresse du serveur Let's Encrypt

5

E Port d'écoute du serveur Let's Encrypt**le_server_port**

Port d'écoute du serveur Let's Encrypt

6

E Mode de fonctionnement du client Let's Encrypt**le_client_mode**

Mode de fonctionnement du client Let's Encrypt

7

E Port d'écoute pour la requête http-01**le_http_01_port**

Port d'écoute pour http-01

8

E Port d'écoute pour la requête HTTPS**le_tls_sni_port**

Port d'écoute pour TLS

9

E Nombre de jours avant qu'un reconfigure soit exécuté pour renouveler les certificats**le_expire_delay**

Nombre de jours avant le déclenchement du renouvellement des certificats

Détail

- Les trois premiers points concernent l'emplacement des fichiers/données gérés par le client Let's Encrypt qui peuvent être modifiés.
- Les points 4 et 5 sont utiles dans le cas où vous souhaitez spécifier un serveur Let's Encrypt spécifique.
- Les points 7 et 8 permettent de modifier les ports associés aux défis `http-01` et `TLS-SNI`.
- Le point 9 permet de déclencher le renouvellement des certificats avant la fin de validité des certificats Let's Encrypt déjà acquis.

Mode Let's Encrypt

Le point 6 permet de spécifier le mode de fonctionnement de Let's Encrypt, soit :

- webroot
- standalone

Le choix du mode de vérification n'est pas anodin, et peut engendrer des effets de bord.

`webroot` : Obtenir un certificat en écrivant dans la racine d'un serveur web fonctionnel.

`standalone` : Obtenir un certificat en lançant un serveur web autonome (le port 80 doit être disponible)



Pour plus d'information consulter la documentation Let's Encrypt

Certificat de type manuel

Le type `manuel` vous permet d'utiliser le certificat de votre choix (en général, un certificat signé par une autorité tierce).

Pour que les services d'un module EOLE l'utilisent, il faut placer vos fichiers aux endroits définis au préalable dans la section `Choix du certificat SSL` de l'onglet `Général`.

Dans le cas d'un certificat signé par une autorité externe, il faut copier le certificat de la CA en question dans `/etc/ssl/local_ca/` afin qu'il soit pris en compte automatiquement (non nécessaire pour les certificats de l'IGC nationale).

Pour appliquer les modifications, utiliser la commande `reconfigure`.



Le répertoire `/etc/ssl/local_ca/` accueille uniquement des certificats CA.



Si les certificats configurés ne sont pas trouvés, ils sont générés à partir de la CA locale.

Emplacement et contenu des fichiers

Chemin du fichier contenant le certificat SSL

Le certificat SSL est contenu dans un fichier au format PEM.

Ce fichier débute par la chaîne :

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
```

et se termine par :

```
-----END CERTIFICATE-----
```

Le chemin doit pointer vers le fichier contenant le certificat ainsi que les éventuels certificats intermédiaires.

Si la chaîne de certification du serveur contient une ou plusieurs autorités intermédiaires, vous devez concaténer le certificat du serveur avec les certificats des autorités intermédiaires en respectant l'ordre depuis la chaîne de certification vers l'autorité racine.



Construction du fichier avec plusieurs autorités intermédiaires

Soit la chaîne de certification suivante :

1. `CA-ROOT`
2. `CA-SUB1` signée par `CA-ROOT`

3. `CA-SUB2` signée par `CA-SUB1`
4. `mon-serveur` signé par `CA-SUB1`

Si le chemin du fichier contenant le certificat SSL est `/etc/ssl/cert/mon-serveur.crt`, les différents certificats devront être concaténés dans l'ordre suivant :

```
cat      mon-serveur.crt      ca-sub2.crt      ca-sub1.crt      >
/etc/ssl/cert/mon-serveur.crt
```

Chemin du fichier contenant la clé privée du certificat SSL

`</etc/ssl/private/ca.key>`

La clé privée débute par la chaîne :

```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
```

et se termine par :

```
-----END RSA PRIVATE KEY-----
```

Chemin du fichier contenant la chaîne de certification

Ce fichier est la concaténation du fichier du certificat (sans les intermédiaires) et de la clé privée.

Cette dernière est au format PEM et est généralement fournie dans un fichier avec l'extension `.pem`.

Obtention d'un certificat signé par l'IGC de l'Éducation nationale

Étapes à suivre :

1. récupérer la requête du certificat située dans le répertoire `/etc/ssl/req/` : `eole.p10` ;
2. se connecter sur l'interface web de demande des certificats et suivre la procédure ;
3. récupérer le certificat depuis l'interface (copier/coller dans un fichier) ;
4. copier le fichier dans le répertoire `/etc/ssl/certs/`.



Seuls les ISR/OSR des académies sont accrédités pour effectuer les demandes.



En attendant que la prise en compte des certificats intermédiaires soit automatisée pour l'ensemble des services de base (fixme #13362 [<https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/13362>]), les manipulations nécessaires pour éviter des avertissements dans les navigateurs sont documentées dans la page wiki suivante : https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Gestion_certificats

Certificat de type autosigné

En mode `autosigné` le certificat est généré localement et signé par une autorité de certification^[p.1152] locale.

Paramètres SSL

Les variables de la section `Paramètres SSL` permettent de personnaliser la configuration OpenSSL^[p.1177] à utiliser pour générer les certificats auto-signés.

Taille de la clé

Cette variable permet de définir le paramètre `default_bits` de la section `[req]` du fichier de configuration d'OpenSSL.

Par défaut la taille de la clé est de 2048 bits.

Durée de validité du certificat

Cette variable permet de définir le paramètre `default_days` des sections `[CA_default]` et `[req]` du fichier de configuration d'OpenSSL.

Par défaut la CA et les certificats générés expirent au bout de 3 ans (1096 jours).

Sujet du certificat

Les variables de la section `Subject (DN)` permettent de configurer le nom complet du serveur (distinguished name^[p.1159]) à utiliser pour générer les certificats auto-signés.

Nom du pays (C=)

Cette variable permet de définir le paramètre `countryName` de la section `[req_distinguished_name]` du fichier de configuration d'OpenSSL.

Il s'agit du code du nom de pays sur deux lettres, par défaut `FR` pour la France.

Nom de l'organisation (O=)

Cette variable permet de définir le paramètre `organizationName` de la section `[req_distinguished_name]` du fichier de configuration d'OpenSSL.

Il s'agit du nom de la structure, par défaut `Ministere Education Nationale (MENER)` dans le cadre de l'Éducation Nationale.

Nom de l'unité de l'organisation (OU=)


Cette variable est utilisée pour ajouter des unités organisationnelles^[p.1188] dans le paramètre `organizationalUnitName` de la section `[req_distinguished_name]` du fichier de configuration d'OpenSSL.

La valeur par défaut `110 043 015` représente le numéro SIREN du Ministère de l'Éducation Nationale.

Nom DNS du serveur (CN=)

Cette variable permet de définir le paramètre `commonName` de la section `[req_distinguished_name]` du fichier de configuration d'OpenSSL.

Le CN^[p.1155] du serveur est pré-rempli à l'aide des informations fournies dans l'onglet **Général**.



La commande suivante permet d'afficher les DN de l'émetteur et du sujet du certificat généré :

```
1 root@dc1:~# openssl x509 -in /etc/ssl/certs/eole.crt -noout -issuer
  -subject
2 issuer=C = FR, O = Ministere Education Nationale (MENESR), OU = 110 043
  015, OU = ac-test, CN = CA-dc1.domseth.ac-test.fr
3 subject=C = FR, O = Ministere Education Nationale (MENESR), OU = 110 043
  015, OU = ac-test, CN = dc1.domseth.ac-test.fr
```


Nom DNS alternatif

La section `Nom Alternatif` de la machine permet de renseigner tous les noms DNS associés au serveur.

Nom DNS alternatif du serveur

Cette variable permet d'ajouter tous les noms DNS nécessaires dans la section `[ALIASES]` du fichier de configuration d'OpenSSL.

Elle doit notamment contenir les noms de domaine utilisés pour accéder aux applications web (l'EAD^[p.1160] par exemple).



Pour que les modifications soient prises en compte, il faut reconfigurer le serveur puis re-générer les certificats.

Création de nouveaux certificats

Le script `/usr/share/creole/gen_certif.py` permet de générer rapidement un nouveau certificat SSL.

Génération d'un certificat avec `gen_certif.py`

```
root@eole:~# /usr/share/creole/gen_certif.py -fc
```

```
/etc/ssl/certs/test.crt
```

```
Generation du certificat machine
```

```
* Certificat /etc/ssl/certs/test.crt généré
```

Re-génération des certificats

Si les certificats auto-signés sont expirés ou si ils ne sont plus adaptés à la configuration du serveur, il est possible de les re-générer à l'aide de la commande suivante :

```
/usr/share/creole/gen_certif.py -f
```

Certificats par défaut

Un certain nombre de certificats sont mis en place lors de la mise en œuvre d'un module EOLE :

- `/etc/ssl/certs/ca_local.crt` : autorité de certification propre au serveur (certificats auto-signés) ;
- `/etc/ssl/private/ca.key` : clef privée de la CA ci-dessus ;
- `/etc/ssl/certs/ACInfraEducation.pem` : contient les certificats de la chaîne de certification de l'Éducation nationale (igca/education/infrastructure) ;
- `/etc/ssl/req/eole.p10` : requête de certificat au format pkcs10, ce fichier contient l'ensemble des informations nécessaires à la génération d'un certificat ;
- `/etc/ssl/certs/eole.crt` : certificat serveur signé par la CA locale, il est utilisé par les applications (apache, ead2, eole-sso, ...) ;
- `/etc/ssl/private/eole.key` : clé du certificat serveur ci-dessus.

Après génération de la CA locale, un fichier `/etc/ssl/certs/ca.crt` est créé qui regroupe les certificats suivants :

- `ca_local.crt` ;
- `ACInfraEducation.pem` ;
- tout certificat présent dans le répertoire `/etc/ssl/local_ca`.



Les certificats émis par l'IGC/A^[p.1166] suivants sont déployés par défaut sur les modules EOLE :

- `menesr/igca.crt` pour le Ministère de l'Éducation nationale ;
- `medde/antsv3racine.crt` pour le Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer.

Pour plus d'informations sur ces certificats, consulter le site de l'ANSSI^[p.1152] : <https://www.ssi.gouv.fr/administration/services-securises/igca/certificats-emis-par-ligca-rsa-2048>

Voir aussi...

Intégration d'un certificat et d'une chaîne d'authentification

4.11. Onglet Dépôt tiers

L'utilisation de dépôts tiers permet d'ajouter de nouveaux paquets absents des dépôts officiels, ou de proposer des versions plus récentes.

⚠ L'introduction de paquets tiers n'est pas sans risque et peut présenter des dangers pour votre système.

Cette onglet permet la prise en charge de dépôts de paquet de type `.deb`.

Un dépôt nouvellement configuré s'ajoute dans le fichier `/etc/apt/sources.list.d/additional.list`.

```
1 root@scribe:~# cat /etc/apt/sources.list.d/additional.list
2 #template genere par Maj-Auto
3 #
4 # dépôt Scenari
5 deb https://download.scenari.org/deb xenial main
6 # dépôt Firefox - team
7 deb http://ppa.launchpad.net/mozillateam/firefox-next/ubuntu xenial main
8 root@scribe:~#
```

L'ajout du dépôt est effectif après l'exécution de `Query-Auto` ou de `Maj-Auto`. L'installation d'un paquet supplémentaire s'effectue en ligne de commande.

Il est possible d'ajouter plusieurs dépôts en cliquant sur le bouton `+ Libellé du dépôt`.

La clé de signature d'un paquet permet de vérifier l'émetteur et l'intégrité du paquet, 2 méthodes sont disponibles pour récupérer la clé publique :

- serveur de clés ;
- URL de la clé.

🕒 Méthode de téléchargement de la clé publique : URL de la clé

Libellé du dépôt : `Scenari`

Déclaration du dépôt : `deb https://download.scenari.org/deb xenial main`

Méthode de récupération de la clé publique du dépôt : `URL`

URL de la clé : `https://download.scenari.org/deb/scenari.asc`

🕒 Méthode de téléchargement de la clé publique : serveur de clés

Libellé du dépôt : `Firefox - team`

Déclaration du dépôt : `deb http://ppa.launchpad.net/mozillateam/firefox-next/ubuntu xenial main`

Méthode de récupération de la clé publique du dépôt : `serveur de clés`

URL du serveur de clés : `hkp://keyserver.ubuntu.com:80/`

Empreinte de la clé : `0AB215679C571D1C8325275B9BDB3D89CE49EC21`

Si le serveur fonctionne conjointement avec le module Amon et que le proxy est activé, il faut paramétrer une exception pour le domaine du dépôt dans le champ `Liste des domaines de destination à ne pas authentifier` de l'onglet `Exceptions proxy`.

🕒 Prise en charge du nouveau dépôt

```
1 root@scribe:~# Query-Auto
2 Mise à jour le jeudi 13 avril 2017 11:01:17
3 *** scribe 2.6.1 (0000000A) ***
4
5 Configuration du dépôt Ubuntu avec la source test-eole.ac-dijon.fr
6 Configuration du dépôt EOLE avec la source test-eole.ac-dijon.fr
7 Configuration du dépôt Envole avec la source test-eole.ac-dijon.fr
8 Configuration du dépôt Scenari avec la source download.scenari.org
9 Configuration du dépôt Firefox - team avec la source ppa.launchpad.net
10 Action update pour root
11 Action list-upgrade pour root
12 Mise à jour OK
13 Aucun paquet à installer.
14 root@scribe:~#
```

Utiliser un fichier meta-release-lts alternatif

Le fichier `meta-release-lts` contient les adresses de tous les dépôts Ubuntu.

Dans un environnement sans accès direct à internet, on peut définir, via ce fichier, l'emplacement interne des dépôts à utiliser par `Upgrade-Auto`.


Dans l'interface de configuration du module, en mode expert, aller dans l'onglet `Dépôt tiers`.



La variable `upgrade_auto_meta_release_repo` permet de définir où est téléchargé le fichier `meta-release-lts`.

4.12. Onglet Schedule

L'onglet `Schedule` permet de personnaliser la fréquence ou de désactiver les tâches `eole-schedule`^[p.1160] liées à la mise à jour.



La tâche `schedule queryauto` sert à vérifier la disponibilité des mises à jour. Il est possible de lui associer une notification par courriel dans l'onglet `Général`.

La tâche `schedule majauto` installe les mises à jour, reconfigure et redémarre le serveur si nécessaire. Une variable permet de désactiver le redémarrage automatique du serveur dans l'onglet `Général`.

⚠ Si la fréquence des tâches `Schedule` est personnalisée dans l'interface de configuration du module, c'est cette dernière qui prévaut et l'activation/désactivation de la mise à jour hebdomadaire via l'EAD ou la commande `manage_schedule` n'est plus possible.

4.13. Onglet Eoledb : Gestion des bases de données

EoleDB est disponible depuis la version 2.5.2 d'EOLE. C'est une re-implémentation de l'ancien gestionnaire des bases de données EOLE (`eole-sql`) dont les objectifs principaux sont :

- n'utiliser qu'un seul fichier de configuration ;
- supporter nativement plusieurs types de bases de données (MySQL, PostgreSQL, SQLite, ...)
- supporter nativement l'externalisation des bases de données sur d'autres serveurs ;
- ne plus avoir à fournir des scripts python dans les paquets d'application web du projet EOLE pour pouvoir générer ou mettre à jour des bases de données (cf `eole-sql` : `/usr/share/eole/applications/gen/`, `/usr/share/eole/applications/passwords/`, `/usr/share/eole/applications/updates/`).

EoleDB rend possible l'externalisation des bases de données d'un module EOLE.

Pour le moment, EoleDB gère uniquement les bases de données MySQL ^[p.1173] et PostgreSQL ^[p.1179].

Cet onglet est disponible en mode expert sur les modules Scribe et AmonEcole.

Sur les autres modules, il est possible d'installer manuellement le paquet `eole-db` :

```
# apt-eole install eole-db
```

Par défaut le serveur de base de données est paramétré comme étant local. Dans le cas où le serveur est distant quelques variables sont à renseigner.

- Adresse du serveur de base de données : adresse IP, nom de machine ou nom de domaine du serveur de base de données distant. Cette valeur est utilisée pour toutes les applications web qui ne définiront pas elles-mêmes un serveur de base de données.
- Port du serveur de base de données : port du serveur de base de données utilisé, par exemple `3306` pour le serveur MySQL fourni par EOLE.
- Nom d'utilisateur d'administration : identifiant du gestionnaire de la base de données distante.
- Fichier de mot de passe : chemin d'accès vers le fichier qui contient le mot de passe du gestionnaire, par exemple `/root/bdpass.txt`. Ce fichier doit être accessible par EoleDB, idéalement le fichier doit avoir les droits 600.
- Machines qui peuvent utiliser le serveur de BDD : permet d'autoriser des machines à accéder à l'administration des bases distantes `#fixme` ^[https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/15456], si rien n'est renseigné l'adresse IP du serveur utilisant EoleDB est ajoutée automatiquement dans le fichier de configuration.

Paramètre Eoledb associés aux applications liées

Par défaut, le serveur de base de données est paramétré comme étant local.

Pour chaque application installée et activée (notamment les application Envole), une ligne de paramétrage supplémentaire s'ajoute dans l'onglet **EoleDB**.



De base, trois applications sont disponibles : Posh-Profile, Roundcube et Nextcloud (depuis EOLE 2.8.1).

Les applications ont leur serveur pré-configuré à default, ce qui induit qu'elles reprennent la configuration indiquée plus haut dans la section Configuration l'onglet **EoleDB**.

The screenshot shows a configuration interface with three sections, each for a different application:

- Paramètres EoleDB associés à Nextcloud**: A dropdown menu labeled "Serveur de bases de données à utiliser" is set to "default".
- Paramètres EoleDB associés à Posh-Profil**: A dropdown menu labeled "Serveur de bases de données à utiliser" is set to "default".
- Paramètres EoleDB associés à Roundcube**: A dropdown menu labeled "Serveur de base de données à utiliser" is set to "default".

Comprendre posh-profile

En laissant la valeurs sur default, les informations de configuration de l'onglet **EoleDB** seront automatiquement reprises. Il s'agit de la configuration la plus répandue correspondant à la majorité des cas.

Posh-profile permet la synchronisation des comptes utilisateurs entre les différentes applications web EOLE et la base utilisateur EoleDB. Exemple d'application web : eole-nextcloud (toutes les applications envole utilisent cette mécaniques)

Valeurs : <externe>

The screenshot shows the 'Posh-profil' configuration window with a 'Configuration' tab. It contains six numbered rows, each with a red 'E' icon and a dashed box around the label:

- 1. **Serveur de bases de données à utiliser**: A dropdown menu with 'externe' selected.
- 2. **Adresse du serveur de base de données**: An empty text input field.
- 3. **Port d'écoute du serveur de base de données**: A spinner control.
- 4. **Hôtes autorisés à utiliser la base de données**: A button labeled 'Pas de valeur'.
- 5. **Utilisateur du serveur de base de données**: An empty text input field.
- 6. **Fichier de mot de passe du serveur**: An empty text input field.

1

E Serveur de bases de données à utiliser

Variable EOLE : <poshprofil_db_mode>

Emplacement de la base de donnée utilisé par Posh-profile.

2

E Adresse du serveur de base de données

Variable EOLE : <poshprofil_dbserver>

Adresse du serveur de base de données.

3

E Port d'écoute du serveur de base de données

Variable EOLE : <poshprofil_dbport>

Port d'accès à la base de donnée distante, par défaut 3306.

4

E Hôtes autorisés à utiliser la base de données

Variable EOLE : <poshprofil_allow_hosts>

Identification des hôtes autorisé à accéder à la base de donnée.

5

E Utilisateur du serveur de base de données**Variable EOLE :** <poshprofil_db_mode>

Identifiant de l'utilisateur à utiliser sur la base de donnée.

6


E Fichier de mot de passe du serveur**Variable EOLE :** <poshprofil_dbpass>Emplacement du fichier de mot de passe de la base de donnée, exemple : /root/.mysql**Plusieurs base de données.**

Dans le cas où il y aurait plusieurs bases de données auxquelles se connecter, il est nécessaire de sélectionner la variable "externe".

1. Indiquer l'emplacement de la base de donnée.
2. Renseigner l'adresse de la base de donnée. Attention dans le cas où ces bases de données se trouvent dans le même domaine, il sera nécessaire de leur donner différents Alias afin de les distinguer.
3. Remplir avec le port renseigné pour la base de donnée EoleDB distante. (par défaut 3306)
4. Indiquer Tous les hôtes autoriser à se connecter à la base de données distantes. Lors de la première connexion ils seront ajouté dans la base et autorisé à communiquer avec celle-ci.
5. Renseigner l'identifiant de l'utilisateur permettant l'accès à la base de données.
6. Emplacement du fichier de mot de passe de la base de donnée, couramment : /root/.mysql

Exemple de cas d'usage où la variable externe est nécessaire.

Implique des alias pour les différentes applications web



Dans ce cas il est nécessaire de changer la variable pour Appli_WEB4 qui utilise une autre base de données eole-db.

Base de type local



1

E Serveur de bases de données à utiliser

Variable EOLE : <poshprofil_db_mode>


Emplacement de la base de donnée utilisée par Posh-profile.

2

E Hôtes autorisés à utiliser la base de données

Variable EOLE : <poshprofil_allow_hosts>

Adresse des hôtes autorisés à accéder à la base de données.



Dans le cas où vous avez plusieurs applications web mais que certaines ne doivent pas avoir accès à la base EoleDB locale, vous avez la possibilité de les spécifier dans l'option Hôtes autorisés à utiliser la base de données.

Voir aussi...

Gestion des bases de données avec EoleDB [p.372]

Externalisation des bases de données MySQL avec EoleDB [p.959]

4.14. Onglet Mots de passe : Politique de mot de passe pour les utilisateurs

Contrôle de complexité dans les interfaces de saisie du module

Cet onglet permet de modifier la politique de contrôle des mots de passe Active Directory appliquée lors de la saisie et la modification au travers des interfaces fournies sur le module.

Politique de mot de passe pour les utilisateurs LDAP	
N Longueur minimale des mots de passe	* 8
N Nombre minimum de classes de caractères	* 3
N Interdire la présence du nom d'utilisateur dans le mot de passe	* non

Longueur minimale des mots de passe

Cette variable permet de définir la longueur minimale requise pour un mot de passe.

La longueur minimale est paramétrable de 3 à 12 caractères.

Nombre minimum de classes de caractères

Cette variable permet de choisir le nombre minimum de classes de caractères^[p.1155] imposé pour le mot de passe d'un compte utilisateur.


Il est possible d'imposer l'utilisation de 1 à 4 classes différentes parmi :


- caractères minuscules ;
- caractères majuscules ;
- caractères numériques ;
- autres caractères (spéciaux et accentués).

Interdire la présence du nom d'utilisateur dans le mot de passe

La présence du nom d'utilisateur dans le mot de passe affaiblit le mot de passe en permettant qu'une partie des caractères utilisés pour le mot de passe soient prévisibles.

Interdire la présence du nom d'utilisateur dans le mot de passe permet de rejeter un mot de passe lors de son changement si celui-ci contient le nom de l'utilisateur concerné.

 Attention, un mot de passe sécurisé doit avoir une longueur de 8 caractères et doit contenir au minimum 3 classes différentes de caractères.

 Dans le cadre de l'utilisation d'un serveur Active Directory, la politique de sécurité définie dans ici doit être en accord avec celle du serveur AD.

Politique de sécurité du serveur Active Directory

La gestion des règles de mots de passe du domaine et la gestion fine des règles de mots de passe par groupe via la configuration du module est disponible dès la version 2.7.2 via l'installation du paquet [eole-ad-dc-pso](#).

Ce paquet est pré-installé sur le module à partir de la version 2.8.1.

Règles globales du domaine

Le contrôleur de domaine permet d'établir des règles pour les mots de passe. Ces règles s'appliquent à chaque utilisateur du domaine.

On peut distinguer deux types de règles :

- les règles globales au domaine, s'appliquant par défaut à tous les utilisateurs ;
- les règles spécifiques à des utilisateurs ou groupes d'utilisateurs, prenant le pas sur les règles globales.

Ces règles concernent plusieurs aspects du mot de passe :

- sa complexité, en termes de caractères le composant ;
- sa longueur ;
- sa durée de validité.

L'interface de configuration du module permet de configurer les règles globales du domaine et d'associer

des règles spécifiques à des groupes.

Dans le détail, les règles disponibles dans l'interface de configuration du module sont les suivantes :

- **Longueur minimal du mot de passe** : la longueur minimale empêche l'utilisation de mot de passe plus court que le nombre de caractères spécifiés
- **Longueur de l'historique des mots de passe** : un mot de passe valide ne doit pas être un mot de passe figurant dans l'historique des mots de passe de l'utilisateur ; une longueur d'historique longue empêche un utilisateur d'utiliser à nouveau un mot de passe employé récemment
- **Âge minimal du mot de passe** : l'âge minimal du mot de passe bloque les changements de mots de passe trop rapprochés dans le temps
- **Âge maximal du mot de passe** : l'âge maximal du mot de passe impose un changement de mot de passe à l'utilisateur avant la fin du délai sous peine de ne plus pouvoir se connecter.

Un utilisateur peut donc changer son mot de passe lorsque ce dernier est plus vieux que l'âge minimal mais moins vieux que l'âge maximal.

Configuration des règles globales du domaine

1

Longueur minimal du mot de passe

Détermine la longueur minimale acceptée pour les mots de passe dans la politique globale du domaine (en nombre de caractères)

2

Longueur de l'historique des mots de passe

Détermine le nombre de mots de passe conservés pour chaque utilisateur dans la politique globale du domaine

3

N Âge minimal du mot de passe

* 1

Âge minimal du mot de passe

Détermine le délai minimal entre deux opérations de changement de mot de passe (en jours)

4

N Âge maximal du mot de passe

* 42

Âge maximal du mot de passe

Détermine la durée maximale de validité du mot de passe après laquelle le compte est verrouillé (en jours)

Configuration des règles spécifiques aux groupes du domaine

Complexité des mots de passe dans l'AD pour un groupe d'utilisateur

N Groupe avec ce niveau de complexité

1 N Groupe avec ce niveau de complexité Users

2 N Longueur minimale du mot de passe * 7

3 N Longueur de l'historique des mots de passe * 24

4 N Âge minimal du mot de passe * 1

5 N Âge maximal du mot de passe * 42

Montrer/Cacher + Groupe avec ce niveau de complexité

1

N Groupe avec ce niveau de complexité

Users

Groupe avec ce niveau de complexité

Détermine le groupe auquel seront associées les règles définies

2

N Longueur minimale du mot de passe

* 7

Longueur minimale du mot de passe

Détermine la longueur minimale des mots de passe des individus du groupe ciblé

3

N Longueur de l'historique des mots de passe

* 24

Longueur de l'historique des mots de passe

Détermine le nombre de mots de passe conservés dans l'historique de chaque individu du groupe

ciblé

4

N Âge minimal du mot de passe

* 1

Âge minimal du mot de passe

Détermine le délai minimal entre deux opérations de changement de mot de passe pour les individus du groupe ciblé (en jours)

5

N Âge maximal du mot de passe

* 42

Âge maximal du mot de passe

Détermine la durée maximale de validité du mot de passe des individus du groupe ciblé après laquelle le compte est verrouillé (en jours)

Complexité des mots de passe

En termes de complexité de mots de passe, Samba suit les contraintes référencées dans la documentation sur la mise en place du contrôleur de domaine:

https://wiki.samba.org/index.php/Setting_up_Samba_as_an_Active_Directory_Domain_Controller#Provis

Ces contraintes évaluent la composition du mot de passe caractère par caractère mais également globalement.

Globalement, le mot de passe ne doit pas contenir l'identifiant, si l'identifiant est long de plus de trois caractères, ou des portions de l'identifiant, si l'identifiant peut être découpé en plusieurs parties en suivant certains caractères.

Caractère par caractère, un mot de passe est valide si il contient au moins trois classes de caractères parmi cinq classes prédéfinies (majuscules des lettres des langues européennes, minuscules des lettres des langues européennes, chiffres en base dix, caractères spéciaux non alpha-numériques et caractères unicode identifiés comme caractères alphabétiques sans distinction de casse).

Configuration des règles globales du domaine

Mots de passe

Complexité par défaut des mots de passe dans l'AD

N	Longueur minimale du mot de passe	*	7	↕	✎
N	Longueur de l'historique des mots de passe	*	24	↕	✎
N	Âge minimal du mot de passe	*	1	↕	✎
N	Âge maximal du mot de passe	*	42	↕	✎
1	E Applique les règles de complexité sur le mot de passe	*	oui	▼	✎

Complexité des mots de passe dans l'AD pour un groupe d'utilisateur

N Groupe avec ce niveau de complexité ↻

☰ Montrer/Cacher + Groupe avec ce niveau de complexité

1

E Applique les règles de complexité sur le mot de passe * oui ▼ ✎

Applique les règles de complexité sur le mot de passe

Détermine si le mot de passe doit valider les règles de construction définies en interne par Samba

Configuration des règles spécifiques aux groupes du domaine

Complexité des mots de passe dans l'AD pour un groupe d'utilisateur

N Groupe avec ce niveau de complexité ↻

N **Groupe avec ce niveau de complexité** Users ✎ ✖

N	Longueur minimale du mot de passe	*	7	↕	✎
N	Longueur de l'historique des mots de passe	*	24	↕	✎
N	Âge minimal du mot de passe	*	1	↕	✎
N	Âge maximal du mot de passe	*	42	↕	✎
1	E Applique les règles de complexité sur le mot de passe	*	oui	▼	✎

☰ Montrer/Cacher + Groupe avec ce niveau de complexité

1

E Applique les règles de complexité sur le mot de passe * oui ▼ ✎

Applique les règles de complexité sur le mot de passe

Détermine si le mot de passe des individus du groupe ciblé doit valider les règles de complexité internes à Samba

4.15. Onglet Clamav : Configuration de l'anti-virus

EOLE propose un service anti-virus réalisé à partir du logiciel libre ClamAV.

<http://www.clamav.net>

Activation de l'anti-virus

The screenshot shows the Clamav configuration window. Under the heading 'Services utilisant ClamAV', there are two rows of settings. The first row is 'Activer l'anti-virus temps réel sur FTP' with a dropdown menu set to 'oui'. The second row is 'Activer l'anti-virus sur la messagerie' with a dropdown menu set to 'non'. Each row has a small icon on the left and a refresh icon on the right.

Par défaut, le service est activé sur le module et l'anti-virus est actif pour le service de messagerie.

⚠ À partir d'EOLE 2.9, le plugin clamav pour proftpd n'est plus maintenu par Ubuntu. La variable Activer l'anti-virus temps réel sur FTP a donc été supprimée.

💡 Si aucun service n'utilise l'anti-virus, il est utile de le désactiver dans l'onglet Services. Il faut passer la variable Activer l'anti-virus ClamAV à non. L'onglet Clamav n'est alors plus visible.

Activation de l'anti-virus sur la messagerie

Pour activer l'anti-virus sur la messagerie il faut passer la variable Activer l'antivirus sur la messagerie à oui dans l'onglet Clamav.

The screenshot shows a single row in the Clamav configuration window. The setting is 'Activer l'anti-virus sur la messagerie' and the dropdown menu is set to 'oui'.

Forcer l'activation du service clamd

Si Activer l'anti-virus ClamAV est à oui dans l'onglet Service mais qu'aucun service EOLE ne l'utilise alors seul le service de mise à jour de la base de signatures (freshclam) sera actif sur le serveur.

Il est possible de forcer l'activation du service anti-virus (clamd) en passant la variable du mode expert Forcer l'activation du démon clam sur le serveur à oui dans l'onglet Clamav.

The screenshot shows a single row in the Clamav configuration window. The setting is 'Forcer l'activation du démon clam sur le serveur' and the dropdown menu is set to 'oui'.

Configuration avancée du service anti-virus

En mode expert, l'onglet Clamav comporte de nombreuses variables qui permettent d'affiner la

configuration du service anti-virus ClamAV.

The screenshot shows the ClamAV configuration window with the following settings:

Paramètre	Valeur
Taille maximum pour un fichier à scanner (en Mo)	10
Quantité de données maximum à scanner pour une archive (en Mo)	50
Profondeur maximale pour le scan des archives	16
Profondeur maximale pour le scan des répertoires	15
Nombre maximum de fichiers à scanner dans une archive	5000
Arrêter le démon en cas de surcharge mémoire	no
Détection des applications indésirables	no
Scan du contenu des fichiers ELF	no
Scan du contenu des fichiers PDF	yes
Détection des fichiers exécutables corrompus	no

- Taille maximum pour un fichier à scanner (en Mo) ;
- Quantité de données maximum à scanner pour une archive (en Mo) ;
- Profondeur maximale pour le scan des archives ;
- Profondeur maximale pour le scan des répertoires ;
- Nombre maximum de fichiers à scanner dans une archive ;
- Arrêter le démon en cas de surcharge mémoire ;
- Détection des applications indésirables ;
- Scan du contenu des fichiers ELF ^[p.1160] ;
- Scan du contenu des fichiers PDF ;
- Scan des fichiers courriels ;
- Détection des fichiers exécutables corrompus (déprécié par clamav et supprimé sur EOLE ≥ 2.9.0).

Configuration avancée du service de mise à jour de l'anti-virus

En mode expert, l'onglet **Clamav** comporte des variables qui permettent d'affiner la configuration de Freshclam, le service de mise à jour de la base de signatures.

Freshclam

- Nom de domaine du serveur DNS de mise à jour: current.cvd.clamav.net
- Forcer un serveur de mise à jour freshclam: non
- Code IANA pour la mise à jour de la base de signature: fr
- Nombre de tentatives de mise à jour par miroir: 5
- Nombre de mises à jour quotidiennes: 24

- Nom de domaine du serveur DNS de mise à jour permet de spécifier un miroir interne pour les signatures ;
- Forcer un serveur de mise à jour freshclam permet d'ajouter un ou plusieurs miroirs pour les signatures ;
- Code IANA pour la mise à jour de la base de signature permet de sélectionner le miroir le plus proche en se saisissant un code pays dans le cas où on n'ajoute pas manuellement de miroirs ;
- Nombre de tentatives de mise à jour par miroir permet de réduire le nombre de tentatives de mise à jour, en effet des fichiers sont récupérés systématiquement à chaque tentative ;
- Nombre de mises à jour quotidiennes permet de réduire le nombre de mises à jour quotidiennes.

Passer Forcer un serveur de mise à jour freshclam à **oui** donne accès à un groupe de deux variables supplémentaires permettant de renseigner le nom de domaine d'un miroir et son type.

Forcer un serveur de mise à jour freshclam: oui


Nom de domaine du serveur de mise à jour

- Nom de domaine du serveur de mise à jour: db.fr.clam.net
- Type du miroir: DatabaseMirror

Montrer/Cacher

Nom de domaine du serveur de mise à jour

Lorsqu'un miroir est ajouté manuellement, il est nécessaire d'indiquer quel est son type : **DatabaseMirror** ou **PrivateMirror**. La distinction porte sur le protocole utilisé pour établir la connexion avec le miroir. **DatabaseMirror** implique l'utilisation du protocole **https** alors que **PrivateMirror** implique l'utilisation du protocole **http**.



L'établissement d'une connexion avec le protocole **https**, impliqué par le type **DatabaseMirror**, suppose que le certificat identifiant le miroir soit valide.

Contribuer

La base de données de virus est mise à jour avec l'aide de la communauté.

Il est possible de faire des signalements :

- signaler de nouveaux virus qui ne sont pas détectés par ClamAV ;
- signaler des fichiers propres qui ne sont pas correctement détectés par ClamAV (faux-positif).

Pour cela il faut utiliser le formulaire suivant (en) : <http://www.clamav.net/contact#reports>
 L'équipe de ClamAV examinera votre demande et mettra éventuellement à jour la base de données.
 En raison d'un nombre élevé de déposants, il ne faut pas soumettre plus de deux fichiers par jour.



Il ne faut pas signaler des PUA^[p.1180] comme étant des faux positifs.

4.16. Onglet Annuaire

Sur les modules Horus, Scribe et AmonEcole l'annuaire OpenLDAP est local.

Configuration	
Activer le support de TLS	* oui
Port du serveur LDAP	* 389
Fichier de mot de passe de l'utilisateur de lecture	*/var/lib/xc/addc/rootfs/etc/eole
Définir le mot de passe admin de LDAP dans un fichier	* non

Lorsque l'annuaire est configuré comme étant local, l'onglet propose 4 paramètres :

- Activer le support du TLS : permet de désactiver le support du TLS :
- Port du serveur LDAP : permet de changer le port d'écoute du serveur LDAP ;
- Fichier de mot de passe de l'utilisateur de lecture : permet de changer le fichier de mot de passe de l'utilisateur de lecture :
- Définir le mot de passe admin de LDAP dans un fichier : permet de stocker et de réutiliser par ailleurs le mot de passe administrateur de l'annuaire dans le fichier `/root/.writer`.

Les variables du mode expert pour l'annuaire sont identiques qu'il soit distant ou local, elles permettent de modifier finement le comportement de l'annuaire.

Fichier de mot de passe de l'utilisateur admin	* /root/.writer
Attribut de recherche des utilisateurs	* uid
Filtre d'utilisateurs	* objectClass=person
Filtre de groupes	* objectClass=posixGroup
DN racine de l'arbre utilisateurs	
DN racine de l'arbre groupes	
Champ 'nom d'affichage' de l'utilisateur	* displayName
Champ 'mail' de l'utilisateur	* mail
Champ 'maildir' de l'utilisateur	* maildir
Champ 'fonction' de l'utilisateur	
Champ 'categorie' de l'utilisateur	
Champ 'rne' de l'utilisateur	
Champ 'fredurne' de l'utilisateur	
Champ 'nom d'affichage' du groupe	* cn

La variable `Fichier de mot de passe de l'utilisateur admin` permet de modifier le fichier par défaut contenant le mot de passe de l'administrateur de l'annuaire.

L'attribut de recherche par défaut peut également être modifié.

Les filtres, les DN racine et les attributs LDAP renvoyés par l'annuaire peuvent être personnalisés.



Le paramétrage d'un serveur LDAP local s'effectue dans l'onglet `Openldap`.

Voir aussi...

Onglet `Openldap` : Configuration du serveur LDAP local [p.309]

4.17. Onglet Dhcp : Configuration du serveur DHCP

Le serveur DHCP^[p.1158] est activable/désactivable dans l'onglet `Services` par l'intermédiaire de l'option : `Activer le serveur DHCP`.

L'onglet `Dhcp` apparaît uniquement si le service est activé.

Sur les modules Seth et Scribe, les adresses servies doivent généralement être sur le réseau local (interface 0).

Sur le module AmonEcole, les adresses servies sont celles du réseau interne (interface 1).

Si le serveur est installé en DMZ, on pourra renseigner des adresses d'un autre réseau mais dans ce cas, il faudra activer le relayage du DHCP^[p.1181] sur le pare-feu.

Définition des sous-réseaux

Il faut définir une ou plusieurs plages (en anglais range) d'adresses attribuables par le serveur à l'aide du bouton `+ Adresse réseau de la plage DHCP`.

La plage DHCP doit contenir au moins autant d'adresses que le nombre de stations susceptibles d'être connectées simultanément sur le réseau.

Les champs Adresse réseau de la plage DHCP et Masque de sous-réseau de la plage DHCP permettent de définir le réseau sur lequel les adresses doivent être servies.

Le champ Nom de la plage DHCP, disponible uniquement à partir de la version 2.6.2, permet d'identifier plus facilement la plage DHCP, notamment dans la nouvelle interface d'administration (EAD3). Pour administrer efficacement le DHCP dans l'interface de configuration, il convient de renseigner des noms de plages pertinents. Dans le cas d'une migration depuis une version antérieure d'EOLE, cette variable est arbitrairement initialisée avec les valeurs "plage0", "plage1"...

Les champs IP basse de la plage DHCP et IP haute de la plage DHCP doivent être comprise dans le réseau déclaré ci-dessus.

Le champ IP basse de la plage DHCP correspond, dans un réseau de classe C, à l'adresse IP dont le dernier octet a la valeur la plus petite.

Le champ IP haute de la plage DHCP correspond, dans un réseau de classe C, à l'adresse IP dont le dernier octet a la valeur la plus grande.

Le nombre d'adresses IP servies est déterminé par la différence entre la valeur la plus grande et la valeur la plus petite.


Les champs Nom de domaine à renvoyer aux clients DHCP, Adresse IP du routeur à renvoyer aux clients DHCP et Adresse IP du DNS à renvoyer aux clients DHCP permettent de spécifier des valeurs différentes pour chaque plage déclarée.

Pour la configuration de l'Adresse IP du routeur à renvoyer aux clients DHCP :

- dans le mode une carte, l'adresse sera l'adresse IP de la passerelle saisie dans l'onglet Interface-0 ;
- dans le cas du mode deux cartes, l'adresse IP du routeur sera l'adresse IP de l'Interface-1 (eth1).

L'Adresse IP du DNS à renvoyer aux clients DHCP peut être l'adresse IP du DNS de votre FAI^[p.1162] pour une utilisation sans le module Amon. Il est également possible d'utiliser des serveurs DNS disponibles sur Internet.

Si vous disposez d'un module Amon ou d'un module AmonEcole, il est conseillé d'utiliser le module comme relais DNS^[p.1159], L'adresse à préciser dans le cas du mode deux cartes sera l'adresse IP du routeur et donc l'adresse IP de l'Interface-1 (eth1).



Sur le module AmonEcole, l'adresse IP du DNS à renvoyer correspond à celle renseignée dans Adresse IP pour addc (adresse ip domaine link) de l'onglet Interface-1 de l'interface de configuration du module.

Paramètres globaux et surcharge

En mode expert, les champs Nom de domaine à renvoyer aux clients DHCP, Adresse IP du routeur à renvoyer aux clients DHCP, Adresse IP du DNS à renvoyer aux clients DHCP et Adresse IP du DNS secondaire à renvoyer aux clients DHCP permettent de spécifier des valeurs pour les paramètres globaux. Ils peuvent être surchargés pour un sous-réseau spécifique.

The screenshot shows the 'Dhcp' configuration page with the following global parameters:

- Nom de domaine à renvoyer aux clients DHCP**: Input field with a copy icon.
- Adresse IP du DNS à renvoyer aux clients DHCP**: Input field with a copy icon.
- Adresse IP du DNS secondaire à renvoyer aux clients DHCP**: Input field with a copy icon.

Un certain nombre de paramètres peuvent être spécifiés ou modifiés dans les paramètres globaux et/ou pour les sous-réseaux.

The screenshot shows the advanced DHCP configuration parameters:

- Adresse IP du serveur primaire Wins à renvoyer aux clients**: Input field with a copy icon.
- Adresse IP du serveur secondaire Wins à renvoyer aux clients**: Input field with a copy icon.
- Adresse IP du serveur NTP à renvoyer aux clients**: Input field with a copy icon.
- Interdire cette zone aux hôtes inconnus**: Dropdown menu set to 'non' with a copy icon.
- Temps du bail par défaut (sec)**: Input field with a copy icon.
- Temps maximum du bail (sec)**: Input field with a copy icon.

At the bottom, there is a 'Montrer/Cacher' button and a '+ Adresse réseau de la plage DHCP' button.

Il est possible de spécifier les adresses IP de Wins primaire et secondaire à renvoyer aux clients.

L'adresse d'un serveur de temps à renvoyer aux clients peut être spécifié : Adresse IP du serveur NTP à renvoyer aux clients.

Passer Interdire cette zone aux hôtes inconnus à oui permet d'activer l'option deny unknown-clients qui interdit l'attribution d'une adresse IP à une station dont l'adresse MAC est inconnue du serveur (gestion des adresses MAC connues au travers de l'EAD).

Il est possible de modifier les durées du bail DHCP : Temps du bail par défaut (sec) et Temps maximum du bail (sec).

Mode PXE

Il est possible de configurer le mode PXE^[p.1180] pour des clients en mode *legacy* et/ou UEFI^[p.1187].

Pour cela il faut au préalable avoir activé l'option Activer l'utilisation d'un serveur PXE/TFTP dans l'onglet **Services**.

Deux variables permettent de spécifier indépendamment le fichier de boot pour les deux modes. Par défaut, les valeurs sont recopiées des variables de l'onglet **Tftp** :

- Chemin vers le fichier de boot PXE initial (onglet **Tftp**) est recopié dans Fichier pour le boot PXE ;
- Chemin vers le fichier de boot PXE UEFI initial (onglet **Tftp**) est recopié dans Fichier pour le boot PXE UEFI.

Pour chaque définition de sous-réseaux, il est possible de surcharger ces valeurs par défaut. La fonctionnalité de distribution du fichier de boot est dépendante de la présence d'une valeur pour chaque sous-réseau. Un champ vide dans une définition de sous-réseau désactive la fonctionnalité de distribution pour ce sous-réseau indépendamment des valeurs par défaut dans l'onglet **Tftp**.

Domaine WPAD

Le champ Nom de domaine du serveur WPAD permet de configurer le nom de domaine du serveur WPAD^[p.1189].

⚠ Même s'il est possible d'utiliser n'importe quel domaine, il est conseillé d'utiliser la même valeur que celle utilisée pour le nom de domaine local.

🟢 Pour les postes de travail Windows c'est la valeur du champ Nom de domaine du serveur WPAD qui sera utilisée pour accéder au fichier WPAD tandis que pour des postes de travail GNU/Linux c'est le nom de domaine local qui sera utilisé pour accéder au fichier WPAD.

Configurer la continuité de service

À partir de la version 2.6.2, il est possible de mettre en place de la continuité de service pour le DHCP. Elle permet à deux serveurs DHCP d'opérer sur les mêmes sous-réseaux et mêmes pools d'adresses IP. Il faut donc un serveur DHCP primaire et un serveur DHCP secondaire.

💡 Les ports d'écoute et de contact du serveur primaire doivent être inversés pour le serveur secondaire. Il est également possible d'utiliser le port 647 partout, c'est à dire en écoute et en contact aussi bien sur le serveur primaire que sur le serveur secondaire.

Paramétrage du serveur primaire

Configurer la continuité de service

N Activer la continuité de service	*	oui	✎
B Nom de la grappe	*	failover	✎
B Rang du serveur dans la grappe	*	primary	✎
B Adresse IP du serveur DHCP local, en écoute du serveur pair	*	10.13.5	✎
N Port de communication du serveur DHCP local, en écoute du serveur pair	⚙️ *	647	✎
B Adresse IP du serveur pair	*	10.13.6	✎
N Port de communication du serveur pair	⚙️ *	847	✎

- Nom de la grappe : le nom de la grappe devra être le même sur le serveur primaire (local) et sur le serveur secondaire (pair) ;
- Rang du serveur dans la grappe : choisir primary pour le serveur primaire ;
- Adresse IP du serveur DHCP local, en écoute du serveur pair : saisir l'adresse IP de l'interface sur laquelle écoute le service DHCP local (IP de l'Interface-0 dans la plupart des cas) ;
- Port de communication du serveur DHCP local, en écoute du serveur pair : le port par défaut pour un serveur primaire est 647 ;
- Adresse IP du serveur pair : saisir l'adresse IP du serveur secondaire (pair) ;
- Port de communication du serveur pair : le port par défaut est 847.

En mode expert, un certain nombre de variables permettent d'ajuster finement la configuration du failover et de la répartition de charge.

E Délai maximal de réponse	*	60	✎
E Nombre de messages BNDUPD	*	10	✎
E Délai avant passage de témoin	*	5	✎
E Temps maximum de délégation	*	3600	✎
E Seuil de prise en charge par le serveur primaire	*	128	✎

Paramétrage du serveur secondaire

Configurer la continuité de service

N Activer la continuité de service	* oui	
B Nom de la grappe	* failover	
B Rang du serveur dans la grappe	* secondary	
B Adresse IP du serveur DHCP local, en écoute du serveur pair	* 10.1.3.6	
N Port de communication du serveur DHCP local, en écoute du serveur pair	* 847	
B Adresse IP du serveur pair	* 10.1.3.5	
N Port de communication du serveur pair	* 647	

Pour un serveur secondaire, les variables à paramétrer sont :

- Nom de la grappe : le nom de la grappe doit être le même que pour le serveur primaire (local) ;
- Rang du serveur dans la grappe : choisir secondary pour le serveur secondaire ;
- Adresse IP du serveur DHCP local, en écoute du serveur pair : saisir l'adresse IP de l'interface sur laquelle écoute le service DHCP local (IP de l'Interface-0 dans la plupart des cas) ;
- Port de communication du serveur DHCP local, en écoute du serveur pair : le port par défaut pour un serveur secondaire est 847 ;
- Adresse IP du serveur pair : saisir l'adresse IP du serveur secondaire (pair) ;
- Port de communication du serveur pair : le port par défaut est 647.

En mode expert, un certain nombre de variables permettent d'ajuster finement la configuration du failover.

E Délai maximal de réponse	* 60	
E Nombre de messages BNDUPD	* 10	
E Délai avant passage de témoin	* 5	

Support de l'API OMAPI

Le serveur DHCP offre la possibilité de modifier une partie de sa configuration en cours d'exécution, sans l'arrêter, de modifier ses fichiers de base de données et de la redémarrer. Cette capacité est actuellement fournie en utilisant OMAPI^[p.1176], une API pour manipuler les objets distants.

Activer le support OMAPI affiche les variables permettant de configurer le service.

Support de l'API OMAPI

E Activer OMAPI * oui

E Port d'écoute pour OMAPI * 7911

B Secret partagé pour OMAPI

Le port d'écoute déclaré peut être modifié et est pris en compte par bastion^[p.1153].

La clé secrète sera à utiliser pour que les clients du service s'authentifient.

Personnaliser la configuration DHCP

Il est possible d'ajouter des fichiers d'option qui seront pris en compte par le DHCP et dont le contenu sera distribué aux clients.

Dans global.

Pour inclure dans la section globale il faut créer le répertoire :

```
/etc/dhcp/dhcpd.d/global
```

Puis mettre dedans tous les fichiers qui seront inclut et distribués à tous les clients.

Dans les subnet

Pour inclure dans tous les subnets il faut créer le répertoire :

```
/etc/dhcp/dhcpd.d/subnets/global/
```

Pour inclure dans un subnet précis il faut créer le répertoire :

```
/etc/dhcp/dhcpd.d/subnets/{adresse_network_dhcp}_{adresse_netmask_dhcp}/
```

Puis mettre dedans tous les fichiers qui seront inclut et distribués aux clients dans le subnet.

Dans les pool

Pour inclure dans tous les pools il faut créer le répertoire :

```
/etc/dhcp/dhcpd.d/pools/global/
```

Pour inclure dans un pool précis il faut créer le répertoire :

```
/etc/dhcp/dhcpd.d/pools/name_{nom_plage_dhcp}/
```

Puis mettre dedans tous les fichiers qui seront inclut et distribués aux clients dans le pool.

Exemple : ajout via l'option d'un serveur ntp différent

Créer un fichier comme suivant :

```
/etc/dhcp/dhcpd.d/pools/global/ntp
```

L'ouvrir et ajouter l'option correspondante :

```
option ntp-servers 10.1.3.5;
```

Enregistrer le contenu.

Désormais cette option sera envoyé à tous nouveaux client réalisant une demande de bail au serveur DHCP.

Astuce

`adresse_network_dhcp` , `adresse_netmask_dhcp` et `nom_plage_dhcp` sont des variables EOLE, il est donc possible d'afficher leur contenu avec la commande `CreoleGet` .

Voir aussi...

Configurer la découverte automatique du proxy avec WPAD

4.18. Onglet Tftp : Configuration d'un serveur PXE/TFTP

Il est possible d'activer un service d'amorçage PXE^[p.1180] sur le module. Une station de travail pourra alors démarrer depuis le réseau en récupérant une image de système d'exploitation qui se trouve sur un serveur.

La configuration du serveur PXE/TFTP se trouve dans l'onglet `Tftp` . Celui-ci est disponible uniquement en mode expert après activation du service dans l'onglet `Services` .

L'adresse IP du serveur PXE/TFTP proposée par défaut est celle de l'interface 0 précédemment configurée.

Si le service DHCP local est activé et que l'adresse d'un serveur TFTP distant est saisie, le service DHCP renverra les stations qui le demandent vers ce serveur (directive : `next-server`).

Si le serveur TFTP est local, la variable `Répertoire sur le serveur PXE/TFTP` définit le répertoire dans lequel se trouve le ou les fichiers de boot PXE.

Si le service DHCP local est activé :

- la variable `Chemin vers le fichier de boot PXE initial` définit le nom du fichier de boot PXE initial renvoyé par le service DHCP (directive : `filename`) ;
- la variable `Chemin vers le fichier de boot PXE UEFI initial` définit le nom du fichier de boot PXE initial pour les client UEFI^[p.1187] qui sera renvoyé par le service DHCP (directive : `filename`).

Cette fonctionnalité permet notamment la mise en place d'un logiciel de clonage permettant de restaurer des images sauvegardées de poste clients.

FOG

Installation de FOG^[p.1163] sur Eolebase 2.8 :
<https://pcli.ac-dijon.fr/eole/installation-de-fog-sur-eolebase-2-8/>

OSCAR

OSCAR^[p.1177], outil de clonage édité par l'ex CRDP de Lyon :

- Une procédure pour la mise en place d'OSCAR est disponible sur la forge EOLE à l'adresse :
<http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/oscar/wiki>
- Une documentation sur l'utilisation d'OSCAR est disponible à l'adresse :
https://dane.ac-lyon.fr/spip/IMG/scenari/FCDeploymentOscar/co/A150_-_Presentation_Os

4.19. Onglet Samba : Configuration du serveur de fichiers

EOLE propose un contrôleur de domaine Active Directory^[p.1151] situé dans le conteneur^[p.1157] nommé `addc` couplé à un serveur de fichiers en mode membre sur la partie "maître" du serveur.


Cela signifie qu'il permet une authentification centralisée des ouvertures de session sur les postes clients et qu'il fournit un ensemble de partages aux utilisateurs (dossier personnel, dossier de groupes, partages communs, d'icônes, etc.).

Les droits d'accès sont différents suivant les groupes auxquels l'utilisateur appartient.


Sur le module Scribe, un professeur aura globalement plus de droits qu'un élève. Il a également à sa disposition des outils lui permettant d'interagir avec les élèves (observation, blocage, distribution de documents, etc.).

Les variables proposées dans l'onglet `Samba` de l'interface de configuration agissent principalement sur la partie serveur membre du module.

Nom du serveur de fichiers



Le champ `Nom du serveur de fichiers` (nom du serveur dans le domaine AD) est le nom qui pourra être utilisé pour accéder au serveur de fichiers avec la syntaxe `\\machine`.



Sa taille maximale est fixée à 15 caractères et il ne doit pas être modifié une fois le module instancié.

Caractères autorisés et non autorisés

Les noms d'ordinateur au format NetBIOS^[p.1174] peuvent contenir tous les caractères alphanumériques à l'exception des caractères étendus suivants :

- la barre oblique inverse (`\`) ;
- marque de barre oblique (`/`) ;
- signe deux-points (`:`) ;

- astérisque (*) ;
- point d'interrogation (?) ;
- guillemet (") ;
- inférieur à (<) signe ;
- signe supérieur à (>) ;
- barre verticale (|).

Attention, les noms peuvent contenir un point, mais ne peuvent pas commencer par un point. Pour en savoir plus sur les conventions de nommage dans un domaine, vous pouvez consulter la page :

<http://support.microsoft.com/kb/909264/fr>

Fichiers invisibles sur les partages


Tous les noms de fichiers commençant par un point sont invisibles dans les partages Windows.

Dans la configuration de Samba, plusieurs types de fichiers ont été ajoutés pour les rendre invisibles des utilisateurs :

- `desktop.ini` : les fichiers `desktop.ini` générés par le fonctionnement de Windows sont cachés à l'utilisateur (`hide files = /desktop.ini/` dans le fichier `smb.conf`). En mode expert, la liste des fichiers cachés peut être personnalisée grâce à la variable Fichiers à masquer dans le partage ;
- `$recycle.bin` : les fichiers `$recycle.bin` générés par le fonctionnement de Windows sont cachés et inaccessibles par l'utilisateur (`veto files = /$RECYCLE.BIN/` dans le fichier `smb.conf`).

Mode multi-établissement

Pour certaines structures, une communauté de communes par exemple, il peut être intéressant de n'avoir qu'un seul module Scribe ou AmonEcole pour gérer plusieurs établissements.



Activation du mode multi-établissement dans l'interface de configuration du module

Pour activer le support du **mode multi-établissement** il faut passer la variable Support du multi-établissement à oui.

Le paramétrage du mode multi-établissement s'effectue ensuite dans l'interface d'administration EAD.

⚠ Sur les serveurs en production, l'ajout des groupes `profes-etab` et `elevés-etab` nécessite l'application du script `/usr/share/eole/backend/creation_etab_elevés_profes.py`.

💡 Les associations "numéro d'établissement" - "préfixe des groupes de l'établissement" sont désormais enregistrées dans le fichier CSV ^[p.1158] :

`/usr/share/ead2/backend/tmp/importation/etabprefix.csv`.

Configuration avancée du serveur Samba

Création des comptes

Un utilisateur type "élève" est associé à une classe et à des options.

1	Activer les création des options lors de l'importation des comptes	* oui
2	Activer les création des répertoires privés des élèves	* oui
3	Inversion prénom/nom dans les classes	* non

1 Dossier options

Activer les création des options lors de l'importation des comptes

Création des dossiers options lors de l'importation des comptes

nom de la variable : `ead import write options`

2 Répertoire

Activer les création des répertoires privés des élèves

Création des répertoires privés

nom de variable : `ead import write prive`

3 Identifiants

Inversion prénom/nom dans les classes

Inversion des identifiants des élèves en Prénom Nom dans les classes


nom de variable : `reverse_login`

À partir d'EOLE 2.8.1, il est possible :

- de désactiver la création automatique des groupes "options" lors de l'importation des comptes ;
- de désactiver la création du dossier privé qui est accessible uniquement par l'élève.

Toujours à partir d'EOLE 2.8.1, il est possible de modifier l'identification des élèves présentée aux enseignants au niveau des dossiers classes et options.

Afin de faciliter les interactions, la possibilité d'inverser le prénom et le nom dans le login a été implémenté.



Le script de secours suivant permet de re-générer les liens présents dans les sous-dossiers

du répertoire `/home/classes` :
`/usr/share/eole/backend/regen_class_link.py`

Une fonctionnalité équivalente a été implémenté au niveau du nommage des devoirs élèves ramassés par les enseignants.

1

E Inversion prénom/nom dans le nom des devoirs

Inversion des identifiants des élèves en Prénom Nom pour les noms des devoirs

nom de la variable : `reverse_login_devoir`



L'inversion prénom/nom ne peut être fonctionnelle que dans le cas où les login sont générés avec un "."

Soit au format : `prenom.nom`, `p.nnn` ou `prenom.n`

Concrètement, sur les postes clients cela se traduit uniquement par un changement du nom des répertoires des élèves dans le partage "classe" et/ou le nom des fichiers de "devoir".

Libellé du serveur Samba

Par défaut le libellé est le nom de l'établissement, il apparaît sur les stations clientes, il peut être modifié à votre convenance.

Activer la corbeille Samba

Par défaut lorsque l'on supprime un fichier depuis un partage Samba, il est directement supprimé.

L'option `Activer la corbeille Samba` permet de paramétrer Samba pour que les fichiers supprimés soient déplacés dans un répertoire "corbeille".

Le nom proposé par défaut (`.corbeille`) définit un répertoire qui sera masqué pour les utilisateurs.

Il est possible de rendre ce répertoire accessible en lui donnant un autre nom (exemple : `corbeille`).


La durée de conservation des fichiers supprimés est également paramétrable.



Les fichiers déplacés dans la corbeille sont inclus dans le calcul de l'espace disque occupé par l'utilisateur. Pour limiter les dépassements de quota disque, il est conseillé de paramétrer une durée de conservation assez courte.



1

**smb_deadtime**


Nombre de minutes d'inactivité avant déconnexion automatique d'accès à un fichier

2

**smb_hide_files**


Fichiers à masquer dans le partage

3

**smb_oplocks**

Activer les verrous opportunistes (oplocks)

4

**smb_spools_x64**

Annoncer Spoolss comme architecture x64

Nombre de minutes d'inactivité avant déconnexion automatique d'accès à un fichier

Cette option globale définit le nombre de minutes que Samba va attendre un client inactif avant de fermer sa session avec le serveur Samba. Un client est considéré comme inactif quand il n'a pas de fichiers ouverts et qu'il n'envoie aucune donnée.

Si la valeur de cette option est mise à 0, cela signifie que Samba ne fermera jamais aucune connexion et cela peut conduire à une consommation inutile des ressources du serveur par les clients inactifs.

Pour la plupart des réseaux, l'utilisation de cette option ne posera pas de problème car la reconnexion du

client sera réalisée de manière transparente pour l'utilisateur.

Fichiers à masquer dans le partage

Cette option permet de personnaliser la liste des fichiers qui doivent être cachés à l'utilisateur.



Il est impératif de respecter le format attendu par le fichier de configuration de Samba à savoir :

```
/desktop.ini/fichier2/fichier3/
```

Activer les verrous opportunistes (oplocks)

Les verrous opportunistes augmentent les performances du serveur en activant un accès exclusif aux fichiers.

Option à non par défaut. Les verrous sont gérés côté client et certaines applications ne gèrent pas les verrous.

Annoncer Spoolss comme architecture x64


Le service d'impression de Samba se présente par défaut comme étant 32-bit ("Windows NT x86"). Annoncer Spoolss comme architecture x64, disponible à partir de la version 2.5.2 d'EOLE, permet au serveur d'impression de se présenter comme étant 64-bit (Architecture = x64 de Windows) ce qui permet d'ajouter des pilotes d'imprimante 64 bits.

Activer des partages supplémentaires

Passer Activer des partages supplémentaires à oui permet d'activer un ou plusieurs nouveaux partages. Pour ajouter un ou plusieurs partages il faut cliquer sur le bouton + Nom du partage

Les options à saisir pour chaque partage supplémentaire sont :

- le Nom du partage ;
- le Nom absolu du répertoire à partager = chemin Unix du répertoire à partager ;
- la Visibilité du partage = visibilité dans le voisinage réseau ;
- le Partage est en lecture/écriture :
 - si la variable est à oui → lecture/écriture ;
 - si la variable est à non → lecture seule.



L'activation et la déclaration d'un partage supplémentaire ne crée pas le répertoire sur le disque. Il faut réaliser cette opération manuellement et affecter des droits adaptés sur le répertoire.

Partages manuels

Le fichier `smb.conf` est re-généré à chaque reconfiguration du serveur (commande `reconfigure`) et également lors de l'ajout d'un partage ou d'un groupe avec partage.

Ce fichier est généré à partir du template : `/usr/share/eole/creole/distrib/smb.conf` et des partages déclarés dans l'annuaire LDAP.

Le template, qui contient principalement la section `[global]`, peut éventuellement être patché.

La gestion des ACLs en elle-même est totalement indépendante de la configuration de Samba.

Il est possible de déclarer un partage supplémentaire manuellement en plaçant un fichier (possédant l'extension `.conf`) décrivant le partage dans le répertoire `/etc/samba/conf.d/`.

Sa prise en compte nécessite un `reconfigure`.



Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page de manuel :

```
# man smb.conf
```

ou

<https://manpages.ubuntu.com/manpages/jammy/en/man5/smb.conf.5.html>

Autoriser l'ouverture de flux à partir d'un port source

Lors de diagnostic il peut être utile d'utiliser la commande `nmblookup` pour déterminer l'adresse IP du ou des serveurs contrôleurs de domaine sur le réseau local.

Pour que l'échange puisse se faire en UDP via le port 137 il est nécessaire que le serveur EOLE puisse en autoriser l'accès.

Pour activer cette fonctionnalité il faut passer `Autoriser l'ouverture de flux à partir d'un port source` à `oui`.

Les options pour le port autorisés et le protocole peuvent être laissés par défaut. Par contre il est important de choisir l'interface sur laquelle aura lieu cette autorisation.

Il est possible d'ajouter des autorisations sur plusieurs interfaces en cliquant sur le bouton `Port source à partir duquel les flux sont autorisés`.

Paramètres système

1

`fs_inotify_max_user_instances`

`fs.inotify.max_user_instances` dans `sysctl.conf`

2

E Nombre maximum de surveillants associés à une instance inotify
fs_inotify_max_user_watches

fs.inotify.max_user_watches dans sysctl.conf

3

E Nombre maximum d'événements mis en file d'attente dans une instance inotify
fs_inotify_max_queued_events

fs.inotify.max_queued_events dans sysctl.conf

4

E Optimisations réseau
smb_socket_options

Pour voir les possibilités ce référer au man de smb.conf, partie "socket options (G)

5

E Activer l'envoi de courriel en cas de dépassement des quotas
smb_quotawarn

Système d'avertissement de dépassement de l'espace alloué.

6

E Pourcentage de la limite douce appliquée à la limite dure des quotas
quota_hard_limit_percent

Valeur permettant le calcul de la limite dure du quota associé aux nouveaux utilisateurs.

En cas de forte sollicitation d'accès à un partage Samba (nombre de fichiers ouverts par Samba supérieur à 20000) l'augmentation des valeurs sur les 3 paramètres ci-dessous permet d'éviter les pertes d'accès au partage :

- Nombre maximum d'instances inotify pour un UID réel
- Nombre maximum de surveillants associés à une instance inotify
- Nombre maximum d'événements mis en file d'attente dans une instance inotify



Ces variables sont utilisées dans `/etc/sysctl.conf` et `/etc/sysctl.d/99-sysctl.conf`.

Chaque inotify utilisée occupe 540 octets (système 32 bits) ou 1 ko (double sur 64 bits).

La variable `Optimisations réseau` permet de personnaliser les options de la directive Samba : `socket options`.

Cette option vous permet de définir les options de socket à utiliser lors des échanges avec le client. Les options de socket sont des contrôles sur la couche réseau des systèmes d'exploitation qui permettent de régler la connexion.

Activer l'envoi de courriel en cas de dépassement des quotas

Un envoi de courriel peut être activé en cas de dépassement de quotas. L'envoi se fait une fois par jour durant les 7 jours alloués pour résoudre le problème d'espace disque.

Voir aussi...

Configuration du mode multi-établissement

4.20. Onglet Onduleur

Sur chaque module EOLE, il est possible de configurer votre onduleur.

Le logiciel utilisé pour la gestion des onduleurs est NUT^[p.1175]. Il permet d'installer plusieurs clients sur le même onduleur. Dans ce cas, une machine aura le contrôle de l'onduleur (le maître/master) et en cas de coupure, lorsque la charge de la batterie devient critique, le maître indiquera aux autres machines (les esclaves) de s'éteindre avant de s'éteindre lui-même.




Schéma d'Olivier Van Hoof sous licence GNU FDL Version 1.2 - <http://ovanhoof.developpez.com/upsusb/>

Certains onduleurs sont assez puissants pour alimenter plusieurs machines.

<http://www.networkupstools.org/>

Le projet offre une liste de matériel compatible avec le produit mais cette liste est donnée pour la dernière version du produit :

<http://www.networkupstools.org/stable-hcl.html>



Pour connaître la version de NUT qui est installée sur le module :

```
# apt-cache policy nut
```

ou encore :

```
# apt-show-versions nut
```

Si la version retournée est 2.7.1 on peut trouver des informations sur la prise en charge du matériel dans les notes de version à l'adresse suivante :

<http://www.networkupstools.org/source/2.7/new-2.7.1.txt>

Si le matériel n'est pas dans la liste, on peut vérifier que sa prise en charge soit faite par une version plus récente et donc non pris en charge par la version actuelle :

<http://www.networkupstools.org/source/2.7/new-2.7.3.txt>

L'onglet **Onduleur** n'est accessible que si le service est activé dans l'onglet **Services**.



Si l'onduleur est branché directement sur le module il faut laisser la variable Configuration sur un serveur maître à oui, cliquer sur le bouton + Nom de l'onduleur et effectuer la configuration liée au serveur maître.

La configuration sur un serveur maître

Même si le nom de l'onduleur n'a aucune conséquence, il est obligatoire de remplir cette valeur dans le champ Nom pour l'onduleur.

Il faut également choisir le nom du pilote de l'onduleur dans la liste déroulante Pilote de communication de l'onduleur et éventuellement préciser le Port de communication si l'onduleur n'est pas USB.

Les champs Numéro de série de l'onduleur, Productid de l'onduleur et Upstype de l'onduleur sont facultatifs si il n'y a pas de serveur esclave. Il n'est nécessaire d'indiquer ce numéro de série que dans le cas où le serveur dispose de plusieurs onduleurs et de serveurs esclaves.

Le nom de l'onduleur ne doit contenir que des chiffres ou des lettres en minuscules : `[a-z][0-9]` sans espaces, ni caractères spéciaux.

NUT SNMP

À partir d'EOLE 2.7.2, les onduleurs utilisant une connexion SNMP^[p.1184] (driver `snmp-ups`) sont gérés nativement et des variables supplémentaires apparaissent dans l'interface.

La configuration ci-dessous convient, par exemple, pour un onduleur NITRAM Cyberpower :

Si le driver `snmp-ups` est sélectionné, le paramétrage de la Fréquence d'interrogation de `upsmo` est également proposé mais en mode expert uniquement.

Configuration d'un second onduleur sur un serveur maître

Si le serveur dispose de plusieurs alimentations, il est possible de les connecter chacune d'elle à un onduleur différent.

Il faut cliquer sur le bouton `+ Nom de l'onduleur` pour ajouter la prise en charge d'un onduleur supplémentaire dans l'onglet `Onduleur` de l'interface de configuration du module.

Si les onduleurs sont du même modèle et de la même marque, il faut ajouter de quoi permettre au pilote NUT de les différencier.

Cette différenciation se fait par l'ajout d'une caractéristique unique propre à l'onduleur. Ces caractéristiques dépendent du pilote utilisé, la page de `man` du pilote vous indiquera lesquelles sont disponibles.

Exemple pour le pilote Solis :

```
# man solis
```

Afin de récupérer la valeur il faut :

- ne connecter qu'un seul des onduleurs ;
- le paramétrer comme indiqué dans la section précédente ;
- exécuter la commande : `upsc <nomOnduleurDansGenConfig>@localhost | grep <nom_variable>` ;
- débrancher l'onduleur ;
- brancher l'onduleur suivant ;
- redémarrer `nut` avec la commande : `# service nut restart` ;
- exécuter à nouveau la commande pour récupérer la valeur de la variable.

Une fois les numéros de série connus, il faut les spécifier dans les champ Numéro de série de l'onduleur de chaque onduleur.

Deux onduleurs de même marque

Pour deux onduleurs de marque MGE, reliés à un module Scribe par câble USB, il est possible d'utiliser la valeur "serial", voici comment la récupérer :

```
# upsc <nomOnduleurDansGenConfig>@localhost | grep serial
driver.parameter.serial: AV4H4601W
ups.serial: AV4H4601W
```

Deux onduleurs différents

Un onduleur sur port série :

- Nom de l'onduleur : `eoleups` ;
- Pilote de communication de l'onduleur : `apcsmart` ;
- Port de communication de l'onduleur : `/dev/ttyS0`.

Si l'onduleur est branché sur le port série (en général : `/dev/ttyS0`), les droits doivent être

adaptés.

Cette adaptation est effectuée automatiquement lors de l'application de la configuration.

Onduleur sur port USB :

- Nom de l'onduleur : `eoleups` ;
- Pilote de communication de l'onduleur : `usbhid-ups` ;
- Port de communication de l'onduleur : `auto`.

La majorité des onduleurs USB sont détectés automatiquement.



Attention, seul le premier onduleur sera surveillé.

Autoriser des esclaves distants à se connecter

Pour déclarer un serveur esclave, il faut passer la variable `Autoriser des esclaves distants à se connecter` à `oui` puis ajouter un utilisateur sur le serveur maître afin d'autoriser l'esclave à se connecter avec cet utilisateur.


Idéalement, il est préférable de créer un utilisateur différent par serveur même s'il est possible d'utiliser un unique utilisateur pour plusieurs esclaves. Pour configurer plusieurs utilisateurs il faut cliquer sur le bouton `+ Utilisateur de surveillance de l'onduleur`.

Pour chaque utilisateur, il faut saisir :


- un `Utilisateur de surveillance de l'onduleur` ;
- un `Mot de passe de surveillance de l'onduleur` associé à l'utilisateur précédemment créé ;
- l'`Adresse IP du réseau de l'esclave` (cette valeur peut être une adresse réseau plutôt qu'une adresse IP) ;
- le `Masque de l'IP du réseau de l'esclave` (comprendre le masque du sous réseau de l'adresse IP de l'esclave)



Le nom de l'onduleur ne doit contenir que des chiffres ou des lettres en minuscules : `[a-z][0-9]` sans espaces, ni caractères spéciaux.



Chaque utilisateur doit avoir un nom différent.
Les noms `root` et `localmonitor` sont réservés.



Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page de manuel : `man ups.conf`
ou consulter la page web suivante :
<https://manpages.ubuntu.com/manpages/jammy/en/man5/ups.conf.5.html>

Configurer un serveur esclave

Une fois qu'un serveur maître est configuré et fonctionnel, il est possible de configurer le ou les serveurs esclaves.

Pour configurer le module en tant qu'esclave, il faut activer le service dans l'onglet **Services** puis, dans l'onglet **Onduleur**, passer la variable Configuration sur un serveur maître à non.

Il faut ensuite saisir les paramètres de connexion à l'hôte distant :

- le Nom de l'onduleur distant (valeur renseignée sur le serveur maître) ;
- l'Hôte gérant l'onduleur (adresse IP ou nom d'hôte du serveur maître) ;
- l'Utilisateur de l'hôte distant (nom d'utilisateur de surveillance créé sur le serveur maître) ;
- le Mot de passe de l'hôte distant (mot de passe de l'utilisateur de surveillance créé sur le serveur maître).



À partir d'EOLE 2.7.2, il est possible de déclarer plusieurs onduleurs distants.

Exemple de configuration



Sur le serveur maître :

- Nom de l'onduleur : `eoleups` ;
- Pilote de communication de l'onduleur : `usbhid-ups` ;
- Port de communication de l'onduleur : `auto` ;

- Utilisateur de surveillance de l'onduleur : `scribe` ;
- Mot de passe de surveillance de l'onduleur : `99JJUE2EZOAI2IZI10IIZ93I187UZ8` ;
- Adresse IP du réseau de l'esclave : `192.168.30.20` ;
- Masque de l'IP du réseau de l'esclave : `255.255.255.255`.



Sur le serveur esclave :

- Nom de l'onduleur distant : `eoleups` ;
- Hôte gérant l'onduleur : `192.168.30.10` ;
- Utilisateur de l'hôte distant : `scribe` ;
- Mot de passe de l'hôte distant : `99JJUE2EZOAI2IZI10IIZ93I187UZ8`.

4.21. Onglet Ead3

L'onglet `Ead3` est uniquement disponible après avoir passé `Activer l'interface d'administration du module (EAD3)` à `oui` dans l'onglet `Services`.

Il permet de personnaliser la configuration Saltstack^[p.1181] de l'EAD3.

The screenshot shows the 'Ead3' configuration page. It is divided into two sections: 'Personnalisation de la configuration SaltStack' and 'Personnalisation de la configuration EAD3'. Each section contains configuration fields with a red 'E' icon and a blue asterisk icon, indicating required or important settings.

Section	Paramètre	Valeur
Personnalisation de la configuration SaltStack	Nom de domaine du minion	local
	Port d'accès à l'API SaltStack	8880
Personnalisation de la configuration EAD3	Chemin de téléversement des fichiers EAD3	/var/lib/eole/ead3files

Le port d'écoute par défaut de l'API Saltstack est 8880.

Le choix du chemin de téléversement des fichiers EAD3 est par défaut `/var/lib/eole/ead3files`.

4.22. Onglet Applications web : Configuration des applications web

Les onglets `Applications web` et `Apache` ne sont disponibles qu'après activation du service, `Activer le serveur web Apache` à `oui`, dans l'onglet `Services`.

The screenshot shows the 'Applications web' configuration interface. It contains the following settings:

- Nom de domaine des applications web (sans http://)**: monetab.ac-academie.fr
- Application web par défaut (redirection)**: /eportail
- Le serveur web est derrière un reverse proxy**: oui
- Adresse IP du serveur reverse proxy**: 10.0.142.129
- Activer Adminer (administration de bases de données)**: oui

L'onglet **Applications web** permet un réglage minimum pour le fonctionnement des applications web. Il permet aussi d'activer/désactiver toutes les applications web EOLE installées sur le module.

Nom de domaine des applications web

Le choix du Nom de domaine des applications web est essentiel.

Pour un bon fonctionnement de toutes les applications, il est impératif d'utiliser un nom de domaine.

Dans la mesure du possible, il faut que celui-ci soit résolvable sur Internet. Si ce n'est pas le cas, il est possible d'utiliser un nom de domaine local diffusé par le serveur DNS^[p.1159] de l'établissement.

Ce paramètre ne doit pas être précédé du nom du protocole.

⚠ À partir de la version EOLE 2.6.1, les adresses IP ne sont plus autorisées pour cette variable. Cette restriction est notamment due au durcissement du support du protocole HTTPS^[p.1165] par les navigateurs.

Application web par défaut

L'application web par défaut sera celle renseignée dans la variable : Application web par défaut (redirection).

👁 Si la variable Application web par défaut vaut /webmail, alors l'adresse http://<adresse serveur>/ pointerait vers http://<adresse serveur>/webmail/

Serveur web et proxy inverse

Lorsque le serveur web est derrière un proxy inverse, c'est l'adresse IP du proxy inverse et non celle de l'utilisateur qui est enregistrée dans les fichiers de journalisation. Pour éviter cela, il est possible de passer la variable Le serveur web est derrière un reverse proxy à oui et de déclarer son adresse (généralement l'adresse IP du module Amon sur la zone) dans Adresse IP du serveur reverse proxy.

👉 Sur le module AmonEcole, si le proxy inverse est activé, les variables sont calculées et masquées : Le serveur web est derrière un reverse proxy est à oui et l'

Adresse IP du serveur reverse proxy est celle du bridge interne : 192.0.2.1.



La déclaration du proxy inverse ajoute une entête qui contient une adresse IP qui peut potentiellement être falsifiée depuis la machine source.

En cas d'utilisation d'un proxy, la récupération de l'adresse IP des stations du réseau local n'est pas garantie.



Sur EOLE 2.6.0 et inférieur, cette fonctionnalité était implémentée via le module Apache additionnel RPAF : https://github.com/gnif/mod_rpaf.

Sur EOLE 2.6.1 et supérieur, cette fonctionnalité est implémentée via le module Apache natif RemoteIP : https://httpd.apache.org/docs/current/fr/mod/mod_remoteip.html

Activer Bareos WebUI (gestion de la sauvegarde)

Bareos WebUI est une application web permettant de surveiller et gérer les sauvegardes Bareos.

Activer Adminer (administration des bases de données)

Adminer permet de gérer les bases de données MySQL hébergées par le module.

Elle vient en remplacement de l'application phpMyAdmin.

Pour activer/désactiver l'application web Adminer il faut passer la variable : Activer Adminer (administration de bases de données) à oui.

Activer nextcloud (gestionnaire de fichiers)

Cette variable permet d'activer/désactiver l'application web Nextcloud sur le module.

Nextcloud est une application web qui permet à l'utilisateur de gérer ses fichiers au travers d'un navigateur.

Une seconde variable permet de personnaliser la taille maximum autorisée pour les fichiers téléversés via l'application.



Si un proxy est déclaré dans l'onglet Général, Nextcloud l'utilisera pour accéder à des ressources externes.

La variable du mode expert : Domaines exclus du proxy permet de déclarer des exceptions.

Activer EOE

Cette variable permet d'activer/désactiver l'application web EOE sur le module.

EOE propose une interface simple contenant un ensemble d'outils à destination des élèves.

Activer EOP

Cette variable permet d'activer/désactiver l'application web EOP sur le module.

EOP propose une interface simple contenant un ensemble d'outils à destination des enseignants.

N Activer EOP (EOLE Outils Profs)	* oui
E Permettre aux enseignants de gérer les élèves et mots de passes	* oui
E Permettre aux enseignants de changer le mot de passe de tous les élèves	* oui

Par défaut, tous les professeurs principaux peuvent accéder à la section **Gestion** d'EOP.

À partir d'EOLE 2.8.1, la variable `Permettre aux enseignants de gérer les élèves et mots de passes` permet de désactiver l'accès à cette section à tous les professeurs.

Par défaut, seuls les professeurs principaux peuvent modifier le mot de passe de leurs élèves.

En mode expert, en passant la variable `Permettre aux enseignants de changer le mot de passe de tous les élèves` à `oui`, chaque professeur pourra changer le mot de passe de n'importe quel élève dans l'application EOP.

Activer Roundcube (webmail)


Cette variable permet d'activer/désactiver l'application web Roundcube sur le module.

Roundcube est une application web qui permet à l'utilisateur de gérer ses courriers électroniques au travers d'un navigateur.

Une seconde variable permet de définir le thème utilisé pour cette application.

Activer Thèmes

L'activation d'Envole Thèmes permet de choisir un thème à appliquer pour les différents éléments visuels propre à Envole^[p.1160] : mire SSO, EAD, portail Envole, les diverses applications supportées par la mutualisation, ...



Toutes les applications web pré-packagées installées manuellement apparaissent dans cet onglet pour éventuellement être désactivées.

Mode expert

Certificats

En mode expert il est possible d'activer la vérification de l'autorité de certification pour les applications web cassifiées et de modifier le chemin des certificats utilisés par le serveur web Apache.

E Activer la vérification de l'autorité de certification pour les applications web cassifiées	* non
E Certificat utilisé par apache	/etc/ssl/certs/eole.crt

Voir aussi...

Les applications web sur le module Scribe ^[p.863]

Espace Numérique Personnel pour l'Éducation avec Envole ^[p.865]

]

4.23. Onglet Apache : Configuration avancée du serveur web

Les onglets **Applications web** et **Apache** ne sont disponibles qu'après activation du service, **Activer le serveur web Apache** à **oui**, dans l'onglet **Services**.

L'onglet expert **Apache** permet de déclarer des applications web supplémentaires et d'affiner la configuration du serveur web.

Applications supplémentaires

Pour déclarer de nouvelles applications web, il faut tout d'abord passer la variable **Déclarer des applications web supplémentaires** à **oui**.



Déclaration d'une application web dans gen_config

Il est ensuite possible d'ajouter des déclarations en cliquant sur le bouton **+ Chemin complet l'application (exemple : /var/www/html/appli)**, puis remplir les 2 paramètres :

- **Chemin complet l'application (exemple : /var/www/html/appli)** ;
- **Alias de l'application (exemple : /appli)**.

La variable **Fichier à rechercher lorsqu'un client envoie une requête pour l'index d'un répertoire** permet de définir le fichier ressource à rechercher lorsqu'un client envoie une requête pour l'index d'un répertoire, en ajoutant un '/' à la fin du nom de ce dernier (directive : **DirectoryIndex**).



- **Chemin complet l'application (exemple : /var/www/html/appli)** :
/var/www/html/egroupware
- **Alias de l'application (exemple : /appli)** :/egw

Après instantiation ou reconfiguration du module, le logiciel doit répondre à l'adresse :
http://<adresse_serveur>/egw



La déclaration a pour effet la création d'un fichier de configuration Apache dans **/etc/apache2/sites-enabled/**. Elle n'installe pas et ne suffit en aucun cas à faire fonctionner une nouvelle application web.

Une section de la documentation décrit le processus complet d'ajout d'applications web.

Configuration Apache

Les variables permettent de modifier et de fixer une sélection de paramètres disponibles pour la configuration Apache MPM (module multi-processus) prefork dans différents fichiers de configuration : `/etc/apache2/`.

Configuration Apache	
⊞ Permettre de lister les répertoires et leur contenu	* non
⊞ Temps en secondes pendant lequel le serveur va attendre des entrées/sorties avant de considérer qu'une requête a échoué	* 300
⊞ Autoriser les connexions persistantes	* On
⊞ Nombre de processus enfants du serveur créés au démarrage	* 5
⊞ Nombre minimum de processus serveurs enfants inactifs	* 5
⊞ Nombre maximum de processus serveurs enfants inactifs	* 10
⊞ Nombre maximum de connexions pouvant être traitées simultanément	* 150
⊞ Nombre maximum de connexions qu'un processus enfant va traiter au cours de son fonctionnement	* 0

- Permettre de lister les répertoires et leur contenu : impacte le fichier `/etc/apache2/sites-available/default` en ajoutant la directive `Options -Indexes`.
- Temps en secondes pendant lequel le serveur va attendre des entrées/sorties avant de considérer qu'une requête a échoué.
- Autoriser les connexions persistantes : Passer ce paramètre à `Off` permet d'empêcher tout client de consommer trop de ressources du serveur.
- Nombre de processus enfants du serveur créés au démarrage : Cette directive permet de définir le nombre de processus enfants du serveur créés au démarrage.
- Nombre minimum de processus serveurs enfants inactifs : Cette directive permet de définir le nombre minimum désiré de processus serveurs enfants inactifs. Un processus inactif est un processus qui ne traite pas de requête. S'il y a moins processus inactifs que la valeur saisie, le processus parent va créer de nouveaux enfants de la manière suivante : il en crée un, attend une seconde, il en crée deux, attend une seconde, il en crée quatre, puis continue ainsi exponentiellement jusqu'à ce que son taux de création de processus enfants soit de 32 par seconde. Il ne s'arrête que lorsque le nombre de processus enfants correspond au chiffre saisi dans la directive.
- Nombre maximum de processus serveurs enfants inactifs : Cette directive permet de définir le nombre maximum souhaité de processus serveurs enfants inactifs. Un processus inactif est un processus qui ne traite pas de requête. S'il y a plus processus inactifs que le chiffre saisi, le processus parent arrêtera les processus excédentaires.
- Nombre maximum de connexions pouvant être traitées simultanément : Si la limite maximum est atteinte, toute tentative de connexion sera mise dans une file d'attente (la valeur de la directive `ServerLimit` ne doit pas être supérieur à la valeur de cette variable, aussi elle est automatiquement adaptée dans le template).
- Nombre maximum de connexions qu'un processus enfant va traiter au cours de son fonctionnement : Si ce nombre est défini à 0, il n'y a plus aucune limite sur le nombre de connexions que le processus pourra traiter.



Les nom des paramètres de configuration Apache impactés se retrouvent dans le nom des variables Creole et sont préfixés par la chaîne "mpm_".

L'affichage du nom des variables s'obtient dans le mode debug de l'interface de configuration du module.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la liste des directives de la version MPM d'Apache : <https://httpd.apache.org/docs/2.4/fr/mod/prefork.html>

Configuration PHP

Les autres variables permettent de modifier et de fixer une sélection de paramètres disponibles dans le fichier de configuration : `/etc/php5/apache2/php.ini`.

Paramètre	Valeur
Taille maximale des données reçues par la méthode POST (en Mo)	32
Taille maximale d'un fichier à charger (en Mo)	16
Temps maximal d'exécution d'un script (en secondes)	30
Durée maximale pour analyser les données d'entrée (en secondes)	60
Taille mémoire maximale qu'un script est autorisé à allouer (en Mo)	512
Affichage des erreurs à l'écran	Off
Durée de vie des données sur le serveur (en secondes)	3600
Nombre d'octets à lire dans le fichier utilisé comme source additionnelle d'entropie	16
Activer la directive de configuration browscap	non

- Taille maximale des données reçues par la méthode POST (en Mo) : Définit la taille maximale des données reçues par la méthode POST. Cette option affecte également le chargement des fichiers. Pour charger de gros fichiers, cette valeur doit être plus grande que la valeur de la Taille maximale d'un fichier à charger (en Mo).




Si le module Scribe fonctionne avec un module Amon il faut également régler la Taille maximale des données reçues par la méthode POST (en Mo) en mode expert dans l'onglet `Reverse proxy` du module Amon.

- Taille maximale d'un fichier à charger (en Mo) : Définit la taille maximale d'un fichier à charger.
- Temps maximal d'exécution d'un script (en secondes) : Fixe le temps maximal d'exécution d'un script. Cela permet d'éviter que des scripts en boucles infinies saturent le serveur. La configuration par défaut est de 30 secondes.
- Durée maximale pour analyser les données d'entrée (en secondes) : Cette option spécifie la durée maximale pour analyser les données d'entrée via les méthodes POST et GET. Cette durée est mesurée depuis le moment où PHP est invoqué sur le serveur jusqu'au début de

l'exécution du script.


- `Taille mémoire maximale qu'un script est autorisé à allouer (en Mo)` : Cette option détermine la mémoire limite qu'un script est autorisé à allouer. Cela permet de prévenir l'utilisation de toute la mémoire par un script mal codé. Notez que pour n'avoir aucune limite, vous devez définir cette directive à -1.
- `Affichage des erreurs à l'écran` : Affiche les messages d'erreur PHP directement sur les pages consultées, attention cette option ne doit pas être utilisée en production et s'applique à toutes les applications web hébergées sur le serveur.
- `Durée de vie des données sur le serveur (en secondes)` : Spécifie la durée de vie des données sur le serveur. Après cette durée, les données seront considérées comme obsolètes, et supprimées.
- `Nombre d'octets à lire dans le fichier utilisé comme source supplémentaire d'entropie` : Spécifie le nombre d'octets qui seront lus dans le fichier `/dev/urandom`. Par défaut, il vaut 0, c'est à dire inactif.



La directive `session.entropy_length` n'existe plus depuis PHP 7.1.0.

La variable EOLE associée (`Nombre d'octets à lire dans le fichier utilisé comme source supplémentaire d'entropie`) est supprimée sur EOLE 2.8.

- `Activer la directive de configuration browscap` : La directive de configuration `browscap` permet d'obtenir plus d'information sur les capacités du navigateur client grâce à la fonction `get_browser()` : <http://browscap.org/>.



Les nom des paramètres de configuration PHP impactés se retrouvent dans le nom des variables Creole et sont préfixés par la chaîne "`php_`".

L'affichage du nom des variables s'obtient dans le mode debug de l'interface de configuration du module.


Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la liste des directives du fichier `php.ini` en ligne : <http://www.php.net/manual/fr/ini.list.php>

Voir aussi...

Prise en charge d'applications supplémentaires ^[p.953]

4.24. Onglet Workstation : configuration avancée de la prise de contrôle des postes clients

L'onglet `Workstation` regroupe des options relatives à l'utilisation du logiciel Veyon^[p.1188] ainsi que des options d'activation de procédures d'automatisation des tâches d'intégration des postes au domaine et au réseau.



1

E Activer la jonction automatique au domaine

* oui

Activer la jonction automatique au domaine

L'activation automatique de jonction au domaine permet d'appliquer aux clients salt enregistrés un état qui exécute l'opération de jonction au domaine si le poste est encore hors-domaine.



L'application de l'état par le client salt nécessite que celui-ci dispose du mot de passe d'un compte avec les droits suffisants pour l'opération de jonction au domaine. Le mot de passe de ce compte est modifié au reconfigure pour limiter l'impact de sa diffusion. Il est conseillé de s'assurer que les reconfigure sont exécutés fréquemment si cette option est activée.



Cette option n'est pas compatible avec l'option d'acceptation automatique des certificats des clients salt.

2

E Activer l'installation et la configuration de Veyon

* oui

Activation de Veyon

Activée par défaut, l'application Veyon peut être désactivée si les fonctionnalités de visualisation et prise de contrôle à distance ne sont pas souhaitées

3

E Filtres de groupes d'utilisateurs pouvant visualiser les postes

* cn=Domain Admins cn=professeurs*

Groupes autorisés à accéder aux fonctionnalités de Veyon

Un filtre utilisant les CN (common name) des groupes permet de limiter l'accès aux fonctionnalités de Veyon aux membres des groupes correspondants

4

E Pouvoir prendre le contrôle de postes dans la salle et visualiser les postes non listés

Restriction des fonctionnalités de Veyon

La fonctionnalité de prise de contrôle à distance est désactivée par défaut, contrairement à la visualisation.

5

E Activer la configuration de Firefox

Activer la configuration de Firefox

Permet la configuration du proxy et la diffusion du certificat pour l'utilisation du mode MITM.

La désactivation de la jonction automatique au domaine donne la possibilité d'activer l'automatisation du renouvellement des certificats salt des postes clients.



L'option est activée par défaut dès lors que l'option Activer la jonction automatique au domaine est désactivée.

Comme décrit dans le détail de cette option, elle présente un risque en terme de sécurité. Il est conseillé de la désactiver en dehors de cas d'usage très précis.

E Activer la jonction automatique au domaine

1 **E** Accepter automatiquement le renouvellement d'un certificat SALT en ne se basant que sur l'ID du certificat (solution peu sécurisé)

1

E Accepter automatiquement le renouvellement d'un certificat SALT en ne se basant que sur l'ID du certificat (solution peu sécurisé)

Accepter automatiquement le renouvellement d'un certificat SALT en ne se basant que sur l'ID du certificat (solution peu sécurisé)

Lors de la première connexion d'un client salt sur le maître, le certificat est placé en attente de validation pour finaliser le lien. Cette option active une validation automatique d'un certificat si le nom du poste est déjà connu du maître.



Le critère qui déclenche l'acceptation automatique du certificat n'apporte aucune garantie sur l'identité du client. Ce mécanisme permet donc un appariement d'un client salt quelconque si celui-ci se présente avec le nom d'un client déjà accepté. L'ancien certificat associé au nom du client est, quant à lui, invalidé. En plus de la validation d'un certificat illégitime, il est donc également possible que la procédure invalide un certificat légitime.



Cette option ne peut pas être activée si l'option de jonction automatique est elle-même activée.

Voir aussi...

Observation et prise en main des postes clients [p.633]

4.25. Onglet Bareos webui : outil d'administration pour Bareos

bareos-webui est un logiciel libre écrit en PHP (basé sur Zend Framework), destiné à surveiller et à gérer les sauvegardes Bareos au travers d'une application web.

<http://www.bareos.org/en/bareos-webui.html>

L'interface web permet l'utilisation de plusieurs comptes pour gérer les sauvegardes et afficher les informations détaillées sur les jobs, les clients, groupes de fichiers, Pools, Volumes, stockages, Directeur, Scheduler et les journaux.

Director
scribe-dir


Username
admin_bareos

Password
.....

Login

© 2013 - 2015 Bareos GmbH & Co. KG,
GNU Affero General Public License Version 3

Mire d'authentification de bareos-webui



Bareos WebUI Version 14.2.1
 © 2013 - 2015 Bareos GmbH & Co. KG, GNU Affero General Public License Version 3

Tableau de bord de bareos-webui

Dashboard Director Filesets Pools **Volumes** Storages Clients Jobs Logs Signed in as: admin_bareos

Volumes

Volumes per page: 10 | 25 | 50 | 100

Volume	Name	Storage	Type	Last written	Status	Retention/Expiration	Maximum bytes	Current bytes	Free bytes
5	scribe-dir-diff-0005	1	File	today	Append	35 days	2 GB	218.16 KB	2 GB
4	scribe-dir-inc-0004	1	File	today	Append	10 days	2 GB	600.04 KB	2 GB
3	scribe-dir-catalog-0003	1	File	today	Used	expired	2 GB	265.75 KB	2 GB
2	scribe-dir-full-0002	1	File	today	Append	180 days	2 GB	41.82 MB	1.96 GB
1	scribe-dir-volume-0001	1	File	today	Used	expired	1 GB	619 B	1000 MB

previous first 1 last next

Bareos WebUI Version 14.2.1
 © 2013 - 2015 Bareos GmbH & Co. KG, GNU Affero General Public License Version 3

Affichage des volumes dans bareos-webui

Dashboard Director Filesets Pools Volumes Storages Clients **Jobs** Logs Signed in as: admin_bareos

Jobs

History Running Waiting Unsuccessful (past 24 hours) Successful (past 24 hours)

Jobs per page: 10 | 25 | 50 | 100

Job	Name	Client	Type	Level	Start	End	Duration	Status	Action
15	BackupCatalog	scribe-td	Backup	Full	2015-10-06 12:01:26	2015-10-06 12:01:26	00:00:00	Warning	⚙️
14	JobSauvegarde	scribe-td	Backup	Incremental	2015-10-06 12:01:21	2015-10-06 12:01:22	00:00:01	Warning	⚙️
13	JobSchedulePre	scribe-td	Backup	Full	2015-10-06 12:01:17	2015-10-06 12:01:17	00:00:00	Success	⚙️
11	JobSauvegarde	scribe-td	Backup	Differential	2015-10-06 11:54:47	2015-10-06 11:54:48	00:00:01	Warning	⚙️
8	JobSauvegarde	scribe-td	Backup	Incremental	2015-10-06 11:50:34	2015-10-06 11:50:34	00:00:00	Warning	⚙️
5	JobSauvegarde	scribe-td	Backup	Incremental	2015-10-06 11:48:50	2015-10-06 11:48:51	00:00:01	Warning	⚙️
2	JobSauvegarde	scribe-td	Backup	Full	2015-10-06 10:28:14	2015-10-06 10:28:23	00:00:09	Warning	⚙️
1	JobSchedulePre	scribe-td	Backup	Full	2015-10-06 10:28:10	2015-10-06 10:28:11	00:00:01	Success	⚙️

Affichage des jobs dans bareos-webui

Installation

bareos-webui s'installe manuellement, saisir les commandes suivantes dans un terminal :

```
# Query-Auto
```

```
# apt-eole install eole-bareoswebui
```

Le paquet est pré-installé sur les modules Scribe, Horus et AmonEcole.

Configuration

Dans l'onglet **Applications web**, il faut passer **Activer Bareos WebUI (gestion de la sauvegarde)** à **oui**.

Un nouvel onglet **Bareos webui** apparaît dans l'interface de configuration du module.



Il est possible de créer un ou plusieurs comptes autorisés à se connecter à l'interface bareos-webui en cliquant sur le bouton **+ Utilisateur autorisé à se connecter à l'interface web de gestion de la sauvegarde**.

Le mot de passe de la base de données peut éventuellement être personnalisé mais par défaut il est généré automatiquement. Une fois la configuration enregistrée, il ne sera plus possible de le modifier.

L'application n'est pas disponible immédiatement après l'installation. L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande **reconfigure**.

Accès à l'application


Pour accéder à l'application se rendre à l'adresse : http://<adresse_serveur>/bareos-webui/ ou utiliser l'action depuis l'EAD3.

L'authentification se fait **obligatoirement** avec les comptes déclarés dans l'interface de configuration du module.

Restauration des fichiers des clients distants

Bareos Webui est l'application graphique conseillée pour la restauration des fichiers des clients distants.

La restauration est possible depuis l'onglet Restauration. Cet onglet propose une série de paramètres pour la restauration sous la forme de champs de saisie sur la gauche et une vue arborescente des fichiers disponibles à la restauration dans la plus grande partie de la vue, à droite.



1

Client

eolebase

Sélection du client

Une liste déroulante permet de sélectionner le client pour lequel effectuer la restauration. Il peut s'agir aussi bien d'un client distant que du client local (vis-à-vis de l'emplacement du directeur).

2

jobs de sauvegarde

(5) 2019-04-01 12:00:01 - JobSauvega

Sélection de la sauvegarde de référence

Une liste déroulante permet de sélectionner les versions à restaurer par le biais du choix de la date de sauvegarde.

3**Restaurer vers client****Sélection du client cible**

Une liste déroulante permet de sélectionner le client vers lequel on souhaite restaurer les fichiers.

4**Job de restauration****Sélection du job de restauration**

Une liste déroulante permet de sélectionner le job de restauration parmi ceux créés automatiquement. Par défaut, le job sélectionné n'est pas celui associé au client distant. Aussi, il faut penser modifier ce paramètre.

5**Remplacer les fichiers sur la destination****Sélection du mode de remplacement**

Une liste déroulante permet de sélectionner le mode de remplacement des fichiers dans l'hypothèse où la restauration amènerait à copier un fichier à un endroit où il est déjà présent.

6**Emplacement de la restauration sur le client****Sélection de l'emplacement cible**

Un champ de saisie libre permet d'indiquer l'emplacement cible de la restauration. Pour restaurer les fichiers à leur place, il convient d'indiquer la racine du système de fichier (`/`).

7

Sélection de fichier

Nom	Taille	Date
/	0.00 B	1970-01-01 01:00:00
etc/	0.00 B	1970-01-01 01:00:00
eole/	0.00 B	1970-01-01 01:00:00
config.eol	2.38 KB	2019-04-01 11:52:32

Sélection des fichiers à restaurer

Un arbre permet de sélectionner les fichiers à restaurer parmi ceux déclarés dans la sauvegarde.

Désactivation



Pour désactiver rapidement et temporairement (jusqu'au prochain reconfigure) l'application web il est possible d'utiliser la commande suivante :

```
# a2dissite nom de l'application
```

Le nom de l'application à mettre dans la commande est celui que l'on trouve dans le répertoire `/etc/apache2/sites-available/`

Pour activer cette nouvelle configuration il faut recharger la configuration d'Apache avec la commande :

```
# service apache2 reload
```

Pour réactiver l'application avec cette méthode il faut utiliser les commandes suivantes :

```
# a2ensite nom de l'application
```

```
# service apache2 reload
```

Pour désactiver l'application pour une période plus longue voir définitivement, il faut désactiver l'application depuis l'interface de configuration du module, dans l'onglet **Applications web**.

L'opération nécessite une reconfiguration du module avec la commande **reconfigure**.

Voir aussi...

Activation et configuration de Bareos [p.362]

4.26. Onglet Eole sso : Configuration du service SSO pour l'authentification unique


Le serveur EoleSSO est prévu pour être déployé sur un module EOLE.

Il est cependant possible de l'utiliser dans un autre environnement en modifiant manuellement le fichier de configuration `/usr/share/sso/config.py`.

Cette section décrit la configuration du serveur depuis l'interface de configuration du module disponible sur tous les modules EOLE. Les valeurs définies par défaut simplifient la configuration dans le cadre d'une utilisation prévue sur les modules EOLE.

Serveur local ou distant

L'activation du serveur EoleSSO s'effectue dans l'onglet **Services**.



La variable `Utiliser un serveur EoleSSO` permet :

- `non` : de ne pas utiliser de SSO sur le serveur ;
- `local` : d'utiliser et de configurer le serveur EoleSSO local ;
- `distant` : d'utiliser un serveur SSO distant (configuration cliente).

⚠ Serveur EoleSSO local

À partir d'EOLE 2.9, l'outil EoleSSO s'exécute dans un conteneur^[p.1157] logiciel Podman^[p.1179].

L'image `eole-sso-server` est téléchargée depuis le site hub.eole.education [http://hub.eole.education].

Le serveur doit donc pouvoir accéder à ce domaine au même titre qu'aux serveurs de mise à jour des modules.

Adresse et port d'écoute

L'onglet supplémentaire **Eole-sso** apparaît si l'on a choisi d'utiliser un serveur EoleSSO local ou distant.

Dans le cas de l'utilisation du serveur EoleSSO local, `Nom de domaine du serveur d'authentification SSO` doit être renseigné avec le nom DNS du serveur.

Eole sso

Configuration

N Nom de domaine du serveur d'authentification SSO

N Port utilisé par le service Eole550 *

N Durée de vie d'une session sur le serveur SSO (en secondes) *

N CSS par défaut du service SSO (sans le .css)

Configuration d'un serveur EoleSSO local

- Durée de vie d'une session (en secondes) : indique la durée de validité d'une session SSO sur le serveur. Cela n'influence pas la durée de la session sur les applications authentifiées, seulement la durée de la validité du cookie utilisé par le serveur SSO. Au delà de cette durée, l'utilisateur devra obligatoirement se ré-authentifier pour être reconnu par le serveur SSO. Par défaut, la durée de la session est de 3 heures (7200 secondes).
- CSS par défaut du service SSO (sans le .css) : permet de spécifier une CSS différente pour le formulaire d'authentification affiché par le serveur EoleSSO. Le fichier CSS doit se trouver dans le répertoire `/usr/share/sso/interface/theme/style/<nom_fichier>.css`. *Se reporter au chapitre personnalisation pour plus de possibilités à ce sujet.*

⚠ Port 443

Si le port HTTPS (443) est déclaré pour ce service, alors celui-ci est uniquement accessible via l'URL `https://<nom du serveur>/sso`.

L'URL de la forme `https://<nom du serveur>:<port>/` reste valable pour les autres valeurs de port que 443.

Dans le cas de l'utilisation d'un serveur EoleSSO distant, seuls les paramètres Nom de domaine du serveur d'authentification SSO et Port utilisé par le service EoleSSO sont requis et les autres options ne sont pas disponibles car elles concernent le paramétrage du serveur local.

Eole sso

Configuration

N Nom de domaine du serveur d'authentification SSO

N Port utilisé par le service Eole550 *

N Durée de vie d'une session sur le serveur SSO (en secondes) *

Configuration d'un serveur EoleSSO distant

Configuration LDAP

Le serveur EoleSSO se base sur des serveurs LDAP^[p.1168] pour authentifier les utilisateurs et récupérer leurs attributs.

Il est possible ici de modifier les paramètres d'accès à ceux-ci :

- l'adresse et le port d'écoute du serveur LDAP ;
- le chemin de recherche correspond à l'arborescence de base dans laquelle rechercher les utilisateurs (basedn) ;
- un libellé à afficher dans le cas où un utilisateur aurait à choisir entre plusieurs annuaires/établissements pour s'authentifier (voir le chapitre [Gestion des sources d'authentications multiples](#)) ;
- un fichier d'informations à afficher dans le cadre qui est présenté en cas d'homonymes. Ces informations apparaîtront si l'utilisateur existe dans l'annuaire correspondant. Les fichiers doivent être placés dans le répertoire `/usr/share/sso/interface/info_homonymes` ;
- DN^[p.1159] et mot de passe d'un utilisateur en lecture pour cet annuaire ;
- attribut de recherche des utilisateurs : indique l'attribut à utiliser pour rechercher l'entrée de l'utilisateur dans l'annuaire (par défaut, uid)
- choix de la disponibilité ou non de l'authentification par clé OTP^[p.1177] si disponible (*voir plus loin*).



Dans le cas où vous désirez fédérer EoleSSO avec d'autres fournisseurs de service ou d'identité (ou 2 serveurs EoleSSO entre eux), il est nécessaire de configurer un utilisateur ayant accès en lecture au serveur LDAP configuré.

Il sera utilisé pour récupérer les attributs des utilisateurs suite à réception d'une assertion d'un fournisseur d'identité (ou dans le cas d'une authentification par OTP).

Cet utilisateur est pré-configuré pour permettre un accès à l'annuaire local sur les serveurs EOLE.

Sur les modules EOLE, la configuration recommandée est la suivante :

- utilisateur : `cn=reader,o=gouv,c=fr`
- fichier de mot de passe : `/root/.reader`

Si vous connectez EoleSSO à un annuaire externe, vous devez définir vous même cet utilisateur :

- `Utilisateur de lecture des comptes ldap` : renseignez son *dn* complet dans l'annuaire
- `fichier de mot de passe de l'utilisateur de lecture` : entrez le chemin d'un fichier où vous stockerez son mot de passe (modifiez les droits de ce fichier pour qu'il soit seulement accessible par l'utilisateur `root`)

Passer la variable `Information LDAP supplémentaires (applications)` à `oui` permet de configurer pour chaque annuaire LDAP déclaré des attributs supplémentaires qui seront utilisés par les applications web (DN racine de l'arbre utilisateurs, DN racine de l'arbre groupes, Champ 'nom d'affichage' de l'utilisateur, Champ 'mail' de l'utilisateur, Champ 'fonction' de l'utilisateur, Champ 'categorie' de l'utilisateur, Champ 'rne' de l'utilisateur, Champ 'fredurne' de l'utilisateur...).

Passer la variable `Permettre le changement de mot de passe sur un serveur AD` à `oui` permet à l'utilisateur de changer son mot de passe depuis la mire SSO si ce dernier à expiré.

Il est alors nécessaire de renseigner le nom du domaine AD et le nom du serveur AD sur lequel changer le mot de passe.

N Permettre le changement de mot de passe sur un serveur AD	* oui	
N Nom du domaine Active Directory sur lequel changer le mot de passe	domscribe.ac-test.fr	
N Nom du serveur Active Directory sur lequel changer le mot de passe	addc	

Serveur SSO parent

Un autre serveur EoleSSO peut être déclaré en tant que serveur parent dans la configuration (adresse et port). Se reporter au chapitre traitant de la fédération pour plus de détails sur cette notion.

Serveur SSO parent

N Adresse du serveur SSO parent	<input type="text"/>	
N Port du serveur SSO parent	* 8443	

Si un utilisateur n'est pas connu dans le référentiel du serveur EoleSSO, le serveur essaiera de l'authentifier auprès de son serveur parent (dans ce cas, la liaison entre les 2 serveurs s'effectue par l'intermédiaire d'appels XML-RPC^[p.1189] en HTTPS, sur le port défini pour le serveur EoleSSO).

Si le serveur parent authentifie l'utilisateur, il va créer un cookie de session local et rediriger le navigateur

client sur le serveur parent pour qu'une session y soit également créée (le cookie de session est accessible seulement par le serveur l'ayant créé).



Ce mode de fonctionnement n'est plus recommandé aujourd'hui. Il faut préférer à cette solution la mise en place d'une fédération par le protocole SAML.

Fédération d'identité

Le serveur EoleSSO permet de réaliser une fédération vers un autre serveur EoleSSO ou vers d'autres types de serveurs compatibles avec le protocole SAML^[p.1182] (version 2).

Nom d'entité SAML du serveur eole-ssso (ou rien) : nom d'entité du serveur EoleSSO local à indiquer dans les messages SAML. Si le champ est laissé à vide, une valeur est calculée à partir du nom de l'académie et du nom de la machine.

Cacher le formulaire lors de l'envoi des informations de fédération : permet de ne pas afficher le formulaire de validation lors de l'envoi des informations de fédération à un autre système. Ce formulaire est affiché par défaut et indique la liste des attributs envoyés dans l'assertion SAML permettant la fédération.

Authentification OTP

Il est possible de configurer EoleSSO pour gérer l'authentification par clé OTP à travers le protocole securID^[p.1183] de la société EMC (précédemment RSA).

Pour cela il faut :

- installer et configurer le client PAM/Linux proposé par EMC (voir annexes)
- Répondre oui à la question Gestion de l'authentification OTP (RSA SecurID)

Des champs supplémentaires apparaissent :

- Pour chaque annuaire configuré, un champ permet de choisir la manière dont les identifiants à destination du serveur OTP sont gérés. 'inactifs' (par défaut) indique que l'authentification OTP n'est pas proposée à l'utilisateur. Avec 'identiques', le login local (LDAP) de l'utilisateur sera également utilisé comme login OTP. La dernière option est 'configurables', et indique que les utilisateurs doivent renseigner eux même leur login OTP. Dans ce dernier cas, l'identifiant est conservé sur le serveur EoleSSO pour que l'utilisateur n'ait pas à le renseigner à chaque fois (fichier `/usr/share/sso/securid_users/securid_users.ini`).
- Le formulaire d'authentification détecte automatiquement si le mot de passe entré est un mot de passe OTP. Il est possible de modifier la reconnaissance si elle ne convient pas en réglant les tailles minimum et maximum du mot de passe et en donnant une expression régulière qui sera vérifiée si la taille correspond. Les options par défaut correspondent à un mot de passe de 10 à 12 caractères uniquement numériques.

Certificats

Les communications de et vers le serveur EoleSSO sont chiffrées.

Sur les modules EOLE, des certificats auto-signés sont générés à l'instanciation^[p.1167] du serveur et sont utilisés par défaut.

The screenshot shows a configuration window titled 'Certificats'. It contains three rows, each with a label, a value field, and a refresh icon:

- Row 1: Label 'Chemin du certificat SSL', value '/etc/ssl/certs/eole.crt'.
- Row 2: Label 'Chemin de la clé privée liée au certificat SSL', value '/etc/ssl/private/eole.key'.
- Row 3: Label 'Chemin de l'autorité de certification (ou rien)', value is empty.

Il est possible de renseigner un chemin vers une autorité de certification et un certificat serveur dans le cas de l'utilisation d'autres certificats (par exemple, des certificat signés par une entité reconnue).

Les certificats doivent être au format PEM.

Configuration en mode expert

Autres options

En mode expert plusieurs nouvelles variables sont disponibles :

The screenshot shows a configuration field with a red 'E' icon. The label is 'Alias d'accès au service SSO (paramètre : __CAS_FOLDER)' and the value is '/CAS'.

- Alias d'accès au service SSO (paramètre : __CAS_FOLDER) permet de créer un alias spécifique en plus du domaine et du port pour certains serveurs SSO tels que lemonLDAP^[p.1169] ou keycloak^[p.1168].

Cette variable est disponible uniquement à partir de la version 2.6.2 d'EOLE.

- Nom du cookie EoleSSO et Domaine du cookie EoleSSO permettent la gestion d'un cluster EoleSSO.

- Générer des statistiques d'usage du service est à non par défaut. Si ce paramètre est à oui, EoleSSO va générer des statistiques sur l'usage du service (consommation mémoire, nombre de session...). Ces statistiques sont générées par la librairie python prometheus-client. Elles peuvent être intégrées à un outil tel que Grafana, et sont disponibles sur l'URL suivante : `https://<adresse_serveur>:8443/metric` [`https://<adresse_serveur>:8443/metrics`].

- Activer la balise meta viewport (CSS responsive) permet d'inclure la balise HTML meta viewport dans les pages de l'application (avec `content="width=device-width, initial-scale=1"`). Elle est à activer en cas d'utilisation d'une feuille de style CSS responsive.

- Ne pas répondre aux demandes CAS des applications inconnues est à non par défaut. Si ce paramètre est à oui, seules les applications renseignées dans les fichiers d'applications (`/usr/share/sso/app_filters/*_apps.ini`) sont autorisées à recevoir des réponses du serveur en mode CAS. Si il est à non, le filtre par défaut leur sera appliqué ;
- Nombre maximum de sessions en attente (backlog) permet de définir la taille de la file d'attente des sessions. Augmenter cette valeur est susceptible de résoudre des problèmes de lenteur voir de rejet des demandes d'authentification ;
- Décalage de temps (en secondes) dans les messages de fédération SAML est à -300 secondes par défaut. Ce décalage est appliqué aux dates dans les messages de fédération SAML. Cela permet d'éviter le rejet des messages lorsque le serveur partenaire n'est pas tout à fait synchrone (par défaut, on décale de 5 minutes dans le passé). Ce délai est aussi pris en compte pour la validation des messages reçus ;
- Taille du pool de traitement (thread pool size) permet de configurer la valeur du

paramètre `THREAD_POOL_SIZE`.

Augmenter cette valeur est susceptible de résoudre les problèmes de charge rencontrés sur certaines infrastructures ;

- Utiliser l'authentification SSO pour l'EAD est à oui par défaut.

Le passer à non permet de ne plus utiliser le serveur SSO pour l'authentification de l'EAD.

Authentification OpenID Connect

- Autoriser l'authentification OpenID Connect est à non par défaut

Si ce paramètre est à oui, il devient possible de configurer un ou plusieurs fournisseurs d'identité OpenID Connect ;

- Référence du fournisseur d'identité OpenID : renseigner un libellé pour identifier le fournisseur. Ce libellé est interne à l'application EoleSSO. Il est utilisé pour définir le nom des fichiers contenant les logos/boutons du fournisseur :
 - `/usr/share/sso/interface/images/<libelle>.png` : bouton de connexion présenté sur la page de login (par exemple : "se connecter avec France Connect") ;
 - `/usr/share/sso/interface/images/logo-<libelle>.png` : logo du fournisseur qui sera affiché sur la page d'association de comptes.
- Libellé du fournisseur d'identité OpenID : libellé à destination des utilisateurs pour décrire le fournisseur ("France Connect", "Google", ...) ;
- URL d'accès (issuer) : URL décrivant le fournisseur d'identité (la plupart du temps, l'URL de base de son service d'authentification) ;

- URL de demande d'autorisation (authorization endpoint) : URL permettant au client d'initier le processus d'authentification ;
- URL de récupération de jeton d'accès (token endpoint) : URL permettant de récupérer un jeton (éventuellement l'identifiant de l'utilisateur) après authentification ;
- URL de déconnexion (logout endpoint) : URL permettant de demander une déconnexion. Ce paramètre est ignoré pour les fournisseurs utilisant une cinématique de déconnexion spécifique comme Google, Facebook et Microsoft ;
- URL de lecture des informations (userinfo endpoint) : URL permettant de récupérer les informations de l'utilisateur à l'aide du jeton fourni ;
- URL de description des certificats de signature (jwks URI) : URL décrivant les certificats utilisés par le fournisseur (si disponible) ;

Définition de l'identifiant client (Client ID) et clé secrète (Client secret)



L'identifiant client (Client ID) et la clé privée secrète (Client secret) renvoyés par le fournisseur d'identité utilisés pour valider les échanges doivent être, pour des raisons de sécurité, stockés dans un fichier à part avec des droits restreints.

Pour chaque fournisseur d'identité, ajouter une ligne dans le fichier `/etc/eole/eolesso_openid.conf` :

```
<nom_fournisseur> = "<client id> :<client secret>"
```


Le nom fournisseur doit correspondre au paramètre Référence du fournisseur d'identité OpenID renseigné dans l'interface de configuration du module.

Si ces informations ne sont pas renseignées pour l'un des fournisseurs déclarés, un message l'indiquera au lancement de la commande `diagnose` .

Version du serveur SSO

Si le module est configuré pour utiliser le serveur SSO local, le protocole utilisé sera forcément CAS^[p.1154] version 2.

Si le module est configuré pour utiliser un serveur SSO distant, la variable Version du serveur SSO associé permet de choisir entre le protocole historique CAS et le protocole SAML^[p.1182] en version 1.1.



Dans le cas où le serveur SSO est déclaré en SAML, de nouvelles variables permettent de déclarer les correspondances (mapping) permettant de récupérer les principaux attributs des utilisateurs parmi celle transmises par le serveur.

Voir aussi...

Gestion des sources d'authentification multiples [p.818]

Compatibilité OpenID Connect [p.797]

4.27. Onglet Ead-web : EAD et proxy inverse

Si l'interface web de l'EAD est activée sur le module (onglet **Services**), les paramètres de l'onglet **Ead-web** permettent de régler le port d'accès à l'interface EAD depuis l'extérieur si un proxy inverse est utilisé.

Par défaut l'utilisation d'un proxy inverse pour accéder à l'EAD est à non.

Si la variable est passée à oui, le port proposé pour accéder à l'EAD depuis l'extérieur est par défaut 4203.

Voir aussi...

Accéder directement à l'EAD d'un serveur Scribe depuis l'extérieur [p.383]

4.28. Onglet Mysql : Configuration du serveur MySQL

Sur les modules Scribe et AmonEcole, le serveur de base de données MySQL est obligatoirement activé. Sur les autres modules, il est activable/désactivable dans l'onglet **Services** par l'intermédiaire de l'option : Activer le serveur de bases de données MySQL. L'onglet expert **Mysql** apparaît uniquement si le service est activé.

L'onglet expert **Mysql** permet de modifier et de fixer une sélection de paramètres disponibles dans le fichier de configuration : `/etc/mysql/my.cnf`

Les paramètres en question se retrouvent dans le nom des variables Creole et sont généralement

préfixés par la chaîne "mysql".

Nombre maximum de connexions simultanées



Ce paramètre permet d'augmenter le nombre de connexions clientes maximum simultanées.

Cela peut s'avérer nécessaire sur des sites où la fréquentation des applications web est très importante et où l'erreur MySQL Too many connections apparaît fréquemment.

Adresses autorisées à accéder à MySQL

Il est possible de déclarer les adresses IP ou les réseaux autorisés à accéder au serveur MySQL local.



Pour autoriser des adresses à accéder au serveur MySQL, il faut passer la variable Permettre l'accès au serveur depuis l'extérieur à oui puis ajouter les couples d'adresse réseau/masque souhaités.

Dans le cas où le serveur possède plusieurs interfaces réseau, il est possible de préciser l'interface par laquelle les adresses définies ont le droit de se connecter.

Sur le module Horus, l'Adresse IP réseau autorisée pour les connexions distantes au serveur MYSQL est pré-remplie avec l'adresse du réseau local.

Cette fonctionnalité n'est pas disponible sur les modules AmonEcole.
Sur ces modules, les autorisations d'accès réseau sont à déclarer dans un modèle ERA^[p.1161].

Gestion des logs

Il est possible d'activer les logs binaires permettant de rejouer les transactions SQL (attention, logs volumineux). Les logs seront à l'emplacement suivant /var/lib/mysql/, nommés sur le modèle binlog.0000XX

1

E Activer les logs binaires des transactions

nom de la variable : `mysql_activer_binlog`


Activation des logs binaires permettant de rejouer les transactions SQL (attention, logs volumineux)

2

E Durée de rétention des logs binaires en heures

nom de la variable : `mysql_binlog_retention`

Durée de rétention des logs en heures définissant un paramètre du serveur ainsi qu'une consigne de nettoyage au reconfigure (valeur maximale utilisable : 1193046).



Cette fonctionnalité n'est pas disponible sur les modules AmonEcole.

Sur ces modules, les autorisations d'accès réseau sont à déclarer dans un modèle ERA^[p.1161].



Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les exemples de configuration fournis dans :

`/usr/share/doc/mysql-server-5.7/examples/`

ou consulter :

<https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/>

4.29. Onglet Messagerie

Même sur les modules ne fournissant aucun service directement lié à la messagerie, il est nécessaire de configurer une passerelle SMTP valide car de nombreux outils sont susceptibles de nécessiter l'envoi de courriers électroniques.

La plupart des besoins concernent l'envoi d'alertes ou de rapports.

Exemples : rapports de sauvegarde, alertes système, ...

Service anti-spam

Activer le service anti-spam SpamAssassin permet d'activer/désactiver le service SpamAssassin. Le but de ce logiciel est de filtrer les courriers électroniques reconnus comme étant indésirables.

Service de récupération de courrier électronique (POP/IMAP)

Activer le serveur de courrier permet de désactiver le service d'échange de courrier ou de choisir le ou les protocoles supportés : POP, IMAP ou POP -IMAP.

En ce qui concerne le serveur de récupération de courrier électronique, il est possible de changer l'adresse du serveur IMAP utilisé pour le client CAS/IMAP et de désactiver l'autorisation de l'authentification CAS sur le serveur IMAP de Courier.

Serveur de listes

Activer le serveur de listes de diffusion Sympa permet de désactiver le gestionnaire de publipostage.

Serveur d'envoi/réception (SMTP)

Les paramètres communs à renseigner sont les suivants :

- Nom de domaine de la messagerie de l'établissement (ex : monetab.ac-aca.fr), saisir un nom de domaine valide, par défaut un domaine privé est automatiquement créé avec le préfixe i-;
- Adresse électronique d'envoi pour le compte root, saisir l'adresse que l'on souhaite utiliser pour l'envoi de courriers électroniques depuis le compte root.
- Adresse électronique recevant les courriers électroniques à destination du compte root, permet de configurer une adresse pour recevoir les éventuels messages envoyés par le système.
- Taille maximale d'un message à envoyer en Mo, indiquer la taille maximale des courrier électroniques qui seront envoyés par exim.



Le Nom de domaine de la messagerie de l'établissement (onglet Messagerie) ne peut pas être le même que celui d'un conteneur. Le nom de la machine (onglet Général) donne son nom au conteneur maître aussi le Nom de domaine de la messagerie de l'établissement ne peut pas avoir la même valeur.

Dans le cas contraire les courriers électroniques utilisant le nom de domaine de la messagerie de l'établissement seront réécrits et envoyés à l'adresse électronique d'envoi du compte root.

Cette contrainte permet de faire en sorte que les courrier électroniques utilisant un domaine de type @<NOM CONTENEUR>.* soient considérés comme des courriers électroniques systèmes.



Dans le cas où le Nom de domaine de la messagerie de l'établissement n'est pas le même que la concaténation du Nom de la machine et du Nom DNS du réseau local, il peut être nécessaire d'activer la réécriture des en-têtes (cf. Onglet Messagerie) pour avoir des informations cohérentes avec l'enveloppe des courriels.

A screenshot of a configuration field labeled "Adresse électronique d'envoi pour le compte root". It consists of a text input box with a blue "X" icon on the right and a small blue icon on the left.

En mode normal, il est possible de configurer le nom de l'émetteur des messages pour le compte root.



Certaines passerelles n'acceptent que des adresses de leur domaine.

A screenshot of a configuration field labeled "Taille maximale d'un message à envoyer en Mo". It features a text input box containing the number "10", a blue asterisk icon on the left, and a blue icon on the right.

Il est également possible de configurer la taille maximale des messages électroniques.



Sur les modules utilisant le webmail Roundcube, elle ne devrait pas dépasser la taille

maximale d'un fichier à charger définie pour Apache.

En mode expert, il est possible d'écraser les en-têtes des courriers électroniques.

La réécriture des adresses doit prendre en compte la distinction entre l'enveloppe SMTP (« MAIL FROM » et « RCPT TO ») et les en-têtes des messages (« From: », « Reply-To:», « To: », « Cc: », « Bcc: »).

Les adresses électroniques systèmes ont par défaut une des formes suivante :

- `user@%domaine messagerie etab` si l'expéditeur ne précise pas le nom de domaine, par exemple :

```
root@internet:~# echo "Test" | mail -s "Test mail from shell" -r root root
```

- `user@%nom machine.%domaine messagerie etab` pour le maître si l'expéditeur utilise la configuration définie dans `/etc/mailname`
- `user@%conteneur.%nom machine.%domaine messagerie etab` pour les conteneurs¹¹⁵⁷ si l'expéditeur utilise la configuration définie dans `/etc/mailname`

Si la valeur de `%nom domaine local` est différente de la valeur de `%domaine messagerie etab`, alors on force les formes suivantes pour le maître et les conteneurs uniquement :

- `user@%nom machine.%domaine messagerie etab` pour le maître
- `user@%conteneur.%nom machine.%domaine messagerie etab` pour les conteneurs

Les adresses destinataires `root@%nom domaine local` et `root@%domaine messagerie etab` sont remplacées par `%system mail to` si cette dernière est définie.

Les adresses expéditeurs et destinataires systèmes sont ensuite réécrites selon les tableaux suivants en fonction de variables expertes :

- `system mail from for headers` : écraser les en-têtes « From: », « Reply-To: » et « Sender: » du message, par défaut à `non`



- `system mail to for headers` : écraser les en-têtes « To: », « Cc: » et « Bcc: » du message, par défaut à `non`



Réécriture de l'expéditeur :

	<code>system_mail_from_for_headers = non</code>	<code>system_mail_from_for_headers = oui</code>
MAIL FROM	<code>system_mail_from</code>	<code>system_mail_from</code>
From :	<code>user@conteneur.machine.domaine</code>	<code>system_mail_from</code>
Reply-To :	<code>user@conteneur.machine.domaine</code>	<code>system_mail_from</code>
Sender :	<code>user@conteneur.machine.domaine</code>	<code>system_mail_from</code>

Réécriture du destinataire :

	system_mail_to_for_headers = non	system_mail_to_for_headers = oui
RCPT TO	system_mail_to	system_mail_to
To :	user@conteneur.machine.domaine	system_mail_to
Cc :	user@conteneur.machine.domaine	system_mail_to
Bcc :	user@conteneur.machine.domaine	system_mail_to


Par défaut, la distribution locale des messages est désactivée, sauf sur les modules Scribe et AmonEcole sur lesquels cette variable est masquée.

Son activation (forcée sur les modules Scribe et AmonEcole) permet d'avoir un domaine local et un domaine privé.

Lorsqu'elle est activée, il est possible d'agir sur le quota et sur le pourcentage d'occupation des boîtes, qui entraîne un message électronique d'avertissement.

Si le service anti-spam est activé, il est possible de modifier le seuil à partir duquel un courrier électronique est considéré en tant que spam. La valeur attendue par SpamAssassin doit être multipliée par 10 dans le champ Seuil de détection d'un spam (multiplié par 10) afin de faire des comparaisons sur des entiers.

La variable Nombre de jours avant de rejeter les messages non distribués permet d'ajuster la durée de rétention des messages qui n'ont pas pu être envoyés (frozen).



La commande `exiqgrep` permet d'afficher la liste des messages en attente.

La ligne de commande suivante permet de purger la file d'attente :

```
exiqgrep -i | xargs exim -Mrm
```

Le support du TLS^[p.1187] pour l'envoi de message est activé par défaut. La commande StartTLS^[p.1185] est supportée sur le port 25 (la connexion est initiée en mode non chiffré) et permet de basculer en TLS sur le port 465.



Passer cette variable à `non` rend l'authentification SMTP impossible ce qui empêche les utilisateurs d'envoyer des messages.

Relai des messages

Relai des messages

B Router les courriels par une passerelle SMTP	* oui
B Passerelle SMTP	* gateway.ac-test.fr
N Utilisation du TLS (SSL) par la passerelle SMTP	* non
N La passerelle requiert une authentification	* oui
B Identifiant d'authentification	*
B Mot de passe d'authentification	*

La variable `Passerelle SMTP`, permet de saisir l'adresse IP ou le nom DNS de la passerelle SMTP à utiliser.



Afin d'envoyer directement des courriers électroniques sur Internet il est possible de désactiver l'utilisation d'une passerelle en passant `Router les courriels par une passerelle SMTP` à `non`.

Sur les modules possédant un serveur SMTP (Scribe, AmonEcole), ces paramètres sont légèrement différents et des services supplémentaires sont configurables.

Il est possible d'activer le support du TLS^[p.1187] pour l'envoi de messages.

Si la passerelle SMTP^[p.1183] accepte le TLS, il faut choisir le port en fonction de la prise en charge de la commande STARTTLS^[p.1185].

Pour cela il suffit d'indiquer le port spécifique dans l'option `Utilisation de TLS (SSL) par la passerelle SMTP` il y a cinq possibilités.

1. `non`
2. `port 25`
3. `port 465`
4. `port 587`
5. `port personnalisé`

Le dernier choix permet à l'utilisateur de saisir un port différent de ceux proposés dans une nouvelle option appelée `Port de la passerelle SMTP`.

Dans le cas où la passerelle nécessiterait une authentification il est nécessaire de le signaler en passant

la variable La passerelle requiert une authentification à oui.

Cette action affiche deux nouvelles variables :

Par défaut le relai des messages n'est pas activé sur les modules sauf sur le module Seshat. Si la variable est passée à oui, elle active les listes d'adresses IP autorisées à utiliser ce serveur comme relai de messagerie et la liste des noms de domaines autorisés à être relayés par ce serveur.

Configuration experte

Dans la rubrique Configuration experte plusieurs paramètres peuvent être modifiés.

- FQDN utilisé par Exim

Personnalisation du nom de domaine complètement qualifié utilisé par Exim dans le protocole SMTP. C'est utile pour les vérifications anti-spam des MX externes

Les valeurs possibles sont :

- automatique : laisser Exim décider ;
- nom_machine.domaine_messagerie_etab : utiliser le nom de la machine complété par le nom de domaine de la messagerie établissement ;
- nom_machine.nom_domaine_local : utiliser le nom de la machine complété par le nom de domaine local.

- Domaine utilisé pour qualifier les adresses

Nom de domaine ajouté aux adresses :

- nom de domaine local ;
- domaine privé de messagerie établissement ;
- domaine public de messagerie établissement.

- Envoyer les logs à rsyslog

Permet de désactiver l'envoi des logs.


- Dupliquer les logs dans des fichiers

Dupliquer les logs dans des fichiers gérés directement par Exim. Si vous envoyez les logs à syslog, vous pouvez conserver la gestion des fichiers traditionnelle d'Exim. Ces fichiers étant gérés directement par Exim, ils se trouveront dans le conteneur du service.

- Activer les règles de réécriture étendue

Permettre de définir des règles de réécriture personnalisées. Si non, seuls les courriers électroniques en `localhost` sont réécrits avec le `nom_domain_local`.

http://exim.org/exim-html-current/doc/html/spec_html/ch31.html.



Les trois variables à saisir sont :

- Modèle de correspondance des adresses courriers électroniques à réécrire : http://exim.org/exim-html-current/doc/html/spec_html/ch31.html#SECID151
- Valeur de remplacement des adresses électroniques : http://exim.org/exim-html-current/doc/html/spec_html/ch31.html#SECID152
- Drapeau contrôlant la réécriture des adresses électroniques : http://exim.org/exim-html-current/doc/html/spec_html/ch31.html#SECID153

Fermeture de la messagerie

Le service de messagerie peut-être coupé sur la base de la présence d'un drapeau (fichier sur le système de fichiers).

Optionnellement, lorsque le serveur de messagerie est configuré pour accéder à l'annuaire (via la configuration du client LDAP), la coupure peut être conditionnée sur l'appartenance de l'utilisateur émetteur à un groupe de l'annuaire.

La configuration de la coupure repose sur l'identification du ou des drapeaux et sur l'identification optionnelle d'un groupe d'utilisateurs par drapeau.

L'accès à ces paramètres est conditionné à la variable Conditionner la coupure du service de courriels.



- **Drapeau** : nom du fichier qui sera recherché dans le répertoire `/var/run/eole/flags` par le serveur de courriels.

La présence du fichier est interprétée par le serveur de courriels comme un ordre de coupure du service. La coupure affecte tous les utilisateurs sauf si le paramètre optionnel suivant est renseigné.

- **Groupe ciblé** : groupe de l'annuaire permettant de restreindre la coupure à ses membres.

4.30. Onglet Openldap : Configuration du serveur LDAP local

Sur certains modules EOLE, l'annuaire est obligatoirement configuré comme étant local :

- sur les modules Scribe, Seshat et Thot, l'annuaire est obligatoirement configuré comme étant local.
- sur le module Zéphir, il est possible de choisir si l'annuaire est local ou distant.

L'onglet expert **Openldap** est disponible uniquement si l'annuaire est configuré en local.



L'onglet expert **Openldap** permet de modifier et de fixer une sélection de paramètres disponibles dans le fichier de configuration : `/etc/ldap/slapd.conf`

Les paramètres en question se retrouvent dans le nom des variables Creole et sont généralement préfixés de la chaîne "`ldap_`".

Activer la réplication LDAP (fournisseur)

Sur le module Scribe, il est possible d'activer la réplication des données de l'annuaire local vers un annuaire distant (en général celui d'un module Seshat) avec l'option : Activer la réplication LDAP (fournisseur).

A l'inverse, sur le module Seshat, l'option `Activer la répllication LDAP (client)` permet d'activer/désactiver le client de répllication LDAP.

Niveau de log

Avec `slapd` chaque niveau de log (une puissance de deux) représente la surveillance d'une fonctionnalité particulière du logiciel (exemple : le niveau 1 trace tout les appels de fonctions), les niveaux peuvent s'additionner.

Le niveau de log est à `0` par défaut.

Nombre maximum d'entrées à retourner lors d'une requête

Si le `Nombre maximum d'entrées à retourner lors d'une requête` est trop faible, il y a un risque que le résultat d'une requête LDAP retournant un nombre important d'entrées (liste de tous les élèves, par exemple) soit tronqué.

La valeur par défaut est de `5000` entrées.

Temps de réponse maximum à une requête (en secondes)

Le paramètre `Temps de réponse maximum à une requête` définit le nombre maximum de secondes le processus `slapd` passera pour répondre à une requête d'interrogation.

La valeur par défaut est de `3600` secondes.

Activer LDAP sur le port SSL

Le paramètre `Activer LDAP sur le port SSL` permet de configurer `slapd` pour qu'il écoute sur le port SSL (636) en plus du port standard (389). La valeur `uniquement` n'impacte que les accès depuis l'extérieur (avec cette configuration, le port standard reste accessible pour les services qui s'exécutent sur le serveur).

⚠ Si la variable est paramétrée avec la valeur `uniquement`, certains logiciels utilisant l'interrogation LDAP pourraient ne plus être utilisables.

Utilisateur autorisé à accéder à distance au serveur LDAP

Le paramètre `Utilisateur autorisé à accéder à distance au serveur LDAP` permet de restreindre les accès depuis l'extérieur en fonction du compte LDAP utilisé :

- `tous` : connexion anonyme autorisée
- `authentifié` : connexion anonyme interdite
- `aucun` : aucune connexion possible

Taille du cache

Suite au passage du backend OpenLDAP obsolète BDB au backend MDB^[p.1171], les paramètres `cachesize` ne sont plus disponibles et la variable `Taille du cache (en nombre d'entrées)` a été supprimée.

Ces paramètres sont remplacés par `maxsize` pour lequel la valeur `8589934592` (8Go) a été affectée.

⚠

ldapsearch -h

L'option `-h` de la commande `ldapsearch` a été supprimée.

La commande suivante :

- `ldapsearch -x -h ldaphost`

doit être remplacée par :

- `ldapsearch -x -H ldapuri`

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page de manuel :

```
# man slapd.conf
```

ou

<https://manpages.ubuntu.com/manpages/jammy/en/man5/slapd.conf.5.html>

4.31. Onglet Directeur bareos



Le nom du directeur est une information importante, il est utilisé en interne dans le logiciel mais, surtout, il est nécessaire pour configurer un client Bareos ou pour joindre le serveur de stockage depuis un autre module.

À l'enregistrement du fichier de configuration il ne sera plus possible de modifier le nom du directeur. En effet, cette variable est utilisée dans les noms des fichiers de sauvegarde.


⚠ Migration de version EOLE

À partir d'EOLE 2.8.1, Bareos fonctionne avec PostgreSQL^[p.1179] tandis que sur les versions précédentes, il était possible de choisir entre MySQL et SQLite.

Il n'existe pas de migration de données entre ces bases.

Dans le cas d'une montée de version vers 2.8.1, il vous faudra penser à effectuer une nouvelle sauvegarde dès que possible.

En mode expert, il est possible de modifier le répertoire utilisé par défaut pour l'extraction de la base de données du catalogue. Ce changement permet éventuellement de ne pas surcharger l'espace occupé dans `/var`.



Le champ `Mot de passe du directeur` contient le mot de passe à transmettre aux applications distantes pour leur permettre de s'authentifier auprès du directeur.

Configuration des durées de rétention

Les trois types de sauvegarde, complète, différentielle, incrémentale, disposent chacune d'un pool de volumes distinct. Cela permet de paramétrer des durées de rétention^[p.1159] et des tailles pour ces volumes différents pour chaque type de sauvegarde.

La sauvegarde du catalogue est également gérée avec un pool de volume distinct. Seule la taille des volumes est paramétrable cependant.

1	N Taille maximale du volume de sauvegarde du catalogue en Go	* 2	
2	N Période de rétention des sauvegardes complètes	* 6	
	N Unité de valeur pour la rétention des sauvegardes complètes	* months	
	N Taille maximale des volumes en Go	* 2	
3	N Période de rétention des sauvegardes différentielles	* 5	
	N Unité de valeur pour la rétention des sauvegardes différentielles	* weeks	
	N Taille maximale des volumes en Go	* 2	
4	N Période de rétention des sauvegardes incrémentales	* 10	
	N Unité de valeur pour la rétention des sauvegardes incrémentales	* days	
	N Taille maximale des volumes en Go	* 2	

1

N Taille maximale du volume de sauvegarde du catalogue en Go	* 2	
--	-----	--

Configuration du pool du catalogue

Taille des volumes pour la sauvegarde du catalogue (taille illimitée si à 0)

2

N Période de rétention des sauvegardes complètes	* 6	
N Unité de valeur pour la rétention des sauvegardes complètes	* months	
N Taille maximale des volumes en Go	* 2	

Configuration du pool pour la sauvegarde complète

Durée de rétention et taille des volumes pour la sauvegarde complète

3

N	Période de rétention des sauvegardes différentielles	*	5	
N	Unité de valeur pour la rétention des sauvegardes différentielles	*	weeks	
N	Taille maximale des volumes en Go	*	2	

Configuration du pool pour la sauvegarde différentielle

Durée de rétention et taille des volumes pour la sauvegarde différentielle

4

N	Période de rétention des sauvegardes incrémentales	*	10	
N	Unité de valeur pour la rétention des sauvegardes incrémentales	*	days	
N	Taille maximale des volumes en Go	*	2	

Configuration du pool pour la sauvegarde incrémentale

Durée de rétention et taille des volumes pour la sauvegarde incrémentale

La durée de rétention des fichiers détermine le temps de conservation avant l'écrasement.

Plus les durées de rétention sont importantes, plus l'historique sera important et plus l'espace de stockage nécessaire sera important.

L'espace alloué à un volume n'est pas recyclé (réutilisé pour une autre sauvegarde) avant que le volume ne soit complet et que les durées de rétention ne soient atteintes.

Limiter la taille des volumes est utile dans deux cas :

- le système de fichier hébergeant les volumes impose une contrainte sur la taille des fichiers (typiquement les systèmes FAT montés via le protocole SMB, à l'origine de la contrainte de 2 Go) ;
- on souhaite pouvoir recycler plus rapidement les volumes (de petite taille, les volumes sont associés à moins de jobs ; il faut donc moins de temps pour purger l'ensemble des jobs associés et pouvoir recycler les volumes).

Sur les serveurs avec un historique de sauvegarde conséquent, il n'est pas rare que la limite par défaut de 2 Go pour le pool du Catalogue finisse par poser problème : ce pool n'autorise qu'un volume qui doit être d'une taille suffisante pour contenir la sauvegarde du catalogue.



Il peut être intéressant de conserver un historique long mais avec peu d'états intermédiaires.

Pour cela, voici un exemple de configuration :

- 6 mois de sauvegardes totales ;
- 5 semaines de sauvegardes différentielles ;
- 10 jours de sauvegardes incrémentales.

Avec la politique de sauvegarde suivante :

- une sauvegarde totale par mois ;
- une sauvegarde différentielle par semaine ;
- une sauvegarde incrémentale du lundi au vendredi.

Dans l'historique, il y aura donc une sauvegarde par jour de conservée pendant 10 jours, une sauvegarde par semaine pendant 5 semaines et une sauvegarde mensuelle pendant 6 mois.



Une modification de la durée de rétention en cours de production n'aura aucun effet sur les sauvegardes déjà effectuées, elles seront conservées et recyclées mais sur la base de l'ancienne valeur, stockée dans la base de données.

Afin de prendre en compte la nouvelle valeur pour les sauvegardes suivantes, il faut utiliser les outils Bareos pour mettre à jour la base de données :

```
# bconsole
*update
*2
*<numéro du pool de volumes de sauvegarde>
```

Une autre solution consiste à vider le support de sauvegarde ou prendre un support de sauvegarde ne contenant aucun volume et à ré-initialiser la base de données Bareos avec la commande :

```
# bareosregen.sh
La régénération du catalogue de bareos va écraser l'ancienne base,
confirmez-vous ? [oui/non]
[non] : oui
```

Paramètres supplémentaires

En mode expert d'autres paramètres sont disponibles.

Type de compression et délai alloué

- La durée maximale pour l'exécution complète d'une sauvegarde permet d'annuler le job si il n'est pas terminé avant ce délai, exprimé en secondes, en comptant à partir de l'heure programmée. Par défaut le job est limité à 86 400 secondes soit 24 heures (la valeur 0 lève cette limite de temps).
- Plus l'algorithme de compression est efficace, moins il nécessite d'espace mais plus il alourdit la charge système et allonge la durée du processus de sauvegarde. Deux algorithmes de compression sont proposés : GZIP et LZ4.

L'algorithme GZIP^[p.1165] permet plusieurs niveaux de compression de 1 à 9. Au delà de 6, le gain en

place est faible par rapport aux niveaux immédiatement inférieurs, tandis que la durée de traitement s'allonge sensiblement.

L'algorithme LZ4^[p.1171] offre un taux de compression moindre que le niveau de compression 6 de GZIP mais est significativement plus rapide.

L'utilisation de l'algorithme de compression LZ4 nécessite que Bareos ait été compilé avec le support de ce dernier. Dans le cas où Bareos n'aurait pas été compilé avec celui-ci, un message d'avertissement est émis au moment de la sauvegarde et aucune compression n'est effectuée. Les modules EOLE en version supérieure ou égale à 2.7.1 bénéficient d'une version de Bareos avec le support de LZ4 activé. Pour les autres clients, l'administrateur système doit s'assurer que ce support est également activé.

- Le champ `Mot de passe du directeur` contient le mot de passe à transmettre aux applications distantes pour leur permettre de s'authentifier auprès du directeur.

Configuration du stockage

Le service de stockage gérant l'écriture des volumes de sauvegardes (`bareos-sd`) peut être local ou distant, il est local par défaut. Dans ce cas aucun paramètre supplémentaire n'est à configurer dans cet onglet (`Directeur Bareos`).

Gestion du stockage

N Utiliser le gestionnaire de stockage local	non		
B Nom du serveur de stockage distant	*	<input type="text"/>	
B Adresse du serveur de stockage distant	*	<input type="text"/>	
B Mot de passe pour la connexion au serveur de stockage distant	*	<input type="password"/>	

Vue de l'onglet Directeur Bareos

Dans le cas d'un serveur de stockage distant (`Le gestionnaire du stockage est local à non`), il faut configurer le nom, l'adresse IP et le mot de passe du serveur de stockage distant.

Pour autoriser des directeurs à se connecter au présent stockage des paramètres se trouvent dans l'onglet `Stockage bareos`.

Certaines infrastructures nécessitent une dégradation des fonctionnalités des modules EOLE comme la désactivation des mises à jour automatiques pour que la sauvegarde distante fonctionne correctement.

Le déport du service `bareos-sd` sur un autre serveur que `bareos-dir` ne permet pas de gérer correctement les verrous des tâches d'administration sur ce serveur : `bareos-dir` ne permet pas de signaler efficacement à `bareos-sd` qu'une sauvegarde est lancée et qu'il doit poser un verrou empêchant les autres tâches d'administration.

Configuration de la sauvegarde de fichiers distants

Il est possible de déclarer plusieurs clients distants pour gérer la sauvegarde des fichiers d'autres serveurs.

Cette déclaration de clients distants peut être effectuée une fois la variable `Activer la sauvegarde de fichiers distants` passée à `oui`.

La déclaration d'un client distant nécessite de fournir plusieurs informations obligatoires.


- `Identifiant du client distant` : identifiant interne unique utilisé pour distinguer la configuration du client, composé de lettres non accentuées et de chiffres ;
- `Nom du client distant` : le nom du service bareos-fd tel que renseigné sur le serveur distant l'hébergeant ;
- `Adresse du client distant` : l'adresse IP à laquelle ce client peut être joint ;
- `Mot de passe du client distant` : le mot de passe, identique à celui déclaré sur le client distant (cf. configuration d'un client indépendant).



L'activation du service de lecture/écriture de fichiers (file server, bareos-fd) sur le serveur lui-même pour sauvegarder les fichiers locaux s'effectue dans l'onglet `Services`.

4.32. Onglet Stockage bareos

Dans l'onglet `Stockage bareos` il est possible de choisir un nom de serveur de stockage et d'autoriser des directeurs distants à se connecter au présent serveur de stockage.




Autoriser un ou plusieurs directeurs distants à se connecter


Pour autoriser un ou plusieurs directeurs distants à se connecter il faut cliquer sur **+ Nom du directeur Bareos distant**, le détail de l'autorisation s'affiche.

Pour ce faire il faut se munir des paramètres du directeur distant :

- son nom ;
- son adresse IP ;
- son mot de passe.



Autoriser des clients Bareos distants à se connecter au directeur



Les sauvegardes sont des informations sensibles. Il ne faut pas utiliser de mot de passe facilement déductible.

Voir aussi...

Les mots de passe [p.388]

4.33. Onglet Client bareos

L'onglet **Clients bareos** apparaît dans l'interface de configuration du module si la sauvegarde des fichiers locaux est activée (Activer la sauvegarde des fichiers locaux à oui).

L'onglet permet de configurer le nom du serveur de sauvegarde des fichiers locaux.

Le service de lecture/écriture de fichiers (file server, bareos-fd) de Bareos, autrement appelé client, ne nécessite pas de configuration dans le cas où le directeur (service director, bareos-dir) est également

activé localement.

Dans le cas où on souhaite que la sauvegarde des fichiers du serveur soit gérée par un directeur distant, il est nécessaire de désactiver le service directeur local en passant la variable Activer le directeur de sauvegarde à non puis d'activer le service file local en passant la variable Activer la sauvegarde des fichiers locaux à oui, en mode expert, dans l'onglet Services.

N Activer le directeur de sauvegarde	* non	▼	✎
N Activer le stockage de sauvegarde	non	▼	✎
E Activer la sauvegarde des fichiers locaux	oui	▼	✎

À l'issue de cette manipulation, l'onglet **Client Bareos** est disponible.



Dans l'onglet **Client Bareos**, le service directeur distant est configuré au moyen de trois variables obligatoires :

- l'adresse du directeur Bareos distant ;
- le nom du directeur Bareos distant tel qu'il est défini dans la configuration du directeur dans l'onglet **Directeur bareos** ;
- le mot de passe distant, identique à celui déclaré dans la configuration du directeur dans l'onglet **Directeur bareos**.

⚠ Les services Bareos partagent certaines variables de configuration et il faut veiller à la cohérence des valeurs entrées, notamment pour les noms des services et les mots de passe.

4.34. Onglet Cups : Configuration du serveur d'impression

CUPS, pour Common Unix Printing System, est un système modulaire d'impression informatique pour les systèmes d'exploitation Unix et assimilés. Ce serveur d'impression accepte des documents envoyés par des ordinateurs clients, les traite, et les envoie à l'imprimante qui convient.

Le serveur d'impression est activable/désactivable dans l'onglet **Services** par l'intermédiaire de l'option : Activer le serveur d'impression CUPS.

L'onglet **Cups** apparaît en mode expert uniquement si le service est activé.

L'onglet expert **Cups** permet de configurer l'imprimante virtuelle PDF.

Cups Configuration

- Activation de l'imprimante virtuelle PDF: * oui
- Nom de l'imprimante virtuelle PDF: * PDF
- L'imprimante virtuelle PDF est partagée: * true

Il est possible de désactiver l'imprimante virtuelle PDF, de changer son nom et de ne pas la partager.

Cups Configuration

- Niveau de log: * info
- Activer la récupération des informations des imprimantes distantes: * on
- Nombre maximum de copies qu'un utilisateur peut effectuer pour un travail d'impression: * 100
- Nombre maximum de travaux simultanés: * 500
- Nombre maximum de clients simultanés: * 100
- Conserver l'historique des demandes d'impression: * Yes
- Conserver les fichiers après impression: * No
- Purger automatiquement l'historique des travaux: * No
- Générer le fichier printcap: * non
- Charger le module d'impression d'imprimante sur port parallèle (incompatible avec les conteneurs): * non

L'onglet expert `Cups` permet de modifier et de fixer une sélection de paramètres disponibles dans le fichier de configuration : `/etc/cups/cupsd.conf`.



Le nom des paramètres en question est utilisé dans le nom des variables Creole. Ils sont généralement préfixés par la chaîne "`cups`".

Pour les faire apparaître il faut activer le mode debug de l'interface de configuration du module.

Niveau de log

Le niveau de journalisation est par défaut à `warn`. Celui-ci peut être modifié afin d'obtenir plus ou moins de verbosité.

Activer la récupération des informations des imprimantes distantes

Indique si oui ou non les imprimantes partagées doivent être annoncés.

Nombre maximum de copies qu'un utilisateur peut effectuer pour un travail d'impression

Indique le nombre maximum de copies qu'un utilisateur peut imprimer de chaque travail.

Nombre maximum de travaux simultanés

Indique le nombre maximum de travaux simultanés supportés.

Nombre maximum de clients simultanés

Indique le nombre maximum de clients simultanés supportés.

Conserver l'historique des demandes d'impression

Indique s'il faut ou non préserver l'historique des demandes d'impression.

Conserver les fichiers après impression

Indique s'il faut ou non conserver les fichiers de travail après leur impression.

Purger automatiquement l'historique des travaux

Indique s'il faut ou non purger automatiquement l'historique des travaux lorsqu'il n'est plus utilisé pour la gestion des quotas.

Générer le fichier printcap

Cette variable permet de générer un fichier `printcap`.

Le fichier `/var/run/cups/printcap` contient la configuration pour vos imprimantes. Chaque entrée définit une imprimante, lui donne un nom pour vous et pour les utilisateurs. Vous pouvez avoir plusieurs imprimantes dans ce fichier qui correspondent à la même imprimante physique, mais qui utilisent des fonctionnalités différentes. Il y a au minimum une entrée `printcap` par imprimante physique présente sur votre système.

Charger le module d'impression d'imprimante sur port parallèle (incompatible avec les conteneurs)

Active / désactive le chargement du module permettant le support d'imprimante parallèle au démarrage du service CUPS.



Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page de manuel avec la commande `man` :

```
# man cupsd.conf
```


ou en visitant la page suivante :

<https://manpages.ubuntu.com/manpages/jammy/en/man5/cupsd.conf.5.html>


4.35. Onglet Eolead

À partir d'EOLE 2.7.2, l'onglet `Eolead` propose une nouvelle variable permet de décider si le serveur Active Directory est :


- `local` : configuration par défaut du module Scribe en mode AD (fonctionnalité ScribeAD)
- `distant` : permet l'intégration d'un module Scribe à un domaine Active Directory (fonctionnalité Eole-AD)



4.35.1. Configuration avec le serveur Active Directory local (ScribeAD)




La valeur Adresse IP publique Active Directory à saisir est une adresse IP disponible sur le réseau, elle permet d'exposer le service Active Directory.



Si un serveur DHCP^[p.1158] est utilisé, c'est cette adresse IP qu'il faut diffuser en tant que DNS pour les postes clients.

Mode multi-établissement

Si le mode multi-établissement est activé dans l'onglet Samba, il est possible de définir le nom de l'unité organisationnelle^[p.1188] Active Directory dans laquelle sont stockés les comptes de chacun des établissements ajoutés.



Cette OU sera située sous celle de l'établissement qui se trouve elle-même sous la racine de l'annuaire AD :

OU=Utilisateurs,OU=0000001E,DC=domscribe,DC=ac-test,DC=fr

Route du conteneur ADDC

La route par défaut du conteneur ADDC est la route par défaut définie dans la configuration de l'interface de configuration du module.


Cela signifie que lorsqu'un service dans le conteneur ADDC cherche à accéder à des ressources en dehors du réseau local, le flux passe directement par la carte additionnelle du conteneur ADDC. L'adresse IP source sera donc celle du conteneur. Cela peut poser problème sur certains systèmes de virtualisation au moment de l'installation du serveur.

Dans ce cas, il est possible de changer la route par défaut en passant la variable : ad_local_default_bridge_via_internal_ip à oui

Le flux passera alors par le réseau interne du Scribe. L'adresse IP source sera donc l'IP de Scribe.



1



Variable : ad_local_default_bridge_via_internal_ip

Configurer la passerelle par défaut du conteneur addc via son ip interne.

⚠ Attention

Si vous accédez aux services inclus dans le conteneur sur un réseau différent du réseau local (par exemple si le Scribe est dans une DMZ), cela peut également poser des problèmes.


Délégation d'authentification SASL

À partir, d'EOLE 2.8, la délégation d'authentification SASL^[p.1183] permet à l'annuaire Active Directory de devenir la référence pour les mots de passe.

Cela permet d'utiliser la séquence `ctrl-alt-suppr` sans désynchronisation des mots de passe et la restauration de la fonctionnalité : changement de mot de passe à la première connexion.

L'authentification auprès de l'annuaire OpenLDAP reste fonctionnelle grâce à l'utilisation du service d'authentification SASL : `saslauthd`.

Cette fonctionnalité est toutefois débrayable en passant la variable `Utiliser la délégation d'authentification SASL` de l'onglet expert `Openldap` à `non`.



Dans ce cas, on retrouve le fonctionnement de la version 2.7.2.



Le contenu de l'attribut OpenLDAP `userPassword` sera différent selon que la délégation d'authentification SASL est activée ou non.

Suite à un changement du mot de passe de l'utilisateur `admin`, la commande suivante produira un résultat différent :

```
ldapsearch -x -D cn=reader,o=gouv,c=fr -w `cat /root/.reader`
uid=admin userpassword | grep userPassword | cut -d ' ' -f2 |
base64 -d
```

- avec SASL : `{SASL}admin@domaine`
- sans SASL : `{SSHA}Z/4M/bbHNf20bvIU+Nsvf0Gad6/XsvS`

Voir aussi...

Configuration du mode multi-établissement ^[p.360]

4.35.2. Configuration avec un serveur Active Directory distant (Eole-AD)

Initié à l'origine par la direction des lycées de la Région Rhône-Alpes, le projet Eole-AD est actuellement mis en œuvre dans l'académie de Poitiers et dans le département de la Savoie.

Eole-AD permet l'intégration d'un module Scribe à un domaine Active Directory^[p.1151] tout en conservant la gestion des utilisateurs et des groupes sur le module Scribe.

Cette configuration est compatible avec le module Seth ≥ 2.6 basé sur Samba4. Elle est également compatible avec les serveurs Microsoft.


Onglet Général

Dans l'onglet `Général`, le `Nom DNS du réseau local` doit correspondre au nom du domaine Active

Directory (realm^[p.1181]) du serveur Active Directory.

Il est recommandé de déclarer le serveur Active Directory en tant que serveur NTP, saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte dans le champ Adresse du serveur NTP.

Onglet Mots de passe



La politique de sécurité définie dans l'onglet **Mots de passe** doit être en accord avec celle du serveur Active Directory.

Onglet EoleAD

- Nom du serveur Active Directory : doit correspondre au nom de la machine Active Directory ;
- Nom du domaine Active Directory : doit correspondre au nom du domaine Active Directory, il est pré-rempli à partir du nom saisi dans l'onglet **Général** ;
- Adresse IP du serveur Active Directory : doit contenir l'adresse IP du serveur Active Directory.

Certaines variables, bien que disponibles à partir du mode normal s'avèrent très importantes.

- Adresse IP du serveur DNS de secours : dans le cas où une architecture de haute disponibilité de l'Active Directory a été mise en place, il est recommandé d'y renseigner l'adresse du second serveur AD ;

- Compte administrateur du domaine AD : doit correspondre à un compte ayant les droits Administrateur du domaine, en général le compte **Administrator** dans le cas d'un module Seth ou **Administrateur** dans le cas d'un serveur Microsoft AD configuré en français ;
- Conteneur Active Directory hébergeant les comptes Scribe : les comptes de l'annuaire du module Scribe sont répliqués par défaut dans le conteneur Active Directory `CN=Users`. Cette variable permet de personnaliser le conteneur hébergeant les comptes du module Scribe (exemple : `OU=Scribe`). En cas de personnalisation du conteneur, ne pas oublier de créer ce dernier dans Active Directory avant d'instancier le module Scribe ;
- Synchroniser l'annuaire en LDAPS : la synchronisation des comptes en LDAPS est plus sécurisée mais nécessite l'enregistrement des certificats d'autorité du serveur AD dans un fichier Java keystore^[p.1167].



L'utilisation du protocole LDAPS est obligatoire dans le cas de synchronisation vers un module Seth.



L'utilisation du protocole LDAPS pour synchroniser l'annuaire apporte plus de sécurité et s'avère une obligation dans certaines infrastructures.

En contrepartie, elle nécessite l'enregistrement des certificats d'autorité du serveur AD dans un fichier Java keystore^[p.1167] avant l'instance.


Onglet Saslauthd

À partir, d'EOLE 2.8, la délégation d'authentification SASL^[p.1183] permet à l'annuaire Active Directory de devenir la référence pour les mots de passe.

Cela permet d'utiliser la séquence `ctrl-alt-suppr` sans désynchronisation des mots de passe et la restauration de la fonctionnalité : changement de mot de passe à la première connexion.

L'authentification auprès de l'annuaire OpenLDAP reste fonctionnelle grâce à l'utilisation du service d'authentification SASL : `saslauthd`.

Cette fonctionnalité est toutefois débrayable en passant la variable Utiliser la délégation d'authentification SASL de l'onglet expert `Openldap` à `non`.



Dans ce cas, on retrouve le fonctionnement de la version 2.7.2.



Le contenu de l'attribut OpenLDAP `userPassword` sera différent selon que la délégation d'authentification SASL est activée ou non.

Suite à un changement du mot de passe de l'utilisateur `admin`, la commande suivante produira un résultat différent :

```
ldapsearch -x -D cn=reader,o=gouv,c=fr -w `cat /root/.reader`
uid=admin userpassword | grep userPassword | cut -d ' ' -f2 |
```

```
base64 -d
```

- avec SASL : **{SASL}**admin@domaine
- sans SASL : **{SSHA}**Z/4M/bbHNf20bvlUr+Nsvf0Gad6/XsvS

L'utilisation de la délégation d'authentification SASL^[p.1183] ne nécessite pas de configuration lorsque le contrôleur de domaine est local.

Lorsque le contrôleur de domaine est distant, l'onglet **Saslauthd** est affiché pour permettre de configurer l'accès à l'annuaire AD utilisé pour l'authentification.

- Domaine du serveur d'authentification : le domaine du serveur utilisé pour la délégation de l'authentification ;
- Adresse du serveur d'authentification : l'adresse du domaine du serveur utilisé pour la délégation de l'authentification ;
- Chemin du certificat racine du serveur d'authentification : le certificat utilisé pour valider la connexion LDAPS avec le serveur d'authentification ;
- Compte de connexion à l'annuaire de saslauthd : privilégier un compte avec le droit en lecture de l'annuaire ;
- Mot de passe de connexion à l'annuaire : mot de passe du compte de connexion.

Enregistrement des certificats d'autorité

Si la synchronisation de l'annuaire est configurée pour utiliser le protocole LDAPS, il est impératif d'enregistrer les certificats d'autorité du serveur AD dans le fichier Java keystore^[p.1167] par défaut du module Scribe.



Si un certificat a déjà été importé (alias "eole-ad" déjà existant), il est possible de le supprimer à l'aide de la commande suivante :

```
keytool -delete -alias eole-ad -keystore /etc/ssl/certs/java/cacerts -storepass changeit
```

Certificats avec Seth >= 2.8.0 configuré avec des certificats "autosignés"

Sur un module EOLE Seth >= 2.8.0 instancié, le serveur AD utilise les mêmes certificats que ceux du

module.

En mode "autosigné", le fichier contenant la chaîne de certificats est : `/etc/ssl/certs/ca.crt`.

Intégrer la CA du module Seth au Java Keystore

```
root@scribe:~# scp root@seth:/etc/ssl/certs/ca.crt /root/ca.pem
root@scribe:~# keytool -import -trustcacerts -keystore
/etc/ssl/certs/java/cacerts -storepass changeit -noprompt -alias
eole-ad -file /root/ca.pem
```



La commande suivante permet d'afficher le contenu du fichier :

```
# openssl x509 -in /root/ca.pem -text
```

Certificats avec Seth >= 2.8.0 configuré avec des certificats personnalisés

Sur un module EOLE Seth >= 2.8.0 instancié, le serveur AD utilise les mêmes certificats que ceux du module.

En mode "manuel", le fichier contenant la chaîne de certificats intermédiaires est : `/var/lib/samba/private/tls/ca.pem` (ce fichier existe uniquement si le certificat utilisé par Samba n'est pas signé directement par un certificat autosigné).

Le fichier de certificats à importer sur le Scribe doit d'abord être préparé sur le Seth si celui-ci n'utilise pas le certificat temporaire.

```
1 from creole.cert import get_certs_chain, concat_fic
2 from creole.client import CreoleClient
3 server_cert = CreoleClient().get_creole('server_cert')
4 chain = get_certs_chain([server_cert,])[1:]
5 concat_fic('/root/samba_chain.pem', chain)
```

Intégrer la CA du module Seth au Java Keystore

```
root@scribe:~# scp root@seth:/root/samba_chain.pem /root/ca.pem
root@scribe:~# keytool -import -trustcacerts -keystore
/etc/ssl/certs/java/cacerts -storepass changeit -noprompt -alias
eole-ad -file /root/ca.pem
```



La commande suivante permet d'afficher le contenu du fichier :

```
# openssl x509 -in /root/ca.pem -text
```


Certificats avec Seth en version inférieure à 2.8

Sur un module EOLE Seth 2.6 ou 2.7 instancié, le fichier contenant la chaîne de certificats est : `/var/lib/samba/private/tls/ca.pem`.

Intégrer la CA du module Seth au Java Keystore

```
root@scribe:~# scp root@seth:/var/lib/samba/private/tls/ca.pem
```

```
/root/ca.pem
root@scribe:~# keytool -import -trustcacerts -keystore
/etc/ssl/certs/java/cacerts -storepass changeit -noprompt -alias
eole-ad -file /root/ca.pem
```



La commande suivante permet d'afficher le contenu du fichier :

```
# openssl x509 -in /root/ca.pem -text
```


Chaîne de certificats sous Microsoft AD

Pour créer la chaîne de certificats, il est possible de suivre la procédure décrite dans : https://www.ltb-project.org/documentation/active_directory_certificates.html

Intégrer la CA au Java Keystore

Une fois le fichier copié sur le serveur Scribe (exemple : `/tmp/certificate.pem`), il faut l'ajouter dans le fichier Java keystore à l'aide de la commande suivante :

```
# keytool -import -trustcacerts -keystore /etc/ssl/certs/java/cacerts
-storepass changeit -noprompt -alias eole-ad -file /tmp/certificate.pem
Certificat ajouté au fichier de clés
```




La commande suivante permet d'afficher le contenu du fichier :

```
# openssl x509 -in /tmp/certificate.pem -text
```

Mode multi-établissement

Si le mode `multi-établissement` est activé dans l'onglet Samba, il est possible de définir le nom de l'unité organisationnelle^[p.1188] Active Directory dans laquelle sont stockés les comptes de chacun des établissements ajoutés.



Cette OU sera située sous celle de l'établissement qui se trouve elle-même sous la racine de l'annuaire AD :

```
OU=Utilisateurs,OU=0000001E,DC=domscribe,DC=ac-test,DC=fr
```

Voir aussi...

Configuration du mode multi-établissement ^[p.360]

4.36. Onglet Gpo

L'onglet `Gpo` liste les Gpo^[p.1164] qui peuvent être activés ou désactivés.



À partir d'EOLE 2.8.1, il est possible d'activer l'exécution des scripts GPO sans le montage automatique des lecteurs.



Les GPO additionnelles permettent de paramétrer des GPO à appliquer à l'ensemble du domaine. On peut forcer l'utilisation d'un proxy pour tous les postes clients.

Voir aussi...

La GPO « eole_script » [p.614]

Les GPO additionnelles EOLE [p.617]

4.37. Onglet Proftpd : Configuration du serveur FTP

Le serveur FTP est activable/désactivable dans l'onglet **Services** par l'intermédiaire de l'option Activer l'accès FTP. Le serveur FTP est basé sur le logiciel libre ProFTPD.

<http://www.proftpd.org/>

L'onglet **Proftpd** n'apparaît en mode expert que si le service est activé.

The screenshot shows the 'Configuration' window for Proftpd. It contains a list of settings, each with a red 'E' icon, a gear icon, a value field, and an edit icon. The settings are:

- Nom du serveur FTP**: Empty text field.
- Activer le chiffrement TLS**: Dropdown menu set to 'non'.
- Activer l'accès anonyme**: Dropdown menu set to 'non'.
- Activer des accès FTP supplémentaires**: Dropdown menu set to 'non'.
- Autoriser les comptes LDAP à se connecter en accès FTP**: Dropdown menu set to 'oui'.
- Autoriser CAS en accès FTP**: Dropdown menu set to 'oui'.
- Nombre maximum d'utilisateurs simultanés**: Text field with value '50'.
- Nombre maximum de processus pour ProFTPD**: Text field with value '40'.
- Taille maximum du fichier récupéré (download) en Mb**: Text field with value '500'.
- Taille maximum du fichier déposé (upload) en Mb**: Text field with value '100'.
- Temps maximum d'inactivité avant déconnexion (en secondes)**: Text field with value '1200'.
- Activer l'accès aux dossiers personnels des élèves pour les professeurs**: Dropdown menu set to 'non'.

Vue de l'onglet Ftp de l'interface de configuration du module

Paramétrage du serveur ProFTPD

Nom du serveur FTP

Ce paramètre permet de personnaliser le nom du serveur FTP. Ce nom apparaît lorsqu'on se connecte en FTP sur le serveur avec un client ou en ligne de commande.

Activer le chiffrement TLS

Passer cette option à oui permet d'activer le chiffrement TLS mais son utilisation est déconseillée car les échanges réalisés avec du FTP sécurisé ne passent pas ou passent difficilement les pare-feux.

Activer l'accès anonyme

L'accès anonyme permet d'ouvrir l'accès en anonyme sur le répertoire de votre choix.

This close-up shows two configuration items:

- Activer l'accès anonyme**: A dropdown menu with the value 'oui' selected.
- Chemin du répertoire anonyme**: A text field containing the absolute path '/home/ftp'.


Si la variable est passée à oui une nouvelle variable Chemin du répertoire anonyme s'affiche, sa valeur est un chemin absolu. Ce répertoire doit être créé manuellement s'il n'existe pas. L'utilisateur anonymous peut télécharger depuis le répertoire spécifié, il n'a pas par défaut les droits d'écriture.

Le fichier de configuration contient la directive `<Limit WRITE>` :

```
<Limit WRITE>
DenyAll
</Limit>
```

Activer des accès FTP supplémentaires

L'accès FTP supplémentaire permet d'ouvrir l'accès à des comptes existants sur le répertoire de votre choix.



The screenshot shows two configuration options in a table-like interface. The first option is 'Activer des accès FTP supplémentaires' with a dropdown menu set to 'oui'. The second option is 'Chemin du répertoire FTP supplémentaire' with a text input field containing '/home/commun /home/data'.

Si la variable est passée à `oui` une nouvelle variable `Chemin du répertoire FTP supplémentaire` s'affiche, sa valeur est un chemin absolu. Ce répertoire doit être créé manuellement s'il n'existe pas et les droits doivent être ajustés. Les utilisateurs du module peuvent lire et écrire dans le répertoire spécifié.

Autoriser CAS en accès FTP

Cette option doit être activée pour l'utilisation de l'application Pydio sur le serveur.

Nombre maximum d'utilisateurs simultanés

Par défaut à `50` cette variable permet d'ajuster le nombre d'utilisateurs simultanés autorisés à se connecter en FTP.

Nombre maximum de processus pour ProFTPD

Par défaut à `40` cette variable permet d'ajuster le nombre maximum de processus simultanés du logiciel ProFTPD.

Taille maximum du fichier récupéré (download) en Mb

Par défaut à `500` cette variable permet d'ajuster la taille maximum des fichiers pouvant être téléchargés.

Taille maximum du fichier déposé (upload) en Mb

Par défaut à `100` cette variable permet d'ajuster la taille maximum des fichiers pouvant être déposés.

Temps maximum d'inactivité avant déconnexion (en secondes)

Par défaut à `1200` secondes (20 minutes) cette variable permet d'ajuster le temps d'inactivité avant déconnexion.

Accès FTP

Une fois l'accès FTP activé, il est possible d'accéder au service avec un client FTP (Filezilla, gFTP), par un navigateur web ou avec une application web FTP (Pydio, anciennement Ajaxplorer, sur le module Scribe).

Accès par un navigateur web

Pour accéder aux documents avec un navigateur web il faut préciser le protocole dans l'URL :


```
ftp://user@<adresse_serveur>/
```

ou

```
ftp://<adresse_serveur>/
```

Accès par une application web

Pour accéder aux fichiers par l'application web Pydio, il faut l'activer dans l'onglet `Applications web`. Pydio (anciennement Ajaxplorer) n'est pas pré-installé sur le module Horus (il s'installe avec la commande `apt-eole`, voir la documentation sur les applications web). Suite à une reconfiguration du serveur, l'application sera accessible à l'adresse `http://<adresse_serveur>/pydio/` moyennant l'authentification (mire EoleSSO).



Avec un client FTP (en mode passif par défaut) le mode actif doit impérativement être configuré. Dans ce mode c'est le client FTP qui détermine le port de connexion à utiliser.

Interdire l'accès FTP à des comptes utilisateur

Le fichier `/etc/ftusers` contient une liste des utilisateurs qui ne doivent pas se connecter via le service FTP. Ce fichier est utilisé non seulement pour l'administration système mais également pour augmenter la sécurité du réseau. Il contient typiquement la liste des utilisateurs qui, soit n'ont rien à faire avec le transfert FTP, soit ont trop de privilèges pour être autorisés à se connecter au serveur. De tels utilisateurs sont en général `root`, `daemon`, `bin`, `uucp` et `news`.

La liste du fichier `/etc/ftusers` peut être complétée avec des utilisateurs systèmes ou LDAP dont il faut désactiver l'accès au service FTP.



Attention lors des accès FTP, le mot de passe transite en clair sur le réseau.

Anti-virus ClamAV

Si l'anti-virus ClamAV est activé, la recherche de virus en temps réel sur le FTP est activé par défaut. Il est possible de désactiver cette option dans l'onglet `Clamav` en passant `Activer l'anti-virus temps réel sur FTP` à `non`.

Accès au dossier personnel des élèves par FTP


Sur les modules Scribe et AmonEcole, les professeurs n'ont, par défaut, pas accès au dossier personnel de leurs élèves par l'intermédiaire du protocole FTP.

Cette restriction peut être levée en répondant `oui` à la question `Activer l'accès aux dossiers personnels des élèves pour les professeurs`. Cette option diminue légèrement la sécurité du serveur.

4.38. Onglet Eoleflask

Dans cet onglet se trouvent les options concernant le service Eoleflask et les options des applications

reposant sur ce service.




Passer la variable `En écoute depuis l'extérieur` à `oui` permet d'accéder à l'interface de configuration du module depuis un poste client.



Pour autoriser l'accès distant depuis une ou plusieurs adresses IP, il faut le déclarer explicitement dans l'onglet `Interface-n` de l'interface de configuration du module en passant la variable `Autoriser les connexions SSH` à `oui`.

Serveur d'applications



Si le le serveur web Apache est activé dans l'onglet Services, la variable supplémentaire `Activer le service eoleapps` apparaît.

La passer à `oui` permet d'activer et d'utiliser le serveur d'applications flask^[p.1163] EOLE.



L'installation d'une application utilisant Eoleflask (EOP par exemple) active automatiquement le service eoleapps.

Activer manuellement le service eoleapps permet de mettre à disposition vos propres applications le service Eoleflask.

4.39. Onglet Ejabberd

Le service jabber (ejabberd) n'est pas pré-installé sur le module Scribe mais il est pré-packagé en tant que paquet additionnel.

Il faut donc installer le paquet manuellement avec la commande :

```
# apt-eole install eole-ejabberd
```

La configuration du serveur ejabberd peut être personnalisée dans l'onglet `Ejabberd` de l'interface de configuration du module.



La variable : `Nom de domaine de la messagerie instantanée de l'établissement` permet de personnaliser le nom de domaine des adresses de contact XMPP^[p.1189].

La variable `Voir les autres utilisateurs sans autorisation préalable` est supprimée à partir d'EOLE 2.8.0.

Le service n'est pas disponible immédiatement après l'installation.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure`.

Le service est activé par défaut, il peut être désactivé en répondant `non` à la question `Activer le serveur de messagerie instantanée ejabberd` dans l'onglet `Services` de l'interface de configuration du module.

La configuration du serveur ejabberd peut être affinée dans l'onglet `Ejabberd` de l'interface de configuration du module en mode expert.

- `Login de l'administrateur` permet de définir l'utilisateur qui sera administrateur du serveur ejabberd ;
- `Nombre maximum de connexions simultanées par utilisateur` permet de limiter le nombre de connexions simultanées par utilisateur.

Vous pouvez vérifier que vous êtes effectivement connecté en lançant la commande suivante sur le serveur :


```
# ejabberdctl connected-users
```

D'autres commandes `ejabberdctl` sont disponibles et documentées avec l'option `help` :

```
root@ejabber:~# ejabberdctl help
```

4.40. Onglet Applications web nginx

L'onglet `Applications web nginx` n'est visible qu'après activation de l'une des applications utilisant ce service (interface de configuration du module, interface d'administration du module...) dans l'onglet `Services` en mode expert. Dans cet onglet `Activer la publication d'applications web par Nginx` doit également être à `oui` ce qui est le cas par défaut.



Le chemin d'accès aux applications activées est personnalisable.

4.41. Onglet Posh-profile : configuration


Qu'est-ce que c'est ?

Posh-profile permet la synchronisation des comptes utilisateurs entre les différentes applications web Eole et la base utilisateur Eole-db. Exemple d'application web : [eole-nextcloud](#)

Valeur par défaut

Fonctionnement courant.

En laissant la valeurs sur `default` dans `gen_config` les informations de configuration de l'onglet eole-db seront automatiquement reprise. Il s'agit de la configuration la plus répandu correspondant à la majorité des cas.



1

1 **E** Serveur de bases de données à utiliser

Variable EOLE : `<poshprofil_db_mode>`

Emplacement de la base de donnée utilisé par Posh-profile.

Valeurs : `<externe>`

1

E Serveur de bases de données à utiliser**Variable EOLE :** <poshprofil_db_mode>

Emplacement de la base de donnée utilisé par Posh-profile.

2

E Adresse du serveur de base de données**Variable EOLE :** <poshprofil_dbserver>

Adresse du serveur de base de données.

3

E Port d'écoute du serveur de base de données**Variable EOLE :** <poshprofil_dbport>

Port d'accès à la base de donnée distante, par défaut 3306.

4

E Hôtes autorisés à utiliser la base de données**Variable EOLE :** <poshprofil_allow_hosts>

Identification des hôtes autorisé à accéder à la base de donnée.

5

E Utilisateur du serveur de base de données

Variable EOLE : <poshprofil_db_mode>

Identifiant de l'utilisateur à utiliser sur la base de donnée.

6

E Fichier de mot de passe du serveur

Variable EOLE : <poshprofil_dbpass>

Emplacement du fichier de mot de passe de la base de donnée, exemple : `/root/.mysql`


Plusieurs base de données.

Dans le cas où il y aurait plusieurs bases de données auxquelles se connecter, il est nécessaire de sélectionner la variable "externe".

1. Indiquer l'emplacement de la base de donnée.
2. Renseigner l'adresse de la base de donnée. Attention dans le cas où ces bases de données se trouvent dans le même domaine, il sera nécessaire de leur donner différents Alias afin de les distinguer.
3. Remplir avec le port renseigné pour la base de donnée EoleDB distante. (par défaut `3306`)
4. Indiquer Tous les hôtes autoriser à se connecter à la base de données distantes. Lors de la première connexion ils seront ajouté dans la base et autorisé à communiquer avec celle-ci.
5. Renseigner l'identifiant de l'utilisateur permettant l'accès à la base de données.
6. Emplacement du fichier de mot de passe de la base de donnée, couramment : `/root/.mysql`

Exemple de cas d'usage où la variable externe est nécessaire.

Implique des alias pour les différentes applications web



Dans ce cas il est nécessaire de changer la variable pour Appli_WEB4 qui utilise une autre base de données eole-db.

Base de type local



1


E Serveur de bases de données à utiliser**Variable EOLE :** <poshprofil_db_mode>

Emplacement de la base de donnée utilisée par Posh-profile.

2

E Hôtes autorisés à utiliser la base de données**Variable EOLE :** <poshprofil_allow_hosts>

Adresse des hôtes autorisés à accéder à la base de données.




Dans le cas où vous avez plusieurs applications web mais que certaines ne doivent pas avoir accès à la base EoleDB locale, vous avez la possibilité de les spécifier dans l'option Hôtes autorisés à utiliser la base de données.

4.42. Onglet Ent : Configuration de l'ENT

L'onglet **Ent** permet de configurer des éléments liés à une gestion centralisée du module depuis l'Annuaire Académique Fédérateur (AAF^[p.1151]).

Il est possible de mettre en place un système d'importation automatisé des comptes depuis les exports de l'AAF.



Centralisation des statistiques d'usage

Il est possible de configurer le serveur afin que les statistiques d'usage soient remontées vers un serveur Piwik distant.

La mise en place de cette fonctionnalité fait l'objet d'une partie dédiée.

➤ Greffon Xdesktop (cf. Greffon Xdesktop)

Mode de synchronisation AAF

La variable Mode de synchronisation AAF permet de choisir entre deux modes :

- **automatique** : l'importation des fichiers est exécutée dès leur réception ;
- **manuel** : l'archive est stockée et l'importation est prête à être exécuté par l'EAD (menu **Outils** / **Synchronisation AAF**).

Envoi d'un courrier électronique en cas d'erreur

Que la synchronisation soit manuel ou automatique l'option Envoi d'un courrier électronique en cas d'erreur permet d'envoyer des courriers électroniques en cas d'erreur lors de l'import AAF.

Si l'envoi de courrier est activé un nouveau champ Adresse(s) électronique(s) à utiliser propose de personnaliser la ou les adresses destinataires de ce message.

Voir aussi...

Synchronisation depuis l'Annuaire Académique Fédérateur - AAF [p.676]

4.43. Onglet Sonde statistique

L'onglet **Sonde statistique** permet d'activer et de configurer la récolte de renseignements sur l'utilisation des applications web du portail Envole.

Il est possible de récolter ces informations localement ou bien de configurer une remontée des informations sur des serveurs nationaux si un partenariat a été préalablement établi avec le Ministère.

The screenshot shows the 'Sonde statistique' configuration interface. It is divided into two main sections: 'Configuration' and 'Sonde DNMA'. Each section contains a checkbox with a '1' or '2' indicator and a dropdown menu currently set to 'non'. The 'Configuration' section is labeled '1' and the 'Sonde DNMA' section is labeled '2'.

1

This is a close-up of the first configuration option. It features a checkbox labeled 'Activer la connexion au serveur de statistiques local' with a '1' in a circle next to it. To the right is a dropdown menu with a star icon, currently showing 'non', and an edit icon.

Activer la connexion au serveur de statistiques local

Permet d'afficher les paramètres nécessaires à l'utilisation du serveur de statistiques local et active ce dernier.

2

This is a close-up of the second configuration option. It features a checkbox labeled 'Activer Sonde DNMA' with a '2' in a circle next to it. To the right is a dropdown menu with a star icon, currently showing 'non', and an edit icon.

Activer Sonde DNMA

Permet d'afficher les paramètres nécessaires à l'utilisation des sondes DNMA en partenariat avec le Ministère.

Ce mécanisme nécessite la mise en place du partenariat au préalable.

Serveur de statistiques local

Le passage de la variable Activer la connexion au serveur de statistiques local permet de renseigner les paramètres de connexion au serveur local.

The screenshot shows a configuration window titled "Configuration" with three settings:

- Setting 1: "Activer la connexion au serveur de statistiques local" (marked with 'N') is set to "oui".
- Setting 2: "Adresse vers l'application piwik local" (marked with 'B') is an empty text field.
- Setting 3: "Id du serveur piwik local" (marked with 'N') is set to "1".

Settings 2 and 3 are enclosed in a dashed box, and a '1' in a black box points to the first setting.

1

B Adresse vers l'application piwik local

Adresse vers l'application piwik local

Détermine l'adresse servant à contacter le serveur de statistiques local

2

N Id du serveur piwik local

Id du serveur piwik local

Identifie le serveur piwik local

Serveur de statistiques national

Il est possible, si un partenariat a été conclu avec le Ministère, de faire remonter les informations d'utilisation du portail sur un serveur national via le Dispositif National de Mesure d'Audience^[p.1158].

1

Ancien Code Projet DNMA

Ancien Code Projet DNMA

Code projet défini dans le cadre du partenariat avec le Ministère, n'est plus utile, ce code servait pour la version V1 de la sonde DNMA qui est à présent en V2.

2

Code Projet DNMA

Code Projet DNMA

Code projet défini dans le cadre du partenariat avec le Ministère.

3

Code Collectivite DNMA

Code Collectivité DNMA

Code collectivité défini dans le cadre du partenariat avec le Ministère.

4

Code Etab UIA DNMA

Code Etab UIA DNMA

Code établissement défini dans le cadre du partenariat avec le Ministère.

Informations d'identifications associées aux remontées statistiques

Le passage de la variable `Activer la connexion au serveur de statistiques local` permet de renseigner les paramètres de connexion au serveur local.

Infos statistiques

1	N Adresse postale	<input type="text"/>	
2	N Code postal	<input type="text"/>	
3	N Ville	<input type="text"/>	
4	N Pays	* France	
5	N Type de serveur	* école	
6	N Nature de serveur	* production	
7	N Fonction du serveur	* ENT	

1

N Adresse postale

Adresse postale

Adresse postale de l'établissement

2

N Code postal

Code postal

Code postal de l'établissement

3

N Ville

Ville

Ville de l'établissement

4

N Pays

* France

Pays

Pays de l'établissement

5

N Type de serveur

* école

Type de serveur

Type du serveur parmi les choix suivants :

- école
- collège

- lycée
- supérieur
- autre_etab
- rectorat
- dsden
- entreprise
- autre

6

Nature de serveur

* production

Nature de serveur

Rôle du serveur dans l'infrastructure, parmi les choix suivants :

- production
- recette
- développement

7

Fonction du serveur

* ENT

Fonction du serveur

La finalité du portail, parmi les choix suivants :


- ENT
- PIA

4.44. Onglet Roundcube

Comme toutes les applications web utilisant le gestionnaire de bases de données EoleDB l'application web Roundcube a son propre onglet permettant de configurer l'un des 3 modes de gestion de la base de données :


- mode **default** : l'application utilise la configuration globale d'EoleDB ;
- mode **local** : l'application force l'utilisation d'un serveur de base de données local ;
- mode **externe** : l'application force l'utilisation d'un serveur de base de données et définit complètement la configuration.

Mode default



Dans le mode **default**, mode par défaut sur le module, l'application ne prend aucune liberté et sa configuration repose exclusivement sur la configuration d'EoleDB indiquée dans l'onglet **Eoledb** de l'interface de configuration du module.

Mode local



Dans le mode **local**, la configuration de l'application force l'utilisation d'un serveur de base de données local. Le champ Hôtes autorisés à utiliser la base de données permet de renseigner des hôtes distants car localhost et 127.0.0.1 sont déjà autorisés.

La configuration d'EoleDB saisie dans l'onglet **Eoledb** de l'interface de configuration du module est ignorée.

Mode externe

The screenshot shows the 'Roundcube' configuration window with a 'Configuration' tab. It contains several settings for the database server:

- Serveur de bases de données à utiliser:** A dropdown menu set to 'externe'.
- Adresse du serveur de base de données:** An empty text input field.
- Port d'écoute du serveur de base de données:** An empty text input field.
- Hôtes autorisés à utiliser la base de données:** A button labeled 'Pas de valeur'.
- Utilisateur du serveur de base de données:** An empty text input field.
- Fichier de mot de passe du serveur:** An empty text input field.

Dans le mode **externe**, l'application définit complètement le serveur externe de base de données à utiliser. Il faut préciser l'adresse et le port d'écoute du serveur de base de données distant.

Le champ Hôtes autorisés à utiliser la base de données permet de renseigner des hôtes distants supplémentaires (l'adresse IP de l'interface 0 du module est déjà autorisée).

Il faut préciser dans le champ Utilisateur du serveur de base de données le nom de l'utilisateur ayant des droits d'administrations sur le serveur de base de données utilisé par l'application Roundcube. Le mot de passe de cet utilisateur doit être renseigné dans le champ Fichier de mot de passe du serveur.

La configuration d'EoleDB saisie dans l'onglet **Eoledb** de l'interface de configuration du module est ignorée.

Voir aussi...

Gestion des bases de données avec EoleDB [p.372]

4.45. Onglet Envole

L'onglet **Envole** est disponible par défaut sur les modules Scribe ($\geq 2.8.1$) et AmonEcole.

1 Activation de Posh Profil

N Activation de Posh Profil * oui

Variable : `activer_poshprofil`

Activer ou non la synchronisation entre les service web Envole et eole-db.

2 Affecter par défaut les nouvelles applications au profil

N Affecter par défaut les nouvelles applications au profil * Tout le monde

Variable : `poshprofil_newitem`

Accorde un accès par défaut pour tout le monde à l'applicatif Envole eportail.

3 Type de synchronisation

N Type de synchronisation * ENT

Variable : `poshprofil_typesynchro`

Identifie le type d'annuaire qui sera utilisé.

4 Ajouter un uid de type administrateur envole

N Ajouter un uid de type administrateur envole * oui

Variable : `activer_addadmin`

Ajouter un second administrateur.

5 UID de votre second administrateur envole

B UID de votre second administrateur envole *

Variable : `uid_addadmin`

Identifiant du second administrateur.

6 Alias apache pour posh-profil

N Alias apache pour posh-profil

Variable : `alias_poshprofil`

Alias à utiliser pour les connexions à PosH-Profil.

Affecter par défaut les nouvelles applications au profil

Cette option permet d'affecter les applications à de nouveaux profils.

Deux possibilités :

- Tout le monde ;
- Administrateur.

En choisissant `Tout le monde`, tous les utilisateurs auront accès aux applications par défaut. Par conséquent, une fois un nouvel utilisateur créé celui-ci aura accès aux applications sans nécessiter d'action supplémentaire.

En choisissant `Administrateur`, cette fonctionnalité est limitée aux seuls profils administrateur. Pour les autres utilisateurs il faudra effectuer des actions pour chaque application.

Type de synchronisation

Deux types de bases sont prévus par EOLE.

- base utilisateur type Scribe ;
- autre base utilisateur (PIA^[p.1161], annuaire LDAP externe).

En choisissant la base ENT vous indiquez l'utilisation d'une base type Scribe. Base par défaut du module Scribe gérée via l'EAD.

En choisissant la base annuaire vous spécifiez l'utilisation d'une base différente de la base par défaut de Scribe, de type annuaire. (correspond à une base PIA par exemple)

Ajouter un uid de type administrateur envole

Il est possible de donner à une tierce personne un compte administrateur sur l'ensemble d'Envole. Pour se faire il suffit de sélectionner oui, puis de saisir l'identifiant dans la nouvelle variable.

— **nouvelle variable :** `uid_addadmin`

B UID de votre second administrateur envole

Alias apache pour posh-profil

Cette variable ne doit être modifiée que dans le cas où il y aurait au moins deux bases différentes

utilisées par des applications situées au même endroit.


L'alias permet aux applicatifs et au proxy inverse de savoir à quelle base de données s'adresser.

Dans le cas où il n'y a qu'une seule base de données, il est préférable de ne pas modifier cette variable.

➤ **Exemple de cas d'usage où la variable `externe` est nécessaire.**

Dans le cas où il y aurait plusieurs bases de données auxquelles se connecter, se situant toutes dans un même domaine (ou sous-domaine), derrière un HAProxy.

Implique des alias pour les différentes applications web



En cas de modification de la variable, bien reporter celle-ci dans les applications le nécessitant.

4.46. Onglet Lemonldap : Configuration du service SSO pour l'authentification unique (mode Expert)

Cette section décrit la configuration du serveur depuis l'interface de configuration du module disponible sur tous les serveurs EOLE.

Les valeurs définies par défaut simplifient la configuration dans le cadre d'une utilisation prévue sur certains des modules.

Installation de LemonLDAP::NG

Installation sur Scribe, AmonEcole ou Seth Éducation

Pour activer le serveur LemonLDAP::NG^[p.1169] sur les modules Scribe, AmonEcole ou Seth Éducation, il faut installer le paquet **eole-lemonldap-ng-auto**.

```
1 apt install eole-lemonldap-ng-auto
```

Le service sera alors pré-configuré pour utiliser l'annuaire du module.

Installation sur les autres modules

Pour activer le serveur LemonLDAP::NG sur les autres modules EOLE (Eolebase par exemple), il faut installer le paquet **eole-lemonldap-ng**.

```
1 apt install eole-lemonldap-ng
```

Les sources d'authentification seront à saisir dans l'interface de configuration du module.

⚠ Module Seth

L'installation du paquet eole-lemonldap-ng-auto sur un module Seth transformera ce dernier en Seth Éducation !

💡 LemonLDAP vs EoleSSO

L'installation des paquets eole-lemonldap-ng et/ou eole-lemonldap-ng-auto entraîne la désinstallation du paquet **eole-sso-server** par le jeu des dépendances de paquets (dpkg^[p.1152]).

Partie Configuration

N	Configuration	Valeur
1	Nom DNS du service d'authentification LemonLDAP-NG	auth.etb3.ac-test.fr
2	Configurer LemonLDAP-NG depuis l'interface d'administration	oui
3	Nom DNS du manager LemonLDAP-NG	manager.etb3.ac-test.fr
4	Nom DNS du service Reload de LemonLDAP-NG	reload.etb3.ac-test.fr
5	Nom de domaine des cookies	etb3.lan
6	Backend pour les comptes utilisateurs	LDAP

1

N Nom DNS du service d'authentification LemonLDAP-NG

auth.etb3.ac-test.fr

Nom DNS du service d'authentification LemonLDAP-NG

Variable calculée.

Nom interne de la variable

authWebName

2

Configurer LemonLDAP-NG depuis l'interface d'administration

* oui

Configurer LemonLDAP-NG depuis l'interface d'administration

Permet d'activer l'interface d'administration fournie par le projet LemonLDAP::NG.

Par défaut, cette interface est désactivée, les cas classiques de configuration étant pris en charge via les mécanismes EOLE.

⚠ Conflit des modes de configuration

La configuration de LemonLDAP::NG depuis son interface d'administration écrase et remplace celle générée via les mécanismes EOLE.

Nom interne de la variable

ll_activer_manager

3

Nom DNS du manager LemonLDAP-NG

manager.etb3.ac-test.fr

Nom DNS du manager LemonLDAP-NG

Indique le nom de domaine avec lequel le manager de LemonLDAP::NG sera joignable. Cette variable est pré-remplie automatiquement.

Nom interne de la variable

managerWebName

4

Nom DNS du service Reload de LemonLDAP-NG

reload.etb3.ac-test.fr

Nom DNS du service Reload LemonLDAP-NG

Indique le nom de domaine avec lequel le service de rechargement de LemonLDAP::NG sera joignable. Cette variable est pré-remplie automatiquement.

Nom interne de la variable

reloadWebName

5

Nom de domaine des cookies

Nom de domaine des cookies

Cette variable est pré-remplie.

Nom interne de la variable

cookieDomain

6

Backend pour les comptes utilisateurs

Backend pour les comptes utilisateurs

Permet d'adapter le protocole utilisé en fonction du type d'annuaire associé. Le choix s'effectue entre les types LDAP et AD (annuaire de type OpenLDAP ou annuaire de type Active Directory).

Nom interne de la variable

lemon_user_db

La variable Nom DNS du service d'authentification LemonLDAP-NG doit être renseignée avec le nom DNS du serveur précédé du nom du service.

La variable Configurer LemonLDAP-NG depuis l'interface d'administration permet d'activer l'interface d'administration de LemonLDAP::NG.

Si la variable est à oui une nouvelle variable apparaît en mode Normal et deux en mode Expert.

Configurer LemonLDAP-NG depuis l'interface d'administration

1 Nom DNS du manager LemonLDAP-NG

2 Nom DNS du service Reload de LemonLDAP-NG

1

Nom DNS du manager LemonLDAP-NG

Nom DNS du manager LemonLDAP-NG

Indique le nom de domaine avec lequel le manager de LemonLDAP::NG sera joignable. Cette variable est pré-remplie automatiquement.

Nom interne de la variable

managerWebName

2

Nom DNS du service Reload de LemonLDAP-NG

Nom DNS du service Reload LemonLDAP-NG

Indique le nom de domaine avec lequel le service de rechargement de LemonLDAP::NG sera joignable. Cette variable est pré-remplie automatiquement.

📁 Nom interne de la variable

| reloadWebName



Si vous activez l'interface d'administration de LemonLDAP::NG vous perdrez la possibilité d'utiliser les outils EOLE pour interagir avec LemonLDAP::NG.

À ne choisir que si vous savez ce que vous faites !

La variable Nom de domaine des cookies à renseigner en cas d'utilisation d'un reverse proxy. Les cookies sont associés au nom utilisé par l'utilisateur pour accéder à un service web. Par défaut la valeur est celle du FQDN. Si vous utilisez un reverse proxy cette valeur n'est plus valable, il faut la remplacer par le chemin d'accès à la redirection du reverse proxy.



La variable Backend pour les comptes utilisateurs permet de choisir entre LDAP ou AD. pour les échangent.

Si vous utilisez Scribe mettre en mode LDAP

Si vous utilisez un seth ou un amonecole passer en mode AD.

Partie Configuration LDAP

Dans cette partie vous avez accès aux paramètres propres à LemonLDAP::NG.

1

📁 Protocole LDAP à utiliser

* ldaps

Protocole LDAP à utiliser

Il est possible d'adapter le protocole à utiliser selon les capacités du serveur LDAP associé. Le choix se fait entre **ldaps** et **ldap**.



Nom interne de la variable

ldapScheme

2

N Port d'écoute du LDAP utilisé par LemonLDAP::NG

* 636

Port d'écoute du LDAP utilisé par LemonLDAP::NG

Port utilisé pour contacter l'annuaire.

Nom interne de la variable

ldapServerPort

3

N Vérifier les certificats SSL du serveur LDAP

* oui

Vérifier les certificats SSL du serveur LDAP

Active ou désactive la vérification du certificat SSL fourni par l'annuaire dans le cas du protocole LDAPS

Nom interne de la variable

lmlldapverify

4

N Nombre de processus dédié à Lemon (équivalent au nombre de processeurs)

* 4

Nombre de processus dédié à Lemon (équivalent au nombre de processeurs)

Permet de limiter les ressources allouées



Il est conseillé de ne pas allouer la totalité des files de traitement pour éviter de bloquer le système complètement en cas de charge excessive.

Nom interne de la variable

lemonproc

5

E Verbose des journaux

* info

Verbose des journaux

Détermine la quantité d'informations rapportées par les services LemonLDAP::NG

- Info : remonte uniquement les logs informatifs

- notice : remonte les logs informatifs + notifications
- warn : remonte les logs informatifs + notifications + warning
- error : remonte les logs informatifs + notifications + warning + error
- debug : remonte tous les logs possible

📁 Nom interne de la variable

| Im_loglevel

6

🚫 LemonLDAP Administrator username

* admin

LemonLDAP Administrator username


Personnalise le nom de l'utilisateur avec les droits d'administration.

📁 Nom interne de la variable

| lemonAdmin

Le serveur LemonLDAP::NG prend en charge LDAP over SSL (LDAPS). La fonction Strict SSL est définie par défaut. La fonction Strict SSL nécessite une certification de serveur.

La variable `Protocole LDAP à utiliser` permet de choisir entre `LDAP` et `LDAPS`



Pour des interactions en LDAP avec Active Directory, prendre en compte que certaines actions nécessitent l'utilisation de LDAPS (LDAP sur SSL) entre le client et Active Directory

La variable `Port d'écoute du LDAP utilisé par LemonLDAP::NG` permet de changer le port associé pour LDAP. Par défaut il s'agit du port `636`

La variable `Vérifier les certificats SSL du serveur LDAP` permet de valider les certificats SSL pour l'authentification du serveur LemonLDAP::NG.

La variable `Nombre de processus dédié à Lemon (équivalent au nombre de processeurs)` indique le nombre de processus utilisés par LemonLDAP::NG. Par défaut cette variable est à 4, néanmoins il est préférable d'avoir ce nombre légèrement inférieur au nombre de processeurs.

Configuration CAS

1

Nom de l'attribut CAS

Cette variable multivaluée permet d'associer des noms d'attribut CAS avec des noms d'attribut LDAP. Cette association permet de fournir au protocole CAS les attributs qui lui sont nécessaires quand ils n'existent pas avec le même nom dans l'annuaire.

2

E Nom de l'attribut CAS

Nom de l'attribut CAS

Le nom de l'attribut CAS correspond au membre du couple utilisé côté CAS.



Les attributs sont sensibles à la casse.

F Nom interne de la variable

casAttribute

3

E Attribut LDAP équivalent

Attribut LDAP équivalent

Le nom de l'attribut LDAP correspond à l'attribut LDAP dont la valeur sera associée au nom de l'attribut CAS précédent.



Les attributs sont sensibles à la casse.



Nom interne de la variable

casLDAPAttribute

4

E Endpoint du service cas**Endpoint du service cas**

Complément d'url qui permet d'accéder au service CAS.

Nom interne de la variable

casFolder

5

E Chemin de l'autorité de certification (ou rien)**Chemin de l'autorité de certification**

Emplacement du certificat de l'autorité de certification permettant de valider l'accès si nécessaire.

Nom interne de la variable

ssoCALocation

LemonLDAP::NG. peut être utilisé comme un serveur CAS^[p.1154]. Il peut permettre de fédérer LemonLDAP::NG. avec :

- Un autre fournisseur d'authentification CAS LemonLDAP::NG.
- Tout client CAS

LemonLDAP::NG. est compatible avec le protocole CAS versions 1.0, 2.0 et une partie de la 3.0 (échange d'attributs).

Partie Personnalisation de la mire SSO

N°	Description	Valeur	Éditer
1	Skin utilisé par LemonLDAP::NG	bootstrap	✎
2	Permettre aux utilisateurs d'afficher l'historique de connexion	non	✎
3	Permettre aux utilisateurs de réinitialiser leurs mots de passe par mail	oui	✎
4	Permettre aux utilisateurs de changer leurs mots de passe depuis LemonLDAP	oui	✎
5	Autoriser le renouvellement des mots de passe expirés	oui	✎
6	Adresse de l'application pour réinitialiser leurs mots de passe	https://autre-serveur.fr/resetmd	✎
7	Permettre aux utilisateurs de créer un compte	oui	✎
8	Base de comptes pour l'enregistrement	LDAP	✎
9	Domaines vers lesquels le formulaire peut renvoyer	autre-domaine.fr	✎

1

N Skin utilisé par LemonLDAP::NG

* bootstrap

Skin utilisé par LemonLDAP::NG

Sélectionne l'aspect visuel de la mire d'authentification parmi les thèmes proposés par l'application LemonLDAP::NG :

- bootstrap
- dark
- impact
- pastel

Nom interne de la variable

| IISkin

2

N Permettre aux utilisateurs d'afficher l'historique de connexion

* non

Permettre aux utilisateurs d'afficher l'historique de connexion

Active l'affichage de son historique de connexion pour chaque utilisateur.

Nom interne de la variable

| IICheckLogins

3

N Permettre aux utilisateurs de réinitialiser leurs mots de passe par mail

* oui

Permettre aux utilisateurs de réinitialiser leurs mots de passe par mail

Active la fonctionnalité de réinitialisation autonome de mot de passe en cas de perte.

Nom interne de la variable

| IIResetPassword

4

N Permettre aux utilisateurs de changer leurs mots de passe depuis LemonLDAP

* oui

Permettre aux utilisateurs de changer leurs mots de passe depuis LemonLDAP

Active le formulaire de changement de mot de passe.

Nom interne de la variable

| IICheckPassword

5

Autoriser le renouvellement des mots de passe expirés

* oui

Autoriser le renouvellement des mots de passe expirés

Permet le renouvellement du mot de passe depuis la mire dans le cas d'une expiration.

Nom interne de la variable

IIResetExpiredPassword

6

Adresse de l'application pour réinitialiser leurs mots de passe

<https://autre-serveur.fr/resetmd>

Adresse de l'application pour réinitialiser leurs mots de passe

Adresse du formulaire à présenter aux utilisateurs pour leur permettre de réinitialiser leur mot de passe

Nom interne de la variable

IIResetUrl

7

Permettre aux utilisateurs de créer un compte

* oui

Permettre aux utilisateurs de créer un compte

Donne le droit aux utilisateurs de créer un compte.

Nom interne de la variable

IIRegisterAccount

8

Base de comptes pour l'enregistrement

LDAP

Base de comptes pour l'enregistrement

Type de base pour l'enregistrement des comptes créés parmi les choix suivants :

- LDAP
- AD
- Demo
- Custom

Nom interne de la variable

IIRegisterDB

9

N Domaines vers lesquels le formulaire peut renvoyer

autre-domaine.fr

Domaines vers lesquels le formulaire peut renvoyer

Liste des domaines autorisés depuis le formulaire.

📁 Nom interne de la variable

IICSPTargets

La variable `Skin utilisé par LemonLDAP::NG` permet de choisir le skin utilisé par LemonLDAP::NG.

La variable `Permettre aux utilisateurs d'afficher l'historique de connexion` permet aux utilisateurs lorsqu'elle est à `oui`, d'afficher leur historique de connexion.

La variable `Permettre aux utilisateurs de réinitialiser leurs mots de passe par mail` met en place la possibilité pour les utilisateurs de modifier leurs mots de passe depuis la fenêtre de connexion. La méthode consiste à demander la confirmation de l'adresse mail de l'utilisateur, si celle-ci correspond il recevra un mail avec un lien pour changer son mot de passe.

La variable `Permettre aux utilisateurs de changer leurs mots de passe depuis LemonLDAP` permet aux utilisateurs de changer librement leur mot de passe de depuis la page de gestion LemonLDAP::NG correspondant par défaut à la variable `Nom DNS du service d'authentification LemonLDAP-NG` ou variable Creole `authWebName`

La variable `Autoriser le renouvellement des mots de passe expirés` autorise le renouvellement par l'utilisateur.

Dans ce cas il est possible avec la variable `Adresse de l'application pour réinitialiser leurs mots de passe` d'indiquer une application ou un service spécifique (compatible LDAP, LDAPS, et LemonLDAP::NG) pour cette opération.

La variable `Permettre aux utilisateurs de créer un compte` autorise les utilisateurs à créer des comptes supplémentaires en lieu et place de l'administrateur, depuis l'interface LemonLDAP::NG.

La Variable `Base de comptes pour l'enregistrement` vous permet de choisir le type de base que vous voulez parmi 4 possibilités :

- Une base LDAP
- Une base AD
- Une base de démonstration
- Une base personnalisable.

Si vous choisissez une base personnalisable une nouvelle variable apparaîtra. `Adresse de l'application de création de compte` qu'il faut remplir en indiquant le service ou l'application

qui va remplir la base.

1

Indiquer l'adresse de l'application de création de compte alternative. (https://.....)

📁 Nom interne de la variable

| IIRegisterURL


La variable Domaines vers lesquels le formulaire peut renvoyer, concerne tous services ou applications externes au domaine du serveur LemonLDAP::NG vers lesquels il doit cependant pouvoir, soit donner accès, soit interagir.

Documentation annexe

Site officiel : LemonLDAP::NG [<https://lemonldap-ng.org/>]

Documentation officielle (en anglais) : Documentation [<https://lemonldap-ng.org/documentation/latest/>]

5. Configuration du mode multi-établissement




Ce mode de configuration doit être considéré comme expérimental.

Il est fortement déconseillé de passer d'un mode à l'autre sur un serveur en production.

Pour certaines structures, une communauté de communes par exemple, il peut être intéressant de n'avoir qu'un seul module Scribe ou AmonEcole pour gérer plusieurs établissements.


Pour activer le mode multi-établissement il faut se rendre dans l'interface de configuration du module en mode normal, et dans l'onglet **Samba** passer à oui l'option Support du multi-établissement.



Activation du mode multi-établissement dans l'interface de configuration du module

L'établissement par défaut est celui déjà déclaré dans la variable Identifiant de l'établissement (exemple UAI) de l'onglet **Général**.

Le reste des réglages, la création d'un nouvel établissement et l'ajout des utilisateurs s'effectue dans l'EAD une fois le module instancié ou reconfiguré.



Vue de l'EAD : création d'un établissement

Il est possible d'ajouter un ou plusieurs établissements dans le menu principal de l'EAD. Il faut se rendre dans **Gestion** → **Groupes** → **Création de groupe** → **Etablissement**.

Les champs à remplir sont :

- le Nom de l'établissement ;
- un Descriptif de l'établissement ;
- Avec partage ;
- Avec liste de diffusion ;
- le type de liste de diffusion.

Le bouton **Valider** permet d'enregistrer la configuration du nouvel établissement.

Le peuplement de l'établissement se fait via l'outil d'importation de l'EAD : menu de l'EAD → **Outils** → **Importation**.

— Lors de la création d'un nouvel établissement dans l'EAD, des unités organisationnelles (OU) spécifiques à cet établissement sont créées dans l'annuaire Active Directory.

— Les utilisateurs sont créés dans l'unité organisationnelle "Utilisateurs" de leur établissement.

— **!** Le nom de l'unité organisationnelle (OU) hébergeant les utilisateurs d'un établissement est paramétrable avant instanciation dans l'interface de configuration du module en mode expert dans l'onglet **Eolead**.

! **OU hébergeant les comptes des utilisateurs et groupes dans un établissement**


🔒 * 📝

Outil d'importation de l'EAD

Importation de comptes [p.524]


6. Activation et configuration de Bareos

La sauvegarde du serveur et le support de stockage de la sauvegarde sont activés par défaut sur certains modules, il peuvent être activés/désactivés dans l'onglet **Services** de l'interface de configuration du module.



Activation de la sauvegarde Bareos dans l'onglet Services de l'interface de configuration

- L'activation du directeur de sauvegarde permet d'activer la sauvegarde sur le serveur, celle-ci peut être locale si le support de stockage est activé ou déportée à condition d'avoir un serveur sur lequel est activé le support de stockage.
Cette fonctionnalité permet de mettre en place des sauvegardes croisées.
- L'activation du support de stockage de la sauvegarde permet d'accueillir des sauvegardes locales ou distantes.
- L'activation de la sauvegarde des fichiers locaux, en mode expert, permet de sauvegarder les fichiers du serveur lui-même.




- Suite à l'activation du directeur de sauvegarde (Activer le directeur de sauvegarde à oui) l'onglet **Directeur bareos** apparaît dans l'interface de configuration du module. Il permet de configurer le nom du directeur et les périodes de rétention et de définir si le serveur de stockage est distant ou local.
- Suite à l'activation du support de stockage (Activer le stockage de sauvegarde à oui) l'onglet **Stockage bareos** apparaît dans l'interface de configuration du module. Il permet de configurer le nom du serveur de stockage et permet également d'autoriser des directeurs à se connecter au présent stockage.
- Suite à l'activation de la sauvegarde des fichiers locaux (Activer la sauvegarde des fichiers locaux à oui) l'onglet **Clients bareos** apparaît dans l'interface de configuration du module. Il permet de configurer le nom du serveur de sauvegarde des fichiers locaux.

Onglet Directeur bareos

L'onglet **Directeur bareos** apparaît dans l'interface de configuration du module si le directeur de sauvegarde est activé dans l'onglet **Services** (Activer le directeur de sauvegarde à oui).

L'onglet permet de configurer le nom du directeur et les périodes de rétention et de définir si le serveur de stockage est distant ou local.



Le nom du directeur est une information importante, il est utilisé en interne dans le logiciel mais, surtout, il est nécessaire pour configurer un client Bareos ou pour joindre le serveur de stockage depuis un autre module.

À l'enregistrement du fichier de configuration il ne sera plus possible de modifier le nom du directeur. En effet, cette variable est utilisée dans les noms des fichiers de sauvegarde.


⚠ Migration de version EOLE

À partir d'EOLE 2.8.1, Bareos fonctionne avec PostgreSQL^[p.1179] tandis que sur les versions précédentes, il était possible de choisir entre MySQL et SQLite.

Il n'existe pas de migration de données entre ces bases.

Dans le cas d'une montée de version vers 2.8.1, il vous faudra penser à effectuer une nouvelle sauvegarde dès que possible.

En mode expert, il est possible de modifier le répertoire utilisé par défaut pour l'extraction de la base de données du catalogue. Ce changement permet éventuellement de ne pas surcharger l'espace occupé dans `/var`.



Le champ Mot de passe du directeur contient le mot de passe à transmettre aux applications distantes pour leur permettre de s'authentifier auprès du directeur.

Configuration des durées de rétention

Les trois types de sauvegarde, complète, différentielle, incrémentale, disposent chacune d'un pool de volumes distinct. Cela permet de paramétrer des durées de rétention^[p.1159] et des tailles pour ces volumes différents pour chaque type de sauvegarde.

La sauvegarde du catalogue est également gérée avec un pool de volume distinct. Seule la taille des volumes est paramétrable cependant.

1	N Taille maximale du volume de sauvegarde du catalogue en Go	* 2	
2	N Période de rétention des sauvegardes complètes	* 6	
	N Unité de valeur pour la rétention des sauvegardes complètes	* months	
	N Taille maximale des volumes en Go	* 2	
3	N Période de rétention des sauvegardes différentielles	* 5	
	N Unité de valeur pour la rétention des sauvegardes différentielles	* weeks	
	N Taille maximale des volumes en Go	* 2	
4	N Période de rétention des sauvegardes incrémentales	* 10	
	N Unité de valeur pour la rétention des sauvegardes incrémentales	* days	
	N Taille maximale des volumes en Go	* 2	

1

N Taille maximale du volume de sauvegarde du catalogue en Go	* 2	
--	-----	--

Configuration du pool du catalogue

Taille des volumes pour la sauvegarde du catalogue (taille illimitée si à 0)

2

N Période de rétention des sauvegardes complètes	* 6	
N Unité de valeur pour la rétention des sauvegardes complètes	* months	
N Taille maximale des volumes en Go	* 2	

Configuration du pool pour la sauvegarde complète

Durée de rétention et taille des volumes pour la sauvegarde complète

3

N Période de rétention des sauvegardes différentielles	* 5	
N Unité de valeur pour la rétention des sauvegardes différentielles	* weeks	
N Taille maximale des volumes en Go	* 2	

Configuration du pool pour la sauvegarde différentielle

Durée de rétention et taille des volumes pour la sauvegarde différentielle

4

N	Période de rétention des sauvegardes incrémentales	*	10	
N	Unité de valeur pour la rétention des sauvegardes incrémentales	*	days	
N	Taille maximale des volumes en Go	*	2	

Configuration du pool pour la sauvegarde incrémentale

Durée de rétention et taille des volumes pour la sauvegarde incrémentale

La durée de rétention des fichiers détermine le temps de conservation avant l'écrasement.

Plus les durées de rétention sont importantes, plus l'historique sera important et plus l'espace de stockage nécessaire sera important.

L'espace alloué à un volume n'est pas recyclé (réutilisé pour une autre sauvegarde) avant que le volume ne soit complet et que les durées de rétention ne soient atteintes.

Limiter la taille des volumes est utile dans deux cas :

- le système de fichier hébergeant les volumes impose une contrainte sur la taille des fichiers (typiquement les systèmes FAT montés via le protocole SMB, à l'origine de la contrainte de 2 Go) ;
- on souhaite pouvoir recycler plus rapidement les volumes (de petite taille, les volumes sont associés à moins de jobs ; il faut donc moins de temps pour purger l'ensemble des jobs associés et pouvoir recycler les volumes).

Sur les serveurs avec un historique de sauvegarde conséquent, il n'est pas rare que la limite par défaut de 2 Go pour le pool du Catalogue finisse par poser problème : ce pool n'autorise qu'un volume qui doit être d'une taille suffisante pour contenir la sauvegarde du catalogue.



Il peut être intéressant de conserver un historique long mais avec peu d'états intermédiaires.

Pour cela, voici un exemple de configuration :

- 6 mois de sauvegardes totales ;
- 5 semaines de sauvegardes différentielles ;
- 10 jours de sauvegardes incrémentales.

Avec la politique de sauvegarde suivante :

- une sauvegarde totale par mois ;
- une sauvegarde différentielle par semaine ;
- une sauvegarde incrémentale du lundi au vendredi.

Dans l'historique, il y aura donc une sauvegarde par jour de conservée pendant 10 jours, une sauvegarde par semaine pendant 5 semaines et une sauvegarde mensuelle pendant 6 mois.



Une modification de la durée de rétention en cours de production n'aura aucun effet sur les sauvegardes déjà effectuées, elles seront conservées et recyclées mais sur la base de

l'ancienne valeur, stockée dans la base de données.

Afin de prendre en compte la nouvelle valeur pour les sauvegardes suivantes, il faut utiliser les outils Bareos pour mettre à jour la base de données :

```
# bconsole
*update
*2
*<numéro du pool de volumes de sauvegarde>
```

Une autre solution consiste à vider le support de sauvegarde ou prendre un support de sauvegarde ne contenant aucun volume et à ré-initialiser la base de données Bareos avec la commande :

```
# bareosregen.sh
La régénération du catalogue de bareos va écraser l'ancienne base,
confirmez-vous ? [oui/non]
[non] : oui
```

Paramètres supplémentaires

En mode expert d'autres paramètres sont disponibles.

The screenshot shows a configuration window with three rows of settings. Each row has a red 'E' icon and a label. The first row is 'Durée maximale pour l'exécution complète d'une sauvegarde (en secondes)' with a value of 86400. The second row is 'Niveau de compression des sauvegardes' with a dropdown menu set to GZIP6. The third row is 'Mot de passe du directeur' with a password field containing dots. Each input field has a small edit icon to its right.

Type de compression et délai alloué

- La durée maximale pour l'exécution complète d'une sauvegarde permet d'annuler le job si il n'est pas terminé avant ce délai, exprimé en secondes, en comptant à partir de l'heure programmée. Par défaut le job est limité à 86 400 secondes soit 24 heures (la valeur 0 lève cette limite de temps).
- Plus l'algorithme de compression est efficace, moins il nécessite d'espace mais plus il alourdit la charge système et allonge la durée du processus de sauvegarde. Deux algorithmes de compression sont proposés : GZIP et LZ4.

L'algorithme GZIP^[p.1165] permet plusieurs niveaux de compression de 1 à 9. Au delà de 6, le gain en place est faible par rapport aux niveaux immédiatement inférieurs, tandis que la durée de traitement s'allonge sensiblement.

L'algorithme LZ4^[p.1171] offre un taux de compression moindre que le niveau de compression 6 de GZIP mais est significativement plus rapide.



L'utilisation de l'algorithme de compression LZ4 nécessite que Bareos ait été compilé avec le support de ce dernier. Dans le cas où Bareos n'aurait pas été compilé avec celui-ci, un message d'avertissement est émis au moment de la sauvegarde et aucune compression n'est effectuée. Les modules EOLE en version supérieure ou égale à 2.7.1 bénéficient d'une

version de Bareos avec le support de LZ4 activé. Pour les autres clients, l'administrateur système doit s'assurer que ce support est également activé.

- Le champ `Mot de passe du directeur` contient le mot de passe à transmettre aux applications distantes pour leur permettre de s'authentifier auprès du directeur.

Configuration du stockage

Le service de stockage gérant l'écriture des volumes de sauvegardes (`bareos-sd`) peut être local ou distant, il est local par défaut. Dans ce cas aucun paramètre supplémentaire n'est à configurer dans cet onglet (`Directeur Bareos`).

Gestion du stockage

N Utiliser le gestionnaire de stockage local	non	
B Nom du serveur de stockage distant	*	
B Adresse du serveur de stockage distant	*	
B Mot de passe pour la connexion au serveur de stockage distant	*	

Vue de l'onglet Directeur Bareos

Dans le cas d'un serveur de stockage distant (`Le gestionnaire du stockage est local à non`), il faut configurer le nom, l'adresse IP et le mot de passe du serveur de stockage distant.

Pour autoriser des directeurs à se connecter au présent stockage des paramètres se trouvent dans l'onglet `Stockage bareos`.



Certaines infrastructures nécessitent une dégradation des fonctionnalités des modules EOLE comme la désactivation des mises à jour automatiques pour que la sauvegarde distante fonctionne correctement.

Le déport du service `bareos-sd` sur un autre serveur que `bareos-dir` ne permet pas de gérer correctement les verrous des tâches d'administration sur ce serveur : `bareos-dir` ne permet pas de signaler efficacement à `bareos-sd` qu'une sauvegarde est lancée et qu'il doit poser un verrou empêchant les autres tâches d'administration.

Configuration de la sauvegarde de fichiers distants

Il est possible de déclarer plusieurs clients distants pour gérer la sauvegarde des fichiers d'autres serveurs.

Cette déclaration de clients distants peut être effectuée une fois la variable `Activer la sauvegarde de fichiers distants` passée à `oui`.

Configuration de la sauvegarde de fichiers distants

N Activer la sauvegarde de fichiers distants	non	
---	-----	--

La déclaration d'un client distant nécessite de fournir plusieurs informations obligatoires.

Configuration de la sauvegarde de fichiers distants

N Configurer la sauvegarde de fichiers distants oui

B Identifiant du client distant

B Identifiant du client distant * client1_fd

B Nom du client distant * client1-fd

B Adresse du client distant * 192.168.0.26

B Mot de passe du client distant *

Montrer/Cacher + Identifiant du client distant

- Identifiant du client distant : identifiant interne unique utilisé pour distinguer la configuration du client, composé de lettres non accentuées et de chiffres ;
- Nom du client distant : le nom du service bareos-fd tel que renseigné sur le serveur distant l'hébergeant ;
- Adresse du client distant : l'adresse IP à laquelle ce client peut être joint ;
- Mot de passe du client distant : le mot de passe, identique à celui déclaré sur le client distant (cf. configuration d'un client indépendant).




L'activation du service de lecture/écriture de fichiers (file server, bareos-fd) sur le serveur lui-même pour sauvegarder les fichiers locaux s'effectue dans l'onglet **Services**.

Onglet Stockage Bareos

L'onglet **Stockage bareos** apparaît dans l'interface de configuration du module si le support de stockage de sauvegarde est activé dans l'onglet **Services** (Activer le stockage de sauvegarde à oui).

L'onglet permet de configurer le nom du serveur de stockage et permet également d'autoriser des directeurs à se connecter au présent stockage.

Dans l'onglet **Stockage bareos** il est possible de choisir un nom de serveur de stockage et d'autoriser des directeurs distants à se connecter au présent serveur de stockage.




Autoriser un ou plusieurs directeurs distants à se connecter

Pour autoriser un ou plusieurs directeurs distants à se connecter il faut cliquer sur **+ Nom du directeur Bareos distant**, le détail de l'autorisation s'affiche.

Pour ce faire il faut se munir des paramètres du directeur distant :

- son nom ;
- son adresse IP ;
- son mot de passe.



Autoriser des clients Bareos distants à se connecter au directeur

⚠ Les sauvegardes sont des informations sensibles. Il ne faut pas utiliser de mot de passe facilement déductible.

Onglet Client bareos

L'onglet **Clients bareos** apparaît dans l'interface de configuration du module si la sauvegarde des fichiers locaux est activée (Activer la sauvegarde des fichiers locaux à oui).

L'onglet permet de configurer le nom du serveur de sauvegarde des fichiers locaux.

Le service de lecture/écriture de fichiers (file server, bareos-fd) de Bareos, autrement appelé client, ne nécessite pas de configuration dans le cas où le directeur (service director, bareos-dir) est également activé localement.

Dans le cas où on souhaite que la sauvegarde des fichiers du serveur soit gérée par un directeur distant, il est nécessaire de désactiver le service director local en passant la variable Activer le directeur de sauvegarde à non puis d'activer le service file local en passant la variable

Activer la sauvegarde des fichiers locaux à oui, en mode expert, dans l'onglet **Services**.

N Activer le directeur de sauvegarde	* non	
N Activer le stockage de sauvegarde	non	
E Activer la sauvegarde des fichiers locaux	oui	

À l'issue de cette manipulation, l'onglet **Client Bareos** est disponible.



Dans l'onglet **Client Bareos**, le service directeur distant est configuré au moyen de trois variables obligatoires :

- l'adresse du directeur Bareos distant ;
- le nom du directeur Bareos distant tel qu'il est défini dans la configuration du directeur dans l'onglet **Directeur bareos** ;
- le mot de passe distant, identique à celui déclaré dans la configuration du directeur dans l'onglet **Directeur bareos**.

Les services Bareos partagent certaines variables de configuration et il faut veiller à la cohérence des valeurs entrées, notamment pour les noms des services et les mots de passe.

L'onglet **Clients bareos** apparaît dans l'interface de configuration du module si la sauvegarde des fichiers locaux est activée (Activer la sauvegarde des fichiers locaux à oui).

L'onglet permet de configurer le nom du serveur de sauvegarde des fichiers locaux.

Le service de lecture/écriture de fichiers (file server, bareos-fd) de Bareos, autrement appelé client, ne nécessite pas de configuration dans le cas où le directeur (service director, bareos-dir) est également activé localement.

Dans le cas où on souhaite que la sauvegarde des fichiers du serveur soit gérée par un directeur distant, il est nécessaire de désactiver le service director local en passant la variable Activer le directeur de sauvegarde à non puis d'activer le service file local en passant la variable Activer la sauvegarde des fichiers locaux à oui, en mode expert, dans l'onglet **Services**.


N Activer le directeur de sauvegarde	* non	
N Activer le stockage de sauvegarde	non	
E Activer la sauvegarde des fichiers locaux	oui	

À l'issue de cette manipulation, l'onglet **Client Bareos** est disponible.



Dans l'onglet `Client Bareos`, le service directeur distant est configuré au moyen de trois variables obligatoires :

- l'adresse du directeur Bareos distant ;
- le nom du directeur Bareos distant tel qu'il est défini dans la configuration du directeur dans l'onglet `Directeur bareos` ;
- le mot de passe distant, identique à celui déclaré dans la configuration du directeur dans l'onglet `Directeur bareos`.

 Les services Bareos partagent certaines variables de configuration et il faut veiller à la cohérence des valeurs entrées, notamment pour les noms des services et les mots de passe.

Pour que les modifications soient prises en compte, une reconfiguration du module est nécessaire à l'aide de la commande `reconfigure`.

Voir aussi...

Les mots de passe

`bareos-webui` : outil d'administration pour Bareos ^[p.753]

7. Déployer des clients légers avec Scribe

Le module Scribe fournit de base plusieurs éléments nécessaires à la mise en place d'un serveur de clients légers :

- l'annuaire du module permet d'authentifier les utilisateurs ;
- les répertoires utilisateurs peuvent être exposés (protocole NFS^[p.1174]) ;
- les services DHCP^[p.1158] et TFTP^[p.1186] permettent la diffusion et le partage des images.

Le paquet `eole-ltsp-server` permet d'ajouter la fonction serveur de clients légers^[p.1180] à un module Scribe.

Cette évolution permet de remplacer avantageusement le module Eclair qui n'était pas compatible avec les Scribe en mode AD.

Si le serveur DHCP est déjà configuré, l'installation du paquet fait apparaître les onglets suivants :

- Tftp (expert)
- Nfs
- Ltsp

Leur configuration est pré-remplie automatiquement.

Les options proposées actuellement dans l'onglet Ltsp sont les suivantes :

- Mettre à disposition le live CD Ubuntu Focal
- Mettre à disposition l'image cloud Focal de Ubuntu

8. Gestion des bases de données avec EoleDB

EoleDB est disponible depuis la version 2.5.2 d'EOLE. C'est une re-implémentation de l'ancien gestionnaire des bases de données EOLE ([eole-sql](#)) dont les objectifs principaux sont :

- n'utiliser qu'un seul fichier de configuration ;
- supporter nativement plusieurs types de bases de données (MySQL, PostgreSQL, SQLite, ...)
- supporter nativement l'externalisation des bases de données sur d'autres serveurs ;
- ne plus avoir à fournir des scripts python dans les paquets d'application web du projet EOLE pour pouvoir générer ou mettre à jour des bases de données (cf `eole-sql` : `/usr/share/eole/applications/gen/`, `/usr/share/eole/applications/passwords/`, `/usr/share/eole/applications/updates/`).

EoleDB rend possible l'externalisation des bases de données d'un module EOLE.

► Pour le moment, EoleDB gère uniquement les bases de données MySQL^[p.1173] et PostgreSQL^[p.1179].

Installation d'EoleDB

L'installation d'EoleDB se fait manuellement sur le serveur qui héberge l'application web avec la commande `apt-eole` :

```
# apt-eole install eole-db
```

► Le paquet `eole-db` est pré-installé sur le module Scribe depuis la version 2.6.0.

Configuration d'EoleDB

Par défaut le serveur de base de données est paramétré comme étant local. Dans le cas où le serveur est distant quelques variables sont à renseigner.

- Adresse du serveur de base de données : adresse IP, nom de machine ou nom de domaine du serveur de base de données distant. Cette valeur est utilisée pour toutes les applications web qui ne définiront pas elles-mêmes un serveur de base de données.
- Port du serveur de base de données : port du serveur de base de données utilisé, par exemple `3306` pour le serveur MySQL fourni par EOLE.
- Nom d'utilisateur d'administration : identifiant du gestionnaire de la base de données distante.
- Fichier de mot de passe : chemin d'accès vers le fichier qui contient le mot de passe du gestionnaire, par exemple `/root/bdpass.txt`. Ce fichier doit être accessible par EoleDB, idéalement le fichier doit avoir les droits 600.
- Machines qui peuvent utiliser le serveur de BDD : permet d'autoriser des machines à accéder à l'administration des bases distantes #fixme [https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/15456] , si rien n'est renseigné l'adresse IP du serveur utilisant EoleDB est ajoutée automatiquement dans le fichier de configuration.

EoleDB dispose d'un fichier de configuration principal, `/etc/eole/eole-db.conf`, géré par Creole.

Ce fichier est au format YAML^[p.1189], il définit le comportement par défaut d'EoleDB si aucune configuration spécifique n'est définie par l'application web.

```

1 dbhost: 192.168.0.24
2 dbport: 3306
3 dbroot: root
4 client_hosts: ['192.168.0.26']
5 dbrootpwd: /root/bdpass.txt

```

Le fichier `/root/bdpass.txt` est un fichier à créer, il contient le mot de passe en clair du gestionnaire. Ce fichier doit être accessible par EoleDB, idéalement le fichier doit avoir les droits 600.

Configuration d'une application web

Les applications web disponibles sur les modules EOLE fournissent un fichier de configuration au format YAML^[p.1189] qui surcharge le fichier de configuration principal d'EoleDB.

Ces fichiers de configuration spécifiques aux applications redéfinissent le comportement par défaut d'EoleDB, ils sont stockés dans `/etc/eole/eole-db.d/`.

Pour des raisons pratiques, EoleDB réalise le changement de mots de passe dans les fichiers de configuration des applications.

Les mots de passe sont changés à chaque lancement des commandes `eole_db_gen` et `reconfigure`.

Pour utiliser EoleDB il faut mettre en place un fichier de configuration portant l'extension `.yml` dans le répertoire `/etc/eole/eole-db.d/` en utilisant :

- **dbhost** : définition de l'adresse du serveur de base de données utilisé par l'application (surcharge la valeur par défaut définie dans `/etc/eole/eole-db.conf`) ;
- **dbport** : définition du port d'écoute du serveur de base de données utilisé par l'application (surcharge la valeur par défaut définie dans `/etc/eole/eole-db.conf`) ;
- **dbroot** : définition du nom de l'utilisateur ayant des droits "Administrateur" sur le serveur de base de données utilisé par l'application (surcharge la valeur par défaut définie dans `/etc/eole/eole-db.conf`) ;
- **dbrootpwd** : définition du mot de passe par défaut de l'utilisateur défini par l'option `dbroot` (surcharge la valeur par défaut définie dans `/etc/eole/eole-db.conf`) ;
- **dbtype** : définition du type de base de données par défaut du serveur de base de données (mysql, postgresql, sqlite, ...) ;
- **dbname** : nom de la base de données de l'application ;
- **dbuser** : nom de l'utilisateur utilisé par l'application pour accéder à la base définie dans **dbname** ;
- **dbpass** : mot de passe utilisé par l'application pour l'utilisateur défini dans **dbuser** ;
- **createscript** : script SQL de création de la base de données définie dans **dbname** ;
- **sqlscripts** : scripts SQL à lancer après le script de création défini dans **createscript** ;
- **updatescripts** : scripts de mise à jour exécutés sur la base définie dans **dbname** (exécutés uniquement si la base existe déjà) ;
- **pwd_files** : définition des fichiers à mettre à jour après le changement du mot de passe de l'utilisateur défini dans **dbuser**.

```
1 dbtype: mysql
2 dbname: taskfreak
3 dbuser: taskfreak
4 dbpass: "53nrgk>as="
5 createscript: "/usr/share/eole/db/taskfreak/gen/taskfreak-create.sql"
6 pwd_files:
7   - {file: '/var/www/html/taskfreak/include/config.php',
8     pattern: '$dbpass=',
9     owner: 'www-data:www-data',
10    mod: '600' }
```



L'option **pwd_files** accepte une liste de dictionnaires au format python.




```

1 pwd_files:
2   - {file: '/var/www/html/posh/includes/config.inc.php',
3     container: 'web',
4     pattern: 'define("__PASS","',
5     end_pattern: ');',
6     owner: 'root:www-data',
7     mod: '660' }
8   - {file: '/usr/share/evole/eoledb/posh',
9     pattern: 'dbpassPOSH="',
10    owner: 'root:root',
11    mod: '600' }

```

Liste des options possibles d'un dictionnaire **pwd_files** :

- **file** : chemin complet du fichier à modifier (option obligatoire) ;
- **pattern** : modèle de ligne qui contient le mot de passe entre " (option obligatoire) ;
- **end_pattern** : permet de définir le ou les caractères à ajouter après le **pattern** ;
- **owner** : propriétaire au format "user:group", à définir après la modification du mot de passe ;
- **mod** : droits au format Unix (ex: 600) à définir après la modification du mot de passe ;
- **container** : conteneur où se trouve le fichier à modifier.



L'option **pattern** permet de définir le modèle de ligne qui contient le mot de passe, il est important de définir la totalité de ce qui précède le mot de passe dans la ligne.



Ligne à changer dans le fichier de configuration `/chemin/monFichier.conf` :

```
password: "JeSuisSunMauvaisPassowrd"
```

La valeur de l'option **pattern** doit être `password: "`

Extrait du fichier YAML :

```

pwd_files:
- {file: "/chemin/monFichier.conf",
  pattern: 'password: "'

```

EoleDB détermine automatiquement qu'il faut faire suivre, après remplacement, la valeur de **pattern** par le caractère ". Aussi si le caractère ouvrant est ' il faut préférer le format suivant :

```
pattern: "password: '"
```

EoleDB détermine automatiquement qu'il faut faire suivre la valeur de **pattern** par le caractère '.

EoleDB détecte également si le caractère ; est requis en fin de ligne et l'ajoute après le **pattern**.



L'option **end_pattern** permet de maîtriser des cas non gérés par EoleDB, exemple

```
define('DBPASS': 'JeSuisUnMauvaisPassword');
pattern : "define('DBPASS': '"
end_pattern: ");",
```

Pour une application 3 modes de gestion de la base de données sont possibles et sont fonctions de la configuration :

- mode **default** : l'application utilise la configuration globale d'EoleDB ;
- mode **local** : l'application force l'utilisation d'un serveur de base de données local ;
- mode **externe** : l'application force l'utilisation d'un serveur de base de données et définit complètement la configuration.

Le mode default

Dans le mode **default**, l'application ne prend donc aucune liberté et sa configuration repose exclusivement sur la configuration d'EoleDB saisie dans l'onglet **Eoledb** de l'interface de configuration du module.

```
1 dbtype: mysql
2 dbname: taskfreak
3 dbuser: taskfreak
4 dbpass: "53nrgk>as="
5 createscript: "/usr/share/eole/db/taskfreak/gen/taskfreak-create.sql"
6 pwd_files:
7   - {file: '/var/www/html/taskfreak/include/config.php',
8     pattern: '$dbpass=',
9     owner: 'www-data:www-data',
10    mod: '600' }
```



Si le comportement d'EoleDB est changé, celui-ci impactera l'application.

Le mode local

Dans le mode **local** la configuration de l'application à utiliser un serveur de base de données local, il faut donc ajouter dans la configuration **dbhost** et **client_hosts**.

La configuration d'EoleDB saisie dans l'onglet **Eoledb** de l'interface de configuration du module est ignorée.

```
1 ---
2 dbhost: 127.0.0.1
3 dbtype: mysql
4 dbname: taskfreak
5 dbuser: taskfreak
6 dbpass: "task;Freak"
7 client_hosts: ["127.0.0.1", "localhost"]
8 createscript: "/usr/share/eole/mysql/taskfreak/gen/taskfreak-create.sql"
9 pwd_files:
10  - {file: '/var/www/html/taskfreak/include/config.php',
```



```

11     pattern: '$dbpass=',
12     owner: 'www-data:www-data',
13     mod: '600' }

```

Le mode externe

Dans le mode **externe** l'application définit complètement le serveur externe de base de données à utiliser, il faut donc ajouter dans la configuration, en plus de **dbhost** et **client_hosts** ajouté dans le mode local, **dbroot** et **dbrootpwd**.

La configuration d'EoleDB saisie dans l'onglet **Eoledb** de l'interface de configuration du module est ignorée.

```

1 ---
2 dbhost: 192.168.45.34
3 dbport: 3309
4 dbroot: adminDB
5 dbrootpwd: /root/.secrets-mydb
6 dbtype: mysql
7 dbname: taskfreak
8 dbuser: taskfreak
9 dbpass: "task;Freak"
10 client_hosts: ["127.0.0.1", "localhost", "192.168.0.14" ]
11 createscript: "/usr/share/eole/mysql/taskfreak/gen/taskfreak-create.sql"
12 pwd_files:
13     - {file: '/var/www/html/taskfreak/include/config.php',
14       pattern: '$dbpass=',
15       owner: 'www-data:www-data',
16       mod: '600' }

```

Mode conteneur

Pour fonctionner dans un conteneur EOLE, sur le module AmonEcole par exemple, l'application doit utiliser le mode **local** avec une configuration adaptée.

Configuration du serveur distant

Tester la connexion distante au serveur de base de données

```
# mysql -u admin -h <adresseDuServeur> -p<motDePasse>
```

Serveur Eolebase

Le serveur EOLE peut être l'un des modules ou un Eolebase.

Installer le paquet `eole-adminer`, le système de dépendance se charge d'installer les paquets nécessaires `eole-web` et `eole-mysql` :

```
root@eolebase:~# apt-eole install eole-adminer
```

Éditer la configuration du serveur à l'aide de la commande de l'interface de configuration du serveur :

```
root@eolebase:~# gen_config
```

Dans l'onglet `t Applications web`, la variable minimum à renseigner est `Nom de domaine des`

`applications web (sans http://)`, il est possible d'activer l'application Adminer et de la choisir comme application web par défaut.

Reconfigurer le serveur à l'aide de la commande `reconfigure` :

```
root@eolebase:~# reconfigure
```

Vérifier dans un navigateur web que le serveur répond.

Modifier le mot de passe par défaut du compte root mysql avec la commande `mysql_pwd.py` :

```
root@eolebase:~# mysql_pwd.py
```

```
## Réinitialisation des mots de passe Mysql ##
```

```
Nouveau mot de passe root mysql : eole21
```

```
Voulez-vous que les autres mots de passe soient modifiés ? [oui/non] [non]
: non
```

```
root@eolebase:~#
```

Se connecter à MySQL avec l'utilisateur root :

```
root@eolebase:~# mysql -u root -h localhost -peole21
```

Créer un utilisateur autre que `root` (le mot de passe du compte `root` est généré à chaque `reconfigure`) et lui donner les privilèges et l'autorisation de se connecter depuis le serveur hébergeant EoleDB :

```
mysql> grant all privileges on *.* to admin@<IPServeurEoleDB> identified
by "eole21";
```

```
mysql> quit
```

Pour ouvrir le port il faut faire un dictionnaire personnalisé `00_mysql.xml` à placer dans `/usr/share/eole/creole/dicos/local/`

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <creole>
3   <files>
4     <service_access service='mysql'>
5       <port>3306</port>
6       <tcpwrapper>mysqld</tcpwrapper>
7     </service_access>
8   </files>
9   <variables />
10  <constraints />
11  <help />
12 </creole>
13 <!-- vim: ts=4 sw=4 expandtab
14 -->
```

Pour qu'il soit pris en compte il faut procéder à la reconfiguration du serveur :

```
root@eolebase:~# reconfigure
```

Vérifier la connexion entre le serveur hébergeant EoleDB et le serveur Eolebase :

```
root@scribe:~# mysql -u admin -h <IPServeurEoleDB> -peole21
```

```
mysql>
```

À partir de la version 2.6.1 il n'est plus nécessaire de procéder à l'ouverture de port à l'aide d'un dictionnaire. En effet, depuis cette version, l'onglet expert `Mysql` permet de déclarer des

adresses IP ou des réseaux autorisés à accéder à MySQL.

Serveur non EOLE

Exemple d'une distribution GNU/Linux supportant le système de paquet debian.

Installation du serveur de base de données :

```
# apt-get install mysql-server
```

Se connecter à MySQL avec l'utilisateur root :

```
# mysql -u root -h localhost -p<motDePasse>
```

Créer un utilisateur autre que `root` (le mot de passe du compte `root` est généré à chaque reconfigure) et lui donner les privilèges et l'autorisation de se connecter depuis le serveur hébergeant EoleDB :

```
mysql> grant all privileges on *.* to admin@<IPServeurEoleDB> identified by "<motDePasse>";
```

```
mysql> quit
```

Vérifier la connexion entre le serveur hébergeant EoleDB et le serveur hébergeant la base de données :

```
root@scribe:~# mysql -u admin -h <IPServeurEoleDB> -peole21
```

```
mysql>
```

Appliquer la configuration EoleDB

Pour que les changements soient pris en compte il faut exécuter la commande `eole_db_gen`.

L'appel de cette commande `eole_db_gen` doit au minimum préciser le répertoire utilisé pour sauvegarder les fichiers modifiés par EoleDB avec l'option `-b`.

```
1 root@scribe:~# eole_db_gen -b /var/backup/eole-db
2 TASKFREAK :
3 >>> Passwords [OK]
4 >>> Create [OK]
5 >>> Update [OK]
6 root@scribe:~#
```

La commande utilise les fichiers de configuration par défaut d'eoleDB, mais il est possible de préciser d'autres fichiers de configuration :

- `-c` : permet de définir un fichier de configuration à utiliser à la place de `/etc/eole/eole-db.conf`
- `-d` : permet de définir un répertoire différent de `/etc/eole/eole-db.d/` et qui contient les fichiers de configuration des applications

Pour connaître les différents paramètres de la commande `eole_db_gen` :

```
# eole_db_gen --help
```

9. Transfert de zone DNS avec Amon et Scribe en mode AD

Dans le cadre d'un module Scribe en mode Active Directory, il faut faire très attention à la configuration DNS.

Le serveur AD du module Scribe doit être maître sur sa zone DNS.

Dans les structures utilisant le module Amon, il y a déjà un DNS sur celui-ci, il ne faut donc pas que le module Scribe soit sur la même zone DNS.

Il n'y a, à priori, qu'une seule solution qui semble propre : **définir un sous domaine dédié pour l'AD.**

Par exemple, si le domaine interne utilisé par la structure est `mastructure.lan`, on pourra utiliser le sous domaine `ad.mastructure.lan`.

- le module Amon reste le résolveur pour les postes clients afin de permettre la résolution DNS de `wpad.mastructure.lan` (géré par Amon) et des requêtes vers l'extérieur ;
- le module Amon doit être configuré pour transférer les requêtes sur `ad.mastructure.lan` vers l'`Adresse IP publique Active Directory` déclarée dans l'onglet `EoleAD` du module Scribe ;
- le module Scribe s'occupe uniquement de la zone DNS qui lui est dédiée

De cette façon, les postes clients peuvent résoudre tous les noms nécessaires à leur fonctionnement (`.mastructure.lan` et `.ad.mastructure.lan`).


Adresse IP publique Active Directory

Dans l'interface de configuration du module Scribe, l'adresse IP sur laquelle est exposée le service Active Directory se déclare dans l'onglet `Eolead`.



Configuration du transfert des requêtes DNS sur Amon

Dans l'interface de configuration du module Amon, les zones DNS à transférer se déclarent dans l'onglet expert `Zones-dns`.



10. Configuration du module Amon avec le module Scribe en DMZ

L'installation d'un module Scribe et plus généralement de serveurs pédagogiques dans une DMZ^[p.1159] permet de les isoler d'attaques provenant de l'intérieur (par exemple des services saturés par un virus utilisant le broadcast^[p.1154]) et de les placer dans une zone où l'accès aux autres réseaux de l'établissement doit être explicitement autorisé.

L'utilisation d'une DMZ vise également à faciliter l'ouverture de services sur Internet, et notamment les services web (portail de l'établissement, messagerie, logiciels de vie scolaire, ...) et l'accès FTP.




Diagramme d'une DMZ

Ports à ouvrir

Pour permettre un bon fonctionnement du serveur Scribe dans une DMZ, certains ports demandent à être ouverts.

Ces ports servent à la communication entre le serveur et les stations clientes, notamment pour le protocole Samba et pour le service Scribe (client Scribe) :

- 137-139 (TCP/UDP) : Samba ;
- 445 (TCP) : Samba ;
- 8788 (TCP) : service Scribe (client Scribe) ;
- 5800/5900 (TCP) : VNC.

Par défaut, sur le module Amon, une DMZ peut se connecter sur Internet.

Il faut cependant faire de la traduction d'adresse réseau (NAT^[p.1173]) pour assurer le trafic.

Si la communication entre la DMZ et l'extérieur est fermée, les ports à ouvrir sont :

- pour le serveur Zéphir : 22 (TCP), 7080 (TCP) et 8090 (TCP) ;
- pour les serveurs mises à jour : 80 (TCP) ;
- pour les bases de données antivirales : tous les ports vers les adresses database.clamav.net et cvd.clamav.net


Pour pouvoir accéder au serveur Scribe depuis l'extérieur par le web et par le FTP, il faut rediriger la connexion effectuée sur les ports 21 et 443 (HTTP sécurisé) depuis l'extérieur sur le serveur Amon vers le serveur Scribe.

Configuration automatique

Par défaut, le module Amon propose des modèles de pare-feu facilitant la mise en place d'un serveur Scribe en DMZ. Pour configurer le pare-feu, il faut dans l'onglet **Firewall**, choisir un **Modèle de**

filtrage compatible :

- **3zones-dmz** : gestion d'une zone pedago sur l'interface 1 et d'une zone DMZ publique pouvant accueillir un module Scribe sur l'interface 2 ;
- **4zones** : gestion d'une zone admin sur l'interface 1, d'une zone pedago sur l'interface 2 et d'une zone DMZ publique pouvant accueillir un module Scribe sur l'interface 3 ;
- **5zones** : gestion d'une zone admin sur l'interface 1, d'une zone pedago sur l'interface 2, d'une zone DMZ publique pouvant accueillir un module Scribe sur l'interface 3 et d'une zone DMZ privée sur l'interface 4.




Le modèle de zones proposées correspond à un modèle de filtrage ERA. Les modèles de filtrage ERA sont la description de pare-feu enregistrés dans des fichiers XML situés par défaut dans le répertoire `/usr/share/era/modeles/`.


Avec ERA il est possible de créer un nouveau modèle personnalisé dans le répertoire `/usr/share/era/modeles/`. Celui-ci apparaîtra dans la liste des modèles proposés par défaut.

Ces modèles requièrent que le serveur Scribe soit déclaré au niveau du module Amon.

Pour se faire, dans l'onglet **Firewall** en mode normal ou expert, il faut répondre oui à la question Activer la gestion d'un Scribe dans la DMZ.



Cela entraîne l'apparition de nouvelles variables permettant de déclarer le nom et l'adresse IP du module Scribe.



Si le module Scribe offre un service DHCP pour le réseau pédagogique, il faudra activer et configurer le relai du DHCP entre ce serveur et le réseau pédagogique.

Voir aussi...

Onglet Relai DHCP

ERA, éditeur de règles pour le module Amon

11. Accéder directement à l'EAD d'un serveur Scribe depuis l'extérieur

Le serveur Scribe étant derrière un serveur Amon, la configuration des deux modules permet de faire écouter l'EAD du serveur Scribe sur le port 4203 et donc d'y accéder depuis l'extérieur grâce à une redirection Nginx.


Avantages

Cette configuration présente plusieurs avantages par rapport à la méthode consistant à ajouter le serveur de commandes du module Scribe dans l'interface EAD du serveur Amon :

- elle ne nécessite pas de déclarer le serveur SSO du serveur Scribe comme source d'authentification de l'EAD du serveur Amon ;
- il n'y a pas de problème d'incompatibilité (templates, protocoles obsolètes, ...) dans le cas où les versions des EAD des deux modules sont différentes ;
- elle simplifie la gestion des certificats.

Configuration côté Scribe

Dans l'interface de configuration du module Scribe, en mode expert, aller dans l'onglet **Ead-web** et passer la variable Activer l'interface web de l'EAD sur un second port à oui et vérifier que le port personnalisé est bien le 4203.




Une fois le module paramétré de cette manière, une reconfiguration du serveur à l'aide de la commande `reconfigure` est nécessaire afin que l'EAD écoute sur le port 4203.

Configuration côté Amon

Dans l'interface de configuration du module Amon, aller dans l'onglet **Reverse proxy**, passer la variable Activer la redirection de l'EAD d'un Scribe à oui puis renseigner l'adresse IP du module Scribe et vérifier que le port renseigné est le 4203.

N Activer la redirection de l'EAD Scribe	* oui	
N IP du Scribe pour la redirection EAD	* 10.1.3.5	
N Port de l'EAD sur le Scribe	* 4203	

Une fois le module paramétré de cette manière, une reconfiguration du serveur à l'aide de la commande `reconfigure` est nécessaire afin que la redirection soit appliquée.



L'autorisation d'accès au port configuré est gérée par ERA via la directive optionnelle cachée [p.1158] : `ead_scribe`.

Voir aussi...

Onglet Ead-web : EAD et proxy inverse [p.299]

Onglet Reverse proxy : Configuration du proxy inverse


12. Mise en place de l'agrégation de liens Ethernet (bonding)

Activation de l'agrégation de liens Ethernet

L'activation de l'agrégation de liens Ethernet [p.1151] s'effectue en déclarant au minimum deux interfaces réseau dans la variable experte `Nom de l'interface réseau` dans un onglet `Interface-n`.

Nom de l'interface réseau	ens4 x = ens7 x			ens4	
Nom de l'interface réseau de la zone				ens4	
L'interface réseau de la zone est un bridge				ens7	
Mode de connexion pour l'interface				ens8	
				ens9	

L'utilisation de l'agrégation de liens Ethernet [p.1151] nécessite de disposer d'un Commutateur réseau [p.1155] compatible et configuré.



Pour configurer l'agrégation de liens Ethernet, il faut rafraîchir l'onglet (cliquer sur un autre onglet et revenir #21016 [https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/21016]).

Configuration de l'agrégation de liens Ethernet

E Nom de l'interface réseau	* ens4 ens7
E Nom de l'interface réseau de la zone	* bond0
E Mode de bonding	802.3ad
E Fréquence des MII link monitoring en millisecondes	* 100
E Temps en millisecondes pour qu'une interface soit détectée down	* 200
E Temps en millisecondes pour qu'une interface soit détectée comme active	* 200

Il est possible de choisir le mode d'agrégation en accord avec la configuration de votre Commutateur réseau^[p.1155] parmi :

- balance-rr ;
- active-backup ;
- balance-xor ;
- broadcast ;
- 802.3ad ;
- balance-tlb ;
- balance-alb.

Les autres variables permettent d'adapter la sensibilité de la détection de la perte et du retour de lien.

13. Mise en place du protocole iSCSI sur un module EOLE

Un SAN^[p.1182], tout comme un NAS^[p.1173] usant des protocoles NFS^[p.1174] ou SMB^[p.1183], permet de partager de l'espace disque via une image disque simulant un disque dur ou d'un disque complet, via le protocole iSCSI^[p.1167].

La nette différence résulte dans le fait que c'est le système client qui prend en charge le formatage et le système de fichiers de ce dernier, sans compter que les performances seront généralement meilleures que sous les deux autres protocoles, notamment sur de multiples petits fichiers.

Cette technique permet de soulager le serveur en terme de ressources demandées (au détriment du poste client), mais surtout elle permet de lier cet espace disque comme s'il faisait partie intégrante de la machine client.

Source : <https://doc.ubuntu-fr.org/iscsi>.

Le projet [eole-open-iscsi](https://github.com/eole-open-iscsi), initié grâce à une contribution de Karim Ayari de l'académie de Lyon, a été repris par l'équipe EOLE pour répondre à des besoins exprimés par le ministère de l'écologie.

La fonctionnalité peut désormais être facilement déployée et mise en œuvre sur un module EOLE grâce à un paquet dédié qui permet d'installer et de configurer le service [open-iscsi](http://open-iscsi.com) (<http://open-iscsi.com>).

Installation d'eole-open-iscsi


Le paquet `eole-open-iscsi` s'installe manuellement sur un module EOLE :

```
# apt-eole install eole-open-iscsi
```

Configuration d'eole-open-iscsi


Une fois le paquet installé, la configuration du service est à réaliser dans l'interface de configuration du module en mode normal.

L'activation du service open-iscsi s'effectue dans l'onglet `Services`.



Passer la variable `Activer open-iscsi` à `oui` permet d'activer le service.

Une fois le service activé, il est possible d'adapter sa configuration dans l'onglet : `Open-iscsi`.



- Si la variable `Activation du montage automatique des ressources` est à `oui`, le démon `iscsi`, lors de son démarrage, essayera de se connecter à toutes les cibles découvertes ;
- Si la variable `Activation du multipath pour gérer des accès multiples à des ressources` est à `oui`, il sera possible d'accéder à une même ressource via plusieurs liens, ce qui permet d'avoir de la redondance en cas de perte, et éventuellement, une répartition de charge.

💡 Configuration du MTU

En fonction du matériel utilisé et de la configuration du réseau local, il peut s'avérer nécessaire de forcer une valeur de MTU^[p.1173] pour certaines interfaces réseau dans l'onglet `Réseau avancé`.

Mise en place

Une fois le service configuré, il faut reconfigurer le serveur à l'aide de la commande `reconfigure` :

```
# reconfigure
```


Voir aussi...

▶ Onglet Réseau avancé [p.220]

Chapitre 7

Instanciation du module

La troisième des quatre phases



- La **phase d'instanciation** s'effectue au moyen de la commande `instance` .

L'instanciation permet de transférer les valeurs définies précédemment et des fichiers de configuration pré-remplis vers les fichiers cibles.

À l'issue de cette phase, le serveur est utilisable en exploitation.

Cette phase doit être complétée par un diagnostic complet du module à l'aide de la commande `diagnose -L` .

1. Principes de l'instanciation

Les modules EOLE sont livrés avec un ensemble de **templates**.

Les templates^[p.1186] sont les fichiers de configuration de chacun des logiciels utilisés. Ils sont pré-paramétrés et contiennent des variables.

Parallèlement les modules fournissent des dictionnaires décrivant l'ensemble de ces variables, comme expliqué dans la phase de configuration.

L'instanciation consiste à remplacer les variables par les valeurs renseignées dans le fichier `/etc/eole/config.eol` et à copier les fichiers vers leur emplacement cible.

Si des patches EOLE^[p.1178] ont été créés pour personnaliser le serveur, ils seront pris en compte durant cette phase.

Voir aussi...

Personnalisation du serveur à l'aide de Creole ^[p.984]

2. Lancement de l'instanciation

Pour lancer l'instanciation, il faut utiliser la commande `instance`.

Le compte rendu d'exécution est dans le fichier `/var/log/creole.log`.

En plus de remplacer les variables par les valeurs renseignées dans le fichier `/etc/eole/config.eol` et de copier les fichiers vers leur emplacement cible, l'instanciation :

- arrête et redémarre des services ;
- lance des commandes ;
- effectue certaines tâches en fonction des réponses aux dialogues proposés.

Un fichier `config.eol.bak` est généré dans le répertoire `/etc/eole/` à la fin de l'instanciation du serveur. Celui-ci permet d'avoir une trace de la dernière configuration fonctionnelle du serveur.

La commande `instance` utilise le fichier `/etc/eole/config.eol`. Il n'est plus nécessaire de spécifier le nom du fichier à utiliser.

2.1. Les mots de passe

Mots de passe à l'installation

Lors de l'installation, les mots de passe des comptes `root` et `eole` sont générés aléatoirement selon les critères suivants :

- 12 caractères ;
- au moins une majuscule ;
- au moins un chiffre ;
- pas de caractère ambigu (l ou 1, 0 ou O, ...).


Après installation, la connexion SSH par mot de passe pour l'utilisateur `root` est permise. Cependant, le mot de passe généré aléatoirement de l'utilisateur `root` est affiché uniquement sur la console, il faut donc avoir un accès physique à la machine pour en prendre connaissance.

Mots de passe à l'instanciation

Lors de l'instanciation, la modification des mots de passe est demandée pour les comptes :

- de l'utilisateur `root` ;
- du ou des utilisateurs à droits restreints (`eole`, `eole2`, ...)
- de l'utilisateur `admin` sur les modules Scribe, Horus et AmonEcole ;
- de l'utilisateur `admin_zephir` sur le module Zéphir ;

- de l'utilisateur `Administrator` sur le module Seth avec le rôle de contrôleur de domaine principal.



Sur un module Amon, en cas d'utilisation d'un réseau pédagogique et d'un réseau administratif, le second administrateur (`eole2`) permet d'administrer le réseau pédagogique.

Par défaut, le système vérifie la pertinence des mots de passe. Pour cela, il utilise un système de classes de caractères :


- les lettres en minuscule [a-z] ;
- les lettres en majuscule [A-Z] ;
- les chiffres [0-9] ;
- les caractères spéciaux (exemple : \$*ùµ%£, ; : !\$/ . ?).

Il faut utiliser différentes classes de caractères pour que le mot de passe soit considéré comme valide. Il n'est pas possible de réutiliser le mot de passe par défaut fourni à l'installation.

Par défaut, voici les restrictions :

- une seule classe de caractères : impossible ;
- deux classes de caractères : 9 caractères ;
- trois et quatre classes : 8 caractères ;
- un mot de passe commençant par une majuscule ou se terminant par un chiffre n'est pas considéré comme un mot de passe utilisant plusieurs classes de caractères ;
- ne pas utiliser le login comme partie du mot de passe.

Cette configuration est modifiable durant l'étape de configuration, en mode expert (onglet `Systeme`).




Il s'agit de comptes d'administration donc sensibles sur le plan de la sécurité. Il est important de renseigner des mots de passe forts.

Cet article du CERTA^[p.1154] donne une explication détaillée sur la stratégie des mots de passe.
<http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-2005-INF-001/>

2.2. Création d'un deuxième administrateur

À l'instance il est possible de créer un compte pour un nouvel administrateur.

```
1 Créer un nouvel administrateur eole2 ? [oui/non]
2 [non] : non
```



Des comptes administrateurs supplémentaires peuvent être créés en dehors de l'instance grâce à la commande `add_restricted_admin`.

2.3. Mise à jour

À la fin de la phase d'instanciation, la mise à jour automatique hebdomadaire est activée.

L'heure est définie aléatoirement entre 01h00 et 05h59 un des sept jours de la semaine.



Si la fréquence des tâches `schedule` est personnalisée dans l'interface de configuration du module, c'est cette dernière qui prévaut et l'activation/désactivation de la mise à jour hebdomadaire via l'EAD ou la commande `manage_schedule` n'est plus possible.

La mise à jour permet de maintenir votre serveur avec le niveau de fonctionnalité le plus récent et surtout de bénéficier des dernières corrections. Certaines corrections peuvent combler des failles de sécurité importantes, il est donc important de les appliquer aussitôt qu'elles sont publiées.

Il est conseillé d'effectuer la mise à jour immédiatement, comme proposé à la fin de l'instance.

Une mise à jour est recommandée

Voulez-vous effectuer une mise à jour via le réseau maintenant ? [oui/non]

Voir aussi...

Gestion des tâches planifiées eole-schedule [p.1035]

2.4. Le redémarrage

Il est possible qu'un redémarrage soit proposé à la fin de l'instanciation.


Si le noyau (kernel) a été mis à jour, le serveur doit redémarrer pour pouvoir l'utiliser. Dans ce cas, la question suivante apparaîtra :

Un redémarrage est nécessaire

Faut-il l'effectuer maintenant ? [oui/non]

Chapitre 8


Administration du module Scribe



- La **phase d'administration** correspond à l'exploitation du serveur.
Chaque module possède des fonctionnalités propres, souvent complémentaires.
Diverses interfaces permettent la mise en œuvre de ces fonctionnalités et en facilitent l'usage.

1. Administration généralités

La dernière des quatre phases



- La **phase d'administration** correspond à l'exploitation du serveur.
Chaque module possède des fonctionnalités propres, souvent complémentaires.
Diverses interfaces permettent la mise en œuvre de ces fonctionnalités et en facilitent l'usage.

1.1. Principes de l'administration

L'administration d'un module est facilitée par plusieurs outils mis à disposition :

- l'interface d'administration web : [EAD](#) ;

- l'interface d'administration semi-graphique : `manage-eole` ;
- l'interface d'administration du module Zéphir : `Zéphir-Web` ;
- des outils spécifiques à certains modules : `ARV`, `frontend_horus`, ...
- des interfaces fournies par les logiciels utilisés : Cups, Sympa, ...
- la procédure de mise à jour ;
- les sauvegardes.

Il est également possible d'utiliser la **ligne de commande**.

Le choix de l'outil à utiliser s'effectue en fonction du type de module, de l'emplacement de ce module dans l'architecture (serveur en établissement ou serveur académique) et du profil de l'administrateur (administrateur académique, relai académique, personne ressource en établissement...).

1.2. Découverte de GNU/Linux



1.2.1. Les Bases

Descriptif sommaire

Une distribution

- un kernel = Linux [p.1169]
- des outils périphériques = GNU [p.1164]
- un environnement console ou graphique
- un système de fichiers éprouvé, hérité d'UNIX

1.2.1.a. L'arborescence GNU/Linux

L'arborescence GNU/Linux

Pour l'utilisateur, un système de fichiers est vu comme une arborescence : les fichiers sont regroupés dans des répertoires (concept utilisé par la plupart des systèmes d'exploitation). Ces répertoires contiennent soit des fichiers, soit récursivement d'autres répertoires. Il y a donc un répertoire racine et des sous-répertoires. Une telle organisation génère une hiérarchie de répertoires et de fichiers organisés en arbre.

Racine de l'arbre

`/` (appelé slash ou root) : racine de l'arborescence sur laquelle sont raccrochés tous les sous-répertoires et fichiers.

Arborescence 1er niveau

- `bin/` : commandes liées au système, exécutables par tous ;
- `boot/` : noyau et `initrd` nécessaires au démarrage (ou boot) du système ;
- `dev/` : fichiers spéciaux effectuant le lien noyau / périphériques ;
- `etc/` : fichiers de configuration ;
- `home/` : répertoires de connexion (ou home directory) des utilisateurs ;
- `lib/` : bibliothèques essentielles au démarrage et modules du noyau ;
- `mnt/` : contient les sous-répertoires de montage des partitions des autres périphériques ;
- `opt/` : installation des applications autres ;
- `proc/` : pseudo système de fichier représentant le noyau à un instant T ;
- `root/` : répertoire de connexion de root ;
- `sbin/` : commandes réservées à root et utilisées dans les niveaux de démarrage bas ;
- `sys/` : pseudo système de fichier représentant les processus ;
- `tmp/` : répertoire temporaire accessible à tous ;
- `usr/` : commandes utilisées par les utilisateurs (`bin`), l'administrateur (`sbin`), mais aussi ensemble du système graphique ;
- `var/` : ensemble des données variables du système (spools, logs, web, bases de données, ...).

Filesystem Hierarchy Standard (« norme de la hiérarchie des systèmes de fichiers », abrégé en **FHS**) définit l'arborescence et le contenu des principaux répertoires des systèmes de fichiers des systèmes d'exploitation GNU/Linux et de la plupart des systèmes Unix.

Fichiers et répertoires

Sous Unix, tout est fichier

Les différents types :

- **fichiers ordinaires** : fichiers éditables
- **fichiers programmes** : fichiers contenant des données compilées
- **répertoires** : fichier contenant les infos sur les fichiers et sous-répertoires contenus (index)
- **fichiers spéciaux** : fichier associé à un périphérique. Ne contient qu'une description relative au driver et type d'interface.

Adresse absolue / adresse relative

Un fichier ou un répertoire peut être défini :

- soit par un chemin relatif à l'endroit où vous vous positionnez au moment T.
- soit par un chemin absolu à partir de la racine de l'arborescence.

1.2.1.b. La gestion des droits

Droits de base UNIX

Les droits détaillés ci-après s'appliquent à l'ensemble des composantes de l'arborescence GNU/Linux, à savoir les fichiers et les répertoires.

Droits essentiels :

- lecture
- écriture
- exécution

Autres droits :

- sticky bit
- setuid et setgid bits

Description d'un fichier

```
$ ls -li fic
309790 -rw-r--r-- 1 user1 group1 64 avr 20 14:59 fic
```

1. numéro d'inode
2. type & droits sur le fichier (ou répertoire)
3. compteur de liens physiques
4. propriétaire
5. groupe
6. taille
7. date de dernière modification
8. nom du fichier (répertoire)

Représentation du type et des droits des fichiers

Le schéma précédent montre, dans le second bloc, comment sont affichés les droits associés à un fichier (ou répertoire).

Ce bloc se décompose en 4 sous-parties :

- La première, codée sur un caractère, représente le type du fichier
- On trouve ensuite 3 groupes de 3 caractères indiquant les droits de lecture/écriture/exécution.

Le type du fichier peut être un des éléments suivants :

- **d** : répertoire
- **l** : lien symbolique

- `c` : périphérique de type caractère
- `b` : périphérique de type bloc
- `p` : pile fifo
- `s` : socket
- `-` : fichier classique



- Fichiers de périphériques :
 - `brw-rw---- 1 root disk 8, 0 nov 12 08:17 /dev/sda`
 - `brw-rw---- 1 root cdrom 3, 0 nov 12 08:17 /dev/hda`
 - `crw-r----- 1 root kmem 1, 1 nov 12 08:17 mem`
 - `crw-rw---- 1 root root 4, 0 nov 12 08:17 tty0`
- Répertoires :
 - `drwxr-xr-x 13 root root 4096 oct 20 10:22 /usr`
 - `drwxr-xr-x 17 user1 group1 4096 oct 31 09:18 /home/user1`
- Fichiers standards :
 - `-rw-r--r-- 1 root root 2008 oct 17 19:36 /etc/inittab`
 - `-rw-r--r-- 1 root root 724 déc 20 2006 /etc/crontab`
 - `-rwxr-x--1 root root 1024 oct 29 /home/user1/monScript`
- Lien symbolique :
 - `lrwxrwxrwx 1 root root 31 oct 27 15:00 /var/lib/postgresql/8.3/main/root.crt -> /etc/postgresql-common/root.crt`
- Socket :
 - `srw-rw-rw- 1 root root 0 nov 12 08:18 /var/run/gdm_socket`

Détail des droits standards

Comme énoncé précédemment, les droits sont codés sur 3 jeux de 3 droits.

Cet ensemble de 3 droits sur 3 entités se représente généralement de la façon suivante : on écrit côte à côte les droits **r** (*Read/lecture*), **w** (*Write/écriture*) puis **x** (*eXecute/exécution*) respectivement pour le propriétaire (**u**), le groupe (**g**) et les autres utilisateurs (**o**). Les codes u, g et o (u comme user, g comme group et o comme others) sont utilisés par les commandes UNIX qui permettent d'attribuer les droits et l'appartenance des fichiers.

Lorsqu'un droit est attribué à une entité, on écrit ce droit (r, w ou x), et lorsqu'il n'est pas attribué, on écrit un '-'. Par exemple : `rwxr-xr--`

Droits Spécifiques

SUID Bit

Ce droit s'applique aux fichiers exécutables, il permet d'allouer temporairement à un utilisateur les droits du propriétaire du fichier, durant son exécution.

En effet, lorsqu'un programme est exécuté par un utilisateur, les tâches qu'il accomplira seront restreintes par ses propres droits, qui s'appliquent donc au programme.

Lorsque le droit SUID est appliqué à un exécutable et qu'un utilisateur quelconque l'exécute, le programme détiendra alors les droits du propriétaire du fichier durant son exécution.

Bien sûr, un utilisateur ne peut jouir du droit SUID que s'il détient par ailleurs les droits d'exécution du programme. Ce droit est utilisé lorsqu'une tâche, bien que légitime pour un utilisateur classique, nécessite des droits supplémentaires (généralement ceux de root). Il est donc à utiliser avec précaution.

- `-r-s--x--x 1 root root 15540 jun 20 2004 /usr/bin/passwd`

C'est un **s** si le droit d'exécution du propriétaire est présent, ou un **S** sinon. Il se place donc comme ceci : `---s-----` ou `---S-----`

SGUID Bit

Ce droit fonctionne comme le droit SUID, mais appliqué aux groupes. Il donne à un utilisateur les droits du groupe auquel appartient le propriétaire de l'exécutable et non plus les droits du propriétaire.

De plus, ce droit a une toute autre utilisation s'il est appliqué à un répertoire. Normalement, lorsqu'un fichier est créé par un utilisateur, il en est propriétaire, et un groupe par défaut lui est appliqué (généralement users si le fichier a été créé par un utilisateur, et root s'il a été créé par root). Cependant, lorsqu'un fichier est créé dans un répertoire portant le droit SGID, alors ce fichier se verra attribuer par défaut le groupe du répertoire. De plus, si c'est un autre répertoire qui est créé dans le répertoire portant le droit SGID, ce sous-répertoire portera également ce droit.

- `-rwxr-sr-x 1 root utmp 319344 avr 21 2008 /usr/bin/xterm`

C'est un **s** si le droit d'exécution du propriétaire est présent, ou un **S** sinon. Il se place donc comme ceci : `---s-----` ou `---S-----`

Sticky Bit

Lorsque ce droit est positionné sur un répertoire, il interdit la suppression des fichiers qu'il contient à tout utilisateur autre que le propriétaire. Néanmoins, il est toujours possible pour un utilisateur possédant les droits d'écriture sur ce fichier de le modifier (par exemple de le transformer en un fichier vide).

Notation : il est représenté par la lettre `t` ou `T`, qui vient remplacer le droit d'exécution `x` des autres utilisateurs que le propriétaire et ceux appartenant au groupe du fichier, de la même façon que les droits SUID et SGID. La majuscule fonctionne aussi de la même façon, elle est présente si le droit d'exécution `x` caché n'est pas présent : `-----t` ou `-----T`

Exemple : le répertoire `/tmp`

- `drwxrwxrwt 23 root root 4096 oct 20 14:27 /tmp/`

Listes de contrôle d'accès

Une liste de contrôle d'accès ou ACL, permet de définir une liste de permission sur un fichier ou répertoire.

Aux habitués utilisateur, groupe et autre, il est possible d'étendre le nombre d'utilisateurs et de groupes ayant des droits sur un même fichier

Les ACLs s'ajoutent aux droits standards. Lorsqu'on liste les droits d'un fichier, les ACLs sont symbolisées par un "+".

```
-rwxrwx---+ 1 root professeurs 26 2009-05-27 16:37 fic
```

Les droits étendus apparaissent de la façon suivante :

```
user::rwx
```

```
user:p.nom:rwx
```

```
group::---
```

```
mask::rwx
```

```
other::---
```

Les ACLs d'un dossier père ne sont pas automatiquement repris pour le fichier fils.

Il est possible de modifier ce comportement, à associer des droits par défaut (grâce à l'attribut *default*).

Par exemple :

```
user::rwx
```

```
user:p.nom:rwx
```

```
group::rwx
```

```
mask::rwx
```

```
other::-x
```

```
default:user::rwx
```

```
default:user:p.nom:rwx
```

```
default:group::---
```

```
default:mask::rwx
```

```
default:other::---
```

1.2.1.c. La gestion des processus

Définition d'un processus

Un processus est un programme qui s'exécute en mémoire.

Tout processus lancé :

- se voit attribuer un numéro appelé **PID** (Process Identifier).
- est fils du processus qui l'a lancé. Le fils connaît le PID de son père, et en garde une trace sous la forme d'un numéro appelé **PPID** (Parent Process Identifier).
- appartient à un propriétaire (**UID** - celui qui a lancé le programme et qui pourra interagir avec ce processus)
- détermine son activité par un état : Actif, Exécutable, Endormi, Zombi.

Si un processus disparaît, tous les processus fils disparaissent également, sauf quand un processus est rattaché à `init`. Ainsi donc, à l'instar des fichiers, les processus sont organisés en arbre.

Enfin GNU/Linux est un système multi-tâche, c'est à dire que plusieurs processus peuvent être exécutés en même temps, en réalité, un seul utilise le processeur à la fois, ce dernier ne sachant effectuer qu'une seule instruction à la fois.

Etat d'un processus

Comme évoqué précédemment, un processus peut avoir un état : Actif, Exécutable, Endormi, Zombi.

- **Actif** : le processus utilise le processeur, et est donc en train de réaliser des actions pour lequel il a été conçu.

- **Exécutable** : le processus est en exécution mais il est en attente de libération du processus qui est utilisé par un processus actif. Pour l'utilisateur, ceci est invisible car l'opération est très rapide.
- **Endormi** : comme son nom l'indique, le processus est endormi, il ne fait rien. Par exemple, un processus peut attendre un événement pour redevenir *Actif*, comme par exemple, que l'on appuie sur une touche lors de l'affichage d'un message.
- **Zombie** : un processus zombie est un processus terminé, mais le système ou le processus parent n'en a pas été informé. L'état d'un processus peut être modifié par un autre processus, par lui même ou par l'utilisateur.

1.2.2. Quelques Commandes

Actions sur les fichiers et répertoires

Se déplacer dans l'arborescence :

- savoir où je me situe : `pwd` ;
- aller vers : `cd [répertoire]`.

Lister les fichiers et les droits : `ls [-la] [fichier...] [répertoire...]`.

Lister les ACLs : `getfacl [fichier...] [répertoire...]`.

Créer/supprimer un répertoire :

- créer un répertoire : `mkdir [-p] <répertoire...>` ;
- supprimer un répertoire (déjà vide) : `rmdir <répertoire...>`.

Copier, renommer, déplacer :

- copier : `cp [-fr] <source1>... <destination>` ;
- renommer : `mv <source> <destination>` ;
- déplacer : `mv <source1>... <destination>`.

Liens physiques, liens symboliques : `ln [-s] <origine> <destination>`.

Manipuler les droits & les propriétaires :

changer les droits : `chmod [-R] [MODE|MODE-OCTAL] <fichier...> <répertoire...>` ;

changer le propriétaire : `chown [-R] <user>[.<group>] <fichier...> <répertoire...>` ;

changer le groupe : `chgrp [-R] <group> <fichier...> <répertoire...>` ;

changer les ACLs : `setfacl [-R] -m <u|g|o>:<utilisateur|group>:<droit> <répertoire...>`.

Gestion des processus

Voir l'état des processus :

- à un instant T : `ps [auxef...]` ;
- visualisation dynamique : `top`.

Arrêt d'un processus : `kill [-Num_Sig] <PID...>`.

Autres commandes diverses

passwd : permet de changer le mot de passe d'un utilisateur système (il ne permet pas de changer les mots de passe des utilisateurs dans un annuaire LDAP)

`passwd` sans option modifie le mot de passe de l'utilisateur courant.

`passwd nom_d_utilisateur` permet de changer le mot de passe d'un autre utilisateur.

Si la commande est exécuté par un utilisateur autre que "root" le mot de passe actuel sera demandé.

sort : trier des lignes en fonction d'une ou plusieurs clés : `sort [-ndtX] [-k num_champs] fichier...` .

grep : rechercher des chaînes de caractère dans un ou plusieurs fichiers : `grep [-vni] chaîne fichier...` .

cut : extraire des colonnes d'un ou plusieurs fichiers : `cut -f <nombre> [options] fichier...` .

wc : déterminer le nombre de lignes, mots ou caractères dans un ou plusieurs fichiers : `wc [-lwc] fichier...` .

tail et head : visualiser les dernières ou les premières lignes d'un fichier :

- `tail [-n] fichier` ;
- `head [-n] fichier` .

screen : multiplexeur de terminaux en mode texte. Il permet de détacher un terminal et de le récupérer en cas de déconnexion. Ce logiciel est particulièrement adapté aux travaux à distance, en cas de coupure réseau il est possible de reprendre la main dessus le serveur. Voici le fonctionnement de base :

- lancer un nouveau terminal : `screen` ;
- détacher ce terminal : `ctrl a d` ;
- re-attacher le terminal : `screen -rd` .

1.2.3. Les conteneurs

Pour gérer les conteneurs, différentes commandes sont disponibles :

- installation d'un paquet dans un conteneur : `apt-eole install-conteneur (nom_du_conteneur) paquet`
- statut de tous les conteneurs : `lxc-status` ;
- arrêt de tous les conteneurs : `service lxc stop` ;
- démarrage de tous les conteneurs : `service lxc start` ;
- arrêt d'un conteneur : `lxc-halt -n (nom_du_conteneur)` ;
- forcer l'arrêt d'un conteneur : `lxc-stop -n (nom_du_conteneur)` ;
- démarrage d'un conteneur : `lxc-start -n (nom_du_conteneur) -d`
- entrer dans un conteneur : `ssh (nom_du_conteneur)` .

Les conteneurs seront installés dans le répertoire `/opt/lxc/`, mais, normalement, il n'est pas nécessaire de modifier les fichiers directement dans ce répertoire.

1.2.4. La gestion des onduleurs

Quelques commandes utiles :

- test d'une installation sans démarrer le service upsd : `upsdrcvctl start` ;
- test de l'arrêt du serveur sans avoir à attendre que la batterie soit vide : `upsmon -c fsd` ;
- lister la configuration : `upsc eoleups@localhost` (où "eoleups" est un nom choisi arbitrairement pour la configuration de l'onduleur) ;

- modifier la configuration : `upsrw_eoleups@localhost` (où "eoleups" est un nom choisi arbitrairement pour la configuration de l'onduleur).

1.2.5. Les manuels

L'organisation du man

L'ensemble du man est organisé en sections numérotées de 1 à 9 pour les plus courantes :

1. commandes utilisateurs pouvant être exécutées quelque soit l'utilisateur
2. appels systèmes, c'est-à-dire les fonctions fournies par le noyau
3. fonctions des bibliothèques
4. périphériques, c'est-à-dire les fichiers spéciaux que l'on trouve dans le répertoire /dev
5. descriptions des formats de fichiers de configuration (comme par exemple /etc/passwd)
6. jeux
7. divers (macros, conventions particulières, ...)
8. outils d'administration exécutables uniquement par le super utilisateur (root)
9. autre section (spécifique à GNU/Linux) destinée à la documentation des services offerts par le noyau

Lorsque la documentation est interrogée à propos d'un terme présent dans plusieurs sections (ex : `passwd`, à la fois commande et fichier de configuration), si le numéro de section n'est pas précisé, c'est toujours la section de numérotation la moins élevée qui sera affichée.

Contenu d'une page

Chaque page de man est structurée en paragraphes contenant des éléments particuliers.

Intitulé de la commande ou du fichier et section du manuel

Vérifier qu'il s'agit de la documentation attendue.

Exemple :

- `CP(1) Manuel de l'utilisateur Linux CP(1)`

documentation pour la commande cp, section 1

- `PASSWD(5) Manuel de l'administrateur Linux PASSWD(5)`

documentation pour le fichier passwd, section 5

Nom

comme son nom l'indique, il s'agit du nom de la commande ou du fichier ainsi que d'une description synthétique.

Exemple :

- `NOM`

`cp - Copier des fichiers.`

Synopsis

Dans ce paragraphe, on retrouve la syntaxe d'une commande, c'est-à-dire l'ensemble des options et

arguments disponibles.

Quelques précisions pour bien lire cette syntaxe : si à première vue elle peut paraître rébarbative, elle dit tout au sujet de la manipulation d'une commande.

Exemple :

- `cp [options] fichier chemin`

Options GNU (forme courte) : `[-abdfilprsvxPR]`

la commande `cp` accepte des options (introduites par un "-") et des arguments (sans "-").

Les éléments spécifiés entre crochets sont facultatifs pour le fonctionnement de la commande.

Au contraire, les éléments indiqués sans crochets sont obligatoires et, s'ils sont omis, provoqueront une erreur.

Lorsque les options sont indiquées dans les mêmes crochets, elles peuvent être combinées. Dans le cas contraire, elles sont incompatibles et devront être utilisées séparément.

Enfin les options peuvent être abrégées (ex : -f) ou complètes (ex : --force), la signification est la même et elle est développée dans le paragraphe [description](#).

Description

Cette section du man détaille la totalité des options et arguments d'une commande, ou les éléments d'un fichiers de configuration.

Fichiers

Dans ce paragraphe, vous trouverez une liste de fichiers intéressants à consulter, en complément d'information pour une commande ou un fichier de configuration.

Voir aussi

(ou "See also")

Comme son nom l'indique, il s'agit d'une liste de commandes, fichiers, appels système... auquel on renvoie le lecteur pour compléter son information

Exemple :

- `VOIR AUSSI`
`passwd(1), login(1), group(5), shadow(5).`

Cette page propose ici de consulter les commandes `passwd` et `login` dans la section 1 et les fichiers `group` et `shadow` dans la section 5 de la documentation.

Environnement

ici sont spécifiées les variables d'environnement qu'il est possible de configurer pour le fonctionnement de la commande ou du fichier.

1.2.6. L'éditeur de texte Vim

Qu'est ce que Vim ?

Vim est un éditeur de texte libre. Il est à la fois simple est puissant.

Il est néanmoins nécessaire de passer par un temps d'apprentissage pour maîtriser l'outil.

Pourquoi Vim ?

L'éditeur est généralement installé de base sur la plupart des distributions. C'est un logiciel stable et éprouvé.

L'éditeur peut être lancé directement sans interface graphique. Il est ainsi possible d'exécuter depuis le serveur.

De plus, Vim est pré-configuré par l'équipe EOLE. Il n'y aura pas de problème de balise de fin de ligne, de nombre d'espace lors de l'indentation, ... Problème qu'il est possible de rencontrer avec d'autres éditeurs.

1.2.6.a. Les modes Vim

Introduction

Vim utilise un système de "modes". Ce concept de base est indispensable pour comprendre le fonctionnement du logiciel.

Vim est un éditeur entièrement accessible au clavier. Un ensemble de commande permet d'accéder à un ensemble de fonctionnalité. Pour que l'éditeur distingue la saisie de commande (le mode "normal") et la saisie de texte (le mode "insertion"), différents modes sont utilisés.

Il existe également le mode "visuel" permettant de sélectionner une zone de texte où sera appliquée un ensemble de commande.

Cette distinction n'existe pas, généralement, dans les autres éditeurs. Ils utilisent alors des entrées dans un menu graphique ou des raccourcis clavier à la place du mode "normal".

Comparé au mode graphique, le mode commande ne nécessite pas l'usage de la souris pour rechercher le bon menu. Par rapport aux raccourcis clavier, le mode commande est souvent plus facile à se rappeler (write pour écrire).

Passage d'un mode à l'autre

Pour passer au mode "normal", il suffit de taper la touche **Echap** ou **Esc**.

Pour passer au mode "insertion" (depuis le mode "normal") :

- insérer avant le curseur : **i** (ou la touche **Inser** du clavier) ;
- insérer après le curseur : **a** ;
- insérer en début de ligne : **I** ;
- insérer en fin de ligne : **A** ;
- insérer une ligne après : **o** ;
- insérer une ligne avant : **O** ;
- supprime pour remplacer un (et un seul) caractère : **s** ;
- supprime pour remplacer la ligne complète : **S** ;
- remplacer un caractère : **r** ;
- remplacer plusieurs caractères : **R** ;

Pour passer au mode "visuel" (depuis le mode "normal") :

- sélection caractère par caractère : **v** ;
- sélection ligne par ligne : **V** ;

- sélection colonne par colonne : `ctrl v` .

1.2.6.b. Première prise en main

Exécuter Vim

Pour exécuter Vim, il suffit de taper `vim` dans l'interpréteur de commande. Il est aussi possible d'ouvrir directement un fichier en faisant `vim fichier.txt` .

Ouvrir un fichier

En mode normal, taper : `:edit fichier.txt` (ou `:e fichier.txt`).

Insérer du texte

Passer en mode insertion : `i` et taper votre texte.

Enregistrer le texte

Quitter le mode insertion : `esc` .

Enregistrer le texte : `:write` (ou `:w`).

Quitter l'éditeur

Pour quitter l'éditeur : `:quit` (ou `:q`).

Vim créé un "buffer" lorsque l'on édite un fichier. Cela signifie que l'on ne modifie pas directement le fichier. Il faut sauvegarder les changements sous peine de perdre les modifications.

Le buffer est sauvegardé de façon fréquente dans un fichier "swap" (généralement `.fichier.txt.swap`). Ce fichier est supprimé lorsqu'on enregistre ou ferme le document.

1.2.6.c. Les déplacements

- se déplacer d'un caractère vers la gauche : `h` ;
- se déplacer de 20 caractères vers la gauche : `20h` ;
- se déplacer d'une ligne vers le bas : `j` ;
- se déplacer de 20 lignes vers le bas : `20j` ;
- se déplacer d'une ligne vers le haut : `k` ;
- se déplacer d'un caractère vers la droite : `l` ;
- se déplacer au début du prochain mot : `w` ;
- se déplacer au début de deux mots : `2w` ;
- revenir au début du mot précédent : `b` ;
- se déplacer à la fin du prochain mot : `e` ;
- se déplacer à la prochaine phrase : `)` ;
- revenir à la phrase précédente : `(` ;

- se déplacer au prochain paragraphe : `}` ;
- revenir au paragraphe précédent : `{` ;
- revenir au début de la ligne : `^` ;
- aller à la fin de la ligne : `$` ;
- remonter d'un écran : `pgup` ;
- descendre d'un écran : `pgdown` ;
- descendre à la fin du fichier : `G` ;
- aller à la ligne 20 : `20G` ;
- aller au début de la page courante : `H` ;
- aller au milieu de la page courante : `M` ;
- aller à la fin de la page courante : `L` ;
- revenir à l'emplacement précédent : `ctrl o` ;
- aller à l'emplacement suivant : `ctrl i` ;
- la troisième occurrence de la lettre "e" : `3fe` ;

Il est possible de "marquer" des positions dans le texte. Cela permet de revenir très facilement à cet emplacement plus tard.

Pour cela, il faut utiliser la commande `m` suivi du nom de la marque (c'est à dire une lettre). Par exemple : `ma`. Pour revenir à la marque, il suffira de taper : `'a`.

1.2.6.d. Recherche et remplacement de texte

Rechercher

- chercher les occurrences EOLE : `/EOLE` ;
- chercher les mots EOLE : `^\<EOLE\>` ;
- chercher l'occurrence suivante : `n` ;
- chercher l'occurrence précédente : `N` ;
- chercher les autres occurrences du mot sous le curseur : `*` ;
- chercher en arrière les autres occurrences du mot sous le curseur : `ctrl #` ;

Remplacement

- remplacer le mot EOLE par Scribe : `:%s/EOLE/Scribe/g`
- remplacer le mot EOLE par Scribe en demande confirmation : `:%s/EOLE/Scribe/gc`
- remplacer le mot EOLE par Scribe sur les 20 première ligne d'un fichier : `:0,20s/EOLE/Scribe/g`

1.2.6.e. Couper, copier et coller

- couper un texte sélectionné : `d` ;
- couper le caractère sélectionné : `x` ;

- couper les deux caractères suivants : `d2l` ;
- couper un mot : `dw` ;
- couper la ligne courante : `dd` ;
- couper 2 lignes : `d2` ;
- couper le paragraphe : `d}` ;
- copier un texte sélectionné : `y` ;
- coller le texte après : `p` .
- coller le texte avant : `P` ;

1.2.6.f. Le mode fenêtre

Ouvrir plusieurs fenêtres

Il est possible d'ouvrir plusieurs fichiers en même temps.

Pour cela, il suffit de lancer plusieurs fois la commande `:e nomdufichier` .

Pour passer d'un buffer à un autre, il suffit de taper `:bn` (n étant le numéro du buffer).

Ouvrir plusieurs tabulations

Pour ouvrir le fichier dans une nouvelle tabulation : `:tabedit fichier.txt` .

Pour se déplacer de tabulation en tabulation, il suffit d'utiliser `ctrl alt pgup` et `ctrl alt pgdown` .

Voir plusieurs fichiers

Il est possible de voir plusieurs fichiers dans la même interface.

Pour cela, il faut créer un nouveau buffer en tapant `:new` et ensuite ouvrir le nouveau fichier : `:e fichier.txt` .

Pour se déplacer dans les buffers, il faut utiliser le raccourci `ctrl w` et les touches de déplacement `hjkl` .


Pour se déplacer de buffer en buffer, il est possible également de taper deux fois `ctrl w` .

Il est ensuite possible de déplacer les fenêtres horizontalement et verticalement avec `ctrl w` et les touches de déplacement en majuscule `HJKL` .

Pour fermer une fenêtre, il suffit de faire `:q` .

Voir plusieurs fois le même fichier

Il est possible d'ouvrir plusieurs fois le même buffer en faisant `ctrl w s` . Cela permet de voir simultanément plusieurs parties du même texte.



Dans ce cas, il s'agit du même buffer. Une modification dans une vue sera automatiquement reporter dans les autres vues.

Système de fichiers

Il est possible d'ouvrir une fenêtre de système de fichiers en faisant : `:Sex` ou `:Vex` .

1.2.6.g. Autres

Complétion automatique

La complétion permet de compléter un mot automatiquement à partir d'une liste de mot présent dans le texte en court d'écriture. Il est souvent utile pour ne pas faire d'erreur dans le nom des fonctions.

Pour l'utiliser, il suffit de commencer à écrire le début du mot et faire `ctrl n` ou `ctrl p`.

Annuler et refaire

Pour annuler la dernière action : `u` ;

Pour revenir sur l'annulation : `ctrl r`.

Passer un texte en majuscule

Pour passer un texte en majuscule, il suffit de taper `~` ou `maj u`.

Voir la différence entre les fichiers

Vim permet également de voir la différence entre deux textes. Pour cela, il suffit de lancer en ligne de commande :

```
vimdiff nomdufichieroriginal.txt nomdufichiermodifier.txt
```

1.2.6.h. Liens connexes

<http://www.vim.org/>

http://www.swaroopch.com/notes/Vim_fr:Table_des_Mati%C3%A8res

https://svn.timetombs.org/svn/doc-keymap/doc-keymap-cheat_sheet-vim-azerty_fr.pdf [https://svn.timetombs.org/svn/doc-keymap/doc-keymap-cheat_sheet-vim-azerty_fr.pdf]

1.2.7. Les commandes à distance avec SSH

1.2.7.a. Le protocole SSH

SSH^[p.1184] (Secure Shell) est un protocole de communication sécurisé. Il permet différentes actions comme l'authentification à distance, l'exécution de commande à distance ou le transfert de fichier.

Le protocole est chiffré par un mécanisme d'échange de clés de chiffrement effectué au début de la connexion.

Le transfert de fichier d'une machine à une autre se fait par un protocole proche de FTP^[p.1163]. La différence étant que les transferts du client et du serveur se font par un tunnel chiffré.

1.2.7.b. SSH sous GNU/Linux

Connexion à distance

Le client SSH est installé par défaut sur la plupart des distributions. Si ce n'est pas le cas, il faut installer un paquet dont le nom est généralement "openssh-client".

Une fois installé, il est possible d'ouvrir une session à distance de la manière suivante :

```
ssh utilisateur@ip_serveur
```

Si vous ne spécifiez pas de nom d'utilisateur, c'est l'utilisateur courant de votre session GNU/Linux qui sera utilisé.

Pour lancer des applications graphiques, il faudra le préciser dans la commande ssh en rajoutant l'option -X :

```
ssh -X utilisateur@ip_serveur.
```

A la première connexion, le message suivant apparaît :

```
Warning: Permanently added 'xxxxx' (RSA) to the list of known hosts.
```

Cela signifie qu'on ne s'est jamais connecté sur cette station et qu'un identifiant est ajouté à la liste des hôtes connus.

Il peut arriver que le certificat du serveur change (par exemple en cas de réinstallation).

Le message suivant apparaîtra :

```
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
```

```
@ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
```

```
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
```

```
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
```

```
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
```

```
It is also possible that the RSA host key has just been changed.
```

```
The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
```

```
65:6d:9d:c0:78:f7:60:bf:13:86:59:16:53:07:3b:a4.
```

```
Please contact your system administrator.
```

```
Add correct host key in /home/xxx/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
```

```
Offending key in /home/xxx/.ssh/known_hosts:12
```

```
Password authentication is disabled to avoid man-in-the-middle attacks.
```

```
Keyboard-interactive authentication is disabled to avoid man-in-the-middle attacks.
```

```
X11 forwarding is disabled to avoid man-in-the-middle attacks. Permission denied (publickey,password).
```

Ce message nous apprend plusieurs choses :

- le serveur ssh a une clef différente de celle de notre dernier passage ;
- le fichier contenant les hôtes connus est `/home/xxx/.ssh/known_hosts` ;
- l'identifiant de l'hôte est spécifié à la ligne 12 (Offending key in `/home/xxx/.ssh/known_hosts:12`).

Si vous êtes sûr que l'hôte est le bon, il vous suffira de supprimer la ligne 12 du fichier `known_hosts` et de relancer une connexion.

Il faudra spécifier le mot de passe de l'utilisateur pour se connecter.

Ssh propose également la connexion par échange de clef. Cela permet de se connecter à distance sans connaître le mot de passe de l'utilisateur.

L'échange de clef peut être réalisé par l'intermédiaire d'un serveur Zéphir. Pour plus d'informations, consulter la documentation spécifique à ce module.

Exécution de commande à distance

Une fois connecté à distance, vous pouvez lancer n'importe quelle action comme si vous étiez en local.

Transfert de fichier à distance

Pour envoyer un fichier sur un serveur, il faut faire :

```
scp nom_du_fichier utilisateur@ip_serveur:/repertoire/de/destination/
```

Pour récupérer un fichier d'un serveur :


```
scp utilisateur@ip_serveur:/repertoire/source/nom_du_fichier /repertoire/de/destination/
```

Pour récupérer un répertoire d'un serveur :

```
scp -r utilisateur@ip_serveur:/repertoire/ /repertoire/de/destination/
```

Enfin, il est possible d'avoir un shell proche de la commande FTP en faisant :

```
sftp utilisateur@ip_serveur
```



Sur la plupart des gestionnaires de fichier disponibles sous GNU/Linux, il est possible de faire des transferts de fichier avec SSH graphiquement (logiciel Filezilla par exemple).

1.2.7.c. SSH sous Windows


Exécution de commande à distance

Putty est un logiciel libre implémentant un client Telnet^[p.1186] et SSH^[p.1184] pour Unix et Windows.

<http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/>

Dans l'environnement EOLE, il permet de se connecter à un serveur à distance depuis un poste Windows et, ainsi, pouvoir exécuter des commandes.


La connexion avec Putty au serveur se fait en utilisant le protocole SSH.




Sur le module Scribe, Putty est pré-installé dans le répertoire personnel d'*admin* (`U:\client\putty.exe`).

Configuration pour les serveurs EOLE


Pour obtenir un meilleur environnement de travail, la configuration par défaut de Putty doit être modifiée.




Fenêtre principale



Permettre au pavé numérique de fonctionner correctement (dans "vim" par ex.)



Permettre aux accents de s'afficher normalement




Pouvoir lancer des applications graphique du serveur depuis la station (Ex. "gen_config")

La dernière capture montre comment autoriser la redirection des applications graphiques vers votre poste.

Cependant vous devrez utiliser Xming [<http://sourceforge.net/projects/xming>].

C'est un logiciel libre permettant d'émuler un serveur X [http://fr.wikipedia.org/wiki/X_Window] vers lequel sera redirigé l'application graphique lancée à travers ssh sur le serveur EOLE.



Lancement de "gen_config" sur un poste Windows

Transfert de fichier à distance

Il existe une interface graphique de transfert de fichier à distance. Il s'agit de WinSCP.

On utilise le logiciel comme un client FTP normal.

1.2.8. Quelques références

- Le site du Kernel Linux : <http://www.kernel.org> ;
- Le projet GNU : <http://www.gnu.org> ;
- Site réputé pour ses documentations et son forum d'entraide : <http://www.lea-linux.org/> ;
- Guide de survie du débutant : <http://www.delafond.org/survielinux/> ;
- Un manuel en ligne (man) : <https://www.tldp.org/guides.html> ;
- Définitions sur Wikipédia :
 - Noyau Linux : http://fr.wikipedia.org/wiki/Noyau_Linux,
 - Projet GNU : <http://fr.wikipedia.org/wiki/GNU>,
 - Distribution : http://fr.wikipedia.org/wiki/Distribution_Linux,

- Les Permissions Unix : http://fr.wikipedia.org/wiki/Permissions_Unix.

1.3. Reconfiguration

Suite à un diagnostic, à une modification de la configuration ou à une mise à jour, il est nécessaire de reconfigurer le serveur.

On réalise cette opération avec la commande `reconfigure`, plutôt qu'avec la commande `instance`.

Les différentes valeurs attribuées aux variables sont enregistrées dans un fichier `config.eol` au format JSON^[p.1168] dans le répertoire `/etc/eole/`.

Il convient donc de réaliser les modifications sur ce fichier en utilisant l'interface de configuration du module.



Un fichier `config.eol.bak` est sauvegardé dans le répertoire `/etc/eole/` à la fin de l'instanciation et à la fin de la reconfiguration du serveur.

Cela permet de conserver la dernière configuration fonctionnelle du serveur.

À chaque reconfiguration du serveur un fichier `config.eol.bak.1` est généré. Celui-ci est une copie de la configuration fonctionnelle de l'état précédent.

S'il existe une différence entre `config.eol` et `config.eol.bak` c'est que la configuration du serveur a été modifiée mais qu'elle n'a pas encore été appliquée.

Reconfigure

Cette commande `reconfigure` sert à appliquer un changement de configuration (par exemple, le changement d'adressage IP) ou à appliquer des changements apportés par la mise à jour d'un ou de plusieurs paquets.

Avec `Maj-Auto`, un message indique s'il est nécessaire de lancer `reconfigure`.

Cette commande :

- ré-applique le SID^[p.1183] trouvé dans l'annuaire sur les modules Horus et Scribe ;
- supprime des paquets (utilisé pour les noyaux notamment) ;
- exécute les scripts pre et postreconf ;
- met à jour les valeurs par défaut des dictionnaires ;
- recrée le compte `admin` s'il n'a pas été trouvé (modules Scribe et Horus) ;
- copie, patch^[p.1178] et renseigne les templates ;
- contrôle la version du noyau en fonctionnement et demande un redémarrage si ce n'est pas la dernière version (redémarrage automatique si mise à jour par EAD) ;
- relance les services.

Lors d'une mise à jour via l'EAD^[p.1160], `reconfigure` est lancé automatiquement. Si la mise à jour a été effectuée sur la console ou via SSH avec la commande `Maj-Auto` un message indique s'il est nécessaire de lancer `reconfigure`.

reconfigure is not instance : pourquoi reconfigure au lieu d'instance

La commande `instance` est exécutée à l'installation d'un nouveau serveur.

Cette commande :

- initialise les mots de passe des comptes `root`, `eole` et `admin` ;
- propose de créer des comptes d'administration supplémentaires ;
- génère un nouveau SID ;
- génère l'annuaire et les bases MySQL si inexistantes ;
- lance des commandes spécifiques à l'instanciation ;
- copie, patch et renseigne les templates ;
- (re)lance les services ;
- contrôle la version du noyau en fonctionnement et demande un redémarrage si ce n'est pas la dernière version (reboot automatique si mise à jour par EAD).



Il existe plusieurs contre-indications à l'utilisation de la commande `instance` sur un serveur déjà instancié :

- les commandes exécutées peuvent être différentes ;
- la commande `instance` demande une interaction tandis que `reconfigure` est automatique, il ne pose pas de question et est donc plus rapide ;
- l'interaction est source d'erreur (possibilité d'écrasement de l'annuaire ou des bases de données). Sur les modules Scribe et Horus si l'utilisateur répond oui à la question concernant la re-génération de l'annuaire, tous les comptes utilisateurs et les stations intégrés au domaine sont effacés.



Des comptes d'administration supplémentaires peuvent être ajoutés en dehors de la procédure d'instance grâce à la commande `add_restricted_admin`.

1.4. L'interface d'administration EAD

EOLE offre une interface simplifiée de gestion du serveur : l'interface d'administration EAD.

Accueil EAD outil d'administration

Cette interface propose un ensemble d'actions utilisables par une personne peu habituée au système Unix.

1.4.1. Principe général

L'EAD (Eole ADmin) est l'interface d'administration des modules EOLE. Il s'agit d'une interface web, accessible avec un navigateur à l'adresse `https://<adresse_module>:4200`.



Depuis la version EOLE 2.6, il n'est plus possible d'accéder à l'EAD à l'aide de l'adresse IP du serveur, il faut impérativement utiliser un nom de domaine et que celui-ci soit présent dans le certificat SSL.

Cette restriction est notamment due au durcissement du support du protocole HTTPS^[p.1165] par les navigateurs.

L'EAD est composé de deux parties :

- un serveur de commandes (**ead-server**), présent et actif sur tous les modules ;
- une interface (**ead-web**), désactivable depuis l'interface de configuration du module dans l'onglet **Services** en passant Activer l'interface web de l'EAD à non.

Chaque module dispose d'une interface utilisateur EAD. Certains modules (Zéphir, Sphynx, Seth, ...) ne disposent que de la **version de base** qui permet d'effectuer les tâches de maintenance (mise à jour du serveur, diagnostic, arrêt du serveur, ...).

Une version plus complète existe pour les autres modules (Horus, Scribe, Amon, ...) incluant des fonctionnalités supplémentaires.



Accueil EAD outil d'administration

★ Aide

Un point d'interrogation est accessible en bas à droite de certaines pages, il permet d'afficher une aide associée.



Certificats SSL


Pour avoir accès à l'EAD, il faut impérativement que le nom de domaine soit présent dans le certificat SSL.

Il est notamment impossible de se connecter à l'EAD avec une simple adresse IP.


Il existe plusieurs méthodes pour connaître les noms de domaine présents dans le certificat SSL, par exemple il est possible d'utiliser un navigateur Internet.

Exemple avec Firefox

- Cliquer sur le cadenas à côté de l'URL



- Cliquer sur la flèche dirigée vers la droite pour afficher les détails de la connexion



- Cliquer sur le bouton **Plus d'informations**, le nom de domaine principal du certificat apparaît alors dans la partie Identité du site web et Site web

Informations sur la page - https://eolebase.ac-test.fr:4200/

Général Médias Permissions Sécurité

Identité du site web

Site web : eolebase.ac-test.fr
Propriétaire : Ce site web ne fournit pas d'informations sur son propriétaire.
Vérifiée par : Ministère Education Nationale (MENESR)
Expire le : 14 novembre 2020

Afficher le certificat

Vie privée et historique


Ai-je déjà visité ce site web auparavant ? Oui, 539 fois
Ce site web collecte-t-il des informations (cookies) sur mon ordinateur ? Oui Voir les cookies
Ai-je un mot de passe enregistré pour ce site web ? Non Voir les mots de passe enregistrés

Détails techniques

Connexion chiffrée (clés TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, 128 bits, TLS 1.0)
La page actuellement affichée a été chiffrée avant d'avoir été envoyée sur Internet.
Le chiffrement rend très difficile aux personnes non autorisées la visualisation de la page durant son transit entre ordinateurs. Il est donc très improbable que quelqu'un puisse lire cette page durant son transit sur le réseau.

Aide

- Il est possible que des noms alternatifs soient renseignés dans le certificat. Pour les retrouver, cliquer sur le bouton **Afficher le certificat**, puis sur l'onglet **Détails** et sélectionner la ligne **Nom alternatif du sujet de certificat**, les noms alternatifs sont affichés dans la boîte **Valeur du champ**.



Attention, même si la bonne adresse IP apparaît dans le certificat, elle ne sera pas prise en compte.



Si le nom de domaine n'apparaît pas et que le certificat est de type autosigné, il faut le rajouter dans l'onglet **Certificats ssl** de l'interface de configuration du module en mode expert.



La modification, dans l'interface de configuration du module, de l'un des paramètres constituant un certificat (nom d'établissement, numéro RNE, etc...) suivie d'une reconfiguration du module ne régénère pas les certificats. Un message explicite le signale lors de l'étape de reconfiguration.

Après changement des paramètres il est nécessaire de supprimer le certificat puis d'exécuter la reconfiguration du module :

```
1 rm -f /etc/ssl/certs/eole.crt
2 reconfigure
```

1.4.2. Premier pas dans l'administration d'un serveur

Lorsque vous vous êtes connecté sur un serveur de commandes, vous avez quatre éléments :



Page d'accueil lors de la connexion à un serveur

1. la gondole d'administration ;
2. le menu d'action (propose les actions auxquelles vous avez accès) ;
3. les onglets (les serveurs enregistrés sur l'interface) ;
4. la partie centrale ou espace de travail (il s'agit de la partie venant du serveur de commandes).

1 - La gondole d'administration

Elle permet d'accéder aux actions de base de l'interface (ajout/suppression de serveur, déconnexion, retour vers l'accueil, choix de la feuille de style CSS, connexion locale).

2 - Le menu d'action

Il permet d'accéder aux actions disponibles sur le serveur de commandes.

3 - Les onglets (les serveurs enregistrés sur l'interface)

Ils permettent d'accéder aux divers serveurs EOLE enregistrés sur l'interface.

4 - La partie centrale ou espace de travail


Les éléments affichés dans cette partie viennent du serveur de commandes.

C'est un conteneur pour les actions (sous forme de rapport, formulaire ...).

La page d'accueil d'un serveur de commandes affiche les rapports de :

- mise à jour (sur tous les modules) ;
- mise à jour de listes de sites interdits sur le module Amon ;
- sauvegarde Bareos sur les modules Horus et Scribe ;
- importation sur le module Scribe.

Elle affiche également les diodes d'état du serveur (agents Zéphir).



Les agents Zéphir peuvent être consultés directement en utilisant l'adresse :

`http://<adresse module>:8090`

Voir aussi...

Surveillance de l'état du serveur [p.424]

1.4.3. Accéder directement à l'EAD d'un serveur Scribe depuis l'extérieur

Le serveur Scribe étant derrière un serveur Amon, la configuration des deux modules permet de faire écouter l'EAD du serveur Scribe sur le port 4203 et donc d'y accéder depuis l'extérieur grâce à une redirection Nginx.


Avantages

Cette configuration présente plusieurs avantages par rapport à la méthode consistant à ajouter le serveurs de commandes du module Scribe dans l'interface EAD du serveur Amon :

- elle ne nécessite pas de déclarer le serveur SSO du serveur Scribe comme source d'authentification de l'EAD du serveur Amon ;
- il n'y a pas de problème d'incompatibilité (templates, protocoles obsolètes, ...) dans le cas où les versions des EAD des deux modules sont différentes ;
- elle simplifie la gestion des certificats.

Configuration côté Scribe

Dans l'interface de configuration du module Scribe, en mode expert, aller dans l'onglet **Ead-web** et passer la variable **Activer l'interface web de l'EAD sur un second port** à **oui** et vérifier que le port personnalisé est bien le **4203**.




Une fois le module paramétré de cette manière, une reconfiguration du serveur à l'aide de la commande **reconfigure** est nécessaire afin que l'EAD écoute sur le port **4203**.

Configuration côté Amon

Dans l'interface de configuration du module Amon, aller dans l'onglet **Reverse proxy**, passer la variable **Activer la redirection de l'EAD d'un Scribe** à **oui** puis renseigner l'adresse IP du module Scribe et vérifier que le port renseigné est le **4203**.

N Activer la redirection de l'EAD Scribe	* oui	
N IP du Scribe pour la redirection EAD	* 10.1.3.5	
N Port de l'EAD sur le Scribe	* 4203	

Une fois le module paramétré de cette manière, une reconfiguration du serveur à l'aide de la commande `reconfigure` est nécessaire afin que la redirection soit appliquée.



L'autorisation d'accès au port configuré est gérée par ERA via la directive optionnelle cachée [p.1158] : `ead_scribe`.

Voir aussi...

Onglet Ead-web : EAD et proxy inverse [p.299]

Onglet Reverse proxy : Configuration du proxy inverse

1.4.4. Ajout/suppression de serveurs

Il est possible de connecter plusieurs serveurs de commandes à une même interface.

Une seule interface sert alors à administrer l'ensemble des serveurs EOLE d'un établissement.



Depuis la version EOLE 2.6, il n'est plus possible d'accéder à l'EAD à l'aide de l'adresse IP du serveur, il faut impérativement utiliser un nom de domaine et que celui-ci soit présent dans le certificat SSL.

Cette restriction est notamment due au durcissement du support du protocole HTTPS [p.1165] par les navigateurs.

Ajout/suppression de serveurs de commandes dans l'interface

L'interface de l'EAD est une coquille vide.

Elle permet de se connecter à des serveurs de commandes qui proposent des actions.

Lors de l'instanciation du serveur, le serveur de commandes du serveur est enregistré auprès de son interface.

La coquille n'est pas laissée vide.

Il est possible d'enregistrer plusieurs serveurs EOLE sur l'interface.

On obtient ainsi un point d'entrée unique pour administrer l'ensemble des serveurs d'un établissement.

Une seule interface web dans laquelle chaque onglet représente un des serveurs.

Il est ensuite possible de gérer les accès ainsi que les actions autorisées par utilisateur ou par groupe.

Ajout de serveur

Pour permettre à un frontend EAD de se connecter à un serveur de commandes EAD distant, il faut, sur

le module distant, l'autoriser explicitement pour chaque interface. Cela peut s'effectuer en mode expert dans l'interface de configuration du module, dans l'onglet **Interface-n**.

Dans la gondole d'administration de l'EAD, cliquer sur **Ajouter serveur** et renseigner :

- le nom DNS du serveur ;
- le port du serveur de commandes (4201) ;
- le nom à afficher dans l'onglet ;
- le nom de l'utilisateur `eo1e` du serveur de commandes à enregistrer ;
- le mot de passe correspondant (sur le serveur à enregistrer).



Depuis la version EOLE 2.6, si le certificat du serveur à ajouter n'est pas signé par une autorité de certification^[p.1152] connue du serveur hébergeant le frontend EAD, il sera nécessaire de copier sa CA sur ce dernier.

L'exemple suivant décrit la copie et l'intégration de la CA d'un module Scribe sur un module Amon :

```
1 root@amon:~# scp root@scribe:/etc/ssl/certs/ca_local.crt
   /usr/local/share/ca-certificates/
2 root@amon:~# update-ca-certificates
```



Le compte `root` peut être utilisé à la place du compte `eo1e` pour toutes les manipulations présentées ici.

Suppression de serveur

Suppression normale

C'est le mécanisme de suppression classique. L'onglet du module est vert et on souhaite le retirer.

Dans la gondole d'administration, cliquer sur **Supprimer Serveur** :

- choisir le serveur à supprimer ;
- entrer le login `eole` du serveur de commandes à désinscrire ;
- entrer le mot de passe ;
- valider.



Suppression d'un serveur

La référence sera supprimée côté interface et côté serveur de commandes.

Suppression forcée


Il ne faut utiliser la suppression forcée du serveur que si l'onglet est rouge ou que le mot de passe du serveur de commandes à supprimer est inconnu.



Il est préférable d'utiliser la suppression normale d'un serveur.

Dans la gondole d'administration, cliquez sur **Supprimer Serveur** :

- choisir le serveur à supprimer ;
- entrer le login (utilisez le compte `eole` du serveur de l'interface et non celui du serveur de commandes à désinscrire) ;
- entrer le mot de passe ;
- cocher la case **Forcer la désinscription** ;
- valider.



Suppression forcée d'un serveur

La référence ne sera supprimée que du côté de l'interface.

💡 Désinscription forcée suite à un changement d'adresse IP

Si vous avez modifié l'adresse IP d'un serveur, il est possible que son onglet devienne rouge dans l'EAD.

Il faut alors utiliser la suppression forcée et ré-enregistrer le serveur.

Complément technique

Les interfaces associées au serveur de commandes local sont enregistrées dans le fichier `/usr/share/ead2/backend/config/frontend_keys.ini`

```
[keys]
127.0.0.1 = 157b551f55359d92d20e412e83f87f9ea2e47ab3
```

Les serveurs de commandes associés à l'interface EAD locale sont enregistrés dans le fichier `/usr/share/ead2/frontend/config/servers.ini`

```
[1]
url = https://127.0.0.1
port = 4201
comment = amon
key = 157b551f55359d92d20e412e83f87f9ea2e47ab3
```

Si nécessaire, il est possible de réinitialiser ces fichiers à l'aide des commandes suivantes :

```
1 echo '[keys]' > /usr/share/ead2/backend/config/frontend_keys.ini
2 echo '' > /usr/share/ead2/frontend/config/servers.ini
3 reconfigure
```

1.4.5. Surveillance de l'état du serveur

La page d'accueil d'un serveur de commandes affiche les rapports de :

- mise à jour ;
- mise à jour de listes de sites interdits sur le module Amon ;
- sauvegarde Bareos sur les modules Horus et Scribe ;
- importation sur le module Scribe.

Elle affiche également les diodes d'état du serveur (agents Zéphir).

Les remontés des agents Zéphir sont classées dans 3 catégories : Système, Services et Utilisation.

1.4.5.a. Système

Quelques agents sont fournis de base et sont commun à tous les modules :


- Informations systèmes
- Occupations des disques
- Statistiques réseau
- État des sommes MD5 de paquets

D'autres agents sont disponibles suite à l'activation du service sur le serveur par l'intermédiaire de l'interface de configuration du module :

- Onduleur

> Surveillance de l'état des sommes MD5 des paquets

L'outil `eole-debsums` permet de surveiller les modifications apportées aux fichiers présents sur les modules EOLE grâce à la vérification des sommes de contrôle MD5^[p.1171] des paquets installés.



Les fichiers de configuration (en général ceux situés dans `/etc`) ne sont pas concernés par cette vérification.

La vérification des sommes de contrôle est exécutée toutes les nuits via une commande cron^[p.1158].

La commande suivante permet de forcer la vérification des MD5 (compter entre 1 et 2 minutes) :

```
/usr/share/eole/debsums/eole-debsums.sh
```

Rapport et suivi des modifications

La commande suivante affiche un rapport d'exécution :

```
1 root@amon:~# /usr/share/eole/debsums/show-reports.py
```

```

2 Container: root
3 =====
4
5 Filename: /var/log/eole-debsums/report.log
6 Last update: 2018-02-22 11:09:15
7
8 eole-amon:
9   /usr/share/eole/creole/dicos/30_amon.xml
10
11 Ignored by eole
12 -----
13

```

Un agent^[p.1151] de surveillance Zéphir permet de surveiller les sommes MD5 des paquets.

État des sommes MD5 de paquets

[Retour](#)

État : Avertissement
 Date de la mesure : 2018-02-22 11:59:19
 Dernier problème (Avertissement) : 2018-02-22 11:09:19
 Intervalle de mesure : 300 s



Surveillance des sommes MD5 des paquets :

Conteneur	État	Nombre de fichiers modifiés
root	●	1

Il permet également de consulter la liste des fichiers signalés comme modifiés.

État des sommes MD5 de paquets pour root

[Retour](#)

État : Avertissement
 Date de la mesure : 2018-02-22 12:05:10
 Dernier problème (Avertissement) : 2018-02-22 12:05:10
 Intervalle de mesure : 7200 s

Surveillance des MD5 des paquets :

Paquet	Fichier
eole-amon	/usr/share/eole/creole/dicos/30_amon.xml

Exceptions

Il est possible d'ajouter des listes de fichiers à ignorer dans le résultat debsums en les plaçant dans le répertoire : `/etc/eole/debsums-ignore.d` (exemple : `/etc/eole/debsums-ignore.d/academie.conf`).



Les fichiers modifiés par EOLE sont listés dans `/usr/share/eole/debsums/eole-ignores`.

1.4.5.c. Services

Quelques agents sont fournis de base et sont commun à tous les modules :

- État des interfaces réseau
- Services distants
- État des services

D'autres agents sont disponibles suite à l'activation du service sur le serveur par l'intermédiaire de l'interface de configuration du module :

- État des démons bacula

Enfin d'autres agents sont propres à un module en particulier :

- État des tunnels

1.4.5.d. Utilisation

Quelques agents sont fournis de base et sont commun à tous les modules :

- Mise à jour
- Validité des certificats

D'autres agents sont disponibles suite à l'activation du service sur le serveur par l'intermédiaire de l'interface de configuration du module :

- Sauvegarde

Enfin d'autres agents sont propres à un module en particulier :

- Statistiques Squid
- Statistiques courrier
- Application des règles bastion
- Instance Dansguardian
- Mise à jour antivirus Clam

Validité des certificats

L'agent `localcert` permet de surveiller la validé des certificats locaux utilisés par les différents services du module EOLE.

Validité des certificats

Retour

État : OK
 Date de la mesure : 2023-11-13 15:06:23
 Aucun problème détecté
 Intervalle de mesure : 86400 s

Surveillance des certificats

Chemin du certificat	Validité	Impact
/etc/ssl/certs/eole.crt	Fin de validité dans plus de 30 jours	ead-server, apache, openldap, exim4, machine
/etc/courier/pop3d.pem	Fin de validité dans plus de 30 jours	courier

1.4.6. Authentification locale et SSO

Dans l'EAD, il existe deux systèmes d'authentification :

- l'authentification unique (SSO^[p.1184]) ;

- l'authentification locale (PAM).

Dans le cas de l'authentification SSO, le serveur de commandes et l'interface se connectent à un même serveur d'authentification.

Pour se connecter en tant qu'*administrateur* :

- authentification SSO : l'utilisateur `admin` de l'annuaire associé au serveur sera utilisé ;
- authentification locale : les utilisateurs `root` et `eole` peuvent être utilisés.

1.4.6.a. Authentification locale

L'authentification locale est un mécanisme plus simple mais moins souple que l'authentification SSO. Il utilise les comptes système de la machine hébergeant le serveur de commandes. Le nombre d'utilisateurs et leur gestion est donc plus limitée.


L'authentification locale est systématiquement activée et peut être utilisé conjointement avec l'authentification SSO.

Pour vous authentifier localement, dans la gondole d'administration :


- cliquer sur `authentification locale` ;
- cliquer sur le nom de votre serveur.

Vous accédez alors au formulaire d'authentification locale.

Si le serveur SSO n'est pas activé, vous arriverez sur ce même formulaire en cliquant sur l'onglet.



Formulaire d'authentification locale



Il est possible d'utiliser la gestion des rôles pour déléguer une partie de l'administration à d'autres comptes systèmes.

1.4.6.b. L'authentification SSO

Connexion

Entrer l'adresse `https://<adresse_serveur>:4200` dans le navigateur et cliquer sur l'onglet du serveur à administrer.

Une re-direction vers le serveur SSO (`https://<adresse_serveur>:8443/`) est effectuée et le formulaire d'authentification apparaît :




Formulaire d'authentification SSO

L'utilisation d'un serveur SSO permet de centraliser l'authentification. En s'authentifiant une seule fois vous pouvez vous connecter aux différents serveurs de commandes enregistrés dans l'interface

(naviguer d'un onglet à l'autre).

Les rôles permettent d'utiliser d'autres comptes pour se connecter (ex : sur Scribe, les professeurs ont un rôle prédéfini).



Pour utiliser l'authentification SSO, il est indispensable que le serveur SSO utilisé par l'interface et par les serveurs de commandes qui y sont inscrits **soit identique**.

1.4.7. Redémarrer, arrêter et reconfigurer

Il est possible de redémarrer, arrêter ou reconfigurer un module EOLE directement depuis l'interface d'administration EAD.

Ces actions sont accessibles depuis **Système/Serveur**.



Ces trois actions vous déconnectent de l'EAD.

Redémarrer un serveur



Action de redémarrage d'un serveur

Reconfigurer un serveur



Action de reconfiguration d'un serveur

Arrêter un serveur



Action d'arrêt d'un serveur

1.4.8. Mise à jour depuis l'EAD

Dans **Système / Mise à jour**, l'EAD propose une interface de mise à jour du serveur, il est possible de :

- de lister les paquets disponibles pour la mise à jour ;
- de programmer une mise à jour différée (dans 3 heures par exemple, ou dans 0 heure pour le faire tout de suite) ;
- d'activer / désactiver les mises à jour hebdomadaires (le jour et l'heure de la mise à jour automatique sont déterminés aléatoirement).

L'heure est définie aléatoirement entre 01h00 et 05h59 un des sept jours de la semaine.



Si la fréquence des tâches `Schedule` est personnalisée dans l'interface de configuration du module, c'est cette dernière qui prévaut et l'activation/désactivation de la mise à jour hebdomadaire via l'EAD ou la commande `manage_schedule` n'est plus possible.

Rapport de mise à jour

Penser à consulter le rapport de mise à jour et l'état des services sur la page d'accueil.

Reconfiguration et redémarrage automatique

Une mise à jour lancée depuis l'EAD exécute automatiquement une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure`, il n'est donc pas nécessaire d'en lancer un par la suite comme c'est le cas depuis la console.

Si un redémarrage est nécessaire, celui-ci est effectué automatiquement dès la fin de la reconfiguration.

1.4.9. Arrêt et redémarrage de services

Dans l'EAD, il existe deux manières d'arrêt ou de redémarrage des services :

- le mode normal ;
- le mode expert.

1.4.9.a. Redémarrer ou arrêter des services (mode normal)

Pour utiliser la fonctionnalité en mode normal il faut dans un premier temps créer des groupes de services.

Création de groupes de services

Le nom des services, au sens système, n'est pas souvent parlant. Par exemple, il faut savoir que le service `apache2` est le nom du serveur web.

Les groupes de services permettent de regrouper un ou plusieurs services sous une dénomination plus claire. Cela permet de regrouper et donc de faciliter le redémarrage/arrêt de services.


Création un groupe de services nommé `web` :

Pour créer un groupe, cliquer sur le bouton `créer groupe` dans `Système/Editeur de services` :

1. entrer le nom du groupe ;
2. choisir les services du groupe (cocher les cases) ;
3. cliquer sur la flèche verte ;
4. valider avec le bouton `Créer`.




Création d'un groupe de services (1)



Création d'un groupe de services (2)

Une fois créé le groupe de services apparaît sous l'icône CRÉER GROUPE à gauche de l'écran.



Création d'un groupe de services (2)



Un groupe de services peut être modifié en cliquant sur son nom dans la liste de gauche sous l'icône CRÉER GROUPE.

Un groupe de services peut être supprimé en cliquant sur la croix rouge sous son descriptif dans la liste de gauche sous l'icône CRÉER GROUPE.

Redémarrer ou arrêter un groupe de services

Une fois créé, un groupe apparaît dans l'onglet **Système/Services (mode normal)**, il est alors possible de redémarrer ou d'arrêter le groupe de services.



La gestion des rôles permet de déléguer l'accès à des actions, on peut ainsi permettre à la documentaliste de l'établissement de redémarrer le logiciel BCDI.

Tous les groupes de services lui seront néanmoins accessibles.


Complément technique

Les groupes de services déclarés dans l'EAD sont enregistrés dans le fichier `/usr/share/ead2/backend/config/simple_services.ini`

```
[amon]
w_e_b =
squid3#internet, networking#root, eole-guardian#internet, bastion#root
```

1.4.9.b. Redémarrer ou arrêter des services (mode expert)

Dans `Système/Services (mode expert)`, cliquer sur le bouton `Arrêter` ou `Redémarrer` du service voulu.



Actions sur les services (mode expert)

Les services liés au fonctionnement de l'EAD ne sont disponibles qu'en redémarrage. Sinon, vous perdrez tout accès à l'interface.

Pour relancer l'ensemble des services (sauf l'EAD et le serveur SSO) choisir le bouton : `Redémarrer tous les services (hors EAD et SSO)`.

Sur un serveur en mode conteneur^[p.1157], certains services peuvent être listés plusieurs fois en fonction de leur emplacement.

1.4.10. Rôles et association de rôles

L'EAD est composé, d'*actions*. Chaque action ayant un but bien précis.

L'EAD dispose d'un mécanisme de délégation d'*actions* à des utilisateurs déterminés.

Pour affecter certaines actions à un utilisateur, l'EAD utilise une mécanique interne : les **rôles**.



Par défaut sur les modules EOLE, l'utilisateur **admin** est associé au rôle **administrateur**.

Plusieurs rôles sont prédéfinis sur les différents modules EOLE et certains sont propres à certains d'entre eux :

- administrateur ;
- professeur (utilisé sur le module Scribe) ;
- élève (utilisé sur le module Scribe) ;
- administrateur de classe (utilisé sur le module Scribe) ;
- administratif dans Scribe (utilisé sur le module Scribe) ;
- administrateur du réseau pédagogique (utilisé sur le module Amon) ;
- administrateur du Scribe (utilisé sur le module AmonEcole) ;
- administrateur de l'Amon (utilisé sur le module AmonEcole).

1.4.10.a. Déclaration des actions

Les actions de l'EAD sont déclarées dans les fichiers :
`/usr/share/ead2/backend/config/actions/actions_*.cfg`

Ces fichiers au format *texte* permettent de déclarer les fichiers python déclarant eux-mêmes des actions EAD à charger.

Ces fichiers sont situés dans `/usr/share/ead2/backend/actions` et ses sous-répertoires.

Fichiers pris en compte

Sur un module EOLE, les fichiers suivants sont pris en compte :

- `/usr/share/ead2/backend/config/actions.cfg` : fichiers des actions de base ;
- ainsi que tout les fichiers `actions_*.cfg` présents dans le répertoire `/usr/share/ead2/backend/config/actions`.

Syntaxe des fichiers

Les fichiers d'action sont déclarés avec leur chemin court depuis `/usr/share/ead2/backend/actions` et sans l'extension ".py".



La déclaration des fichiers d'action suivants :

- `/usr/share/ead2/backend/actions/mes_actions.py`
- `/usr/share/ead2/backend/actions/repertoire/autres_actions.py`

prend la forme suivante dans le fichier `actions_perso.cfg` :

```
$ cat /usr/share/ead2/backend/actions/actions_perso.cfg
```

`mes_actions``repertoire/autres_actions`

1.4.10.b. Gestion des rôles

Les rôles de l'EAD sont déclarés dans les fichiers : `/usr/share/ead2/backend/config/perms/perm_*.ini`

Ces fichiers au format *ini* permettent d'associer des actions (permissions) à un ou plusieurs rôles.

Fichiers pris en compte

Sur un module EOLE, les fichiers suivants sont pris en compte :

- `/usr/share/ead2/backend/config/perm.ini` : rôles de base ;
- `/usr/share/ead2/backend/config/perm_local.ini` : rôles déclarés localement (édition manuelle ou via l'EAD) ;
- `/usr/share/ead2/backend/config/perm_acad.ini` : rôles déclarés au niveau académique (via Zéphir) ;
- ainsi que tout les fichiers `perm_*.ini` présents dans le répertoire `/usr/share/ead2/backend/config/perms`.

Syntaxe des fichiers

Les permissions associent un rôle à une ou plusieurs actions.

Les fichiers `perm*.ini` doivent posséder une section `[role]` et une section `[permissions]`.

```
[role]
nom du role = libelle du role


[permissions]
action1 = nom du role
action2 = nom du role
```

Création de rôle via l'EAD

L'interface EAD permet de créer des rôles personnalisés.

Ces rôles ne sont, en fait, qu'une liste d'actions regroupées sous un intitulé et un libellé unique.

Il est possible, dans un deuxième temps d'associer ces rôles à des utilisateurs.




La fenêtre d'édition des rôles

Pour créer un nouveau rôle cliquer sur :

- **Édition de rôles/Création de rôles**

puis

- **Créer rôle**
- entrer l'intitulé (le nom) du rôle (sans caractère spécial, sans accent et sans espace) ;
- entrer un libellé (courte description) du rôle ;
- cocher les actions à autoriser ;
- ajouter ;
- créer.



Création d'un rôle

Actions obligatoires

Certaines actions doivent être obligatoirement permises pour tous les utilisateurs :

- **help** : utilisé notamment pour l'affichage d'aide ;
- **main_status** : page d'accueil appelée par défaut, elle gère un rôle prof (n'affiche pas les états de services) et un rôle admin ;
- **update_ead** : outil de téléchargement des javascripts, CSS, images spécifiques au module.

Actions communes aux différents modules

- **lshw** : listing matériel ;
- **maj** : action de mise à jour ;
- **daemon** : relancer des services (mode expert) ;
- **simple_services_editor** : éditer des groupes de services pour le mode simplifié ;
- **simple_services** : redémarrer/arrêter les services (mode simplifié) ;
- **server-configure/server-reboot/server-stop** : redémarrer/arrêter/reconfigurer le serveur ;
- **role_editor** : création de rôles ;
- **role_manager** : association de rôle (appelée par d'autres actions).

Actions spécifiques au module Amon

La modification du système de filtrage sur le module Amon apporte de profondes modifications sur ce module.

Selon les choix effectués lors de la phase de configuration avec l'interface de configuration du module, vous pouvez choisir d'utiliser une ou deux zones de configuration pour le filtrage et les options du pare-feu.

La zone 1 correspond à la réseau admin et la zone 2 correspond au réseau pedago.

- Gestion des postes
 - **navigation_poste_admin** (ou pedago) : action de gestion des postes à interdire ;
 - **navigation_destination_admin** (ou pedago) : interdire des destinations.
- Gestion des groupes de machine
 - **groupe_machine_admin** (ou pedago) : action d'entrée pour la gestion des groupes de machine (gère des restrictions pour le rôle prof) ;
 - **groupe_machine_create_admin** (ou pedago) : action de création de groupe de machine (nécessite groupe_machine) ;
 - **groupe_machine_horaire_admin** (ou pedago) : action de gestion des horaires pour les groupes de machine.
- Gestion des utilisateurs
 - **navigation_banned_user_admin** (ou pedago) : action de gestion des utilisateurs à interdire ;
 - **navigation_moderateur_admin** (ou pedago) : action de gestion des modérateurs ;
 - **navigation_whitelist_admin** (ou pedago) : action de gestion des utilisateurs en liste blanche ;
 - **navigation_whitesitelist_admin** (ou pedago) : action de gestion des sites en liste blanche.
- Gestion des sites
 - **opt_filters_admin** (ou pedago) : gestion des filtres optionnels pour la zone de configuration 1 (ou 2) ;
 - **filtrage_admin** (ou pedago) : gestion du mode de filtrage syntaxique pour la zone de configuration 1 (ou 2) ;
 - **sites_interdits_admin** (ou pedago) : gestion des sites interdits pour la zone de configuration 1 (ou 2) ;
 - **sites_autorises_admin** (ou pedago) : gestion des sites autorisés pour la zone de configuration 1 (ou 2) ;
 - **extensions_admin** (ou pedago) : gestion des extensions interdites pour la zone de configuration 1 (ou 2) ;
 - **mime_admin** (ou pedago) : gestion des types mime interdits pour la zone de configuration 1 (ou 2).
- Gestion des règles du pare-feu
 - **regles** : mode de fonctionnement du pare-feu ;
 - **peertopeer** : autorisation/interdiction du peer to peer ;
 - **horaire** : horaire de fonctionnement du pare-feu.

- Autres actions
 - **navigation_visit** : action de consultation des logs ;
 - **filtrage_bayes** : action d'évaluation d'URL à l'aide du filtrage bayésien ;
 - **bande_passante** : outil de test de bande passante.

Actions spécifiques au module Scribe

- Gestion des utilisateurs
 - **scribe_user_create** : action de création ;
 - **scribe_user_list** : renvoie le formulaire de recherche par critères qui appelle `scribe_user_table` pour la validation ;
 - **scribe_user_table** : action de listing d'utilisateur (gère les rôles `prof_admin` et `admin`) appelle `scribe_user_modify`, `scribe_user_delete`, `scribe_user_modpassword` ;
 - **scribe_user_modify** : action de modification d'utilisateur (utilisée par `scribe_user_table` gère les rôles `prof_admin` et `admin`) ;
 - **scribe_user_delete** : action de suppression d'utilisateur (gère les rôles `prof_admin` et `admin`) ;
 - **scribe_user_modpassword** : action de modification d'un mot de passe (gère les rôles `prof_admin` et `admin`).
- Actions restreintes (créées pour les professeurs, les personnels administratifs et les professeurs admins, gère le rôle de `prof` et `prof_admin`)
 - **scribe_prof_preference** : préférences du professeur connecté (mot de passe, inscription aux groupes, mail) ;
 - **scribe_prof_mod_mail** : modifie le mail d'un professeur (nécessite `scribe_prof_preference`) ;
 - **scribe_user_password** : action de modification de son propre mot de passe (nécessite `scribe_prof_preference`) ;
 - **scribe_prof_mod_groupe** : Inscription du prof connecté aux groupes ;
 - **scribe_prof_user** : action d'entrée pour la gestion des utilisateurs par les profs lien vers `scribe_prof_user_create` et `scribe_prof_user_modify` ;
 - **scribe_prof_user_create** : action de création d'utilisateur (nécessite `scribe_prof_user`) ;
 - **scribe_prof_user_modify** : action d'entrée pour la modification des utilisateurs (nécessite `scribe_prof_user`) ;
 - **scribe_grouped_edition** : action d'entrée pour l'édition groupée d'utilisateur (appelle `scribe_user_table`).
- Gestion des groupes
 - **scribe_group_create** : création de groupes, niveau, classe..., appelle `scribe_group_list` ;
 - **scribe_group_list** : liste les groupes, appelle `scribe_group_delete`, appelle `scribe_group_create` ;
 - **scribe_group_modify** : modification de groupe ;
 - **scribe_group_delete** : suppression de groupe ;
 - **scribe_prof_group** : entrée pour la gestion des groupes par un `prof_admin` ou un `prof`, appelle `scribe_prof_user_modify` et `scribe_prof_group_create` ;
 - **scribe_prof_group_create** : action de création de groupe par un `prof_admin`.

- Gestion des partages
 - **scribe_share** : attribution de lettre de lecteur à un partage.
- Gestion des stations et connexions
 - **scribe_station** : action de suppression forcée de station du domaine ;
 - **scribe_extraction** : action d'extraction sconet ;
 - **scribe_connexion_index** : page d'accueil des observations des connexions ;
 - **scribe_connexion_machine** : page d'affichage des machines connectées ;
 - **scribe_connexion_quota** : observation des quotas ;
 - **scribe_connexion_virus** : affiche la liste les virus repérés ;
 - **scribe_connexion_history** : affiche l'historique des connexions.
- Autres actions
 - **scribe_devoir_distribuer** / **scribe_devoir_ramasser** / **scribe_devoir_rendre** / **scribe_devoir_supprimer** : gestion des devoirs ;
 - **bareos** : action de programmation de sauvegarde ;
 - **bareos_config** : action de configuration de sauvegarde ;
 - **scribe_sympa** : action renvoyant des liens pour l'interface de gestion de listes de diffusion ;
 - **printers** : action de gestion simplifiée des imprimantes.

Actions spécifiques au module Horus

- Gestion des connexions
 - **isis** : action d'entrée pour l'interface d'observation des connexions, appelle les actions isis ;
 - **isis_stop** : action d'arrêt de toutes les connexions ;
 - **isis_disconnect** : action de déconnexion d'utilisateur connectés au domaine ;
 - **isis_sendmsg** : action d'envoi de message à des utilisateurs connectés ;
 - **isis_machine** : action de listing des machines connectées au domaine (client, maîtres explorateurs...) ;
 - **isis_login** : action d'autorisation des utilisateurs par login ;
 - **isis_quota** : action d'affichage des quotas ;
 - **gestion_index** : action d'entrée vers les gestions d'utilisateur, groupe, partage, appelle les actions gestion.
- Gestion des utilisateurs
 - **gestion_user_modify** : action de modification d'utilisateur ;
 - **gestion_user_create** : action de création d'utilisateur ;
 - **gestion_user_suppr** : action de suppression d'utilisateur.
- Gestion des partages
 - **gestion_share_create** : action de création de partage ;
 - **gestion_share_modify** : action de modification de partage ;
 - **gestion_share_suppr** : action de suppression de partage.
- Gestion des groupes


- **gestion_group_create** : action de création de groupe ;
- **gestion_group_modify** : action de modification de groupe ;
- **gestion_group_suppr** : action de suppression de groupe.
- Autres actions
 - **gestion_account_suppr** : action de suppression forcée de compte ;
 - **extraction_aaf** : action pour l'extraction AAF ;
 - **bareos** : action programmation de sauvegarde ;
 - **bareos_config** : action de configuration de Bareos pour la sauvegarde ;
 - **scripts_admin** : action pour l'exécution de scripts d'administration ;
 - **printers** : action de gestion des imprimantes.

Actions spécifiques au module Seshat

- Menu Messagerie
 - **routes** : gestion du routage des messages vers les établissements de l'Académie.

Modification et suppression de rôle via l'EAD

- Pour modifier un rôle, il suffit de cliquer sur le nom voulu ;
- pour le supprimer, cliquer sur la croix rouge associée.



Modification/suppression d'un rôle

1.4.10.c. Association des rôles

Les associations de rôle de l'EAD sont déclarées dans les fichiers :
`/usr/share/ead2/backend/config/roles/roles_*.ini`

Ces fichiers au format INI^[p.1167] permettent d'associer des rôles à un ou plusieurs utilisateurs.

Fichiers pris en compte

Sur un module EOLE, seuls les fichiers suivants sont pris en compte :

- `/usr/share/ead2/backend/config/roles.ini` : associations de base (admin, eleve, prof, ...) ;
- `/usr/share/ead2/backend/config/roles_<module>.ini` : associations spécifiques au module installé (ex : `roles_scribe.ini`) ;
- `/usr/share/ead2/backend/config/roles_local.ini` : associations déclarés localement (édition manuelle ou via l'EAD) ;
- `/usr/share/ead2/backend/config/roles_acad.ini` : associations déclarés au niveau académique (via Zéphir).

Syntaxe des fichiers

L'association d'un rôle se fait à partir du login d'un utilisateur système (section `[pam]`) ou de la valeur associée à un attribut ldap (section `[nom_attribut]`) de l'annuaire utilisé pour l'authentification SSO sur l'EAD du module.

`[pam]`
`scribe2=admin`
`[uid]`
`.jean.dupont=prof_admin`
`[user_groups]`
`minedu=admin_horus`

La clé spéciale `[user_groups]` permet d'attribuer un rôle à tous les membres d'un groupe déclaré dans l'annuaire LDAP.


Création d'association via l'EAD

Quand un utilisateur se connecte sur l'EAD, en local ou en SSO, le système d'authentification renvoie des informations le concernant.

Certaines de ces informations sont utilisées pour lui attribuer des rôles et ainsi lui donner accès à certaines actions.


Pour associer un rôle à des utilisateurs :

- dans `Édition des rôles/Association de rôle` ;
- cliquer sur `Associer Rôle` .



La fenêtre d'association de rôles

- choisir la clef (attribut de l'utilisateur) ;
- renseigner la valeur recherchée pour cet attribut (dans le cas d'une authentification locale on mettra le login de l'utilisateur) ;
- choisir le rôle à associer ;
- valider.



Association d'un rôle

L'intitulé de la clef dépend du système d'authentification utilisé pour se connecter :

Authentification locale :

- le login de l'utilisateur.

Authentification SSO :


- l'élève fait partie de la classe ;
- la valeur de la clé LDAP typeadmin :
 - 0 → enseignant
 - 1 → administrateur
 - 2 → enseignant responsable de classe
 - 3 → personnel administratif
- le login de l'utilisateur ;
- le ou les groupes de l'utilisateur.



Il est indispensable de redémarrer le service ead-server dans **Systeme->Services (mode expert)** pour que les modifications soient prises en compte.

Suppression d'une association via l'EAD

Une association de rôle peut par la suite être supprimée en cliquant sur la croix rouge.



Modification/suppression d'un rôle

1.4.10.d. Les rôles sur le module Scribe

L'EAD est accessible :


- en authentification locale aux utilisateurs *root* et *eole* ;
- en authentification SSO au compte *admin* ainsi qu'à tous les *personnels enseignant et administratif*.

En fonction de l'utilisateur un rôle différent peut être appliqué. À chaque rôle est affecté différentes actions.

Dans le cadre du module Scribe, les rôles importants sont les suivants :

- administrateur : accès à toutes les actions comme par exemples : redémarrage des services, mise à jour du serveur, création et affectation des rôle aux autres utilisateurs, etc (valeur de l'attribut LDAP `uid` → admin et comptes locaux root et eole);
- professeur : modification des préférences personnelles, distribution de devoirs et gestion des files d'impression CUPS (valeur de l'attribut LDAP `typeadmin` → 0) ;
- responsable de classe : en plus des actions "professeur", il peut ré-initialiser le mot de passe des élèves des classes dont il est responsable (valeur de l'attribut LDAP `typeadmin` → 2). Attention, le responsable de classe n'est pas membre du groupe et n'a pas accès aux partages des classes dont il est responsable (pour cela il doit être ajouté à l'équipe pédagogique) ;

- personnel administratif : modification des préférences personnelles, gestion des files d'impression CUPS (membres du groupe administratifs).



Il est possible de créer davantage de rôles ayant accès à diverses actions afin, par exemple, de donner le droit à un professeur de pouvoir redémarrer un groupe de services en plus de ses autorisations de base.

Accès "Administrateur"

Par défaut, les utilisateurs *admin*, *root* et *eole* ont accès à toutes les fonctions.

L'accès avec les utilisateurs *root* et *eole* s'effectue en utilisant l'authentification locale.



Fonctionnalités Scribe

L'EAD du module Scribe, dans son mode le plus complet, présente les fonctionnalités suivantes :

- distribution de devoirs et de documents ;
- création/gestion des utilisateurs, des groupes et des partages ;
- configuration et gestion des imprimantes (CUPS) ;
- importation CSV/SIECLE/AAF/ONDES ;
- gestion des ACL ;
- gestion des quotas disque ;
- gestion des listes de diffusion ;
- test de la bande passante du serveur ;
- modification du mode de visualisation des postes élèves ;
- consultation de l'historique des connexions ;
- envoi d'un message aux utilisateurs connectés ;
- extinction/redémarrage/fermeture de session sur les postes clients ;
- gestion des comptes de machine ;
- paramétrage et programmation des sauvegardes du serveur ;
- redémarrage des services ;
- mise à jour ;
- arrêt/redémarrage du serveur ;
- gestion des rôles EAD.

Accès "Professeur"

Un enseignant dispose d'actions lui permettant de :


- configurer ses préférences personnelles ;
- distribuer des documents ;
- gérer les imprimantes.



l'EAD pour un professeur


L'item *Préférences* permet à un utilisateur de :

- modifier son mot de passe ;




EAD vue enseignant avec thème Envole, changement de mot de passe

- s'inscrire/se désinscrire d'un groupe ;



EAD vue enseignant avec thème Envole, gestion des groupes

- renseigner/modifier son adresse mail.



EAD vue enseignant avec thème Envole, changement d'adresse électronique

L'adresse de courrier électronique est renseignée dans l'annuaire, elle est utilisée, par exemple, par les listes de diffusion.

Accès "responsable de classe"

Un professeur peut être défini *responsable de classe* par l'administrateur. Il obtient alors quelques actions lui permettant d'administrer les classes dont il est responsable. Cela permet à l'administrateur de déléguer certaines actions comme :

- la **ré-initialisation du mot de passe d'un élève** ;
- l'**appartenance d'un élève à un groupe** ;
- la **création d'un groupe** ;
- etc.

Les fonctions disponibles :

- préférences personnelles ;
- distribution de devoirs ;
- gestion des imprimantes (CUPS) ;
- création de groupe ;
- ajout/modification/suppression des élèves dans la/les classe(s) dont il est responsable ;
- édition groupée sur les membres de la/les classe(s) dont il est responsable.




l'EAD pour un responsable de classe

- Un professeur peut être responsable de plusieurs classes.
- Une classe peut se voir affecter plusieurs responsables.

- Le responsable de classe n'est pas membre du groupe et n'a pas accès aux partages des classes dont il est responsable, pour cela il doit être ajouté à l'équipe pédagogique.


Accès "Administratif du Scribe"

Les personnels administratifs possédant un compte sur le module ont accès à leurs préférences personnelles et à la gestion des imprimantes.




L'item *Préférences* permet à un utilisateur de :

- modifier son mot de passe ;




EAD vue enseignant avec thème Envole, changement de mot de passe

- s'inscrire/se désinscrire d'un groupe ;



EAD vue enseignant avec thème Envole, gestion des groupes

- renseigner/modifier son adresse mail.



EAD vue enseignant avec thème Envole, changement d'adresse électronique

L'adresse de courrier électronique est renseignée dans l'annuaire, elle est utilisée, par exemple, par les listes de diffusion.

1.4.10.e. Les rôles sur le module Amon

L'EAD est accessible aux utilisateurs locaux *root* et *eole*.

Si l'authentification SSO est configurée, il est également accessible à l'utilisateur *admin*.

En fonction de l'utilisateur un rôle différent peut être appliqué. À chaque rôle est affecté différentes actions.

Dans le cadre du module Amon, les rôles importants sont les suivants :

- administrateur : accès à toutes les actions (ex. redémarrage des services, mise à jour du serveur, création et affectation des rôle aux autres utilisateurs, etc.) ;

- administrateur du réseau pédagogique (utilisé sur le module Amon).



Il est possible de créer davantage de rôles ayant accès à diverses actions afin, par exemple, de donner le droit à un professeur de pouvoir redémarrer un groupe de services en plus de ses autorisations de base.

Accès "Administrateur"

Par défaut, les utilisateurs *admin*, *root* et *eole* ont accès à toutes les fonctions.

L'accès avec les utilisateurs *root* et *eole* s'effectue en utilisant l'authentification locale.



Fonctionnalités Amon

L'EAD du module Amon, dans son mode le plus complet, présente les fonctionnalités suivantes :

- activation/désactivation de règles de pare-feu (directives optionnelles) ;
- gestion d'exceptions de cache et d'authentification proxy ;
- gestion des options du filtrage web pour les différentes instances, politiques et groupes ;
- test de la bande passante du serveur ;
- consultation des statistiques du proxy ;
- redémarrage des services ;
- mise à jour ;
- arrêt/redémarrage du serveur ;
- gestion des rôles EAD.

Accès "Administrateur du réseau pédago"

Dans le cas où plusieurs filtres web (instances de e2guardian) sont configurés, ce rôle permet de déléguer la gestion des options de filtrage pour le filtre n°2, traditionnellement associé à la zone pédagogique.



1.4.10.f. Les rôles sur le module AmonEcole


L'EAD est accessible :

- en authentification locale aux utilisateurs *root* et *eole* ;
- en authentification SSO au compte *admin* ainsi qu'à tous les *personnels enseignant et administratif*.

En fonction de l'utilisateur un rôle différent peut être appliqué. À chaque rôle est affecté différentes actions.

Dans le cadre du module AmonEcole, les rôles importants sont les suivants :

- administrateur : accès à toutes les actions (ex. redémarrage des services, mise à jour du serveur, création et affectation des rôle aux autres utilisateurs, etc.) ;
- professeur : modification des préférences personnelles, distribution de devoirs et gestion des files d'impression CUPS ;
- responsable de classe : en plus des actions "professeur", peut ré-initialiser le mot de passe des élèves des classes dont il est responsable ;
- administratif dans Scribe ;
- administrateur du Scribe ;
- administrateur de l'Amon.



Il est possible de créer davantage de rôles ayant accès à diverses actions afin, par exemple, de donner le droit à un professeur de pouvoir redémarrer un groupe de services en plus de ses autorisations de base.

Accès "Administrateur"

Par défaut, les utilisateurs *admin*, *root* et *eole* ont accès à toutes les fonctions.

L'accès avec les utilisateurs *root* et *eole* s'effectue en utilisant l'authentification locale.

Accès "Professeur"

Un enseignant dispose d'actions lui permettant de :


- configurer ses préférences personnelles ;
- distribuer des documents ;
- gérer les imprimantes.



l'EAD pour un professeur


L'item *Préférences* permet à un utilisateur de :

- modifier son mot de passe ;




EAD vue enseignant avec thème Envole, changement de mot de passe

- s'inscrire/se désinscrire d'un groupe ;



EAD vue enseignant avec thème Envole, gestion des groupes

- renseigner/modifier son adresse mail.



EAD vue enseignant avec thème Envole, changement d'adresse électronique

L'adresse de courrier électronique est renseignée dans l'annuaire, elle est utilisée, par exemple, par les listes de diffusion.

Accès "responsable de classe"

Un professeur peut être défini *responsable de classe* par l'administrateur. Il obtient alors quelques actions lui permettant d'administrer les classes dont il est responsable. Cela permet à l'administrateur de déléguer certaines actions comme :

- la **ré-initialisation du mot de passe d'un élève** ;
- l'**appartenance d'un élève à un groupe** ;
- la **création d'un groupe** ;
- etc.

Les fonctions disponibles :

- préférences personnelles ;
- distribution de devoirs ;
- gestion des imprimantes (CUPS) ;
- création de groupe ;
- ajout/modification/suppression des élèves dans la/les classe(s) dont il est responsable ;
- édition groupée sur les membres de la/les classe(s) dont il est responsable.



l'EAD pour un responsable de classe

- Un professeur peut être responsable de plusieurs classes.
- Une classe peut se voir affecter plusieurs responsables.

- Le responsable de classe n'est pas membre du groupe et n'a pas accès aux partages des classes dont il est responsable, pour cela il doit être ajouté à l'équipe pédagogique.


Accès "Administratif du Scribe"

Les personnels administratifs possédant un compte sur le module ont accès à leurs préférences personnelles et à la gestion des imprimantes.




L'item *Préférences* permet à un utilisateur de :

- modifier son mot de passe ;




EAD vue enseignant avec thème Envole, changement de mot de passe

- s'inscrire/se désinscrire d'un groupe ;



EAD vue enseignant avec thème Envole, gestion des groupes

- renseigner/modifier son adresse mail.



EAD vue enseignant avec thème Envole, changement d'adresse électronique

L'adresse de courrier électronique est renseignée dans l'annuaire, elle est utilisée, par exemple, par les listes de diffusion.

Accès "Administrateur du Scribe"

Sur un module AmonEcole, le rôle "Administrateur du Scribe" (admin_scribe) permet de déléguer à un utilisateur les fonctionnalités EAD propres au module Scribe.

— Fonctionnalités Scribe

L'EAD du module Scribe, dans son mode le plus complet, présente les fonctionnalités suivantes :

- distribution de devoirs et de documents ;
- création/gestion des utilisateurs, des groupes et des partages ;
- configuration et gestion des imprimantes (CUPS) ;

- importation CSV/SIECLE/AAF/ONDES ;
- gestion des ACL ;
- gestion des quotas disque ;
- gestion des listes de diffusion ;
- test de la bande passante du serveur ;
- modification du mode de visualisation des postes élèves ;
- consultation de l'historique des connexions ;
- envoi d'un message aux utilisateurs connectés ;
- extinction/redémarrage/fermeture de session sur les postes clients ;
- gestion des comptes de machine ;
- paramétrage et programmation des sauvegardes du serveur ;
- redémarrage des services ;
- mise à jour ;
- arrêt/redémarrage du serveur ;
- gestion des rôles EAD.

Accès "Administrateur de l'Amon"

Sur un module AmonEcole, le rôle "Administrateur de l'Amon" (admin_amon) permet de déléguer à un utilisateur les fonctionnalités EAD propres au module Amon.


Fonctionnalités Amon

L'EAD du module Amon, dans son mode le plus complet, présente les fonctionnalités suivantes :

- activation/désactivation de règles de pare-feu (directives optionnelles) ;
- gestion d'exceptions de cache et d'authentification proxy ;
- gestion des options du filtrage web pour les différentes instances, politiques et groupes ;
- test de la bande passante du serveur ;
- consultation des statistiques du proxy ;
- redémarrage des services ;
- mise à jour ;
- arrêt/redémarrage du serveur ;
- gestion des rôles EAD.


1.4.11. La console

Cette fonctionnalité permettra d'ajouter des actions et des scripts personnalisés directement dans l'EAD.



Remontée des données locales sur Zéphir par la console EAD


Seul le script Remonter les données locales sur Zéphir est fourni par défaut.



Cette fonctionnalité n'est pas stabilisée. De plus, les actions et scripts personnalisés seront supprimés à la prochaine mise à jour.

Remonter les données locales sur Zéphir

Cette action permet de déclencher la remontée des données sur le Zéphir (appel de la commande : `zephir_client_save_files 3`).



Remontée des données locales sur Zéphir par la console EAD

Écrire des scripts personnalisés

Copier avec un nouveau nom le script existant :

```
# cp /usr/share/ead2/backend/actions/cmd_update_zephir.py
/usr/share/ead2/backend/actions/cmd_df.py
```

Éditer le script et renommer la classe, le nom du script, la commande à exécuter et le libellé de la commande :

```
# vim /usr/share/ead2/backend/actions/cmd_df.py
1 # -*- coding: UTF-8 -*-
2 from ead2.backend.actions.lib.main import Cmd
3
4 class Cmd_Df(Cmd): # renommer la classe
5     """
6     Action du mode commande
7     """
8     name = "cmd_df" # nom du script
9     # propriété de la commande à exécuter
10    cmd_template = "df -h"
```

```
11 cmd_libelle = "Occupation disque" # libellé du script dans l'EAD
```

Ajouter le nom du nouveau script au fichier `zstats.cmd` :

```
# vim /usr/share/ead2/backend/config/cmds/zstats.cmd
```

ou

```
# echo "cmd_df" >> /usr/share/ead2/backend/config/cmds/zstats.cmd
```

Déclarer le nouveau script dans le fichier `actions_zstats.cfg` :

```
# vim /usr/share/ead2/backend/config/actions/actions_zstats.cfg
```

ou

```
# echo "cmd_df" >> /usr/share/ead2/backend/config/actions/actions_zstats.cfg
```

Ajouter les droits d'utilisation du script dans le fichier `perm_zstats.ini` :

```
# vim /usr/share/ead2/backend/config/perms/perm_zstats.ini
```

ou

```
# echo "cmd_df=admin" >> /usr/share/ead2/backend/config/perms/perm_zstats.ini
```

Relancer le service :

```
# service ead-server restart
```

L'action est accessible dans le menu de l'EAD. Lorsque la commande réussit un message s'affiche :


```
++ La commande : 'Occupation disque' a bien été exécutée.
```

Cliquer sur Afficher le contenu reçu permet d'afficher le résultat de la commande.

1.4.12. Listing matériel

Le listing matériel permet de visualiser les éléments matériels du serveur.

Il indique notamment l'occupation des disques, de la mémoire vive et de la partition swap.



Listing matériel (lshw)

! La mémoire physique (RAM)

Le noyau Linux^[p.1169] utilise un système de cache mémoire pour limiter les accès disque. Le chiffre "mémoire physique" comprend ce cache. Cela signifie qu'il n'est pas inquiétant de voir une valeur proche de 100%.

Le critère important étant l'occupation le swap (mémoire virtuelle). Une utilisation du swap indique que le serveur manque de RAM. Il faut alors envisager d'en augmenter la quantité ou chercher à alléger la charge de la machine.




Sur EOLE 2.9, les interfaces VLAN ne sont plus affichées par l'outil `lshw` et n'apparaissent

donc plus dans l'interface.

1.4.13. Bande passante

Le menu **Outils/Bande passante** permet de tester la bande passante dont dispose le serveur.



1.4.14. Résoudre des dysfonctionnements liés à l'EAD

Services et journaux

Les fichiers journaux associés aux services EAD sont les suivants :

- `/var/log/rsyslog/local/ead-server/ead-server.info.log`
- `/var/log/rsyslog/local/ead-web/ead-web.info.log`

Si le service `ead-server` ne démarre plus ou si des actions EAD ne se chargent plus et que la consultation des fichiers journaux n'apportent pas d'informations pertinentes, le service peut être exécuté manuellement à l'aide des commandes suivantes :

```
1 service ead-server stop
2 cd /tmp
3 export PYTHONPATH=/usr/share
4 twistd3 -noy /usr/share/ead2/backend/eadserver.tac
```

La combinaison de touches `ctrl+c` permet d'arrêter le programme.

Si c'est le service `ead-web` qui est en erreur, le service peut être exécuté manuellement à l'aide des commandes suivantes :

```
1 service ead-web stop
2 cd /tmp
3 export PYTHONPATH=/usr/share
4 twistd3 -noy /usr/share/ead2/frontend/frontend.tac
```

La combinaison de touches **ctrl+c** permet d'arrêter le programme.

Certificats SSL


Pour avoir accès à l'EAD, il faut impérativement que le nom de domaine soit présent dans le certificat SSL.

Il est notamment impossible de se connecter à l'EAD avec une simple adresse IP.


Il existe plusieurs méthodes pour connaître les noms de domaine présents dans le certificat SSL, par exemple il est possible d'utiliser un navigateur Internet.

Exemple avec Firefox


- Cliquer sur le cadenas à côté de l'URL



- Cliquer sur la flèche dirigée vers la droite pour afficher les détails de la connexion




- Cliquer sur le bouton **Plus d'informations**, le nom de domaine principal du certificat apparaît alors dans la partie **Identité du site web** et **Site web**



- Il est possible que des noms alternatifs soient renseignés dans le certificat. Pour les retrouver, cliquer sur le bouton **Afficher le certificat**, puis sur l'onglet **Détails** et

sélectionner la ligne Nom alternatif du sujet de certificat, les noms alternatifs sont affichés dans la boîte Valeur du champ.



Attention, même si la bonne adresse IP apparaît dans le certificat, elle ne sera pas prise en compte.



Si le nom de domaine n'apparaît pas et que le certificat est de type autosigné, il faut le rajouter dans l'onglet Certificats ssl de l'interface de configuration du module en mode expert.



La modification, dans l'interface de configuration du module, de l'un des paramètres constituant un certificat (nom d'établissement, numéro RNE, etc...) suivie d'une reconfiguration du module ne régénère pas les certificats. Un message explicite le signale lors de l'étape de reconfiguration.

Après changement des paramètres il est nécessaire de supprimer le certificat puis d'exécuter la reconfiguration du module :

```
1 rm -f /etc/ssl/certs/eole.crt
2 reconfigure
```

Clés d'enregistrement

Les interfaces associées au serveur de commandes local sont enregistrées dans le fichier `/usr/share/ead2/backend/config/frontend_keys.ini`

```
[keys]
127.0.0.1 = 157b551f55359d92d20e412e83f87f9ea2e47ab3
```

Les serveurs de commandes associés à l'interface EAD locale sont enregistrés dans le fichier `/usr/share/ead2/frontend/config/servers.ini`


```
[1]
url = https://127.0.0.1
port = 4201
comment = amon
key = 157b551f55359d92d20e412e83f87f9ea2e47ab3
```

Si nécessaire, il est possible de réinitialiser ces fichiers à l'aide des commandes suivantes :

```
1 echo '[keys]' > /usr/share/ead2/backend/config/frontend_keys.ini
2 echo '' > /usr/share/ead2/frontend/config/servers.ini
3 reconfigure
```

1.5. L'interface d'administration EAD 3

EOLE offre une nouvelle interface simplifiée de gestion du serveur : l'interface d'administration EAD 3.




Cette interface propose un ensemble d'actions utilisables par une personne peu habituée au système Unix.

L'EAD 3 est préinstallé sur les modules mais n'est pas activé.

1.5.1. Présentation

EOLE offre une nouvelle interface simplifiée de gestion du serveur : l'interface d'administration EAD 3.



Cette interface propose un ensemble d'actions utilisables par une personne peu habituée au système Unix.


L'EAD 3 est préinstallé sur les modules mais n'est pas activé.

1.5.2. Installation et configuration

Activation

L'EAD3 est préinstallé sur les modules mais n'est pas activé.

L'activation s'effectue dans l'onglet **Services** de l'interface de configuration du module en mode expert.



Pour que l'activation soit effective il faut reconfigurer le module.

Pour activer l'EAD3 en ligne de commande :

```
# CreoleSet activer_ead3 oui
```


Son activation nécessite la reconfiguration du serveur :

```
# reconfigure
```

Configuration

L'onglet **Ead3** est uniquement disponible après avoir passé Activer l'interface d'administration du module (EAD3) à oui dans l'onglet **Services**.

Il permet de personnaliser la configuration Saltstack^[p.1181] de l'EAD3.



The screenshot shows the Ead3 configuration interface. It is divided into two main sections: 'Personnalisation de la configuration SaltStack' and 'Personnalisation de la configuration EAD3'. The first section contains two input fields: 'Nom de domaine du minion' with the value 'local' and 'Port d'accès à l'API SaltStack' with the value '8880'. The second section contains one input field: 'Chemin de téléversement des fichiers EAD3' with the value '/var/lib/eole/ead3files'. Each input field has a red 'E' icon on the left and a copy icon on the right.

Le port d'écoute par défaut de l'API Saltstack est 8880.


Le choix du chemin de téléversement des fichiers EAD3 est par défaut `/var/lib/eole/ead3files`.

1.5.3. L'application web


Pour accéder à l'application EAD3 il faut utiliser l'URL suivante : `https://<serveur>/ead/`

Une mire d'authentification apparaît. Saisir le compte et la clé secrète associée.

— Pour le moment l'authentification est réalisée avec PAM^[p.1178], vous pouvez par exemple utiliser le compte `eole` et le mot de passe défini à l'instanciation du module ou créer un autre compte.



☞ Description des éléments de la page principale



1**Utilisateur : eole**

Compte connecté

2**Machine : amonecole**

Nom de machine du serveur que l'application administre.

3**Domaine : etb3**

Nom de domaine du serveur que l'application administre.


4



Catégories d'actions (exemple : sauvegarde, système...)

Cliquer sur une catégorie particulière permet d'afficher une vue propre à la catégorie.

Description de la vue par catégorie



1



Système

La catégorie choisie est en surbrillance.

2



systeme

Chaque action appartient à une catégorie.

3



reconfigure

Les étiquettes ne sont pas liées à une catégorie, elles déterminent un ensemble d'actions.

1.5.4. Généralités sur les actions

Une action est une fonctionnalité de l'EAD3 permettant de réaliser un ou plusieurs traitements sur un ou plusieurs serveurs cibles.

Une action est construite à partir de deux éléments :

- un fichier XML Creole^[p.1157] permettant de décrire l'action et de définir les variables et/ou les configurations nécessaires pour construire l'interface web ;
- un fichier de recette SaltStack^[p.1181] (nommé States) permettant d'effectuer l'action demandée sur les serveurs cibles.

Ces fichiers sont stockés sur le serveur dans le répertoire `/usr/share/eole/creole/extra/`.

Un sous-répertoire correspond à une action et son nom est le nom de l'action.

Par exemple, l'action `majreport` est définie à la création du répertoire enfant `/usr/share/eole/creole/extra/majreport/` qui contient le XML Creole, et éventuellement une recette SaltStack.

Si une recette SaltStack est associée à l'action, elle doit obligatoirement être placée dans le répertoire enfant `sls/` de l'action.



```
1 root@scribe:~# tree /usr/share/eole/creole/extra/backuponce
2 /usr/share/eole/creole/extra/backuponce
```

```

3 | 00_action.xml
4 | sls
5 |   | eole
6 |     | init.sls
7 |
8 2 directories, 2 files
9 root@scribe:~#

```

Dans les dossiers `sls` des actions déjà existantes, un sous-dossier `eole` est présent. Il contient les recettes SaltStack fournies par EOLE.

Plusieurs recettes SaltStack successives peuvent être appelées. Un fichier `init.sls` permet d'inclure toutes les recettes à appliquer dans un ordre spécifique.

Pour personnaliser le comportement d'une action existante il faut placer les recettes SaltStack directement dans le répertoire parent. Par exemple pour surcharger le comportement des recettes EOLE de l'action *majonce* il faut placer les recettes personnalisées dans `/usr/share/eole/creole/extra/majonce/sls/`.

Les fichiers personnalisés des recettes SaltStack peuvent être templatisés avec Jinja2^[p.1167]. Dans ce cas, l'accès aux variables Creole se fait via les pillars^[p.1181].

Si l'on souhaite accéder à la variable Creole *hour* de la famille *mise_a_jour* de l'action *majonce*, il faut écrire dans la recette : `pillar['majonce.mise_a_jour.hour']`.




Diagramme de fonctionnement

```

1 <creole>
2   <family_action name="Catégorie contenant une ou plusieurs actions">
3     <action type="reader"
4       title="Nom apparaissant dans l'interface web"
5       description="Description de l'action apparaissant dans
6 l'interface web"
7       image="icons/edit-find.svg">
8     <profile>ead_admin</profile>
9     <ewtapp>ead</ewtapp>
10    <tag>étiquette1</tag>
11    <tag>étiquette2</tag>
12  </action>
13 </family_action>
14 <variables>
15   <family name="options">
16     <variable name="filename" type="filename">
17   </family>
18 </variables>
19 </creole>
20

```

Balises et variables qui permettent de définir l'interface pour une action de type formulaire :

- `<family_action>` : Cette balise est obligatoire, elle permet de définir la catégorie qui contient l'action (si on veut ranger l'action à créer dans une catégorie existante, il suffit de renseigner le nom de la catégorie, si on veut créer une nouvelle catégorie, il suffit de mettre un nouveau nom) ;
- `<action>` : Cette balise est obligatoire, elle définit l'action d'une manière générique ;
type : Le type de l'action, exemple *reader* pour une action d'affichage, *form* pour une action de type formulaire, *custom* pour une action personnalisée ;
title : Intitulé de l'action ;
descriptif : Courte description de l'action ;
image : Les icônes disponibles sont dans le répertoire : `/usr/share/ewt/static/images/icons/` ;
- `<family name="options"><variable name="filename" type="filename">` : Permettent de définir les variables Creole nécessaires au bon fonctionnement de l'action ;
- `<ewtapp>` : Applications dans lesquelles l'action doit apparaître (une balise par application), ici seulement l'EAD ;
- `<profile>` : L'action n'est accessible que pour le profil *ead_admin* ou un profil équivalent ou supérieur ;
- `<tag>` : Permet de déclarer une ou plusieurs étiquettes dans l'interface EAD.

Il est possible, comme dans n'importe quel XML Creole, de mettre en place des contrôles et des conditions sur les variables déclarées.

1.5.5. Créer une nouvelle action

Pour créer une nouvelle action il est possible de prendre modèle sur une action existante :

```
# cp -R /usr/share/eole/creole/extra/majreport/00_action.xml
```

/usr/share/eole/creole/extra/test/00_action.xml

À gauche la copie de l'action de droite


```

1 <creole>
2 |<creole>
3   <family_action name="Test"
4     <family_action name="Mise à jour"
5       description="Test"
6       description="Gestion de la mise à jour"
7       color="#0000dd"
8       color="#fca474"
9       image="icons/mail-attachment.svg">
10      image="icons/applications-internet.svg">
11 <action type="reader"
12   <action type="reader"
13     title="Test de lecture"
14     title="Rapport de mise à jour"
15     description="Afficher le contenu d'un fichier"
16     description="Afficher le journal de la dernière mise à jour"
17     image="icons/face-angel.svg">
18     image="icons/edit-find.svg">
19 <profile>ead_admin</profile>
20 <profile>ead_admin</profile>
21 <ewtapp>ead</ewtapp>
22 <ewtapp>ead</ewtapp>
23 <tag>lecture</tag>
24 <tag>log</tag>
25 <tag>fichier</tag>
26 <tag>maj</tag>
27 <tag>test</tag>
28 <tag>maj-auto</tag>
29 </action>
30 <tag>mise à jour</tag>
31 </family_action>
32 </action>
33 <variables>
34 </family_action>
35 <family name="options"
36 <variables>
37   description="Contenu du fichier  ">
38   <family name="options"
39     <variable name="filename" type="filename">
40       description="Dernière mise à jour">
41       <value>/usr/share/eole/creole/extra/test/00_action.xml
42 </value> | <variable name="filename" type="filename">
43 </variable>
44 <value>/var/lib/eole/reports/rapport-maj.log</value>
45 <variable name="language" type="string">
46 </variable>
47 <value>prolog</value>
48 <variable name="language" type="string">
49 </variable>
50 <value>prolog</value>
51 </family>
52 </variable>
53 </variables>
54 </family>
55 <constraints>
56 </variables>
57 </constraints>
58 <constraints>
59 <help/>
60 </constraints>
61 </creole>
62 <help/>
63 </creole>

```


Pour que la nouvelle action soit prise en compte il faut reconfigurer le serveur à l'aide de la commande `reconfigure` ou appliquer les commandes suivantes :

```
# /usr/share/eole/postservice/00-actions reconfigure
# CreoleCat -t ext_auth.conf
# service salt-api restart
```




Dans un cas comme dans l'autre il est préférable de se déconnecter et se reconnecter à l'EAD.

Pour supprimer une action :

```
# rm -r /usr/share/eole/creole/extra/test/
# reconfigure
```

1.5.6. Type d'actions

1.5.6.a. Les actions d'affichage



```
1 <creole>
2   <family_action name="Tâches planifiées">
3     <action type="reader"
4       title="Rapport de mise à jour"
5       description="Visualisation du fichier de log de MajAuto"
6       image="icons/edit-find.svg">
7     <profile>ead_admin</profile>
8     <ewtapp>ead</ewtapp>
9     <tag>log</tag>
10    <tag>maj</tag>
11    <tag>maj-auto</tag>
12    <tag>mise à jour</tag>
13  </action>
14 </family_action>
15
16 <variables>
17   <family name="options">
18     <variable name="filename" type="filename">
19       <value>/var/lib/eole/reports/rapport-maj.log</value>
20     </variable>
21     <variable name="language" type="string">
22       <value>prolog</value>
23     </variable>
24   </family>
25 </variables>
26
27 <constraints>
28 </constraints>
29
30 <help/>
31
32 </creole>
```

Balises et variables qui permettent de définir l'interface pour une action de type affichage :

- `<family_action>` et `<action>` : permettent de définir l'action d'une manière générique ;

Des variables Creole sont définies dans la rubrique *family* et sont utiles pour le fonctionnement de l'action :

- la variable *filename* contient le nom long du fichier à afficher ;
- la variable *language* est optionnelle, elle contient le mode de coloration syntaxique utilisé pour afficher le fichier en couleur.

Ces variables sont des variables Creole chargée en mémoire vives, si on veut qu'elles soient enregistrées il faut renseigner l'attribut `save=True` et elles leurs nouvelles valeurs seront stockées dans un `config.eol` (qui n'est pas le `/etc/config.eol` principal de Creole).

L'action d'affichage est de type *filename* et est préexistante. Elle ne nécessite aucune recette SaltStack particulière. Donc seul le fichier XML Creole est présent.



Rapport de mise à jour

Visualisation du fichier de log de MajAuto

☆ Ajouter à vos marque-pages

taches_planifiees

log, maj, maj-auto, mise à jour

L'action Rapport de mise à jour

Utilisateur : eole

/var/lib/eole/reports/rapport-maj.log

```

2017-02-13 23:55:28,101: INFO - Mise à jour le lundi 13 février 2017 23:55:28
2017-02-13 23:55:28,200: INFO - *** amonecole 2.6.1 (00000003) ***

2017-02-13 23:55:28,200: WARNING - (VERSION DE DEVELOPPEMENT) - Augmenter le niv
2017-02-13 23:55:31,329: INFO - Configuration du dépôt Ubuntu avec la source tes
2017-02-13 23:55:31,354: INFO - Configuration du dépôt EOLE avec la source test-
2017-02-13 23:55:31,396: INFO - Configuration du dépôt Envole avec la source tes
2017-02-13 23:56:01,052: INFO - Action list-upgrade pour root
2017-02-13 23:56:17,248: INFO - Mise à jour OK
2017-02-13 23:56:17,251: INFO - Aucun paquet à installer.

```

Rapport de mise à jour

1.5.6.b. Les actions de type formulaire

Les actions de type formulaire sont des actions qui ont besoin de paramètres pour pouvoir être lancées. Dans ce cas, il faut faire apparaître un formulaire pour renseigner les variables nécessaires au fonctionnement de l'action.

Ce formulaire est généré automatiquement à partir de la définition de variables dans le XML Creole.



```

1 <variables>
2   <family name='Mise à jour'>
3     <variable description="Type de la mise à jour" type="string" name=
4       "typemaj">
5       <value>Faire une mise à jour du serveur la nuit qui vient</value>
6     </variable>
7     <variable description="Choisir les options de mise à jour" type=
8       "string" name="majoption">
9       <value>Mise à jour, reconfigure et redémarrage du serveur</value>
10    </variable>
11    <variable description="Heure" name='hour' type='number' />
12    <variable description="Minute" name='minute' type='number' />
13    <variable description="Jour" name='day' type='date' />
14  </family>
15 </variables>

```

La définition de variables de type *string* ou de type *number* va générer un formulaire dans l'espace réservé à afficher l'action (widget).

- `<input>Programmer</input>`
permet de définir un bouton de validation
- `<variable description="Type de la mise à jour" type="string" name="typemaj">`
`<value>Faire une mise à jour du serveur la nuit qui vient</value>`
`</variable>`
fait apparaître une liste déroulante avec un item



1.5.7. Compléments techniques

Relancer l'EAD3

```


1 root@scribe:~# service salt-api status
2 ● salt-api.service - The Salt API
3   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/salt-api.service; enabled; vendor preset:
   enabled)
4   Active: active (running) since mer. 2017-03-01 11:31:49 CET; 4min 22s ago
5   Main PID: 9193 (salt-api)
6   CGroup: /system.slice/salt-api.service
7           └─9193 /usr/bin/python /usr/bin/salt-api
8           └─9614 /usr/bin/python /usr/bin/salt-api
9
10 mars 01 11:31:48 scribe systemd[1]: Starting The Salt API...
11 mars 01 11:31:49 scribe systemd[1]: Started The Salt API.
12 root@scribe:~#

```

1.6. L'interface d'administration semi-graphique

En plus de l'EAD, une interface semi-graphique est disponible.

Cette interface (`manage-eole`) permet d'exécuter quelques tâches simples d'administration du serveur : diagnostique, mise à jour, liste des paquets en mise à jour, etc.



L'interface semi-graphique : manage-eole

Par défaut, elle est proposée à la connexion pour les utilisateurs `eole`, `eole2`, ... créés à l'instance, et pour les administrateurs à droits restreints qui peuvent être créés avec la commande `add_restricted_admin` en dehors de la procédure d'instance.

1.7. Les mises à jour

Avec GNU/Linux, comme avec d'autres systèmes d'exploitation, les logiciels doivent être compilés avant de pouvoir être utilisés.

Au début du projet Debian (sur lequel est basé Ubuntu), les auteurs jugèrent nécessaire de disposer d'un système d'installation et de désinstallation de logiciels et bibliothèques efficace et simple. Ce système fut nommé **dpkg** et utilise des paquets portant l'extension **.deb**.

Les paquets

Un paquet contient un logiciel ou une bibliothèque déjà compilé et qui s'installe de façon automatique au travers du gestionnaire de paquets. Le format natif des paquets pour Ubuntu et donc pour EOLE est le paquet Debian.



Pour limiter la taille des paquets et pour rendre plus efficace l'utilisation de votre ordinateur, le paquet ne contient que le logiciel ou la bibliothèque. Si ce logiciel a besoin d'un autre logiciel ou d'une bibliothèque particulière pour fonctionner, le paquet indique quelles sont ces exigences à satisfaire. On les appelle les dépendances.

La dépendance permet une réutilisation d'une même composante par plusieurs logiciels. Par exemple, si un logiciel nécessite une bibliothèque particulière et qu'un autre logiciel nécessite aussi cette bibliothèque, une ne sera installée qu'une seule fois pour les deux programmes. Cette dépendance apporte plusieurs avantages: lors d'une mise à jour, un paquet est mis à jour pour tous les logiciels, il y a alors une économie de bande passante et d'espace utilisé sur les disques durs.

Le gestionnaire de paquets

Le fait qu'un paquet puisse dépendre d'autres paquets serait infernal à gérer de façon manuelle.

Advanced Packaging Tool (APT) est un système complet et avancé de gestion de paquets, permettant une recherche facile et efficace, une installation simple et une désinstallation propre de logiciels et utilitaires. Il gère les dépendances automatiquement et paramètre les fichiers de configuration durant l'installation et les mises à jour.

Les mises à jour sont continues et incrémentales. Le système offre une méthode de mise à jour cohérente et un processus de mise à jour sûr.

APT est un ensemble d'utilitaires utilisables en ligne de commande.

Il facilite la mise à jour d'une distribution Debian et Ubuntu.

EOLE utilise également ce système et fournit un ensemble de facilité :

- mise à jour hebdomadaire est configurée automatiquement ;
- mise à jour au travers de l'EAD et de Zéphir ;
- commandes Maj-Auto, Query-Auto et apt-eole.

⚠ Proxy et mise à jour

Les modifications apportées au proxy transparent à partir de la version 2.6.1 provoquent le blocage de certaines mises à jour aussi, la déclaration du proxy est nécessaire pour effectuer les mises à jour d'un module EOLE qui serait protégé par un module Amon. La déclaration du

proxy s'effectue dans l'onglet **Général** de l'interface de configuration du module, passer Utiliser un serveur mandataire (proxy) pour accéder à Internet à oui et paramétrer l'adresse du proxy dans le champ Nom ou adresse IP du serveur proxy.

1.7.1. Les différents types de mises à jour


Les mises à jour pour une version donnée permettent de corriger les problèmes bloquants, de sécurité et/ou ne permettant pas un fonctionnement normal du module.

Par défaut une mise à jour hebdomadaire est configurée automatiquement à la fin de l'instanciation du module. Ce comportement est paramétrable et désactivable.

Depuis EOLE 2.6, il n'existe qu'un seul niveau de mise à jour. Le concept de mise à jour minimale et complète a été supprimé. L'ajout de nouvelles fonctionnalités entraîne une nouvelle version d'EOLE (2.6.x). Le passage d'une version à une autre est manuel.

Les mises à jour fonctionnelles et les corrections sont proposées sur le dépôt de développement (Unstable), puis proposées en Release candidate (RC)^[p.1188] lorsque les paquets sont stabilisés et testés. Plusieurs RC successives ont lieu avant la publication de la totalité des RC en stable. Cela donne lieu à une nouvelle version d'EOLE (2.6.x). Chaque version d'EOLE bénéficie des dépôts :

- Security : paquets fixant un problème de sécurité ;
- Updates : paquets fixant des dysfonctionnement bloquants ou suffisamment importants et ne pouvant pas attendre la sortie d'une nouvelle version d'EOLE (durée de rétention en RC et publication en stable).
- Proposed-updates : paquets candidats pour la version d'EOLE utilisée.



Mise à jour corrective

La dénomination "mise à jour corrective" concerne les paquets qui sont diffusés en version stable sur une version mineure d'EOLE.

Il s'agit généralement des paquets proposés dans la "mise à jour candidate annoncée" sur lesquels des correctifs additionnels mineurs ont pu être apportés.

La publication des paquets fait l'objet d'annonces officielles :

- publication d'une annonce dans la forge : <https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/news> ;
- reprise de l'annonce dans les flux RSS du site officiel du projet : <http://pcli.ac-dijon.fr/eole/> ;
- envoi d'un message sur les principales listes de diffusion du projet : <https://pcli.ac-dijon.fr/listes> ;
- publication d'un message sur le compte Twitter du pôle de compétences : <https://twitter.com/poleeole> ;
- publication d'un message sur le compte Mastodon de l'équipe EOLE : <https://mastodon.etalab.gouv.fr/@EOLE>.

Le détail des paquets disponibles est indiqué dans les journaux des versions mineures concernées (exemple : <https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Journaux290> pour EOLE 2.9.0).

Les paquets diffusés en version stable sont disponibles dans les dépôts stables du site de référence.

Ils s'installent à l'aide de la commande : `Maj-Auto` et sont également installés automatiquement par la mise à jour hebdomadaire.

Mise à jour candidate annoncée

La dénomination "mise à jour candidate annoncée" concerne les paquets prêts à être diffusés en version stable sur une version mineure d'EOLE.

Il s'agit généralement des paquets proposés dans la "mise à jour candidate en préparation" qui ont été validés par l'équipe.

La publication des paquets fait l'objet d'annonces officielles :

- publication d'une annonce dans la forge : <https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/news> ;
- reprise de l'annonce dans les flux RSS du site officiel du projet : <http://pcll.ac-dijon.fr/eole/> ;
- envoi d'un message sur les principales listes de diffusion du projet : <https://pcll.ac-dijon.fr/listes> ;
- publication d'un message sur le compte Twitter du pôle de compétences : <https://twitter.com/poleeole> ;
- publication d'un message sur le compte Mastodon de l'équipe EOLE : <https://mastodon.etalab.gouv.fr/@EOLE>.

Le détail des paquets disponibles est indiqué dans les journaux des versions mineures concernées (exemple : <https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Journaux290> pour EOLE 2.9.0).

Obtenir manuellement les paquets candidats

Les paquets en version candidate annoncés sont disponibles pendant la période de transition dans les dépôts candidats des dépôts du site de référence.

Ils s'installent **manuellement** à l'aide de la commande : `Maj-Auto -C`.

Obtenir automatiquement les paquets candidats

Les paquets candidats en préparation et non annoncés peuvent être obtenus **automatiquement** et à tout moment en déclarant les serveurs de test en tant que `Serveur de mise à jour`.

Ils s'installent à l'aide de la commande `Maj-Auto -S test-eole.ac-dijon.fr`.

Les mises à jour candidates sont testées par l'équipe EOLE, durant la période de transition et leur passage en stable, elles peuvent être installées et des remontées positives ou négatives peuvent être formulées sur la forge ou sur les listes de discussion.

Mise à jour candidate en préparation

La dénomination "mise à jour candidate en préparation" concerne les paquets prêts à être diffusés en version candidate sur une version mineure d'EOLE mais qui n'ont pas encore été annoncés officiellement.

Le détail des paquets disponibles est généralement indiqué dans les journaux des versions mineures concernées (exemple : <https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Journaux280> pour EOLE 2.8.0).

Les paquets en version candidate non annoncés sont disponibles à tout moment uniquement dans les dépôts de test.

Ils s'installent à l'aide de la commande : `Maj-Auto -C -S test-eole.ac-dijon.fr`

Les mises à jour candidates sont testées par l'équipe EOLE, durant la période de transition et leur passage en stable, elles peuvent être installées et des remontées positives ou négatives peuvent être formulées sur la forge ou sur les listes de discussion.

Mise à jour de développement

Les paquets mis à disposition en version de développement sont généralement ceux de la prochaine version mineure d'EOLE qui est en cours d'élaboration.

Comme son nom l'indique, ce type de mise à jour s'adresse principalement aux développeurs et aux contributeurs qui souhaitent tester les dernières évolutions de la distribution EOLE.

Les paquets en version de développement s'installent à l'aide de la commande : `Maj-Auto -D`.



Les mises à jour de développement sont susceptibles de rendre le serveur instable. Il est fortement déconseillé de les utiliser sur un serveur en production.



Les dépôts de développement (`eole-2.8-unstable` pour EOLE 2.8) ne sont pas versionnés.

Leur utilisation sur une version mineure d'EOLE précédente entraînera un changement de version du serveur.

Voir aussi...

Les dépôts EOLE ^[p.1060]

1.7.2. Les procédures de mise à jour

Les procédures manuelles de mise à jour des modules EOLE sont accessible de quatre manières :

- EAD^[p.1160] ;
- interface semi-graphique ;
- Zéphir ;
- ligne de commande.

De plus, à la fin de l'instanciation, une mise à jour hebdomadaire est configurée automatiquement.



Intégrité de la mise à jour

Une mise à jour EOLE représente un ensemble de paquets.

L'installation manuelle de seulement l'un d'entre eux peut rendre votre système instable.

L'utilisation des méthodes listées ci-dessus permet de garantir l'intégrité du serveur.



Proxy et mise à jour

Les modifications apportées au proxy transparent à partir de la version 2.6.1 provoquent le

blocage de certaines mises à jour aussi, la déclaration du proxy est nécessaire pour effectuer les mises à jour d'un module EOLE qui serait protégé par un module Amon. La déclaration du proxy s'effectue dans l'onglet **Général** de l'interface de configuration du module, passer **Utiliser un serveur mandataire (proxy) pour accéder à Internet à oui** et paramétrer l'adresse du proxy dans le champ **Nom ou adresse IP du serveur proxy**.

1.7.2.a. Mise à jour depuis l'EAD

Dans **Système / Mise à jour**, l'EAD propose une interface de mise à jour du serveur, il est possible de :

- de lister les paquets disponibles pour la mise à jour ;
- de programmer une mise à jour différée (dans 3 heures par exemple, ou dans 0 heure pour le faire tout de suite) ;
- d'activer / désactiver les mises à jour hebdomadaires (le jour et l'heure de la mise à jour automatique sont déterminés aléatoirement).

L'heure est définie aléatoirement entre 01h00 et 05h59 un des sept jours de la semaine.



Si la fréquence des tâches **Schedule** est personnalisée dans l'interface de configuration du module, c'est cette dernière qui prévaut et l'activation/désactivation de la mise à jour hebdomadaire via l'EAD ou la commande **manage_schedule** n'est plus possible.

Rapport de mise à jour

Penser à consulter le rapport de mise à jour et l'état des services sur la page d'accueil.

Reconfiguration et redémarrage automatique


Une mise à jour lancée depuis l'EAD exécute automatiquement une reconfiguration du serveur avec la commande **reconfigure**, il n'est donc pas nécessaire d'en lancer un par la suite comme c'est le cas depuis la console.

Si un redémarrage est nécessaire, celui-ci est effectué automatiquement dès la fin de la reconfiguration.

1.7.2.b. L'interface d'administration semi-graphique

En plus de l'EAD, une interface semi-graphique est disponible.

Cette interface (**manage-eole**) permet d'exécuter quelques tâches simples d'administration du serveur : diagnostique, mise à jour, liste des paquets en mise à jour, etc.



L'interface semi-graphique : manage-eole

Par défaut, elle est proposée à la connexion pour les utilisateurs `eole`, `eole2`, ... créés à l'instance, et pour les administrateurs à droits restreints qui peuvent être créés avec la commande `add_restricted_admin` en dehors de la procédure d'instance.

1.7.2.c. Mise à jour

À la fin de la phase d'instanciation, la mise à jour automatique hebdomadaire est activée.

L'heure est définie aléatoirement entre 01h00 et 05h59 un des sept jours de la semaine.



Si la fréquence des tâches `Schedule` est personnalisée dans l'interface de configuration du module, c'est cette dernière qui prévaut et l'activation/désactivation de la mise à jour hebdomadaire via l'EAD ou la commande `manage_schedule` n'est plus possible.

La mise à jour permet de maintenir votre serveur avec le niveau de fonctionnalité le plus récent et surtout de bénéficier des dernières corrections. Certaines corrections peuvent combler des failles de sécurité importantes, il est donc important de les appliquer aussitôt qu'elles sont publiées.

Il est conseillé d'effectuer la mise à jour immédiatement, comme proposé à la fin de l'instance.

Une mise à jour est recommandée

Voulez-vous effectuer une mise à jour via le réseau maintenant ? [oui/non]

Voir aussi...

Gestion des tâches planifiées eole-schedule [p.1035]

1.7.2.d. Les mises à jour en ligne de commande

Il est important de tenir son système à jour. Pour cela, il est possible de lancer manuellement une mise à jour.

Les commandes Maj-Auto et Query-Auto

Ces scripts sont à utiliser pour mettre à jour un module au travers d'un accès internet :

- `Maj-Auto` : télécharge et installe les paquets à mettre à jour depuis le réseau ;
- `Query-Auto` : télécharge et affiche la liste des paquets à mettre à jour depuis le réseau.

Sans préciser d'option, ces deux commandes affichent, téléchargent et installent des paquets stables, ils permettent également de tester (sur une machine dédiée aux tests) :

- les paquets candidats lors de la sortie d'une version candidates avec l'option `-C` ;
- les paquets de développements au fil de l'eau avec l'option `-D` .

Il est également possible de simuler l'installation avec l'option `-n` ou de seulement télécharger en cache les paquets `--download` .

⚠ Reconfiguration

À la fin de l'exécution de la commande `Maj-Auto` , si des paquets ont été mis à jour, un message vous invite à reconfigurer votre serveur avec la commande `reconfigure` .

La reconfiguration est nécessaire car les paquets mis à jour ont copié leurs propres fichiers de configuration, le serveur est donc dans un état intermédiaire qui pourrait s'avérer instable.

Reconfigurer applique les changements venants des mises à jour tout en tenant compte de la configuration telle que définie lors de la configuration du serveur.



La version candidate (nommée aussi RC pour Release Candidate) est une version d'EOLE qui correspond, du côté pratique, à la version stable. Elle est mise à disposition à des fins de tests de dernière minute visant à déceler les toutes dernières erreurs subsistant avant la sortie définitive de la version.

Tester les paquets candidats permet :

- de contribuer et de participer à l'amélioration du projet ;
- une validation par les utilisateurs des comportements attendus ;
- de faire remonter des dysfonctionnements avant la publication définitive.

⚠ Suppression des commandes Maj-Cd et Query-Cd

Le mode d'installation des modules a évolué pour adopter la procédure d'Ubuntu.

Le CD-ROM d'installation ne contient plus les paquets spécifiques aux modules EOLE et ne peut plus servir de medium pour l'installation et la mise à jour.

Il n'est, par ailleurs, pas prévu de fournir des CD-ROM contenant les paquets d'une version donnée.

Les commandes `Maj-Cd` et `Query-Cd` ne sont donc plus proposées.

Options de mise à jour

Options communes aux scripts de mise à jour

- -f : passer outre les autorisations Zéphir ;
- -h : affiche l'aide ;
- -d : mode debug ;
- -W : génère une sortie formatée pour l'EAD^[p.1160].

Options spécifiques aux scripts Maj-Auto et Query-Auto

- -C : force la mise à jour en version candidate pour tous les dépôts par défaut ou pour le (ex : -C envole) ou les dépôts spécifiés (ex : -C eole envole) ;
- -D : force la mise à jour des paquets en développement pour tous les dépôts par défaut ou pour le (ex : -D envole) ou les dépôts spécifiés (ex : -D eole envole) ;
- -S : force le site de mise à jour EOLE (ex : -S test-eole.ac-dijon.fr) ;
- -U : force le site de mise à jour Ubuntu (ex : -U fr.archive.ubuntu.com) ;
- -V : force le site de mise à jour Envole (ex : -V test-eole.ac-dijon.fr).

Options spécifiques au script Maj-Auto

- -n : exécuter en mode simulation (*dry run*) équivaut à utiliser les commandes `Query-Auto` .
- -r : exécuter reconfigure après une mise à jour réussie ;
- -R : exécuter reconfigure après une mise à jour réussie et redémarrer si nécessaire.

Options spécifiques au script Maj-Auto

- --download : procéder uniquement au téléchargement des paquets en cache.

L'utilisation des options `-C` ou `-D` entraîne un avertissement et une demande de confirmation.

Toutes les options sont documentées dans les pages de manuel de chaque commande :

```
# man Maj-Auto
```

Dépôts additionnels

Il est possible de spécifier un dépôt particulier via l'onglet `Dépôt tiers` de l'interface de configuration du module en mode expert.

Ce dépôt sera pris en compte à chaque exécution de la commande `Maj-Auto` et lors des mises à jour automatiques du serveur.

Voir aussi...

Les dépôts EOLE ^[p.1060]

Reconfiguration [p.412]

Installation manuelle de paquets [p.484]


Onglet Dépôt tiers [p.233]

1.7.3. Ajout de dépôts supplémentaires

Les outils `Query-Auto` et `Maj-Auto` réinitialisent systématiquement la liste des dépôts à utiliser pour les mises à jour et donc les fichiers `/etc/apt/sources.list`.


Pour déclarer des dépôts supplémentaires, il est possible d'ajouter des fichiers possédant l'extension `.list` dans le répertoire `/etc/apt/sources.list.d`.

En mode conteneur, chacun des conteneurs utilise son propre répertoire. Il est donc possible de mettre en place des sources différentes en fonction du conteneur.



Pour tester les dépôts ajoutés, il est possible de lancer manuellement la mise à jour des sources avec la commande :

```
# apt-get update
```




L'ajout de dépôts supplémentaires est proposé dans l'interface de configuration du module, en mode expert, dans l'onglet `Dépôt tiers`.

Voir aussi...

Onglet Dépôt tiers [p.233]

1.7.4. Désactivation temporaire des mises à jour



Désactiver les mises à jour met en danger votre système. Il n'est pas recommandé de désactiver les mises à jour sauf dans certains cas et ce de manière temporaire.

Malgré les nombreux tests et la période d'incubation des paquets, il arrive parfois qu'un paquet ait un comportement inattendu, il est alors possible et souhaitable de ne pas déstabiliser l'ensemble du parc de machines. Reporter temporairement les mises à jour est l'une des solutions.

La désactivation des mises à jour peut s'effectuer de plusieurs façon :

- désactiver la mise à jour hebdomadaire dans l'EAD ;
- désactiver la mise à jour hebdomadaire avec Creole et eole-schedule ;
- personnaliser la fréquence de la mise à jour dans l'interface de configuration du module, onglet `Schedule` ;
- interdire les mises à jour du serveur dans le serveur Zéphir.

Voir aussi...

Mise à jour depuis l'EAD [p.428]

Gestion des tâches planifiées eole-schedule [p.1035]

Onglet Schedule [p.235]

Les actions Zéphir sur les serveurs

1.8. Installation manuelle de paquets

Il est possible d'installer manuellement des paquets :

- pour installer des fonctionnalités additionnelles au module ;
- pour éventuellement installer de manière sélective des mises à jour en vue de les tester.

Avant de procéder à l'installation d'un paquet, il faut s'assurer que les sources APT^[p.1152] sont configurées sur le bon type de mises à jour (stable, candidate, développement) et que la liste des paquets est à jour.

Cela s'effectue avec la commande `Query-Auto` :

- mises à jour stables : `Query-Auto` ;
- mises à jour candidates : `Query-Auto -C` ;
- mises à jour de développement : `Query-Auto -D` ;

Ensuite il faut utiliser la commande `apt-eole` qui procède au téléchargement et à l'installation.

Au même titre que la commande `apt-get`, la commande `apt-eole` utilise APT^[p.1152] et permet de gérer les paquets et leurs mises à jour.

L'usage de la commande `apt-eole` en lieu et place de la commande `apt-get` est recommandée pour l'installation des paquets EOLE.

La commande `apt-eole` s'utilise comme `apt-get` :

```
# apt-eole install nomDuPaquet
```

Pour installer un paquet dans un conteneur, il faut utiliser l'option `--container` :

```
# apt-eole --container <conteneur> install nomDuPaquet
```

Pour installer le paquet `eole-bareos` :

```
# apt-eole install eole-bareos
```

La commande `apt-eole` appelle la commande `apt-get` avec les options adéquates (notamment les opérations **install** et **remove**) pour répondre aux besoins d'administration des modules EOLE :

- elle n'est pas interactive pour fluidifier l'installation, le paramétrage sera de toute façon écrasé (le paramétrage demandé par le mode interactif est fait par la mécanique EOLE selon le contexte et selon les paramètres saisis dans l'interface de configuration du module) ;
- elle permet de pouvoir gérer les paquets et les mises à jour à l'intérieur des conteneurs^[p.115] proposés par EOLE.

Voir aussi...

Choisir le mode du module

Les mises à jour en ligne de commande ^[p.481]

1.9. Les administrateurs locaux à droits restreints

À l'instance, au moins un compte local d'administrateur à droits restreints est créé.

Ce type de compte est notamment utilisé pour accéder à l'interface d'administration EAD3.


Trois commandes sont proposées pour gérer ces comptes locaux.

list_restricted_admins

La commande `list_restricted_admins` retourne tous les comptes locaux appartenant au groupe `adm` et disposant de l'interface semi-graphique comme shell de connexion.

add_restricted_admin

La commande `add_restricted_admin` permet de créer un compte local appartenant aux groupes `adm` et `mail` et disposant de l'interface semi-graphique comme shell de connexion.



À la différence de la procédure de création de comptes locaux supplémentaires à l'instance, le nom n'est pas contraint à `eole` suffixé d'un numéro.

del_restricted_admin

La commande `del_restricted_admin` permet de supprimer un compte local appartenant au groupe `adm` et disposant de l'interface semi-graphique comme shell de connexion.

1.10. Passage d'une version d'EOLE à une autre



Maj-Release

Le passage d'une version mineure à une autre (exemple de 2.8.0 à 2.8.1) est manuel et volontaire.

Il s'effectue par l'intermédiaire de la commande `Maj-Release`.

Il s'apparente à une grosse mise à jour car il n'implique pas de changement de la version d'Ubuntu utilisée en tant que base du module EOLE.

Consulter le manuel de la commande pour voir toutes les options :

```
# man Maj-Release
```

Upgrade-Auto

Le passage d'une version majeure à la suivante (exemple de 2.8.1 à 2.9.0) est manuel et volontaire.

Il s'effectue par l'intermédiaire de la commande `Upgrade-Auto`.

Consulter le manuel de la commande pour voir toutes les options :

```
# man Upgrade-Auto
```

1.11. Passage d'une version RC à une version stable

Avant d'être publiée en version RC, la distribution Linux EOLE subit de nombreux tests.

Aussi, elle ne contient plus aucun changement qui ne peuvent être résolus par mise à jour.

Il est donc possible d'installer une version EOLE RC, de la tester, de l'utiliser et de la mettre à jour pour être au même niveau de mise à jour que la version stable une fois que cette dernière version est publiée.

La mise à jour s'effectue avec la commande `Maj-Auto`.

Les versions RC portent un numéro, il signifie uniquement qu'une image ISO a été

re-générée, un nombre conséquent de paquets ont été recompilés et cela évite une trop grosse mise à jour.

2. Fonctionnalités de l'EAD propres au module Scribe

2.1. Rôles et association de rôles

L'EAD est composé, d'*actions*. Chaque action ayant un but bien précis.

L'EAD dispose d'un mécanisme de délégation d'*actions* à des utilisateurs déterminés.

Pour affecter certaines actions à un utilisateur, l'EAD utilise un mécanisme interne : les **rôles**.



Par défaut sur les modules EOLE, l'utilisateur **admin** est associé au rôle **administrateur**.

Plusieurs rôles sont prédéfinis sur les différents modules EOLE et certains sont propres à certains d'entre eux :

- administrateur ;
- professeur (utilisé sur le module Scribe) ;
- élève (utilisé sur le module Scribe) ;
- administrateur de classe (utilisé sur le module Scribe) ;
- administratif dans Scribe (utilisé sur le module Scribe) ;
- administrateur du réseau pédagogique (utilisé sur le module Amon) ;
- administrateur du Scribe (utilisé sur le module AmonEcole) ;
- administrateur de l'Amon (utilisé sur le module AmonEcole).

2.1.1. Gestion des rôles

Les rôles de l'EAD sont déclarés dans les fichiers : `/usr/share/ead2/backend/config/perms/perm_*.ini`

Ces fichiers au format INI^[p.1167] permettent d'associer des actions (permissions) à un ou plusieurs rôles.

Fichiers pris en compte

Sur un module EOLE, seuls les fichiers suivants sont pris en compte :

- `/usr/share/ead2/backend/config/perm.ini` : rôles de base ;
- `/usr/share/ead2/backend/config/perm_<module>.ini` : rôles spécifiques au module installé (ex : `perm_scribe.ini`) ;
- `/usr/share/ead2/backend/config/perm_local.ini` : rôles déclarés localement (édition manuelle ou via l'EAD) ;

- `/usr/share/ead2/backend/config/perm_acad.ini` : rôles déclarés au niveau académique (via Zéphir) ;
- ainsi que tout les fichiers `perm_*.ini` présents dans le répertoire `/usr/share/ead2/backend/config/perms`.

Syntaxe des fichiers

Les permissions associent un rôle à une ou plusieurs actions.

Les fichiers `perm*.ini` doivent posséder une section `[role]` et une section `[permissions]`.

```
[role]
nom du role = libelle du role

[permissions]
action1 = nom du role
action2 = nom du role
```

Création de rôle via l'EAD

L'interface EAD permet de créer des rôles personnalisés.

Ces rôles ne sont, en fait, qu'une liste d'actions regroupées sous un intitulé et un libellé unique.

Il est possible, dans un deuxième temps d'associer ces rôles à des utilisateurs.




La fenêtre d'édition des rôles

Pour créer un nouveau rôle cliquer sur :

- `Édition de rôles/Création de rôles`

puis

- `Créer rôle`
- entrer l'intitulé (le nom) du rôle (sans caractère spécial, sans accent et sans espace) ;
- entrer un libellé (courte description) du rôle ;
- cocher les actions à autoriser ;
- ajouter ;
- créer.



Création d'un rôle

Actions obligatoires

Certaines actions doivent être obligatoirement permises pour tous les utilisateurs :

- **help** : utilisé notamment pour l'affichage d'aide ;
- **main_status** : page d'accueil appelée par défaut, elle gère un rôle prof (n'affiche pas les états de services) et un rôle admin ;
- **update_ead** : outil de téléchargement des javascripts, CSS, images spécifiques au module.

Actions communes aux différents modules

- **lshw** : listing matériel ;
- **maj** : action de mise à jour ;
- **daemon** : relancer des services (mode expert) ;
- **simple_services_editor** : éditer des groupes de services pour le mode simplifié ;
- **simple_services** : redémarrer/arrêter les services (mode simplifié) ;
- **server-configure/server-reboot/server-stop** : redémarrer/arrêter/reconfigurer le serveur ;
- **role_editor** : création de rôles ;
- **role_manager** : association de rôle (appelée par d'autres actions).

Actions spécifiques au module Scribe


- Gestion des utilisateurs
 - **scribe_user_create** : action de création ;
 - **scribe_user_list** : renvoie le formulaire de recherche par critères qui appelle `scribe_user_table` pour la validation ;
 - **scribe_user_table** : action de listing d'utilisateur (gère les rôles `prof_admin` et `admin`) appelle `scribe_user_modify`, `scribe_user_delete`, `scribe_user_modpassword` ;
 - **scribe_user_modify** : action de modification d'utilisateur (utilisée par `scribe_user_table` gère les rôles `prof_admin` et `admin`) ;
 - **scribe_user_delete** : action de suppression d'utilisateur (gère les rôles `prof_admin` et `admin`) ;

- **scribe_user_modpassword** : action de modification d'un mot de passe (gère les rôles prof_admin et admin).
- Actions restreintes (créées pour les professeurs, les personnels administratifs et les professeurs admins, gère le rôle de prof et prof_admin)
 - **scribe_prof_preference** : préférences du professeur connecté (mot de passe, inscription aux groupes, mail) ;
 - **scribe_prof_mod_mail** : modifie le mail d'un professeur (nécessite scribe_prof_preference) ;
 - **scribe_user_password** : action de modification de son propre mot de passe (nécessite scribe_prof_preference) ;
 - **scribe_prof_mod_groupe** : Inscription du prof connecté aux groupes ;
 - **scribe_prof_user** : action d'entrée pour la gestion des utilisateurs par les profs lien vers scribe_prof_user_create et scribe_prof_user_modify ;
 - **scribe_prof_user_create** : action de création d'utilisateur (nécessite scribe_prof_user) ;
 - **scribe_prof_user_modify** : action d'entrée pour la modification des utilisateurs (nécessite scribe_prof_user) ;
 - **scribe_grouped_edition** : action d'entrée pour l'édition groupée d'utilisateur (appelle scribe_user_table).
- Gestion des groupes
 - **scribe_group_create** : création de groupes, niveau, classe..., appelle scribe_group_list ;
 - **scribe_group_list** : liste les groupes, appelle scribe_group_delete, appelle scribe_group_create ;
 - **scribe_group_modify** : modification de groupe ;
 - **scribe_group_delete** : suppression de groupe ;
 - **scribe_prof_group** : entrée pour la gestion des groupes par un prof_admin ou un prof, appelle scribe_prof_user_modify et scribe_prof_group_create ;
 - **scribe_prof_group_create** : action de création de groupe par un prof_admin.
- Gestion des partages
 - **scribe_share** : attribution de lettre de lecteur à un partage.
- Gestion des stations et connexions
 - **scribe_station** : action de suppression forcée de station du domaine ;
 - **scribe_extraction** : action d'extraction sconet ;
 - **scribe_connexion_index** : page d'accueil des observations des connexions ;
 - **scribe_connexion_machine** : page d'affichage des machines connectées ;
 - **scribe_connexion_quota** : observation des quotas ;
 - **scribe_connexion_virus** : affiche la liste les virus repérés ;
 - **scribe_connexion_history** : affiche l'historique des connexions.
- Autres actions
 - **scribe_devoir_distribuer / scribe_devoir_ramasser / scribe_devoir_rendre / scribe_devoir_supprimer** : gestion des devoirs ;
 - **bareos** : action de programmation de sauvegarde ;

- **bareos_config** : action de configuration de sauvegarde ;
- **scribe_sympa** : action renvoyant des liens pour l'interface de gestion de listes de diffusion ;
- **printers** : action de gestion simplifiée des imprimantes.

Modification et suppression de rôle via l'EAD

- Pour modifier un rôle, il suffit de cliquer sur le nom voulu ;
- pour le supprimer, cliquer sur la croix rouge associée.



Modification/suppression d'un rôle

2.1.2. Association des rôles

Les associations de rôle de l'EAD sont déclarées dans les fichiers :
`/usr/share/ead2/backend/config/roles/roles_*.ini`

Ces fichiers au format INI^[p.1167] permettent d'associer des rôles à un ou plusieurs utilisateurs.

Fichiers pris en compte

Sur un module EOLE, seuls les fichiers suivants sont pris en compte :

- `/usr/share/ead2/backend/config/roles.ini` : associations de base (admin, eleve, prof, ...)
- `/usr/share/ead2/backend/config/roles_<module>.ini` : associations spécifiques au module installé (ex : `roles_scribe.ini`) ;
- `/usr/share/ead2/backend/config/roles_local.ini` : associations déclarés localement (édition manuelle ou via l'EAD) ;
- `/usr/share/ead2/backend/config/roles_acad.ini` : associations déclarés au niveau académique (via Zéphir).


Syntaxe des fichiers

L'association d'un rôle se fait à partir du login d'un utilisateur système (section `[pam]`) ou de la valeur associée à un attribut ldap (section `[nom_attribut]`) de l'annuaire utilisé pour l'authentification SSO sur l'EAD du module.

```
[pam]
scribe2=admin

[uid]
jean.dupont=prof admin

[user_groups]
minedu=admin horus
```



La clé spéciale `[user_groups]` permet d'attribuer un rôle à tous les membres d'un groupe déclaré dans l'annuaire LDAP.


Création d'association via l'EAD

Quand un utilisateur se connecte sur l'EAD, en local ou en SSO, le système d'authentification renvoie des informations le concernant.

Certaines de ces informations sont utilisées pour lui attribuer des rôles et ainsi lui donner accès à certaines actions.


Pour associer un rôle à des utilisateurs:

- dans **Édition des rôles/Association de rôle** ;
- cliquer sur **Associer Rôle**.



La fenêtre d'association de rôles

- choisir la clef (attribut de l'utilisateur) ;
- renseigner la valeur recherchée pour cet attribut (dans le cas d'une authentification locale on mettra le login de l'utilisateur) ;
- choisir le rôle à associer ;
- valider.



Association d'un rôle


L'intitulé de la clef dépend du système d'authentification utilisé pour se connecter :

Authentification locale :

- le login de l'utilisateur.

Authentification SSO :


- l'élève fait partie de la classe ;
- la valeur de la clé LDAP typeadmin :
 - 0 → enseignant
 - 1 → administrateur
 - 2 → enseignant responsable de classe
 - 3 → personnel administratif
- le login de l'utilisateur ;
- le ou les groupes de l'utilisateur.



Il est indispensable de redémarrer le service ead-server dans **Systeme->Services (mode expert)** pour que les modifications soient prises en compte.

Suppression d'une association via l'EAD

Une association de rôle peut par la suite être supprimée en cliquant sur la croix rouge.



Modification/suppression d'un rôle

2.1.3. Les rôles sur le module Scribe


L'EAD est accessible :

- en authentification locale aux utilisateurs *root* et *eole* ;
- en authentification SSO au compte *admin* ainsi qu'à tous les *personnels enseignant et administratif*.

En fonction de l'utilisateur un rôle différent peut être appliqué. À chaque rôle est affecté différentes actions.

Dans le cadre du module Scribe, les rôles importants sont les suivants :

- administrateur : accès à toutes les actions comme par exemples : redémarrage des services, mise à jour du serveur, création et affectation des rôle aux autres utilisateurs, etc (valeur de l'attribut LDAP `uid` → admin et comptes locaux root et eole);
- professeur : modification des préférences personnelles, distribution de devoirs et gestion des files d'impression CUPS (valeur de l'attribut LDAP `typeadmin` → 0) ;
- responsable de classe : en plus des actions "professeur", il peut ré-initialiser le mot de passe des élèves des classes dont il est responsable (valeur de l'attribut LDAP `typeadmin` → 2). Attention, le responsable de classe n'est pas membre du groupe et n'a pas accès aux partages des classes dont il est responsable (pour cela il doit être ajouté à l'équipe pédagogique) ;
- personnel administratif : modification des préférences personnelles, gestion des files d'impression CUPS (membres du groupe administratifs).



Il est possible de créer davantage de rôles ayant accès à diverses actions afin, par exemple, de donner le droit à un professeur de pouvoir redémarrer un groupe de services en plus de ses autorisations de base.

Accès "Administrateur"

Par défaut, les utilisateurs *admin*, *root* et *eole* ont accès à toutes les fonctions.

L'accès avec les utilisateurs *root* et *eole* s'effectue en utilisant l'authentification locale.



Fonctionnalités Scribe


L'EAD du module Scribe, dans son mode le plus complet, présente les fonctionnalités suivantes :

- distribution de devoirs et de documents ;
- création/gestion des utilisateurs, des groupes et des partages ;
- configuration et gestion des imprimantes (CUPS) ;
- importation CSV/SIECLE/AAF/ONDES ;
- gestion des ACL ;
- gestion des quotas disque ;
- gestion des listes de diffusion ;
- test de la bande passante du serveur ;
- modification du mode de visualisation des postes élèves ;
- consultation de l'historique des connexions ;
- envoi d'un message aux utilisateurs connectés ;
- extinction/redémarrage/fermeture de session sur les postes clients ;
- gestion des comptes de machine ;
- paramétrage et programmation des sauvegardes du serveur ;
- redémarrage des services ;
- mise à jour ;
- arrêt/redémarrage du serveur ;
- gestion des rôles EAD.

Accès "Professeur"

Un enseignant dispose d'actions lui permettant de :

- configurer ses préférences personnelles ;
- distribuer des documents ;
- gérer les imprimantes.



l'EAD pour un professeur

L'item *Préférences* permet à un utilisateur de :

- modifier son mot de passe ;

The screenshot shows the 'Modifier vos préférences' (Modify your preferences) page in the Scribe interface. The page is titled 'scribe' and includes a navigation menu on the left with 'Administration' and 'Actions sur le serveur' (Accueil, Préférences, Documents, Imprimantes). The main content area is titled 'MODIFIER VOS PRÉFÉRENCES' and features three sections: 'Mail', 'Mot de passe', and 'Groupes'. The 'Mot de passe' section is highlighted with a red border and contains the following fields: 'Ancien mot de passe', 'Nouveau mot de passe', and 'Confirmation'. A 'Modifier de mot de passe pour prenom.prof1' label is positioned above the input fields. A 'Valider' button with a green checkmark is located at the bottom right of the form.


EAD vue enseignant avec thème Envole, changement de mot de passe

- s'inscrire/se désinscrire d'un groupe ;

The screenshot shows the 'Modifier vos préférences' (Modify your preferences) page in the Scribe interface, focusing on the 'Groupes' (Groups) section. The page is titled 'scribe' and includes a navigation menu on the left with 'Administration' and 'Actions sur le serveur' (Accueil, Préférences, Documents, Imprimantes). The main content area is titled 'MODIFIER VOS PRÉFÉRENCES' and features three sections: 'Mail', 'Mot de passe', and 'Groupes'. The 'Groupes' section is highlighted with a red border and contains a 'Groupes disponibles' list with 'Sport' selected. Below the list are 'Retirer' (red arrow) and 'Ajouter' (green arrow) buttons. A 'Vos groupes' section shows a checkbox for 'Culture'. A 'Valider' button with a green checkmark is located at the bottom right of the form.

EAD vue enseignant avec thème Envole, gestion des groupes

- renseigner/modifier son adresse mail.



EAD vue enseignant avec thème Envole, changement d'adresse électronique

L'adresse de courrier électronique est renseignée dans l'annuaire, elle est utilisée, par exemple, par les listes de diffusion.

Accès "responsable de classe"

Un professeur peut être défini *responsable de classe* par l'administrateur. Il obtient alors quelques actions lui permettant d'administrer les classes dont il est responsable. Cela permet à l'administrateur de déléguer certaines actions comme :

- la **ré-initialisation du mot de passe d'un élève** ;
- l'**appartenance d'un élève à un groupe** ;
- la **création d'un groupe** ;
- etc.

Les fonctions disponibles :

- préférences personnelles ;
- distribution de devoirs ;
- gestion des imprimantes (CUPS) ;
- création de groupe ;
- ajout/modification/suppression des élèves dans la/les classe(s) dont il est responsable ;
- édition groupée sur les membres de la/les classe(s) dont il est responsable.



l'EAD pour un responsable de classe

- Un professeur peut être responsable de plusieurs classes.
- Une classe peut se voir affecter plusieurs responsables.

- Le responsable de classe n'est pas membre du groupe et n'a pas accès aux partages des classes dont il est responsable, pour cela il doit être ajouté à l'équipe pédagogique.


Accès "Administratif du Scribe"

Les personnels administratifs possédant un compte sur le module ont accès à leurs préférences personnelles et à la gestion des imprimantes.




L'item *Préférences* permet à un utilisateur de :

- modifier son mot de passe ;




EAD vue enseignant avec thème Envole, changement de mot de passe

- s'inscrire/se désinscrire d'un groupe ;



EAD vue enseignant avec thème Envole, gestion des groupes

- renseigner/modifier son adresse mail.



EAD vue enseignant avec thème Envole, changement d'adresse électronique

L'adresse de courrier électronique est renseignée dans l'annuaire, elle est utilisée, par exemple, par les listes de diffusion.

2.2. Groupes et utilisateurs

2.2.1. Groupes


Un groupe est un ensemble d'utilisateurs (professeurs, personnels administratif ou élèves) pouvant avoir accès à un partage, à des applications web et/ou à des listes de diffusion.

Types de groupe

Il existe six types de groupe :

- niveau, regroupe les élèves d'un niveau (Exemple : *3eme*) ;

- classe, regroupe les élèves d'une classe (un groupe de type équipe pédagogique *profs-<classe>* est automatiquement créé) ;
- option, regroupe les élèves d'une option (un groupe de type équipe pédagogique *profs-<option>* est automatiquement créé) ;
- matière, regroupe les professeurs d'une même matière (Exemple : *higeo*) ;
- service, regroupe les personnels administratifs d'un même service ;
- groupe de travail, permet de créer tout autre groupe thématique d'élèves et/ou de professeurs et/ou de personnels administratif .



Il existe un mode multi-établissement qui permet de n'avoir qu'un seul module Scribe pour gérer plusieurs établissements. Dans ce mode un type de groupe supplémentaire nommé Établissement existe et se gère comme un nouveau type de groupe.

Partages

Un partage est un espace disque accessible par plusieurs utilisateurs permettant de stocker des documents communs.

En général, les enseignants et les personnels administratifs ont les droits de lecture/écriture sur tous les partages auxquels ils ont accès.

Pour les élèves, il existe trois modèles de partage :

- lecture seule ;
- lecture/écriture ;
- données/travail : c'est un partage (en lecture seule) avec un sous répertoires `donnees` (en lecture seule) et `travail` (en lecture/écriture).

Les droits peuvent ensuite être affinés grâce à la mise en place de droits appelés ACL^[p.1151].

Listes de publipostage

Une liste de publipostage est une méthode de diffusion de courrier électronique, dans laquelle les abonnés de la liste peuvent envoyer des messages qui seront diffusés à tous les membres.

Trois listes existent systématiquement sur le module :

- liste professeurs (ex. *professeurs@i-etabtest.ac-dijon.fr*)
- liste élèves (ex. *elevés@i-etabtest.ac-dijon.fr*)
- liste personnels administratif : *administratifs@i-etabtest.ac-dijon.fr*)

Lorsqu'une importation de comptes est effectuée, des listes de publipostage associées aux groupes sont créées :

- par classe (ex. *3e2@i-etabtest.ac-dijon.fr*)
- par niveau (ex. *3eme@i-etabtest.ac-dijon.fr*)
- par équipe pédagogique (ex. *profs-3e2@i-etabtest.ac-dijon.fr*)
- par option (ex. *3all1g1@i-etabtest.ac-dijon.fr*)
- par matière (ex. *histgeo@i-etabtest.ac-dijon.fr*)

- par service administratif (ex. *compta@i-etabtest.ac-dijon.fr*)
- par responsables des élèves d'une classe (ex. *resp-3e2@i-etabtest.ac-dijon.fr*)

Lors de la création d'une nouvelle liste, il y a deux possibilités :

- les listes restreintes ;
- les listes internet.

Il est possible d'envoyer des mail à la liste de publipostage depuis l'extérieur dans le cas de la liste Internet mais pas dans le cas de la liste restreinte.

⚠ Cette restriction doit être configurée sur le relai mail académique.

💡 Il n'y a pas de lien entre le domaine restreint et les listes restreintes. Le choix du type des adresses mail n'influence en rien le type des listes.

Des listes statiques peuvent être créées à partir de l'interface web de Sympa indépendamment de celles générées automatiquement.

Dans l'EAD, les listes associées aux groupes sont des listes dynamiques.

Pour personnaliser les listes dynamiques, il est également nécessaire de passer par l'interface web de Sympa.

2.2.1.a. Création de groupes

Pour créer un groupe de type *niveau*, *classe*, *option*, *matière*, *service* ou un *groupe de travail*, il suffit d'aller dans le menu **Gestion/Groupes/Création de groupe** de l'EAD et de choisir le type désiré.

Création d'un niveau

Pour créer un *niveau*, il faut choisir son nom, son libellé (facultatif) et si on lui associe une liste de publipostage.

Puis cliquer sur **valider**.

The screenshot shows a web interface titled "GESTION DES GROUPES" with a sub-section "CRÉER UN NIVEAU". On the left, there is a vertical menu with icons and labels for "Niveau", "Classe", "Option", "Matière", "Service", "Groupe", and "Lister des groupes". The "Niveau" option is selected. The main form contains the following fields:

- Nom du niveau: 3eme
- Description du niveau: Niveau 3ème
- Avec liste de diffusion:
- Liste de diffusion: domaine restreint (conseillé) (dropdown menu)

At the bottom of the form, there is a button labeled " [✓ valider]".

Création d'un niveau dans l'EAD



Lors de l'importation, les niveaux sont créés avec une liste de publipostage sur le domaine restreint.

En mode multi-établissement, il faut également choisir l'établissement auquel le niveau doit être rattaché.

Création d'une classe

Pour créer une *classe*, il faut choisir son nom, son libellé (facultatif), le niveau associé et son type de liste de publipostage.

Puis cliquer sur **valider**.

The screenshot shows a web interface titled 'GESTION DES GROUPES' with a sub-section 'CRÉER UNE CLASSE'. On the left is a navigation menu with icons and labels: Niveau, Classe (highlighted), Option, Matière, Service, Groupe, and Lister des groupes. The main form contains the following fields:

- Nom de la classe: 3a
- Description de la classe: 3ème A
- Niveau associé: 3eme (dropdown menu)
- Liste de diffusion: domaine restreint (conseillé) (dropdown menu)

At the bottom of the form is a button labeled '[✓ valider]'.

Création d'une classe dans l'EAD

Les groupes de type *classe* sont créés obligatoirement avec un partage de type **données/travail** et une liste de publipostage dont on doit choisir le type.

Les classes sont obligatoirement associés à un niveau.

La création d'une classe crée automatiquement un groupe de type équipe pédagogique *profs-<classe>*.



À la création d'une classe, le groupe équipe pédagogique associé, son partage et les listes de publipostage (classe, équipe pédagogique et responsables légaux de la classe) sont créés automatiquement.

Un professeur est associé à une ou plusieurs équipes pédagogiques alors qu'un élève ne pourra être associé qu'à une classe.

En mode multi-établissement, la classe est automatiquement associée à l'établissement auquel est rattaché son niveau.

Liste de publipostage

À la création d'une classe, les listes de publipostage liées à la classe sont créées automatiquement :

- une liste pour la classe (xxxx@) ;
- une liste pour les profs (prof-xxxx@) ;
- une liste pour les responsables (resp-xxxx@).

Il est possible de choisir entre deux options :

- **domaine restreint (conseillé)** qui va créer :


- une liste en domaine restreint pour la classe (xxxx@i-domaine) ;
- une liste en domaine restreint pour les profs (prof-xxxx@i-domaine) ;
- une liste en domaine restreint pour les responsables (resp-xxxx@i-domaine) qui aura le même domaine que la liste de classe (contrairement à celle des profs).
- **internet** qui va créer :
 - une liste internet pour la classe (xxxx@domaine) ;
 - une liste **en domaine restreint** pour les profs (prof-xxxx@i-domaine) ;
 - une liste internet pour les responsables (resp-xxxx@domaine).

Le partage de l'équipe pédagogique

Un partage "équipe pédagogique" contient les deux éléments suivants :

- le sous-répertoire "classe" : correspond au partage *classe* accessible par les élèves ;
- le sous-répertoire "eleves" : permet d'accéder à l'espace personnel de chaque élève de la classe, afin éventuellement de contrôler son travail. Le sous-répertoire "prive" n'est pas accessible aux professeurs. Il permet de garantir à l'élève un espace réellement personnel.

Les données spécifiques à l'équipe pédagogique doivent être placées à la racine du partage, mais il est tout à fait possible d'y créer un sous-répertoire, nommé par exemple "equipe", afin d'éviter toute confusion.



Création d'une option

Une option correspond à un sous-groupe d'élève suivant généralement un ou plusieurs cours ensemble.

Pour créer une *option*, il faut choisir son nom, son libellé (facultatif) et si on lui associe une liste de publipostage.

Puis cliquer sur **valider** .

GESTION DES GROUPES

CRÉER UNE OPTION

Niveau
Classe
Option
Matière
Service
Groupe
Lister des groupes

Nom de l'option: 3all1
Description de l'option: allemand 3e groupe1
Avec liste de diffusion:
Liste de diffusion: domaine restreint (conseillé)

[✓ valider]

Création d'une option dans l'EAD

La création d'une option crée automatiquement un groupe de type équipe pédagogique *profs-<option>*.



Les groupes de type *option* sont créés obligatoirement avec un partage de type *données/travail*.

Lors d'une importation, les options correspondent à la notion de *Groupe* dans SIECLE.

En mode multi-établissement, il faut également choisir l'établissement auquel l'option doit être rattachée.

À la création d'une option, l'équipe pédagogique associée est créée automatiquement.

Un élève peut être associé à plusieurs options.

La liste de publipostage de l'équipe pédagogique n'est pas créée automatiquement mais elle peut être ajoutée ultérieurement.

Le partage "équipe pédagogique" d'une option fonctionne de la même manière que celui d'une classe.

Création d'une matière

Pour créer une *matière*, il faut choisir son nom, son libellé (facultatif) et si on lui associe un partage et/ou une liste de publipostage.

Puis cliquer sur **valider**.

GESTION DES GROUPES

CRÉER UNE MATIÈRE

Niveau
Classe
Option
Matière
Service
Groupe
Lister des groupes

Nom de la matière: maths
Description de la matière: Mathématiques
Avec Partage:
Avec liste de diffusion:
Liste de diffusion: domaine restreint (conseillé)

[✓ valider]

Création d'une matière dans l'EAD

Lors de l'importation, les matières sont créées avec un partage en lecture/écriture pour ses membres et une liste de publipostage sur le domaine restreint.

Un professeur a accès aux partages des matières qu'il enseigne.

A sa création, le partage est vide. Les professeurs peuvent donc l'organiser à leur guise.

En mode multi-établissement, il faut également choisir l'établissement auquel la matière doit être rattachée.

Création d'un service administratif

Pour créer une *service administratif*, il faut choisir son nom, son libellé (facultatif) et si on lui associe un partage et/ou une liste de publipostage.

Puis cliquer sur `valider` .

The screenshot shows a web interface titled "GESTION DES GROUPES" with a sub-header "CRÉER UN SERVICE ADMINISTRATIF". On the left is a navigation menu with icons and labels: Niveau, Classe, Option, Matière, Service (highlighted), Groupe, and Lister des groupes. The main form contains the following fields:

- Nom du service:
- Description du service:
- Avec Partage:
- Avec liste de diffusion:
- Liste de diffusion: (dropdown menu)

At the bottom of the form is a button: `[✓ Valider]`

Création d'un service administratif dans l'EAD

Lors de l'importation, les services administratifs sont créés avec un partage en lecture/écriture pour ses membres et une liste de publipostage sur le domaine restreint.

En mode multi-établissement, il faut également choisir l'établissement auquel le service doit être rattaché.

Création d'un groupe de travail

Pour créer un *groupe de travail*, il faut choisir son nom, son libellé (facultatif) et si on lui associe un partage et/ou une liste de publipostage.

Puis cliquer sur `valider` .

Création d'un groupe de travail dans l'EAD

En mode multi-établissement, il faut également choisir l'établissement auquel le groupe de travail doit être rattaché.

Création d'un établissement

En mode multi-établissement, les nouveaux établissements doivent être déclarés dans l'EAD.

Pour créer un *établissement*, il faut choisir son nom, son libellé (facultatif) et si on lui associe un partage et/ou une liste de publipostage.

Puis cliquer sur `valider`.

Création d'un établissement dans l'EAD

Il n'est pas possible de renommer un groupe.

2.2.1.b. Peuplement des groupes

Ajouter un utilisateur à un groupe

La gestion des groupes d'un utilisateur est disponible dans la fiche utilisateur.

Celle-ci apparaît lorsque l'on édite l'utilisateur via les menus `Gestion` / `Utilisateurs` / `Recherche d'utilisateur` puis cliquer sur `Éditer`.

La fiche utilisateur peut aussi être atteinte en passant par la recherche de groupes même si le

cheminement est plus long : **Gestion / Groupes / Recherche de groupe / Lister des groupes** , choisir le type de groupe (niveau, matière, groupe...). Dans la liste de groupe affichée, cliquez sur **Membres** pour afficher les utilisateurs appartenant au groupe sélectionné puis cliquez sur **Éditer** .

L'ajout de l'utilisateur à un ou à plusieurs groupes s'effectue dans la partie *Groupes* de la fiche utilisateur. L'ajout est effectif après avoir cliqué sur **Valider** .

Il n'est pas possible de supprimer un élève de sa classe mais il est possible de changer un élève de classe.

Cette manipulation se fait par la liste déroulante *Classe*, il faut choisir une autre classe et cliquer sur **Valider** .

Inscription groupée

L'inscription simultanée d'utilisateurs à un groupe de travail ou à une option se fait par le menu **Gestion/Édition groupée** .

Il faut rechercher les utilisateurs suivant différents critères.

Ensuite, il faut cliquer sur le bouton **Inscrire ces utilisateurs à d'autres groupes** , choisir le groupe et **Valider** .



Seuls les élèves sont concernés par l'inscription à un groupe *option*.

2.2.1.c. Suppression de groupes et d'appartenance à un groupe

Supprimer l'appartenance d'un utilisateur à un groupe

La gestion des groupes d'un utilisateur est disponible dans la fiche utilisateur.

Celle-ci apparaît lorsque l'on édite l'utilisateur via les menus **Gestion / Utilisateurs / Recherche d'utilisateur** puis cliquer sur **Éditer** .

La fiche utilisateur peut aussi être atteinte en passant par la recherche de groupes même si le cheminement est plus long : **Gestion / Groupes / Recherche de groupe / Lister des groupes** , choisir le type de groupe (niveau, matière, groupe...). Dans la liste de groupe affichée, cliquez sur **Membres** pour afficher les utilisateurs appartenant au groupe sélectionné puis cliquez sur **Éditer** .

La suppression de l'utilisateur d'un ou de plusieurs groupes s'effectue dans la partie *Groupes* de la fiche utilisateur. La suppression n'est effectif qu'après avoir cliqué sur **Valider** .

Il n'est pas possible de supprimer un élève de sa classe mais il est possible de changer un

élève de classe.

Cette manipulation se fait par la liste déroulante *Classe*, il faut choisir une autre classe et cliquer sur **Valider**.

Suppression de groupes

Pour supprimer un groupe, il faut auparavant le sélectionner via le menu **Gestion / Groupes / Recherche de groupe / Lister les groupes**.

Il est possible de choisir le type de groupe (niveau, matière, *groupe...*) et/ou éventuellement d'autres critères (partie du nom, vide ou non) afin de limiter le nombre de résultats affichés.

Une fois que le groupe souhaité apparaît dans la liste des groupes affichés, il faut cliquer sur le lien **Supprimer ce groupe** qui lui est associé.

Nom	Liste de diffusion	Partages	Membres	Suppression
gr1	Créer	oui	aucun membre	Supprimer ce groupe

Lien vers la suppression d'un groupe

La suppression devra ensuite être confirmée en cliquant sur **Valider**.

Voulez-vous également supprimer les répertoires associés aux partages du groupe 'gr1' ?

[Valider]

Ecran de confirmation pour la suppression d'un groupe

La suppression des répertoires associés est pré-cochée.

Si vous choisissez de conserver les répertoires, les partages seront déplacés dans `/home/recyclage/<année>/workgroups`

Une classe pourra être supprimée uniquement si elle ne contient plus d'élèves.

Un niveau pourra être supprimé uniquement si plus aucune classe ne lui est associée.

La suppression d'une classe ou d'une option entraîne la suppression de l'équipe pédagogique associée.

Un groupe de type *groupe* peut être supprimé même si des utilisateurs lui sont encore associés.



Le dossier `/home/recyclage/` peut grossir assez vite.

2.2.1.d. Groupes spéciaux

Présentation

DomainAdmins

Les membres du groupe *DomainAdmins* sont des utilisateurs privilégiés sur le domaine.

Ils ont :

- les droits d'administrateurs locaux des postes clients ;

- la possibilité de joindre les postes Windows au domaine ;
- un accès à l'ensemble des partages.



Il est fortement **déconseillé** d'inscrire l'ensemble des professeurs au groupe *DomainAdmins*.
Cela leur donnera un accès en lecture et en écriture sur tous les partages, y compris sur les répertoires personnels de tous les utilisateurs (*admin* inclus).

PrintOperators

Les membres du groupe *PrintOperators* sont des administrateurs pour les imprimantes.


Ils peuvent :

- installer les pilotes d'impression sur le serveur Samba ;
- installer et configurer les imprimantes dans CUPS.

Ajouter/supprimer un utilisateur à un groupe spécial

Seuls les professeurs et les personnels administratifs peuvent être ajoutés aux groupes spéciaux.

Il est possible de les ajouter ou de les supprimer à la création ou à la modification de l'utilisateur.



Gestion des groupes spéciaux d'un utilisateur

Voir aussi...

Configuration du mode multi-établissement [p.360]

Administration des listes de diffusion [p.666]

2.2.2. Utilisateurs

Il existe cinq types d'utilisateurs : les élèves, les professeurs, les personnels administratifs, les responsables légaux et les invités.

Pour chaque type, les informations demandées et les options disponibles sont différentes.

On peut regrouper les utilisateurs en deux catégories principales : les utilisateurs locaux et les utilisateurs externes.

Utilisateurs locaux

Les utilisateurs locaux sont ceux ayant accès au domaine local (partage de fichiers) ce sont :

- les élèves ;
- les professeurs ;
- les personnels administratifs.

Pour les utilisateurs locaux, il est possible de définir des quotas disque représentant la taille maximale de données que l'utilisateur peut créer sur le système de fichiers.

Pour les élèves et les professeurs, il est possible de définir une date d'expiration de compte.

Utilisateurs externes

Les utilisateurs externes sont ceux dont le compte ne donne accès qu'au portail et à une sélection d'applications web.

Ce sont :

- les responsables légaux ;
- les titulaires de comptes "invités".

2.2.2.a. Création de comptes utilisateurs

Création d'un compte élève

Avant de pouvoir créer un élève il est indispensable qu'au moins un niveau et une classe aient été préalablement créés.

Création d'un compte élève dans l'EAD

Depuis le remplacement de BE1D par ONDE, l'INE^[p.1166] est disponible dans les fichiers exportés ce qui permet de retrouver les élèves plus facilement.

Depuis la version AAF-VE1803, l'INE^[p.1166] est présent dans les fichiers exportés depuis AAF. Il est pris en compte par la procédure d'importation à partir de la version 2.5.2 d'EOLE.

Domaine mail restreint et domaine mail Internet

Il est possible de choisir entre deux domaines de messagerie pour les élèves :

- une adresse dans le domaine restreint : n'autorise l'envoi et la réception de courrier que depuis et vers une adresse située dans le même domaine académique que le domaine de la messagerie Scribe (voir Nom de domaine de la messagerie de l'établissement dans l'interface de configuration du module).

Par exemple si votre domaine de messagerie Scribe est *etab.ac-acad.fr*, les utilisateurs ayant un compte mail dans le domaine restreint ne pourront envoyer ou recevoir que du courrier à destination ou en provenance d'adresses mail se terminant par *ac-acad.fr* (élèves et enseignant d'un même établissement ou de la même académie) ;

- une adresse dans le domaine Internet : autorise l'envoi et la réception de courrier depuis et vers n'importe quelle adresse.

Mode multi-établissement

Il existe un mode multi-établissement qui permet de n'avoir qu'un seul module Scribe pour gérer plusieurs établissements. Dans ce mode l'élève est automatiquement rattaché à l'établissement associé à sa classe.

Création d'un compte professeur

Un professeur peut utiliser son adresse mail académique afin de communiquer avec les utilisateurs Scribe.

Cette adresse sera aussi utilisée dans les listes de diffusion auto-générées (équipe pédagogique, matière, niveau, etc.).

Le professeur peut se connecter à l'EAD avec son propre login pour modifier ses préférences.

Il peut notamment modifier son adresse mail.

Création d'un compte enseignant dans l'EAD

En mode multi-établissement, il faut également choisir l'établissement associé à l'utilisateur.

Création d'un compte personnel administratif

Tout comme les professeurs, les personnels administratifs peuvent soit renseigner une adresse mail

externe, soit choisir une boîte mail locale.

Création d'un compte personnel administratif dans l'EAD



En mode multi-établissement, il faut également choisir l'établissement associé à l'utilisateur.

Création d'un compte responsable légal

La création d'un compte responsable légal nécessite de connaître l'identifiant (login) d'au moins un des élèves dont il a la responsabilité.

Les responsables légaux peuvent obtenir une adresse mail locale s'ils en font la demande.

Le remplissage des renseignements personnels permettra par la suite de fournir ces informations à d'autres applications (logiciel de suivi scolaire...).

Le champ Adresse est multi-lignes à partir de la version 2.5.2 du module.

Création d'un compte responsable légal dans l'EAD

En mode multi-établissement, les responsables légaux peuvent être associés à des élèves appartenant aux différents établissements déclarés.

Création d'un compte invité

Les comptes invités permettent d'offrir un accès à certaines applications et éventuellement une boîte aux lettres à des personnes extérieures à l'établissement.

The screenshot shows the 'GESTION DES UTILISATEURS' interface. On the left, there is a sidebar menu with 'Actions sur le serveur' and 'Utilisateurs'. The main area is titled 'CRÉER UN INVITÉ' and contains the following form fields:

- Login (prenom.nom conseillé): [input field]
- Prénom: [input field]
- Nom: [input field]
- Mot de passe: [input field]
- Civilité: [dropdown menu with 'M.' selected]
- Date de naissance (format jj/mm/aaaa): [input field]
- Adresse e-mail (personnalisée ou locale): Adresse personnalisée: [input field] Adresse locale: login@et.ac-dijon.fr

At the bottom right of the form is a button labeled '[Valider]' with a green checkmark icon.

Création d'un compte invité dans l'EAD

En mode multi-établissement, les comptes invités sont obligatoirement rattachés à l'établissement principal.

2.2.2.b. Gestion des comptes utilisateurs

Pour sélectionner un compte utilisateur, il faut auparavant le sélectionner *via* le menu Gestion/Utilisateurs/Recherche d'utilisateur de l'EAD.

Il faut choisir judicieusement les critères de recherche afin de limiter le nombre de résultats affichés et cliquer sur **Lister**.

Les utilisateurs apparaissent alors

Nombre d'utilisateurs : 21
[suivant]

prenom.eleve107	Changer le mot de passe	Editer	Supprimer
prenom.eleve112	Changer le mot de passe	Editer	Supprimer
prenom.eleve118	Changer le mot de passe	Editer	Supprimer


Résultat d'une recherche d'utilisateurs

Modification du mot de passe d'un utilisateur

Pour accéder au formulaire de modification de mot de passe, il faut cliquer sur le lien *Changer le mot de passe* associé à l'utilisateur affiché dans la liste.

The screenshot shows the 'GESTION DES UTILISATEURS' interface. On the left is a sidebar with options: 'Créer un élève', 'Créer un professeur', 'Créer un responsable légal', 'Créer un administratif', 'Créer un compte invité', and 'Lister des utilisateurs'. The main area is titled 'LISTER DES UTILISATEURS' and contains a search tool. The 'Modification de mot de passe pour 3a.01' form is active, showing 'Mot de passe personnalisé' with a radio button selected for 'Nouveau mot de passe'. There are two password input fields (one for the new password and one for confirmation) and a checkbox for 'Forcer la modification du mot de passe à la 1ère connexion'. A 'Valider' button is at the bottom.

Le formulaire de modification de mot de passe



Avec le passage en mode Active Directory, les mots de passe faibles, tels que la date de naissance, ne sont plus acceptés. Il faut au minimum 8 caractères de 3 classes de caractères différentes.

Extraction des mots de passe provisoires des élèves

À partir de la version 2.8.1, un formulaire permet d'exporter les identifiants temporaires générés lors de l'importation automatisée des comptes.

Le formulaire permettant l'export des identifiants provisoires est accessible via un lien en tête du listing des élèves, obtenu comme décrit précédemment.

The screenshot shows the 'GESTION DES UTILISATEURS' interface with the 'Lister des utilisateurs' form. The form includes search filters for 'Première lettre du login', 'Membre de la classe', 'Membre du groupe', and 'Type d'adresse mail'. It also has filters for 'Type de l'utilisateur' (set to 'élève'), 'Partie du nom de famille', 'Nombre de résultats par page' (set to 20), and 'Tri par' (set to 'login'). A 'Lister' button is present, along with the text 'Nombre d'utilisateurs : 39'. Below the search area, there is a link 'Exporter la liste des identifiants temporaires' with a 'suivant' button. A table of users is displayed below.

3a.01 (eleve)	Changer le mot de passe	Editer	Supprimer
3a.02 (eleve)	Changer le mot de passe	Editer	Supprimer
3b.01 (eleve)	Changer le mot de passe	Editer	Supprimer
3b.02 (eleve)	Changer le mot de passe	Editer	Supprimer
4a.01 (eleve)	Changer le mot de passe	Editer	Supprimer
4a.02 (eleve)	Changer le mot de passe	Editer	Supprimer
4b.01 (eleve)	Changer le mot de passe	Editer	Supprimer
4b.02 (eleve)	Changer le mot de passe	Editer	Supprimer
5a.01 (eleve)	Changer le mot de passe	Editer	Supprimer
5a.02 (eleve)	Changer le mot de passe	Editer	Supprimer

Ce lien active l'affichage du formulaire composé d'une unique liste déroulante laissant le choix de la destination d'extraction. L'opération d'export est déclenchée en cliquant sur [Valider](#).




L'opération d'export se base sur la liste des élèves sélectionnés dont elle extrait ceux qui disposent encore du mot de passe provisoire défini lors de l'import automatisé. Ainsi, les identifiants provisoires exportés concernent uniquement les élèves dont le mot de passe n'a pas déjà été modifié, soit à la première connexion, soit par une autre procédure.

Une sélection d'élèves peut être répartie sur plusieurs classes.

Les identifiants provisoires exportés sont toujours regroupés par classe pour en faciliter la communication.

À la fin de l'opération d'export, une fenêtre modale s'affiche avec un résumé du résultat. Le résultat peut être un succès complet ou un échec plus ou moins partiel.



Trois choix sont possibles pour l'exportation :

- **Administrateurs de la classe** : exportation dans des fichiers copiés dans un sous-répertoire des dossiers personnels des administrateurs des classes concernées ;
- **Soi-même** : exportation dans des fichiers copiés dans un sous-répertoire du dossier personnel de l'administrateur effectuant l'export (connecté à l'EAD) ;
- **À l'écran** : affichage à l'écran.

Dans le cas de l'export vers les dossiers des administrateurs des classes concernées (**Administrateurs de la classe**), les identifiants provisoires sont écrits dans un fichier par classe. Chaque fichier est copié dans un emplacement accessible aux administrateurs des classes pour leur permettre d'en communiquer le contenu aux élèves concernés.

Un rapport complet des opérations est également affiché à la suite du formulaire, une fois l'opération achevée et la fenêtre modale fermée.

Le résultat de l'opération, par classe, peut être un succès (un fichier par classe est créé dans le répertoire des administrateurs de classe concernés) ou un échec (la classe n'a pas d'administrateur déclaré).




Dans le cas de l'export vers le dossier de l'administrateur effectuant l'opération (**Soi-même**), les identifiants provisoires sont écrits dans un fichier par classe. Tous les fichiers créés sont copiés dans un emplacement accessible à l'administrateur qui a déclenché l'export.

Un rapport complet des opérations est également affiché à la suite du formulaire, une fois l'opération achevée et la fenêtre modale fermée. Le résultat de l'opération, par classe, peut être un succès (un fichier par classe est créé dans le répertoire des administrateurs de classe concernés) ou un échec (l'emplacement de copie par défaut n'est pas accessible). Contrairement à la méthode précédente, les identifiants provisoires des élèves d'une classe sans administrateur déclaré sont bien exportés.



Dans le cas de l’affichage à l’écran (À l’écran), les identifiants provisoires sont affichés directement à l’écran une fois la fenêtre modale fermée. Les identifiants sont regroupés par classe.



⚠ L’export n’est opérant que si la sélection comporte des élèves mais n’est toutefois pas désactivé si ce n’est pas le cas.
 Dans ce cas, la tentative d’accéder au formulaire d’export se traduit par une erreur.

Édition d'un compte utilisateur

Pour accéder à la fenêtre d'édition d'un utilisateur, il faut cliquer sur le lien *Editer* associé à l'utilisateur affiché dans la liste.

Edition d'un compte personnel administratif

Suppression d'un compte utilisateur

Pour supprimer un compte utilisateur, il faut cliquer sur le lien *Supprimer* associé à l'utilisateur affiché dans la liste.

La suppression devra ensuite être confirmée.

Ecran de confirmation pour la suppression d'un utilisateur

Si la case associée à la suppression des données de l'utilisateur est décochée :

- ses données (perso) seront déplacés dans `/home/recyclage/<année>/<lettre>/<login>` ;
- ses messages électroniques (mailDir) seront déplacés dans `/home/recyclage/<année>/<mail>/<login>` .

Sinon elles seront supprimées définitivement.

Si tous les élèves d'un responsable ont été supprimés, celui-ci doit l'être également.

⚠ Suppression d'un compte unique

Les comptes utilisateurs AD ne sont pas supprimés par la synchronisation en temps réel qui se contente uniquement de les désinscrire de tous leurs groupes autres que Domain Users.

Seule une synchronisation complète permet le nettoyage des comptes supprimés.

La synchronisation complète est exécutée toutes les nuits.

⚠ Le dossier `/home/recyclage/` peut grossir assez vite.

L'édition groupée

L'édition groupée, disponible par le menu `Gestion/Édition groupée` de l'EAD permet d'effectuer des modifications sur des sélections d'utilisateurs.

Un outil de recherche (semblable à celui de l'outil `Recherche d'utilisateur`) permet de réaliser une présélection des utilisateurs à modifier

La sélection peut ensuite être affinée par l'utilisation des cases à cocher et des boutons *Tous* et *Aucun*.

The screenshot shows a web interface titled "OUTIL DE RECHERCHE" with a search bar and a plus sign. Below the search bar, it indicates "Nombre d'utilisateurs : 3" and provides two radio buttons: "[Tous]" (selected) and "[Aucun]". Underneath, there are three checkboxes for user selection: "admin (enseignant)" (unchecked), "pilou (eleve)" (checked), and "toto (eleve)" (checked). To the right of these controls is a vertical list of seven actions, each with an icon and a text label:

- Inscrire ces utilisateurs à d'autres groupes** (Icon: group of people)
- Définir des quotas disques pour ces utilisateurs** (Icon: pie chart)
- Changer le domaine mail pour ces utilisateurs** (Icon: envelope)
- Changer le profil pour ces utilisateurs** (Icon: person with ID card)
- Générer un nouveau mot de passe pour ces utilisateurs.** (Icon: key)
- Modifier le shell associé à ces utilisateurs** (Icon: terminal window)
- Associer un rôle à ces utilisateurs** (Icon: person with a blue circle, labeled "ROLES")

Actions disponibles dans l'édition groupée

Les opérations disponibles sont les suivantes :

- inscription des utilisateurs à une option (élèves uniquement) ou à un groupe de travail
- attribution d'un quota disque aux utilisateurs (comptes locaux uniquement)
- modification du domaine mail local des utilisateurs

- modification du profil Windows des utilisateurs (comptes locaux uniquement)
- réinitialisation du mot de passe des utilisateurs selon certains critères
- activation/désactivation du shell des utilisateurs (comptes locaux uniquement)
- association d'un rôle aux utilisateurs

L'outil de purge des comptes

L'outil de purge des comptes permet de faciliter la suppression des comptes des utilisateurs n'ayant plus de lien avec l'établissement.

Il est accessible par le menu **Gestion/Utilisateurs/Purge des comptes** de l'EAD.


Le principe de fonctionnement de l'outil de purge des comptes est d'afficher les comptes utilisateurs qui n'ont pas été modifiés/retrouvés depuis un nombre de jours défini.

L'outil permet également de mettre en valeur les comptes susceptibles d'être des doublons (Homonymes).

L'outil de purge des comptes

Les actions possibles sur les comptes sélectionnés sont :

- *supprimer (en conservant leurs données)* : suppression des comptes et sauvegardes de leurs données dans `/home/recyclage/<année>/` ;
- *supprimer totalement* : suppression des comptes et de leurs données ;
- *mettre à jour (leur date de mise à jour sera mise à aujourd'hui)* : les comptes n'apparaîtront plus dans la liste.



Si une importation a été réalisée, le nombre de jours proposé est calculé en fonction de la date de la dernière importation.

2.2.3. Gestion fine des groupes et des utilisateurs : ACL

Des ACLs^[p.1151] sont utilisées sur le système de fichiers pour permettre un réglage fin des droits d'accès aux partages et à leur contenu.

Modification des ACLs sous Windows

Avec un utilisateur ayant les privilèges nécessaires, depuis un poste client Windows, clic droit sur le fichier/dossier => Propriétés => Sécurité ;

Modification des ACLs dans l'EAD

Le menu **Outils/Gestion des Acls** permet de modifier les ACLs^[p.1151] (droits étendus) sur les partages créés dans `/home/workgroups`.

Cette dernière méthode est la seule permettant de modifier les droits sur la racine d'un partage.

Il est possible de changer les droits sur des fichiers et des répertoires cachés.

Édition des acls de /home/workgroups/3a/donnees ✕ Fermer

Rechercher un utilisateur [✓]

Rechercher un groupe [✓]

Utilisateurs

Enseignant

- admin
- prof.6a
- prof.6b
- prof.5a
- prof.5b
- prof.4a
- prof.4b
- prof.3a
- prof.3b
- profpo
- prenom.prof26
- prenom.prof21
- test.prof
- prof1
- prof2
- prof3
- prof4
- prof5
- prof6

Choix du groupe

Equipe

- profs-3a
- profs-3b
- profs-4a
- profs-4b
- profs-5a
- profs-5b
- profs-6a
- profs-6b
- profs-c31
- profs-c32
- profs-c33
- profs-c41
- profs-c42
- profs-c43

Classe

- 3a
- 3b
- 4a
- 4b

ACLs DU RÉPERTOIRE

UTILISATEURS

Utilisateur : root*	Rec	R	W	X
acl par défaut :	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

GROUPES

Groupe : root*	Rec	R	W	X
acl par défaut :	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Groupe : professeurs	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
acl par défaut :	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Groupe : 3a	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
acl par défaut :	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

TOUT LE MONDE

Groupe : other*	Rec	R	W	X
acl par défaut :	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

[➡]

[✓ Valider]

Interface de gestion des ACLs

Dans la partie **ACLs DU RÉPERTOIRE** du formulaire :

- l'étoile "*" indique que l'utilisateur ou le groupe en question est propriétaire du fichier ou du répertoire au niveau des droits Unix ;
- la case à cocher *Rec* permet d'appliquer la modification de façon récursive ;
 Cette case est toujours décochée au chargement et rechargement du formulaire : elle n'indique pas un état mais sert à utiliser l'option `-R` dans les commandes `setfacl` sur le serveur. Il faut donc la cocher à chaque fois qu'on désire appliquer un changement récursivement.
- la ligne *acl par défaut* seront les ACLs appliquées par défaut lors de la création d'un fichier ou d'un répertoire.

La levé d'une autorisation (suppression d'un droit : lecture, écriture, exécution) est toujours récursive.

2.2.4. Visualisation des quotas disque dans l'EAD

Fonctionnement des quotas disque

Il est possible, pour chaque utilisateur, de limiter la quantité de données qu'il peut stocker sur le serveur en lui imposant un quota disque maximum.

Les quotas sont composés d'une limite douce (soft) et d'une limite dure (hard).

À partir d'EOLE 2.8.1, le calcul de la limite dure est réglable via l'interface de configuration du module. Par défaut il vaut le double (200%) de la limite douce.

520
création : Juin 2022

Version : révision : Juillet
2022

Documentation sous licence Creative Commons
by-sa - EOLE (<https://pccll.ac-dijon.fr/eole/>)

Dans l'interface EAD, c'est la limite douce qui est indiquée.



Les règles suivantes s'appliquent à l'utilisateur :

- il ne peut pas dépasser la limite dure ;
- il peut dépasser la limite douce pendant 7 jours ;
- passé ce délai, seule la limite douce est prise en compte et il est obligé de supprimer des données afin de repasser en dessous de celle-ci ;
- à partir de là, le processus de la limite douce/dure reprend et l'utilisateur peut à nouveau dépasser la limite douce pour une durée maximale de 7 jours.



⚠ Attribution des limites liées aux quotas

Les limites de quotas s'appliquent à la création des utilisateurs, leur modification ultérieure ne s'applique donc pas automatiquement aux les utilisateurs déjà créés.

Les quotas sur le module Scribe

Pour consulter les quotas, le menu **Outils/Quotas disque** de l'EAD permet d'afficher les quotas utilisateurs selon 3 filtres :

- Quotas dépassés
- Quotas à surveiller (quotas presque atteint)
- Tous les quotas

AFFICHAGE DES QUOTAS UTILISATEURS		
Afficher les quotas selon le filtre: <input type="text" value="quotas à surveiller"/>		
Utilisateur	Espace utilisé	Délai éventuel
noemie. (tes1)	22 / 10	none
myriam. (am2)	111 / 61	none
sarah. (tl1)	25 / 10	none
cyril. (btsaltbq2)	57 / 51	none
morgane. (tmer)	93 / 81	none
remy. (tl2)	77 / 51	none
thomas. (am2)	50 / 51	
arthur. (tl1)	11 / 10	none
leila. (ts1)	22 / 10	none
melanie. (am1)	80 / 61	none
samia. (ci1)	102 / 102	
paul. (ts3)	35 / 10	none

Affichage des quotas utilisateur dans l'EAD



Les quotas sont appliqués sur la partition `/home`. Les quotas concernent, ainsi, l'ensemble des fichiers créés par l'utilisateur sur le serveur (dossiers personnels, partages équipe pédagogique, classe, groupes, etc.).

Désynchronisation des quotas disque

Il peut arriver qu'il y ait une désynchronisation entre l'utilisation réelle du disque et le système de vérification des quotas.

Cela se traduit généralement par le fait que des utilisateurs sont considérés à tort comme dépassant leur quota disque.

La commande `quotacheck` permet de corriger le problème. Son utilisation demande quelques précautions.



Exemple d'utilisation de `quotacheck` sur le module Scribe où `/home` est la partition utilisée pour les données et les quotas utilisateurs.

1. arrêter les différents services susceptibles d'écrire sur la partition (samba, proftpd, exim4, ...);
2. démonter les éventuels montages liés à cette partition (images ISO, ...);
3. désactiver les quotas sur la partition : `quotaoff /home` ;
4. lancer la vérification des quotas : `quotacheck -vug /home` ;
5. réactiver les quotas sur la partition : `quotaon /home` ;
6. remonter les partitions : `mount -a` ;
7. démarrer les services précédemment arrêtés.



Cette procédure est également à appliquer dans le cas où la commande `repquota -a` ne rend plus la main.

2.2.5. Étendre les droits d'un personnel administratif avec les droits d'un enseignant

Cette fonctionnalité est utile pour permettre à un personnel administratif (chef d'établissement, adjoint, CPE, documentalistes, vie scolaire) d'accéder à des fonctionnalités attribuées d'office à un enseignant :

- accéder au partage professeurs (montage `P:`) ;
- distribuer des documents au travers de l'EAD ou d'EOP ;
- avoir un accès en lecture au répertoire personnel des élèves d'une classe ;
- changer le mot de passe des élèves d'une classe ;
- être inscrit à la liste de diffusion professeurs.



Une fois ajoutée, cette extension des droits est irréversible.

Il n'est pas possible de réaliser cette opération à la création d'un compte administratif, il faut d'abord procéder à la création si le compte n'existe pas et ensuite procéder à son édition.

Pour étendre les droits d'un compte administratif il faut se rendre dans le menu Gestion → Utilisateurs → Recherche d'utilisateur, puis dans la page, choisir `administratif` dans la liste Type de l'utilisateur et cliquer sur `Lister`.

Un tableau récapitule la liste des utilisateurs de type administratif, cliquer sur le lien `Editer` de la ligne correspondant à l'utilisateur auquel il faut étendre les droits.

GESTION DES UTILISATEURS

LISTER DES UTILISATEURS

OUTIL DE RECHERCHE D'UTILISATEUR

Login: documentaliste

Prénom: docu

Nom: mentaliste

Identité: docu mentaliste

Civilité: M.

Date de naissance (jj/mm/aaaa): 10/10/2010

Adresse e-mail (personnalisée ou locale): mail non communiqué

Adresse personnalisée: []

Adresse locale Internet: documentaliste@ac-test.fr []

Adresse locale restreinte: documentaliste@i-ac-test.fr []

Aucune adresse: [x]

Profil Windows: obligatoire - profil1

Quotas disque en Mo (0 pour inactif): 0

Conférer les droits du profil professeur à cet utilisateur (action irréversible) [x]

Activation du shell (gestion de clients Linux) []

ADMINISTRATION DE GROUPES

GROUPES

SERVICES ADMINISTRATIFS

GROUPES SPECIAUX

[Valider]

Dans le formulaire qui s'affiche, cocher la case Conférer les droits du profil professeur à cet utilisateur (action irréversible) et cliquer sur le bouton Valider.

Une fenêtre surgissante s'affiche avec un message expliquant que les modifications ont bien été effectuées.

Cliquer sur le bouton Valider de la fenêtre.

ADMINISTRATION DE CLASSES

Administration de classes

Classes disponibles	Classes à administrer
3eme c32 c33	
4eme c41 c42 c43	
ce2 cycle3	
cm1	

Retirer

Ajouter

ADMINISTRATION DE GROUPES

GROUPES

SERVICES ADMINISTRATIFS

EQUIPES PEDAGOGIQUES

Equipes pédagogiques

Equipes disponibles	Equipes pédagogiques de l'enseignant
profs-3a profs-3b profs-4a profs-4b profs-5a profs-5b profs-6a profs-6b profs-c31 profs-c32	

Retirer

Ajouter

GROUPES SPECIAUX

[Valider]

Toujours dans le formulaire d'édition du compte principal, attribuer à l'utilisateur la ou les classes désirées dans la partie ADMINISTRATION DE CLASSES, et attribuer la ou les équipes pédagogiques correspondantes dans la partie EQUIPES PEDAGOGIQUES, puis cliquer sur le bouton Valider.

Une fenêtre surgissante s'affiche avec un message expliquant que les modifications ont bien été effectuées.

Cliquer sur le bouton `Valider` de la fenêtre.

2.3. Importation de comptes

L'importation est le mécanisme permettant de créer des comptes utilisateurs et des groupes à partir de données extraites d'outils externes tels que SIECLE (ex Sconet), AAF ou ONDE (ex BE1D).

Elle peut se faire par l'EAD ou en mode console.

L'ordre d'importation recommandé est le suivant : d'abord les élèves puis les enseignants.

En effet, un enseignant est affecté à ses équipes pédagogiques uniquement si celles-ci existent et que la classe ou le groupe associé comporte des élèves. En important les enseignants en premier, il y a un risque pour que ceux-ci ne soient pas affectés aux équipes pédagogiques.

Cette situation peut se vérifier par la présence des lignes suivantes dans le fichier journal

```
/var/log/eole/importation.log
```

```
DEBUG Option <option> non trouvée (sans élèves ?)
```



Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde avant de lancer la procédure d'importation.

2.3.1. Préparation des fichiers nécessaires à l'importation

Avant une importation il faut préparer ou récupérer les fichiers requis.

Il est conseillé d'enregistrer ces fichiers et de les conserver après l'importation.

2.3.1.a. SIECLE/STS

Pour l'importation des comptes élèves et responsables, il faut récupérer quatre fichiers XML compressés parmi ceux proposés dans les "Exports XML génériques" de l'application SIECLE^[p.1183] (ex Sconet).

Ces fichiers sont traditionnellement nommés :

- `ExportXML_ElevesSansAdresses.zip`
- `ExportXML_Nomenclature.zip`
- `ExportXML_ResponsablesAvecAdresses.zip`
- `ExportXML_Structures.zip`

Pour l'importation des comptes professeurs et personnel administratifs, il faut télécharger un fichier XML depuis les "Exports" de l'application STS-Web. Ce fichier possède un nom de la forme :

- `sts_emp_<rne_etablissement>_<année>.xml`

Voir aussi...

Exportation des fichiers depuis SIECLE et STS ^[p.1097]

2.3.1.b. AAF

Il faut exporter quatre fichiers XML AAF depuis l'application AAF^[p.1151] (Annuaire Académique Fédérateur).

Ces fichiers sont traditionnellement nommés :

- ENT_<rne_etablissement>_Complet_<date>_Eleve_0000.xml
- ENT_<rne_etablissement>_Complet_<date>_PersEducNat_0000.xml
- ENT_<rne_etablissement>_Complet_<date>_EtabEducNat_0000.xml
- ENT_<rne_etablissement>_Complet_<date>_PersRelEleve_0000.xml

Ces fichiers peuvent être obtenus auprès de votre rectorat.

Les adresses électroniques des responsables ainsi que leurs numéros de téléphone mobile sont désormais disponibles dans les exports AAF. Les adresses postales sont également multi-lignes. Ces nouveautés sont prises en charge par la procédure d'importation AAF à partir de la version 2.5.2 d'EOLE.

Depuis la version `AAF-VE1803`, l'INE^[p.1166] est présent dans les fichiers exportés depuis AAF. Il est pris en compte par la procédure d'importation à partir de la version 2.5.2 d'EOLE.

Depuis 2019, c'est le `Pôle de Compétences IH2M - Identité` basé à Orléans qui diffuse les éléments liés à l'Annuaire Académique Fédérateur.
<http://pole.in.ac-orleans-tours.fr/index.php?id=542>

2.3.1.c. ONDE/BE1D

Fichier élèves

Il faut exporter un fichier CSV^[p.1158] élèves depuis l'application ONDE^[p.1153] (ex BE1D).

Le fichier obtenu doit impérativement posséder les champs suivants :

- Nom élève
- Prénom élève
- Date naissance
- Sexe
- INE
- Niveau
- Libellé classe

Ancien format BE1D

L'ancien format d'export de BE1D est toujours supporté. Les champs attendus dans ce cas

sont les suivants :

- Nom Élève
- Prénom Élève
- Date naissance
- Sexe
- Niveau
- Classe

Depuis le remplacement de BE1D par ONDE, l'INE^[p.1166] est disponible dans les fichiers exportés ce qui permet de retrouver les élèves plus facilement.

Fichier responsables

Il est également possible d'importer les responsables légaux des élèves.

Le fichier CSV décrivant les responsables légaux doit posséder les champs :

- Nom responsable
- Prénom responsable
- Civilité Responsable
- Adresse responsable
- CP responsable
- Commune responsable
- Pays
- Courriel
- Téléphone domicile
- Téléphone travail
- Téléphone portable
- Nom de famille enfant
- Prénom enfant
- Classes enfants

2.3.1.d. Texte

Cette fonctionnalité permet aux établissements n'utilisant pas l'une des applications précédemment citées (lycées agricoles, établissements situés à l'étranger, ...) d'importer facilement des utilisateurs à partir de fichiers CSV^[p.1158] simplifiés.

Elle peut également compléter une importation réalisée à partir des fichiers générés avec les outils précédemment cités.

Les fichiers peuvent être créés à la main ou extraits depuis une application tierce.

Les fichiers CSV doivent respecter les éléments suivants :

- en-tête indiquant les champs fournis
- séparateur le *point-virgule* (";")
- pas de séparateur de texte
- encodage en *ISO-8859-1* ou en *UTF-8*

En-tête du fichier CSV

Les fichiers d'entrée doivent impérativement posséder un champ d'**en-tête** comprenant au minimum chacun des mots clé associés aux champs obligatoires du type de compte importé. L'en-tête permet une pré-validation les informations et permet de s'affranchir de l'ordre des champs.

Quelque soit le type d'utilisateur importé, les champs login et le mot de passe sont facultatifs.

Il servent uniquement dans le cas où l'on veut forcer leur valeur (exemple : récupération de comptes existants). Si ces champs sont absents ou à vide, le login sera généré automatiquement par l'application.

Si les notions de numéro élève, numéro professeur et/ou niveau n'existent pas dans l'établissement, il est possible de remplir ces champs avec une valeur identique pour tous.

Mot de passe forcé

Si un mot de passe forcé ne respecte pas la politique de mot de passe appliquée sur le serveur, celui-ci sera arbitrairement remplacé par un mot de passe aléatoire "valide".

Champs élève

Champs obligatoires

- numero : numéro de l'élève
- nom : nom de famille
- prenom : prénom
- sexe : civilité (M ou F)
- date : date de naissance au format `jjmmaaaa` ou `jj/mm/aaaa`
- classe : classe
- niveau : niveau

Champs facultatifs

- login : login forcé
- password : mot de passe forcé
- options : options suivies par l'élève, séparées par le caractère "|"

Exemple de fichier élèves

```
1 numero;nom;prenom;sexe;date;classe;niveau;options;
2 999;Martin;Jean;M;23/05/2010;3e2;3eme;opt1|opt2;
```

Champs enseignant

Champs obligatoires

- numero : numéro de l'enseignant
- nom : nom de famille
- prenom : prénom
- sexe : civilité (M ou F)
- date : date de naissance au format jjmmaaaa ou jj/mm/aaaa

Champs facultatifs

- login : login forcé
- password : mot de passe forcé
- classes : classes dans lesquelles intervient l'enseignant, séparées par le caractère "|"
- options : options dans lesquelles intervient l'enseignant, séparées par le caractère "|"

Exemple de fichier enseignants

```
1 numero;nom;prenom;sexe;date;classes;options;login;password;  
2 333;Durand;Marc;M;01/01/1985;3e1|3e2;opt1;mdurand;P@ssW0rd;
```

Champs personnel administratif

Champs obligatoires

- numero : numéro du personnel administratif
- nom : nom de famille
- prenom : prénom
- sexe : civilité (M ou F)
- date : date de naissance au format jjmmaaaa ou jj/mm/aaaa

Champs facultatifs

- login : login forcé
- password : mot de passe forcé

Champs compte invité

Champs obligatoires

- nom : nom de famille
- prenom : prénom
- sexe : civilité (M ou F)
- date : date de naissance au format jjmmaaaa ou jj/mm/aaaa

Champs facultatifs

- login : login forcé
- password : mot de passe forcé

2.3.2. Importation par l'EAD

L'outil d'importation est accessible par le menu **Outils/Importation** de l'EAD.

2.3.2.a. Types d'importation

La première chose à faire est de choisir son type d'importation :

- *Mise à jour des bases* : ajoute les utilisateurs et groupes manquants sans modifier les groupes existants ;
- *Importation annuelle des bases* : ajoute les utilisateurs et groupes manquants après avoir purgé les options (import des élèves) ou les équipes pédagogiques (import des professeurs).



Choix du type d'importation



Dans le cas où l'import initial doit être réalisé en plusieurs passes (cités scolaires...), l'option *importation annuelle* ne doit être utilisée qu'au premier tour.


Il est tout à fait possible de relancer des importations annuelles en cours d'année afin que la prise en compte des changements d'options et des modifications d'équipes pédagogiques soient complètes.

Par contre, cela peut venir en contradiction avec des modifications "manuelles" non répercutées dans les données utilisées pour mettre à jour les comptes.

2.3.2.b. Sources de données

La seconde étape de l'importation est le choix de la source de données à utiliser.

Ce choix dépend du format des fichiers préparés pour l'importation.



Choix de la source de données

2.3.2.c. Données à importer

La troisième étape de l'importation est le choix des données (types de comptes) à importer.

Les choix proposés à cette étape dépendent de la source de données sélectionnée à l'étape précédente. Le choix doit généralement être fait entre les élèves (avec ou sans responsables) et les enseignants (avec ou sans personnels administratifs).



Choix des données à importer

2.3.2.d. Préférences pour la création des comptes

La quatrième étape de l'importation consiste à renseigner les options à utiliser pour créer les nouveaux comptes utilisateurs.

Les préférences se paramètrent par type d'utilisateur.

Le nombre de formulaires à valider dépendra donc des choix réalisés lors des 2 étapes précédentes.

— ● Les préférences sont conservées d'une importation à l'autre.

— ⚠ Avec le passage en mode Active Directory, les mots de passe faibles, tels que la date de naissance, ne sont plus acceptés. Il faut au minimum 8 caractères de 3 classes de caractères différentes.

— 📁 Génération des identifiants

Dans le cas où c'est le format `prenom.nom` qui a été choisi, si le login généré dépasse les 19 caractères, alors c'est le format `p.nom` qui est utilisé à la place.

Ceci s'explique par des raisons historiques : la fenêtre de login *Windows 98* n'acceptait que 20 caractères, mais également pratiques : peu d'utilisateurs accepteraient d'entrer un login de plus de 20 caractères !

Préférences des comptes élèves

Les choix proposés sont les suivants :

- *Domaine de messagerie par défaut* : les adresses mail des nouveaux élèves peuvent être générées soit dans le domaine restreint soit dans le domaine Internet (modifiable par la suite) ;
- *Quota disque* : ce quota disque sera appliqué à tous les nouveaux élèves ; il pourra ensuite être personnalisé pour chaque classe, chaque utilisateur ;
- *Génération des identifiants* : format de création des logins pour les nouveaux élèves ;
- *Changement du mot de passe à la première connexion* : la fonctionnalité est désactivée, elle permettait d'obliger les nouveaux élèves à changer leur mot de passe lors de leur première connexion Samba ;
- *Activer le shell* : permet d'attribuer un shell valide aux nouveaux élèves (modifiable par la suite) ;
- *Profil Windows* : choix du profil Windows à appliquer aux nouveaux élèves (modifiable par la suite).

Préférences pour les élèves

Il existe un mode multi-établissement qui permet de n'avoir qu'un seul module Scribe pour gérer plusieurs établissements. Dans ce mode, deux options supplémentaires apparaissent :

- le choix de l'établissement ;
- le choix d'un préfixe à appliquer sur les noms des groupes rattachés à l'établissement.

PRÉFÉRENCES DES COMPTES ÉLÈVES

Etablissement ecole-test1

Prefix des groupes de cet établissement

Préférences supplémentaires élèves en mode multi-établissement

Préférences des comptes responsables

Les choix proposés sont les suivants :

- *Génération des identifiants* : format de création des logins pour les nouveaux responsables légaux ;
- *Adresse mail* : façon dont est attribuée l'adresse mail aux nouveaux responsables (modifiable par la suite).

PRÉFÉRENCES DES COMPTES RESPONSABLES

Génération des identifiants

prenom.nom
 pnom
 nomp
 p.nnn (format Gibii)
 prenom.n

Adresse mail

adresse fournie ou domaine restreint
 adresse fournie ou domaine Internet
 adresse fournie ou aucune
 adresse locale, domaine restreint
 adresse locale, domaine Internet
 aucune adresse

[Valider]

Préférences pour les responsables légaux

Préférences des comptes enseignants

Les choix proposés sont les suivants :

- *Quota disque* : ce quota disque sera appliqué à tous les nouveaux enseignants ; il pourra ensuite être personnalisé pour chaque professeur si nécessaire ;
- *Génération des identifiants* : format de création des logins pour les nouveaux enseignants ;
- *Changement du mot de passe à la première connexion* : la fonctionnalité est désactivée, elle permettait d'obliger les nouveaux enseignants à changer leur mot de passe lors de leur première connexion Samba ;
- *Activer le shell* : permet d'attribuer un shell valide aux nouveaux enseignants (modifiable par la suite) ;
- *Profil Windows* : choix du profil Windows à appliquer aux nouveaux enseignants (modifiable par la suite) ;
- *Adresse mail* : façon dont est attribuée l'adresse mail aux nouveaux enseignants (modifiable par la suite).

Préférences pour les enseignants

En mode multi-établissement, deux options supplémentaires apparaissent :

- le choix de l'établissement
- le choix d'un préfixe à appliquer sur les noms des groupes rattachés à l'établissement

Préférences supplémentaires enseignants en mode multi-établissement

Préférences des comptes administratifs

Les choix proposés sont les suivants :

- *Quota disque* : ce quota disque sera appliqué à tous les nouveaux personnels (modifiable par la suite) ;
- *Changement du mot de passe à la première connexion* : la fonctionnalité est désactivée, elle permettait d'obliger les nouveaux personnels à changer leur mot de passe lors de leur première connexion Samba ;
- *Activer le shell* : permet d'attribuer un shell valide aux nouveaux personnels (modifiable par la suite) ;
- *Profil Windows* : choix du profil Windows à appliquer aux nouveaux personnels (modifiable par la suite) ;
- *Adresse mail* : façon dont est attribuée l'adresse mail aux nouveaux personnels (modifiable par la suite).

PRÉFÉRENCES DES COMPTES ADMINISTRATIFS

Quota disque en Mo (0 pour inactif)

Génération des identifiants
 prenom.nom
 pnom
 p.nnn (format Gibii)

Génération des mots de passe
 aléatoire
 date de naissance

Changement du mot de passe à la première connexion
 oui
 non

Activer le shell (clients Linux)
 oui
 non

Profil Windows
 local
 obligatoire - profil1
 obligatoire - profil2
 itinérant

Adresse mail
 adresse fournie ou domaine restreint
 adresse fournie ou domaine Internet
 adresse fournie ou aucune
 adresse locale, domaine restreint
 adresse locale, domaine Internet
 aucune adresse

[✓ Valider]

Préférences pour les personnels administratifs



En mode multi-établissement, les personnels administratifs sont automatiquement rattachés à l'établissement choisi au niveau des préférences des enseignants.

Préférences des comptes invités

Les choix proposés sont les suivants :

- *Génération des identifiants* : format de création des logins pour les nouveaux comptes invités ;
- *Adresse mail* : façon dont est attribuée l'adresse mail aux nouveaux comptes invités (modifiable par la suite).

PRÉFÉRENCES POUR L'IMPORTATION

PRÉFÉRENCES DES COMPTES INVITÉS

Génération des identifiants
 prenom.nom
 pnom
 nomp
 p.nnn (format Gibii)
 prenom.n

Adresse mail
 adresse fournie ou domaine restreint
 adresse fournie ou domaine Internet
 adresse fournie ou aucune
 adresse locale, domaine restreint
 adresse locale, domaine Internet
 aucune adresse

[✓ Valider]

Préférences pour les responsables légaux

2.3.2.e. Téléchargement des fichiers

La cinquième étape de l'importation consiste à télécharger les fichiers contenant les données à importer. Le nombre de fichiers à télécharger dépendra donc de la source et des données définies dans les étapes précédentes.

IMPORTATION DE FICHIER SCONET

Fichier Sconet Eleves
(ex : ElevesSansAdresses.xml) Le fichier ElevesSansAdresses.xml a bien été téléchargé.

Fichier Sconet Nomenclature
(ex : Nomenclature.xml)

Fichier Sconet Responsables
(ex : ResponsablesAvecAdresses.xml)

Fichier Sconet Structures
(ex : Structures.xml)

Téléchargement des fichiers

2.3.2.f. Lecture des fichiers

Les fichiers téléchargés doivent ensuite être traités.

Pour lancer le traitement, il faut cliquer sur le lien [Lancer la lecture des fichiers](#).

La lecture s'effectue ensuite étape par étape.

Elle est terminée lorsque le mot **FIN** apparaît.

Lancement de la lecture des fichiers

Lecture des classes et des niveaux...
OK

Lecture des groupes (options)...
OK


Lecture des élèves...
OK

Lecture des responsables...
OK

FIN

Lancer l'importation

Lecture des fichiers



Il est toujours possible d'annuler le processus d'importation tant que le traitement final n'a pas été lancé.


2.3.2.g. Importation des comptes

Une fois les fichiers lus, il n'y a plus qu'à créer effectivement les comptes utilisateurs et les groupes.

Pour lancer le traitement final, il faut cliquer sur le lien [Lancer l'importation](#).

Le traitement s'effectue ensuite étape par étape.


Il est terminé lorsque la phrase **FIN DE L'IMPORTATION DE COMPTES** apparaît.



Importation des comptes

2.3.2.h. Rapport d'importation et liste des comptes

Une fois l'importation terminée, le rapport d'importation est disponible sur la page d'accueil de l'EAD.



Affichage du rapport d'importation sur la page d'accueil de l'EAD

Une copie horodatée de ce rapport est également disponible dans le dossier `importation` du répertoire personnel de l'utilisateur *admin*. Le nom exact de ce fichier (de la forme : `rapport_<date>_<heure>.txt`) est indiqué tout en bas du rapport visible par l'EAD.

Le dossier `importation` contient également la liste des comptes créés/retrouvés lors de l'importation est disponible au format CSV. Un fichier CSV horodaté est généré par type d'utilisateur créé (exemple : `responsables_20091225_0001.csv`).

Le nom exact de ces fichiers est indiqué dans le rapport visible par l'EAD.

Les mots de passe des utilisateurs retrouvés lors de l'importation ne sont pas modifiés.

Dans les fichiers de liste des comptes, il sont représentés par le mot clé : (*déjà attribué*).

L' **action de gestion des utilisateurs** (cf. **Gestion des comptes utilisateurs**) [p.512] permet d'exporter les identifiants provisoires des élèves contenus dans les fichiers au format CSV générés dans le répertoire personnel du compte admin par les procédures automatisées d'importation.

Dans le cas d'une délégation de droits, les rapports d'importations sont copiés dans le dossier importation du répertoire personnel de l'utilisateur qui a fait l'importation.

Les fichiers de liste des compte des importations précédentes sont toujours disponibles grâce à l'horodatage des fichiers.

Après plusieurs importations, il est tout de même conseillé de nettoyer le dossier `importation` .

En cas d'erreur durant l'importation, il peut également être utile de consulter le fichier : `/var/log/rsyslog/local/ead-server/ead-server.info.log` .

Après l'importation, il est conseillé d'utiliser l'outil de purge des compte pour supprimer facilement les compte des utilisateurs n'ayant plus de lien avec l'établissement

Lors d'une importation, les élèves sont retrouvés grâce aux nom, prénom, date de naissance et numéro élève.
Une différence, même minime, risque d'entraîner la création d'un doublon.

Voir aussi...

Déléguer l'importation [p.538]

2.3.3. Importation en mode console

Il est également possible de réaliser une importation en mode console en utilisant le compte root.

Cette version de l'outil d'importation est plutôt réservée au développement et au débogage.

Elle se lance en utilisant la commande : `importation_scribe`

Elle s'utilise soit directement sur le serveur, soit *via* SSH (en activant, de préférence, le transfert X11).

Les fichiers utilisés pour l'importation doivent, bien sûr, être présents sur le serveur.

```

root@scribe:~# importation_scribe
INFO:scribe.importation:#####
INFO:scribe.importation: Début de l'importation en mode console
INFO:scribe.importation:#####
Type d'importation à réaliser
0 : Mise à jour de comptes
1 : Importation annuelle

Choisissez un nombre dans la liste [0] : 0

INFO:scribe.importation:type d'import : maj
Quelle source de données voulez-vous utiliser ?
0 : Sconet
1 : AAF
2 : ONDE/BE1D
3 : Texte

Choisissez un nombre dans la liste [0] :

INFO:scribe.importation:source de données : sconet
Quelles données voulez-vous importer ?
0 : élèves et responsables
1 : élèves seulement
2 : enseignants et personnels administratifs

Choisissez un nombre dans la liste [0] :

```

Importation en mode console

2.3.4. Déléguer l'importation

L'EAD permet la délégation de droits. Ainsi, il est possible de confier l'importation des comptes à un utilisateur non administrateur.

Pour mettre en place la délégation de droits, il faut se rendre dans le menu **Édition des rôles** → **Création de rôle** → **Créer un rôle**.

The screenshot shows the 'ÉDITION DE RÔLES' interface. At the top, it says 'VOUS ÊTES CONNECTÉ(E) EN TANT QUE ADMIN' and 'Déconnexion'. The main area is titled 'ÉDITION DE RÔLES' and contains a 'CRÉER RÔLE' button. Below this, there are two input fields: 'Intitulé du rôle' and 'Libellé associé au rôle', both containing the text 'Importation'. A green checkmark and the text 'Créer' are visible below these fields. Below the input fields is a table titled 'Association d'actions au rôle.' with two columns: 'Actions disponibles' and 'Actions associées au rôle'. Between these columns are 'Ajouter' and 'Retirer' buttons. The 'Actions disponibles' column lists various system actions with checkboxes, and the 'Actions associées au rôle' column lists specific Scribe actions with checkboxes.

Après avoir choisi un intitulé et un libellé pour le rôle il faut sélectionner les 6 actions suivantes :


- scribe_extraction ;
- scribe_extraction_aaf ;
- scribe_extraction_beld ;
- scribe_extraction_csv2 ;

- `scribe_extraction_preferences` ;
- `scribe_extraction_sconet`.

Cliquer sur l'icône **Ajouter** puis **Valider**.

Une fois le rôle créé il faut associer une clé LDAP avec le nouveau rôle.

Dans le menu **Édition des rôles** → **Association de rôles** choisir `Login de l'utilisateur` (`Utilisateurs ldap`) dans le menu déroulant. Ensuite dans le champ `Valeur de la clé`, saisir le login (uid) de l'utilisateur à qui déléguer le rôle. Enfin dans la liste `Choix du rôle` choisir le libellé du rôle créé à l'étape précédente.



Après avoir procédé à l'importation, l'utilisateur peut accéder aux rapports qui sont stockés dans son répertoire personnel (dossier `importation`).

Voir aussi...

Importation par l'EAD [p.528]

2.3.5. Informations complémentaires

Rapport complet

Un rapport d'importation complet est disponible sous forme de fichier journal du système.

Ce fichier est disponible dans `/var/log/eole/importation.log`.

Il contient la trace détaillée de toutes les importations réalisées.

```
root@scribe:~# tail -n10 /var/log/eole/importation.log
2009-12-02 16:40:39 - INFO TOTAL : 588 responsables
2009-12-02 16:40:39 - INFO fichier des comptes copié dans :
2009-12-02 16:40:39 - INFO /home/a/admin/perso/importation/responsables_20091202_164039.csv
2009-12-02 16:40:40 - DEBUG Démarrage de nscd...
2009-12-02 16:40:40 - DEBUG suppression du lock eoleimport
2009-12-02 16:40:40 - INFO #####
2009-12-02 16:40:40 - INFO Fin de l'importation en mode EAD
2009-12-02 16:40:40 - INFO #####
2009-12-02 16:40:40 - INFO fichier rapport_20091202_164040.txt copié dans :
2009-12-02 16:40:40 - INFO /home/a/admin/perso/importation/rapport_20091202_164040.txt
```

Affichage d'un extrait du fichier de log des importations

Ordre d'importation

L'ordre d'importation recommandé est le suivant : d'abord les élèves puis les enseignants.

En effet, un enseignant est affecté à ses équipes pédagogiques uniquement si celles-ci existent et que la classe ou le groupe associé comporte des élèves. En important les enseignants en premier, il y a un risque pour que ceux-ci ne soient pas affectés aux équipes pédagogiques.

Cette situation peut se vérifier par la présence des lignes suivantes dans le fichier journal

```
/var/log/eole/importation.log
```

```
DEBUG Option <option> non trouvée (sans élèves ?)
```

Renommage de groupes

Dans certaines situations, il peut arriver que des groupes (principalement les classes) soient renommées par le mécanisme d'importation.

Ce renommage consiste en l'ajout d'un suffixe (la lettre `g` pour les classes) devant le nom original du groupe.

Les causes d'un renommage sont généralement les suivantes :

- le nom du groupe est totalement numérique (ex : `301` pour 3eme1) ;
- il existe une homonymie au niveau des groupes (ex : niveau et classe dénommés `6g`).

2.4. Distribution de documents dans l'EAD

FIXME 2.7.1

L'EAD offre la possibilité aux enseignants de distribuer des documents et des travaux éducatifs (évaluation, bilan, contrôle ou devoir contrôlé).

Les fonctionnalités sont équivalentes à celles disponibles dans le logiciel `Gestion-postes` mais contrairement à celui-ci, qui n'est accessible que depuis les clients Windows de l'établissement, elles sont disponibles à travers le portail Envole et donc accessibles depuis l'extérieur de l'établissement.



Vue de la distribution de document dans l'EAD

La distribution de documents au travers de l'EAD permet de faire une distribution immédiate ou différée des documents. Dans le cas d'une distribution différée (voir Choix du répertoire de destination), les documents sont préparés avec l'EAD et leur accès sera activé au moment opportun avec Gestion-Postes.


La distribution peut être composée de deux éléments :

- le ou les documents sous forme d'un ou plusieurs fichiers. Ils seront copiés dans chacun des dossiers personnels `devoirs/ nom_de_l'enseignant / <nom_du_devoir>` des utilisateurs du groupe sélectionné. Les utilisateurs auront un accès en lecture et en écriture à ces fichiers (modification/suppression) ;
- les données jointes au(x) document(s) qui sont des fichiers supplémentaires dont la modification est impossible. Ils sont copiés une seule fois à un endroit spécifique du serveur. Des liens symbolique vers ces fichiers sont créés dans le sous-répertoire `donnees` du répertoire `devoirs/ nom_de_l'enseignant / nom_devoir` de chacun des utilisateurs.

Si la distribution de document est un travail éducatif, la distribution s'effectue en suivant les 4 étapes suivantes :

- distribuer ;
- ramasser ;
- rendre : distribution des devoirs corrigés ;
- supprimer : effacement des fichiers du devoir.

2.4.1. Distribuer des documents



Vue de l'étape 1 : Distribuer

Étape 1 : Choix du groupe et du nom du document

Il faut avant tout choisir, dans le menu déroulant Choix du groupe, la classe, la matière ou l'équipe à qui l'ont veut distribuer un ou plusieurs documents. Puis on choisit un nom Nom du document pour l'espace de travail. Il apparaîtra dans le répertoire personnel de chacun des utilisateurs sous la forme devoirs / nom_de_l'enseignant / <espace_de_travail> et contiendra les documents de travail et les données.

Le nom du document ne doit comporter ni espace ni caractère accentué.

La case Uniquement aux élèves du groupe est cochée par défaut. Décochée, elle permet d'envoyer les documents aux autres membres du groupe, comme par exemple aux enseignants.

Étape 2 : Télécharger les documents à distribuer

Le bouton Parcourir permet de choisir un document sur son ordinateur. Après avoir cliqué sur le bouton Charger, le document apparaît dans la liste de droite. Il est possible de répéter l'opération pour autant de fichiers que l'on souhaite distribuer.

Étape 3 : Télécharger les données à joindre au document

Le bouton Parcourir permet de choisir un document sur son ordinateur. Après avoir cliqué sur le bouton Charger, le document apparaît dans la liste de droite. Il est possible de répéter l'opération pour autant de fichiers que l'on souhaite distribuer. Cette étape n'est pas obligatoire.

Étape 4 : Choix du répertoire de destination

Par défaut, l'option Dans le dossier 'perso\devoirs' étant sélectionnée, les documents seront distribués dans le répertoire personnel des utilisateurs.

L'option Dans le partage 'devoirs' (non accessible par défaut) permet de préparer la distribution différée de documents. Ce travail de préparation peut donc se faire aussi bien à l'extérieur

qu'à l'intérieur de l'établissement. La distribution ne sera effective qu'au travers du logiciel Gestion-postes.

Dernière étape : Distribuer

Valider le bouton Distribuer pour que la distribution soit effective.



Il est possible de distribuer les mêmes documents à plusieurs groupes :

Étape 1 : Choix du groupe et du nom du document

Il faut choisir un autre groupe dans le menu déroulant et obligatoirement changer le nom de l'espace de travail Nom du document.


Étape 2 : Télécharger les documents à distribuer

S'il n'y a qu'un document, son chemin est encore dans le champ parcourir. Il suffit alors de cliquer sur le bouton Charger. À défaut, il faut recharger les différents documents à distribuer.

Étape 3 : Télécharger les données à joindre au document

S'il n'y a qu'une donnée, son chemin est encore dans le champ parcourir, il suffit de cliquer sur le bouton Charger. À défaut, il faut recharger les différentes données à distribuer.


2.4.2. Ramasser des documents



Cette fonctionnalité permet de ramasser les travaux des utilisateurs.


Les documents ramassés se retrouvent dans l'arborescence du dossier personnel de l'utilisateur les ayant ramassés :

... / perso / devoirs / ramasses / Nom de l'espace de travail (Nom du document) / Identifiant des élèves /



Vue des documents ramassés dans Ajaxplorer

2.4.3. Rendre des documents





Cette fonctionnalité permet de rendre le travail corrigé. Un document ne peut être rendu que s'il a été auparavant ramassé.

2.4.4. Supprimer les données

Lorsqu'un enseignant distribue des données en plus des documents, elles sont copiées dans `U:\devoirs\distribues` et des liens vers ces fichiers sont ensuite créés dans le répertoire `nom_du_devoir \ donnees` de chacun des destinataires.

Il est possible de supprimer ces fichiers lorsqu'ils sont devenus inutiles.



- La suppression des données entraînera également la suppression du dossier `<nom_du_devoir> \ donnees` dans le dossier des destinataires.
- Cette fonctionnalité permet de supprimer les données liées à une distribution de document qui ne seraient plus utiles par la suite. Elle permet donc d'économiser de la place sur le serveur de stockage.

2.5. Visualisation des quotas disque dans l'EAD

Fonctionnement des quotas disque

Il est possible, pour chaque utilisateur, de limiter la quantité de données qu'il peut stocker sur le serveur en lui imposant un quota disque maximum.

Les quotas sont composés d'une limite douce (soft) et d'une limite dure (hard).


À partir d'EOLE 2.8.1, le calcul de la limite dure est réglable via l'interface de configuration du module. Par défaut il vaut le double (200%) de la limite douce.

Dans l'interface EAD, c'est la limite douce qui est indiquée.



Les règles suivantes s'appliquent à l'utilisateur :

- il ne peut pas dépasser la limite dure ;
- il peut dépasser la limite douce pendant 7 jours ;
- passé ce délai, seule la limite douce est prise en compte et il est obligé de supprimer des données afin de repasser en dessous de celle-ci ;
- à partir de là, le processus de la limite douce/dure reprend et l'utilisateur peut à nouveau dépasser la limite douce pour une durée maximale de 7 jours.



Attribution des limites liées aux quotas

Les limites de quotas s'appliquent à la création des utilisateurs, leur modification ultérieure ne s'applique donc pas automatiquement aux les utilisateurs déjà créés.

Les quotas sur le module Scribe

Pour consulter les quotas, le menu **Outils/Quotas disque** de l'EAD permet d'afficher les quotas

utilisateurs selon 3 filtres :

- Quotas dépassés
- Quotas à surveiller (quotas presque atteint)
- Tous les quotas

AFFICHAGE DES QUOTAS UTILISATEURS		
Afficher les quotas selon le filtre: <input type="text" value="quotas à surveiller"/>		
Utilisateur	Espace utilisé	Délai éventuel
noemie. (tes1)	22 / 10	none
myriam. (am2)	111 / 61	none
sarah. (tl1)	25 / 10	none
cyrill. (btsaltbq2)	57 / 51	none
morgane. (tmer)	93 / 81	none
remy. (tl2)	77 / 51	none
thomas. (am2)	50 / 51	
arthur. (tl1)	11 / 10	none
leila. (ts1)	22 / 10	none
melanie. (am1)	80 / 61	none
samia. (ci1)	102 / 102	
paul. (ts3)	35 / 10	none

Affichage des quotas utilisateur dans l'EAD



Les quotas sont appliqués sur la partition `/home`. Les quotas concernent, ainsi, l'ensemble des fichiers créés par l'utilisateur sur le serveur (dossiers personnels, partages équipe pédagogique, classe, groupes, etc.).

Désynchronisation des quotas disque

Il peut arriver qu'il y ait une désynchronisation entre l'utilisation réelle du disque et le système de vérification des quotas.


Cela se traduit généralement par le fait que des utilisateurs sont considérés à tort comme dépassant leur quota disque.

La commande `quotacheck` permet de corriger le problème. Son utilisation demande quelques précautions.



Exemple d'utilisation de `quotacheck` sur le module Scribe où `/home` est la partition utilisée pour les données et les quotas utilisateurs.

1. arrêter les différents services susceptibles d'écrire sur la partition (samba, proftpd, exim4, ...);
2. démonter les éventuels montages liés à cette partition (images ISO, ...);
3. désactiver les quotas sur la partition : `quotaoff /home` ;
4. lancer la vérification des quotas : `quotacheck -vug /home` ;
5. réactiver les quotas sur la partition : `quotaon /home` ;
6. remonter les partitions : `mount -a` ;
7. démarrer les services précédemment arrêtés.



Cette procédure est également à appliquer dans le cas où la commande `repquota -a` ne rend plus la main.


2.6. Gestion des machines clientes du domaine

Le menu `Outils/Stations/Machines` permet d'obtenir la liste des machines démarrées ayant le client EOLE installé et d'agir sur celles-ci.


GESTION DES CONNEXIONS			
CLIENTS DU DOMAINE			
Adresse IP	Nom windows	Session	
192.168.0.248	PC-239259.domscribe.ac-test.fr	N/A	<input type="checkbox"/>
192.168.0.247	CDI-O1.domscribe.ac-test.fr	N/A	<input type="checkbox"/>

Eteindre
 Redémarrer

Les postes de la liste peuvent être éteints ou redémarrés.



Ces actions sont forcées, si une session est ouverte, le travail de l'utilisateur **NE sera PAS sauvegardé** et la **fermeture des applications forcée**.



Dans les versions précédentes d'EOLE, il était possible de connaître les utilisateurs connectés sur chacun des postes et de forcer la fermeture de sa session. Cette fonctionnalité sera rétablie dès que possible.

Voir aussi...

Intégration au domaine et installation du client EOLE sur les postes Windows ^[p.586]

2.7. Gestion des connexions dans l'EAD



Gestion des utilisateurs connectés

Le menu `Outils/Connexion` permet de connaître les utilisateurs connectés et de connaître leurs fichiers ouverts.

En listant les connectés, il est possible de connaître également la liste des fichiers ouverts par l'utilisateur. Pour cela, cliquer sur le bouton "Afficher" dans la colonne "Fichiers" :

GESTION DES CONNEXIONS

GESTION DES UTILISATEURS CONNECTÉS

 **Connectés**
 **Historique**

IL Y A 1 UTILISATEUR CONNECTÉ

Utilisateurs	Poste	Fichiers
admin	xp-rdc1 (192.168.230.163)	Afficher Masquer grp_eole/DomainAdmins/Menu grp_eole/DomainAdmins /Bureau grp_eole/_Machine/Bureau



Historique des connexions

L'historique des connexions affiche les dernières ouvertures de sessions sur le domaine Samba en commençant par la plus récente.

L'historique concerne uniquement la semaine courante.

GESTION DES CONNEXIONS

HISTORIQUE DES CONNEXIONS

 **Historique**
 **Connectés**

Date	Utilisateurs	Ordinateurs	Domaine
2020/12/11 09:11:55	prof1	192.168.0.110	DOMSCRIBE\prof1
2020/12/11 09:11:36	admin	192.168.0.110	DOMSCRIBE\admin
2020/12/11 09:11:20	admin	192.168.0.110	DOMSCRIBE\admin
2020/12/11 09:11:04	admin	192.168.0.110	DOMSCRIBE\admin
2020/12/11 09:10:52	admin	192.168.0.110	DOMSCRIBE\admin

Les connexions sont journalisées dans le fichier `/var/log/rsyslog/local/smbd_audit/smbd_audit.notice.log`.

Il est possible de retrouver des connexions plus anciennes en consultant les archives de ce fichier (ex. `/var/log/rsyslog/local/smbd_audit/smbd_audit.notice.log.1.gz`).

Il est possible d'afficher l'historique de connexion avec la commande `journalctl -t smbd_audit`.

Voici comment retrouver l'historique des connexions d'un compte utilisateur :

```
root@scribe:~# journalctl -t smbd_audit | grep admin
2 0 2 0 / 1 2 / 1 1
09:10:52|DOMSCRIBE\admin|scribe|admin|192.168.0.110|connect|ok|IPC$
2 0 2 0 / 1 2 / 1 1
09:10:52|DOMSCRIBE\admin|scribe|admin|192.168.0.110|connect|ok|admin
2 0 2 0 / 1 2 / 1 1
09:11:20|DOMSCRIBE\admin|scribe|admin|192.168.0.110|connect|ok|icone
```



```

2 0 2 0 / 1 2 / 1 1
09:11:21|DOMSCRIBE\admin|scribe|admin|192.168.0.110|connect|ok|group
2 0 2 0 / 1 2 / 1 1
09:11:22|DOMSCRIBE\admin|scribe|admin|192.168.0.110|connect|ok|commu
2 0 2 0 / 1 2 / 1 1
09:11:25|DOMSCRIBE\admin|scribe|admin|192.168.0.110|connect|ok|prof

```

La sortie `IPC$` représente une connexion à une machine du domaine.

La sortie `<nom_utilisateur>` représente le connexion du compte utilisateur au domaine

La sorte `<répertoire>` représente la connexion de l'utilisateur aux partages.

Pour enregistrer cette liste de connexions du compte admin dans un fichier :

```

root@scribe:~# ( journalctl -t smbdaudit | grep admin ) >
/root/journauxDeConnexionsAdmin.log


```

Toutes sortes de tris peuvent être effectués en adaptant la commande `grep`. Cette commande est sensible à la casse sauf si l'option `-i` est ajoutée.

2.8. Réserveation d'adresse IP dans l'EAD

Si le service DHCP est activé sur le module EOLE, il est possible de fixer les adresses de certaines machines via l'EAD.

L'action `dhcp` apparaît dans le menu `Outils/DHCP statique` de l'EAD.



Réserveation d'adresse dans l'EAD

Pour associer un nom et une adresse IP à une machine, il faut connaître son adresse MAC.

Pour faciliter les enregistrements, les informations sur les stations déjà connues du serveur DHCP sont directement réutilisables.

Pour cela, il suffit de sélectionner la machine souhaitée au niveau de la liste déroulante `Baux en cours`.



À partir de la version 2.7.1, les contraintes de réservation sont modifiées.

Une IP ne peut pas être réservée en dehors d'un sous-réseau déclaré dans l'interface de configuration du module (`Adresse réseau de la plage DHCP / Masque de sous-réseau de la plage DHCP`) et elle doit rester en dehors des plages déclarées pour ce sous-réseau (`IP basse de la plage DHCP / IP haute de la plage`

| [DHCP](#)).

Voir aussi...


Action d'activation de l'action DHCP EAD3 [p.563]

3. Fonctionnalités de l'EAD3 sur le module Scribe

3.1. Fonctionnalités de l'EAD3 communes à tous les modules

3.1.1. Action de stockage de fichiers pour les actions EAD3

Gérer les fichiers




Cette action permet de téléverser des fichiers dans l'EAD3 dans le but d'être utilisés dans d'autres actions.

Elle permet également d'accéder à des fichiers créés par des actions lorsque ceux-ci sont trop lourds pour être affichés par l'action dédiée.

Téléverser des fichiers

Seuls les fichiers aux formats XML, CSV, TAR.GZ et ZIP sont autorisés.




Par défaut les fichiers téléversés sont stockés dans le répertoire `/var/lib/eole/ead3files/`.

Ce chemin peut, si besoin, être modifié dans l'interface de configuration du module dans l'onglet **Ead3** en mode expert.

⚠ Le téléversement d'un fichier portant le même nom écrase celui déjà présent sur le serveur.

💡 La liste des extensions autorisées est définie dans le template^[p.1186] : `ead3files.conf`.

3.1.2. Action de mise à jour



Trois actions sont disponibles.

- Paquets à mettre à jour ;
- Mise à jour ;
- Rapport de mise à jour.

La mise à jour unique

Mise à jour unique

Type de la mise à jour
Programmer une mise à jour unique du serveur

Choisir les options de mise à jour
Mise à jour et reconfigure

Heure
1


Minute
1

3/21/2017

APPLIQUER

La mise à jour peut-être effectuée immédiatement, ou dans la nuit qui suit, ou bien à encore à une date précise.

3.1.3. Action système
























Quatre actions sont disponibles :

- Services
- Redémarrer
- Reconfigurer
- Éteindre

Services

Liste des services

Nom du service		
Tous (root)	 REDÉMARRER	
ntp (root)	 REDÉMARRER	 ARRÊTER
salt-api-ead3 (root)	 REDÉMARRER	 ARRÊTER
salt-master-ead3 (root)	 REDÉMARRER	 ARRÊTER
salt-minion-ead3 (root)	 REDÉMARRER	 ARRÊTER
ead-server (root)	 REDÉMARRER	 ARRÊTER
ead-web (root)	 REDÉMARRER	
exim4 (mail)	 REDÉMARRER	 ARRÊTER
eoleflask (root)	 REDÉMARRER	 ARRÊTER
nginx (root)	 REDÉMARRER	 ARRÊTER
bastion (root)	 REDÉMARRER	
z_stats (root)	 REDÉMARRER	 ARRÊTER

L'action Services liste les services du système et permet de les redémarrer ou des les arrêter immédiatement.




L'état actuel des services listés n'est pas affiché.




Sur un serveur en mode conteneur^[p.1157], certains services peuvent être listés plusieurs fois en fonction de leur emplacement.

Redémarrer



L'action Redémarrer permet de programmer le redémarrage du serveur selon trois options de programmation :

- immédiatement ;
- la nuit suivante ;
- à une date et une heure données.




L'option permettant de préciser une date et un horaire de redémarrage nécessite de renseigner l'heure sous forme heure et minute et la date.



The screenshot shows a configuration window titled "Programmer le redémarrage du serveur". It features a dropdown menu for "Type d'exécution" with the selected option "Redémarrer le serveur à une certaine date". Below this are three input fields: "Heure" set to "0", "Minute" set to "0", and "Jour*" with a calendar icon. A red horizontal line is positioned below the "Jour*" field. At the bottom of the window is a button labeled "APPLIQUER".


Reconfigurer




The screenshot shows a configuration window titled "Programmer le reconfigure du serveur". It features a dropdown menu for "Type d'exécution" with the selected option "Reconfigurer le serveur la nuit qui vient". At the bottom of the window is a button labeled "APPLIQUER".

L'action Reconfigurer permet de programmer le > reconfigure (cf. Reconfiguration) [p.412] du serveur selon trois options de programmation :


- immédiatement ;
- la nuit suivante ;
- à une date et une heure données.



L'option permettant de préciser une date et un horaire de reconfigure nécessite de renseigner l'heure sous forme heure et minute et la date.




Éteindre



L'action Éteindre permet de programmer l'arrêt du serveur selon trois options de programmation :

- immédiatement ;
- la nuit suivante ;
- à une date et une heure données.



L'option permettant de préciser une date et un horaire d'arrêt nécessite de renseigner l'heure sous forme heure et minute et la date.

Programmer l'arrêt du serveur

Type d'exécution
Éteindre le serveur à une certaine date

Heure
0

Minute
0

Jour *
Jour

APPLIQUER

3.1.4. Action de tâches planifiées

Tâches planifiées cette nuit

L'action des tâches planifiées cette nuit permet de visualiser les tâches qui ont été planifiées "la nuit qui vient".

Tâches uniques

Liste des tâches planifiées cette nuit

☆ Ajouter à vos marque-pages

Tâches planifiées

schedule

Il est possible de supprimer une action en cliquant sur la corbeille à droite de la ligne correspondante à la

tâche.

Tâches planifiées		Tâches planifiées cette nuit ↻	
Description ↑	Mode ↑		
Redémarrage du serveur	post		ANNULER

Exemple de tâches planifiées

Si un redémarrage du serveur a été programmé dans la nuit (action système -> redémarrage du serveur), l'action s'affiche dans la liste des tâches planifiées dans la nuit.

Programmer le redémarrage du serveur

Type d'exécution

Redémarrer le serveur la nuit qui vient ▼

APPLIQUER

Si l'on souhaite programmer l'arrêt du serveur, l'EAD ne nous autorise pas à planifier cette action. En effet celle-ci est incompatible avec celle du redémarrage du serveur.

Programmer l'arrêt du serveur

Type d'exécution

Éteindre le serveur la nuit qui vient ▼

APPLIQUER

Error: La tâche de redémarrage déjà planifiée est incompatible. Close

Il faudrait supprimer l'action de redémarrage programmée dans la nuit, pour ensuite programmer à nouveau l'arrêt du serveur dans la nuit qui vient.

L'action de redémarrage apparaît dans la liste des actions effectuées la nuit.



Tâches planifiées	
Description ↑	Mode ↑
Redémarrage du serveur	post

ANNULER

Liste des tâches planifiables

Il est possible de planifier :

- l'exportation de l'annuaire LDAP ;
- le compactage de la base de données de bareos ;
- l'exportation des quotas et du SID samba ;
- la vérification de l'intégrité des caches samba ;
- la mise à jour automatique ;
- l'exportation des bases de données MySQL.

Il est possible de planifier une ou plusieurs de ces tâches, elles sont prises en compte au moment du clic sur le bouton **PROGRAMMER** en bas de l'action :

The screenshot displays a configuration interface for Scribe with six task scheduling cards and a 'PROGRAMMER' button. Each card has a title, a 'Périodicité d'exécution' label, and a dropdown menu.

Task Name	Execution Periodicity
Exportation de l'annuaire LDAP	daily
Compactage de la base de données de Bareos	monthly
Exportation des quotas et du SID Samba	daily
Vérification de l'intégrité des caches Samba	daily
Mise à jour automatique	monthly
Exportation des bases de données MySQL	daily

PROGRAMMER

3.2. Fonctionnalités de l'EAD3 propres au module Scribe

3.2.1. Actions liées à la gestion du DHCP (si service activé)

Le groupe d'actions DHCP rassemble deux actions.

L'action de gestion du DHCP proposée par l'EAD3 vient en remplacement de celle proposée par l'EAD2.

Elle tire parti d'une réorganisation de la configuration permettant la déclaration explicite de plages d'IP réservées statiquement et donc un comportement plus prévisible que celui offert précédemment par l'EAD2.

Les deux actions sont par conséquent incompatibles et l'activation de l'action proposée par l'EAD3 doit être effectuée explicitement via l'autre action du groupe.

3.2.1.a. Action d'activation de l'action DHCP EAD3

Cette action permet d'activer la gestion DHCP dans l'EAD3.



Activation de la gestion du DHCP dans l'EAD3

Activation de l'action EAD3 de gestion DHCP

Activer l'action DHCP EAD3 (et désactiver celle de l'EAD2) ?

oui

VALIDER

Les actions de gestion DHCP EAD2 et EAD3 étant incompatibles, choisir oui va :

- désactiver l'action DHCP de l'EAD2 (l'action existe encore mais un message d'alerte prévient qu'il faut utiliser l'EAD3) ;
- convertir les réservations DHCP EAD2 en réservations EAD3 ;
- activer l'action DHCP de l'EAD3.



La conversion des réservations DHCP de l'EAD2 vers l'EAD3 va écraser les réservations éventuelles déjà existantes dans l'EAD3.

Avant de désactiver la gestion DHCP avec l'EAD3, il faut penser à exporter les réservations au format CSV à titre de sauvegarde.

Désactivation de la gestion du DHCP dans l'EAD3

Le choix non va :

- désactiver l'action DHCP de l'EAD3 (les réservations seront perdues, elles ne peuvent pas être converties vers l'EAD2) ;
- activer l'action DHCP de l'EAD2.

L'action de gestion DHCP EAD3 est toujours présente mais un message informe qu'il faut d'abord l'activer.

3.2.1.b. Action de paramétrage du DHCP

Cette action permet de paramétrer une partie de la configuration du serveur DHCP^[p.1158] (en complément de la partie gérée dans l'interface de configuration du serveur).

Elle apparaît uniquement si le paquet eole-dhcp est installé et si Activer le serveur DHCP est à oui dans la famille Services de l'interface de configuration du module.



L'action présente sous forme d'onglets : les baux en cours, les réservations d'adresse IP et les sous-réseaux déclarés dans l'interface de configuration du serveur.

Un quatrième onglet est dédié à l'importation de réservations.

Visualisation des baux DHCP en cours

Ce tableau montre les baux des machines ayant effectué une requête DHCP avec leur nom d'hôte, l'adresse IP attribuée et l'adresse MAC ainsi que la date d'expiration du bail DHCP.

Baux						Réervations	Importer	Sous réseaux	RAFRÂICHIR
Filtre									
Nom	Adresse IP ou Plage	Adresse MAC	Expiration	Réservé					
debian	192.168.0.174	02:00:c0:a8:00:6d	2017-06-27 17:28:49	non					RÉSERVER
pcxubuntu	192.168.0.100	02:00:c0:a8:00:6a	2017-06-27 17:23:18	non					RÉSERVER

Grâce au bouton **Réserver**, il est possible d'utiliser l'adresse MAC d'une machine connectée pour créer une nouvelle réservation. Il faudra alors modifier l'adresse IP en saisissant soit une adresse IP hors plage dynamique soit une plage DHCP nommée (paramètre Nom de la plage DHCP dans l'interface de configuration du module).

Réservation d'IP

Pour que le serveur DHCP attribue toujours la même adresse IP à un poste, il faut lui réserver son adresse. Pour cela, il convient de fournir obligatoirement le nom de la machine et son adresse MAC. Une adresse IP doit également être fournie si la réservation doit être effectuée hors d'une plage à assignation statique. Dans le cas contraire, il est possible de seulement renseigner le nom de la plage à assignation statique, l'adresse IP étant attribuée automatiquement. Les adresses IP fixes définies pour les réservations doivent, dans tous les cas, appartenir à un réseau déclaré dans l'interface de configuration du module, mais elles doivent aussi être en dehors des plages d'adresses IP à assignation dynamique.

Baux						Réervations	Importer	Sous réseaux	RAFRÂICHIR
Filtre									
Nom	Adresse IP ou Plage	Adresse MAC							
pcprofs	salle-des-profs	02:00:0a:01:02:67				MODIFIER	LIBÉRER		EXPORTER
pctest	dmz	6E:FF:56:A2:AF:17				MODIFIER	LIBÉRER		
pcinvite1	192.168.0.5	11:11:11:11:11:13				MODIFIER	LIBÉRER		
pcinvite2	192.168.10.10	00:00:00:00:00:01				MODIFIER	LIBÉRER		


Avec le bouton **Modifier**, chaque valeur d'une réservation peut être corrigée. Le bouton **Libérer** permet de supprimer une réservation.

Un champ **Filtre** permet de restreindre l'affichage des réservations.

Le bouton **Exporter** donne la possibilité d'enregistrer les réservations dans un fichier CSV^[p.1158]. Si un filtre a été appliqué, seules les réservations affichées seront exportées.

L'ajout de réservation s'effectue dans le formulaire du bas :

Ajouter une réservation	Nom	Adresse IP ou Plage	Adresse MAC	AJOUTER +
-------------------------	-----	---------------------	-------------	-----------



Des vérifications sont effectuées sur les valeurs saisies et peuvent provoquer des

avertissements : validité des valeurs saisies, appartenance de l'adresse IP à un réseau DHCP déclaré, adresse déjà attribué ou dans une plage à assignation dynamique.

Affichage des sous réseaux

Cet onglet reprend les informations saisies dans l'interface de configuration du module concernant le DHCP.

Adresse du sous réseau	Masque du sous réseau	Plages d'adresses dynamiques			
192.168.0.0	255.255.255.0	Nom	Adresse basse	Adresse haute	Réservat...
		salle-des-profs	192.168.0.10	192.168.0.20	oui
		default	192.168.0.100	192.168.0.200	non
192.168.10.0	255.255.255.0	Nom	Adresse basse	Adresse haute	Réservat...
		dmz	192.168.10.50	192.168.10.150	oui

On y retrouve, pour chaque sous-réseau déclaré, les différentes plages d'adresses IP avec leur nom et deux paramètres indiquant quelle type de réservation elles acceptent :

	type de plage à dynamique	type de plage à statique
accès restreint à oui	association d'une machine à une plage dynamique par adresse MAC (pas d'adresse IP réservée ni garantie)	réservation de l'IP pour une adresse MAC donnée
accès restreint à non	aucune réservation possible	réservation de l'IP pour une adresse MAC donnée

un paramètre précisant si la réservation d'adresse y est autorisée ou non.

Paramètre Réservation d'adresse autorisée ?

Ce paramètre correspond à Interdire cette zone aux hôtes inconnus dans l'interface de configuration du module, famille **DHCP** en mode expert.

Importation des réservations en CSV

The screenshot shows the Scribe interface with a navigation bar containing 'Baux', 'Réservations', 'Importer', and 'Sous réseaux'. A 'RAFRAÎCHIR' button is on the right. Below the navigation bar, there are buttons for 'RÉINITIALISER' and 'CHARGER UN FICHIER'. The main area contains a table with the following data:

Nom	Adresse IP ou Plage	Adresse MAC	
pcprofs	salle-des-profs	02:00:0a:01:02:67	MODIFIER
pctest	dmz	6E:FF:56:A2:AF:17	MODIFIER
pcinvite1	192.168.0.5	11:11:11:11:11:13	MODIFIER
pcinvite2	192.168.10.10	00:00:00:00:00:01	MODIFIER

Below the table is a form for automatic IP assignment and name generation. It includes fields for 'Adresse IP basse', 'Adresse IP haute', and 'Plage nommée', along with a 'Générer les noms à partir d'un préfixe' field. A toggle switch for 'Supprimer toutes les réservations existantes' is also present, along with an 'IMPORTER +' button.

Le bouton **Charger un fichier** permet d'importer des réservations à partir d'un fichier CSV^[p.1158]. Les réservations importées sont d'abord présentées dans un tableau. Ce tableau peut être vidé avec le bouton **Réinitialiser** et chaque ligne peut être corrigée avec le bouton **Modifier**. Le bouton **Importer** rend effectives les réservations affichées dans le tableau.

Au moment d'importer, on peut choisir si les nouvelles réservations vont s'ajouter aux anciennes ou les écraser :

Ajout des nouvelles réservations aux anciennes	Suppression des anciennes réservations et ajout des nouvelles
<input type="checkbox"/> Supprimer toutes les réservations existantes	<input checked="" type="checkbox"/> Supprimer toutes les réservations existantes

Format du fichier CSV

Le fichier CSV à importer doit comporter 4 colonnes séparées par le caractère `;` :

- nom de la machine ;
- adresse MAC ;
- adresse IP ;
- nom de la plage DHCP.

Une réservation ne peut contenir à la fois une adresse IP et un nom de plage DHCP que dans le cas précis où la plage ciblée est statique et l'adresse IP cohérente avec cette plage.

La seule valeur obligatoire est l'adresse MAC et elle doit être unique.

1 pcprofs;02:00:0a:01:02:67;;salle-des-profs
2 pcinvite1;11:11:11:11:11:13;192.168.0.5;

```
3 pcinvite2;00:00:00:00:00:01;;
4 ;00:00:00:00:00:01;192.168.10.10;
5 ;22:22:22:22:22:22;;
```

Attribution automatique d'un nom de machine

Si, lors de l'importation, une réservation n'a pas de nom de machine, un préfixe doit être spécifié et sert de base pour nommer automatiquement la machine.

<p>Générer les noms à partir d'un préfixe ?</p> <p>pcprof</p>	<p>Nom</p> <p>pcprof0</p> <p>pcprof1</p> <p>pcprof2</p> <p>pcprof3</p>
---	--

Attribution automatique d'une adresse IP ou d'une plage DHCP

Si, lors de l'importation, une réservation n'a pas d'adresse IP ou de plage DHCP, on doit préciser une plage d'adresse IP dans laquelle choisir automatiquement des adresses IP ou bien choisir un nom de plage DHCP.

Assignment automatique d'adresse IP ?

Adresse IP basse

Adresse IP haute

ou

Plage nommée

Si la plage d'adresses IP renseignée contient des adresses IP déjà réservées ou des adresses appartenant à la plage dynamique, elles ne seront pas utilisées.

3.2.2. Configuration de la sauvegarde

La configuration de la sauvegarde est une étape nécessaire pour mettre en place la sauvegarde.


Il faut configurer les trois services proposés par le support de sauvegarde. Suivant la configuration du serveur, il se peut qu'une partie ne soit pas disponible.




Configurer la sauvegarde

Configurer la sauvegarde (type de support, notification par courrier électronique, programmation)

☆ Ajouter à vos marque-pages



Sauvegarde



configuration, sauvegarde

Le support de sauvegarde

Une fois le stockage Bareos activé dans l'interface de configuration du module, il faut configurer le support de sauvegarde.

Trois types de support de sauvegarde sont proposés :

- manuel ;
- USB ;
- SMB.

Le type « aucun » veut dire que le support de sauvegarde n'est pas configuré.



Le point de montage du support est, dans les trois cas de figure : `/mnt/sauvegardes/`

Manuel

Comme son nom l'indique, il permet à l'utilisateur de définir sa propre destination de sauvegarde via les outils Bareos. Ce choix correspond généralement à l'utilisation de lecteurs de bandes et s'intègre dans une stratégie de sauvegarde à plus grande échelle.

Le pilote est dépendant du matériel, le lecteur de bande doit être configuré manuellement.

Pour informations, le fichier template concerné `bareosupport.conf` est dans `/usr/share/eole/creole/distrib/`

Pour que la solution soit pérenne, il est nécessaire de créer un patch EOLE.

Voir la documentation officielle de Bareos pour le paramétrage : <http://doc.bareos.org/master/html/bareos-manual-main-reference.html#x1-480004>

Le point de montage par défaut est toujours `/mnt/sauvegardes/`.



Le montage n'est pas contrôlé.

Le support doit être monté sur `/mnt/sauvegardes/` et l'utilisateur `bareos` doit avoir les droits en écriture :

```
# ls -l /mnt
# chown -R bareos :root /mnt/sauvegardes
```

USB

La sauvegarde se fait sur un support nécessitant un montage (disque USB, disque interne, etc.), contrôlé avant chaque sauvegarde.

Le chemin d'accès à saisir correspond au nœud du périphérique (par exemple `/dev/hda1`, `/dev/disk/by-label/LABEL` si un label est disponible sur le disque).


Support de sauvegarde

Choix du type de support

USB  

Chemin USB

/dev/sda



Cette méthode est purement locale à la machine, elle est donc sensible aux corruptions éventuelles du serveur.

SMB

La sauvegarde se fait à travers un partage SMB^[p.1183].

Il est préférable de déporter le serveur de stockage Bareos plutôt que d'utiliser le protocole SMB.



Ce type de sauvegarde sera utilisé, par exemple, pour les NAS^[p.1173].

Les informations suivantes sont demandées :

- Nom de machine du serveur SMB (n'accepte pas les majuscules) ;
- IP du serveur SMB ;
- Nom du partage SMB ;
- Identifiant SMB ;
- Mot de passe SMB.

Support de sauvegarde

Choix du type de support

SMB  

Nom de machine du serveur SMB

pc103

IP du serveur SMB

192.168.1.103

Nom du partage SMB

sauvegarde

Identifiant SMB

sauvegarde

Mot de passe SMB

●●●●●●●●●●●●●●●●

Le directeur

L'envoi de courriers électroniques est proposé si le directeur Bareos est activé sur le serveur. EOLE offre la possibilité d'envoyer deux types de courriel :

- les rapports d'erreurs de Bareos : informe que la sauvegarde s'est mal déroulée ;
- les rapports de sauvegarde réussie : informe qu'une sauvegarde s'est bien déroulée.

Il est recommandé de définir les deux types d'envoi. Pensez à configurer correctement votre relais SMTP [p.1183].

Directeur

Adresse pour notifier les sauvegardes réussies

sauvegarde@ac-dijon.fr 



Adresse pour notifier les sauvegardes échouées

erreur_sauvegarde@ac-dijon.fr 

sauvegarde@ac-dijon.fr 



Sauvegarde des fichiers locaux

Une fois le support de sauvegarde défini, il est possible de programmer un type de sauvegarde par périodicité.

EOLE propose trois périodicités et trois types de sauvegarde pour la programmation des sauvegardes :

Périodicité	Type de sauvegarde
sauvegardes mensuelles	totale
sauvegardes hebdomadaires	totale, différentielle, incrémentale
sauvegardes quotidiennes	totale, différentielle, incrémentale

En plus des périodicités proposées, il est possible de lancer une sauvegarde immédiate de type totale, différentielle ou incrémentale.

Seules les sauvegardes totales sont possibles dans le cas de la périodicité mensuelle.

Les sauvegardes mensuelles se font la première semaine du mois.

Si une autre sauvegarde est programmée la même nuit, celle-ci sera automatiquement reportée à la semaine d'après.

Les sauvegardes se programment pour une nuit de la semaine. Une nuit va de 12h à 11h59.

Pour les sauvegardes quotidiennes, il est possible de choisir une plage de jours.

L'interface de programmation des fichiers locaux permet de définir la fréquence de sauvegarde du serveur local. Elle n'est présente que si la sauvegarde des fichiers locaux est activé dans l'interface de configuration du serveur.

Sauvegarde des fichiers locaux

Programmation automatique

Fréquence de sauvegarde

mensuelle



Nuit d'exécution de la sauvegarde

de lundi à mardi



Heure de lancement de la sauvegarde

3




Type de sauvegarde

totale



Programmer les clients distants


Lorsque la sauvegarde de fichiers distants est activée dans l'interface de configuration du serveur, il est possible de définir la fréquence de sauvegarde des fichiers dans l'action « Programmer les clients distants ».



Programmer les clients distants

Configurer la programmation des sauvegardes sur les clients distants

☆ Ajouter à vos marque-pages




Sauvegarde

configuration, sauvegarde, distant

Chaque serveur distant a un bloc de configuration qui lui est propre. Voici par exemple la configuration du serveur « test » :

Programmation pour test

Sauvegarde automatique de test


Fréquence de sauvegarde
journalière ▼ 

Nuit d'exécution de la sauvegarde
de lundi à mardi ▼

Nuit de fin d'exécution de la sauvegarde
de vendredi à samedi ▼

Heure de lancement de la sauvegarde
3 ▼


Type de sauvegarde
incrémentale ▼



Fichiers complémentaires

La liste des fichiers locaux sauvegardés par l'outil de sauvegarde d'EOLE est défini dans la configuration du serveur et dépend des services utilisés. Il peut être nécessaire d'ajouter des répertoires complémentaires en cas de création des données dans un répertoire non prévu.


L'action « fichiers complémentaires » permet d'ajouter des répertoires nouveaux à sauvegarder.




Fichiers complémentaires

Ajouter une liste de fichier complémentaire à sauvegarder

☆ Ajouter à vos marque-pages



Sauvegarde

 **configuration, sauvegarde, distant**

Il est possible de configurer des répertoires nouveaux à sauvegarder. Si nécessaire, il est possible d'exclure un sous-répertoire dont les données ne sont pas pertinentes. Enfin, il est possible d'exclure une liste de fichier de la sauvegarde en définissant une expression rationnelle.

Il est à noter que cette action permet de configurer aussi bien les fichiers locaux que distant.

Fichiers complémentaires

Nom des fichiers complémentaires à sauvegarde

/srv/addons



Nom des fichiers complémentaires à exclure

/srv/addons/tmp



Expression régulière d'exclusion

.avi



Fichiers complémentaires pour test

Nom des fichiers complémentaires à sauvegarde

/home



Nom des fichiers complémentaires à exclure

/home/test




Expression régulière d'exclusion

.bash_logout



Exécuter une sauvegarde ponctuelle


L'exécution d'une sauvegarde ne peut être réalisée que lorsque l'espace de stockage de la sauvegarde est correctement configuré. La configuration de l'espace de stockage s'effectue dans l'action « Configuration de la sauvegarde ».




Exécuter une sauvegarde

Exécuter une sauvegarde (maintenant ou programmée)

☆ Ajouter à vos marque-pages



Sauvegarde



sauvegarde

Cette action permet de sauvegarder les données d'un serveur. Si la sauvegarde des fichiers locaux et la sauvegarde de fichiers distant sont activées dans la configuration du serveur, il est nécessaire de choisir entre une sauvegarde local ou distante.

En cas de sauvegarde distante, la sélection du serveur distant est obligatoire.

Exécuter une sauvegarde

Programmation

Sauvegarder maintenant ▼

Type de sauvegarde

Totale ▼

Sauvegarde des fichiers locaux

non ▼

Client

test ▼

La sauvegarde est, par défaut, exécutée immédiatement. Il est néanmoins possible de sélectionner une date et une heure différente.

Exécuter une sauvegarde

Programmation

Programmer une sauvegarde unique ▼ ↶

Type de sauvegarde

Totale ▼

Sauvegarde des fichiers locaux

oui ▼

Heure

3 ▼ ↶

Minute


30 ▼ ↶

Jour *


8/31/2018 × 📅

3.2.3. Action de gestion des Clients

Il est possible d'accepter et de gérer les clés des clients EOLE au travers de l'interface d'administration EAD3.



L'action Gestion des clés clients est disponible dans la catégorie Clients.



1

ACCEPTER ✓

ACCEPTER

Accepte la clé du client, et l'ajoute dans le domaine.

2

RENOMMER ✎

RENOMMER

Renomme l'entrée du client.

3

REJETER ⊘

REJETER

Refuse la demande du client et le liste en client interdit par défaut.

4


SUPPRIMER



SUPPRIMER

Supprimer le client du serveur, partie Salt, ou partie Salt et AD.

L'action présente les clients sous la forme d'un tableau.

- les clés non acceptées peuvent être acceptées, rejetées ou supprimées ;
- les clés acceptées peuvent être supprimées ou renommées

 Pour l'instant, l'action Renommer modifie uniquement le nom de la clé du client mais pas celui du poste.

t	Etat	Actions
52680.don		MMER  SUF
52681.don		MMER  SUF

Supprimer les comptes machines

Voulez-vous supprimer les comptes machines associés si existants ?

NON
OUI

1

OUI

option OUI

La clé est supprimée de Salt et dans l'annuaire AD

NON

option NON


La clé est supprimée de Salt uniquement

À partir d'EOLE 2.8.1, la suppression des clés propose deux choix :

- **OUI** entraîne la suppression complète du client, c'est-à-dire partie Salt et partie AD, ce qui inclut la disparition du client de son compte machine de AD.
- **NON** effectue la suppression du client uniquement dans Salt, le compte machine est toujours dans le domaine.

3.2.4. Action de classification des utilisateurs et des ordinateurs dans AD

À partir d'EOLE 2.8.1, si la création automatique d'une arborescence d'OU a été activée dans l'interface de configuration du module, il est possible de lancer l'exécution du script de classification des objets dans l'AD directement depuis l'EAD3.



The screenshot shows a user interface element for an action. At the top is a blue header with an icon of three computer monitors. Below this, the main text reads 'Classer les nouveaux utilisateurs et ordinateurs par OU'. Underneath, a subtitle says 'Classification Users/Computers dans les OU'. There is a star icon followed by the text 'Ajouter à vos marque-pages'. Below this is a section with a small icon of a computer and the text 'Gestion AD'. At the bottom, there is a tag icon followed by the text 'organiser, ordinateur'.

L'action Classer les nouveaux utilisateurs et ordinateurs par OU est disponible

dans la catégorie `Gestion AD`.

L'action propose tout simplement d'exécuter le traitement en cliquant sur le bouton.



La fin du traitement est indiquée par une fenêtre qui s'affiche en bas à gauche de l'écran.



4. Les clients Windows

Suite passage du mode Samba NT^[p.1182] au mode Active Directory^[p.1151], les anciens outils tels que JoinEOLE et le client Scribe ne sont plus fonctionnels.

À partir d'EOLE 2.7.1, la gestion des postes clients est basée sur de nouveaux outils tels que SaltStack^[p.1181], Veyon^[p.1188] et les GPO^[p.1164].

Le projet regroupant tous ces outils est appelé : `eole-workstation`

⚠ Mises à jour et sécurité

Les mises à jour n'apportent pas seulement de nouvelles fonctionnalités, elles corrigent aussi des failles de sécurité.

Il est donc important que **les clients soient aussi à jour**.

Cela concerne aussi bien le **système d'exploitation** (Windows Update) que **les programmes installés** (Firefox, Java, etc.).

Des vulnérabilités peuvent, en effet, toucher n'importe quel programme.

Ne pas appliquer les mises à jour rendrait votre système vulnérable aux attaques.

Rappelons à ce sujet que, statistiquement, la majorité des attaques proviennent de l'intérieur et non de l'extérieur.

4.1. Configuration réseau

Avant l'intégration au domaine, il est indispensable de s'assurer que les paramètres réseau de la station soient corrects (adresse IP, passerelle, DNS, nom de domaine, ...).

Plusieurs cas sont possibles :

- la station obtient son adresse IP du serveur DHCP du serveur EOLE, dans ce cas il n'y a rien à faire ;
- la station obtient son adresse IP d'un serveur DHCP autre que le serveur EOLE, il faut vérifier


l'adresse IP du DNS et le nom de domaine par défaut ;

- la station est adressée manuellement, il faut vérifier l'adresse IP du DNS et le nom de domaine par défaut.

Dans tous les cas, afin de limiter le trafic sur le réseau local, il faut veiller à désactiver le protocole NetBIOS^[p.1174] pour chacune des cartes réseau dans l'onglet serveur WINS^[p.1189].

💡 Désactivation du protocole NetBIOS

Pour accéder à la configuration du serveur WINS il faut aller dans **Panneau de configuration**, **Connexions réseau**, faire un clic droit sur l'icône **réseau local** et sélectionner **propriétés**, puis double-cliquer sur **Protocole Internet (TCP/IP)**, cliquer sur **Avancé...** et enfin sélectionner l'onglet **WINS**.



4.2. Intégration au domaine et installation du client EOLE sur les postes Windows

Pour l'intégration des clients Windows au domaine, deux stratégies sont possibles et le choix dépendra de vos habitudes de travail et des outils dont vous disposez :

- intégration manuelle ;

- intégration par le client EOLE.

Intégration au domaine

Intégration manuelle

Dans ce premier scénario, les postes clients doivent être intégrés au domaine Active Directory de façon standard.

Cette étape peut être automatisée à l'aide d'outils tels que FOG^[p.1163], OSCAR^[p.1177], Clonezilla^[p.1155], ...

Une fois la station intégrée au domaine, l'installation du client (Salt Minion) s'effectuera de façon automatisée par le GPO `eole_script`.

⚠ Résolution DNS

Par défaut, une entrée DNS est automatiquement ajoutée dans Active Directory afin que le nom `salt` soit résolu avec l'adresse IP sur laquelle répond le serveur SaltMaster de gestion des stations.

Pour le bon fonctionnement du client, il faut impérativement que la station puisse effectuer cette résolution de nom.

⚠ Proxy


L'accès à `http://salt` doit s'effectuer sans proxy.

Si un pare-feu est présent entre le serveur et les clients, il faut s'assurer que celui-ci est configuré correctement.

Dans le cas d'un serveur Amon, il est possible de déclarer des exceptions en utilisant les variables : `proxy_bypass_domain ethX`.

Une fois le client EOLE installé, il faut que sa clé soit acceptée sur le serveur afin qu'il soit pleinement fonctionnel.

Intégration par le client EOLE



Installation du client EOLE

Le client EOLE basé sur SaltStack facilite l'intégration et la gestion des postes clients.

Télécharger le programme d'installation du client EOLE pour [Windows](#) (versions supportées 10 et 11) ou [GNU/Linux](#) (versions supportées).

Dans ce second scénario, il faut installer le client (Salt Minion) sur tous les postes :

- depuis le poste client connecté en tant qu'administrateur de la machine
- ouvrir un navigateur internet
- télécharger l'installeur du client `installMinion.exe` via HTTP^[p.1165] en naviguant vers l'adresse suivante : `http://salt/joineole`

- exécuter le script d'installation `installMinion.exe` (nécessite des droits d'administration)

⚠ Résolution DNS

Par défaut, une entrée DNS est automatiquement ajoutée dans Active Directory afin que le nom `salt` soit résolu avec l'adresse IP sur laquelle répond le serveur SaltMaster de gestion des stations.

Pour le bon fonctionnement du client, il faut impérativement que la station puisse effectuer cette résolution de nom.

Une fois le client EOLE installé, il faut que sa clé soit acceptée sur le serveur.


Dès que sa clé est acceptée, il s'occupe de joindre automatiquement la station au domaine Active Directory lors du premier re-démarrage du poste client.

Acceptation et gestion des clés


Une fois le client EOLE installé, il faut que sa clé soit acceptée sur le serveur afin qu'il soit pleinement fonctionnel.

Gestion des clés dans l'EAD3

Il est possible d'accepter et de gérer les clés des clients EOLE au travers de l'interface d'administration EAD3.



L'action `Gestion des clés clients` est disponible dans la catégorie `Clients`.



1

ACCEPTER ✓**ACCEPTER**

Accepte la clé du client, et l'ajoute dans le domaine.

2

RENOMMER ✎**RENOMMER**

Renomme l'entrée du client.

3

REJETER ⚡**REJETER**

Refuse la demande du client et le liste en client interdit par défaut.


4

SUPPRIMER 🗑️**SUPPRIMER**


Supprimer le client du serveur, partie Salt, ou partie Salt et AD.

L'action présente les clients sous la forme d'un tableau.

- les clés non acceptées peuvent être acceptées, rejetées ou supprimées ;
- les clés acceptées peuvent être supprimées ou renommées



Pour l'instant, l'action Renommer modifie uniquement le nom de la clé du client mais pas celui du poste.

**1****OUI****option OUI**

La clé est supprimée de Salt et dans l'annuaire AD

2**NON****option NON**

La clé est supprimée de Salt uniquement

À partir d'EOLE 2.8.1, la suppression des clés propose deux choix :

- **OUI** entraîne la suppression complète du client, c'est-à-dire partie Salt et partie AD, ce qui inclut la disparition du client de son compte machine de AD.
- **NON** effectue la suppression du client uniquement dans Salt, le compte machine est toujours dans le domaine.

Gestion des clés en ligne de commande

Dans une console sur le serveur exécuter la commande :

```
# enregistrement_client
```

Attendre l'arrivée d'un message indiquant les client en attente d'ajout :

```

root@amonecole:~# enregistrement_client
Accepted Keys:
Denied Keys:
Unaccepted Keys:
PC-572904.etb3.lan
Rejected Keys:
Connection to 192.0.2.56 closed.

```

Il y a quatre couleurs concernant quatre état possible sur les clés :

- Vert : clés acceptées
- Violet : clés refusées
- Rouge : clés en attentes
- Bleu : clés rejetés

Lorsque la clés du client s'affiche dans `Unaccepted keys`, il est possible de l'ajouter avec la commande `# enregistrement_client -A`

Une confirmation sera demandé pour chaque clés en attentes d'acceptation, répondre `Y`, pour accepter les clés souhaités

Il est également possible d'accepter les clés directement depuis le conteneur addc.

Pour ce faire, vous devez ouvrir une session (ssh ou console) avec la commande `# ssh addc`

Vous pouvez alors lancer les commandes salt :

- Pour attendre l'arrivée des clés :

```
eole@scribe:~$ salt-run state.event pretty=True
```

- Pour afficher les clés déjà traitées ou en attentes :

```
root@addc:~# salt-key
```

- Pour accepter toutes les clés :

```
root@addc:~# salt-key -A
```

Voir aussi...


Jonction d'un poste Windows au domaine Active Directory [p.591]

4.3. Jonction d'un poste Windows au domaine Active Directory

⚠ Serveur DNS

Il est indispensable que les postes clients aient l'adresse IP d'au moins un des contrôleur de domaine comme serveur DNS.


Ceci peut-être paramétré soit sur le serveur DHCP dans le cas d'attribution automatique d'adresses IP aux postes clients, soit manuellement dans les paramètres de l'adaptateur réseau :




Jonction au domaine

Ajouter la station au domaine de la façon suivante :


- Menu **Windows** et sélectionner **Paramètres** ;




- Cliquer sur **Comptes** ;




- Cliquer sur **Accès Professionnel ou Scolaire** dans le menu de gauche ;




- Cliquer sur **Connecter** ;




- Cliquer sur Joindre cet appareil à un domaine Active Directory local ;




- Saisir le nom du domaine et cliquer sur Suivant ;



- Saisir le nom du compte administrateur du domaine ainsi que la clé secrète ("mot de passe") associée au compte et cliquer sur le bouton **OK** ;



- Il ne faut pas tenir compte de la proposition d'ajout de compte, cliquer sur le bouton **Ignorer** et accepter de redémarrer ;




- Cliquer sur **Autre utilisateur** et saisir le nomDuDomaine\nprenom ainsi que la clé secrète ("mot de passe") pour démarrer la session.

4.4. Gestion d'Active Directory avec les outils RSAT


Depuis une station Windows, il est possible de gérer l'Active Directory du module EOLE à l'aide des outils d'administration à distance fournis par Microsoft, les RATS^[p.1181].

Installation


- Cliquer dur Démarrer, rechercher "**fonctionnalités facultatives**" et cliquer sur Ouvrir :




- Cliquer sur "**Ajouter une fonctionnalité**" :



- Sélectionner les éléments suivants, et cliquer sur "**Installer**" :



- Lorsque l'installation est terminée, un résumé s'affiche :



Installation des RSAT en ligne de commande

Il est également possible d'installer les RSAT en ligne de commande avec les commandes :

```
dism /online /add-capability /capabilityname:Rsat.GroupPolicy.Management.Tools~~~~0.0.1.0
dism /online /add-capability /capabilityname:Rsat.Dns.Tools~~~~0.0.1.0
dism /online /add-capability /capabilityname:Rsat.ActiveDirectory.DS-LDS.Tools~~~~0.0.1.0
```

Installation des RSAT en PowerShell

En PowerShell, on peut lister les composants RSAT disponibles avec la commande :

```
Get-WindowsCapability -Name Rsat.* -Online
```

On peut filtrer sur les composants déjà installés :


```
Get-WindowsCapability -Name Rsat.* -Online | Where-Object { $_.State -eq 'Installed' }
```

Et l'installation peut se faire comme suit :

```
Add-WindowsCapability -Name Rsat.ActiveDirectory.DS-LDS.Tools~~~~0.0.1.0 -Online
Add-WindowsCapability -Name Rsat.Dns.Tools~~~~0.0.1.0 -Online
Add-WindowsCapability -Name Rsat.GroupPolicy.Management.Tools~~~~0.0.1.0 -Online
```

Exécution et paramétrage des outils


Les RSAT s'utilisent, soit séparément en les appelant depuis **Panneau de configuration** → **Outils d'administration**, soit en les regroupant dans une console MMC^[p.1173] personnalisée. Pour exécuter la commande **mmc** faire un clic droit sur le menu Windows et taper la commande à exécuter.




Exécuter une commande

Une fois la console MMC lancée, sélectionner les principaux composants :


- **DNS** ;
- **Gestion des stratégies de groupes** ;
- **Sites et services Active Directory** ;
- **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory** .



Ajouter des composants à la console




Choisir des composants à ajouter à la console




La console une fois les composants ajoutés

Une fois les composants ajoutés dans la console, lorsqu'on clique pour la première fois sur **DNS**, il faut indiquer sur quel serveur on souhaite administrer le DNS.




Indiquer sur quel serveur le DNS fonctionne

Enfin, on peut activer les fonctionnalités avancées de la console pour avoir accès à davantage de détails et de paramètres possibles.



Accéder aux fonctionnalités avancées de la console

On peut maintenant administrer le serveur Seth comme n'importe quel serveur Active Directory, paramétrer des GPO par exemple :





Administrer le serveur Seth

Édition des propriétés d'un utilisateur


Dans la console, aller dans : **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory** → **<nom_du_domaine>** → **Users**.

Faire un clic droit sur l'utilisateur et cliquer sur **Propriétés**.






Création d'une unité organisationnelle (OU)




Nouvelle unité d'organisation



Nom de la nouvelle organisation

Ajout d'un utilisateur à l'unité organisationnelle


Créer un nouvel utilisateur dans la colonne **Actions**.



Donner un nom au nouvel utilisateur.

The screenshot shows the 'Nouvel objet - Utilisateur' dialog box. The 'Créer dans' field is 'ac-test.lan/testeoleOU'. The 'Prénom' field is 'eole1' and the 'Initiales' field is empty. The 'Nom' field is empty. The 'Nom complet' field is 'eole1'. The 'Nom d'ouverture de session de l'utilisateur' field is 'eole1' and the domain dropdown is '@ac-test.lan'. The 'Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000)' field is 'AC-TEST\'. The 'Suivant >' button is highlighted.


Le nouvel utilisateur apparaît dans la liste.



Liste des utilisateurs


Création et affectation de la GPO

Dans **Gestion des stratégies de groupes**, développer l'arborescence jusqu'à l'unité organisationnelle précédemment créée.




Lister les actions possibles

Créer un nouvel objet GPO.



Donner un nom au nouvel objet GPO.




Modifier l'objet GPO nouvellement créé.




Modifier l'objet GPO

Sélectionner Supprimer l'horloge de la zone de notification système.



Gestion de stratégie de groupe

L'heure n'apparaît plus dans la barre des tâches.



Application de l'objet GPO

Débogage des GPO sous Windows

Lister les GPO appliquées

Pour commencer, il est recommandé d'actualiser les paramètres de stratégies de groupes du client, dans l'invite de commandes, saisir :

```
gpupdate
```

La commande suivante permet d'obtenir la liste des GPO appliqués pour l'utilisateur connecté :

```
gpresult /SCOPE USER /V
```

Pour obtenir les GPO "machine", la commande (à exécuter en tant qu'administrateur) est :

```
gpresult /SCOPE COMPUTER /V
```

Exécution de code PowerShell


Si le GPO nécessite des traitements complexes, il est probable qu'il exécutera un programme PowerShell^[p.1179].

L'application Windows PowerShell ISE (exécutée en tant qu'administrateur) permet d'ouvrir et d'exécuter simplement des fichiers .ps1^[p.1180].

4.5. Gestion de l'Active Directory en ligne de commande

Bien qu'il existe quelques restrictions, la majorité des opérations de gestion peuvent être réalisées en ligne de commande sur les modules Scribe, AmonEcole et Seth configurés en tant que contrôleur de domaine.

Les opérations présentées sont réalisables sur le serveur que le contrôleur de domaine soit déclaré comme additionnel ou non.



La synchronisation des données entre les différents DC n'est pas instantanée et peut prendre jusqu'à trois minutes.

Modules en mode conteneur

Sur les modules Scribe et AmonEcole, le contrôleur de domaine est la machine conteneur nommée `addc`.

Les commandes doivent être exécutées dans ce conteneur.

Pour entrer dans le conteneur `addc` sur un serveur Scribe ou AmonEcole, exécuter la commande suivante :

```
ssh addc
```

Sur le module Seth, le contrôleur de domaine est installé sur le maître.

Gestion des groupes et des utilisateurs

- Lister les groupes

```
samba-tool group list
```

- Lister les utilisateurs

```
samba-tool user list
```

- Créer un utilisateur

```
samba-tool user create titi "Mot:DeP455"
```

- Modifier le mot de passe d'un utilisateur

```
samba-tool user setpassword titi
```

ou (noter le "\n" entre les deux mots de passe)

```
echo -e "MotDePasse?\nMotDePasse?" | smbpasswd -s titi
```

- Inscrire un utilisateur à un groupe

```
samba-tool group addmembers "Domain Admins" titi
```

- Consulter les attributs d'un utilisateur

```
pdbedit -Lv titi
```

- Paramétrer le répertoire personnel, la lettre de montage et le profil d'un utilisateur

- ```
pdbedit -h '\\file.ac-test.fr\titi' -D 'U:' -p '\\file.ac-test.fr\profiles\titi' titi
```

- Supprimer un utilisateur

```
samba-tool user delete titi
```

## Jetons Kerberos et fichiers keytab

Les fichiers keytab, abréviation de « key table » (table des clés), sont des fichiers qui contiennent une clé de chiffrement pour un service ou un hôte.

Ils sont utiles pour réaliser des opérations d'administration qui nécessitent l'utilisation d'un compte avec des pouvoirs sans avoir à saisir le mot de passe.


L'article suivant (en anglais) explique plutôt bien ce qu'est un keytab : <https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/36470.kerberos-keytabs-explained.aspx>

## Compte machine

Un keytab du compte machine du serveur est automatiquement généré dans le fichier `/var/lib/samba/eole-ad-dc.keytab`.

Il est ainsi possible d'utiliser ce fichier dans des scripts, pour ajouter des entrées DNS, par exemple :

```
1 # initialisation d'un jeton Kerberos à l'aide du fichier keytab
2 kinit ADDC@AC-TEST.FR -k -t /var/lib/samba/eole-ad-dc.keytab
3 # ajout d'une entrée DNS locale
4 samba-tool dns add dc1.ac-test.fr ac-test.fr mac10 A 192.168.0.10 -k 1
5 # vérification de la résolution d'un nom par le DNS local
6 dig @localhost mac10.ac-test.fr +short
7 # suppression d'une entrée DNS locale
8 samba-tool dns delete dc1.ac-test.fr ac-test.fr mac10 A 192.168.0.10 -k 1
9 # destruction du jeton Kerberos
10 kdestroy
```



Le jeton Kerberos<sup>[p.1168]</sup> permet de ne pas avoir à fournir de nom d'utilisateur et mot de passe aux commandes d'ajout/suppression d'entrée DNS.

Ceux-ci sont remplacés par l'option « `-k 1` ».

## Compte utilisateur

De la même façon, il est possible de créer un fichier keytab pour des comptes utilisateur tels que `admin` ou `Administrator` :

```
1 root@dc1:~# samba-tool domain exportkeytab ~/administrator.keytab
 --principal=Administrator@AC-TEST.FR
2 Export one principal to admin.keytab
3 root@dc1:~# kinit Administrator@AC-TEST.FR -k -t ~/administrator.keytab
4 root@dc1:~# kdestroy
5 root@dc1:~# rm -f ~/administrator.keytab
```

## Gestion des sites

Sur le contrôleur de domaine principal, la déclaration d'un site s'effectue facilement grâce à la fonction bash `samba_update_site` :

```
1 . /usr/lib/eole/samba4.sh
2 samba_update_site monsite 10.1.1.0/24
```

## Recherche avancée

La commande `ldbsearch` permet d'effectuer des recherches dans l'annuaire Active Directory :

- Initialisation de la variable `LDB_URL`, utilisée par la commande `ldbsearch`.

```
export LDB_URL=/var/lib/samba/private/sam.ldb
```

- Rechercher les utilisateurs

```
ldbsearch -S '(objectclass=user)' cn
```

- Afficher l'entrée d'un utilisateur

```
ldbsearch cn=admin
```

- Afficher l'entrée correspondant au groupe `Administrators`

```
ldbsearch '(&(objectclass=group)(cn=Administrators))' --cross-ncs
```

- Afficher les entrées correspondant aux contrôleurs de domaine

```
ldbsearch '(invocationId=*)' --cross-ncs objectguid
```



Les commandes `ldbadd`, `ldbmodify` et `ldbdel` permettent également de modifier l'annuaire Active Directory à l'aide d'instructions au format LDIF<sup>[p.1168]</sup>.

### 🔗 Ajouter une OU (Unité Organisationnelle) :

Générer le fichier `ajouterOU.ldif` :

```
1 dn: OU=etablissement1,DC=ac-test,DC=fr
2 changetype: add
3 objectClass: top
4 objectClass: organizationalunit
```

Ajouter la modification dans l'annuaire :

```
ldbadd ajouterOU.ldif
```

Voir aussi...

Administration avancée du contrôleur de domaine Active Directory<sup>[p.1108]</sup>

## 4.6. La GPO « eole\_script »


Le paquet `eole-gpo-script` pour le module Seth ou `eolead-gpo-script` pour les modules Scribe et AmonEcole met en place un GPO<sup>[p.1164]</sup> permettant notamment de déclarer simplement des scripts personnalisés à exécuter lorsqu'un utilisateur ouvre une session sur un poste Windows (`logon.exe`).

Il permet également le déploiement automatisé du nouveau client EOLE (SaltMinion<sup>[p.1181]</sup>).

L'outil ré-utilise les mêmes concepts que l'exécution des scripts personnalisés par l'ancien client Scribe NT.



Le paquet `eolead-gpo-script` est pré-installé sur les modules Scribe et AmonEcole.



Les GPO « eole » sont désactivables dans l'onglet **Gpo** de l'interface de configuration du module.

## Emplacement des fichiers

Les commandes doivent être renseignées dans des fichiers texte se trouvant dans l'un des sous-répertoire du dossier **scripts** situé dans le répertoire SYSVOL<sup>[p.1186]</sup> du contrôleur de domaine Active Directory.

Sur un module Scribe en mode AD, ces fichiers sont situés dans le conteneur **addc**.

Le répertoire des scripts est accessible par :


- le chemin Unix depuis le serveur Scribe : `/var/lib/lxc/addc/rootfs/home/sysvol/<REALM>/scripts/`

```
1 root@scribe:~# tree
2 /var/lib/lxc/addc/rootfs/home/sysvol/dompedago.etb1.lan/scripts/
3 |— groups
4 | └─ professeurs.txt
5 |— machines
6 |— os
7 | └─ Vista.txt
8 └─ users
9
10 4 directories, 2 files
```


- le chemin Unix à l'intérieur du conteneur **addc** : `/home/sysvol/<REALM>/scripts/`

```
1 root@scribe:~# ssh addc "ls /home/sysvol/dompedago.etb1.lan/scripts/"
2 groups
3 machines
4 os
5 users
```

- le chemin UNC<sup>[p.1187]</sup> : `\\<REALM>\sysvol\<REALM>\scripts`




- le chemin UNC (raccourci) : `\\<REALM>\netlogon`



Le début du chemin UNC `\\REALM` pourra être remplacé par :

- `\\<NOM_COURT>` : le nom court étant la première partie du REALM.



- `\\addc` : puisque `addc` est le nom du serveur hébergeant le contrôleur sur un module Scribe en mode AD.



## Arborescence des fichiers

Les scripts peuvent être ajoutés pour :

- un utilisateur → `../scripts/users/admin.txt` ;
- un groupe → `../scripts/groups/eleves.txt` ;
- une machine → `../scripts/machines/poste01.txt` ;
- un OS (Win95, Win2K, WinXP, Samba, Vista) → `../scripts/os/Vista.txt` ;



Windows 7, 10 et 11 sont traités de la même manière que Windows Vista (`OS=Vista`).

Les noms de machines doivent être écrits en minuscules.

## Scripts personnalisés pour exécuter des commandes

Pour exécuter des commandes il faut utiliser l'instruction `cmd`.

Par défaut, le programme d'ouverture de session affiche le programme et attend la fin de son exécution pour continuer. Un programme qui ne se ferme pas (ex. `notepad.exe`) provoquera des ouvertures de session très longue et incomplètes.

- l'option `NOWAIT` permet de ne pas attendre la fin de l'exécution du programme ;
- l'option `HIDDEN` permet de masquer la fenêtre.

Le format est :


`cmd,commande,[options]`



Exécuter `notepad.exe` pour l'utilisateur `toto` lorsqu'il ouvre une session :

Fichier `\\<REALM>\netlogon\scripts\users\toto.txt` :

```
cmd, %WINDIR%\notepad.exe, NOWAIT
```




Les scripts personnalisés sont concaténés dans le script principal, par défaut au début de celui-ci. Si des instructions doivent être effectuée après (nécessité d'avoir accès au lecteur `commun` par exemple), placez la balise `%%NetUse%%` et ajoutez les instructions ensuite.

## Scripts personnalisés pour monter des lecteurs

Pour monter des lecteurs il faut utiliser l'instruction `lecteur`.

Le format est :

```
lecteur,lettre:,partage
```



Monter le partage `\\monserveur\partage` sur la lettre `V:` pour tous les utilisateurs du domaine :

Fichier `\\<REALM>\netlogon\scripts\groups\DomainUsers.txt` :

```
lecteur,V:,,\\monserveur\partage
```



Une clé de registre a été ajouté dans le GPO afin que le montage des lecteurs soit disponible pour les comptes possédant une élévation de pouvoir (ex : `admin`).

<https://support.microsoft.com/fr-fr/help/3035277/mapped-drives-are-not-available-from-an-ele>

## Résolution de problèmes

Les actions d'exécution de script personnalisés et de montage de lecteurs réseaux sont journalisées dans le fichier `%TMP%\eole_script.log`.

Voir aussi...

Gestion d'Active Directory avec les outils RSAT [p.597]

## 4.7. Les GPO additionnelles EOLE

Le paquet `eole-ad-dc-gpos` sur Seth et le paquet `eole-scribe-gpos` sur Scribe permet d'activer des GPO pré-paramétrées et de les associer à des unités organisationnelles<sup>[p.1188]</sup>.

### GPO Proxy

La GPO "**Proxy**" permet de paramétrer le proxy sur les postes clients depuis le serveur via `gen_config`.

Il existe 4 modes :

- Connexion directe (aucun proxy)
- Détection automatique des paramètres proxy (fonctionnement avec le protocole WPAD<sup>[p.1189]</sup>)

- Utilisation d'un script de configuration (une URL vers un fichier .PAC<sup>[p.1178]</sup>)
- Manuel (proxy et exceptions paramétrées manuellement)


La GPO Proxy paramètre :

- Windows (Edge et Internet Explorer)
- WinHTTP (pour Windows Update entre autre)
- Firefox
- Google Chrome



Lorsque la GPO Proxy est activée, elle est automatiquement liée à la racine de l'Active Directory afin que l'ensemble des postes clients soient configurés.

Si la configuration est modifiée sur le serveur dans gen\_config, la GPO Proxy ne sera pas mise à jour avec un reconfigure. Il faudra d'abord supprimer la GPO Proxy existante dans l'Active Directory avec d'effectuer un reconfigure ; soit depuis un poste client avec les RSAT, soit depuis le serveur avec samba-tool.

Vue dans gen\_config de la fonctionnalité :











Vue côté client :







## Autres GPO

Les GPO additionnelles se paramètrent dans gen\_config dans l'onglet GPO.

Il faut sélectionner dans un menu déroulant les GPOs à activer.

On peut ensuite associer automatiquement ces GPOs à des UO.

Les GPO pré-paramétrées disponibles sont :

- **eole\_affichage\_bginfo**

Permet d'afficher des informations sur le fond d'écran du Bureau des postes clients Windows



- **eole\_install\_minion**

Installe le client Salt.

- **eole\_nextcloud\_install\_on\_boot**

Installe le client **NextCloud** au démarrage de la machine via **WinGet**.

- **eole\_parefeu\_active**

Active le parefeu Windows tel qu'il est par défaut après une installation Windows standard.

- **eole\_parefeu\_desactive**

Désactive le parefeu Windows.

- **eole\_redirection\_bureau\_personnel**

Redirige le contenu du Bureau des utilisateurs vers `\\<serveur>\<utilisateur>\perso\Bureau` (crée le dossier si inexistant)

- **eole\_redirection\_dossiers**

Redirige les dossiers *Vidéos*, *Musique*, *Images*, *Documents*, *Favoris*, *Téléchargements* vers des sous-dossiers du même nom dans le dossiers personnel de l'utilisateur `\\<serveur>\<utilisateur>\perso\<nom_dossier>`

- **eole\_remove\_onedrive**

Désinstalle et enlève toute trace de OneDrive©

- **eole\_uac\_desactivee**

Désactive l'UAC (User Access Control)

- **eole\_uac\_normale**

(Ré-)active l'UAC (User Access Control)

- **eole\_install\_minion**

Installe le client Salt Minion

- **eole\_configuration\_environnement**

Configure l'environnement de l'utilisateur (voir ci-dessous l'ensemble des paramètres)

- **eole\_configuration\_machine**

Configure les paramètres machine

- **eole\_restrictions\_eleves**

Active des restrictions (voir ci-dessous l'ensemble des paramètres)

- **eole levee\_restrictions\_eleves**

Désactive les restrictions de la GPO "eole\_restrictions\_eleves"

- **eole\_professeurs\_administrateurs\_dans\_ses\_salles**

Permet aux membres du groupe "professeurs" d'être administrateurs locaux sur les postes.

## **eole\_configuration\_environnement**

- Configuration ordinateur (activée)

↳ Stratégie

↳ → Modèles d'administration

↳ → → Système/Stratégie de groupe

| Stratégie | Paramètre |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

|                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Configurer le mode de traitement par bouclage de la stratégie de groupe utilisateur | Activé (Mode : Fusionner) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

- Configuration utilisateur (activée)

↳ Stratégies

↳ → Modèles d'administration

↳ → → Bureau

| Stratégie                                                                | Paramètre |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Cacher l'icône Emplacements réseau sur le Bureau                         | Activé    |
| Empêcher l'utilisateur de rediriger manuellement des dossiers de profils | Activé    |
| Supprimer l'Assistant Nettoyage du Bureau                                | Activé    |
| Supprimer l'icône de la Corbeille du Bureau                              | Désactivé |
| Supprimer l'icône Mes documents du Bureau                                | Désactivé |
| Supprimer les propriétés du menu contextuel de la Corbeille              | Activé    |
| Supprimer Poste de travail du Bureau                                     | Désactivé |
| Supprimer Propriétés du menu contextuel de l'icône Mes documents         | Activé    |

↳ → → Composants Windows/Explorateur de fichiers

| Stratégie                                                            | Paramètre |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ne pas afficher « Ordinateurs proches » dans les emplacements réseau | Activé    |
| Ne pas afficher « Tout le réseau » dans les emplacements réseau      | Activé    |
| Supprimer l'onglet Sécurité                                          | Activé    |

↳ → → Composants Windows/Internet Explorer/Panneau de configuration Internet/Onglet Sécurité/Zone Sites approuvés

| Stratégie                                                                         | Paramètre |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Afficher un avertissement de sécurité pour les fichiers potentiellement dangereux | Activé    |

↳ → → Composants Windows/Internet Explorer/Panneau de configuration Internet/Onglet Sécurité/Zone Sites de confiance verrouillée

| Stratégie                                                                         | Paramètre |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Afficher un avertissement de sécurité pour les fichiers potentiellement dangereux | Activé    |

## ↳ → → Composants Windows/Options d'ouverture de session Windows

| Stratégie                                                                             | Paramètre |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Indiquer les indisponibilités du serveur d'accès à l'ouverture de session utilisateur | Activé    |

## ↳ → → Composants Windows/Windows Messenger

| Stratégie                                                             | Paramètre |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ne pas démarrer initialement Windows Messenger de manière automatique | Activé    |

## ↳ → → Menu Démarrer et barre des tâches

| Stratégie                                                                                        | Paramètre |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Effacer l'historique des notifications par vignette lors de la connexion                         | Activé    |
| Ne pas afficher ni suivre les éléments des listes de raccourcis à partir d'emplacements distants | Activé    |
| Supprimer l'icône Réseau du menu Démarrer                                                        | Activé    |
| Supprimer l'icône Sécurité et maintenance                                                        | Activé    |
| Supprimer la barre Contacts de la barre des tâches                                               | Activé    |
| Supprimer le lien Groupe résidentiel du menu Démarrer                                            | Activé    |
| Supprimer le lien Jeux du menu Démarrer                                                          | Activé    |
| Supprimer le lien TV enregistrée du menu Démarrer                                                | Activé    |

## ↳ Préférences

## ↳ → Paramètres du Panneau de configuration

## ↳ → → Options des dossiers

## ↳ → → → Options des dossiers (au minimum Windows Vista)

## ↳ → → → → Options des dossiers (au minimum Windows Vista) (ordre : 1)

## ↳ → → → → → Général

## ↳ → → → → → Propriétés

|                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Toujours afficher des icônes, jamais des miniatures                                         | Désactivé |
| Toujours afficher les menus                                                                 | Désactivé |
| Afficher l'icône des fichiers sur les miniatures                                            | Activé    |
| Afficher les informations concernant la taille des fichiers dans les info-bulles du dossier | Activé    |
| Afficher une vue simple des dossiers dans le volet de navigation                            | Activé    |

|                                                                                       |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Afficher le chemin complet dans la barre de titre (vue Classique uniquement)          | Désactivé                                                   |
| Fichiers et dossiers masqués                                                          | Ne pas afficher les fichiers et dossiers cachés             |
| Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu                            | Désactivé                                                   |
| Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé)                  | Activé                                                      |
| Ouvrir les fenêtres des dossiers dans un processus différent                          | Activé                                                      |
| Mémoriser les paramètres d'affichage de chaque dossier                                | Activé                                                      |
| Restaurer les fenêtres de dossiers ouvertes lors de la prochaine ouverture de session | Désactivé                                                   |
| Afficher les lettres de lecteur                                                       | Activé                                                      |
| Afficher les dossiers et les fichiers NTFS chiffrés ou compressés en couleur          | Activé                                                      |
| Afficher la légende des dossiers et des éléments du Bureau                            | Activé                                                      |
| Afficher les gestionnaires d'aperçu dans le volet de visualisation                    | Activé                                                      |
| Utiliser des cases à cocher pour sélectionner des éléments                            | Désactivé                                                   |
| Utiliser l'Assistant Partage (recommandé)                                             | Désactivé                                                   |
| Lors de la saisie en mode d'affichage Liste                                           | Sélectionner l'élément affiché correspondant au texte saisi |

↳ → → → → Commun

↳ → → → → Options

|                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Interrompre le traitement des éléments sur cette extension si une erreur se produit sur cet élément  | Non |
| Exécuter dans le contexte de sécurité de l'utilisateur connecté (option de la stratégie utilisateur) | Oui |
| Appliquer une fois et ne pas réappliquer                                                             | Non |

↳ → → Menu Démarrer

↳ → → → Menu Démarrer (au minimum Windows Vista)

↳ → → → → Menu Démarrer (au minimum Windows Vista) (ordre : 1)

↳ → → → → Général

↳ → → → → Général

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Nombre de programmes dans le menu | 9 |
|-----------------------------------|---|



|          |  |
|----------|--|
| Démarrer |  |
|----------|--|

↳ → → → → → Paramètres avancés

|                                                                |                                            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ordinateur                                                     | Afficher en tant que lien                  |
| Connexion                                                      | Oui                                        |
| Panneau de configuration                                       | Afficher en tant que lien                  |
| Programmes par défaut                                          | Afficher cet élément                       |
| Documents                                                      | Afficher en tant que lien                  |
| Activer les menus contextuels et le glisser-déplacer           | Oui                                        |
| Favoris                                                        | Ne pas afficher cet élément                |
| Jeux                                                           | Ne pas afficher cet élément                |
| Aide                                                           | Afficher cet élément                       |
| Afficher les programmes nouvellement installés en surbrillance | Oui                                        |
| Musique                                                        | Afficher en tant que lien                  |
| Réseau                                                         | Ne pas afficher cet élément                |
| Ouvrir les sous-menus lorsque la souris pointe sur ceux-ci     | Oui                                        |
| Dossier personnel                                              | Afficher en tant que lien                  |
| Images                                                         | Afficher en tant que lien                  |
| Imprimantes                                                    | Afficher cet élément                       |
| Commande Exécuter                                              | Afficher cet élément                       |
| Rechercher                                                     | Oui                                        |
| Rechercher les communications                                  | Non                                        |
| Rechercher les Favoris et l'Historique                         | Non                                        |
| Rechercher les fichiers                                        | Rechercher les fichiers de cet utilisateur |
| Rechercher les programmes                                      | Oui                                        |
| Trier le menu Tous les programmes par nom                      | Oui                                        |
| Outils d'administration système                                | Ne pas afficher cet élément                |
| Utiliser de grandes icônes                                     | Oui                                        |
| Afficher les documents utilisés récemment                      | Oui                                        |
| Effacer les documents récents                                  | Non                                        |

↳ → → → → Commun

↳ → → → → Options

|                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Interrompre le traitement des éléments sur cette extension si une erreur se produit sur cet élément | Non |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|



|                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Exécuter dans le contexte de sécurité de l'utilisateur connecté (option de la stratégie utilisateur) | Oui |
| Appliquer une fois et ne pas réappliquer                                                             | Non |

### **eole\_restrictions\_eleves**

- Configuration ordinateur (activée)

↳ Stratégie

↳ → Modèles d'administration

↳ → → Système/Stratégie de groupe

| Stratégie                                                                           | Paramètre                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Configurer le mode de traitement par bouclage de la stratégie de groupe utilisateur | Activé (Mode : Fusionner) |

- Configuration utilisateur (activée)

↳ Stratégies

↳ → Modèles d'administration

↳ → → Bureau

| Stratégie                                                           | Paramètre |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Supprimer Propriétés du menu contextuel de l'icône Poste de travail | Activé    |

↳ → → Composants Windows/Explorateur de fichiers

| Stratégie                                                                                  | Paramètre                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dans Poste de travail, masquer ces lecteurs spécifiés                                      | Activé (Restreindre au lecteur "C" uniquement) |
| Empêcher l'accès aux lecteurs à partir du Poste de travail                                 | Activé (Restreindre au lecteur "C" uniquement) |
| Masque l'élément Gérer du menu contextuel de l'Explorateur de fichiers.                    | Activé                                         |
| Supprimer l'onglet DFS                                                                     | Activé                                         |
| Supprimer l'onglet Matériel                                                                | Activé                                         |
| Supprimer les options « Connecter un lecteur réseau » et « Déconnecter un lecteur réseau » | Activé                                         |

↳ → → Menu Démarrer et barre des tâches

| Stratégie                                   | Paramètre |
|---------------------------------------------|-----------|
| Supprimer le menu Exécuter du menu Démarrer | Activé    |

↳ → → Panneau de configuration

| Stratégie                                                                         | Paramètre |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Interdire l'accès au Panneau de configuration et à l'application Paramètres du PC | Activé    |

↳ → → Système

| Stratégie                                                             | Paramètre |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Désactiver l'accès à l'invite de commandes                            | Activé    |
| Désactiver également le traitement des scripts d'invite de commande ? | Non       |
| Empêche l'accès aux outils de modifications du Registre               | Activé    |
| Désactiver l'exécution silencieuse de regedit.exe ?                   | Non       |

↳ → → Système/Options Ctrl+Alt+Suppr

| Stratégie                            | Paramètre |
|--------------------------------------|-----------|
| Supprimer le Gestionnaire des tâches | Activé    |

## Débogage des GPO sous Windows

### Lister les GPO appliquées

Pour commencer, il est recommandé d'actualiser les paramètres de stratégies de groupes du client, dans l'invite de commandes, saisir :

```
gpupdate
```

La commande suivante permet d'obtenir la liste des GPO appliqués pour l'utilisateur connecté :

```
gpresult /SCOPE USER /V
```

Pour obtenir les GPO "machine", la commande (à exécuter en tant qu'administrateur) est :

```
gpresult /SCOPE COMPUTER /V
```

### Exécution de code PowerShell

Si le GPO nécessite des traitements complexes, il est probable qu'il exécutera un programme PowerShell<sup>[p.1179]</sup>.

L'application Windows PowerShell ISE (exécutée en tant qu'administrateur) permet d'ouvrir et d'exécuter simplement des fichiers .ps1<sup>[p.1180]</sup>.

Voir aussi...

↳ Gestion d'Active Directory avec les outils RSAT

## 4.8. Ajout de modèle d'administration de stratégie de groupe (ADM/ADMX)

Les modèles d'administration ou templates d'administration permettent d'ajouter des paramètres supplémentaires à l'éditeur de stratégie de groupe de l'Active Directory.


Par exemple, les modèles pour Firefox permettent de paramétrer le navigateur :

- Configurer les paramètres du navigateur : page d'accueil, moteur de recherche, extensions autorisées, etc ;
- Restreindre certaines fonctionnalités : désactiver la navigation privée, bloquer les mises à jour, empêcher la modification des paramètres proxy ;
- Appliquer des politiques de sécurité : forcer l'utilisation de HTTPS, interdire certains sites, activer le mode kiosque.


### Procédure d'ajout de fichier ADM/ADMX

Les fichiers ADM/ADMX ainsi que les dossiers contenant les traductions (Ex. : fr-FR) doivent être ajoutés dans le dossier :

```
\\addc\sysvol\NOM_DOMAINE_LOCAL\Policies\PolicyDefinitions.
```




Cependant, si vous ne placez que les fichiers ADM/ADMX Firefox, l'éditeur de stratégie de groupe n'affichera plus que les modèles d'administration de Mozilla/Firefox.




Afin d'avoir l'ensemble des modèles d'administration, il faut tous les copier dans `\\addc\sysvol\NOM_DOMAINE_LOCAL\Policies\PolicyDefinitions`.

Les modèles d'administration par défaut se trouvent sur le disque local des postes clients, dans `C:\Windows\PolicyDefinitions`.


Il suffit de copier l'ensemble du contenu de ce dossier dans `\\addc\sysvol\NOM_DOMAINE_LOCAL\Policies\PolicyDefinitions`.



Lors de la copie des modèles d'administration par défaut, le système vous demandera si vous souhaitez remplacer/fusionner les dossiers déjà présents, par exemple "fr-FR" et "en-US". Cochez la case "Faire ceci pour tous les éléments actuels" et répondez "Oui".



Une fois l'ensemble des fichiers copiés (ceux des modèles par défaut et ceux pour Firefox), on obtient ceci :



## 4.9. Observation et prise en main des postes clients

L'observation et la diffusion des postes clients s'effectue grâce au logiciel Veyon<sup>[p.1188]</sup>.

Le logiciel est automatiquement installé et configuré sur les postes clients par le client EOLE sauf si cela est explicitement désactivé dans l'interface de configuration du module.

Dans la configuration proposée, seuls les enseignants (membres du groupe professeurs) et les administrateurs (membres du groupe Domain Admins) sont autorisés à utiliser l'application.


Ces utilisateurs peuvent visualiser l'écran de tous les postes inscrits dans la même classe (voir la gestion par salle) que leur poste et démarrés.

La configuration par défaut permet uniquement la visualisation de l'écran, sans interaction. Il est possible d'autoriser la prise en main à distance (accès au clavier et à la souris du poste distant) en passant la variable Pouvoir prendre le contrôle de postes dans la salle et visualiser les postes non listés à oui.



L'activation de la fonctionnalité de prise de contrôle des postes de la classe entraîne également la possibilité d'accéder aux postes hors de la classe, Veyon permettant de sélectionner le poste ciblé en renseignant une IP.

Bien que seuls les postes de la classe soient listés, l'adresse IP saisie peut pointer vers n'importe quel autre poste.



1

Activer la jonction automatique au domaine

\* oui

### Activer la jonction automatique au domaine

L'activation automatique de jonction au domaine permet d'appliquer aux clients salt enregistrés un état qui exécute l'opération de jonction au domaine si le poste est encore hors-domaine.



L'application de l'état par le client salt nécessite que celui-ci dispose du mot de passe d'un compte avec les droits suffisants pour l'opération de jonction au domaine. Le mot de passe de ce compte est modifié au reconfigure pour limiter l'impact de sa diffusion. Il est conseillé de s'assurer que les reconfigure sont exécutés fréquemment si cette option est activée.



Cette option n'est pas compatible avec l'option d'acceptation automatique des certificats des clients salt.

2

Activer l'installation et la configuration de Veyon

\* oui

### Activation de Veyon

Activée par défaut, l'application Veyon peut être désactivée si les fonctionnalités de visualisation et prise de contrôle à distance ne sont pas souhaitées

3

Filtres de groupes d'utilisateurs pouvant visualiser les postes

\* cn=Domain Admins cn=professeurs\*

### Groupes autorisés à accéder aux fonctionnalités de Veyon

Un filtre utilisant les CN (common name) des groupes permet de limiter l'accès aux fonctionnalités de Veyon aux membres des groupes correspondants



4

**Pouvoir prendre le contrôle de postes dans la salle et visualiser les postes non listés**

\* non

### Restriction des fonctionnalités de Veyon

La fonctionnalité de prise de contrôle à distance est désactivée par défaut, contrairement à la visualisation.

5

**Activer la configuration de Firefox**

\* non

### Activer la configuration de Firefox

Permet la configuration du proxy et la diffusion du certificat pour l'utilisation du mode MITM.

## Gestion par salle

L'outil propose une gestion par salle afin que seuls les postes de la salle où l'enseignant s'est connecté lui soient proposés.

Il est possible de mettre en place cette gestion par salle de deux façon :

- utiliser l'attribut `location` du compte du client.
- utiliser des unités organisationnelles (OU<sup>[p.1188]</sup>).

### Gestion par salle avec l'attribut location

Pour affecter un poste client à une salle, il faut renseigner le nom de la salle dans l'attribut `location` du compte de station.

Cela peut s'effectuer en saisissant l'emplacement dans les propriétés de chacune des entrées station dans les outils RSAT<sup>[p.1181]</sup>.



Configuration de l'emplacement d'une station dans "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory"





Si une règle de nommage (exemple : préfixe) est déjà appliquée aux postes clients, il sera possible de scripter la modification de l'attribut.

```
1 oldIFS=$IFS
2 IFS=$'\n' # declare only \n as separator
3 for computer in $(ldbsearch -H /var/lib/samba/private/sam.ldb
4 '(&(objectClass=computer)(CN=techno*))' dn | grep ^dn) ;do
5 cat >> /tmp/location.ldif <<EOF
6 $computer
7 changetype: modify
8 add: location
9 location: technologie
10 EOF
11 done
12 IFS=$oldIFS # restore default separator
13 ldbmodify -v -H "/var/lib/samba/private/sam.ldb" /tmp/location.ldif
```

Dans le cas d'un module Scribe en mode AD, le script sera à exécuter dans le conteneur `addc` (`ssh addc`).

## Gestion par salle via OU

À partir d'EOLE 2.8.1, il est possible de gérer des salles dans Veyon via l'utilisation d'OU.


Le résultat est un classement automatique des ordinateurs par classe/salle, en fonction de leur présence dans des OU prédéfinies.

### Passage en mode "OU"

Dans l'onglet `workstation` en mode expert, passer la variable `Déduire la salle des ordinateurs via` à la valeur `OU` (cf image ci-dessous).

Pour retrouver les ordinateurs dans la même salle que son ordinateur, Veyon listera les ordinateurs rangés dans la même OU.

### Gestions des salle par OU



1



### `veyon_computer_organization_type`

Déduire la salle des ordinateurs via :

### Création des OU via les outils RSAT


Depuis un poste Windows intégré au domaine, exécuter `Utilisateurs et ordinateurs Active Directory` puis créer des OU comme sur l'image ci-dessous.

Par défaut les ordinateurs sont recherchés à la racine de l'annuaire.

Veyon considère chaque nouvelle OU comme un emplacement (une salle/classe). En plaçant les

ordinateurs dans ces OU vous leur attribuez un emplacement.

Veyon affichera les ordinateurs d'une même salle/classe.



## Personnalisation de la configuration de Veyon


La configuration proposée par défaut sur le module impose certains choix fonctionnels (utilisation de l'attribut `location`, demande de consentement, ...) qui ne correspondent pas forcément aux attentes ou aux habitudes de travail de tous.

La configuration de Veyon est déployée sur les postes grâce à une recette SaltStack<sup>[p.1181]</sup>.

Elle est générée à partir du template jinja<sup>[p.1167]</sup> : `/usr/share/eole/saltstack/salt/eole-workstation/veyon/config/files/Windows/veyon-config.json` fourni par le paquet `eole-workstation-formula`.

Il est possible de remplacer le template jinja globalement par une version personnalisée en plaçant votre fichier dans le répertoire (à créer) : `/srv/salt/eole-workstation/veyon/config/files/Windows`.

La configuration peut également être personnalisée pour une seule station en plaçant le fichier dans un répertoire au nom du FQDN de la station, par exemple : `/srv/salt/eole-workstation/veyon/config/files/PC-326473.domedpago.etb1.lan/veyon-config.json`.



La commande suivante permet de forcer le déploiement de la nouvelle configuration sur tous les clients :

```
salt '*' state.apply eole-workstation.veyon
```

Le fichier `README.rst` situé à la racine du projet `eole-workstation-formula` décrit les différents états<sup>[p.1162]</sup> mis à disposition :

<https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-workstation/repository/eole-workstation-formula>

Voir aussi...

➤ Action de classification des utilisateurs et des ordinateurs dans AD

## 4.10. Architecture mise en place pour la gestion des postes clients

### Code source

Le code mis en œuvre pour la gestion des postes clients est accessible sur la forge EOLE dans les projets suivants :

- <https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-workstation>
- <https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-ad-dc>

### Exécutables Windows

Les exécutables Windows des outils de base nécessaires au client sont mis à disposition sur le module EOLE dans `/usr/share/eole/workstation` et ses sous-répertoires par les paquets<sup>[p.1162]</sup> suivants :

- scripts EOLE pour l'installation de SaltMinion : `eole-workstation-joineole`
- installeurs SaltMinion : `eole-workstation-minion`
- installeurs Veyon : `eole-workstation-veyon`

### Serveur Web

Les fichiers nécessaires à l'installation des logiciels sur les postes clients sont mis à disposition par l'intermédiaire d'un serveur web HTTP répondant sur l'adresse suivante sans authentification : `http://salt/joineole`.

En fonction des services installés et activés sur le module, les fichiers seront servis soit par Apache<sup>[p.1152]</sup> soit par Nginx<sup>[p.1174]</sup>.

### Serveur Salt Master

La gestion des clients s'effectue grâce au service `eole-workstation-manager` qui implémente Salt Master.

Ce service répond sur les ports standards de SaltStack<sup>[p.1181]</sup> : 4505 et 4506.

➤ L'EAD3 qui implémente également un service Salt Master a été modifié à partir d'EOLE 2.7.1 afin d'utiliser des ports différents : 4605 et 4606.

Les fichier d'état<sup>[p.1162]</sup> spécifiques à la gestion des clients EOLE sont installées par le paquet

`eole-workstation-formula` et sont stockés dans le répertoire `/usr/share/eole/saltstack/salt`.

### ⚠ Résolution DNS

Par défaut, une entrée DNS est automatiquement ajoutée dans Active Directory afin que le nom `salt` soit résolu avec l'adresse IP sur laquelle répond le serveur SaltMaster de gestion des stations.

Pour le bon fonctionnement du client, il faut impérativement que la station puisse effectuer cette résolution de nom.

## Comptes de service Active Directory

La gestion des postes clients s'appuie sur deux comptes de service<sup>[p.1156]</sup> Active Directory dédiés : `eole-workstation-manager` et `eole-workstation-reader`.

### Compte de jonction au domaine

Le compte de service `eole-workstation-manager` est utilisé pour joindre les postes au domaine Active Directory.

Initialement membre du groupe `Domain Admins`, ses droits ont depuis été restreints au strict nécessaire lui permettant de gérer les postes du domaine.

Son mot de passe est modifié régulièrement mais il est tout de même possible de le consulter dans le fichier : `/etc/eole/private/eole-workstation-manager.password`.

### Compte de lecture


Le compte de service `eole-workstation-reader` est utilisé par Veyon<sup>[p.1188]</sup> pour interroger l'annuaire Active Directory, il ne possède pas de droits particuliers.

Son mot de passe n'est jamais modifié après avoir été généré, il est donc possible d'utiliser ce compte pour mettre en œuvre d'autres applications ayant besoin d'accéder à l'annuaire Active Directory.

Le mot de passe de cet utilisateur est stocké dans le fichier : `/etc/eole/private/eole-workstation-reader.password`.

## 4.11. ecoStations : gérer l'extinction et l'allumage des postes à des horaires donnés

### Présentation



ecoStations est un outil qui permet d'éteindre le parc informatique d'un établissement suivant une procédure assez souple pour permettre d'intégrer la notion d'internat par exemple ou de station à laisser allumée constamment.

Il faut renseigner via une interface web, deux listes de stations du parc L1 et L2 ainsi que deux horaires distincts H1 et H2.


À l'heure H1, toutes les stations de l'établissement seront éteintes exceptées les stations listées dans L1 ; puis à l'heure H2, toutes les stations de l'établissement seront éteintes exceptées les stations listées dans L2.

Ainsi, les stations listées dans L1 et L2 ne seront pas éteintes.

The screenshot shows the 'EcoStations' administration interface. At the top, there are tabs for 'Configuration d'arrêt des stations', 'Configuration de démarrage des stations', and 'Aide'. The main content area is titled 'Paramétrage' and indicates that the server is in the 'pédagogique' zone. Below this, the 'Planification activée' section allows scheduling stations by time and day. A table shows two entries: one for 07:30 on weekdays (Lu, Ma, Me, Je, Ve) and one for 08:45 on Saturdays (Sa). A 'Liste des stations à démarrer' dropdown menu is open, showing three entries: 'PC-483634.dompedago.etb1.lan', 'PC-483637.dompedago.etb1.lan', and 'PC-ADMIN.dompedago.etb1.lan'. Below the table, there are buttons for 'Ajouter', 'Modifier', 'Supprimer', and 'Désactiver'. A separate section allows setting a specific time (08:45) and selecting days of the week (Sa is selected). A warning message states: 'Si une station de la liste est désactivée et marquée comme (adresse inconnue) on peut résoudre le problème à l'aide des indications suivantes.' At the bottom, there are 'Enregistrer' and 'Annuler' buttons, and a 'Calendrier d'empêchement de l'allumage' section with a calendar icon.

ecoStations permet également de programmer l'allumage des stations en fonction des jours et des horaires par l'intermédiaire de wakeonlan<sup>[p.1188]</sup>.

Un calendrier permet de sélectionner les dates pour lesquelles les postes ne doivent pas être allumés.



L'application s'installe uniquement sur le module Scribe.

Les fonctions de récupération de la liste des stations et d'extinction utilisent le `client` `EOLE`.

## Installation d'ecoStations

ecoStations s'installe manuellement, saisir les commandes suivantes dans un terminal :

```
Query-Auto
```

```
apt-eole install eole-ecostations
```

L'application n'est pas disponible immédiatement après l'installation.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure` .



Pour désactiver rapidement et temporairement (jusqu'au prochain reconfigure) l'application web il est possible d'utiliser la commande suivante :

```
a2dissite nom de l'application
```

Le nom de l'application à mettre dans la commande est celui que l'on trouve dans le répertoire `/etc/apache2/sites-available/`

Pour activer cette nouvelle configuration il faut recharger la configuration d'Apache avec la commande :

```
service apache2 reload
```

Pour réactiver l'application avec cette méthode il faut utiliser les commandes suivantes :

```
a2ensite nom de l'application
```

```
service apache2 reload
```

## Accès à l'application web

Pour accéder à l'application se rendre à l'adresse : `http://<adresse_serveur>/ecostations`

L'authentification se fait **obligatoirement** par le biais du serveur SSO, ce service doit donc être actif.

## Rôles des utilisateurs

Seul l'utilisateur `admin` est autorisé à se connecter à l'application.

## Utilisation

Les postes clients doivent avoir été pré-configurés avec `power_config.cmd` ou un outil équivalant afin de supprimer la mise en veille automatique qui bloque l'ordre d'extinction.

ecoStations a été développé en étroite collaboration entre Olivier Hacquard, Pascal Ratte, Laurent Etignard, Frédéric Lamy, Valéry Georges et Jérôme Labriet.

Une documentation d'utilisation rédigée par Pierre Mariot est disponible sur le site de l'académie de Besançon :

<https://applilocale.ac-besancon.fr/scribeat/ecoStations/index.htm>

## 4.12. Gestion des quotas disque

Il est possible, pour chaque utilisateur, de limiter la quantité de données qu'il peut stocker sur le serveur en lui imposant un quota disque maximum.

Les quotas sont composés d'une limite douce (soft) et d'une limite dure (hard).



## 4.12.1. Visualisation des quotas disque dans l'EAD

### Fonctionnement des quotas disque

Il est possible, pour chaque utilisateur, de limiter la quantité de données qu'il peut stocker sur le serveur en lui imposant un quota disque maximum.

Les quotas sont composés d'une limite douce (soft) et d'une limite dure (hard).

À partir d'EOLE 2.8.1, le calcul de la limite dure est réglable via l'interface de configuration du module. Par défaut il vaut le double (200%) de la limite douce.

Dans l'interface EAD, c'est la limite douce qui est indiquée.



Les règles suivantes s'appliquent à l'utilisateur :

- il ne peut pas dépasser la limite dure ;
- il peut dépasser la limite douce pendant 7 jours ;
- passé ce délai, seule la limite douce est prise en compte et il est obligé de supprimer des données afin de repasser en dessous de celle-ci ;
- à partir de là, le processus de la limite douce/dure reprend et l'utilisateur peut à nouveau dépasser la limite douce pour une durée maximale de 7 jours.



#### ⚠ Attribution des limites liées aux quotas

Les limites de quotas s'appliquent à la création des utilisateurs, leur modification ultérieure ne s'applique donc pas automatiquement aux les utilisateurs déjà créés.

### Les quotas sur le module Scribe

Pour consulter les quotas, le menu **Outils/Quotas disque** de l'EAD permet d'afficher les quotas utilisateurs selon 3 filtres :

- Quotas dépassés
- Quotas à surveiller (quotas presque atteint)
- Tous les quotas

| AFFICHAGE DES QUOTAS UTILISATEURS                                                     |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Afficher les quotas selon le filtre: <input type="text" value="quotas à surveiller"/> |                |                |
| Utilisateur                                                                           | Espace utilisé | Délai éventuel |
| noemie. (tes1)                                                                        | 22 / 10        | none           |
| myriam. (am2)                                                                         | 111 / 61       | none           |
| sarah. (tl1)                                                                          | 25 / 10        | none           |
| cyril. (btsaltbq2)                                                                    | 57 / 51        | none           |
| morgane. (tmer)                                                                       | 93 / 81        | none           |
| remy. (tl2)                                                                           | 77 / 51        | none           |
| thomas. (am2)                                                                         | 50 / 51        |                |
| arthur. (tl1)                                                                         | 11 / 10        | none           |
| leila. (ts1)                                                                          | 22 / 10        | none           |
| melanie. (am1)                                                                        | 80 / 61        | none           |
| samia. (ci1)                                                                          | 102 / 102      |                |
| paul. (ts3)                                                                           | 35 / 10        | none           |



## Affichage des quotas utilisateur dans l'EAD



Les quotas sont appliqués sur la partition `/home`. Les quotas concernent, ainsi, l'ensemble des fichiers créés par l'utilisateur sur le serveur (dossiers personnels, partages équipe pédagogique, classe, groupes, etc.).

## Désynchronisation des quotas disque

Il peut arriver qu'il y ait une désynchronisation entre l'utilisation réelle du disque et le système de vérification des quotas.

Cela se traduit généralement par le fait que des utilisateurs sont considérés à tort comme dépassant leur quota disque.

La commande `quotacheck` permet de corriger le problème. Son utilisation demande quelques précautions.



Exemple d'utilisation de `quotacheck` sur le module Scribe où `/home` est la partition utilisée pour les données et les quotas utilisateurs.

1. arrêter les différents services susceptibles d'écrire sur la partition (samba, proftpd, exim4, ...);
2. démonter les éventuels montages liés à cette partition (images ISO, ...);
3. désactiver les quotas sur la partition : `quotaoff /home` ;
4. lancer la vérification des quotas : `quotacheck -vug /home` ;
5. réactiver les quotas sur la partition : `quotaon /home` ;
6. remonter les partitions : `mount -a` ;
7. démarrer les services précédemment arrêtés.



Cette procédure est également à appliquer dans le cas où la commande `repquota -a` ne rend plus la main.

## 4.12.2. Infosquota : gestion des quotas utilisateurs

### Présentation

Infosquota est un outil qui permet de mettre en place les quotas de manière très souple et très pédagogique. Chaque utilisateur apprend à gérer son quota en suivant une information claire sur son évolution.

Grâce à son outil de visualisation, Infosquota permet de retrouver les fichiers que les utilisateurs ont ventilé hors de leur lecteur partagé personnel. En effet les fichiers dispersés dans d'autres volumes sont comptabilisés dans le quota de l'utilisateur.

Le fichier quotas existe... créé le 24/04/2015 à 16:50:02

## Evaluation des quotas utilisateurs de Scribe

Afficher les utilisateurs occupant au moins  Mo

liste des **0** utilisateurs dont l'espace utilisé dépasse **1,0 Go**

Quotas globaux | Quotas Elèves | Quotas Profs | Quotas Administratifs | Quotas Autres

**Quotas globaux :**

**Total** : 0,1Go | **Profs** : 0,0Go | **Elèves** : 0,0Go | **Au dessus de la limite** : 0,0Go

---

- **Total** correspond à la totalité de données utilisateurs, y compris les comptes systèmes, non affichés dans les tableaux.

- **Au dessus de la limite** représente le cumul de l'espace utilisé par les **0** utilisateurs affichés dans les tableaux et dont l'usage disque dépasse **1,0 Go**.

version 2.0.2 | Crédit

Infosquota a été développé par Olivier Hacquard et Jérôme Labriet (Académie de Besançon) en étroite collaboration avec Bruno Debeve (Académie de Bordeaux), Frédéric Poyet (Académie de Dijon) et Pierre Mariot (Académie de Besançon) dans le cadre du projet EOLE.

<http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/infquot>

Les derniers développements mis à disposition par Bruno Debeve ont également été intégrés.  
[http://www.debeve.net/infosquota\\_dev/](http://www.debeve.net/infosquota_dev/)

## Installation d'Infosquota

Infosquota s'installe manuellement, saisir les commandes suivantes dans un terminal :

```
Query-Auto
```

```
apt-eole install eole-infosquota
```

L'application n'est pas disponible immédiatement après l'installation.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure`.

L'application fonctionne uniquement sur le module Scribe.

Pour désactiver rapidement et temporairement (jusqu'au prochain reconfigure) l'application web il est possible d'utiliser la commande suivante :

```
a2dissite nom de l'application
```

Le nom de l'application à mettre dans la commande est celui que l'on trouve dans le répertoire `/etc/apache2/sites-available/`

Pour activer cette nouvelle configuration il faut recharger la configuration d'Apache avec la commande :

```
service apache2 reload
```

Pour réactiver l'application avec cette méthode il faut utiliser les commandes suivantes :

```
a2ensite nom de l'application
```

```
service apache2 reload
```

L'initialisation de l'application (recherche des fichiers) s'effectue lors de l'instance ou du reconfigure suivant l'installation du paquet.

La mise à jour des fichiers s'effectue de façon hebdomadaire.

## Accès à l'application web

Pour accéder à l'application se rendre à l'adresse : [http://<adresse\\_serveur>/quotas/](http://<adresse_serveur>/quotas/)


L'authentification se fait **obligatoirement** par le biais du serveur SSO, ce service doit donc être actif.

## Rôles des utilisateurs

Seul l'utilisateur `admin` est autorisé à se connecter à l'application.

## Utilisation

L'exécutable `infosquotas.exe` est lancé au démarrage de la session et affiche les messages qui conviennent selon la configuration des quotas établie dans l'EAD et celle des alertes saisies dans le fichier `\\addc\netlogon\infosquota\infosquota.ini`.



Une documentation d'utilisation est disponible dans l'espace de contributions EOLE à l'adresse suivante : <http://eole.ac-dijon.fr/pub/Contribs/Infosquota/>

## Remarques

L'utilisation du disque par utilisateur est enregistrée dans le fichier : `/home/netlogon/infosquota/quotas.txt`.

Le journal généré par le script de recherche des fichiers est disponible dans : `/var/log/infosquota/recherche-fich-users.log`.

La liste des fichiers ventilés d'un utilisateur est stockées dans le fichier : `/var/www/html/outils/quotas/log/<login>.log`.

## 4.13. Résoudre des dysfonctionnements liés au client EOLE

### Problèmes à l'inscription au domaine


Lorsqu'un problème survient lors de l'inscription au domaine ou à l'ouverture de session, plusieurs pistes sont à explorer.

#### Sur le serveur

Vérifier l'état du serveur avec la commande `diagnose`.

Vérifier la communication avec le client à l'aide de la commande `tcpcheck` :

```
tcpcheck 2 <IP station>:135
```



Sur le serveur les commandes doivent être exécutées avec l'utilisateur `root`, soit sur la console soit via SSH.

#### Sur un client Windows

Vérifier la configuration réseau de la station avec la commande `ipconfig /all`

Vérifier la communication du client avec le serveur avec les commandes :

```
ping <adresse module>
```

```
nbtstat -A <adresse module>
```

## Débogage du service Salt Master

### Clients enregistrés

La commande `salt-key` permet de lister les clés des clients, de les accepter ou de les refuser.

### Événements Salt

La commande suivante permet de suivre tous les événements :

```
salt-run state.event pretty=True
```

## Journaux d'installation du client Salt Minion

Les étapes de l'installation de Salt Minion sont enregistrées par défaut dans le fichier : **\$TEMP\install-minion.log**.

Sur une installation standard, ce chemin peut-être :

- `C:\Windows\Temp\install-minion.log` ;

ou encore :

- `C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Temp\install-minion.log`

## Journaux du client Salt Minion

Sur un client Microsoft, les logs du clients sont enregistrés dans le dossier :

```
%ProgramData%/Salt Project/Salt/var/log/salt/minion
```


## Vérifier/corriger les ACL du SYSVOL

Sur le DC, la commande suivante permet de vérifier la consistance du répertoire SYSVOL <sup>[p.1186]</sup> :

```
samba-tool ntacl sysvolcheck
```

Si des erreurs sont détectées, il est possible de réinitialiser les ACL à l'aide de :

```
samba-tool ntacl sysvolreset
```



Sur le module ScribeAD, ces commandes sont à exécuter à l'intérieur du conteneur :

```
lxc-attach -n addc -- samba-tool ntacl sysvolcheck
```

```
lxc-attach -n addc -- samba-tool ntacl sysvolreset
```

## Débugage des GPO sous Windows

### Lister les GPO appliquées

Pour commencer, il est recommandé d'actualiser les paramètres de stratégies de groupes du client, dans l'invite de commandes, saisir :

```
gpupdate
```

La commande suivante permet d'obtenir la liste des GPO appliqués pour l'utilisateur connecté :

```
gpresult /SCOPE USER /V
```

Pour obtenir les GPO "machine", la commande (à exécuter en tant qu'administrateur) est :

```
gpresult /SCOPE COMPUTER /V
```

### Exécution de code PowerShell

Si le GPO nécessite des traitements complexes, il est probable qu'il exécutera un programme PowerShell <sup>[p.1179]</sup>.

L'application Windows PowerShell ISE (exécutée en tant qu'administrateur) permet d'ouvrir et d'exécuter simplement des fichiers .ps1 <sup>[p.1180]</sup>.

## 5. Les clients GNU/Linux

Suite passage du mode Samba NT <sup>[p.1182]</sup> au mode Active Directory <sup>[p.1151]</sup>, les anciens outils tels que JoinEOLE et le client Scribe ne sont plus fonctionnels.

À partir d'EOLE 2.7.1, la gestion des postes clients est basée sur de nouveaux outils tels que SaltStack <sup>[p.1181]</sup>, Veyon <sup>[p.1188]</sup> et les GPO <sup>[p.1164]</sup>.

Le projet regroupant tous ces outils est appelé : eole-workstation

Avec le passage à AD et Kerberos <sup>[p.1168]</sup>, les anciennes méthodes utilisées pour intégrer des stations GNU/Linux au domaine Scribe ne sont plus fonctionnelles.

## 5.1. Intégration au domaine et installation du client EOLE sur les postes GNU/Linux

À partir d'EOLE 2.8.0, il est possible d'utiliser le client EOLE pour intégrer des clients GNU/Linux au domaine.

### Intégration par le client EOLE



Dans ce scénario, il faut installer le client (Salt Minion) sur tous les postes :

- depuis le poste client connecté avec un utilisateur ayant accès au mode superutilisateur (`sudo`<sup>[p.1185]</sup>)
- ouvrir un navigateur internet
- télécharger l'installateur du client `installMinion.sh` via HTTP<sup>[p.1165]</sup> en naviguant vers l'adresse suivante : `http://salt/joineole`
- exécuter le script d'installation dans un terminal à l'aide de la commande suivante :

```
sudo bash installMinion.sh
```

#### ⚠ Résolution DNS

Par défaut, une entrée DNS est automatiquement ajoutée dans Active Directory afin que le nom `salt` soit résolu avec l'adresse IP sur laquelle répond le serveur SaltMaster de gestion des stations.

Pour le bon fonctionnement du client, il faut impérativement que la station puisse effectuer cette résolution de nom.

#### ⚠ Proxy

L'accès à `http://salt` doit s'effectuer sans proxy.

Si un pare-feu est présent entre le serveur et les clients, il faut s'assurer que celui-ci est configuré correctement.

Dans le cas d'un serveur Amon, il est possible de déclarer des exceptions en utilisant les variables : `proxy_bypass_domain ethX`.

#### ⚠

Le script d'installation télécharge des fichiers sur Internet.

Si il est nécessaire pour sortir, le proxy doit impérativement être configuré dans l'environnement d'exécution du script.

Une fois le client EOLE installé, il faut que sa clé soit acceptée sur le serveur.

Dès que sa clé est acceptée, il s'occupe de joindre automatiquement la station au domaine Active Directory lors du premier re-démarrage du poste client.



En mode AD, il n'est plus nécessaire d'activer explicitement l'interpréteur de commande (shell [p.1153]) pour les utilisateurs.


Sur le client, l'attribut en question est redéfini par l'intermédiaire du fichier `/etc/sssds/sssds.conf`.

## Acceptation et gestion des clés


Une fois le client EOLE installé, il faut que sa clé soit acceptée sur le serveur afin qu'il soit pleinement fonctionnel.

### Gestion des clés dans l'EAD3

Il est possible d'accepter et de gérer les clés des clients EOLE au travers de l'interface d'administration EAD3.



L'action Gestion des clés clients est disponible dans la catégorie **Clients**.



1

**ACCEPTER** ✓**ACCEPTER**

Accepte la clé du client, et l'ajoute dans le domaine.

2

**RENOMMER** ✎**RENOMMER**

Renomme l'entrée du client.

3

**REJETER** ⊘**REJETER**

Refuse la demande du client et le liste en client interdit par défaut.


4

**SUPPRIMER** 🗑️**SUPPRIMER**

Supprimer le client du serveur, partie Salt, ou partie Salt et AD.


L'action présente les clients sous la forme d'un tableau.

- les clés non acceptées peuvent être acceptées, rejetées ou supprimées ;
- les clés acceptées peuvent être supprimées ou renommées



Pour l'instant, l'action Renommer modifie uniquement le nom de la clé du client mais pas celui du poste.





1

OUI

**option OUI**

La clé est supprimée de Salt et dans l'annuaire AD

2

NON

**option NON**

La clé est supprimée de Salt uniquement

À partir d'EOLE 2.8.1, la suppression des clés propose deux choix :

- **OUI** entraîne la suppression complète du client, c'est-à-dire partie Salt et partie AD, ce qui inclut la disparition du client de son compte machine de AD.
- **NON** effectue la suppression du client uniquement dans Salt, le compte machine est toujours dans le domaine.

**Gestion des clés en ligne de commande**

Dans une console sur le serveur exécuter la commande :

```
salt-run state.event pretty=True
```

Attendre l'arrivée d'un message **salt/auth** :

```
1 salt/auth {
2 "_stamp": "2019-01-31T10:06:32.609135",
3 "act": "pend",
```

```

4 "id": "PC-213950.etb1.ac-test.fr",
5 "pub": "-----BEGIN PUBLIC
 KEY-----\nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAYu6dKgb7MAhVmvoOZxMY\niVLxoOK+RtyPm
 PUBLIC KEY-----",
6 "result": true
7 }

```

Accepter la clef du minion en exécutant la commande suivante :

```
salt-key -A
```

Il est également possible d'accepter les clés avec l'utilisateur `eole` ou `eole2` plutôt que `root`.

Pour ce faire, vous devez ouvrir une session (ssh ou console) avec l'utilisateur `eole` ou `eole2` en choisissant l'option `Shell Linux` dans le menu semi-graphique (avant-dernière option de la liste). Cela vous permet d'obtenir une invite de commande du type :

```
eole@scribe :~$
```

Vous pouvez alors lancer les mêmes commandes qu'avec l'utilisateur `root` en utilisant l'outil `sudo`.

Pour attendre l'arrivée des clés :

```
eole@scribe:~$ sudo salt-run state.event pretty=True
```

Pour accepter toutes les clés :

```
eole@scribe:~$ sudo salt-key -A
```

## 6. Automatisation de la classification des objets dans l'AD

Disponible à partir d'EOLE 2.7.2 et pré-installé sur Scribe >= 2.8.1, le paquet `eole-ad-dc-ou` permet de créer automatiquement une structure d'unités organisationnelles<sup>[p.1188]</sup> et de définir des règles de classification des nouveaux objets sur les modules Scribe en mode AD et les contrôleurs de domaine Seth.

Par défaut, lors de la création d'un utilisateur, y compris via les procédures d'importation automatisées, l'objet AD est créé dans `CN=Users,<realm>`.

De même, à l'intégration d'un ordinateur, la fiche AD est créé dans `CN=Computers,<realm>`.

L'ensemble des utilisateurs et des ordinateurs se retrouvent ainsi dans ces 2 conteneurs AD.

La création de GPO<sup>[p.1164]</sup> utilisateur peut être réalisée en utilisant les filtres par groupe mais, ce n'est pas la pratique la plus courante. Il est plus facile d'associer une GPO avec un Unité Organisationnelle.

Le paquet `eole-ad-dc-ou` permet de générer une organisation (niveaux, classes, personnes, machines, salles, ...) sous forme d'une arborescence d'OU.

Une fois l'arborescence créée, l'ensemble des utilisateurs/ordinateurs présents dans le conteneur par défaut seront analysés et classés selon les règles indiquées.

### Installation du paquet

S'il n'est pas déjà présent, le paquet s'installe à l'aide de la commande suivante :

```
apt-eole install eole-ad-dc-ou
```

Une fois le paquet installé, de nouvelles variables sont disponibles dans l'interface de configuration du module.

## Configuration dans `gen_config`.

Le paramétrage d'UO personnalisées se fait dans l'onglet GPO

- **activer\_ad\_ou** : permet d'activer la création automatique d'une arborescence d'UO
- **activer\_ad\_schedule** : permet d'exécuter la commande de classement chaque jour (si des nouveaux utilisateurs sont ajoutés, ils seront automatiquement classés dans leurs UO)
- **activer\_ad\_ou\_classifier** : Activer le classement automatique des utilisateurs et ordinateurs vers une arborescence d'UO
- **ad\_ou\_names** : Il s'agit de la liste des OU. Pour chaque OU, il faut saisir :
- **ad\_ou\_names\_X** :

Nom de l'UO personnalisée.

Les espaces sont autorisés lors de la saisie.

Le caractère '/' permet de créer une UO sous une autre **UO**. Exemple "*MON UO/Ma sous UO*".

- **ad\_ou\_classifier\_X**

*aucun* : ne déplace aucun objet

*membreDe* : déplace les personnes appartenant au groupe renseigné dans le champ *ad\_ou\_group\_X* dans une UO personnalisée.

*membreDeENT* : déplace les personnes appartenant au groupe renseigné et les répartit dans des sous-UO **Niveau** (attribut "*Meflcf*") et **Classe** (attribut "*Divcod*") de l'UO personnalisée.

*ordinateur* : déplace les ordinateurs dans l'UO personnalisée.

*ordinateur\_par\_classe* : ne déplace que les ordinateurs et les répartissant dans des sous OU en fonction de leurs noms.

- **ad\_ou\_group\_X**

Facultatif, groupe auquel doit appartenir l'objet pour être sélectionné.

Exemple :

Avec *ad\_ou\_group="professeurs"* : prof-1 sera sélectionné, eleve-1 non

Avec *ad\_ou\_group="eleves"* : eleve-1 sera sélectionné, prof-1 non

Avec *ad\_ou\_group=""* : pas de filtre, tous seront sélectionnés.

- **ad\_ou\_pattern\_X**

Dans cette zone, vous pouvez saisir une règle de filtrage sur le NOM de l'objet.

Cette règle de filtrage est une expression régulière<sup>[p.1162]</sup> (REGEX).

Dans le cas d'un classifieur *ordinateur\_par\_classe* l'expression régulière doit comporter un groupement. Le groupement est symbolisé par des parenthèses. Ce groupement servira à déterminer les noms des classes qui deviendront des sous-UO de l'UO personnalisée.

Exemple :

\* *ad\_ou\_pattern="PC"* : tous les éléments contenant "PC" seront sélectionnés. Ainsi, PC-123456 sera sélectionné, MONPC-001 aussi, mais CDI-001 non et DESKTOP-ZPCLE non plus.

\* *ad\_ou\_pattern=""* : pas de filtre ==> tous seront sélectionnés.

## # Cas particulier classifieur *ordinateur\_par\_classe* et expression avec groupement

Un groupement d'expression régulière est délimité par des parenthèses.

Le groupement peut contenir qu'un seul groupe : (PC).

Le groupement peut contenir plusieurs groupes, ils sont alors séparés par un pipe "|" (**AltGr+6**) : (PC|AUTRE).

\* *ad\_ou\_pattern="(PC|TECHNO|CDI)"* : les UO *PC*, *TECHNO* et *CDI* seront créés. Les ordinateurs contenant "PC" dans leur nom seront placés dans l'UO "*PC*", ceux contenant "TECHNO" dans l'UO "*TECHNO*", idem pour "CDI" vers "*CDI*".

### ⚠ **Nommage des objets et filtrage.**


Il faut faire attention au nom que l'on donne aux objets comme les groupes et les ordinateurs ainsi qu'aux filtres (expression régulière) que l'on définit. Par exemple, il ne faut pas nommer les ordinateurs avec un nom comportant plusieurs éléments du groupe d'expression régulières.

Si l'on définit `ad_ou_pattern="(PC|TECHNO|CDI)"`, il ne faut pas nommer les ordinateurs "PC-CDI-00X" ou "CDIPC-00X" par exemple. Dans ce cas, le filtrage et le classement des ordinateurs par sous-UO aura des effets inattendus.


**⚠ Sensibilité à la casse (min/MAJ)**

Les champs de sélection de groupes et de règle de filtrage sont sensibles à la casse, c'est à dire que les minuscules et les majuscules ont une importance, sont considérées différemment. Par exemple "`ad_ou_pattern=pc`" ne fonctionnera pas si l'objet à classer contient "PC".

**Exemple membreDeENT (UO par niveau "Meflcl" et sous-UO par classe "Divcod")**



**Exemple "(PC|TECHNO|CDI)"**



**Exemples de règles**

|    |                                        |                  |                |               |   |
|----|----------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---|
| no | ad_ou_names                            | ad_ou_classifier | ad_ou_group    | ad_ou_pattern | ( |
| 1  | Utilisateurs du Domaine                | aucun            |                |               | ( |
| 2  | Professeurs/Utilisateurs du Domaine m  | membreDe         | professeurs    |               | ( |
| 3  | Administratifs/Utilisateurs du Domaine | membreDe         | administratifs |               | ( |

|    |                                                                      |                       |                |   |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 4  | Eleves/Utilisateurs du<br>Domaine                                    | membreDe              | eleves         | - |
| 5  | Ordinateurs du Domaine                                               | aucun                 |                | ( |
| 6  | Equipements fixes/Ordinateurs<br>du Domaine                          | ordinateur            | DESKTOP-       | - |
| 7  | Equipements<br>mobiles/Ordinateurs du<br>Domaine                     | ordinateur            | LAPTOP-        | - |
| 8  | CLASSE MOBILE<br>1/Equipements<br>mobiles/Ordinateurs du<br>Domaine  | aucun                 |                | ( |
| 9  | CLASSE MOBILE<br>2/Equipements<br>mobiles/Ordinateurs du<br>Domaine  | aucun                 |                | ( |
| 10 | SALLE DE<br>COURS/Equipements<br>fixes/Ordinateurs du Domaine        | ordinateur_par_classe | (SVT HIS TEST) | ; |
| 11 | SALLE DES<br>PROFESSEURS/Equipements<br>fixes/Ordinateurs du Domaine | aucun                 |                | ( |
| 12 | MULTIMEDIA/Equipements<br>fixes/Ordinateurs du Domaine               | aucun                 |                | ( |
| 13 | TECHNOLOGIE/Equipements<br>fixes/Ordinateurs du Domaine              | ordinateur            | TEC            | - |
| 14 | CDI/Equipements<br>fixes/Ordinateurs du Domaine                      | ordinateur            | CDI            | - |
| 15 | ULIS/Equipements                                                     | ordinateur            | ULIS           | - |

|    |                                                   |             |                 |       |  |
|----|---------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------|--|
|    | fixes/Ordinateurs du Domaine                      |             |                 |       |  |
| 16 | SEGPA/Equipements<br>fixes/Ordinateurs du Domaine | ordinateur  |                 | SEGPA |  |
| 17 | UPI/Equipements<br>fixes/Ordinateurs du Domaine   | ordinateur  |                 | UPI   |  |
| 18 | Power Users/Utilisateurs du<br>Domaine            | membreDe    | Domain<br>Users | Test  |  |
| 19 | Eleves/Utilisateurs du<br>Domaine                 | membreDeENT | eleves          |       |  |

### Exemple de classement sur un Scribe

| Origine         | Destination                                                                       | Pr                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Administrator   | CN=Administrator,CN=Users,<realm>                                                 | cc<br>m<br>m                   |
| prof1           | CN=prof1,OU=Professeurs,OU=Utilisateurs du Domaine,<realm>                        | pr<br>gr<br>'p<br>dc           |
| c31e1           | CN=c31e1,OU=c31,OU=3eme,OU=Eleves,OU=Utilisateurs du<br>Domaine,<realm>           | c3<br>le<br>'e<br>rè           |
| prenom.eleve112 | CN=prenom.eleve112,OU=c31,OU=3eme,OU=Eleves,OU=Utilisateurs<br>du Domaine,<realm> | pr<br>es<br>gr<br>dc           |
| CDI01           | CN=CDI01,OU=CDI,OU=Equipements fixes,OU=Ordinateurs du<br>Domaine,<realm>         | C<br>or<br>le<br>cc<br>C<br>nc |
| DESKTOP-01      | CN=DESKTOP-01,OU=Equipements fixes,OU=Ordinateurs du                              | D                              |

|           |                                                                                             |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|           | Domaine,<realm>                                                                             |  |
| LAPTOP-01 | CN=LAPTOP-01,OU=Equipements mobiles,OU=Ordinateurs du<br>Domaine,<realm> LAPTOP-            |  |
| SRV02     | CN=SRV02,CN=Computers,<realm>                                                               |  |
| SVT02     | CN=SVT02,OU=SVT,OU=SALLE DE COURS,OU=Equipements<br>fixes,OU=Ordinateurs du Domaine,<realm> |  |

## Exécution du script de classement

### Exécution automatique


Le classement est appliqué :

- à chaque instance ou reconfigure ;
- toutes les nuits (si `Exécuter le traitement toutes les nuits` est à `oui`).

### Exécution depuis l'EAD3

À partir d'EOLE 2.8.1, si la `création automatique d'une arborescence d'OU` a été activée dans l'interface de configuration du module, il est possible de lancer l'exécution du script de classification des objets dans l'AD directement depuis l'EAD3.







**Classer les nouveaux utilisateurs et ordinateurs par OU**

Classification Users/Computers dans les OU

☆ Ajouter à vos marque-pages

 **Gestion AD**

 organiser, ordinateur

L'action Classer les nouveaux utilisateurs et ordinateurs par OU est disponible dans la catégorie **Gestion AD**.

L'action propose tout simplement d'exécuter le traitement en cliquant sur le bouton.



EXÉCUTER LE SCRIPT

La fin du traitement est indiquée par une fenêtre qui s'affiche en bas à gauche de l'écran.



Exécution effectuée X

## Exécution manuelle

Pour forcer l'exécution du traitement, il est possible d'exécuter la commande suivante :

```
/usr/share/eole/postservice/24-ad-ou
```

## 7. Les clients FTP

Les utilisateurs peuvent accéder à leurs données par l'intermédiaire d'un client FTP (gFTP, Filezilla, ...).

Le serveur FTP est activable/désactivable dans l'onglet **Services** par l'intermédiaire de l'option Activer l'accès FTP. Le serveur FTP est basé sur le logiciel libre ProFTPD.

<http://www.proftpd.org/>

L'onglet **Proftpd** n'apparaît en mode expert que si le service est activé.

The screenshot shows the 'Proftpd' configuration window. It has a title bar with a cloud icon and the text 'Proftpd'. Below the title bar is a 'Configuration' section. The settings are as follows:

| Paramètre                                                               | Valeur       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Nom du serveur FTP                                                      | [Champ vide] |
| Activer le chiffrement TLS                                              | non          |
| Activer l'accès anonyme                                                 | non          |
| Activer des accès FTP supplémentaires                                   | non          |
| Autoriser les comptes LDAP à se connecter en accès FTP                  | oui          |
| Autoriser CAS en accès FTP                                              | oui          |
| Nombre maximum d'utilisateurs simultanés                                | 50           |
| Nombre maximum de processus pour ProFTPD                                | 40           |
| Taille maximum du fichier récupéré (download) en Mb                     | 500          |
| Taille maximum du fichier déposé (upload) en Mb                         | 100          |
| Temps maximum d'inactivité avant déconnexion (en secondes)              | 1200         |
| Activer l'accès aux dossiers personnels des élèves pour les professeurs | non          |

Vue de l'onglet Ftp de l'interface de configuration du module

### Paramétrage du serveur ProFTPD

#### Nom du serveur FTP

Ce paramètre permet de personnaliser le nom du serveur FTP. Ce nom apparaît lorsqu'on se connecte en FTP sur le serveur avec un client ou en ligne de commande.

## Activer le chiffrement TLS

Passer cette option à oui permet d'activer le chiffrement TLS mais son utilisation est déconseillée car les échanges réalisés avec du FTP sécurisé ne passent pas ou passent difficilement les pare-feux.

## Activer l'accès anonyme

L'accès anonyme permet d'ouvrir l'accès en anonyme sur le répertoire de votre choix.

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>E</b> Activer l'accès anonyme      | * oui       |
| <b>E</b> Chemin du répertoire anonyme | * /home/ftp |

Si la variable est passée à oui une nouvelle variable Chemin du répertoire anonyme s'affiche, sa valeur est un chemin absolu. Ce répertoire doit être créé manuellement s'il n'existe pas. L'utilisateur anonymous peut télécharger depuis le répertoire spécifié, il n'a pas par défaut les droits d'écriture.

Le fichier de configuration contient la directive <Limit WRITE> :

```
<Limit WRITE>
```

```
DenyAll
```

```
</Limit>
```

## Activer des accès FTP supplémentaires

L'accès FTP supplémentaire permet d'ouvrir l'accès à des comptes existants sur le répertoire de votre choix.

<b>E</b> Activer des accès FTP supplémentaires	* oui
<b>E</b> Chemin du répertoire FTP supplémentaire	* /home/commun /home/data

Si la variable est passée à oui une nouvelle variable Chemin du répertoire FTP supplémentaire s'affiche, sa valeur est un chemin absolu. Ce répertoire doit être créé manuellement s'il n'existe pas et les droits doivent être ajustés. Les utilisateurs du module peuvent lire et écrire dans le répertoire spécifié.

## Autoriser CAS en accès FTP

Cette option doit être activée pour l'utilisation de l'application Pydio sur le serveur.

## Nombre maximum d'utilisateurs simultanés

Par défaut à 50 cette variable permet d'ajuster le nombre d'utilisateurs simultanés autorisés à se connecter en FTP.

## Nombre maximum de processus pour ProFTPD

Par défaut à 40 cette variable permet d'ajuster le nombre maximum de processus simultanés du logiciel ProFTPD.

## Taille maximum du fichier récupéré (download) en Mb

Par défaut à 500 cette variable permet d'ajuster la taille maximum des fichiers pouvant être téléchargés.

## Taille maximum du fichier déposé (upload) en Mb

Par défaut à `100` cette variable permet d'ajuster la taille maximum des fichiers pouvant être déposés.

## Temps maximum d'inactivité avant déconnexion (en secondes)

Par défaut à `1200` secondes (20 minutes) cette variable permet d'ajuster le temps d'inactivité avant déconnexion.

## Accès FTP

Une fois l'accès FTP activé, il est possible d'accéder au service avec un client FTP (Filezilla, gFTP), par un navigateur web ou avec une application web FTP ( Pydio, anciennement Ajaxplorer, sur le module Scribe).

### Accès par un navigateur web

Pour accéder aux documents avec un navigateur web il faut préciser le protocole dans l'URL :


```
ftp://user@<adresse_serveur>/
```

ou

```
ftp://<adresse_serveur>/
```

### Accès par une application web

Pour accéder aux fichiers par l'application web Pydio, il faut l'activer dans l'onglet `Applications web`. Pydio (anciennement Ajaxplorer) n'est pas pré-installé sur le module Horus (il s'installe avec la commande `apt-eole`, voir la documentation sur les applications web). Suite à une reconfiguration du serveur, l'application sera accessible à l'adresse `http://<adresse_serveur>/pydio/` moyennant l'authentification (mire EoleSSO).



Avec un client FTP (en mode passif par défaut) le mode actif doit impérativement être configuré. Dans ce mode c'est le client FTP qui détermine le port de connexion à utiliser.

## Interdire l'accès FTP à des comptes utilisateur

Le fichier `/etc/ftpusers` contient une liste des utilisateurs qui ne doivent pas se connecter via le service FTP. Ce fichier est utilisé non seulement pour l'administration système mais également pour augmenter la sécurité du réseau. Il contient typiquement la liste des utilisateurs qui, soit n'ont rien à faire avec le transfert FTP, soit ont trop de privilèges pour être autorisés à se connecter au serveur. De tels utilisateurs sont en général `root`, `daemon`, `bin`, `uucp` et `news`.

La liste du fichier `/etc/ftpusers` peut être complétée avec des utilisateurs systèmes ou LDAP dont il faut désactiver l'accès au service FTP.



Attention lors des accès FTP, le mot de passe transite en clair sur le réseau.

## Anti-virus ClamAV

Si l'anti-virus ClamAV est activé, la recherche de virus en temps réel sur le FTP est activé par défaut. Il est possible de désactiver cette option dans l'onglet **Clamav** en passant Activer l'anti-virus temps réel sur FTP à **non**.

## Accès au dossier personnel des élèves par FTP

Sur les modules Scribe et AmonEcole, les professeurs n'ont, par défaut, pas accès au dossier personnel de leurs élèves par l'intermédiaire du protocole FTP.

Cette restriction peut être levée en répondant **oui** à la question Activer l'accès aux dossiers personnels des élèves pour les professeurs. Cette option diminue légèrement la sécurité du serveur.

# 8. Les clients Jabber (XMPP)

Jabber, également connu sous le nom de XMPP<sup>[p.1189]</sup>, est un ensemble de protocoles standards ouverts de l'IETF de messagerie instantanée et de présence, et plus généralement une architecture décentralisée d'échange de données.

Jabber est également un système de collaboration en quasi-temps-réel et d'échange multimédia via Jingle, dont la VoIP (téléphonie sur Internet), la visioconférence et l'échange de fichiers sont des exemples d'applications.


## 8.1. Mise en place du serveur jabber

Le service jabber (ejabberd) n'est pas pré-installé sur le module Scribe mais il est pré-packagé en tant que paquet additionnel.

Il faut donc installer le paquet manuellement avec la commande :

```
apt-eole install eole-ejabberd
```

La configuration du serveur ejabberd peut être personnalisée dans l'onglet **Ejabberd** de l'interface de configuration du module.



La variable : Nom de domaine de la messagerie instantanée de l'établissement permet de personnaliser le nom de domaine des adresses de contact XMPP<sup>[p.1189]</sup>.


La variable Voir les autres utilisateurs sans autorisation préalable est supprimée à partir d'EOLE 2.8.0.

Le service n'est pas disponible immédiatement après l'installation.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure`.

Le service est activé par défaut, il peut être désactivé en répondant `non` à la question `Activer le serveur de messagerie instantanée ejabberd` dans l'onglet `Services` de l'interface de configuration du module.

La configuration du serveur ejabberd peut être affinée dans l'onglet `Ejabberd` de l'interface de configuration du module en mode expert.



The screenshot shows a configuration window with two rows. The first row is labeled 'Login de l'administrateur' and has a text input field containing 'admin'. The second row is labeled 'Nombre maximum de connexions simultanées par utilisateur' and has a numeric input field containing '10'. Both fields have a small icon to the right, likely for copying or clearing the value.

- `Login de l'administrateur` permet de définir l'utilisateur qui sera administrateur du serveur ejabberd ;
- `Nombre maximum de connexions simultanées par utilisateur` permet de limiter le nombre de connexions simultanées par utilisateur.



Vous pouvez vérifier que vous êtes effectivement connecté en lançant la commande suivante sur le serveur :

```
ejabberdctl connected-users
```

D'autres commandes `ejabberdctl` sont disponibles et documentées avec l'option `help` :

```
root@ejabber:~# ejabberdctl help
```

## 8.2. Configuration d'un client

Une fois le service mis en place, il est possible de s'y connecter en utilisant un compte présent dans l'annuaire.

De nombreux logiciels sont compatibles jabberd, les plus connus sont : Pidgin, Gajim, Coccinella et Kopete.

## Configuration de Pidgin

Essentiel | **Avancé**

**Options de connexion**

Protocole :

Nom d'utilisateur :

Domaine :

Ressource :

Mot de passe :

Alias local :

Mémoriser le mot de passe

Configuration de Pidgin : onglet Essentiel

Essentiel | **Avancé**

**Options de XMPP**

Nécessite SSL/TLS

Forcer l'ancien SSL (port 5223)

Autoriser l'authentification en clair pour les flux cryptés

Utiliser GSSAPI (Kerberos v5) pour l'authentification

Port de connexion :

Serveur de connexion :

Serveur mandataire de transfert de fichiers :

Configuration de Pidgin : onglet Avancé

## 9. Administration des listes de diffusion

### 9.1. Présentation

Sur le module Scribe, le logiciel de gestion de listes de diffusion Sympa<sup>[p.1185]</sup> est pré-installé et configuré de manière à s'intégrer totalement au module.

De la même manière que le système de messagerie de ces modules, le gestionnaire de listes de diffusion gère deux domaines :


- un domaine Internet, du type **etablissement.ac-acad.fr** ;
- un domaine restreint du type **i-etablissement.ac-acad.fr**.

Sur le module Scribe des listes sont créées automatiquement pour les groupes existants. Mais il est également possible d'en créer manuellement.

Par défaut, l'utilisateur `admin` est l'administrateur de l'application web Sympa et le propriétaire de toutes les listes. Il a un accès complet à la gestion des listes. Il peut déléguer ce rôle en donnant les droits administrateur à un utilisateur.



Il est possible de désactiver les listes de publipostage dans l'onglet **Messagerie** de l'interface de configuration du module.




## 9.2. L'interface web

L'interface web (nommée WWSympa) est constituée d'une interface principale, pour le domaine Internet et d'une interface secondaire (robot), pour le domaine restreint. Elles sont accessibles sur les adresses suivantes :

- [http://adresse\\_interne:8787/www](http://adresse_interne:8787/www) pour le domaine etablissement.ac-acad.fr
- [http://adresse\\_interne:8888/www2](http://adresse_interne:8888/www2) pour le domaine i-etablissement.ac-acad.fr

Chacune dispose de sa propre interface d'administration.

Pour se connecter à l'interface web en tant qu'utilisateur **admin**, il n'est pas obligatoire de renseigner l'adresse email comme demandé par l'interface, le compte **admin** suffit.



Les interfaces Sympa sont accessibles uniquement via l'adresse privée du module Scribe. Sur le module AmonEcole, l'adresse à utiliser est celle de l'interface 1 du serveur.

Il est également possible de créer des listes de diffusion afin d'y inscrire des personnes extérieures.



Ainsi, il est envisageable de créer des listes de toutes sortes (projets locaux, passionnés de kayak, etc.).

## 9.3. Les listes créées automatiquement

La plupart des groupes créés par le mécanisme d'importation et via l'EAD se voient associer une liste de diffusion du même nom sur le domaine interne.

Ces listes sont créées automatiquement et les abonnés de la liste de diffusion sont synchronisés avec ceux du groupe LDAP toutes les deux heures.

Un individu n'est donc pas inscrit à la liste immédiatement après son affectation au groupe.

La synchronisation LDAP implique que la liste des abonnés à la liste ne soit pas modifiable via l'interface Sympa.

Les listes suivantes sont automatiquement créées dans le domaine interne :

- liste administratifs ;
- liste professeurs ;
- liste elevés ;
- liste resp-<classe> (responsables).



Pour qu'un personnel enseignant ou administratif apparaisse dans les listes, il est impératif qu'il possède une boîte aux lettres locale ou que son adresse de messagerie personnalisée soit renseignée.

### Liste pour les responsables

Des listes sont créées automatiquement pour chaque classe avec comme nom resp-<classe> et

servent à inscrire les responsables de chacun des élèves qui composent cette classe.



Ces listes ne sont pas peuplées automatiquement, de plus elles ne sont pas visibles dans Roundcube sauf lorsque l'on crée un groupe du même nom. Il n'est pas possible de créer des groupes de responsables sans partage.

## Peupler des listes de diffusion

Un document sur la *Création de listes de diffusion (globale et par classe) pour les responsables* écrit (octobre 2014) pour la version 2.3 d'EOLE par Sylvain Godmé et sous licence Creative Commons by-nc-sa reste valable et est consultable à l'adresse suivante :

<http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.3/contributions/Creation-liste-responsables.pdf>


## Créer une liste de tous les responsables

Voici une méthode pour créer la liste de tous les responsables (avec une domaine "-i") sur un module Scribe.

```
1 # domaine_messagerie_etab=$(CreoleGet domaine_messagerie_etab)
2 # mkdir /var/lib/sympa/expl/i-$domaine_messagerie_etab/responsables
3 # touch /var/lib/sympa/expl/i-$domaine_messagerie_etab/responsables/info
4 # cp /var/lib/sympa/expl/i-$domaine_messagerie_etab/professeurs/config
 /var/lib/sympa/expl/i-$domaine_messagerie_etab/responsables/config
5 # chown -R sympa:sympa /var/lib/sympa/expl/i-$domaine_messagerie_etab/responsables
6 # python3 -c "from scribe.eolegroup import
 _add_maillist_aliases;_add_maillist_aliases({'groupe':'responsables',
 'ldomaine':'i-$domaine_messagerie_etab'})"
```

Éditer le fichier `/var/lib/sympa/expl/i-$domaine_messagerie_etab/responsables/config` et appliquer les modifications suivantes :

- modifier le sujet de la liste à la première ligne (ex : `subject liste de tous les responsables`);
- modifier la catégorie de la liste (ex : `topics Responsables`);
- remplacer `include ldap 2level query` par `include ldap query`;
- à la ligne débutant par `suffix1` remplacer le début `suffix1 cn=professeurs,ou=local,ou=groupes`, par `suffix ou=local,ou=responsables,ou=utilisateurs`;
- supprimer toutes les lignes suivantes jusqu'à la fin du fichier et les remplacer par celles qui suivent :  
`filter (objectClass=responsable)`  
`attrs mail`  
`select all`  
`scope sub`



Il faut laisser le temps au daemon sympas de réaliser la synchronisation LDAP pour que les membres de la liste soient les bons.

En effet la copie du fichier config a été faite à partir de la liste professeurs et tant que le `sync_include()` ne s'est pas fait ce sont les professeurs qui sont membres.

Voir aussi...

Roundcube : interface pour le courrier électronique

## 9.4. Création manuelle de listes

L'application permet de créer manuellement des listes totalement indépendantes de l'annuaire LDAP<sup>[p.116]</sup>.

Les membres de ces listes sont stockés dans la base MySQL<sup>[p.117]</sup> de Sympa.

Cette possibilité est utile dans le cas où l'on souhaite gérer une liste de diffusion impliquant des personnes extérieures à l'établissement par exemple.

## Création de liste manuelle

The screenshot shows the Sympa mailing lists service interface. At the top, there's a header with the user's email 'admin@monetab.ac-dijon.fr [listmaster]', 'Vos préférences', and a 'Déconnexion' button. The main title is 'Mailing lists service'. Below it, there are navigation tabs: 'Création de liste', 'Admin Sympa', 'Liste des listes', 'Accueil', and 'Aide'. A search bar with 'Chercher une liste' is present. The main content area is titled 'Créer une liste à partir d'un modèle' and includes an 'AIDE' button. A text box explains that users can create a new list via a form and choose a template. The form fields are: 'Nom de liste' (text input), 'Propriétaire' (pre-filled with 'admin@monetab.ac-dijon.fr'), and 'Type de liste' (radio buttons). The 'Type de liste' options are:
 

- Liste de discussion publique
  - archives publiques
  - seuls les abonnés peuvent poster des messages
- Liste de type hotline
  - droit de poster des messages ouvert à tous
  - archives privées
  - abonnements contrôlés
- Paramétrage adapté à une newsletter aux formats Text/plain et HTML
  - liste publique et modérée
  - les adresses des abonnés sont protégées (contre le spam)
  - le format de réception par défaut est HTML

Création d'une liste manuelle par l'interface web de Sympa

1. se connecter à l'interface du domaine souhaité avec le compte admin ;
2. cliquer sur l'onglet **Création de liste** ;
3. choisir un nom pour cette nouvelle liste (sans espace ni caractère spécial) ;
4. bien réfléchir au Type de liste désiré ;
5. saisir l'objet de la liste (descriptif court) ;
6. choisir sa catégorie (le plus souvent **Groupes de travail** ou **Autre**) ;
7. et la description de la liste (descriptif long) ;
8. cliquer sur **Envoyer votre demande de création** ;
9. le bouton **Admin** du menu de gauche permet ensuite d'accéder à la gestion de la liste et des abonnés.

The screenshot shows the Sympa mailing lists service administration page. At the top, there's a header with the user's email 'test test', 'test test', and a 'Déconnexion' button. The main title is 'Administration de base'. Below it, there are navigation tabs: 'Configurer la liste', 'Personnaliser', 'Gérer les abonnés', 'Liste noire', 'Gérer les archives', 'Gestion des erreurs', and 'Journaux'. The main content area is titled 'Administration de base' and includes a list of actions:
 

- Éditer la configuration de la liste : À utiliser avec prudence. Ce menu vous permet de modifier certains paramètres de votre liste. Les paramètres modifiables dépendent de vos privilèges.
- Personnaliser : Édition des différents fichiers liés à votre liste.
- Gérer les abonnés : Permet d'ajouter ou de supprimer des abonnés, de modérer des demandes d'abonnement, etc.
- Liste noire : Permet de consulter et modifier les adresses en liste noire pour cette liste.
- Gérer les archives : Téléchargement et suppression des archives de la liste.
- Gestion des erreurs : Gérer les rapports de non remise.
- Journaux : Un outil d'exploration du journal d'événements de cette liste.

 Below this, there are three sections under 'Opérations critiques':
 

- Supprimer la liste** : Supprime entièrement la liste actuelle. Seul un listmaster pourra la restaurer.
- Renommer la liste** : Permet de changer le nom de la liste. Toutes les informations liées à cette liste seront mises à jour avec le nouveau nom, notamment les archives web et les alias mail.
- Fermer l'espace documents** : Fermer l'espace de documents partagés. Il peut être restauré en utilisant le bouton "Restaurer l'espace documents".

 On the left side, there's a sidebar with a menu:
 

- Abonnés : 0 (Taux d'erreurs : 0 %)
- Propriétaires : admin
- Contacter le propriétaire
- Abonnement
- Info
- Admin
- Modérer
  - » Message (0)
  - » Document (0)
  - » Abonnements (0)
- Archives
- Poster
- RSS
- Documents partagés
- Voir les abonnés

 At the bottom, there's a language selection dropdown set to 'Français'.

Vue de la page d'administration

## 9.5. Architecture du gestionnaire de liste de diffusion

Les fichiers de configuration définissant chaque liste de diffusion sont stockés dans un répertoire du nom de la liste dans :

- `/var/lib/sympa/expl/` pour les listes du domaine Internet ;
- `/var/lib/sympa/expl/i-monetab.ac-acad.fr` pour les listes du domaine interne

C'est l'une des raisons pour lesquelles il n'est pas possible de modifier la variable `domaine_messagerie_etab` une fois l'instanciation du serveur effectuée.

Les archives des listes sont stockées dans le répertoire `/var/lib/sympa/wwsarchive`.

Pour redémarrer Sympa il faut utiliser la commande `service sympa restart`. Avant cela il faut impérativement que MySQL soit démarré, sinon des erreurs se produiront.

L'interface web Sympa est gérée par le fichier `/usr/lib/cgi-bin/sympa/wwsympa.fcgi`. Il s'agit d'un script CGI en perl qui utilise le mode `fcgid` d'apache2 pour fonctionner. La présence d'un sticky bit sur ce fichier est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'application.

Les alias des listes de diffusions (utilisés par le MTA<sup>[p.1173]</sup> Exim4<sup>[p.1162]</sup>) sont stockés dans le fichier `/etc/mail/sympa.aliases`

Pour plus d'information, veuillez vous référer à la documentation officielle du logiciel :

<http://www.sympa.org/doc/index>

Sur le module AmonEcole, tous les fichiers indiqués ci-dessus se trouvent dans le conteneur `bdd`.

Pour modifier les *Catégories de liste* proposées, il est obligatoire de patcher le template EOLE :

`/usr/share/eole/creole/distrib/topics.conf`.

## 9.6. Architecture messagerie académique

Pour fonctionner pleinement, le système de messagerie proposé sur les modules EOLE a besoin d'adaptations au niveau des serveurs académiques.

Il faut :

- un DNS<sup>[p.1159]</sup> configuré avec les noms de domaines des établissements ;
- un relai SMTP<sup>[p.1181]</sup>.

Le relai académique doit être capable de distribuer les adresses Internet (`etab.ac-acad.fr`) et les adresses restreintes (`i-etab.ac-acad.fr`).

Si vous n'avez pas de relai académique, votre domaine restreint sera limité à l'établissement et non à l'Académie.

## Le DNS

Au niveau du DNS académique, il faut écrire les MX de chacun des domaines Internet des établissements, en les faisant pointer vers le relai académique.

## Le relai SMTP

Au niveau des modules Scribe, le relai de messagerie étant le relai académique, tous les courriers électroniques du domaine Internet ou restreint d'autres établissements arriveront sur le relai.

La distribution des courriers électroniques se fait ensuite grâce au routage SMTP (table de routage Postfix ou Exim).

En fonction de vos architectures, vous pouvez remonter sur le module Scribe, soit via votre réseau de concentration, soit via un réseau VPN (Amon-Sphynx), soit via Internet en mettant en place du SNAT sur le pare-feu établissement.

Nous recommandons de positionner le module Scribe sur une DMZ de l'établissement.

Il est recommandé d'utiliser une passerelle dédiée pour faire du routage SMTP avec anti-virus et anti-spam.

Comme toujours en architecture réseau il n'y pas de solution unique !



Le module Seshat permet de mettre en place simplement un relai académique.

## 9.7. Résoudre des dysfonctionnements liés aux listes de diffusion

La commande diagnose permet de vérifier l'état des différents services liés au gestionnaire de listes SYMPA.

```
1 *** Gestion de listes SYMPA
2 . sympa => Ok
3 . archived => Ok
4 . bulk => Ok
5 . bounced => Ok
6 . task_manager => Ok
```

Indications utiles au débogage du gestionnaire de listes Sympa :

- les messages d'erreur se trouvent dans le fichier journal : `/var/log/rsyslog/local/exim/exim.info.log` ;
- le gestionnaire de listes Sympa journalise également des informations dans `/var/log/syslog` ;
- les droits sur `/var/lib/sympa` doivent être `sympa:sympa` ;
- vérifier la présence du sticky bit (`-rwsr-sr-x 1 sympa sympa`) sur le fichier `/usr/lib/cgi-bin/sympa/wwwsympa.fcgi` :  

```
ll /usr/lib/cgi-bin/sympa/wwwsympa.fcgi
-rwsr-sr-x 1 sympa sympa 611477 avril 10 2014
/usr/lib/cgi-bin/sympa/wwwsympa.fcgi*
```
- vérifier que la liste est bien référencée dans `/etc/mail/sympa/aliases`.

Sur le module AmonEcole, les fichiers et processus mentionnés ci-dessus, autres que les journaux systèmes, se trouvent dans le conteneur `bdd`.

Pour se connecter au conteneur `bdd` utiliser la commande :

```
ssh bdd
```

## 10. Réplication LDAP

Avec le module Scribe ou le module Horus, il est possible de mettre en place rapidement une réplication d'annuaire LDAP vers un module Seshat.

La réplication utilise le mécanisme *syncrepl* (LDAP Sync Replication engine).

*Syncrepl* est plus robuste que son prédécesseur *slurpd* et permet de mettre en place des architectures beaucoup plus complexes.

La configuration actuelle permet au **client** (serveur Seshat) de venir recopier les informations de son **fournisseur** (serveur Scribe ou Horus).




Il est déconseillé de répliquer des serveurs Scribe et des serveurs Horus sur le même client Seshat.

### Pré-requis


#### Serveur Scribe ou Horus

Pour configurer le fournisseur il faut adapter les informations dans l'interface de configuration du module en mode expert dans l'onglet `Openldap`.

- la réplication LDAP du côté fournisseur doit être activée



- par défaut, les communications LDAP ne sont pas chiffrées. Pour mettre en place une communication chiffrée entre le fournisseur et le client, il faut passer la variable `Activer LDAP sur le port SSL` à `oui` ou à `uniquement`.



Selon la configuration mise en place le port 389 et/ou le port 636 doivent être ouverts :

- du serveur Seshat vers le serveur Scribe ou Horus ;
- si possible dans le sens inverse.

### Mise en place



## Génération du fichier de configuration

Sur le module Scribe ou Horus, exécuter la commande `active_replication.py`.

Cette commande permet de générer dans `/root/` le fichier de configuration propre au serveur nommé : `replication-<numero_etab>.conf`.

La commande permet de paramétrer plusieurs éléments :

- `Répliquer également les groupes` : si la réponse est laissée à `non`, seuls les comptes utilisateurs seront répliqués.  
Certains connecteurs EoleSSO disponibles sur le module Seshat nécessitent de répliquer les groupes en plus des utilisateurs ;
- `Ajouter des uid à exclure de la réplification` : en répondant `oui` à cette question, il est possible de saisir une liste de comptes à ne pas répliquer (administrateur locaux, comptes réservés, ...).  
Par défaut seul le compte `admin` n'est pas répliqué ;
- `Adresse utilisée pour accéder au module depuis le client` : adresse IP ou nom de domaine que le client de réplification devra utiliser pour interroger l'annuaire du module. L'adresse proposée par défaut est celle de l'interface eth0 du module mais cette valeur dépend de l'architecture réseau mise en place et notamment de la configuration des pare-feu présents entre le module EOLE et le client de réplification ;
- Selon la configuration du serveur OpenLDAP du module, le choix du protocole à utiliser pour la réplification peut être proposé. Si à la question `Utiliser le protocole ldaps (port 636) pour la réplification` la réponse est laissée à `oui`, la réplification utilisera le protocole LDAPS sinon elle utilisera le protocole LDAP.

## Mise en place manuelle

Il faut copier le fichier `/root/replication-<numero_etab>.conf` du fournisseur dans le dossier `/etc/ldap/replication` du serveur Seshat.


Puis, sur le module Seshat, il faut exécuter la commande `gen_replication.py`.

## Mise en place via Zéphir

Si le serveur fournisseur (Scribe ou Horus) et le serveur Seshat sont enregistrés sur le même serveur Zéphir, celui-ci peut se charger de la mise en place de la configuration sur le serveur Seshat.

La connexion à Zéphir est proposée automatiquement en fin d'exécution du script :

Veillez saisir votre identifiant Zéphir (rien pour annuler l'envoi) :



Il est impératif de connaître l'identifiant Zéphir du serveur Seshat pour finaliser la transaction.  
Identifiant Zéphir du serveur de réplification (rien pour annuler l'envoi) :

Les configurations de réplification envoyées via Zéphir sont consultables dans l'application web Zéphir en



utilisant le lien [configurations de réplication LDAP](#) disponible sur la page décrivant l'état du serveur Seshat.

**Configurations de réplication LDAP - seshat aca (225)**

Fichier(s) de configuration des annuaires à répliquer

replication-0000000A.conf	<a href="#">Supprimer ce fichier</a>
replication-0000000M.conf	<a href="#">Supprimer ce fichier</a>
replication-0000000N.conf	<a href="#">Supprimer ce fichier</a>

[Retour à la page d'état du serveur](#)

Consultation des configurations de réplifications LDAP dans l'application Zéphir

Les configurations envoyées via Zéphir sont stockées dans le répertoire `/etc/ldap/replication/zephir` du serveur Seshat.

## Suivi et débogage

Pour obtenir des informations concernant la réplication, il faut paramétrer slapd avec le *log level* 16384.

Cela se traduit par la ligne de commande suivante :

```
slapd -f /etc/ldap/slapd.conf -u openldap -g openldap -d 16384
```

Attention, ce mode peut être très verbeux.

# 11. Synchronisation depuis l'Annuaire Académique Fédérateur - AAF

## Fonctionnement général de la synchronisation

1. la machine ODI<sup>[p.1175]</sup> génère une archive `tar.gz` par établissement à synchroniser ;
2. dès l'archive terminée, elle est envoyée sur le module Zéphir accompagnée d'une notification ;
3. le module Zéphir envoie l'archive sur le module Scribe auquel elle a été associée ;
4. le module Scribe lance l'import de l'archive (mode automatique) ou la stocke pour l'EAD (mode manuel).

### Comment récupérer les fichier tar.gz ?

Information et documentation à retrouver sur le site **intranet** de diffusion de l'académie de Toulouse :

[http://nservdiff.in.ac-toulouse.fr/appli/infra/versions/ver\\_majaaf.html](http://nservdiff.in.ac-toulouse.fr/appli/infra/versions/ver_majaaf.html) [[http://nservdiff.in.ac-toulouse.fr/appli/infra/versions/ver\\_majaaf.html](http://nservdiff.in.ac-toulouse.fr/appli/infra/versions/ver_majaaf.html)]

Guide utilisateur 1.5 en version format privateur `.doc` :

[http://nservdiff.in.ac-toulouse.fr/appli/infra/documentation/aaf/Guide\\_UtilisateurV1\\_5.doc](http://nservdiff.in.ac-toulouse.fr/appli/infra/documentation/aaf/Guide_UtilisateurV1_5.doc)

Guide d'exploitation 1.5 en version format privé `.doc` :

[http://nservdiff.in.ac-toulouse.fr/appli/infra/documentation/aaf/Dossier\\_exploitationV1\\_5.doc](http://nservdiff.in.ac-toulouse.fr/appli/infra/documentation/aaf/Dossier_exploitationV1_5.doc)



Depuis 2019, c'est le Pôle de Compétences IH2M - Identité basé à Orléans qui diffuse les éléments liés à l'Annuaire Académique Fédérateur.

<http://pole.in.ac-orleans-tours.fr/index.php?id=542>

## Association archive - module Scribe

L'association d'un module Scribe avec son archive se fait pour l'instant manuellement, à l'aide du code python suivant :

```
from xmlrpc.client import Server
z = Server("https://utilisateur:codeSecret@adresse_zephir:7080")
z.aaf.add_file(idZephir, 'nomArchive.tar.gz')
```

Pour afficher la liste des archives associées au module Scribe possédant l'identifiant Zéphir `idZephir` :

```
z.aaf.get_list(idZephir)
```

Pour supprimer l'association entre l'archive et le module Scribe :

```
z.aaf.del_file('nomArchive.tar.gz')
```



Dans cet exemple, on associe l'archive `0000001a.tar.gz` au module Scribe possédant l'identifiant `58` dans l'application web Zéphir :

```
from xmlrpc.client import Server
z = Server("https://user:password@adresse_zephir:7080")
z.aaf.add_file(58, '0000001A.tar.gz')
```

Pour afficher la liste des archives associées au module Scribe possédant l'identifiant `58` dans l'application web Zéphir :

```
z.aaf.get_list(58)
```

Pour supprimer l'association entre l'archive `0000001A.tar.gz` et le module Scribe :

```
z.aaf.del_file('0000001A.tar.gz')
```

### Python2

Les exemples proposés fonctionnent en python3.

Pour réaliser les mêmes manipulations avec un interpréteur python2, il faut remplacer la première ligne par :

```
from xmlrpclib import Server
```



L'utilisateur Zéphir utilisé pour effectuer les manipulations décrites ci-dessus doit posséder le droit Gestion de la synchronisation AAF dans l'application Zéphir.

Gestion de la réplication LDAP	<input type="checkbox"/>
Gestion de la synchronisation AAF	<input checked="" type="checkbox"/>
Mise à jour du mot de passe (annuaire local)	<input type="checkbox"/>

## Envoi des fichiers sur le module Zéphir

Les archives générées (de la forme `<numéro_UAI>.tar.gz`) doivent être envoyées dans le répertoire : `/var/lib/zephir/aaf`.

L'envoi des fichiers peut être réalisé par la méthode de votre choix : `rsync`, `scp`, ...

Une fois l'archive envoyée, il faut notifier cet envoi au module Zéphir.

Cela peut être fait par les lignes python suivantes :

```
from xmlrpc.client import Server
z = Server("https://utilisateur:codeSecret@adresse_zephir:7080")
z.aaf.notify_upload('numeroUAI.tar.gz')
```

### 💡 Import annuel

À partir d'EOLE 2.8.0, si la synchronisation est configurée en mode automatique, il est possible de demander à ce que l'import des fichiers soit réalisé en mode "annuel" depuis le serveur Zéphir en utilisant l'appel suivant :

```
z.aaf.notify_upload_annuel('numeroUAI.tar.gz')
```



L'utilisateur Zéphir utilisé pour effectuer les manipulations décrites ci-dessus doit posséder le droit `Gestion de la synchronisation AAF` dans l'application Zéphir.

## Gestion de l'archive sur le module Scribe

Dès que le module Zéphir est notifié de l'arrivée d'une nouvelle archive, il prépare son envoi vers le module Scribe qui lui est associé (sauf si l'archive possède la même signature que sa version précédente).

Le module Scribe récupère l'archive lors de sa connexion au module Zéphir.

Il est possible de configurer la façon dont le module importe les données de l'archive récupérée.

Cela se paramètre dans l'interface de configuration du module, en mode expert, dans l'onglet `Ent`.

La variable `Mode de synchronisation AAF` permet de choisir entre deux modes :

- **automatique** : l'importation des fichiers est exécutée dès leur réception ;
- **manuel** : l'archive est stockée et l'importation est prête à être exécuté par l'EAD (menu Outils / Synchronisation AAF).

La variable `Envoi d'un courrier électronique en cas d'erreur` active l'envoi d'un courrier électronique en cas d'erreur lors de l'import manuel ou automatisé des fichiers AAF. Le ou les destinataires de ce message sont à ajouter dans `Adresse(s) électronique(s) à utiliser`.

Si le module Scribe est configuré en mode manuel, l'import des archives envoyées sur le module Scribe se réalise à la demande en allant dans l'EAD.

Le formulaire d'import est accessible par le menu Outils / Synchronisation AAF.



Importation des fichiers AAF synchronisés via l'EAD

Par défaut l'import est réalisé en mode *Mise à jour des bases*, mais il est possible de l'effectuer en mode *Importation annuelle des bases* en cochant la case  Importer les fichiers en mode "annuel".

- *Mise à jour des bases* : ajoute les utilisateurs et groupes manquants sans modifier les groupes existants ;
- *Importation annuelle des bases* : ajoute les utilisateurs et groupes manquants après avoir purgé les options (import des élèves) ou les équipes pédagogiques (import des professeurs).

ⓘ L'import peut également être exécuté en ligne de commande en utilisant le script `synchro_aaf` avec comme paramètre l'un des fichiers cité dans `/var/lib/eole/aaf/aaf_files/`.

👁 Exemple de boucle en bash<sup>[p.1153]</sup> qui permet de traiter tous les fichiers :

```
for f in `cat /var/lib/eole/aaf/aaf_files`; do
 /usr/bin/synchro_aaf $f
done
```

## Suivi de la synchronisation et de l'importation

### Agent Zéphir

Un agent Zéphir permet de vérifier le bon déroulement de l'envoi des fichiers sur le module.

**AGENT DE SURVEILLANCE DU SERVICE**

## Synchronisation des fichiers AAF

[Retour](#)

État : OK  
 Date de la mesure : 2010-06-18 16:55:25  
 Dernier problème (Erreur : Echec de prise en compte d'un fichier) : 2010-06-11 17:08:56  
 Intervalle de mesure : 1800 s

Identifiant	Date de l'erreur	Etat
0211227V.tar.gz		<span style="color: green;">OK</span>

L'agent de surveillance de la synchronisation des fichiers AAF

## Application web Zéphir

Des informations sont également disponibles en allant dans **Logs complets** depuis la page d'état de l'un des serveurs Scribe et en filtrant sur **divers**.

### Liste des derniers messages provenant du serveur

[Retour à la page d'état du serveur](#)

Appliquer le filtre  actions  surveillance  divers

Date	Action	État	Message
2015-09-07 16:46:51	ZEPHIR	OK	Prise en compte des nouveaux fichiers d'import AAF terminée
2015-09-07 16:46:51	ZEPHIR	EN COURS	début de prise en compte des fichier d'import AAF
2015-09-07 16:42:11	QUERY-MAJ	OK	Aucun paquet à installer
2015-09-07 16:41:48	QUERY-MAJ	EN COURS	Début
2015-09-07 10:25:09	QUERY-MAJ	OK	Aucun paquet à installer
2015-09-07 10:24:43	QUERY-MAJ	EN COURS	Début

[Retour à la page d'état du serveur](#)

Surveillance de la prise en compte des fichiers AAF dans Zéphir

## Rapports d'importation

L'importation des fichiers AAF synchronisés utilise les même scripts que l'importation habituelle, on retrouve donc les rapports de l'importation AAF aux endroits suivants :

- page d'accueil de l'EAD (`/usr/share/ead2/backend/tmp/importation/rapport.txt`) ;
- répertoire personnel de l'utilisateur `admin` : `/home/a/admin/perso/importation` ;
- journaux complets : `/var/log/eole/importation.log`.

L'importation automatisée créant les rapports dans le répertoire personnel de l'utilisateur `admin`, il peut être utile d'exporter les identifiants provisoires des élèves via l' **action de gestion des utilisateurs** (cf. Gestion des comptes utilisateurs) <sup>[p.512]</sup> de l'EAD.



## 12. Outils à destination des enseignants

### 12.1. EOP : application web à destination des enseignants

#### 12.1.1. Présentation

##### Présentation

The screenshot shows the EOP web application interface. At the top, there is a navigation bar with the EOP logo, a 'Documents' dropdown menu, 'Gestion' and 'Préférences' dropdown menus, and a user profile 'prof1' with a 'Déconnexion' button. Below the navigation bar, there are four tabs: 'Distribuer de nouveaux documents' (selected), 'Ramassage', 'Restitution', and 'Historique et état des documents'. The main content area is divided into four panels:

- Donner un nom de référence et choisir des destinataires:** Includes a text input for 'Nom de référence', a dropdown for 'Destinataires', and a 'Liste des destinataires' box showing 'Aucun destinataire'. Below this are radio buttons for 'Uniquement les élèves' (selected) and 'À tous les membres'.
- Distribuer immédiatement ou plus tard:** Includes radio buttons for 'Distribuer immédiatement' (selected) and 'Distribuer plus tard'.
- Envoi automatique de mail aux élèves:** Includes a checkbox for 'Envoyer un mail aux élèves'.
- Sélectionner le(s) document(s) à distribuer:** Includes a large box for uploading files ('Cliquer ou glisser les fichiers ici') and a 'Document(s) à distribuer' box showing 'Aucun document'.
- Choisir un ou des documents annexes (optionnel):** Includes a large box for uploading files ('Cliquer ou glisser les fichiers ici') and a 'Document(s) annexe(s) à distribuer' box showing 'Aucun document'.


At the bottom center, there is a green 'Valider ✓' button. Below the screenshot, the text 'EOLE Outils Prof - 2014' is visible.

L'objectif de l'application web EOP (EOLE Outils Profs) est de proposer une interface simple contenant un ensemble d'outils à destination des enseignants. Cette nouvelle application, indépendante, ne traite pas uniquement de la gestion des documents et peut être intégrée dans un portail. Le développement est basé sur le framework python Flask<sup>[p.1163]</sup>.

<http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eop>

#### Principales fonctionnalités

- gestion de documents (distribution simple, ou distribution et ramassage) ;
- possibilité de changer le mot de passe d'un élève ;
- possibilité de changer le mot de passe du compte enseignant.



Pour désactiver l'application il faut se rendre dans l'interface de configuration du module en

mode normal, dans l'onglet Applications web et passer `Activer EOP (gestion de devoir)` à `non`.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure`.

## Accéder à l'application

Pour accéder à l'application il faut se rendre à l'adresse : [https://<adresse\\_serveur>/eoleapps/eop/documents/](https://<adresse_serveur>/eoleapps/eop/documents/)

## Rôles des utilisateurs

Seuls les enseignants et l'utilisateur `admin` (enseignant également) ont un accès à l'application.

Les professeurs principaux ont accès à quelques fonctionnalités supplémentaires.

Les élèves disposent des documents distribués dans leur répertoire personnel mais n'ont pas d'accès à l'application EOP.

## Fonctionnalités

Le bandeau noir de l'interface permet un accès rapide aux différentes fonctionnalités.



L'icône EOP permet d'afficher les différentes fonctionnalités sous forme de bouton.



À droite de l'interface apparaît l'identifiant utilisé et le bouton `Déconnexion`.

## Menu Documents



- Distribuer : permet de gérer la distribution de documents ;



- Ramasser : permet de récupérer un document distribué et nécessitant la modification par les utilisateurs ;
- Rendre : permet d'annoter les documents ramassés et de les restituer ;
- Historique : permet de lister les différents documents et de connaître leur état.

## Menu Gestion



- Mots de passe : visible uniquement avec le rôle de professeur principal, cette option permet de changer le mot de passe d'un ou de plusieurs utilisateurs.
- Délégation de droits : visible uniquement avec le rôle de professeur principal, elle permet de déléguer la gestion des mots de passe (dans EOP et EAD) et des comptes élève (dans l'EAD) pour une classe donnée.

## Menu Préférences



- Mots de passe : permet de modifier son propre mot de passe.

### 12.1.2. Distribution de documents

Par défaut l'arrivée sur l'application se fait sur la fonctionnalité et l'onglet Distribuer de nouveaux documents.

Distribuer de nouveaux documents | Ramassage | Restitution | Historique et état des documents

**Donner un nom de référence et choisir des destinataires**

Nom de référence:

Destinataires:

Liste des destinataires:

Uniquement les élèves  
 À tous les membres

**Distribuer immédiatement ou plus tard**

Distribuer immédiatement  
 Distribuer plus tard

**Envoi automatique de mail aux élèves**

Envoyer un mail aux élèves

**Sélectionner le(s) document(s) à distribuer**

Cliquer ou glisser les fichiers ici

Document(s) à distribuer:

**Choisir un ou des documents annexes (optionnel)**

Cliquer ou glisser les fichiers ici

Document(s) annexe(s) à distribuer:

**Valider** ✓

EOLE Outils Prof - 2014

Plusieurs encadrés sont à remplir pour procéder à la distribution de documents.

## Donner un nom de référence et choisir des destinataires

Distribuer de nouveaux documents | Ramassage | Restitution | Liste et état

**Donner un nom de référence et choisir des destinataires**

Nom de référence:

Destinataires:

Liste des destinataires:

- c31

[Vider la liste](#)

Uniquement les élèves  
 À tous les membres

## Nom de référence

La référence vous permet d'identifier le processus de distribution durant les différentes étapes de sa vie (distribution, ramassage, restitution, suppression). Il permettra également à l'utilisateur d'identifier le répertoire de destination du ou des documents.

## Destinataires

Vous devez sélectionner un ensemble de destinataires à qui distribuer la référence, celui-ci peut être une classe, une équipe, un groupe, une matière ou un niveau.

## Uniquement les élèves / À tous les membres

Par défaut la référence n'est distribuée qu'aux élèves, en cochant l'option  À tous les membres , vous pouvez distribuer la référence à tous les membres de l'ensemble.

## Vider la liste

Il est possible de supprimer des destinataires ajoutés par erreur. Vider la liste permet de supprimer tous les destinataires ajoutés.

## Sélectionner le(s) document(s) à distribuer

Le(s) document(s) à distribuer seront accessibles en écriture par les utilisateurs dans leur répertoire personnel dans un sous-répertoire ayant pour nom celui de la référence.

Sélectionner le(s) document(s) à distribuer

Cliquez ou glissez les fichiers ici

Document(s) à distribuer

lecon\_equation\_du\_second\_degre.odt

Vider la liste

## Cliquer


Vous pouvez cliquer dans la zone grise pâle pour ouvrir un navigateur de fichier. Celui-ci vous permet de choisir un ou plusieurs fichiers d'un même répertoire en maintenant la touche **Ctrl + clic** .

## Glisser

Vous pouvez faire glisser un ou plusieurs documents dans la zone gris pâle depuis une autre fenêtre.

## Vider la liste


Il est possible de supprimer un document téléversé par erreur. Vider la liste permet de supprimer tous les documents téléversés.



Si le message Fichier trop gros ! apparaît, en bas à droite de la fenêtre, alors la valeur maximale pour la taille d'un fichier à téléverser doit être ajustée dans l'onglet Apache du module Scribe et/ou dans l'onglet Reverse proxy du module Amon en mode expert.

## Distribuer immédiatement ou plus tard

La distribution peut être différée ou immédiate.



### Distribuer immédiatement

La distribution a lieu après avoir cliqué sur le bouton Valider.

### Distribuer plus tard


Cette option permet de préparer la distribution de document à distance ou dans l'établissement.

La distribution se fera en utilisant, au moment voulu, l'option Distribuer de l'application Gestion-postes à l'intérieur de l'établissement.

## Envoi automatique de mail aux élèves

Un courrier électronique peut être automatiquement envoyé de votre part aux élèves destinataires des documents.

Pour cela, cochez la case et complétez le sujet et le corps avant de lancer la distribution.



## Choisir un ou des documents annexes (optionnel)

Cette étape est optionnelle. Les annexes sont des documents qui ne seront pas accessibles en écriture par les utilisateurs.



### Cliquer


Vous pouvez cliquer dans la zone grise pâle pour ouvrir un navigateur de fichier. Celui-ci vous permet de choisir un ou plusieurs fichiers d'un même répertoire en maintenant la touche Ctrl + clic.

### Glisser

Vous pouvez faire glisser un ou plusieurs documents dans la zone gris pâle depuis une autre fenêtre.

### Vider la liste


Il est possible de supprimer un document téléversé par erreur. Vider la liste permet de supprimer tous les documents téléversés.



Les documents annexes sont disponibles dans le répertoire `donnees` qui lui se trouve dans le répertoire portant le nom de référence concaténé avec le nom de la classe. Ce répertoire est disponible dans le répertoire `/perso/devoirs/nom de l'enseignant/` de l'élève.

## Valider la distribution


Pour valider la distribution il faut cliquer sur le bouton `Valider` en bas de page. La validation se fait après l'acceptation du récapitulatif en cliquant sur le bouton `Confirmer`.




### 12.1.3. Gestion des documents

#### Ramassage

Le ramassage consiste à sélectionner un document qui a été distribué auparavant et à le collecter auprès de chacun des élèves.



Pour se faire il faut se rendre dans l'onglet **Documents** / **Ramassage**, sélectionner la référence du document à ramasser et cliquer sur le bouton **Ramasser**.



Les documents ainsi collectés sont disponibles dans un répertoire portant le nom de référence concaténé avec le nom de la classe. Ce répertoire se trouve dans le répertoire `/perso/devoirs/ramasses/` de l'enseignant qui a effectué la distribution.


Un message texte qui avertit l'utilisateur que le document a été ramassé est disponible dans le répertoire de l'utilisateur portant le nom de référence concaténé avec le nom de la classe. Ce répertoire se trouve dans le répertoire `/perso/devoirs/nom de l'enseignant/` de l'élève.

## Restitution

La restitution consiste à sélectionner un document qui a été ramassé auparavant et à le distribuer auprès de chacun des élèves.



Pour se faire il faut se rendre dans l'onglet **Documents / Restitution**, sélectionner la référence du document à restituer. Un message peut accompagner la restitution afin de prévenir l'utilisateur. Pour se faire cocher l'option **Envoyer un mail aux élèves**, saisir le titre et le contenu du courrier électronique. Enfin cliquer sur le bouton **Rendre**.



Les documents restitués sont disponibles dans le répertoire **correction** se trouvant dans le répertoire portant le nom de référence concaténé avec le nom de la classe. Ce répertoire se trouve dans le répertoire **/perso/devoirs/nom de l'enseignant/** de l'élève qui a reçu la restitution.

## État des documents

L'onglet État des documents consiste à visualiser les documents et leur état.

Historique et état des documents distribués

Afficher 10 éléments Rechercher:

Nom de la référence	Destinataires	Date de distribution	Uniquement aux élèves	État	Action
devoir_1_test_selenium-c31	c31	2016/01/22	oui	Distribué	Ramasser ✓ Supprimer ✗

Affichage de l'élément 1 à 1 sur 1 éléments

Précédent Suivant

EOLE Outils Prof - 2016

Ce tableau récapitulatif reprend tous les documents distribués.

Vous pouvez les trier en cliquant sur les en-têtes de colonnes.

Vous pouvez aussi filtrer le tableau en entrant les premiers caractères du mot souhaité dans le champ de recherche.

Dans la colonne action les boutons **Rendre**, **Ramasser** et **Supprimer** permettent d'agir sur l'état des documents.

Le bouton **Supprimer** permet d'effacer le cache d'une référence (documents et annexes) qui prend de la place sur le serveur. Attention, une fois le cache supprimé, les élèves ne peuvent plus accéder aux annexes.

## 12.1.4. Changement de mot de passe par lot

Cette page n'est accessible, par défaut, qu'aux enseignants identifiés en tant que "professeur admin" et aux enseignants identifiés comme étant "professeur principal".

### Définition d'un "professeur admin"

En mode mono-établissement, seul l'utilisateur `admin` est "professeur admin".

En mode multi-établissement, cette fonctionnalité peut être déléguée à des enseignants d'un établissement en les inscrivant dans le groupe spécial : `admin-[etabxxx]`.

## Changement de mot de passe par utilisateur (élèves)

Cette fonctionnalité n'est accessible, par défaut, qu'aux enseignants identifiés en tant que "professeur admin" et aux enseignants identifiés comme étant "professeur principal".

Il est possible d'accorder à tous les professeurs le droit de changer le mot de passe de n'importe quel élève. Pour cela, se rendre dans l'interface de configuration du module, en mode expert et dans l'onglet **Applications web**, répondre **oui** à la question **Permettre aux enseignants de changer le mot de passe de tous les élèves**.

## Utilisateurs concernés

Choisir un groupe dans la liste des groupes, il est possible de sélectionner tous les élèves du groupe ou de les sélectionner un par un. Pour faciliter la recherche il est possible de trier les élèves par nom, prénom ou identifiant. Les élèves sélectionnés sont ajoutés dans le champ **Sélection**. Une croix blanche sur fond rouge permet de supprimer un compte de la liste. Le lien **Vider la liste** permet de vider toute la liste.

Il faut choisir le type de mot de passe qui sera appliqué aux comptes sélectionnés :

- **Mot de passe aléatoire** : le ou les mots de passe seront affichés à la validation du changement et enregistrés dans le répertoire personnel de l'enseignant sous forme de fichier **.csv** ;
- **Même mot de passe pour tous** : permet de choisir le mot de passe.

Une case à cocher permet d'imposer que le mot de passe par défaut soit changé à la première connexion.

La validation du changement de mot de passe se fait avec le bouton **Modifier**, un message informe du changement :

Les mots de passe des utilisateurs suivants ont été modifiés avec succès :

ELEVE130 Prenom : 7gUo4\*T

Modifications enregistrées dans votre répertoire personnel dans le fichier mot-de-passe\_9\_4\_0.csv.

## Changement de mot de passe enseignant

Les "professeurs admin" disposent également d'un formulaire supplémentaire pour changer les mots de passe des enseignants dans un ou plusieurs établissements.

Comme pour le formulaire par groupe, plusieurs choix de type de mot de passe à appliquer sont présentés. La validation du changement de mot de passe est déclenchée via le bouton **Modifier**. Un message avertit du bon déroulement de la procédure.

1

### Etablissement

### Sélection de l'établissement

Liste déroulante permettant de sélectionner un établissement parmi ceux enregistrés sur le serveur.

2

### Enseignants :

### Sélection de l'enseignant

Liste déroulante permettant de sélectionner l'enseignant à qui changer le mot de passe

3

- Mot de passe aléatoire
- Mot de passe personnalisé

### Type de mot de passe à appliquer

Type de mot de passe qui sera utilisé pour l'enseignant sélectionné

4

- Forcer la modification du mot de passe à la première connexion.

### Modification du mot de passe à la première connexion

Case à cocher déterminant si l'utilisateur sera invité à modifier son mot de passe à la prochaine

connexion

5

Modifier ↕

### Bouton de validation

Bouton permettant d'exécuter le changement dans l'annuaire

## Changement de mot de passe élèves par établissement

Les "professeurs admin" disposent également d'un formulaire supplémentaire pour changer l'ensemble des mots de passe des élèves dans un ou plusieurs établissements.

Si un seul établissement est enregistré, il sera pré-sélectionné. Si plusieurs établissements ont été trouvés, une fenêtre déroulante permet de sélectionner un ou plusieurs d'entre eux.

Comme pour le formulaire par groupe, plusieurs choix de type de mot de passe à appliquer sont présentés. La validation du changement de mot de passe est déclenchée via le bouton **Modifier**. Un message avertit du bon déroulement de la procédure et de la création d'un fichier récapitulatif dans le répertoire de l'utilisateur ayant lancé le changement de mot de passe.

1

### Etablissements

### Sélection des établissements

Liste déroulante permettant de sélectionner un ou plusieurs établissements parmi ceux enregistrés sur le serveur.

2

### Sélection

Aucune sélection

### Récapitulatif de la sélection

Zone listant les établissements sélectionnés et permettant d'en retirer

3

- Date de naissance
- Mot de passe aléatoire
- De la forme 'nom.prenom'
- Même mot de passe pour tous

### Type de mot de passe à appliquer

Type de mot de passe qui sera utilisé pour tous les élèves des établissements sélectionnés

4

- Forcer la modification du mot de passe à la première connexion.

### Modification du mot de passe à la première connexion

Case à cocher déterminant si l'utilisateur sera invité à modifier son mot de passe à la prochaine connexion

5

Modifier 

### Bouton de validation

Bouton permettant d'exécuter le changement dans l'annuaire

## 12.1.5. Délégation de droits

Cette fonctionnalité n'est accessible que pour les enseignants identifiés comme étant professeur principal.

Pour un administrateur de classe, il est possible de déléguer à un autre enseignant le droit de gestion des comptes élève et des mots de passe.

Cette délégation permet de modifier les mots de passe des comptes élèves dans EOP et l'EAD mais permet une gestion plus complète dans l'EAD (inscription à des groupes, fixation de quotas disque...).

Accueil / Gestion / Délégation des droits

Classe administrée : c31

Liste des personnes autorisées :  
Choisir une personne à ajouter

Autres personnes ayant les droits administrateur sur cette classe

Prof2 Prenom Prof3 Prenom

Classe administrée : c33

Liste des personnes autorisées :  
Choisir une personne à ajouter

Autres personnes ayant les droits administrateur sur cette classe

Prof2 Prenom Prof3 Prenom

Classe administrée : c41

Liste des personnes autorisées :  
Choisir une personne à ajouter

Autres personnes ayant les droits administrateur sur cette classe

Aucune

Classe administrée : c43

Liste des personnes autorisées :  
Choisir une personne à ajouter

Autres personnes ayant les droits administrateur sur cette classe

Aucune

EOLE Outils Prof - 2016

La vue affiche toutes les classes dont l'enseignant est responsable. Dans chaque classe est affichée une liste des personnes ayant également un droit de gestion.

Pour déléguer un droit de gestion à un autre enseignant, il faut choisir son nom dans le menu déroulant de la classe désirée. Une fois sélectionné il s'ajoute à la liste des administrateurs sans demande de confirmation.

Pour retirer ce droit à un enseignant, il faut cliquer sur la croix rouge correspondant à son nom. Aucune validation n'est nécessaire.

Un enseignant ne peut pas se retirer la qualité de responsable de classe.

## 12.1.6. Gestion des comptes temporaires

Cette fonctionnalité est uniquement accessible aux enseignants identifiés en tant que "professeur admin".

### Définition d'un "professeur admin"

En mode mono-établissement, seul l'utilisateur `admin` est "professeur admin".

En mode multi-établissement, cette fonctionnalité peut être déléguée à des enseignants d'un établissement en les inscrivant dans le groupe spécial : `admin-[etabxxx]`.

Depuis l'accueil d'EOP il est possible de gérer les comptes temporaires.





Si la variable `Permettre aux enseignants admin de créer des comptes temporaires` est à `non`, les professeurs admin accèdent uniquement à la gestion des comptes temporaires pré-existants.

Si la variable `Permettre aux enseignants admin de créer des comptes temporaires` est à `oui`, les professeurs admin ont également accès à la création de comptes temporaires.



Pour pouvoir créer un compte temporaire il faut que le groupe `invité-[etabxxx]` existe. Pour cela il est nécessaire de passer par l'interface de l'EAD2 pour le créer.



### Utilisateurs temporaires


Tous les utilisateurs temporaires créés de cette façon feront partie du groupe `invite-[etabxxx]`. L'exécution du script `/usr/share/eole/sbin/del_expired_users.py` supprimera les comptes temporaires dont l'expiration a dépassé les 15 jours.

## 12.1.7. Documentation technique

### Principales fonctionnalités

- L'authentification est centralisée et gérée par `eoleflask-aaa`, donc plus de cron pour effacer les fichiers de sessions sur le serveur
- Une section EOP dans le diagnose fait un TCPCheck des ports 8788 de controle-vnc et 6080 de websockify.

EOP est une application `flask` servie par `gunicorn`, et gérée par apache en reverse-proxy.



En cas de dysfonctionnement il faut vérifier :

- l'état du service `eoleapps` ;

Si le module est en mode conteneur il faut utiliser les commandes suivantes dans le conteneur web, pour se rendre dans le conteneur web : `# ssh web` .

### Vérifier le service eoleapps.

Vérifier les logs dans `/var/log/eoleflask/gunicorn-error.log` et `/var/log/eoleflask/gunicorn-access.log` .


- S'il y a une erreur `NoApplicationError: No application loaded` alors il faut vérifier la présence d'un lien symbolique dans `/etc/eole/flask/enabled/` pointant vers le fichier `/etc/eole/flask/available/eop.conf`.
- S'il y a une erreur `CookieError: Invalid Attribute envole.user`, il faut mettre à jour `eole-posh` ou supprimer le cookie `$envole.user`.

Relancer le service :

```
service eoleapps restart
```

Il est également possible de demander l'exécution du service dans une console python :

```
>>> from eoleflask.application import run
>>> run(config='eoleapps')
```



En mode conteneur, dans le cas d'un module AmonEcole par exemple, le fichier de log `/var/log/controle-vnc/main.log` se trouve dans le conteneur `fichier`.

### Vérifier le service apache.

Vérifier que les modules apache pour le proxy inverse sont bien activés :

```
a2enmod proxy proxy_http
service apache restart
```

Tester EOP sans passer par le proxy inverse (de l'extérieur par tunnel SSH) :

```
ssh -L 9999:127.0.0.1:5000 root@<adresse IP du module>
```

Puis entrer dans un navigateur l'URL : `http://localhost:9999/documents`

Les journaux de l'application EOP sont accessibles dans le fichier `/var/log/eoleflask/eop.log`.

## 12.2. Distribution de documents dans l'EAD

### FIXME 2.7.1

L'EAD offre la possibilité aux enseignants de distribuer des documents et des travaux éducatifs (évaluation, bilan, contrôle ou devoir contrôlé).

Les fonctionnalités sont équivalentes à celles disponibles dans le logiciel `Gestion-postes` mais contrairement à celui-ci, qui n'est accessible que depuis les clients Windows de l'établissement, elles sont disponibles à travers le portail Envole et donc accessibles depuis l'extérieur de l'établissement.



Vue de la distribution de document dans l'EAD

La distribution de documents au travers de l'EAD permet de faire une distribution immédiate ou différée des documents. Dans le cas d'une distribution différée (voir Choix du répertoire de destination), les documents sont préparés avec l'EAD et leur accès sera activé au moment opportun avec Gestion-Postes.


La distribution peut être composée de deux éléments :

- le ou les documents sous forme d'un ou plusieurs fichiers. Ils seront copiés dans chacun des dossiers personnels `devoirs/ nom_de_l'enseignant / <nom_du_devoir>` des utilisateurs du groupe sélectionné. Les utilisateurs auront un accès en lecture et en écriture à ces fichiers (modification/suppression) ;
- les données jointes au(x) document(s) qui sont des fichiers supplémentaires dont la modification est impossible. Ils sont copiés une seule fois à un endroit spécifique du serveur. Des liens symbolique vers ces fichiers sont créés dans le sous-répertoire `donnees` du répertoire `devoirs/ nom_de_l'enseignant / nom_devoir` de chacun des utilisateurs.

Si la distribution de document est un travail éducatif, la distribution s'effectue en suivant les 4 étapes suivantes :

- distribuer ;
- ramasser ;
- rendre : distribution des devoirs corrigés ;
- supprimer : effacement des fichiers du devoir.

## 12.2.1. Distribuer des documents



Vue de l'étape 1 : Distribuer

### Étape 1 : Choix du groupe et du nom du document

Il faut avant tout choisir, dans le menu déroulant Choix du groupe, la classe, la matière ou l'équipe à qui l'ont veut distribuer un ou plusieurs documents. Puis on choisit un nom Nom du document pour l'espace de travail. Il apparaîtra dans le répertoire personnel de chacun des utilisateurs sous la forme devoirs / nom\_de\_l'enseignant / <espace\_de\_travail> et contiendra les documents de travail et les données.

Le nom du document ne doit comporter ni espace ni caractère accentué.

La case Uniquement aux élèves du groupe est cochée par défaut. Décochée, elle permet d'envoyer les documents aux autres membres du groupe, comme par exemple aux enseignants.

### Étape 2 : Télécharger les documents à distribuer

Le bouton Parcourir permet de choisir un document sur son ordinateur. Après avoir cliqué sur le bouton Charger, le document apparaît dans la liste de droite. Il est possible de répéter l'opération pour autant de fichiers que l'on souhaite distribuer.

### Étape 3 : Télécharger les données à joindre au document

Le bouton Parcourir permet de choisir un document sur son ordinateur. Après avoir cliqué sur le bouton Charger, le document apparaît dans la liste de droite. Il est possible de répéter l'opération pour autant de fichiers que l'on souhaite distribuer. Cette étape n'est pas obligatoire.

### Étape 4 : Choix du répertoire de destination

Par défaut, l'option Dans le dossier 'perso\devoirs' étant sélectionnée, les documents seront distribués dans le répertoire personnel des utilisateurs.

L'option Dans le partage 'devoirs' (non accessible par défaut) permet de préparer la distribution différée de documents. Ce travail de préparation peut donc se faire aussi bien à l'extérieur

qu'à l'intérieur de l'établissement. La distribution ne sera effective qu'au travers du logiciel Gestion-postes.

### Dernière étape : Distribuer

Valider le bouton Distribuer pour que la distribution soit effective.



Il est possible de distribuer les mêmes documents à plusieurs groupes :

#### Étape 1 : Choix du groupe et du nom du document

Il faut choisir un autre groupe dans le menu déroulant et obligatoirement changer le nom de l'espace de travail Nom du document.


#### Étape 2 : Télécharger les documents à distribuer

S'il n'y a qu'un document, son chemin est encore dans le champ parcourir. Il suffit alors de cliquer sur le bouton Charger. À défaut, il faut recharger les différents documents à distribuer.

#### Étape 3 : Télécharger les données à joindre au document

S'il n'y a qu'une donnée, son chemin est encore dans le champ parcourir, il suffit de cliquer sur le bouton Charger. À défaut, il faut recharger les différentes données à distribuer.


## 12.2.2. Ramasser des documents



Cette fonctionnalité permet de ramasser les travaux des utilisateurs.


Les documents ramassés se retrouvent dans l'arborescence du dossier personnel de l'utilisateur les ayant ramassés :

... / perso / devoirs / ramasses / Nom de l'espace de travail (Nom du document) / Identifiant des élèves /



Vue des documents ramassés dans Ajaxplorer

### 12.2.3. Rendre des documents




Cette fonctionnalité permet de rendre le travail corrigé. Un document ne peut être rendu que s'il a été auparavant ramassé.

### 12.2.4. Supprimer les données

Lorsqu'un enseignant distribue des données en plus des documents, elles sont copiées dans `U:\devoirs\distribues` et des liens vers ces fichiers sont ensuite créés dans le répertoire `nom_du_devoir \ donnees` de chacun des destinataires.

Il est possible de supprimer ces fichiers lorsqu'ils sont devenus inutiles.





- La suppression des données entraînera également la suppression du dossier `<nom_du_devoir> \ donnees` dans le dossier des destinataires.
- Cette fonctionnalité permet de supprimer les données liées à une distribution de document qui ne seraient plus utiles par la suite. Elle permet donc d'économiser de la place sur le serveur de stockage.

## 12.3. Suppression annuelle des documents distribués

L'administrateur du système peut utiliser le script `suppr_devoirs` (`/usr/share/eole/sbin/suppr_devoirs`) pour supprimer les documents distribués en cours d'année par les enseignants.

Ce script ne supprime pas les devoirs édités par les élèves et les enseignants mais seulement les documents sources.

L'exécution du script `suppr_devoirs` n'est pas automatisée et l'administrateur peut choisir le moment de le lancer. Il est logique de vouloir le lancer à la fin d'une session de cours pour supprimer d'un bloc les documents qui pourraient être distribués à nouveau lors de la session suivante. Cela évite le problème d'erreurs de distribution du fait de la présence de documents de même nom.

## 13. Les sauvegardes

### 13.1. Généralités sur la sauvegarde

La sauvegarde<sup>[p.1183]</sup> consiste à dupliquer des données stockées dans le Système Informatique (SI) de l'entité, dans le but de les mettre en sécurité.

Cette mise en sécurité a pour but de répondre à deux éventualités de restauration<sup>[p.1181]</sup> :

- la restauration de tout ou d'une partie du SI, suite à une dégradation importante ou à une destruction ;
- la restauration de quelques fichiers, suite à une corruption ou une destruction limitée de données.

On distingue trois types de sauvegardes :

- la sauvegarde **totale** ;
- la sauvegarde **différentielle** ;
- la sauvegarde **incrémentale**.

La sauvegarde peut être :

- réalisée localement ;
- sur un média (serveur, disque, bande, CD-ROM) ;
- hébergé dans le SI (Système Informatique) à des fins de restauration rapide ;
- archivée ;
- externalisée.

### 13.1.1. Sauvegarde totale

Une **sauvegarde totale** ou **complète**, correspond à la copie **intégrale** d'un contenu à un instant T, sans prendre en compte l'historique.

Coûteuse en temps et en espace, cette sauvegarde reste malgré tout *la plus fiable*, puisqu'elle assure à elle seule l'*intégrité* de l'ensemble des données sauvegardées.

Il n'est pas judicieux de ne pratiquer que ce type de sauvegarde, car l'ensemble des données n'est jamais totalement modifié entre deux sauvegardes.

Il existe deux autres méthodes qui procèdent à la sauvegarde des seules données modifiées et/ou ajoutées entre deux sauvegardes totales :

- la sauvegarde incrémentale ;
- la sauvegarde différentielle.

### 13.1.2. Sauvegarde incrémentale

Une **sauvegarde incrémentale** réalise une copie des fichiers créés ou modifiés **depuis la dernière sauvegarde** quel que soit son type (complète, différentielle ou incrémentale).


Une sauvegarde totale est réalisée le jour T. Le jour T+1, la sauvegarde incrémentale est réalisée par référence à la sauvegarde précédente, donc la sauvegarde T. Le jour T+2, la sauvegarde incrémentale est réalisée par référence à la sauvegarde précédente, à savoir T+1. Et ainsi de suite.

La restauration d'un système complet à un jour donné (par ex : au jour T+3) se fait en appliquant la dernière sauvegarde complète (jour T), ainsi que toutes les sauvegardes incrémentales jusqu'au jour cible, à savoir T+1, T+2 et T+3.

Lorsqu'il s'agit de la restauration d'un fichier ou d'un répertoire qui a été sauvegardé à la date T+3 (T étant le jour de la sauvegarde totale de référence), seule la sauvegarde incrémentale du jour T+3 est nécessaire.

### 13.1.3. Sauvegarde différentielle

Une **sauvegarde différentielle** réalise une copie des fichiers créés ou modifiés, en se basant sur les différences constatées avec la **dernière sauvegarde totale** (quelles que soient les sauvegardes intermédiaires).



La notion de sauvegarde différentielle peut varier suivant la solution de sauvegarde utilisée.  
Cette présentation est fidèle à l'outil de sauvegarde choisi par EOLE.

## 13.1.4. Des outils de sauvegarde

Les systèmes GNU/Linux embarquent depuis toujours des outils unitaires d'archivage qui permettent de réaliser des embryons de stratégie de sauvegarde.

Ainsi des outils tels que la commande `tar` permettent de créer des archives sur des médias locaux (disques, ou lecteurs de bandes).

Via des scripts se basant sur les dates de modifications, il est possible d'implémenter les méthodes de sauvegarde détaillées dans les paragraphes précédents.

Des outils plus complexes, et souvent propriétaires, ont été développés depuis, pour faciliter la création de ces sauvegardes (gestion du contenu à sauvegarder), mais aussi pour faciliter la gestion du calendrier de sauvegarde (programmation des tâches et des successions de sauvegardes).

Enfin, la plupart de ces outils intègrent la gestion de la restauration, avec la possibilité de choisir la date cible à restaurer.

Les solutions logicielles les plus connus sont :

- **Tivoli Storage Manager (TSM)** - IBM
  - <http://www-306.ibm.com/software/tivoli/products/storage-mgr/>
- **Time Navigator** - Atempo
  - <http://fr.atempo.com/products/timeNavigator/default.asp>
- **Networker** - EMC/Legato
  - <http://france.emc.com/products/detail/software/networker.htm>
- **ARCserve Backup** - Computer Associate
  - <http://www.ca.com/us/data-loss-prevention.aspx>
- **Arkeia Network Backup** - Arkeia
  - <http://www.arkeia.com/products/arkeianetworkbackup/index.php>
- **Bacula** - Bacula
  - <http://bacula.org>
- **Bareos** - Bareos
  - <http://www.bareos.org>

## 13.2. La sauvegarde EOLE

À partir d'EOLE 2.5 l'outil de sauvegarde utilisé est l'application libre **Bareos**.

**Backup Archiving REcovery Open Sourced** est un dérivé (fork<sup>[p.1163]</sup>) de l'outil de sauvegarde Bacula : <http://www.bareos.org>

Bareos permet de sauvegarder :

- des fichiers et des dossiers

- les droits POSIX<sup>[p.1179]</sup>
- les ACLs<sup>[p.1151]</sup>

Bareos permet de **sauvegarder** des données (indifféremment sur des disques locaux ou distants, des bandes magnétiques), de gérer un **nombre important et non limité de clients**, et évidemment de **restaurer** facilement les sauvegardes.

Bareos supporte, entre autres, la possibilité de faire des sauvegardes sur plusieurs unités de stockage si une première unité possède une capacité insuffisante.

## 13.2.1. Le vocabulaire Bareos

Bareos utilise un nombre important de ressources pour définir une sauvegarde.

<http://doc.bareos.org/master/html/bareos-manual-main-reference.html#x1-60001.3>

### Quelques définitions

#### Job

L'objet le plus élevé est la définition d'un **Job**, représentant une "sauvegarde" au sens Bareos du terme.

Un Job Bareos est une ressource de configuration qui définit le travail que Bareos doit effectuer pour sauvegarder ou restaurer un client particulier. Un Job consiste en l'association d'un type d'opération à effectuer (**Type** : backup, restore, verify, etc.), d'un niveau de sauvegarde (**Level** : Full, Incremental, ...), de la définition d'un ensemble de fichiers et répertoires à sauvegarder (**FileSet**), et d'un lieu de stockage où écrire les fichiers (**Storage, Pool**).

<http://doc.bareos.org/master/html/bareos-manual-main-reference.html#x1-990008.2>

#### Schedule

Un Job peut être immédiat, mais dans une stratégie de sauvegarde, il est généralement planifié via la ressource **Schedule**.

Le schedule détermine la date et l'instant où le job doit être lancé automatiquement, et le niveau (total, différentiel, incrémental...) du job en question.

Cette directive est optionnelle. Si elle est omise, le job ne pourra être exécuté que manuellement via la Console.

<http://doc.bareos.org/master/html/bareos-manual-main-reference.html#x1-1010008.4>

#### Volume

Un **Volume** est une unité d'archivage, usuellement une cartouche ou un fichier nommé sur disque où Bareos stocke les données pour un ou plusieurs **jobs** de sauvegarde. Tous les volumes Bareos ont un **label** unique (logiciel) écrit sur le volume par Bareos afin qu'il puisse être assuré de lire le bon volume. En principe, il ne devrait pas y avoir de confusion avec des fichiers disques, mais avec des cartouches, le risque d'erreur est plus important.

Les volumes ont certaines propriétés comme la durée de rétention des données et la possibilité d'être recyclés une fois cette durée de rétention expirée; ceci afin d'éviter de voir grossir indéfiniment l'espace disque occupé par les sauvegardes.

## Pool

La ressource **Pool** définit l'ensemble des **Volumes** de stockage (cartouches ou fichiers) à la disposition de Bareos pour écrire les données. En configurant différents Pools, vous pouvez déterminer quel ensemble de volumes (ou média) reçoit les données sauvegardées.

Ceci permet, par exemple, de stocker les sauvegardes totales sur un ensemble de volumes, et les sauvegardes différentielles et incrémentales sur un autre. De même, vous pouvez assigner un ensemble de volumes à chaque machine sauvegardée.

<http://doc.bareos.org/master/html/bareos-manual-main-reference.html#x1-1130008.8>

## FileSet

Un **FileSet** est une ressource qui définit **les fichiers à inclure dans une sauvegarde**. Il consiste en une liste de fichiers ou répertoires inclus, une liste de fichiers ou répertoires exclus et la façon dont les fichiers seront stockés (compression, chiffrement, signatures).

<http://doc.bareos.org/master/html/bareos-manual-main-reference.html#x1-1030008.5>

## Storage

Cette ressource définit les services de stockage que peut contacter le directeur. On y retrouve les répertoires de travail du processus, le nombre de Jobs concurrents qu'il est capable de traiter, et éventuellement, la définition des adresses IP des clients dont il accepte les connexions. Chaque **Job** est associé à une ressource **Storage**. Une ressource **Storage** peut être associée à plusieurs **Jobs**.

<http://doc.bareos.org/master/html/bareos-manual-main-reference.html#x1-1120008.7>

## Device

Véritable destination physique de la sauvegarde, la ressource **Device** fait le lien entre le matériel de sauvegarde (lecteur de bandes, robots de sauvegarde, mais aussi disques locaux - internes comme externes) et la ressource **Storage**.

<http://doc.bareos.org/master/html/bareos-manual-main-reference.html#x1-1250009.4>

## Catalog

La ressource Catalog précise quel catalogue utiliser pour le job courant. Actuellement, Bareos ne peut utiliser qu'un type de serveur de base de données défini lors de sa configuration : SQLite, PostgreSQL. En revanche, vous pouvez utiliser autant de catalogues que vous le souhaitez. Par exemple, vous pouvez avoir un catalogue par client, ou encore un catalogue pour les sauvegardes, un autre pour les jobs de type Verify et un troisième pour les restaurations.

Le catalogue (ressource **Catalog**) est une base de données utilisée pour stocker :

- des informations sur les fichiers: la liste, les permissions, l'emplacement sur les volumes de sauvegarde, etc.
- la définition de la configuration de Bareos.

Actuellement, trois formats de bases de données sont supportés : SQLite, et PostgreSQL.

SQLite est conseillé pour de petites installations.

Attention, l'interface web ne fonctionne qu'avec PostgreSQL.

**Le catalogue est une pièce majeure de Bareos, et doit également faire partie du plan de sauvegarde.**

Ce catalogue peut rapidement devenir volumineux, il faut veiller au taux d'occupation et à la performance de la base de données.

Point important, la configuration de Bareos se fait à deux niveaux:


- les fichiers de configuration ;
- la base de données.

Bareos lit les fichiers de configuration au démarrage, et inscrit les valeurs dans la base de données du Catalogue. C'est le Catalogue qui définit la configuration utilisée par Bareos, donc il faut préférer le résultat des commandes console aux valeurs des fichiers.

<http://doc.bareos.org/master/html/bareos-manual-main-reference.html#x1-1150008.9>

## 13.2.2. Architecture de Bareos

Bareos est construit suivant une **architecture distribuée** :



Architecture de Bareos inspiré du dessin original de Aristedes Maniatis (documentation officielle de Bacula)


- le serveur **directeur (Bareos directeur)** est l'élément central, qui supervise et archive les opérations de sauvegarde et de restauration, le nom du service sur un module EOLE est **bareos-director** ;
- le serveur **base de données (database server)** gère le **catalogue** dans lequel le directeur archive les opérations et l'emplacement des fichiers dans les différents volumes de sauvegarde, au format SQLite. Il se trouve sur le même serveur que le directeur sur un module EOLE ;
- le serveur de **stockage (Bareos stockage)** est le serveur qui prend en charge l'écriture et la lecture des volumes de sauvegarde, le nom du service sur un module EOLE est **bareos-storage-daemon** ;
- le serveur de **lecture/écriture de fichiers (Bareos fichier)**, aussi identifié comme le **client** exécute les commandes de lecture/écriture des fichiers gérés par la sauvegarde sur chaque poste où il est installé, le nom du service sur un module EOLE est **bareos-file-daemon** ;

La communication entre chaque serveur est associée à un mot de passe. Ces différents serveurs peuvent être :

- installés **sur la même machine** sans problème ;
- présents **en plusieurs exemplaires** (on peut dupliquer les destinations de sauvegardes, avoir plusieurs directeur, etc.).

Cependant, la configuration Bareos sur un module EOLE ne permet uniquement qu'un sous-ensemble de ces combinaisons de services :

- le **directeur** est toujours associé à un **serveur de base de données** local ;
- le **directeur** est toujours associé à un **client** local pour assurer la sauvegarde du catalogue ;
- le **directeur** peut utiliser un serveur de stockage distant ;
- un **serveur de stockage** peut être associé à plusieurs **directeurs** ;
- un **serveur de stockage** est toujours associé à un **directeur** local ;
- le **directeur** peut prendre en charge plusieurs **clients** ;
- le **client** peut être activé indépendamment des autres services.



Architecture de Bareos intégré à EOLE

Cette partie de la configuration est **appelée directeur** dans la suite de la documentation.

Par contre, il est possible de déporter le serveur de stockage sur un serveur disposant d'un disque de sauvegarde.

Pour résumer, 3 services liés aux sauvegardes se retrouvent sur un module EOLE :

- bareos-dir (lié à bareos-fd)
- bareos-fd (lié à bareos-dir)
- bareos-sd



Plusieurs directeurs peuvent envoyer les données sur un unique serveur de stockage en établissement.

Il est également possible de copier les sauvegardes au travers d'autres protocoles réseau : rsync, samba, SSH, etc.



### 13.2.3. Configuration des sauvegardes

La configuration des sauvegardes consiste en une activation de la sauvegarde du serveur et/ou en l'activation du support de sauvegarde sur le module.

Si le support de sauvegarde est activé, un complément de configuration peut se faire :

- par l'EAD ;
- par l'EAD3 ;
- en ligne de commande.

#### 13.2.3.a. Activation et configuration de Bareos

La sauvegarde du serveur et le support de stockage de la sauvegarde sont activés par défaut sur certains modules, il peuvent être activés/désactivés dans l'onglet **Services** de l'interface de configuration du module.


<b>N</b> Activer le directeur de sauvegarde	<input type="checkbox"/> oui
<b>N</b> Activer le stockage de sauvegarde	<input type="checkbox"/> oui
<b>E</b> Activer la sauvegarde des fichiers locaux	<input type="checkbox"/> oui

Activation de la sauvegarde Bareos dans l'onglet Services de l'interface de configuration

- L'activation du directeur de sauvegarde permet d'activer la sauvegarde sur le serveur, celle-ci peut être locale si le support de stockage est activé ou déportée à condition d'avoir un serveur sur lequel est activé le support de stockage.

Cette fonctionnalité permet de mettre en place des sauvegardes croisées.

- L'activation du support de stockage de la sauvegarde permet d'accueillir des sauvegardes locales ou distantes.
- L'activation de la sauvegarde des fichiers locaux, en mode expert, permet de sauvegarder les fichiers du serveur lui-même.



- Suite à l'activation du directeur de sauvegarde (Activer le directeur de sauvegarde à oui) l'onglet **Directeur bareos** apparaît dans l'interface de configuration du module. Il permet de configurer le nom du directeur et les périodes de rétention et de définir si le serveur de stockage est

distant ou local.

- Suite à l'activation du support de stockage (Activer le stockage de sauvegarde à oui) l'onglet **Stockage bareos** apparaît dans l'interface de configuration du module. Il permet de configurer le nom du serveur de stockage et permet également d'autoriser des directeurs à se connecter au présent stockage.
- Suite à l'activation de la sauvegarde des fichiers locaux (Activer la sauvegarde des fichiers locaux à oui) l'onglet **Clients bareos** apparaît dans l'interface de configuration du module. Il permet de configurer le nom du serveur de sauvegarde des fichiers locaux.

## Onglet Directeur bareos

L'onglet **Directeur bareos** apparaît dans l'interface de configuration du module si le directeur de sauvegarde est activé dans l'onglet **Services** (Activer le directeur de sauvegarde à oui).

L'onglet permet de configurer le nom du directeur et les périodes de rétention et de définir si le serveur de stockage est distant ou local.



Le nom du directeur est une information importante, il est utilisé en interne dans le logiciel mais, surtout, il est nécessaire pour configurer un client Bareos ou pour joindre le serveur de stockage depuis un autre module.

À l'enregistrement du fichier de configuration il ne sera plus possible de modifier le nom du directeur. En effet, cette variable est utilisée dans les noms des fichiers de sauvegarde.

### ⚠ Migration de version EOLE

À partir d'EOLE 2.8.1, Bareos fonctionne avec PostgreSQL <sup>[p.1179]</sup> tandis que sur les versions précédentes, il était possible de choisir entre MySQL et SQLite.

Il n'existe pas de migration de données entre ces bases.

Dans le cas d'une montée de version vers 2.8.1, il vous faudra penser à effectuer une nouvelle sauvegarde dès que possible.

En mode expert, il est possible de modifier le répertoire utilisé par défaut pour l'extraction de la base de données du catalogue. Ce changement permet éventuellement de ne pas surcharger l'espace occupé dans `/var`.



Le champ Mot de passe du directeur contient le mot de passe à transmettre aux applications distantes pour leur permettre de s'authentifier auprès du directeur.

## Configuration des durées de rétention

Les trois types de sauvegarde, complète, différentielle, incrémentale, disposent chacune d'un pool de volumes distinct. Cela permet de paramétrer des durées de rétention<sup>[p.1159]</sup> et des tailles pour ces volumes différents pour chaque type de sauvegarde.

La sauvegarde du catalogue est également gérée avec un pool de volume distinct. Seule la taille des volumes est paramétrable cependant.

1	N Taille maximale du volume de sauvegarde du catalogue en Go	* 2	
2	N Période de rétention des sauvegardes complètes	* 6	
	N Unité de valeur pour la rétention des sauvegardes complètes	* months	
	N Taille maximale des volumes en Go	* 2	
3	N Période de rétention des sauvegardes différentielles	* 5	
	N Unité de valeur pour la rétention des sauvegardes différentielles	* weeks	
	N Taille maximale des volumes en Go	* 2	
4	N Période de rétention des sauvegardes incrémentales	* 10	
	N Unité de valeur pour la rétention des sauvegardes incrémentales	* days	
	N Taille maximale des volumes en Go	* 2	

1

N Taille maximale du volume de sauvegarde du catalogue en Go	* 2	
--------------------------------------------------------------	-----	--

### Configuration du pool du catalogue

Taille des volumes pour la sauvegarde du catalogue (taille illimitée si à 0)

2

N Période de rétention des sauvegardes complètes	* 6	
N Unité de valeur pour la rétention des sauvegardes complètes	* months	
N Taille maximale des volumes en Go	* 2	

### Configuration du pool pour la sauvegarde complète

Durée de rétention et taille des volumes pour la sauvegarde complète

**3**

N	Période de rétention des sauvegardes différentielles	*	5	
N	Unité de valeur pour la rétention des sauvegardes différentielles	*	weeks	
N	Taille maximale des volumes en Go	*	2	

### Configuration du pool pour la sauvegarde différentielle

Durée de rétention et taille des volumes pour la sauvegarde différentielle

**4**

N	Période de rétention des sauvegardes incrémentales	*	10	
N	Unité de valeur pour la rétention des sauvegardes incrémentales	*	days	
N	Taille maximale des volumes en Go	*	2	

### Configuration du pool pour la sauvegarde incrémentale

Durée de rétention et taille des volumes pour la sauvegarde incrémentale

La durée de rétention des fichiers détermine le temps de conservation avant l'écrasement.

Plus les durées de rétention sont importantes, plus l'historique sera important et plus l'espace de stockage nécessaire sera important.

L'espace alloué à un volume n'est pas recyclé (réutilisé pour une autre sauvegarde) avant que le volume ne soit complet et que les durées de rétention ne soient atteintes.

Limiter la taille des volumes est utile dans deux cas :

- le système de fichier hébergeant les volumes impose une contrainte sur la taille des fichiers (typiquement les systèmes FAT montés via le protocole SMB, à l'origine de la contrainte de 2 Go) ;
- on souhaite pouvoir recycler plus rapidement les volumes (de petite taille, les volumes sont associés à moins de jobs ; il faut donc moins de temps pour purger l'ensemble des jobs associés et pouvoir recycler les volumes).

Sur les serveurs avec un historique de sauvegarde conséquent, il n'est pas rare que la limite par défaut de 2 Go pour le pool du Catalogue finisse par poser problème : ce pool n'autorise qu'un volume qui doit être d'une taille suffisante pour contenir la sauvegarde du catalogue.



Il peut être intéressant de conserver un historique long mais avec peu d'états intermédiaires.

Pour cela, voici un exemple de configuration :

- 6 mois de sauvegardes totales ;
- 5 semaines de sauvegardes différentielles ;
- 10 jours de sauvegardes incrémentales.

Avec la politique de sauvegarde suivante :

- une sauvegarde totale par mois ;
- une sauvegarde différentielle par semaine ;
- une sauvegarde incrémentale du lundi au vendredi.

Dans l'historique, il y aura donc une sauvegarde par jour de conservée pendant 10 jours, une sauvegarde par semaine pendant 5 semaines et une sauvegarde mensuelle pendant 6 mois.



Une modification de la durée de rétention en cours de production n'aura aucun effet sur les sauvegardes déjà effectuées, elles seront conservées et recyclées mais sur la base de l'ancienne valeur, stockée dans la base de données.

Afin de prendre en compte la nouvelle valeur pour les sauvegardes suivantes, il faut utiliser les outils Bareos pour mettre à jour la base de données :

```
bconsole
*update
*2
*<numéro du pool de volumes de sauvegarde>
```

Une autre solution consiste à vider le support de sauvegarde ou prendre un support de sauvegarde ne contenant aucun volume et à ré-initialiser la base de données Bareos avec la commande :

```
bareosregen.sh
La régénération du catalogue de bareos va écraser l'ancienne base,
confirmez-vous ? [oui/non]
[non] : oui
```

## Paramètres supplémentaires

En mode expert d'autres paramètres sont disponibles.

Type de compression et délai alloué

- La durée maximale pour l'exécution complète d'une sauvegarde permet d'annuler le job si il n'est pas terminé avant ce délai, exprimé en secondes, en comptant à partir de l'heure programmée. Par défaut le job est limité à 86 400 secondes soit 24 heures (la valeur 0 lève cette limite de temps).
- Plus l'algorithme de compression est efficace, moins il nécessite d'espace mais plus il alourdit la charge système et allonge la durée du processus de sauvegarde. Deux algorithmes de compression sont proposés : GZIP et LZ4.

L'algorithme GZIP<sup>[p.1165]</sup> permet plusieurs niveaux de compression de 1 à 9. Au delà de 6, le gain en

place est faible par rapport aux niveaux immédiatement inférieurs, tandis que la durée de traitement s'allonge sensiblement.

L'algorithme LZ4<sup>[p.1171]</sup> offre un taux de compression moindre que le niveau de compression 6 de GZIP mais est significativement plus rapide.

L'utilisation de l'algorithme de compression LZ4 nécessite que Bareos ait été compilé avec le support de ce dernier. Dans le cas où Bareos n'aurait pas été compilé avec celui-ci, un message d'avertissement est émis au moment de la sauvegarde et aucune compression n'est effectuée. Les modules EOLE en version supérieure ou égale à 2.7.1 bénéficient d'une version de Bareos avec le support de LZ4 activé. Pour les autres clients, l'administrateur système doit s'assurer que ce support est également activé.

- Le champ `Mot de passe du directeur` contient le mot de passe à transmettre aux applications distantes pour leur permettre de s'authentifier auprès du directeur.

## Configuration du stockage

Le service de stockage gérant l'écriture des volumes de sauvegardes (`bareos-sd`) peut être local ou distant, il est local par défaut. Dans ce cas aucun paramètre supplémentaire n'est à configurer dans cet onglet (`Directeur Bareos`).

Gestion du stockage

N Utiliser le gestionnaire de stockage local	non		
B Nom du serveur de stockage distant	*	<input type="text"/>	
B Adresse du serveur de stockage distant	*	<input type="text"/>	
B Mot de passe pour la connexion au serveur de stockage distant	*	<input type="password"/>	

Vue de l'onglet Directeur Bareos

Dans le cas d'un serveur de stockage distant (`Le gestionnaire du stockage est local` à `non`), il faut configurer le nom, l'adresse IP et le mot de passe du serveur de stockage distant.

Pour autoriser des directeurs à se connecter au présent stockage des paramètres se trouvent dans l'onglet `Stockage bareos`.

Certaines infrastructures nécessitent une dégradation des fonctionnalités des modules EOLE comme la désactivation des mises à jour automatiques pour que la sauvegarde distante fonctionne correctement.

Le déport du service `bareos-sd` sur un autre serveur que `bareos-dir` ne permet pas de gérer correctement les verrous des tâches d'administration sur ce serveur : `bareos-dir` ne permet pas de signaler efficacement à `bareos-sd` qu'une sauvegarde est lancée et qu'il doit poser un verrou empêchant les autres tâches d'administration.

## Configuration de la sauvegarde de fichiers distants

Il est possible de déclarer plusieurs clients distants pour gérer la sauvegarde des fichiers d'autres serveurs.

Cette déclaration de clients distants peut être effectuée une fois la variable Activer la sauvegarde de fichiers distants passée à oui.

La déclaration d'un client distant nécessite de fournir plusieurs informations obligatoires.

- Identifiant du client distant : identifiant interne unique utilisé pour distinguer la configuration du client, composé de lettres non accentuées et de chiffres ;
- Nom du client distant : le nom du service bareos-fd tel que renseigné sur le serveur distant l'hébergeant ;
- Adresse du client distant : l'adresse IP à laquelle ce client peut être joint ;
- Mot de passe du client distant : le mot de passe, identique à celui déclaré sur le client distant (cf. configuration d'un client indépendant).

— L'activation du service de lecture/écriture de fichiers (file server, bareos-fd) sur le serveur lui-même pour sauvegarder les fichiers locaux s'effectue dans l'onglet Services.

## Onglet Stockage Bareos


L'onglet Stockage bareos apparaît dans l'interface de configuration du module si le support de stockage de sauvegarde est activé dans l'onglet Services (Activer le stockage de sauvegarde à oui).

L'onglet permet de configurer le nom du serveur de stockage et permet également d'autoriser des



directeurs à se connecter au présent stockage.

Dans l'onglet **Stockage bareos** il est possible de choisir un nom de serveur de stockage et d'autoriser des directeurs distants à se connecter au présent serveur de stockage.




## Autoriser un ou plusieurs directeurs distants à se connecter


Pour autoriser un ou plusieurs directeurs distants à se connecter il faut cliquer sur **+ Nom du directeur Bareos distant**, le détail de l'autorisation s'affiche.

Pour ce faire il faut se munir des paramètres du directeur distant :

- son nom ;
- son adresse IP ;
- son mot de passe.



Autoriser des clients Bareos distants à se connecter au directeur



Les sauvegardes sont des informations sensibles. Il ne faut pas utiliser de mot de passe facilement déductible.

## Onglet Client bareos

L'onglet **Clients bareos** apparaît dans l'interface de configuration du module si la sauvegarde des fichiers locaux est activée (Activer la sauvegarde des fichiers locaux à oui).

L'onglet permet de configurer le nom du serveur de sauvegarde des fichiers locaux.

Le service de lecture/écriture de fichiers (file server, bareos-fd) de Bareos, autrement appelé client, ne nécessite pas de configuration dans le cas où le directeur (service director, bareos-dir) est également



activé localement.

Dans le cas où on souhaite que la sauvegarde des fichiers du serveur soit gérée par un directeur distant, il est nécessaire de désactiver le service director local en passant la variable Activer le directeur de sauvegarde à non puis d'activer le service file local en passant la variable Activer la sauvegarde des fichiers locaux à oui, en mode expert, dans l'onglet **Services**.


<b>N</b> Activer le directeur de sauvegarde	* non	▼	✎
<b>N</b> Activer le stockage de sauvegarde	non	▼	✎
<b>E</b> Activer la sauvegarde des fichiers locaux	oui	▼	✎

À l'issue de cette manipulation, l'onglet **Client Bareos** est disponible.



Dans l'onglet **Client Bareos**, le service directeur distant est configuré au moyen de trois variables obligatoires :

- l'adresse du directeur Bareos distant ;
- le nom du directeur Bareos distant tel qu'il est défini dans la configuration du directeur dans l'onglet **Directeur bareos** ;
- le mot de passe distant, identique à celui déclaré dans la configuration du directeur dans l'onglet **Directeur bareos**.



Les services Bareos partagent certaines variables de configuration et il faut veiller à la cohérence des valeurs entrées, notamment pour les noms des services et les mots de passe.

L'onglet **Clients bareos** apparaît dans l'interface de configuration du module si la sauvegarde des fichiers locaux est activée (Activer la sauvegarde des fichiers locaux à oui).

L'onglet permet de configurer le nom du serveur de sauvegarde des fichiers locaux.

Le service de lecture/écriture de fichiers (file server, bareos-fd) de Bareos, autrement appelé client, ne nécessite pas de configuration dans le cas où le directeur (service director, bareos-dir) est également activé localement.

Dans le cas où on souhaite que la sauvegarde des fichiers du serveur soit gérée par un directeur distant, il est nécessaire de désactiver le service director local en passant la variable Activer le directeur de sauvegarde à non puis d'activer le service file local en passant la variable Activer la sauvegarde des fichiers locaux à oui, en mode expert, dans l'onglet **Services**.

<b>N</b> Activer le directeur de sauvegarde	* non	
<b>N</b> Activer le stockage de sauvegarde	non	
<b>E</b> Activer la sauvegarde des fichiers locaux	oui	

À l'issue de cette manipulation, l'onglet **Client Bareos** est disponible.



Dans l'onglet **Client Bareos**, le service directeur distant est configuré au moyen de trois variables obligatoires :

- l'adresse du directeur Bareos distant ;
- le nom du directeur Bareos distant tel qu'il est défini dans la configuration du directeur dans l'onglet **Directeur bareos** ;
- le mot de passe distant, identique à celui déclaré dans la configuration du directeur dans l'onglet **Directeur bareos**.

Les services Bareos partagent certaines variables de configuration et il faut veiller à la cohérence des valeurs entrées, notamment pour les noms des services et les mots de passe.

Pour que les modifications soient prises en compte, une reconfiguration du module est nécessaire à l'aide de la commande **reconfigure**.

Voir aussi...

Les mots de passe

bareos-webui : outil d'administration pour Bareos [p.753]

### 13.2.3.b. Configuration depuis l'EAD

Une fois le stockage Bareos activé dans l'interface de configuration du module, il faut configurer le support de sauvegarde.

Le menu **Sauvegardes** de l'EAD propose une interface simplifiée pour la configuration du support de sauvegarde et le paramétrage facultatif de l'envoi des rapports.

## Configuration du support

Trois types de support de sauvegarde sont proposés :

- SMB
- Disque USB local
- Configuration manuelle du support

Le point de montage du support est, dans les trois cas de figure : **/mnt/sauvegardes**


- **SMB** : la sauvegarde se fait à travers un partage SMB<sup>[p.1183]</sup>.

Il est préférable de déporter le serveur de stockage Bareos plutôt que d'utiliser le protocole SMB<sup>[p.1183]</sup>. Ce type de sauvegarde sera utilisé, par exemple, pour les NAS<sup>[p.1173]</sup>.

Les informations suivantes sont demandées :

- Nom de machine de la machine distante (n'accepte pas les majuscules) ;
- IP de la machine distante ;
- le nom du Partage ;
- optionnellement le Login, le Mot de passe.

Configuration d'un support de sauvegarde distant dans l'EAD



Les informations stockées dans les sauvegardes sont sensibles, il est donc préférable de toujours authentifier l'accès aux partages contenant les données.

- **Disque USB local** : la sauvegarde se fait sur un support nécessitant un montage (disque USB, disque interne, etc.), contrôlé avant chaque sauvegarde.

Le chemin d'accès à saisir correspond au nœud du périphérique (par exemple `/dev/hda1`, `/dev/disk/by-label/LABEL` si un label est disponible sur le disque).

Si le périphérique utilise un label

**CONFIGURATION DE L'OUTIL DE SAUVEGARDE BAREOS**

**SUPPORT DE SAUVEGARDE**

Support de sauvegarde

**PARAMÈTRES DE SAUVEGARDE POUR : USB**


Chemin d'accès


**PARAMÈTRES D'ENVOI DES LOGS (FACULTATIF)**

Mail admin sauvegarde pour les erreurs


Mail admin sauvegarde

**TEST DU MONTAGE**

 ERREUR : bareos n'est pas configuré

 OK

Configuration d'un support de sauvegarde USB local dans l'EAD



Méthode purement locale à la machine, cette méthode est donc sensible aux corruptions éventuelles du serveur.

- **Configuration manuelle du support** : comme son nom l'indique elle permet à l'utilisateur de définir sa propre destination de sauvegarde via les outils Bareos. Ce choix correspond généralement à l'utilisation de lecteurs de bandes et s'intègre dans une stratégie de sauvegarde à plus grande échelle. Le point de montage par défaut est toujours `/mnt/sauvegardes`. Le montage n'est pas contrôlé.

Le pilote est dépendant du matériel, le lecteur de bande doit être configuré manuellement.

Pour information, le fichier template concerné `bareosupport.conf` est dans `/usr/share/eole/creole/distrib/`

Pour que la solution soit pérenne il est nécessaire de créer un patch EOLE<sup>[p.1178]</sup>.

Voir la documentation officielle de Bareos pour le paramétrage :

<http://doc.bareos.org/master/html/bareos-manual-main-reference.html#x1-480004>

**CONFIGURATION DE L'OUTIL DE SAUVEGARDE BAREOS**

La configuration est **manuelle**. Voir le template "bareosupport.conf".

SUPPORT DE SAUVEGARDE

Support de sauvegarde

PARAMÈTRES D'ENVOI DES LOGS (FACULTATIF)

Mail admin sauvegarde pour les erreurs

Mail admin sauvegarde

TEST DU MONTAGE

●

ERREUR : bareos n'est pas configuré

[ ✓ OK ]

Configuration d'un support de sauvegarde manuelle dans l'EAD



Le support doit être monté sur `/mnt/sauvegardes` et l'utilisateur `bareos` doit avoir les droits en écriture :

```
ls -l /mnt
```

```
chown -R bareos:root /mnt/sauvegardes
```

## Options de montage du support de sauvegarde

Le fichier `/etc/eole/bareos.conf` permet de personnaliser les options de montage du support de stockage de la sauvegarde. L'intérêt est que ce fichier ne sera pas écrasé lors de la prochaine mise à jour.

Le fichier `/etc/eole/bareos.conf` a une syntaxe du type fichier INI<sup>[p.1167]</sup> : clé = valeur.



Il existe trois variables paramétrables `DISTANT_LOGIN_MOUNT`, `DISTANT_MOUNT` et `USB_MOUNT` :

- la ligne de commande permettant de monter un support distant avec authentification, la valeur par défaut de `DISTANT_LOGIN_MOUNT` est :

```
/bin/mount -t cifs -o
username={0},password={1},ip={2},uid={3},noexec,nosuid,nodev,vers=
://{4}/{5} {6}
```

- la ligne de commande permettant de monter un support distant sans authentification, la valeur par défaut de `DISTANT_MOUNT` est :

```
/bin/mount -t cifs -o
password={0},ip={1},uid={2},noexec,nosuid,nodev,vers=3.0
```

```
//{3}/{4} {5}
```

- la ligne de commande permettant de monter un support USB :

Par défaut la valeur de la variable USB\_MOUNT est :

- `/bin/mount {0} {1} -o noexec,nosuid,nodev,uid={2},umask=0077` pour les systèmes VFAT et NTFS.
- `/bin/mount {0} {1} -o noexec,nosuid,nodev` pour le reste.

## Paramètres pour l'envoi de rapports

L'envoi de courriels est proposé si le directeur Bareos est activé sur le serveur.

EOLE offre la possibilité d'envoyer deux types de courriel :

- les rapports d'erreurs de Bareos ;
- les rapports de sauvegarde réussie.

Il est recommandé de définir les deux types d'envoi. Le premier type de rapport informe que la sauvegarde s'est mal déroulée, alors que le second informe qu'une sauvegarde s'est bien déroulée. Pensez à configurer correctement votre relai SMTP<sup>[p.1183]</sup>.



Il est possible de déclarer plusieurs destinataires en séparant les adresses par des virgules.

Exemple : `admin@ac-dijon.fr,technicien@ac-dijon.fr`

### 13.2.3.c. Configuration depuis l'EAD3

La configuration de la sauvegarde est une étape nécessaire pour mettre en place la sauvegarde.


Il faut configurer les trois services proposés par le support de sauvegarde. Suivant la configuration du serveur, il se peut qu'une partie ne soit pas disponible.



## Configurer la sauvegarde

Configurer la sauvegarde (type de support, notification par courrier électronique, programmation)

☆ Ajouter à vos marque-pages



### Sauvegarde



configuration, sauvegarde

## Le support de sauvegarde

Une fois le stockage Bareos activé dans l'interface de configuration du module, il faut configurer le support de sauvegarde.

Trois types de support de sauvegarde sont proposés :

- manuel ;
- USB ;
- SMB.

Le type « aucun » veut dire que le support de sauvegarde n'est pas configuré.





Le point de montage du support est, dans les trois cas de figure : `/mnt/sauvegardes/`

## Manuel

Comme son nom l'indique, il permet à l'utilisateur de définir sa propre destination de sauvegarde via les outils Bareos. Ce choix correspond généralement à l'utilisation de lecteurs de bandes et s'intègre dans une stratégie de sauvegarde à plus grande échelle.

Le pilote est dépendant du matériel, le lecteur de bande doit être configuré manuellement.

Pour informations, le fichier template concerné `bareosupport.conf` est dans `/usr/share/eole/creole/distrib/`

Pour que la solution soit pérenne, il est nécessaire de créer un patch EOLE.

Voir la documentation officielle de Bareos pour le paramétrage : <http://doc.bareos.org/master/html/bareos-manual-main-reference.html#x1-480004>

Le point de montage par défaut est toujours `/mnt/sauvegardes/`.



Le montage n'est pas contrôlé.

Le support doit être monté sur `/mnt/sauvegardes/` et l'utilisateur `bareos` doit avoir les droits en écriture :

```
ls -l /mnt
chown -R bareos :root /mnt/sauvegardes
```

## USB

La sauvegarde se fait sur un support nécessitant un montage (disque USB, disque interne, etc.), contrôlé avant chaque sauvegarde.

Le chemin d'accès à saisir correspond au nœud du périphérique (par exemple `/dev/hda1`, `/dev/disk/by-label/LABEL` si un label est disponible sur le disque).

## Support de sauvegarde

Choix du type de support


**USB**  

---

Chemin USB

**/dev/sda**

---



Cette méthode est purement locale à la machine, elle est donc sensible aux corruptions éventuelles du serveur.

## SMB

La sauvegarde se fait à travers un partage SMB<sup>[p.1183]</sup>.

Il est préférable de déporter le serveur de stockage Bareos plutôt que d'utiliser le protocole SMB.



Ce type de sauvegarde sera utilisé, par exemple, pour les NAS<sup>[p.1173]</sup>.

Les informations suivantes sont demandées :

- Nom de machine du serveur SMB (n'accepte pas les majuscules) ;
- IP du serveur SMB ;
- Nom du partage SMB ;
- Identifiant SMB ;
- Mot de passe SMB.

## Support de sauvegarde

Choix du type de support

**SMB**  

---

Nom de machine du serveur SMB

**pc103**

---

IP du serveur SMB

**192.168.1.103**

---

Nom du partage SMB

**sauvegarde**

---

Identifiant SMB

**sauvegarde**

---

Mot de passe SMB

●●●●●●●●●●●●●●●●

---

## Le directeur

L'envoi de courriers électroniques est proposé si le directeur Bareos est activé sur le serveur. EOLE offre la possibilité d'envoyer deux types de courriel :

- les rapports d'erreurs de Bareos : informe que la sauvegarde s'est mal déroulée ;
- les rapports de sauvegarde réussie : informe qu'une sauvegarde s'est bien déroulée.

Il est recommandé de définir les deux types d'envoi. Pensez à configurer correctement votre relais SMTP [p.1183].

## Directeur

Adresse pour notifier les sauvegardes réussies

sauvegarde@ac-dijon.fr 

---



Adresse pour notifier les sauvegardes échouées

erreur\_sauvegarde@ac-dijon.fr 

---

sauvegarde@ac-dijon.fr 

---



## Sauvegarde des fichiers locaux

Une fois le support de sauvegarde défini, il est possible de programmer un type de sauvegarde par périodicité.

EOLE propose trois périodicités et trois types de sauvegarde pour la programmation des sauvegardes :

Périodicité	Type de sauvegarde
sauvegardes mensuelles	totale
sauvegardes hebdomadaires	totale, différentielle, incrémentale
sauvegardes quotidiennes	totale, différentielle, incrémentale

En plus des périodicités proposées, il est possible de lancer une sauvegarde immédiate de type totale, différentielle ou incrémentale.

Seules les sauvegardes totales sont possibles dans le cas de la périodicité mensuelle.

Les sauvegardes mensuelles se font la première semaine du mois.

Si une autre sauvegarde est programmée la même nuit, celle-ci sera automatiquement reportée à la semaine d'après.

Les sauvegardes se programment pour une nuit de la semaine. Une nuit va de 12h à 11h59.

Pour les sauvegardes quotidiennes, il est possible de choisir une plage de jours.

L'interface de programmation des fichiers locaux permet de définir la fréquence de sauvegarde du serveur local. Elle n'est présente que si la sauvegarde des fichiers locaux est activé dans l'interface de configuration du serveur.

## Sauvegarde des fichiers locaux

### Programmation automatique

Fréquence de sauvegarde

**mensuelle**



Nuit d'exécution de la sauvegarde

**de lundi à mardi**



Heure de lancement de la sauvegarde

**3**




Type de sauvegarde

**totale**



## Programmer les clients distants


Lorsque la sauvegarde de fichiers distants est activée dans l'interface de configuration du serveur, il est possible de définir la fréquence de sauvegarde des fichiers dans l'action « Programmer les clients distants ».



## Programmer les clients distants

Configurer la programmation des sauvegardes sur les clients distants

☆ Ajouter à vos marque-pages



### Sauvegarde

configuration, sauvegarde, distant

Chaque serveur distant a un bloc de configuration qui lui est propre. Voici par exemple la configuration du serveur « test » :

## Programmation pour test

**Sauvegarde automatique de test**

Fréquence de sauvegarde  
**journalière** ▼ 

---

Nuit d'exécution de la sauvegarde  
**de lundi à mardi** ▼

---


Nuit de fin d'exécution de la sauvegarde  
**de vendredi à samedi** ▼

---

Heure de lancement de la sauvegarde  
**3** ▼

---

Type de sauvegarde  
**incrémentale** ▼




## Fichiers complémentaires

La liste des fichiers locaux sauvegardés par l'outil de sauvegarde d'EOLE est défini dans la configuration du serveur et dépend des services utilisés. Il peut être nécessaire d'ajouter des répertoires complémentaires en cas de création des données dans un répertoire non prévu.

L'action « fichiers complémentaires » permet d'ajouter des répertoires nouveaux à sauvegarder.






## Fichiers complémentaires

Ajouter une liste de fichier complémentaire à sauvegarder


☆ Ajouter à vos marque-pages

---



### Sauvegarde

---

 **configuration, sauvegarde, distant**

Il est possible de configurer des répertoires nouveaux à sauvegarder. Si nécessaire, il est possible d'exclure un sous-répertoire dont les données ne sont pas pertinentes. Enfin, il est possible d'exclure une liste de fichier de la sauvegarde en définissant une expression rationnelle.

Il est à noter que cette action permet de configurer aussi bien les fichiers locaux que distant.

## Fichiers complémentaires

Nom des fichiers complémentaires à sauvegarde

/srv/addons



Nom des fichiers complémentaires à exclure

/srv/addons/tmp



Expression régulière d'exclusion

.avi



## Fichiers complémentaires pour test

Nom des fichiers complémentaires à sauvegarde

/home



Nom des fichiers complémentaires à exclure

/home/test




Expression régulière d'exclusion

.bash\_logout



## Exécuter une sauvegarde ponctuelle


L'exécution d'une sauvegarde ne peut être réalisée que lorsque l'espace de stockage de la sauvegarde est correctement configuré. La configuration de l'espace de stockage s'effectue dans l'action « Configuration de la sauvegarde ».




## Exécuter une sauvegarde

Exécuter une sauvegarde (maintenant ou programmée)

☆ Ajouter à vos marque-pages



### Sauvegarde



sauvegarde

Cette action permet de sauvegarder les données d'un serveur. Si la sauvegarde des fichiers locaux et la sauvegarde de fichiers distant sont activées dans la configuration du serveur, il est nécessaire de choisir entre une sauvegarde local ou distante.

En cas de sauvegarde distante, la sélection du serveur distant est obligatoire.

## Exécuter une sauvegarde

Programmation

**Sauvegarder maintenant**



Type de sauvegarde

**Totale**



Sauvegarde des fichiers locaux

**non**



Client

**test**



La sauvegarde est, par défaut, exécutée immédiatement. Il est néanmoins possible de sélectionner une date et une heure différente.

## Exécuter une sauvegarde

Programmation

Programmer une sauvegarde unique ▼ ↶

---

Type de sauvegarde

Totale ▼

---

Sauvegarde des fichiers locaux

oui ▼

---

Heure

3 ▼ ↶

---

Minute

30 ▼ ↶

---

Jour \*

8/31/2018 ✕ 📅

---

### 13.2.3.d. Configuration depuis la ligne de commande

Il n'est pas nécessaire de passer par l'EAD pour configurer le support de sauvegarde.

L'ensemble des paramètres peut être réalisé avec le script `bareosconfig.py`.

Les informations définies dans l'EAD sont modifiables en ligne de commande et inversement.

#### Configuration du support

- Si le support est un partage SMB :

```
bareosconfig.py -s smb --smb_machine=nom_machine --smb_ip=adresse_ip
--smb_partage=nom_du_partage --smb_login=login --smb_password=mot_de_passe
```

- Si le support est un disque USB local :

```
bareosconfig.py -s usb --usb_path=/dev/device_usb
```

- Si le support est un disque USB local avec un label :

```
bareosconfig.py -s usb --usb_path=/dev/disk/by-label/LABEL
```

- Si le support est à configurer manuellement :

```
bareosconfig.py -s manual
```

Vous devez ensuite configurer le support dans le fichier template `/usr/share/eole/creole/distrib/bareosupport.conf`

Pour que la solution soit pérenne il est nécessaire de créer un patch EOLE<sup>[p.1178]</sup>.

⚠ `nom_machine` ne doit pas comporter de majuscule

💡 Pour tester le support de sauvegarde (USB local ou SMB), il est possible d'utiliser le script `bareosmount.py` :

```
bareosamount.py -t
Test de montage OK
```

⚠ En USB le numéro du périphérique dans `/dev` peut changer selon si un autre périphérique est connecté au serveur.

💡 Une astuce consiste à utiliser un label pour identifier de façon plus certaine le périphérique utilisé.

Pour donner un label au périphérique :

```
tune2fs -L Sauvegardes /dev/sdX
```

Pour configurer le support de sauvegarde sur le périphérique USB :

```
bareosconfig.py -s usb --usb_path=/dev/disk/by-label/Sauvegardes
```

## Options de montage du support de sauvegarde

Le fichier `/etc/eole/bareos.conf` permet de personnaliser les options de montage du support de stockage de la sauvegarde. L'intérêt est que ce fichier ne sera pas écrasé lors de la prochaine mise à jour.

Le fichier `/etc/eole/bareos.conf` a une syntaxe du type fichier INI<sup>[p.1167]</sup> : clé = valeur.

💡 Il existe trois variables paramétrables `DISTANT_LOGIN_MOUNT`, `DISTANT_MOUNT` et `USB_MOUNT` :

- la ligne de commande permettant de monter un support distant avec authentification, la valeur par défaut de `DISTANT_LOGIN_MOUNT` est :

```
/bin/mount -t cifs -o
username={0},password={1},ip={2},uid={3},noexec,nosuid,nodev,vers=
://{4}/{5} {6}
```

- la ligne de commande permettant de monter un support distant sans authentification, la valeur par défaut de `DISTANT_MOUNT` est :

```
/bin/mount -t cifs -o
password={0},ip={1},uid={2},noexec,nosuid,nodev,vers=3.0
```

```
//{3}/{4} {5}
```

- la ligne de commande permettant de monter un support USB :

Par défaut la valeur de la variable USB\_MOUNT est :

- `/bin/mount {0} {1} -o noexec,nosuid,nodev,uid={2},umask=0077` pour les systèmes VFAT et NTFS.
- `/bin/mount {0} {1} -o noexec,nosuid,nodev` pour le reste.

## Paramètres pour l'envoi de rapports

La configuration de l'adresse courriel se fait de la façon suivante :

```
bareosconfig.py -m --mail_ok=adresse_courriel
--mail_error=adresse_courriel
```

Les paramètres `--mail_ok` et `--mail_error` ne sont pas obligatoires.

## Afficher la configuration

Il est possible de lister l'ensemble des paramètres depuis la ligne de commande avec la commande `bareosconfig.py` :

```
1 # bareosconfig.py -d
2 Support : {'usb_path': '/dev/sdb1', 'support_type': 'usb'}
3 Mail : {'mail_error': [], 'mail_ok': []}
4 Programmation :
5 Aucun job programmé.
```

## 13.2.4. Programmation des sauvegardes

Une fois le support de sauvegarde défini, il est possible de programmer un type de sauvegarde par périodicité.

Cette programmation se fait soit par l'EAD soit depuis la ligne de commande.

EOLE propose trois périodicités et trois types de sauvegarde pour la programmation des sauvegardes :

Périodicité	Type de sauvegarde
sauvegardes mensuelles	totale
sauvegardes hebdomadaires	totale, différentielle, incrémentale
sauvegardes quotidiennes	totale, différentielle, incrémentale

En plus des périodicités proposées, il est possible de lancer une sauvegarde immédiate de type totale, différentielle ou incrémentale.

Seules les sauvegardes totales sont possibles dans le cas de la périodicité mensuelle.

Les sauvegardes mensuelles se font la première semaine du mois.

Si une autre sauvegarde est programmée la même nuit, celle-ci sera automatiquement reportée à la semaine d'après.

Les sauvegardes se programment pour une nuit de la semaine. Une nuit va de 12h à 11h59.

Pour les sauvegardes quotidiennes, il est possible de choisir une plage de jours.

## Programmation depuis l'EAD

Le menu **Sauvegardes** de l'EAD propose une interface simplifiée pour programmer des sauvegardes périodiques ou pour lancer une sauvegarde immédiate.

L'interface de programmation des sauvegardes dans l'EAD

## Programmation depuis la ligne de commande

Pour ajouter une nouvelle programmation, il faut connaître les paramètres suivants :

- choix de la périodicité : **quotidienne** → daily, **hebdomadaire** → weekly ou **mensuelle** → monthly ;
- le type : **totale** → Full, **différentielle** → Differential ou **incrémentale** → Incremental ;
- le jour de la semaine : de 1 (pour la nuit de dimanche à lundi) à 7 (pour la nuit du samedi à dimanche) ;
- en cas de sauvegarde quotidienne, éventuellement le jour de fin : de 1 à 7 ;
- l'heure de la sauvegarde : de 0 à 23, sachant que la nuit commence à 12h et fini à 11h le lendemain

Exemple pour ajouter une programmation de sauvegarde depuis la ligne de commande :

```
bareosconfig.py -j daily --job_level=Incremental --job_day=2
--job_end_day=5 --job_hour=22
```

Les programmations ajoutées depuis la ligne de commande sont également visibles dans l'EAD.

Il est également possible de lancer une sauvegarde immédiate.

Il est nécessaire de choisir le type de sauvegarde totale (Full), différentielle (Differential) ou incrémentale (Incremental).

Si aucune sauvegarde n'a été effectuée préalablement sur le serveur, la première sauvegarde sera automatiquement une sauvegarde totale.


Pour effectuer une sauvegarde immédiate, il faut exécuter la commande suivante :

```
bareosconfig.py -n --level=Full
```

Il est possible de suivre l'évolution de la sauvegarde dans le fichier `/var/log/rsyslog/local/bareos-dir/bareos-dir.info.log`.



Les éventuelles erreurs sont enregistrées dans le fichier `/var/log/rsyslog/local/bareos-dir/bareos-dir.err.log`.



`bareosconfig.py --help` donne la liste des options de `bareosconfig.py`

Il existe également des pages de manuel :

`man bareos`, `man bareos-dir`, ...

## Afficher la configuration

Il est possible de lister l'ensemble de la configuration depuis la ligne de commande avec la commande `bareosconfig.py` :

```
bareosconfig.py -d
```

```
Support : {'usb_path': '/dev/sdb1', 'support': 'usb'}
```

```
Mail : {}
```

```
Programmation :
```

```
1 : Sauvegarde totale dans la première nuit du mois du mercredi au jeudi à 02:00
```

```
2 : Sauvegarde incrémentale de la nuit du lundi au mardi à la nuit au vendredi à 22:00
```

```
3 : Sauvegarde totale dans la première nuit du mois du lundi au mardi à 21:00
```

## Supprimer un job

Il est possible de supprimer un job depuis la ligne de commande grâce à la commande `bareosconfig.py`. Elle s'utilise comme suit :

```
bareosconfig.py -x <numéro job>
```

ou encore :

```
bareosconfig.py --job to delete=<numéro job>
```

## 13.3. La restauration des sauvegardes EOLE

Avec l'introduction de la sauvegarde de fichiers distants, deux cas de figure se présentent pour la restauration. La restauration des sauvegardes des fichiers locaux est toujours possible grâce à l'utilitaire en ligne de commande `bareosrestore.py` comme décrit dans la suite de cette partie.

La restauration des sauvegardes des clients distants est, quant à elle, accessible via la console `bareos bconsole` ou l'application web `bareos-webui`. L'utilisation de la console `bareos bconsole` n'est pas couverte dans cette documentation mais dans la documentation officielle du produit (en anglais [<http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/contributions/bareos-manual-main-reference-ver-16.2.pdf>] uniquement). L'utilisation de l'application web `bareos-webui` pour la restauration fait l'objet d'une section dans la partie consacrée à `bareos-webui` (cf. `bareos-webui` : outil d'administration pour Bareos) [p.753].

La restauration peut être :

- **complète**, elle va restaurer l'ensemble des bases de données, l'annuaire, les quotas, ... ainsi que l'ensemble des fichiers sauvegardés.
- **partielle**, elle peut restaurer l'ensemble ou une partie des fichiers sauvegardés.

### 13.3.1. Restauration complète



La restauration d'un serveur s'effectue toujours sur un serveur instancié.

#### Préparation du serveur avant restauration

##### Mise à jour

Idéalement, le niveau de mise à jour du serveur avant restauration doit être identique au à celui du serveur sauvegardé.

Mettre à jour les paquets :

```
Maj-Auto
```

##### Choix du mode conteneur ou non

Si le serveur sauvegardé était en mode conteneur, il faut re-créeer les conteneurs, avec la commande `gen_conteneurs`.

##### Configurer Bareos

- si le serveur est enregistré dans Zéphir, il faudra redescendre la configuration en ré-enregistrant le serveur avec la commande `enregistrement_zephir` ;
- si le serveur n'est pas enregistré dans Zéphir, il sera nécessaire de récupérer la sauvegarde de la configuration sur le support de sauvegarde.

Configuration de Bareos pour un serveur non enregistré dans Zéphir

```
bareosconfig.py -s usb --usb_path=/dev/device_usb
```

Configuration de Bareos pour un serveur non enregistré dans Zéphir avec le label du périphérique

```
bareosconfig.py -s usb --usb_path=/dev/disk/by-label/LABEL
```

Il est normal d'avoir le message suivant lors de l'utilisation de `bareosconfig.py` :

```
Fichier template /var/lib/creole/bareosupport.conf inexistant
```

Il peut être utile de configurer l'envoi des courriels en même temps que le support de sauvegarde.

```
bareosconfig.py -m --mail_ok=mailok@ac-dijon.fr
--mail_error=mailerror@ac-dijon.fr
```

##### Paquets additionnels

Pour les paquets additionnels ajoutés sur l'ancien serveur (`eole-ejabberd` par exemple) il est impératif que le paquet soit installé sur le serveur au moment où on exécute la restauration.

- si le serveur était enregistré sur un serveur Zéphir, les paquets additionnels déclarés sont installés à la fin de l'enregistrement auprès du serveur Zéphir ;

- dans le cas d'une installation isolée, il est judicieux de réinstaller les paquets avant d'instancier le serveur.



Si l'ancien serveur est toujours accessible, il est possible de lister l'ensemble des paquetages installés grâce à la commande :

```
dpkg --get-selections
```

Il est possible de filtrer uniquement les paquets préfixé par `eole-` :

```
dpkg --get-selections | grep eole-
```

La liste des paquets peut être exportée dans un fichier pour être transférée sur une autre machine :

```
dpkg --get-selections > paquetages.txt
```

Récupération de la liste précédente :

```
dpkg --set-selections < paquetages.txt
```

Installation des paquets de la liste :

```
apt-get dselect-upgrade
```



Pour avoir plus d'informations (version, architecture et descriptif) sur les paquets installés il est possible d'utiliser l'option `-l`

```
dpkg -l | grep eole
```

## Montage du support

Une fois que le serveur est enregistré dans Zéphir ou que le support est configuré, il faut monter le support de sauvegarde :

```
bareosmount.py --mount
```

```
Montage OK
```

## Extraire le fichier config.eol de la sauvegarde

Pour extraire le fichier `config.eol` de la sauvegarde il est nécessaire de connaître le nom du directeur.

Le nom du directeur est, par défaut, de la forme : **nom\_du\_module-dir** (par exemple : *scribe-dir*).

Si vous ne vous souvenez plus du nom du directeur de votre serveur, il suffit de regarder le contenu du support de sauvegarde :

```
ls /mnt/sauvegardes/*-catalog-0003
```

```
/mnt/sauvegardes/amonecole-dir-catalog-0003
```

Le directeur est dans ce cas **amonecole-dir**.

```
bareosrestore.py --configeol amonecole-dir
```

Le fichier `config.eol` extrait est enregistré dans `/root/zephir-restore.eol`.

## Instance

Avant toute chose, il faut déplacer et renommer le fichier de configuration :

```
mv /root/zephir-restore.eol /etc/eole/config.eol
```

Instancier maintenant votre serveur avec la commande : `instance`

Si vous avez enregistré votre serveur sur Zéphir, il est possible d'utiliser directement le fichier de configuration `zephir.eol`

À l'étape de Postconfiguration, sauf besoin exceptionnel il ne faut pas réinitialiser le catalogue :

`Le catalogue Bareos a déjà été initialisé, voulez-vous le réinitialiser ?`  
`[oui/non]`

Ne pas tenir compte du message d'erreur suivant :

`ERREUR : /var/lib/eole/config/shedule.conf not exist`

## Récupération du catalogue

Pour récupérer le catalogue de sauvegarde il est nécessaire de connaître le nom du directeur.

Le nom du directeur est, par défaut, de la forme : **nom\_du\_module-dir** (par exemple : *scribe-dir*).

Si vous ne vous souvenez plus du nom du directeur de votre serveur, il suffit de regarder le contenu du support de sauvegarde :

```
ls /mnt/sauvegardes/*-catalog-0003
/mnt/sauvegardes/amonecole-dir-catalog-0003
```

Le directeur est dans ce cas **amonecole-dir**.

Lancer la récupération du catalogue :

```
bareosrestore.py --catalog
```

`Restauration du catalog`

`Pas de fichier /var/lib/eole/config/bareosjobs.conf dans le volume nom du directeur-catalog-0003`

`Pas de fichier /etc/eole/bareos.conf dans le volume nom du directeur-catalog-0003`

Les messages concernant l'absence de certains fichiers sont normaux.

Le répertoire `/var/lib/bareos/` doit contenir :

- `nom_du_directeur-JobDefsCatalog.bsr`
- `nom_du_directeur-JobDefsSauvegarde.bsr`
- `bareos.sql`

## Démontage du support

Pour démonter le support de sauvegarde :

```
bareosmount.py --umount
```

## Restauration

Avant de lancer la restauration il est préférable de vérifier que le chemin du nœud du périphérique est toujours bon.

Il peut changer en fonction du nombre de périphériques connectés :

```
bareosmount.py -t
```

Si le périphérique n'a plus le même nœud la commande `bareosmount.py` renvoie :

```
ERREUR : le périphérique /dev/sdb1 n'existe pas
```

Il faut alors changer la configuration du support :

```
bareosconfig.py -s usb --usb_path=/dev/device usb
```

ou si le disque a un label :

```
bareosconfig.py -s usb --usb_path=/dev/disk/by-label/LABEL
```

Le test de montage doit renvoyer OK :

```
bareosmount.py -t
```

```
Test de montage OK
```

Lister l'ensemble de la configuration :

```
bareosconfig.py -d
```

La restauration complète du serveur va restaurer l'ensemble des bases de données, l'annuaire, les quotas, ... ainsi que l'ensemble des fichiers sauvegardés.

Pour ce faire il faut utiliser la commande `bareosrestore.py` :

```
bareosrestore.py --all
```



Il est possible de suivre l'évolution des restaurations dans le fichier de log :

```
/var/log/bareos/restore.txt
```

Les informations peuvent mettre un peu de temps avant d'apparaître car Bareos ne les "flush" pas tout de suite dans son fichier de log.

Si rien n'apparaît dans un délai raisonnable il faut vérifier le chemin du nœud du périphérique.

Lorsque la restauration complète est terminée, il faut re-configurer votre serveur à l'aide de la commande `reconfigure` .

## 13.3.2. Restauration partielle

### Rechercher un fichier à restaurer

Pour rechercher un fichier ou un répertoire dans le support de sauvegarde (sur la dernière sauvegarde uniquement), on utilise l'option `--search` :

```
bareosrestore.py --search nom_du_fichier
```

Il est possible d'utiliser les caractères `?` ou `*` pour remplacer respectivement un ou plusieurs caractères en l'échappant de la façon suivante :

```
bareosrestore.py --search nom_du *
```

Il est également possible de lister le contenu d'un répertoire sauvegardé avec l'option `--ls_folder` :

```
bareosrestore.py --ls_folder /etc/eole
```

```
liste du contenu de /etc/eole
```

```
config.eol
```

### Restauration d'un fichier ou d'un répertoire

Pour restaurer un fichier de la dernière sauvegarde, on peut utiliser la commande :

```
bareosrestore.py --file /chemin_absolu/nom_du_fichier
```

Exemple :

```
bareosrestore.py --file /etc/eole/config.eol
```

Pour restaurer un répertoire et l'intégralité de son contenu, on peut utiliser la commande :

```
bareosrestore.py --folder /chemin_absolu/nom_du_répertoire
```

Exemple :

```
bareosrestore.py --folder /usr/share/eol2/backend/config
```

## Restauration de l'ensemble des fichiers sauvegardés

Pour restaurer l'ensemble des fichiers sauvegardés, il est possible d'utiliser la commande :

```
bareosrestore.py --all_files
```

## Restauration spécifique


Les bases de données, les quotas, l'annuaire, ... ne sont pas sauvegardés sous forme de fichiers binaires.

Ils sont extraits avant la sauvegarde.

Pour restaurer, il existe une procédure particulière, différente suivant l'application.

Pour connaître les possibilités, faire :

```
bareosrestore.py --help
```



Pour restaurer l'annuaire :

```
bareosrestore.py --ldap
```

## Restauration manuelle

Avant de lancer la restauration il est préférable de vérifier que le chemin du nœud du périphérique est toujours bon.

Il peut changer en fonction du nombre de périphériques connectés :

```
bareosmount.py -t
```

Si le périphérique n'a plus le même nœud la commande `bareosmount.py` renvoie :

```
ERREUR : le périphérique /dev/sdb1 n'existe pas
```

Il faut alors changer la configuration du support :

```
bareosconfig.py -s usb --usb_path=/dev/device usb
```

ou si le disque a un label :

```
bareosconfig.py -s usb --usb_path=/dev/disk/by-label/LABEL
```

Le test de montage doit renvoyer OK :

```
bareosmount.py -t
```

### Test de montage OK

Lister l'ensemble de la configuration :

```
bareosconfig.py -d
```

La restauration manuelle s'effectue au moyen d'un programme en ligne de commande, `bconsole` :

```
bconsole
```

Il est possible de spécifier le fichier de configuration :

```
bconsole -c /etc/bareos/bconsole.conf
```

Une fois `bconsole` démarré, il est possible d'abandonner la procédure à tout moment en quittant la console avec la commande `quit`, `done` ou avec les touches `ctrl + c`.

Le prompt de `bconsole` est une étoile.



Dans cet exemple nous verrons comment restaurer le fichier `/home/a/admin/perso/icones.url`.

Dans `bconsole`, taper la commande `restore` qui indique à `bconsole` d'initialiser une restauration :

```
*restore
```

Il est possible de choisir directement le support de sauvegarde des fichiers, ce qui évite d'avoir à le choisir par la suite, pour cela utiliser la commande suivante (attention aux majuscules/minuscules et à la saisie sans accents) :

```
*restore fileset=FileSetSauvegarde
```

Vous avez alors plusieurs choix :

```
To select the JobIds, you have the following choices:
```

```
[...]
```

Les plus pertinents sont :

- Depuis que l'utilisateur a supprimé le fichier le système n'a effectué que des sauvegardes incrémentales alors le fichier est toujours présent dans la sauvegarde, choisissez la sauvegarde la plus récente pour un client :

```
5: Select the most recent backup for a client (sélectionner la sauvegarde réussie la plus récente)
```

- Depuis que l'utilisateur a supprimé le fichier le système a effectué une sauvegarde complète (Full) alors le fichier n'est présent que dans les sauvegardes précédant la sauvegarde complète, sélectionner la dernière sauvegarde pour un client avant une certaine date et entrez une date antérieure à la dernière sauvegarde complète :

```
6: Select backup for a client before a specified time (sélectionner la dernière sauvegarde réussie avant une date spécifiée)
```

La console propose trois options :

```
The defined FileSet ressources are :
```

```
1 : FileSetCatalog
```

```
2 : FileSetDefault
```

```
3 : FileSetSauvegarde
```

Il faut ensuite choisir le support de sauvegarde des fichiers (et non celui du catalogue) :

```
3 : FileSetSauvegarde
```

Un prompt apparaît et permet de naviguer dans l'arborescence des sauvegardes :

```
cwd is : /
```

```
$ ls
```

```
etc/
```

```
home/
```

```
root/
```

```
usr/
```

```
var/
```

```
$ cd /home/a/admin/perso
```

Il faut marquer les fichiers/dossiers à restaurer avec la commande `mark` (attention, la commande `mark` est réursive) :

```
$ mark icones.url
```

```
1 file marked.
```

Pour "dé-marquer" un fichier marqué par erreur :

```
$ unmark icones.url
```

```
1 file unmarked.
```

Lorsque les fichiers et les dossiers à restaurer sont sélectionnés, passer à l'étape suivante avec la commande :

```
$ done
```

`bconsole` propose plusieurs options, il faut choisir le job de restauration, ici l'option numéro 3 :

```
3: Restore file
```

On obtient alors le message suivant :

```
Bootstrap records written to
```

```
/var/lib/bareos/xxxxxxxxx.restore.2.bsr
```

```
[...]
```

```
Ok to run ? (yes/mod/no) :
```

La restauration peut maintenant être lancée en répondant `yes` à la question.

Il ne sera plus possible d'abandonner après cette étape.

```
OK to run? (yes/mod/no): yes
```

La restauration est alors placée dans une file d'attente. Le numéro `JobId` est affiché à l'écran.

Il est possible de changer les paramètres de restauration en répondant `mod` à la question :

```
OK to run? (oui/mod/non): mod
```

```
Parameters to modify :
```

```
1 : Level
```



```
2 : Storage
```

```
[...]
```

Par exemple pour restaurer dans un autre répertoire, il faut choisir `Where` (9 dans le cas présent) et saisir le chemin de la restauration :

```
9 : Where
```

```
Please enter path prefix for restore (/ for none) : /home/restauration
```

```
Ok to run ? (yes/mod/no) : yes
```

La restauration est alors placée dans une file d'attente. Le numéro `JobId` est affiché à l'écran.

Pour quitter la console :

```
* quit
```



Il est possible de suivre l'évolution des restaurations dans le fichier de log :

```
/var/log/bareos/restore.txt
```

Les informations peuvent mettre un peu de temps avant d'apparaître car Bareos ne les "flush" pas tout de suite dans son fichier de log.

Si rien n'apparaît dans un délai raisonnable il faut vérifier le chemin du nœud du périphérique.



Pour conserver les droits étendus associés à un fichier (ACL), il faut restaurer un fichier issu d'une partition avec ACL (par exemple le répertoire `/home` sur le module Scribe) dans une partition supportant les ACL.


## 13.4. La consultation des rapports de sauvegarde

Les rapports de sauvegarde sont disponibles à plusieurs endroits dans les interfaces d'administration.

### 13.4.1. Consultation du journal du directeur

Le directeur consigne la plupart de ces actions dans un journal qu'il est possible de consulter via l'utilitaire en ligne de commande `bconsole`, le système de journalisation ou via l'EAD3.

Dans la catégorie `Sauvegarde`, l'action `Rapport de sauvegarde` permet de consulter le contenu du fichier `/var/lib/eole/reports/rapport-bareos.txt`, rempli par l'utilitaire en ligne de commande `bconsole`.



L'action ne propose pas d'autres contrôle que le rafraîchissement qui qui déclenche la relecture du fichier `/var/lib/eole/reports/rapport-bareos.txt`. La lecture du fichier est automatiquement déclenchée au démarrage de l'action.

```

1 /var/lib/eole/reports/rapport-bareos.txt 2 ↻
3
FD Files Written: 6
SD Files Written: 6
FD Bytes Written: 40,232 (40.23 KB)
SD Bytes Written: 40,848 (40.84 KB)
Rate: 0.0 KB/s
Software Compression: None
VSS: no
Encryption: no
Accurate: no
Volume name(s): file-dir-catalog-0002
Volume Session Id: 6
Volume Session Time: 1554111342
Last Volume Bytes: 41,631 (41.63 KB)
Non-fatal FD errors: 0
SD Errors: 0
FD termination status: OK
SD termination status: OK
Termination: Backup OK

01-avril 12:00 file-dir Jobld 6: shell command: run AfterJob "sudo /usr/share/eole/sbin/bareosmount.py -umount"
01-avril 12:00 file-dir Jobld 6: AfterJob: Démontage OK
01-avril 12:00 file-dir Jobld 6: shell command: run AfterJob "/usr/share/eole/bareos/delete_catalog_backup"
01-avril 12:00 file-dir Jobld 6: shell command: run AfterJob "sudo /usr/share/eole/sbin/bareosconfig.py --unlock -daer"

```

1

## `/var/lib/eole/reports/rapport-bareos.txt`

### Fichier lu

Emplacement du fichier dont le contenu est affiché dans l'espace principal.

2



### Rafraîchissement

Bouton permettant de déclencher à nouveau la lecture du fichier pour mettre à jour l'affichage de son contenu.

3

```

FD Files Written: 6
SD Files Written: 6
FD Bytes Written: 40,232 (40.23 KB)
SD Bytes Written: 40,848 (40.84 KB)
Rate: 0.0 KB/s
Software Compression: None
VSS: no
Encryption: no
Accurate: no
Volume name(s): file-dir-catalog-0002
Volume Session Id: 6
Volume Session Time: 1554111342
Last Volume Bytes: 41,631 (41.63 KB)
Non-fatal FD errors: 0
SD Errors: 0
FD termination status: OK
SD termination status: OK
Termination: Backup OK

01-avril 12:00 file-dir JobId 6: shell command: run AfterJob "sudo /usr/share/eole/sbin/bareosmount.py -umount"
01-avril 12:00 file-dir JobId 6: AfterJob: Démontage OK
01-avril 12:00 file-dir JobId 6: shell command: run AfterJob "/usr/share/eole/bareos/delete_catalog_backup"
01-avril 12:00 file-dir JobId 6: shell command: run AfterJob "sudo /usr/share/eole/sbin/bareosconfig.py --unlock --daer


```

### Affichage du contenu

Zone principale de l'action affichant le contenu du fichier.

## 13.4.2. Consultation des rapports dans l'interface bareos-webui

Dans la catégorie Sauvegarde, l'action Afficher l'état des sauvegardes permet d'ouvrir l'application web bareos-webui pour consulter les rapports des différents éléments contrôlés par le directeur.



L'authentification n'est pas unifiée et il est obligatoire de s'identifier avec l'un des comptes définis dans la phase de configuration de l'application bareos-webui (cf. bareos-webui : outil d'administration pour Bareos) [p.753].

— L'application bareos-webui est une application tierce qui ne bénéficie pas d'une documentation exhaustive dans le cadre de cette documentation.

## 13.5. Ajouter des données à sauvegarder

Il est tout à fait possible d'ajouter des fichiers et/ou des répertoires à sauvegarder à ceux déjà configurés par défaut sur un module.

Pour cela il faut ajouter un fichier de configuration portant l'extension `.conf` dans le répertoire `/etc/bareos/bareosfichiers.d/`

Celui-ci ne doit comporter que les directives `Include` et `Exclude`, il ne faut pas, par exemple, spécifier le `Name` du FileSet car il est déjà défini dans le reste de la configuration.

Exemple d'un fichier de configuration pour la prise en charge de nouvelles données à sauvegarder :

```
Include {
 Options {
 # Sauvegarde des ACL
 aclsupport = yes
 # Tous les fichiers seront chiffrés en SHA1
 signature = SHA1
 # Compression des fichiers (niveau de compression croissant de 0 à
```

9)

```

compression = GZIP6
Permet de sauvegarder plusieurs systèmes de fichiers
onefs = yes
}
File = /chemin/du/repertoire/ou/du/fichier/a/sauvegarder
File = /chemin/du/repertoire/ou/du/fichier/a/sauvegarder
}
Exclude {
File = /chemin/du/repertoire/ou/du/fichier/a/ignorer
File = /chemin/du/repertoire/ou/du/fichier/a/ignorer
}


```

Pour sauvegarder les fichiers d'un conteneur il faut préciser le chemin complet du fichier, par exemple :

```
File = /var/lib/lxc/reseau/rootfs/var/www/html/fichier
```

Les autres options pour la ressource FileSet sont consultables dans la documentation officielle du projet Bareos :

<http://doc.bareos.org/master/html/bareos-manual-main-reference.html#x1-1030008.5>



Pour que l'ajout d'un fichier de configuration soit pris en compte par Bareos il faut procéder à la reconfiguration du module avec la commande `reconfigure`.

## 13.6. Réinitialisation de la sauvegarde

Pour réinitialiser la sauvegarde il faut vider le support de sauvegarde ou prendre un support de sauvegarde ne contenant aucun volume et surtout il faut ré-initialiser la base de données de Bareos.

Pour ce faire il faut utiliser la commande suivante :

```
bareosregen.sh
```

```
La régénération du catalogue de la sauvegarde va écraser l'ancienne base,
confirmez-vous ? [oui/non]
```

```
[non] : oui
```

## 13.7. bareos-webui : outil d'administration pour Bareos

bareos-webui est un logiciel libre écrit en PHP (basé sur Zend Framework), destiné à surveiller et à gérer les sauvegardes Bareos au travers d'une application web.

<http://www.bareos.org/en/bareos-webui.html>

L'interface web permet l'utilisation de plusieurs comptes pour gérer les sauvegardes et afficher les informations détaillées sur les jobs, les clients, groupes de fichiers, Pools, Volumes, stockages, Directeur, Scheduler et les journaux.

  
Director

scribe-dir

Username  
admin\_bareos

Password  
.....

Login

© 2013 - 2015 Bareos GmbH & Co. KG,  
GNU Affero General Public License Version 3


Mire d'authentification de bareos-webui

Dashboard

Dashboard Director Filesets Pools Volumes Storages Clients Jobs Logs Signed in as: admin\_bareos

Jobs during the past 24 hours

Running	0
Waiting	0
Successful	8
Unsuccessful	0



Bareos WebUI Version 14.2.1  
© 2013 - 2015 Bareos GmbH & Co. KG, GNU Affero General Public License Version 3

Tableau de bord de bareos-webui

Volumes

Volumes per page: 10 | 25 | 50 | 100

Volume	Name	Storage	Type	Last written	Status	Retention/Expiration	Maximum bytes	Current bytes	Free bytes
5	scribe-dir-diff-0005	1	File	today	Append	35 days	2 GB	218.16 KB	2 GB
4	scribe-dir-inc-0004	1	File	today	Append	10 days	2 GB	600.04 KB	2 GB
3	scribe-dir-catalog-0003	1	File	today	Used	expired	2 GB	265.75 KB	2 GB
2	scribe-dir-full-0002	1	File	today	Append	180 days	2 GB	41.82 MB	1.96 GB
1	scribe-dir-volume-0001	1	File	today	Used	expired	1 GB	619 B	1000 MB

previous first 1 last next

Bareos WebUI Version 14.2.1  
© 2013 - 2015 Bareos GmbH & Co. KG, GNU Affero General Public License Version 3

Affichage des volumes dans bareos-webui

Job	Name	Client	Type	Level	Start	End	Duration	Status	Action
15	BackupCatalog	scribe-td	Backup	Full	2015-10-06 12:01:26	2015-10-06 12:01:26	00:00:00	Warning	⚙️
14	JobSauvegarde	scribe-td	Backup	Incremental	2015-10-06 12:01:21	2015-10-06 12:01:22	00:00:01	Warning	⚙️
13	JobSchedulePre	scribe-td	Backup	Full	2015-10-06 12:01:17	2015-10-06 12:01:17	00:00:00	Success	⚙️
11	JobSauvegarde	scribe-td	Backup	Differential	2015-10-06 11:54:47	2015-10-06 11:54:48	00:00:01	Warning	⚙️
8	JobSauvegarde	scribe-td	Backup	Incremental	2015-10-06 11:50:34	2015-10-06 11:50:34	00:00:00	Warning	⚙️
5	JobSauvegarde	scribe-td	Backup	Incremental	2015-10-06 11:48:50	2015-10-06 11:48:51	00:00:01	Warning	⚙️
2	JobSauvegarde	scribe-td	Backup	Full	2015-10-06 10:28:14	2015-10-06 10:28:23	00:00:09	Warning	⚙️
1	JobSchedulePre	scribe-td	Backup	Full	2015-10-06 10:28:10	2015-10-06 10:28:11	00:00:01	Success	⚙️

Affichage des jobs dans bareos-webui

## Installation

bareos-webui s'installe manuellement, saisir les commandes suivantes dans un terminal :

```
Query-Auto
```

```
apt-eole install eole-bareoswebui
```



Le paquet est pré-installé sur les modules Scribe, Horus et AmonEcole.

## Configuration

Dans l'onglet **Applications web**, il faut passer Activer Bareos WebUI (gestion de la sauvegarde) à oui.

Un nouvel onglet **Bareos webui** apparaît dans l'interface de configuration du module.

Il est possible de créer un ou plusieurs comptes autorisés à se connecter à l'interface bareos-webui en

cliquant sur le bouton **+ Utilisateur autorisé à se connecter à l'interface web de gestion de la sauvegarde**.

Le mot de passe de la base de données peut éventuellement être personnalisé mais par défaut il est généré automatiquement. Une fois la configuration enregistrée, il ne sera plus possible de le modifier.

L'application n'est pas disponible immédiatement après l'installation.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande **reconfigure**.

## Accès à l'application

Pour accéder à l'application se rendre à l'adresse : [http://<adresse\\_serveur>/bareos-webui/](http://<adresse_serveur>/bareos-webui/) ou utiliser l'action depuis l'EAD3.

L'authentification se fait **obligatoirement** avec les comptes déclarés dans l'interface de configuration du module.

## Restauration des fichiers des clients distants

Bareos Webui est l'application graphique conseillée pour la restauration des fichiers des clients distants.

La restauration est possible depuis l'onglet **Restauration**. Cet onglet propose une série de paramètres pour la restauration sous la forme de champs de saisie sur la gauche et une vue arborescente des fichiers disponibles à la restauration dans la plus grande partie de la vue, à droite.

The screenshot shows the 'Restauration' (Restore) interface in Bareos WebUI. The interface is divided into two main sections: a left sidebar with configuration options and a right main area showing a file tree.

The left sidebar contains several sections:

- Client selection:** Client: eolebase
- Backup job selection:** Job de sauvegarde: (5) 2019-04-01 12:00:01 - JobSauvega
- Merge options:**
  - Fusionner tous les filesets du client: Oui
  - Fusionner tous les jobs relatifs à la dernière sauvegarde complète pour le job sélectionné: Oui
- Destination client:** Restaurer vers client: eolebase
- Restoration job name:** Job de restauration: Restoreeolebase
- Placement on destination:** Remplacer les fichiers sur la destination: jamais
- Restoration location:** Emplacement de la restauration sur le client: /tmp/bareos-restores/

The right main area shows a file tree with columns for Nom, Taille, and Date. The tree includes folders like /, etc/, and files like eole/ and config.eol.

A 'Restauration' button is located at the bottom left of the interface.



**1****Client**

eolebase ▼

**Sélection du client**

Une liste déroulante permet de sélectionner le client pour lequel effectuer la restauration. Il peut s'agir aussi bien d'un client distant que du client local (vis-à-vis de l'emplacement du directeur).

**2****jobs de sauvegarde**

(5) 2019-04-01 12:00:01 - JobSauvega ▼

**Sélection de la sauvegarde de référence**

Une liste déroulante permet de sélectionner les versions à restaurer par le biais du choix de la date de sauvegarde.

**3****Restaurer vers client**

eolebase ▼

**Sélection du client cible**

Une liste déroulante permet de sélectionner le client vers lequel on souhaite restaurer les fichiers.

**4****Job de restauration**

Restoreeolebase ▲

**Sélection du job de restauration**

Une liste déroulante permet de sélectionner le job de restauration parmi ceux créés automatiquement. Par défaut, le job sélectionné n'est pas celui associé au client distant. Aussi, il faut penser modifier ce paramètre.

**5****Remplacer les fichiers sur la destination**

jamais ▼

**Sélection du mode de remplacement**

Une liste déroulante permet de sélectionner le mode de remplacement des fichiers dans l'hypothèse où la restauration amènerait à copier un fichier à un endroit où il est déjà présent.

## 6

**Emplacement de la restauration sur le client**

```
/tmp/bareos-restores/
```

**Sélection de l'emplacement cible**

Un champ de saisie libre permet d'indiquer l'emplacement cible de la restauration. Pour restaurer les fichiers à leur place, il convient d'indiquer la racine du système de fichier (`/`).

## 7

**Sélection de fichier**

Nom	Taille	Date
/	0.00 B	1970-01-01 01:00:00
etc/	0.00 B	1970-01-01 01:00:00
eole/	0.00 B	1970-01-01 01:00:00
config.eol	2.38 KB	2019-04-01 11:52:32

**Sélection des fichiers à restaurer**

Un arbre permet de sélectionner les fichiers à restaurer parmi ceux déclarés dans la sauvegarde.

**Désactivation**

Pour désactiver rapidement et temporairement (jusqu'au prochain reconfigure) l'application web il est possible d'utiliser la commande suivante :

```
a2dissite nom_de_l'application
```

Le nom de l'application à mettre dans la commande est celui que l'on trouve dans le répertoire `/etc/apache2/sites-available/`

Pour activer cette nouvelle configuration il faut recharger la configuration d'Apache avec la commande :

```
service apache2 reload
```

Pour réactiver l'application avec cette méthode il faut utiliser les commandes suivantes :

```
a2ensite nom de l'application
```

```
service apache2 reload
```

Pour désactiver l'application pour une période plus longue voir définitivement, il faut désactiver l'application depuis l'interface de configuration du module, dans l'onglet Applications web .

L'opération nécessite une reconfiguration du module avec la commande `reconfigure` .

Voir aussi...

Activation et configuration de Bareos <sup>[p.362]</sup>

## 13.8. Diagnostic, rapport et résolution de problème

### 13.8.1. Outils de diagnostic et rapport

Les outils de diagnostic et de rapport proposés pour évaluer le bon fonctionnement de la sauvegarde sont passifs ou actifs. Passifs, sous la forme de courriers électroniques qui peuvent être envoyés en cas d'échec ou de réussite des sauvegardes. Actifs, sous la forme d'interfaces à consulter.

Les informations transmises par courrier électronique sont multiples. Elles concernent le déroulement de la sauvegarde et les messages émis par les scripts validation de l'infrastructure de sauvegarde.

Ces scripts vérifient notamment les droits et la place disponible sur le support de sauvegarde.

En plus de l'envoi de courrier électronique, il est possible de connaître l'état de la dernière sauvegarde en utilisant la commande `diagnose` .

Celle-ci liste également l'état des différents services de Bareos, l'espace disque utilisé et une estimation de la possibilité d'effectuer une nouvelle sauvegarde en fonction de l'espace disponible.

```
*** Sauvegarde
Test de Bareos Director :
. Bareos Director => Ok
. fichier de configuration => Ok
Test de Bareos Client :
. Bareos Client => Ok
. fichier de configuration => Ok
Test de Bareos Storage :
. Bareos Storage => Ok
. fichier de configuration => Ok
. Montage du support => Ok
Statut des sauvegardes :
. préparation sauvegarde => Ok : Sauvegarde terminée le mercredi 02 octobre 2019 à 08:41.
. sauvegarde principale => Ok : Sauvegarde terminée le mercredi 02 octobre 2019 à 08:41.
. sauvegarde catalogue => Ok : Sauvegarde terminée le mercredi 02 octobre 2019 à 08:41.
Espace sur le support de sauvegarde :
. espace utilisé sur le support => 85%
. inodes utilisés sur le support => 33%
Espace disponible sur le support :
. estimation de l'espace disponible => Espace disponible (1015.5MiB) suffisant pour la sauvegarde
```

L'EAD permet également de connaître l'état de la dernière sauvegarde depuis sa page d'accueil.

Le détail de la sauvegarde est disponible en cliquant sur **Afficher le rapport**.

État des sauvegardes dans l'EAD

Par contre, pour voir l'état des différents services Bareos il faut se rendre à la rubrique **ETAT DES SERVICES** de la page d'accueil et cliquer sur **DETAILS** de la rubrique **Services**, puis sélectionner **État des démons bareos**.

Description	état	Historique	Hôte	Port
bareos-dir			localhost	
bareos-fd			localhost	
bareos-sd			localhost	

États des services Bareos dans l'EAD

Si l'un des services est arrêté, il est possible de le relancer à l'aide de la commande **service** :

```
service bareos-dir restart
```


```
* Restarting Bareos Director bareos-dir ... [OK]
```

Dans la rubrique **ETAT DES SERVICES** de la page d'accueil et cliquer sur **DETAILS** de la rubrique **Utilisation**, puis sélectionner **Sauvegarde** pour obtenir les informations fournies par ailleurs dans le diagnostic.

## Sauvegarde

[Retour](#)

État : **Avertissement**  
 Date de la mesure : 2019-10-02 10:57:43  
 Dernier problème (**Avertissement**) : 2019-10-02 10:42:43  
 Intervalle de mesure : 300 s



Statut	Type de sauvegarde	Dernière sauvegarde
	préparation	Sauvegarde terminée le mercredi 02 octobre 2019 à 08:41.
	sauvegarde	Sauvegarde terminée le mercredi 02 octobre 2019 à 08:41.
	catalogue	Sauvegarde terminée le mercredi 02 octobre 2019 à 08:41.

Statut	Type	Mesure
	espace utilisé sur le support	85%
	inodes utilisés sur le support	33%

Statut	Type	Estimation de l'espace disponible
	espace disponible sur le support	Espace disponible (1015.5MiB) suffisant pour la sauvegarde

1

Statut	Type de sauvegarde	Dernière sauvegarde
	préparation	Sauvegarde terminée le mercredi 02 octobre 2019 à 08:41.
	sauvegarde	Sauvegarde terminée le mercredi 02 octobre 2019 à 08:41.
	catalogue	Sauvegarde terminée le mercredi 02 octobre 2019 à 08:41.

### État de la dernière sauvegarde

Statut des différentes étapes de la dernière sauvegarde

2

Statut	Type	Mesure
	espace utilisé sur le support	85%
	inodes utilisés sur le support	33%

### Espace disque utilisé

Pourcentages d'espace utilisé sur le support selon la taille et le nombre de fichiers

3

Statut	Type	Estimation de l'espace disponible
	espace disponible sur le support	Espace disponible (1015.5MiB) suffisant pour la sauvegarde

### Espace disque disponible

Estimation de l'espace disponible sur le support selon l'espace libre et l'espace réutilisable

## Tester le support de sauvegarde

Pour tester le support de sauvegarde USB local ou SMB, il est possible d'utiliser le script `bareosmount.py`.

```
1 root@scribe:~# bareosmount.py -t
2 Test de montage OK
3 root@scribe:~#
```

```
1 root@scribe:~# bareosmount.py -t
2 Problème de montage (1 essais restants)
3 ERREUR : périphérique /dev/sda1 non reconnu
4 Problème de montage (0 essais restants)
5 ERREUR : périphérique /dev/sda1 non reconnu
6 Échec du test de montage :
7 point de montage : Erreur
8 permissions : Erreur
9 montage : Erreur
10 root@scribe:~#
```

```
1 root@scribe:~# bareosmount.py -t
2 Problème de montage (1 essais restants)
3 [Errno 32] mount error(13): Permission denied
4 Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
5
6 Problème de montage (0 essais restants)
7 [Errno 32] mount error(13): Permission denied
8 Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
9
10 Échec du test de montage :
11 point de montage : Erreur
12 permissions : Erreur
13 montage : Erreur
14 root@scribe:~#
```

## 13.8.2. Espace disque insuffisant pour la sauvegarde

L'un des principes de fonctionnement de Bareos est de conserver autant que possible les données sauvegardées. Il privilégie la création de nouveaux volumes au recyclage des anciens tant qu'il a la place pour le faire. De ce fait, il consomme tout l'espace disponible sauf indication contraire dans la configuration. Une fois l'espace disque consommé, il recyclera les volumes pouvant l'être.

Les problèmes d'espace disque peuvent apparaître lorsque l'espace disque est consommé et qu'aucun volume n'est recyclable.

Deux indicateurs permettent de prévenir les problèmes éventuels d'espace disque :

- le pourcentage d'espace disque utilisé en terme de taille et de nombre de nombre de fichiers ;
- l'estimation de l'espace disponible pour la prochaine sauvegarde.

Dans le cas où les indicateurs alerteraient sur le manque d'espace disque, plusieurs solutions peuvent être envisagées, individuellement ou en combinaison :


- l'augmentation de l'espace disque alloué à la sauvegarde ;
- l'adaptation (à la baisse) des durées de rétention des volumes ;
- l'adaptation du niveau de compression.
- la diminution du nombre de fichiers à sauvegarder, en excluant certains dossiers et/ou fichiers en appliquant un patch sur la définition des FileSet ;

### 13.8.3. Base de donnée sqlite de Bareos irrécupérable

Lors d'un incident sur l'un des modules EOLE la base de donnée sqlite de Bareos peut être irrécupérable.

Il est possible de restaurer des données sans la base de données avec les commandes `bls` et `bextract`.

Inspiré de l'article suivant :  
<https://pipposan.wordpress.com/2010/06/09/bacula-tape-restore-without-database/>

 Il est également possible de réaliser la récupération avec la commande `bconsole`.

### Montage du support de sauvegarde et affichage des volumes par date

La commande `ls -lrt` permet de trier l'affichage des volumes par date :

```
root@srv-scribe:~# ls -lrt /mnt/sauvegardes/
```

On voit une sauvegarde FULL le 06/06/2015 (de nombreux volumes de 2Go ont la même date) :

```
-rw-r----- 1 bareos root 1999997379 2015-06-06 02:02 ScribeVolume0044
-rw-r----- 1 bareos root 1999936662 2015-06-06 02:05 ScribeVolume0068
-rw-r----- 1 bareos root 1999936707 2015-06-06 02:09 ScribeVolume0045
[...]
-rw-r----- 1 bareos root 1999936658 2015-06-06 04:34 ScribeVolume-0241
-rw-r----- 1 root root 1999936613 2015-06-06 04:38 ScribeVolume-0302
```

### Utilisation de la commande bls

```
root@srv-scribe:~# bls -j -V ScribeVolume0044 /mnt/sauvegardes
bls: butil.c:282 Using device: "/mnt/sauvegardes" for reading.
15-jun 16:38 bls JobId 0: Prêt à lire les données du volume «
ScribeVolume0044 » depuis le device "FileStorage" (/mnt/sauvegardes).
Volume Record: File:blk=0:208 SessId=103 SessTime=1427205136 JobId=1
DataLen=173
End Job Session Record: File:blk=0:603258940 SessId=103
SessTime=1427205136 JobId=3381
Date=03-jun-2015 02:08:39 Level=I Type=B Files=13,342 Bytes=752,617,191
Errors=0 Status=T
Begin Job Session Record: File:blk=0:603259372 SessId=104
SessTime=1427205136 JobId=3382
Job=BackupCatalog.2015-06-03 02.00.00 48 Date=03-jun-2015 02:12:24 Level=I
Type=B
End Job Session Record: File:blk=0:603259372 SessId=104
SessTime=1427205136 JobId=3382
```

```
Date=03-jun-2015 02:12:24 Level=I Type=B Files=0 Bytes=0 Errors=0 Status=T
[...]
Begin Job Session Record: File:blk=0:1308041742 SessId=109
SessTime=1427205136 JobId=3387
Job=Complet.2015-06-06 02.00.00 53 Date=06-jun-2015 02:00:12 Level=F
Type=B
15-jun 15:54 bls JobId 0: Fin de Volume au fichier 0 sur le Device
"FileStorage" (/mnt/sauvegardes), Volume « ScribeVolume0044 »
15-jun 15:54 bls JobId 0: Fin de tous les Volumes.
```

Le Job du 06/06/2015 a SessId=109 et SessTime=1427205136. Ainsi que le Job du dernier volume en date du 06/06/2015

```
root@srv-scribe:~# bls -j -V ScribeVolume-0302 /mnt/sauvegardes
bls: butil.c:282 Using device: "/mnt/sauvegardes" for reading.
15-jun 15:59 bls JobId 0: Prêt à lire les données du volume «
ScribeVolume-0302 » depuis le device "FileStorage" (/mnt/sauvegardes).
Volume Record: File:blk=0:209 SessId=109 SessTime=1427205136 JobId=33
DataLen=174
15-jun 16:00 bls JobId 0: Fin de Volume au fichier 0 sur le Device
"FileStorage" (/mnt/sauvegardes), Volume « ScribeVolume-0302 »
15-jun 16:00 bls JobId 0: Fin de tous les Volumes.
```

## Génération d'un fichier bootstrap avec la liste des volumes à utiliser (tous ceux du 06/06/2015)

```
root@srv-scribe:~# cat bootstrap.bsr
Volume="ScribeVolume0044"
VolSessionId=109
VolSessionTime=1427205136
Volume="ScribeVolume0068"
VolSessionId=109
VolSessionTime=1427205136
Volume="ScribeVolume0045"
VolSessionId=109
VolSessionTime=1427205136
[...]
Volume="ScribeVolume-0302"
VolSessionId=109
VolSessionTime=1427205136
```

## Restauration



```
root@srv-scribe:~# root 15133 15119 25 16:26 pts/5 00:07:31 bextract -b
bootstrap.bsr /mnt/sauvegards /home/restore/
```

## Restauration LDAP

```
root@srv-scribe:~# service slapd stop
root@srv-scribe:~# md /home/sav/ldap
root@srv-scribe:~# mv /var/lib/ldap/*.*/home/sav/ldap/
root@srv-scribe:~# slapadd -l /home/sauv_ldap.ldif
```

## Restauration MySQL

```
root@srv-scribe:~# mysql pwd.py eole21 nomodif
root@srv-scribe:~# mysql -uroot -peole21 < /home/sauv_mysql.sql
```

## Restauration Quotas

```
root@srv-scribe:~# bareosrestore.py --quota
```

## Restauration SID

```
root@srv-scribe:~# cat /etc/eole/${MODULE} SID | xargs net setlocalsid
```

## Reconfiguration du serveur

Il faut procéder à la reconfiguration du serveur à l'aide de la commande `reconfigure`.

## 13.9. Annexes

Voici un complément d'information (outils d'administration, liens, ...) pour aller plus loin avec Bareos.

### 13.9.1. Autres outils d'administration pour Bareos

L'administration de Bareos se fait au travers d'une **console** (texte ou graphique), qui pourra être installée sur le même serveur que le directeur (**Director**), mais aussi sur d'autres postes pour permettre de commander Bareos à distance.

Différentes versions existent :

- **bconsole** est la console en mode texte ;
- **Bareos Administration Tool** (BAT) est l'interface graphique standard qui permet d'exploiter bconsole, installable (25Mo) sur les modules EOLE avec la commande :


```
apt-eole install bareos-bat
```

BAT se lance avec la commande suivante :

```
bat -c /etc/bareos/bat.conf
```

Il est possible de lancer l'interface BAT à travers SSH avec l'option `-X` pour activer le déport de l'affichage et l'option `-C` pour éventuellement compresser les données (pratique pour les lignes à faible débit) :

```
ssh -C -X <adresse_serveur>
```



BAT (Bacula Administration Tool)

- **bgnome-console** est une console graphique (notamment pour les opérations de restauration), mais nécessite l'installation des bibliothèques GNOME 2.x ;
- **bwX-console** est une version graphique utilisant wxWidgets  
L'installation de bwX-console est décrite pour Mandriva et pour Ubuntu à l'adresse suivante : <http://m-k.cc/spip.php?rubrique3>
- **bacula-win** (<http://sourceforge.net/projects/bacula/files/>) permet notamment d'installer :
  - un client Windows (File Daemon) ;
  - des consoles : BAT, bconsole et TrayMonitor.

Il existe aussi des versions Web comme :

- **bacula-web** écrit en PHP :  
<http://www.bacula-web.org/>
- ou **bweb** écrit en perl :  
<http://bacula.svn.sourceforge.net/viewvc/bacula/trunk/gui-old/bweb/>

Pour avoir plus d'informations sur les outils mentionnés :  
[http://wiki.bacula.org/doku.php?id=3rd\\_party\\_addons](http://wiki.bacula.org/doku.php?id=3rd_party_addons)

## 13.9.2. Quelques références

Voici quelques références autour de Bareos et des sauvegardes.

- Définition de la sauvegarde : <http://fr.wikipedia.org/wiki/Sauvegarde>
- Le site officiel de Bareos : <http://www.bareos.org>
  - L'accès à la documentation en HTML mais aussi en PDF :

<http://www.bareos.org/en/documentation.html>

- Tutoriel : <http://www.bareos.org/en/HOWTO.html>
- Manuel utilisateur : <http://www.bareos.org/en/manual/articles/manual.html>

Définition des éléments de sauvegarde Bareos :

<http://doc.bareos.org/master/html/bareos-manual-main-reference.html#x1-60001.3>

### 13.9.3. Un répertoire partagé Windows 10 comme support de sauvegarde

Les modules EOLE permettent d'utiliser plusieurs supports pour effectuer les sauvegardes, dont un répertoire partagé.

Pour la sauvegarde, les accès au partage doivent impérativement se faire en utilisant un compte local du poste sur lequel se trouve le dossier partagé.

Donner des droits d'accès au partage à un compte du domaine pose un problème pour le bon déroulement des sauvegardes. En effet pour avoir accès au partage, la station va vérifier la validité de l'utilisateur et de son mot de passe auprès du contrôleur de domaine mais le service Samba est arrêté par Bareos pour éviter qu'un fichier/dossier ne soit modifié pendant la sauvegarde. L'accès au partage n'est donc pas validé par le contrôleur de domaine et la sauvegarde ne peut pas se faire.


Voici comment créer un partage avec les droits d'accès adéquats sur un poste équipé de Windows 10.

Le dossier partagé peut se trouver sur le disque dur de la station Windows mais il peut aussi se trouver sur un disque dur externe connecté à la station.


#### Création d'un compte dédié sur le poste Windows 10

Ouvrir une session en administrateur local de la station sur laquelle vous voulez créer le partage.

Puis ouvrir la console de **Gestion de l'ordinateur** : clic droit sur le Menu démarrer → Gestion de l'ordinateur.



Aller dans le menu : Outils système → Utilisateurs et groupes locaux → Utilisateurs, puis effectuer un clic droit dans l'espace vide.



Configurer l'utilisateur comme ceci :

The 'Nouvel utilisateur' dialog box is shown with the following configuration:

- Nom d'utilisateur : usersauv
- Nom complet : User Sauv
- Description : Utilisateur de sauvegardes
- Mot de passe : [masked]
- Confirmer le mot de passe : [masked]
- L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session
- L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe
- Le mot de passe n'expire jamais
- Le compte est désactivé


Buttons at the bottom: Aide, Créer (highlighted), Fermer.

Finaliser l'opération en cliquant sur le bouton **Créer**.


## Partage du dossier et réglage des droits d'accès

Après avoir créé un dossier **sauvegardes** à l'emplacement de votre choix, effectuer un clic droit sur le


dossier et sélectionner **Accorder l'accès à** puis **Des personnes spécifiques...**




Entrer le nom de l'utilisateur créé précédemment et cliquer sur le bouton **Ajouter**.



Lui donner les droits en Lecture/écriture.



Finaliser l'opération en cliquant sur le bouton **Partager**.



L'interface propose une liste déroulante pour la sélection des utilisateurs spécifiques. Elle affiche le **nom complet** alors qu'il faut fournir le **nom d'utilisateur**.

En cas d'erreur du type *Windows n'a pas pu trouver <utilisateur>*, vérifier que le nom saisi correspond bien au **nom d'utilisateur**.



# 14. Les imprimantes

Il y a plusieurs façon de gérer les imprimantes dans un établissement.

Il est possible :

- de partager les imprimantes sur les postes utilisateurs ;
- de passer par des serveurs d'impression ;
- ou d'utiliser le module EOLE comme serveur d'impression.

Nous ne traiterons ici que de cas où le module EOLE sert de serveur d'impression avec CUPS<sup>[p.1158]</sup>.

Deux interfaces sont disponibles pour gérer les imprimantes :

- l'interface simplifiée intégrée à l'EAD (gestion) ;
- l'interface de gestion CUPS (gestion et installation/configuration).





## 14.1. L'interface simplifiée

L'interface de gestion des imprimantes intégrée à l'EAD permet de gérer les imprimantes déjà installées.

L'administrateur et les enseignants peuvent :

- consulter l'état des imprimantes ;
- consulter/interrompre/relancer les travaux d'impression ;
- arrêter/démarrer des imprimantes.

The screenshot shows a web interface titled "GESTION DES IMPRIMANTES". On the left, there is a sidebar with icons for "Imprimantes", "Travaux", and "Cups". The main area displays a list of printers with their status and control buttons.

Imprimante	Description	Emplacement	Statut	Action
	<b>Imprimante hp psc 2400 series USB 2</b>	hp psc 2400 series	Local Printer	Arrêter
	<b>Imprimante ml1210-RAW</b>	ml1210-RAW	Emplacement non renseigné	Arrêter
<b>Travaux actifs</b>				X Fermer
Aucune impression en cours				
<b>Travaux terminés</b>				
Aucune impression				
	<b>Imprimante psc-RAW</b>	psc-RAW	Emplacement non renseigné	Arrêter
	<b>Imprimante Samsung ML-1210 USB 1</b>	Samsung ML-1210	Local Printer	Arrêter



## 14.2. L'interface de gestion CUPS

CUPS (Common UNIX Printing System) est le serveur d'impression libre intégré à la solution EOLE.  
<https://www.cups.org/>

CUPS fournit une interface web pour faciliter l'installation et la gestion des imprimantes sur le serveur. Cette interface est totalement accessible aux utilisateurs *root*, *admin* et aux utilisateurs du groupe *PrintOperators*. Sur le module Scribe, elle est en accès restreint pour les professeurs, identique à celle proposées dans l'interface simplifiée de l'EAD.

[https://<adresse\\_serveur>:631](https://<adresse_serveur>:631) [[https://<adresse\\_serveur>:631/](https://<adresse_serveur>:631/)]


### 14.2.1. Création de l'imprimante

#### 14.2.1.a. Ajouter une nouvelle imprimante

Dans l'EAD, le menu **Imprimantes/Imprimantes/CUPS** ouvre l'interface de configuration CUPS dans une nouvelle fenêtre.

Cliquer dans la fenêtre le bouton **ajouter une imprimante**.

Il est nécessaire de s'identifier avec un utilisateur *root*, *<nom du module>*, *admin* ou appartenant au groupe *PrintOperators*.



Ajouter une imprimante CUPS

Il suffit alors d'indiquer un nom (généralement le nom de l'imprimante), un lieu (généralement le nom de la salle) et une description (généralement les caractéristiques de l'imprimante : A4, recto-verso, noir et blanc/couleur...). Puis cliquer sur **poursuivre**.

## Ajouter une nouvelle imprimante

**Nom :**   
 ( Peut comporter tout caractère imprimable, "/", "#", et espace exceptés )

**Lieu :**   
 ( Lieu compréhensible pour un utilisateur, comme "Labo 1" )

**Description :**   
 ( Description compréhensible pour un utilisateur, comme "HP Laserjet recto/verso" )

Description de la nouvelle imprimante CUPS

### 14.2.1.b. Choix du matériel

Il y a trois grands types d'imprimantes :

- les imprimantes locales (avec un port USB, parallèle, ...)
- les imprimantes réseaux ;
- les imprimantes partagées sur un poste client Windows.

### > Les imprimantes locales

Seules les imprimantes USB sont reconnues directement par le système. Pour les imprimantes sur le port parallèle, le port série, le port SCSI, il suffit de choisir le "matériel" correspondant et de le configurer. Consulter la documentation CUPS en cas de doute.

## Matériel pour Epson\_740

**Matériel :**  ▼

- AppSocket/HP JetDirect
- EPSON Stylus COLOR 740 USB #1 (EPSON Stylus COLOR 740)
- Internet Printing Protocol (http)
- Internet Printing Protocol (ipp)
- LPD/LPR Host or Printer
- LPT #1
- SCSI Printer
- Serial Port #1
- Windows Printer via SAMBA

Matériel pour une imprimante locale CUPS

### > Les imprimantes réseaux

Il existe un grand nombres de protocoles réseaux pour les imprimantes : AppSocket/HP JetDirect, Internet Printing Protocol (HTTP ou IPP). Généralement, les imprimantes réseaux sont capable de faire du JetDirect. En cas de doute, se reporter à la documentation de l'imprimante.

### 🔗 Imprimante compatible JetDirect

Choisir le matériel "AppSocket/HP JetDirect" et **poursuivre**. Indiquer ensuite une *URI du matériel* du type :

`socket://192.168.230.123:9100`

## Matériel pour Epson 740

Matériel : AppSocket/HP JetDirect

**Poursuivre**

Matériel pour une imprimante réseau CUPS

## > Les imprimantes partagées sur un poste client Windows

### Création d'un partage d'imprimante sous Windows XP

Nous partons du principe que l'imprimante est fonctionnelle sur le système d'exploitation propriétaire Windows.


Il est possible d'accéder directement à l'imprimante du poste sans passer par le serveur. Cette documentation ne traite pas de ce cas.

Dans le menu Windows **Démarrer/Imprimantes et télécopieurs** cliquer droit sur votre imprimante et choisir **Partager...**




Partager une imprimante sous Windows

Il suffit alors de cocher **partager cette imprimante** et de donner un *Nom de partage*.



Partager cette imprimante Windows

Enfin, dans l'onglet **Sécurité**, supprimer toutes les autorisations aux autres groupes et utilisateurs que *Administrateurs*. Ce groupe devant avoir toutes les autorisations.



Choix des droits du partage de l'imprimante Windows

## Configuration de CUPS


Il suffit de sélectionner le matériel "*Windows Printer via Samba*" et **poursuivre**.

L'URI du matériel est du type :

[smb://admin:motdepasse@xp-rdc1/Epson\\_740](smb://admin:motdepasse@xp-rdc1/Epson_740)



Matériel pour une imprimante CUPS partagé sous Windows



Lors de la modification de l'imprimante, l'URI n'affichera plus le nom de l'utilisateur ni le mot de passe. Il sera nécessaire de le re-indiquer.

## 14.2.2. Choix du pilote

Il existe deux catégories de choix pour les pilotes d'impression.

- utilisation du pilote client Windows ;
- utilisation du pilote CUPS.

### 14.2.2.a. Avantages et inconvénients des solutions

Le pilote client est plus compliqué à mettre en place et diffère suivant les constructeurs. Par contre, le pilote est parfois plus complet que la version serveur. Cette solution ne concerne que Windows.

Le pilote CUPS est plus simple à mettre en place. Il est particulièrement adapté aux réseaux hétérogènes. Par contre, les pilotes ne sont souvent pas écrits directement par les constructeurs.

### 14.2.2.b. Utilisation des pilotes clients Windows

#### Configuration de CUPS

Dans la liste des marques, choisir "*Raw*" quelque soit le modèle de l'imprimante et "*Raw Queue*" comme modèle.

Dans ce cas, CUPS envoie directement les données à l'imprimante sans les traiter.

**Marque/Fabricant pour Epson\_740**


Marque : Olivetti  
Olympus  
Panasonic  
PCPI  
QMS  
Raven  
**Raw**  
Ricoh  
Samsung  
Savin

Poursuivre

Ou donnez un fichier PPD :  Parcourir...

Ajouter une imprimante

Driver Raw pour l'imprimante CUPS



Driver Raw pour l'imprimante CUPS

## Installation du pilote Windows

Cette étape est importante. Elle permettra aux différents postes utilisateur de récupérer les pilotes d'impression pour pouvoir imprimer les documents.

L'installation se fera depuis un poste client Windows intégré au domaine. Il faut se munir du pilote fourni par le constructeur de l'imprimante.

Il faut commencer par se connecter à un poste Windows en "admin" ou un utilisateur appartenant au groupe *PrintOperators*.

Ensuite, dans un navigateur de fichiers il faut se rendre sur le partage du serveur : `\\<nom du serveur>` puis choisir "imprimantes et télécopieurs sur ...".


Cliquer droit et choisir propriétés .



Propriété de l'imprimante sous Windows


Répondre **non** à la question "Voulez-vous installer le pilote maintenant".





Annulation de l'installation des pilotes

Il est alors possible de choisir un pilote déjà présent sur le serveur ou d'installer un nouveau pilote dans l'onglet "avancé" dans la section "pilote".



Nouveau pilote d'impression Windows

⚠ Il se peut que Windows change le nom de l'imprimante à cette étape. Vérifier que le nom correspondent à ce que vous souhaitez.

🟢 Dans l'onglet "Partage" il est possible d'installer des "Pilotes supplémentaires..." pour les autres versions de Windows.



## 14.2.2.c. Utilisation des pilotes CUPS

### Configuration de CUPS

Dans la liste des marques, choisir la marque de votre imprimante, puis cliquer sur **poursuivre**. Enfin, choisir le modèle de votre imprimante.

**Marque/Fabricant pour Epson\_740**

Marque :

- DEC
- Dell
- Dymo
- Epson**
- Fujifilm
- Fujitsu
- Generic
- Gestetner
- Heidelberg
- Hitachi

Poursuivre

Ou donnez un fichier PPD :  Parcourir...

Ajouter une imprimante

Marque/Fabriquant de la nouvelle imprimante CUPS

**Modèle/Pilote pour Epson\_740**

Modèle:

- Epson Stylus Color 680 Foomatic/gutenprint-ij5.5.0 (en)
- Epson Stylus Color 680 Foomatic/gutenprint-ij5.5.0 (en)
- Epson Stylus Color 740 - CUPS+Gutenprint v5.0.2 (en)
- Epson Stylus Color 740 - CUPS+Gutenprint v5.0.2 Simplified (en)
- Epson Stylus Color 740 Foomatic/gutenprint-ij5.5.0 (en)
- Epson Stylus Color 740 Foomatic/gutenprint-ij5.5.0 (en)**
- Epson Stylus Color 740 Foomatic/stcolor (en)
- Epson Stylus Color 760 - CUPS+Gutenprint v5.0.2 (en)
- Epson Stylus Color 760 - CUPS+Gutenprint v5.0.2 Simplified (en)
- Epson Stylus Color 760 Foomatic/gutenprint-ij5.5.0 (en)

Ou donnez un fichier PPD :  Parcourir...

Ajouter une imprimante

Modèle/Pilote de l'imprimante CUPS

Si vous ne trouvez pas votre matériel dans la liste par défaut, il est possible de rechercher son imprimante sur le site de CUPS : <http://cups.org/ppd.php>.

### Installation du pilote Windows

Lorsque les pilotes sont installés sur CUPS, il est nécessaire de configurer le poste client avec des pilotes PostScript.

Il existe plusieurs pilotes PostScript. Dans cette documentation nous utiliseront les pilotes PostScript

Microsoft. Cela ne s'appliquera que pour les versions de Windows supérieurs ou égales à Windows 2000.

Si vous utilisez encore des versions de Windows inférieurs, il vous faudra, par exemple, les pilotes PostScript proposés par l'éditeur Adobe.

Il faut commencé par récupérer les pilotes PostScript Microsoft.

Les pilotes d'impression PostScript Microsoft se trouve dans le répertoire suivant de Windows XP :

```
%WINDIR%\SYSTEM32\SPOOL\DRIVERS\W32X86.
```

Il vaut faudra les fichiers suivant :

- ps5ui.dll
- pscript5.dll
- pscript.hlp
- pscript.ntf

Ces fichiers sont à copier sur le serveur, en tant qu'utilisateur root, dans le répertoire suivant :

```
/usr/share/cups/drivers/
```


Enfin, il faut associer les pilotes CUPS aux imprimantes.

Pour associer les pilotes CUPS à une imprimante, il faut taper la commande suivante :

```
cupsaddsmb -v -H localhost -U admin <Epson_740>
```

<Epson\_740> étant le nom de l'imprimante définit dans l'interface CUPS.

## 14.3. Gestion des imprimantes sous Windows



Ceci ne concerne pas les postes Windows Millennium et inférieur et nécessite l'utilisation du logiciel ESU<sup>[p.1161]</sup>.

Dans la partie règle utilisateurs, que l'on obtient en cliquant sur un groupe d'utilisateurs dans la colonne de gauche, sélectionner **Panneau de Configuration** section "*Imprimantes*".

A cet endroit vous pouvez spécifier le chemin UNC (\\<scribe>\<imprimante>) d'accès aux imprimantes disponibles pour ce groupe de machine et ce groupe d'utilisateur.

Ainsi élèves et professeurs peuvent avoir des imprimantes différentes sur un même poste et un utilisateur peut avoir des imprimantes différentes en fonction du poste et du groupe de machines auquel il appartient.

## 15. L'authentification unique

### Principe de fonctionnement général

La gestion du Single Sign On<sup>[p.1184]</sup> (SSO) sur les modules EOLE est basée sur le protocole CAS<sup>[p.1154]</sup>.

Le principe est que l'utilisateur fournit ses identifiants sur la page d'authentification du service. Une fois les identifiants validés, le service pose un cookie de session SSO dans le navigateur. Ce dernier n'est valide que sur une durée définie.

Tant que le cookie est valide, le service reconnaît automatiquement l'utilisateur à chaque fois qu'une application demandera de vérifier son authentification. Ce système présente plusieurs intérêts : l'utilisateur ne saisit qu'une fois ses identifiants pour se connecter à un ensemble d'applications et celles-ci n'ont jamais accès à ses identifiants réels (Avec eole-ssso la liste des informations envoyées aux applications par le service SSO est configurable par application grâce à un système de filtres).

Le serveur d'authentification possède plusieurs caches de sessions :

- tickets utilisateurs (session SSO) : longue durée, réutilisable. Ces tickets sont la preuve d'authentification de l'utilisateur et sont stockés dans un cookie sécurisé dans le navigateur de l'utilisateur ;
- tickets d'application : courte durée (5 minutes par défaut), utilisable une seule fois et pour une seule application.


Ces tickets sont également utilisés pour mémoriser une session de fédération avec un autre système (se reporter aux chapitres traitant de la fédération d'identité).

Les applications clientes n'ont pas accès à l'identifiant de la session utilisateur, il est échangé uniquement entre le serveur d'authentification et le navigateur.

Une fois qu'une application a obtenu un ticket, elle peut utiliser de façon classique une session interne pour ne pas surcharger le serveur par des appels trop nombreux.

⚠ La session SSO étant gérée par un cookie placé dans le navigateur du client, celui-ci doit être configuré pour accepter les cookies.

## Déroulement de l'accès à une application via SSO



1. L'utilisateur accède à une page d'une application (service) configurée pour utiliser le système SSO (application utilisant un client CAS).
2. L'application redirige l'utilisateur sur le serveur SSO en passant une URL de retour (paramètre `service`). Le serveur SSO vérifie qu'un cookie de session est présent et qu'il correspond à une session valide.
3. Si ce n'est pas le cas, il demande à l'utilisateur de saisir ses identifiant et mot de passe pour établir une nouvelle session SSO.
4. Une fois la session validée, le serveur SSO génère un ticket d'application valable pour une courte durée et réservé à l'URL du service. Il redirige alors l'utilisateur sur cette URL en passant le ticket en paramètre.
5. L'application récupère le ticket. Elle redirige l'utilisateur sur l'URL de validation du serveur SSO en passant en paramètre le ticket reçu et son URL de service.
6. Le service SSO vérifie que le ticket est encore valide et correspond à l'URL de service. puis redirige sur l'URL de service en incluant une réponse. Si cette réponse est positive (le ticket est valide), elle contient également des informations sur l'utilisateur (les informations renvoyées dépendent de l'application, se reporter au chapitre traitant des filtres).
7. L'application reçoit la réponse et crée éventuellement une session interne pour l'utilisateur.
8. La page de l'application est renvoyée à l'utilisateur



Le fonctionnement peut être plus complexe dans le cas de l'utilisation du mode proxy pour accéder à des services non web (par exemple, pour accéder à un service IMAP ou FTP).

Se reporter à la description du site officiel du protocole CAS pour plus de détail :

<http://www.apereo.org/cas>

## Description du produit EoleSSO

EoleSSO est un serveur d'authentification développé pour répondre à la problématique du SSO<sup>[p.1184]</sup> (authentification unique) dans différentes briques de l'architecture EOLE. Il est développé en langage Python à l'aide du framework Twisted<sup>[p.1187]</sup>.

Ce produit implémente en premier lieu un serveur d'authentification compatible avec le protocole CAS<sup>[p.1154]</sup>. Une partie du protocole SAML<sup>[p.1182]</sup> a été implémentée par la suite pour permettre de répondre à de problématiques de fédération avec d'autres produits (ou entre 2 serveurs EoleSSO).

## Description du produit Lemon-LDAP::NG

LemonLDAP::NG<sup>[p.1169]</sup> est un logiciel open source qui fournit une solution d'authentification unique distribuée avec gestion centralisée des droits sous licence GPL.

Intégré à partir d'EOLE 2.8, il peut de remplacer avantageusement la solution historique EoleSSO.

Site officiel : LemonLDAP::NG [\[https://lemonldap-ng.org/\]](https://lemonldap-ng.org/)

Documentation officielle (en anglais) : Documentation [\[https://lemonldap-ng.org/documentation/latest/\]](https://lemonldap-ng.org/documentation/latest/)

## 15.1. Présentation détaillée du produit EoleSSO

### 15.1.1. Onglet Eole sso : Configuration du service SSO pour l'authentification unique


Le serveur EoleSSO est prévu pour être déployé sur un module EOLE.

Il est cependant possible de l'utiliser dans un autre environnement en modifiant manuellement le fichier de configuration `/usr/share/sso/config.py`.

Cette section décrit la configuration du serveur depuis l'interface de configuration du module disponible sur tous les modules EOLE. Les valeurs définies par défaut simplifient la configuration dans le cadre d'une utilisation prévue sur les modules EOLE.

#### Serveur local ou distant

L'activation du serveur EoleSSO s'effectue dans l'onglet **Services**.



La variable `Utiliser un serveur EoleSSO` permet :

- `non` : de ne pas utiliser de SSO sur le serveur ;
- `local` : d'utiliser et de configurer le serveur EoleSSO local ;
- `distant` : d'utiliser un serveur SSO distant (configuration cliente).

#### ⚠ Serveur EoleSSO local

À partir d'EOLE 2.9, l'outil EoleSSO s'exécute dans un conteneur<sup>[p.1157]</sup> logiciel Podman<sup>[p.1179]</sup>.

L'image `eole-sso-server` est téléchargée depuis le site [hub.eole.education](http://hub.eole.education) [http://hub.eole.education].

Le serveur doit donc pouvoir accéder à ce domaine au même titre qu'aux serveurs de mise à jour des modules.

#### Adresse et port d'écoute

L'onglet supplémentaire `Eole-sso` apparaît si l'on a choisi d'utiliser un serveur EoleSSO local ou distant.

Dans le cas de l'utilisation du serveur EoleSSO local, `Nom de domaine du serveur d'authentification SSO` doit être renseigné avec le nom DNS du serveur.

**Eole sso**

Configuration

N Nom de domaine du serveur d'authentification SSO

N Port utilisé par le service EoleSSO \*

N Durée de vie d'une session sur le serveur SSO (en secondes) \*

N CSS par défaut du service SSO (sans le .css)

Configuration d'un serveur EoleSSO local

- Durée de vie d'une session (en secondes) : indique la durée de validité d'une session SSO sur le serveur. Cela n'influence pas la durée de la session sur les applications authentifiées, seulement la durée de la validité du cookie utilisé par le serveur SSO. Au delà de cette durée, l'utilisateur devra obligatoirement se ré-authentifier pour être reconnu par le serveur SSO. Par défaut, la durée de la session est de 3 heures (7200 secondes).
- CSS par défaut du service SSO (sans le .css) : permet de spécifier une CSS différente pour le formulaire d'authentification affiché par le serveur EoleSSO. Le fichier CSS doit se trouver dans le répertoire `/usr/share/sso/interface/theme/style/<nom_fichier>.css`. *Se reporter au chapitre personnalisation pour plus de possibilités à ce sujet.*

### ⚠ Port 443

Si le port HTTPS (443) est déclaré pour ce service, alors celui-ci est uniquement accessible via l'URL `https://<nom du serveur>/sso`.

L'URL de la forme `https://<nom du serveur>:<port>/` reste valable pour les autres valeurs de port que 443.

Dans le cas de l'utilisation d'un serveur EoleSSO distant, seuls les paramètres Nom de domaine du serveur d'authentification SSO et Port utilisé par le service EoleSSO sont requis et les autres options ne sont pas disponibles car elles concernent le paramétrage du serveur local.

**Eole sso**

Configuration

N Nom de domaine du serveur d'authentification SSO

N Port utilisé par le service EoleSSO \*

N Durée de vie d'une session sur le serveur SSO (en secondes) \*

Configuration d'un serveur EoleSSO distant

## Configuration LDAP



Le serveur EoleSSO se base sur des serveurs LDAP<sup>[p.1168]</sup> pour authentifier les utilisateurs et récupérer leurs attributs.

Il est possible ici de modifier les paramètres d'accès à ceux-ci :

- l'adresse et le port d'écoute du serveur LDAP ;
- le chemin de recherche correspond à l'arborescence de base dans laquelle rechercher les utilisateurs (basedn) ;
- un libellé à afficher dans le cas où un utilisateur aurait à choisir entre plusieurs annuaires/établissements pour s'authentifier (voir le chapitre [Gestion des sources d'authentifications multiples](#)) ;
- un fichier d'informations à afficher dans le cadre qui est présenté en cas d'homonymes. Ces informations apparaîtront si l'utilisateur existe dans l'annuaire correspondant. Les fichiers doivent être placés dans le répertoire `/usr/share/sso/interface/info_homonymes` ;
- DN<sup>[p.1159]</sup> et mot de passe d'un utilisateur en lecture pour cet annuaire ;
- attribut de recherche des utilisateurs : indique l'attribut à utiliser pour rechercher l'entrée de l'utilisateur dans l'annuaire (par défaut, uid)
- choix de la disponibilité ou non de l'authentification par clé OTP<sup>[p.1177]</sup> si disponible (*voir plus loin*).



Dans le cas où vous désirez fédérer EoleSSO avec d'autres fournisseurs de service ou d'identité (ou 2 serveurs EoleSSO entre eux), il est nécessaire de configurer un utilisateur ayant accès en lecture au serveur LDAP configuré.

Il sera utilisé pour récupérer les attributs des utilisateurs suite à réception d'une assertion d'un fournisseur d'identité (ou dans le cas d'une authentification par OTP).

Cet utilisateur est pré-configuré pour permettre un accès à l'annuaire local sur les serveurs EOLE.

Sur les modules EOLE, la configuration recommandée est la suivante :

- utilisateur : `cn=reader,o=gouv,c=fr`
- fichier de mot de passe : `/root/.reader`

Si vous connectez EoleSSO à un annuaire externe, vous devez définir vous même cet utilisateur :

- `Utilisateur de lecture des comptes ldap` : renseignez son *dn* complet dans l'annuaire
- `fichier de mot de passe de l'utilisateur de lecture` : entrez le chemin d'un fichier ou vous stockerez son mot de passe (modifiez les droits de ce fichier pour qu'il soit seulement accessible par l'utilisateur `root`)

Passer la variable `Information LDAP supplémentaires (applications)` à `oui` permet de configurer pour chaque annuaire LDAP déclaré des attributs supplémentaires qui seront utilisés par les applications web (DN racine de l'arbre utilisateurs, DN racine de l'arbre groupes, Champ 'nom d'affichage' de l'utilisateur, Champ 'mail' de l'utilisateur, Champ 'fonction' de l'utilisateur, Champ 'categorie' de l'utilisateur, Champ 'rne' de l'utilisateur, Champ 'fredurne' de l'utilisateur...).

Passer la variable `Permettre le changement de mot de passe sur un serveur AD` à `oui` permet à l'utilisateur de changer son mot de passe depuis la mire SSO si ce dernier à expiré.

Il est alors nécessaire de renseigner le nom du domaine AD et le nom du serveur AD sur lequel changer le mot de passe.

<b>N</b> Permettre le changement de mot de passe sur un serveur AD	* oui	
<b>N</b> Nom du domaine Active Directory sur lequel changer le mot de passe	domscribe.ac-test.fr	
<b>N</b> Nom du serveur Active Directory sur lequel changer le mot de passe	addc	

## Serveur SSO parent

Un autre serveur EoleSSO peut être déclaré en tant que serveur parent dans la configuration (adresse et port). Se reporter au chapitre traitant de la fédération pour plus de détails sur cette notion.

**Serveur SSO parent**


<b>N</b> Adresse du serveur SSO parent	<input type="text"/>	
<b>N</b> Port du serveur SSO parent	* 8443	

Si un utilisateur n'est pas connu dans le référentiel du serveur EoleSSO, le serveur essaiera de l'authentifier auprès de son serveur parent (dans ce cas, la liaison entre les 2 serveurs s'effectue par l'intermédiaire d'appels XML-RPC<sup>[p.1189]</sup> en HTTPS, sur le port défini pour le serveur EoleSSO).

Si le serveur parent authentifie l'utilisateur, il va créer un cookie de session local et rediriger le navigateur



client sur le serveur parent pour qu'une session y soit également créée (le cookie de session est accessible seulement par le serveur l'ayant créé).



Ce mode de fonctionnement n'est plus recommandé aujourd'hui. Il faut préférer à cette solution la mise en place d'une fédération par le protocole SAML.

## Fédération d'identité

Le serveur EoleSSO permet de réaliser une fédération vers un autre serveur EoleSSO ou vers d'autres types de serveurs compatibles avec le protocole SAML<sup>[p.1182]</sup> (version 2).

Nom d'entité SAML du serveur eole-ssso (ou rien) : nom d'entité du serveur EoleSSO local à indiquer dans les messages SAML. Si le champ est laissé à vide, une valeur est calculée à partir du nom de l'académie et du nom de la machine.

Cacher le formulaire lors de l'envoi des informations de fédération : permet de ne pas afficher le formulaire de validation lors de l'envoi des informations de fédération à un autre système. Ce formulaire est affiché par défaut et indique la liste des attributs envoyés dans l'assertion SAML permettant la fédération.

## Authentification OTP

Il est possible de configurer EoleSSO pour gérer l'authentification par clé OTP à travers le protocole securID<sup>[p.1183]</sup> de la société EMC (précédemment RSA).

Pour cela il faut :

- installer et configurer le client PAM/Linux proposé par EMC (voir annexes)
- Répondre **oui** à la question Gestion de l'authentification OTP (RSA SecurID)

Des champs supplémentaires apparaissent :

- Pour chaque annuaire configuré, un champ permet de choisir la manière dont les identifiants à destination du serveur OTP sont gérés. '**inactifs**' (par défaut) indique que l'authentification OTP n'est pas proposée à l'utilisateur. Avec '**identiques**', le login local (LDAP) de l'utilisateur sera également utilisé comme login OTP. La dernière option est '**configurables**', et indique que les utilisateurs doivent renseigner eux même leur login OTP. Dans ce dernier cas, l'identifiant est conservé sur le serveur EoleSSO pour que l'utilisateur n'ait pas à le renseigner à chaque fois (fichier `/usr/share/sso/securid_users/securid_users.ini`).
- Le formulaire d'authentification détecte automatiquement si le mot de passe entré est un mot de passe OTP. Il est possible de modifier la reconnaissance si elle ne convient pas en réglant les tailles minimum et maximum du mot de passe et en donnant une expression régulière qui sera vérifiée si la taille correspond. Les options par défaut correspondent à un mot de passe de 10 à 12 caractères uniquement numériques.

## Certificats

Les communications de et vers le serveur EoleSSO sont chiffrées.

Sur les modules EOLE, des certificats auto-signés sont générés à l'instanciation<sup>[p.1167]</sup> du serveur et sont utilisés par défaut.

Il est possible de renseigner un chemin vers une autorité de certification et un certificat serveur dans le cas de l'utilisation d'autres certificats (par exemple, des certificat signés par une entité reconnue).

Les certificats doivent être au format PEM.

## Configuration en mode expert

### Autres options

En mode expert plusieurs nouvelles variables sont disponibles :

- Alias d'accès au service SSO (paramètre : \_\_\_CAS\_FOLDER) permet de créer un alias spécifique en plus du domaine et du port pour certains serveurs SSO tels que lemonLDAP<sup>[p.1169]</sup> ou keycloak<sup>[p.1168]</sup>.

Cette variable est disponible uniquement à partir de la version 2.6.2 d'EOLE.

- Nom du cookie EoleSSO et Domaine du cookie EoleSSO permettent la gestion d'un cluster EoleSSO.

- Générer des statistiques d'usage du service est à non par défaut.  
Si ce paramètre est à oui, EoleSSO va générer des statistiques sur l'usage du service (consommation mémoire, nombre de session...). Ces statistiques sont générées par la librairie python prometheus-client. Elles peuvent être intégrées à un outil tel que Grafana, et sont disponibles sur l'URL suivante : [https://<adresse\\_serveur>:8443/metric](https://<adresse_serveur>:8443/metric) [[https://<adresse\\_serveur>:8443/metrics](https://<adresse_serveur>:8443/metrics)].

- Activer la balise meta viewport (CSS responsive) permet d'inclure la balise HTML meta viewport dans les pages de l'application (avec content="width=device-width, initial-scale=1"). Elle est à activer en cas d'utilisation d'une feuille de style CSS responsive.

- Ne pas répondre aux demandes CAS des applications inconnues est à non par défaut  
Si ce paramètre est à oui, seules les applications renseignées dans les fichiers d'applications (`/usr/share/sso/app_filters/*_apps.ini`) sont autorisées à recevoir des réponses du serveur en mode CAS. Si il est à non, le filtre par défaut leur sera appliqué ;
- Nombre maximum de sessions en attente (backlog) permet de définir la taille de la file d'attente des sessions.  
Augmenter cette valeur est susceptible de résoudre des problèmes de lenteur voir de rejet des demandes d'authentification ;
- Décalage de temps (en secondes) dans les messages de fédération SAML est à -300 secondes par défaut  
Ce décalage est appliqué aux dates dans les messages de fédération SAML. Cela permet d'éviter le rejet des messages lorsque le serveur partenaire n'est pas tout à fait synchrone (par défaut, on décale de 5 minutes dans le passé). Ce délai est aussi pris en compte pour la validation des messages reçus ;
- Taille du pool de traitement (thread pool size) permet de configurer la valeur du

paramètre `THREAD_POOL_SIZE`.

Augmenter cette valeur est susceptible de résoudre les problèmes de charge rencontrés sur certaines infrastructures ;

- Utiliser l'authentification SSO pour l'EAD est à oui par défaut.

Le passer à non permet de ne plus utiliser le serveur SSO pour l'authentification de l'EAD.

## Authentification OpenID Connect

- Autoriser l'authentification OpenID Connect est à non par défaut

Si ce paramètre est à oui, il devient possible de configurer un ou plusieurs fournisseurs d'identité OpenID Connect ;

- Référence du fournisseur d'identité OpenID : renseigner un libellé pour identifier le fournisseur. Ce libellé est interne à l'application EoleSSO. Il est utilisé pour définir le nom des fichiers contenant les logos/boutons du fournisseur :
  - `/usr/share/sso/interface/images/<libelle>.png` : bouton de connexion présenté sur la page de login (par exemple : "se connecter avec France Connect") ;
  - `/usr/share/sso/interface/images/logo-<libelle>.png` : logo du fournisseur qui sera affiché sur la page d'association de comptes.
- Libellé du fournisseur d'identité OpenID : libellé à destination des utilisateurs pour décrire le fournisseur ("France Connect", "Google", ...) ;
- URL d'accès (issuer) : URL décrivant le fournisseur d'identité (la plupart du temps, l'URL de base de son service d'authentification) ;

- URL de demande d'autorisation (authorization endpoint) : URL permettant au client d'initier le processus d'authentification ;
- URL de récupération de jeton d'accès (token endpoint) : URL permettant de récupérer un jeton (éventuellement l'identifiant de l'utilisateur) après authentification ;
- URL de déconnexion (logout endpoint) : URL permettant de demander une déconnexion. Ce paramètre est ignoré pour les fournisseurs utilisant une cinématique de déconnexion spécifique comme Google, Facebook et Microsoft ;
- URL de lecture des informations (userinfo endpoint) : URL permettant de récupérer les informations de l'utilisateur à l'aide du jeton fourni ;
- URL de description des certificats de signature (jwks URI) : URL décrivant les certificats utilisés par le fournisseur (si disponible) ;

## Définition de l'identifiant client (Client ID) et clé secrète (Client secret)



L'identifiant client (Client ID) et la clé privée secrète ( Client secret) renvoyés par le fournisseur d'identité utilisés pour valider les échanges doivent être, pour des raisons de sécurité, stockés dans un fichier à part avec des droits restreints.

Pour chaque fournisseur d'identité, ajouter une ligne dans le fichier `/etc/eole/eolesso_openid.conf` :

```
<nom_fournisseur> = "<client id> :<client secret>"
```


Le nom fournisseur doit correspondre au paramètre Référence du fournisseur d'identité OpenID renseigné dans l'interface de configuration du module.

Si ces informations ne sont pas renseignées pour l'un des fournisseurs déclarés, un message l'indiquera au lancement de la commande `diagnose` .

## Version du serveur SSO

Si le module est configuré pour utiliser le serveur SSO local, le protocole utilisé sera forcément CAS<sup>[p.1154]</sup> version 2.

Si le module est configuré pour utiliser un serveur SSO distant, la variable Version du serveur SSO associé permet de choisir entre le protocole historique CAS et le protocole SAML<sup>[p.1182]</sup> en version 1.1.



Dans le cas où le serveur SSO est déclaré en SAML, de nouvelles variables permettent de déclarer les correspondances (mapping) permettant de récupérer les principaux attributs des utilisateurs parmi celle transmises par le serveur.

Version du serveur SSO	
<b>E</b> Version du serveur SSO associé	* SAML_VERSION_1.1
<b>N</b> Mapping SAML pour l'attribut login	* UTILISATEUR.LOGIN
<b>N</b> Mapping SAML pour l'attribut prénom	* UTILISATEUR.NOM
<b>N</b> Mapping SAML pour l'attribut nom	* UTILISATEUR.PRENOM
<b>N</b> Mapping SAML pour l'attribut email	* UTILISATEUR.MELPR

Voir aussi...

Gestion des sources d'authentification multiples [p.818]

Compatibilité OpenID Connect [p.797]

## 15.1.2. Protocoles supportés

### 15.1.2.a. Compatibilité CAS

#### Fonctions implémentées au niveau serveur



Le serveur EoleSSO implémente le protocole CAS<sup>[p.1154]</sup>.

Vous pouvez retrouver la description de ce protocole sur le site officiel du protocole :

<http://www.apereo.org/cas/protocol>

Les version 1 et 2 du protocole sont gérées.

En plus des fonctionnalités de base décrites dans le protocole, les fonctions suivantes ont été ajoutées pour permettre une meilleure compatibilité avec des versions plus récentes (CAS 3) :

- échange de messages au format SAML 1.1 dans une enveloppe SOAP ;
- implémentation d'une déconnexion centralisée pour les sessions établies via le protocole CAS. Cette fonctionnalité peut être activée ou désactivée au niveau du serveur (active par défaut) ;
- envoi d'attributs utilisateur supplémentaires dans la réponse du serveur, avec un système de filtres suivant l'URL de destination.



Les protocoles 1 et 2 de CAS utilisent un format de messages différent. Le serveur peut être configuré pour répondre à l'un ou l'autre des formats, mais ne peut pas gérer les 2 en même temps. La version 1 du protocole est disponible pour permettre au serveur de répondre à des clients plus anciens, mais dans ce cas les fonctionnalités du serveur seront très limitées (en particulier, le mode proxy et l'envoi d'attributs ne sont pas gérés).

### Compatibilité du client



Suivant le client utilisé, certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles.

- La prise en compte des requêtes de déconnexion envoyées par les serveurs nécessitent l'utilisation d'un client récent (phpCAS version 1.1.0 ou supérieur).

Une version modifiée du client phpCAS est disponible dans les dépôts de la distribution EOLE.

### 15.1.2.b. Compatibilité SAML2

Pour permettre de répondre à des problématiques de fédération de l'identité des utilisateurs dans des référentiels différents, le serveur EoleSSO est désormais capable d'échanger des messages au format SAML 2<sup>[p.1182]</sup>. Cela permet, par exemple, que des utilisateurs authentifiés au niveau d'un établissement scolaire puissent accéder à des ressources gérées en académie sans s'authentifier à nouveau.

Les fonctionnalités implémentées correspondent à un certain nombre de scénarios envisagés. Les profils et bindings définis par le standard ne sont pas tous implémentés. En particulier, les bindings `HTTP Artifact` et `SOAP` ne sont pas gérés, le serveur EoleSSO ne peut donc pas actuellement être considéré comme pleinement conforme au standard SAML 2.

Pour plus de détail, se reporter au document [\[http://docs.oasis-open.org/security/saml/v2.0/saml-conformance-2.0-os.pdf\]](http://docs.oasis-open.org/security/saml/v2.0/saml-conformance-2.0-os.pdf) publié sur le site d'OASIS.


Les fonctionnalités absentes seront éventuellement implémentées dans des versions ultérieures selon les besoins.

Les mécanismes suivants sont implémentés :

- WebSSO : AuthnRequest (POST/Redirect) / IDP Response (POST) ;
- Single Logout : LogoutRequest (POST/Redirect) / LogoutResponse (POST/Redirect).

Le serveur EoleSSO met à disposition un fichier de méta-données pour faciliter la mise en relation avec une entité partenaire.

Il gère également un répertoire de fichiers de méta-données pour récupérer les informations sur ces entités. Se reporter au chapitre [gestion des méta-données](#) pour plus de détails.



Les requêtes et assertions échangées doivent être signées. La clé de signature de l'entité partenaire doit être incluse dans le fichier de méta-données.

Scénarii gérés :

1. En tant que fournisseur d'identité :
  - émission d'une assertion d'authentification à destination d'un fournisseur de service (initié par le fournisseur d'identité ou suite à réception d'une requête authentification émise par un fournisseur de service valide) ;
  - déclenchement du processus de déconnexion globale à l'initiative du fournisseur ou suite à la réception d'une requête de déconnexion valide.
2. En tant que fournisseur de service :
  - création d'une session locale suite à la réception d'une assertion d'authentification d'un fournisseur d'identité (et redirection vers l'adresse spécifiée par le paramètre *relayState* si il est présent) ;

- émission d'une requête de déconnexion en direction du fournisseur d'identité en cas de demande de déconnexion depuis une application cliente.

### 15.1.2.c. Compatibilité RSA Securid

#### Principe de fonctionnement

Le service EoleSSO est capable de vérifier l'authentification d'un utilisateur auprès d'un serveur RSA utilisant le protocole SecurID<sup>[p.1183]</sup> (authentification de type One Type Password).

L'authentification est effectuée par l'intermédiaire du module PAM<sup>[p.1178]</sup> SecurID fourni par la société RSA.

Le principe est de vérifier l'authentification de l'utilisateur auprès du serveur RSA, et de conserver cette information dans la session SSO de l'utilisateur.

Lorsque l'utilisateur essaie ensuite de se connecter à un fournisseur de service, les messages SAML envoyés pour établir la fédération seront adaptés pour refléter le niveau d'authentification de l'utilisateur (mot de passe à utilisation unique).



Actuellement, cette fonctionnalité n'est disponible que sur un serveur EoleSSO configuré pour gérer l'authentification OTP<sup>[p.1177]</sup>.

Il est prévu par la suite de pouvoir déléguer cette validation à un autre serveur EoleSSO (moyennant l'établissement d'un lien de fédération entre les deux serveurs).

#### Utilisation

Lors de la première utilisation, l'utilisateur se connecte au serveur EoleSSO avec ses identifiants habituels (authentification LDAP). Avant de valider le formulaire d'authentification, il peut cocher la case Enregistrer mon identifiant OTP. Il peut alors renseigner l'utilisateur associé à sa clé OTP sur le serveur RSA, ainsi que son code PIN et le mot de passe actuel.



Le serveur SSO ne gère pas la saisie initiale du code PIN d'un utilisateur. Dans le cas d'un nouvel utilisateur, il faudra au préalable que celui-ci se connecte sur la mire RSA pour créer son code PIN.

Le serveur EoleSSO va vérifier l'authentification LDAP, puis va valider l'authentification auprès du serveur RSA. Si les deux authentifications réussissent, il va enregistrer l'identifiant de l'utilisateur sur le serveur RSA et va l'associer à l'utilisateur LDAP.

Par la suite, lorsque l'utilisateur revient sur la page d'authentification, le système détecte qu'il s'est déjà enregistré (après saisie de son identifiant habituel). L'utilisateur a alors la possibilité de cocher la case 'Connexion par clé OTP'. Dans ce cas, il lui suffit de saisir son code PIN et mot de passe OTP pour s'authentifier.




### 15.1.2.d. Compatibilité OpenID Connect

Des modifications ont été apportées à EoleSSO pour permettre d'authentifier les utilisateurs auprès du fournisseur d'identité France Connect<sup>[p.1163]</sup>.

Il est également possible de configurer d'autres fournisseurs d'identité OpenID Connect<sup>[p.1176]</sup> dans les limites des fonctionnalités implémentées. Seul France Connect et l'authentification OAuth<sup>[p.1175]</sup> 2.0 de Google ont été testés à ce jour.

Le principe de fonctionnement est le suivant :


- l'utilisateur se connecte à une application protégée par EoleSSO et est redirigé sur la mire d'authentification ;
- la mire d'authentification EoleSSO présente un bouton pour chaque fournisseur d'identité OpenID configuré ;



- lorsqu'un utilisateur clique sur un de ces boutons, il est redirigé vers le portail de connexion du fournisseur correspondant ;



- après authentification, il est renvoyé sur le portail EoleSSO ;
- lors de la première connexion de l'utilisateur avec ce fournisseur, EoleSSO demande de renseigner le couple identifiant/mot de passe habituel, et l'associe à l'identifiant retourné par le fournisseur ;
- si l'association a déjà été réalisée, EoleSSO retrouve le compte associé, et créer directement la session de nécessaire à l'utilisateur ;



- l'utilisateur est redirigé vers l'application à laquelle il souhaite accéder.

### Données échangées

Le protocole OpenID Connect prévoit que le fournisseur de service précise un ensemble de données auxquelles il veut accéder (scope dans le vocabulaire OpenID).

Cela peut permettre de récupérer diverses informations (sous réserve du consentement de l'utilisateur) , comme l'adresse de messagerie, le numéro de téléphone...

Pour l'implémentation de OpenID réalisé dans EoleSSO, le but est de récupérer un identifiant pérenne et que l'utilisateur l'associe à son compte local. Le scope minimal nommé `openid` est utilisé et seul l'attribut `sub` est récupéré par EoleSSO (identifiant nom nominatif de l'utilisateur et sans informations personnelles).

La correspondance entre l'identifiant local et l'identifiant OpenID est stockée dans un fichier `/usr/share/sso/openid_users/<référence_fournisseur>_users.ini`

## Pré-requis à la mise en œuvre

OpenID Connect repose sur un principe de confiance entre un fournisseur de service (Relying Party, par exemple EoleSSO), et un fournisseur d'identité (OpenID Provider, par exemple France Connect).

Pour mettre en place cette relation de confiance, le fournisseur de service va effectuer une demande d'enregistrement auprès du fournisseur d'identité. Celui-ci lui renverra un identifiant et une clé secrète.

Le fournisseur d'identité met à disposition un certain nombre d'URLs nécessaires à la configuration du client.

Un principe de configuration automatique est prévu par le protocole, mais il est rarement

utilisé dans la pratique et n'a pas été implémenté dans EoleSSO.

Les modalités de cet échange d'informations sont spécifiques à chaque fournisseur.

Dans la plupart des cas, il sera demandé :

- une adresse dite de callback : c'est l'adresse sur laquelle est renvoyé l'utilisateur après authentification.

Dans le cas d'EoleSSO cette adresse est :

```
https://<adresse_serveur_eolessso>:8443/oidcallback
```

- une adresse électronique de contact ;
- un logo représentant le fournisseur de service (logo EOLE, logo de l'académie...) qui apparaîtra sur la page d'authentification du fournisseur d'identité.

## Gestion de la déconnexion

La cinématique de déconnexion (single logout) n'est pas implémentée par tous les fournisseurs.

Par ailleurs, certains acteurs utilisent une cinématique de déconnexion spécifique. Des adaptations ont ainsi été réalisées pour la déconnexion de Google (testée) ainsi que pour celles de Facebook et Microsoft (non testées).

## > Configuration du fournisseur d'identité France Connect

Pour mettre en place la relation de confiance entre EoleSSO et France Connect, il faut effectuer une demande d'enregistrement auprès de France Connect : <https://franceconnect.gouv.fr/inscription>

Le fournisseur d'identité France Connect renvoi un identifiant client (Client ID) et une clé privée secrète (Client secret) utilisé pour valider les échanges. Il met à disposition un certain nombre d'URLs nécessaires à la configuration du client.

Pour l'inscription il est demandé les informations suivantes:

- le nom du service ;
- une adresse électronique de contact ;
- un logo représentant le fournisseur de service (logo EOLE, logo de l'académie...) qui apparaîtra sur la page d'authentification de France Connect ;
- une adresse dite de callback : adresse sur laquelle est renvoyé l'utilisateur après authentification.

Dans le cas d'EoleSSO cette adresse est :

```
https://<adresse_serveur_eolessso>:8443/oidcallback
```

Les logos et bouton de connexion France Connect sont déjà fournis avec EoleSSO.



Pour plus d'informations sur le fonctionnement et la configuration, se reporter à : <https://franceconnect.gouv.fr/fournisseur-service>

Les conditions d'utilisation de France Connect et le processus de raccordement sont décrites

dans le document PDF suivant :

<https://franceconnect.gouv.fr/files/CGU FS - Annexe Processus d'implementation de FC par FS V2.1.pdf> [https://franceconnect.gouv.fr/files/CGU%20FS%20-%20Annexe%20Processus%20d'implementation%20de%20FC%20par%20FS%20V2.1.pdf]

À noter que parmi les conditions, une **déclaration CNIL** simplifiée est disponible et une **recette de la solution technique** mise en œuvre doit être effectuée par le SGMAP<sup>[p.1183]</sup>.

Une configuration prédéfinie est fournie pour France Connect.

Pour l'activer, choisissez `fconnect` dans la liste déroulante de la variable `Référence du fournisseur d'identité OpenID`, ne pas oublier de valider le choix pour faire apparaître les différentes variables.



L'identifiant client (Client ID) et la clé privée secrète ( Client secret) renvoyés par le fournisseur d'identité utilisés pour valider les échanges doivent être, pour des raisons de sécurité, stockés dans un fichier à part avec des droits restreints.

Pour chaque fournisseur d'identité, ajouter une ligne dans le fichier `/etc/eole/eolesso_openid.conf` :

```
<nom_fournisseur> = "<client id> :<client secret>"
```

Le `nom_fournisseur` doit correspondre au paramètre `Référence du fournisseur d'identité OpenID` renseigné dans l'interface de configuration du module.

Si ces informations ne sont pas renseignées pour l'un des fournisseurs déclarés, un message l'indiquera au lancement de la commande `diagnose` .

Voir aussi...

▶ Onglet Eole sso : Configuration du service SSO pour l'authentification unique

## > Configuration du fournisseur d'identité Google (Google APIs).

### Déclaration d'EoleSSO comme fournisseur de service

Pour récupérer votre Client ID / Client Secret, vous devez créer un compte développeur depuis cette adresse : <https://developers.google.com/>

Rendez-vous dans la console développeur de Google afin de déclarer votre service EoleSSO comme application : <https://console.developers.google.com>

- Créez un nouveau projet (barre supérieure de la console -> select a project -> create a project);
- Une fois le projet créé, cliquez sur la barre de menu gauche (3 barres horizontales), puis sur API Manager. Cliquez ensuite sur Credentials (à gauche);
- Cliquer sur Oauth Consent Screen et renseigner au minimum le champ Product name shown to users (par exemple 'établissement xxx');
- Sauvegarder et dans Credentials, cliquer sur Create credentials, \*Oauth Client ID";
- Choisir Web application et renseigner les champs suivants :
  - Name : au choix
  - Authorized JavaScript origins : [https://\[adresse\\_serveur\\_sso\]:8443](https://[adresse_serveur_sso]:8443)
  - Authorized redirect URIs : [https://\[adresse\\_serveur\\_sso\]:8443/oidcallback](https://[adresse_serveur_sso]:8443/oidcallback)
- Cliquer sur Create et recopier l'identifiant et la clé secrète fournis ;

### Configuration du fournisseur d'identité (Google) dans l'interface de configuration du module

Une fois les identifiants récupérés, vous pouvez configurer les paramètres d'EoleSSO (gen\_config, onglet Eole SSO en mode expert)

- Passer à oui la variable Autoriser l'authentification OpenID Connect;
- ajouter un fournisseur en cliquant sur +Référence du fournisseur d'identité OpenID ;
- Référence du fournisseur d'identité OpenID : google (des logos sont présents et utilisés automatiquement en choisissant ce libellé) ;
- Libellé du fournisseur d'identité OpenID : Google (ou autre description de votre choix) ;
- issuer : <https://accounts.google.com> ;
- authorization\_endpoint : <https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth> ;
- token\_endpoint : <https://www.googleapis.com/oauth2/v4/token> ;
- userinfo\_endpoint : <https://www.googleapis.com/oauth2/v3/userinfo> ;
- jwt\_uri : <https://www.googleapis.com/oauth2/v3/certs> .

En cas de problème, les paramètres en cours de validité sont décrits ici :



<https://accounts.google.com/.well-known/openid-configuration>

Pour plus d'informations sur le support d'OpenID de Google :  
<https://developers.google.com/identity/protocols/OpenIDConnect>



L'identifiant client (Client ID) et la clé privée secrète ( Client secret) renvoyés par le fournisseur d'identité utilisés pour valider les échanges doivent être, pour des raisons de sécurité, stockés dans un fichier à part avec des droits restreints.

Pour chaque fournisseur d'identité, ajouter une ligne dans le fichier `/etc/eole/eolesso_openid.conf` :

```
<nom_fournisseur> = "<client id> :<client secret>"
```

Le `nom_fournisseur` doit correspondre au paramètre `Référence du fournisseur d'identité OpenID` renseigné dans l'interface de configuration du module.

Si ces informations ne sont pas renseignées pour l'un des fournisseurs déclarés, un message l'indiquera au lancement de la commande `diagnose` .

Voir aussi...

Onglet Eole sso : Configuration du service SSO pour l'authentification unique [p.290]

### 15.1.3. Gestion des attributs des utilisateurs

Le gestionnaire de sessions permet de récupérer des informations de l'utilisateur connecté, par exemple :

- les données LDAP de l'utilisateur (récupérées lors de la phase d'authentification) ;
- le numéro et le libellé de l'établissement hébergeant le serveur d'authentification.

Le serveur EoleSSO permet également :

- d'étendre les données disponibles en définissant des attributs calculés ;
- de créer des filtres définissant quels attributs seront disponibles ;
- de décrire des URL afin de différencier les applications et leur appliquer un filtre.



En cas d'ajout de filtres, de définitions d'applications ou d'attributs calculés, il est possible de demander au serveur de les prendre en compte sans le redémarrer. Pour cela, il faut utiliser l'option `reload` du script de démarrage du service :

```
CreoleService eole-sso reload
```

#### 15.1.3.a. Ajout d'attributs calculés

EoleSSO permet de définir des attributs calculés en plus des données récupérées dans l'annuaire à la connexion de l'utilisateur. Ces attributs sont calculés par des fonctions écrites en langage Python et ayant accès aux attributs connus de l'utilisateur.

Pour ajouter un attribut calculé, créer un fichier `<nom_attribut>.py` dans le répertoire `/usr/share/sso/user_infos/` :

```
1 # -*- coding: utf-8 -*-
2
3 use_cache = True
4
5 ... imports et fonctions utilitaires pour le calcul ...
6
7 def calc_info(user_info):
8
9 return valeur_attributs
```

- `use_cache` est une directive spécifiant si l'attribut doit être mis en cache (voir Optimisation des attributs calculés) ;
- `user_info` est le dictionnaire des données existantes, il est passé automatiquement à la fonction par le serveur SSO ;
- `valeur_attributs` peut être
  - une liste Python contenant les valeurs à associer à l'attribut `<nom_attribut>` :  
`return [val1, val2, ...]`
  - un dictionnaire Python dont les clés sont le nom de champ et les valeurs la liste de valeurs associées (calcul d'attributs multiples) :  
`return {'attribut1' : [val1, val2, ...], 'attribut2' : [val1, val2, ...], ...}`

Pour que ces données soient envoyées aux applications clientes du service EoleSSO, il faut les assigner dans un filtre de données (cf. paragraphes suivants)

### Nom de l'attribut retourné

Dans le cas ou une simple liste de valeur est retournée, c'est le nom du fichier qui détermine le nom d'attribut auquel seront assignées les valeurs (nom du fichier sans l'extension `.py`).

Dans le cas du calcul d'attributs multiples, le nom de fichier n'est pas pris en compte, le nom de l'attribut est indiqué directement dans la structure retournée.

### Données à disposition des fonctions de calcul

L'objet `user_infos` est un dictionnaire Python contenant les informations connues sur l'utilisateur (récupérées au moment de sa connexion). Il contient les informations suivantes :

- tous les champs de l'utilisateur dans l'annuaire LDAP qui sont accessibles par lui en lecture, à l'exception des mots de passe. Comme c'est le cas dans l'annuaire, les valeurs des attributs sont multivaluées. Par exemple, pour récupérer la première valeur du champ mail, utiliser `user_infos['mail'][0]` ;
- une entrée `user_groups` qui contient la liste des groupes Samba auxquels l'utilisateur est inscrit (récupérée également dans l'annuaire) ;
- une entrée `info_groups` contenant un dictionnaire dont les clés sont l'attribut `cn` des groupes présents dans `user_groups` et les valeurs sont les attributs du groupe correspondant dans l'annuaire LDAP. Seuls les attributs suivants sont conservés : `sambaGroupType`, `displayName`, `cn`, `objectClass`, `gidNumber`, `mail`, `description` et `niveau` ;



- une entrée `dn` contenant le DN complet de l'utilisateur (utilisé pour récupérer le RNE d'origine d'un utilisateur dans le cas d'un annuaire multi-établissements) ;
- les entrées `rne` et `nom_etab` qui correspondent aux informations présentes dans la configuration Creole du serveur (ou dans le fichier de configuration du serveur EoleSSO le cas échéant) ;
- au fur et à mesure du calcul des attributs, ceux déjà traités sont rendus disponibles dans `user_infos`.

## Ordre de traitement et mise à disposition des attributs

2 règles s'appliquent pour déterminer dans quel ordre les attributs calculés sont évalués :

- Les fichiers sont traités par **ordre de tri alphanumérique** sur le noms des fichiers. Si un attribut dépend d'un autre, il est recommandé de préfixer le nom de fichier par un numéro (par exemple `00_attribut1.py`, `01_attribut2.py` si attribut2 doit récupérer la valeur d'attribut1) ;
- Les fichiers renvoyant les valeurs d'**un seul attribut** (renvoi de liste) sont **prioritaires sur celles renvoyant des attributs multiples** (renvoi de dictionnaire, même si celui-ci contient un seul attribut). Cela permet par exemple de disposer d'un ensemble d'attributs renvoyés par une seule fonction, puis d'écraser au cas par cas certains attributs si des adaptations sont nécessaires d'un serveur à l'autre (ou de redéfinir un des attributs comme non mis en cache).

### Optimisation des attributs calculés

Toutes les fonctions présentes sont calculées lors de la création de la session d'un utilisateur et lorsqu'une application accède aux informations de l'utilisateur.

Pour éviter de surcharger le serveur EoleSSO lors de requêtes multiples, les attributs peuvent être mis en cache pour la durée de la session SSO de l'utilisateur. Pour qu'un attribut utilise ce cache, il faut ajouter la ligne suivante dans le fichier de calcul :

```
use_cache = True
```

Il est conseillé d'utiliser cette directive sur tous les attributs, sauf ceux dont la valeur doit être ré-évaluée durant la session de l'utilisateur.



Dans le cas d'une utilisation du produit EoleSSO hors du cadre de la distribution EOLE, certains attributs peuvent ne pas être disponibles (en fonction de l'organisation des données dans l'annuaire). Certaines informations comme le libellé de l'établissement ou son code RNE peuvent être renseignées dans le fichier de configuration principal du serveur :

```
/usr/share/sso/config.py.
```

En plus des données ci-dessus, un certain nombre d'attributs calculés sont livrés par défaut par le serveur :

- `classes` : la classe d'un élève ou les classes d'un professeur (livré par `groupes.py`) ;
- `disciplines` : les matières enseignées pour un professeur (livré par `groupes.py`) ;
- `niveaux` : le niveau (attribut `Mefclf`) d'un élève ou les niveaux dans lesquels un professeur enseigne (livré par `groupes.py`) ;
- `secureid` : identifiant opaque calculé avec un MD5<sup>[p.1171]</sup> de l'UID et du RNE de l'utilisateur ;

- `ENTPersonProfils` : renvoie le profil de l'utilisateur tel que défini dans le SDET (par ex. National\_1 pour un élève) ;
- `ENTPersonStructRattachRNE` : le numéro d'établissement d'origine de l'utilisateur, calculé à partir de son DN dans l'annuaire (utile dans le cas d'un annuaire centralisé regroupant plusieurs établissements) ;
- `ecs_profil` et `ecs_rne` : version spécifique des 2 attributs précédents (applications xDesktop et eConnect, voir le site <http://envole.ac-dijon.fr>) ;
- `entlogin` : renvoie l'attribut `ENTPersonProfil` de l'utilisateur. Si ce champ n'est pas renseigné, l'équivalent de `secureid` est renvoyé.

### Attribut calculé `secureid` (identifiant unique et opaque à destination de services externes)

Contenu du fichier `/usr/share/sso/user_infos/secureid.py` :

```

1 # -*- coding: utf-8 -*-
2
3 def calc_info(user_infos):
4 """calcule secureid : identifiant crypté unique pour chaque
 utilisateur"""
5 from md5 import md5
6
7 # calcul d'un identifiant crypté unique
8 user_hash = md5("%s@%s" % (user_infos['uid'][0], user_infos['rne'][0
9]))
10 return [user_hash.hexdigest()]

```

## 15.1.3.b. Filtrage des données par application

EoleSSO implémente un mécanisme permettant de renvoyer des informations différentes concernant l'utilisateur en fonction de l'application qui émet la requête.

Ce mécanisme nécessite la mise en place de deux fichiers de configuration :

- un fichier de description de l'application. Ces fichiers doivent être placés dans le répertoire `/usr/share/sso/app_filters` et leur nom doit se terminer par `_apps.ini`.
- un fichier de filtre (dans le même répertoire), devant se nommer `<nom du filtre>.ini`.

La description d'une application se fait selon le modèle suivant (exemple avec une application fictive) :

```

[editeurs] # nom de l'application (indicatif)
port=80 # port de l'application (facultatif)
baseurl=/providers # url de l'application
scheme=both # type de protocole : http/https/both
addr=^appserv.*.fr$ # adresse des serveurs autorisés
typeaddr=regexp # type d'adresse
filter=mon_filtre # nom du filtre à appliquer
proxy=default # proxy http nécessaire pour accéder à l'application

```

Si `port` est spécifié, il devra apparaître dans l'URL du service désirant s'authentifier. Pour que la définition fonctionne quel que soit le port (ou si le port n'est pas dans l'URL), enlevez la ligne concernant le port, ou mettez `port=` sans valeur

Il y a 2 types de vérification de l'adresse (`typeaddr`) :

1. type **ip** : l'adresse donnée peut être une adresse IP ou un couple adresse/netmask.


Les formats d'écriture suivants sont possibles :

- 192.168.230.1
- 192.168.230.0/255.255.255.0
- 192.168.230.0/24

2. type **regexp** : l'adresse est donnée comme une expression régulière à comparer à l'adresse DNS du client.

Dans l'exemple : `^appserv.*.fr$` -> correspond à toutes les adresse du type `appserv.<qqe_chose>.fr`

Ces données seront comparée avec l'URL associée à la session dans le serveur SSO (dans le cadre du protocole CAS, cette URL correspond au champ service donné lors de l'obtention d'un ticket d'application).



Pour vérifier le fonctionnement d'une regexp, lancer un shell python:

```
>>> import re
>>> regexp = '<votre regexp>'
>>> url = '<une url à comparer avec la regexp>'
>>> print re.match(regexp, url) is not None
```

`baseurl` correspond au chemin de l'application.

Dans l'exemple ci dessus, une URL du type `http://appserv test.fr:80/providers` sera reconnue (A noter que `http://appserv_test.fr:80/providers/toto` est aussi considéré comme valide).

La partie requête de l'URL n'est pas prise en compte (dans cet exemple, `http://appserv test.fr:80/providers?variable=1&variable2=test` sera considérée valide).

Pour vérifier quelle URL est reçue, vous pouvez regarder dans `/var/log/rsyslog/local/eolesso/eolesso.info.log`. L'URL est affichée dans les lignes commençant par : `adding session for service : ....`

`filter` indique le nom du fichier de filtre à utiliser (sans l'extension.ini) pour les applications correspondant à cette description. Voir la section suivante pour plus de détail.

`proxy` indique que l'utilisation d'un proxy est nécessaire pour accéder à l'application depuis la machine hébergeant le serveur EoleSSO.

si la valeur est '`default`', le proxy déclaré dans la configuration (dans l'onglet general de `gen_config`) est utilisé. Il est aussi possible de spécifier un proxy particulier avec une valeur du type '`nom_hote:port`'. Le proxy déclaré sera utilisé dans les procédures suivantes :

- envoi d'une requête de déconnexion CAS à une application
- envoi d'un ticket PGT à un client CAS en mode proxy

### 15.1.3.c. Définition de filtres d'attributs

Toutes les données connues de l'utilisateur peuvent être propagées vers les applications lorsque celles-ci valident l'authentification de l'utilisateur auprès du serveur EoleSSO.

Pour décider quelles informations seront renvoyées aux différentes applications, un système d'application de filtres a été mis en place. Le principe est de définir dans un fichier un ensemble d'attributs à renvoyer à une(des) application(s), ainsi que le nom à leur donner dans le cadre de ce filtre.

Ces fichiers sont à placer dans le répertoire `/usr/share/sso/app_filters` et doivent avoir le format suivant :

```
[section1]
libelle=variable
libelle2=variable2
....
[section2]
....
```

- **section** sert à la mise en forme de la réponse (pour CAS, un nœud dans le XML retourné lors de la validation du ticket)
- **variable** correspond à l'identifiant LDAP de la donnée utilisateur à récupérer
- **libelle** est le nom qui sera utilisé pour présenter cette donnée dans la réponse du serveur

Le choix d'un filtre d'attribut est conditionné par l'adresse du service à atteindre (voir chapitre précédent). Il est également possible de créer dans le répertoire `app_filters` des **fichiers de filtres globaux** dont les attributs seront ajoutés à tous les filtres.

Le format est le même, mais ces fichiers doivent avoir l'extension `.global`.

Dans le cas où un attribut défini dans un filtre global existe également dans le filtre d'une application, c'est la définition spécifique à l'application qui sera prise en compte lors de l'envoi des attributs à celle-ci.



Si vous souhaitez appeler la méthode statique `getUser(...)` dans votre application il est impératif d'utiliser au minimum la correspondance `user=uid` dans votre filtre. Sinon l'authentification ne peut pas aboutir : `CAS Authentication failed !`



Exemple de fichier de profil stocké dans `/usr/share/sso/app_filters/mon_filtre.ini` (correspond à l'exemple du paragraphe précédent).

```
[utilisateur]
user=uid
codeUtil=uidNumber
nom=sn
```

```
prenom=givenName
niveau=niveau
mail=mail
[etablissement]
codeRNE=rne
nomEtab=nom_etab
```



Si vous utilisez EoleSSO dans le cadre d'une distribution EOLE, un certain nombre de filtres et de définitions d'applications sont disponibles.

Il faut installer le paquet `envole-conf-sso` avec la commande `apt-get install envole-conf-sso` pour les récupérer.

Les filtres sont installés dans `/usr/share/sso/filters_available` et `/usr/share/sso/applications/available`.

Pour les utiliser, recopiez les fichiers voulus dans `/usr/share/sso/app_filters` et rechargez la configuration du service avec la commande `service eole-sso reload`

## 15.1.4. Fédération avec une entité partenaire

Le serveur EoleSSO permet de réaliser une fédération vers un autre serveur EoleSSO, ou vers d'autres types de serveurs compatibles avec le protocole SAML (version 2). Les sections suivantes détaillent la mise en œuvre d'une telle solution suivant 2 méthodes différentes.

- Une première méthode de fédération simplifiée est gérée via la notion de serveur parent. Elle est utilisable uniquement entre deux serveurs EoleSSO et présente un certain nombre de limitations.
- La deuxième méthode, plus complète mais également plus complexe à mettre en œuvre, est gérée par l'implémentation d'un certain nombre d'éléments du protocole SAML<sup>[p.1182]</sup> dans sa version 2. Ce type de fédération est compatible avec d'autres produits, et a principalement été testé pour une fédération avec la plateforme RSA/FIM. Des tests sont également en cours pour une fédération vers des ENT comme k-d'école de la société Kosmos.

### 15.1.4.a. Déclaration d'un serveur parent

Le fait de renseigner un serveur parent (serveur B) dans la configuration du serveur EoleSSO (serveur A) permet de fédérer ces deux serveurs. Cette solution correspond plus à une agrégation des référentiels des deux serveurs plutôt qu'à une fédération.

On considère par exemple que le serveur A est installé dans un établissement scolaire (annuaire local), et le serveur B est situé dans un rectorat (branché sur un annuaire académique).

Une fois l'adresse du serveur parent renseignée, le comportement sera le suivant :

Lorsqu'un utilisateur se connecte sur le serveur A, le serveur va d'abord vérifier le couple login/mot-de-passe auprès du serveur B (par un échange XMLRPC encapsulé dans le protocole HTTPS).

1. Si le serveur B indique une erreur d'authentification, l'authentification va alors être vérifiée localement (sur l'annuaire du serveur A).

En cas de réussite, une session SSO est établie pour le serveur A, et l'utilisateur sera authentifié auprès des services configurés pour utiliser A. Dans le cas contraire, on considère que l'authentification a échoué.

On retrouve donc ici le même schéma de fonctionnement que si le serveur A n'avait pas de serveur parent.

2. Si le couple login/mot-de-passe est accepté par le serveur B, une session locale 'déportée' est créée sur le serveur A. L'utilisateur est considéré comme authentifié, mais lors des échanges avec les applications, les validations seront faites auprès du serveur B.

Le serveur A va également rediriger le navigateur de l'utilisateur vers le serveur B afin qu'un cookie de session soit créé pour celui-ci (il redirige sur le serveur A une fois le cookie créé). A la fin de cette procédure, l'utilisateur est donc identifié en même temps sur les serveurs A et B. La durée de validité de la session est gérée par le serveur B qui refusera toute validation au serveur A une fois sa session expirée.



Limitations de ce système :

- Cette solution n'est pas à proprement parler un système de fédération des 2 serveurs. Il est recommandé de l'utiliser seulement dans des cas assez simples d'utilisation, par exemple pour permettre aux personnel des équipes académiques de se connecter avec leur identifiants dans un établissement (il faut ensuite prévoir de leur attribuer des droits dans les applications, ou un profil d'administrateur sur l'EAD, ...)
- Le système de serveur parent se base sur l'adresse IP du serveur parent. Pour des raisons de sécurité (attaques de types man in the middle<sup>[p.1171]</sup>), il est conseillé d'utiliser cette solution dans le cadre d'un réseau sécurisé (par exemple, à travers un RVP). Le cas échéant, on préférera la solution proposée dans le paragraphe suivant.

### 15.1.4.b. Fédération SAML : Gestion des Associations

La solution retenue pour effectuer une fédération entre deux systèmes est l'utilisation de messages SAML<sup>[p.1182]</sup> pour transmettre les informations d'authentification.

La mise en place de cette fédération s'effectue en deux étapes :

- définition des attributs permettant de retrouver les utilisateurs dans les référentiels des deux systèmes (clé de fédération) ;
- échange de fichiers de méta-données (métadatas<sup>[p.1162]</sup>) et de certificats entre les deux entités pour établir un lien de confiance.

Pour que la fédération soit possible, il faut pouvoir établir une correspondance entre les utilisateurs des deux entités partenaires.

Pour cela, il est nécessaire de définir les attributs qui seront utilisés de chaque côté pour faire la jointure entre les deux référentiels.

## configuration en tant que fournisseur de service

### Jeux d'attributs

Le fichier de méta-données du serveur EoleSSO indique quels attributs sont requis pour identifier les

utilisateurs dans son référentiel (l'annuaire LDAP).

Cette partie des méta-données est calculée depuis les fichiers de jeux d'attributs présents dans le répertoire `/usr/share/sso/attribute_sets` (voir plus loin). Après création ou modification de ces fichiers, le serveur doit être relancé (reload est suffisant) pour que les méta-données soient mises à jour.



Le fichier `attributes.ini` présent sur les anciennes versions n'est plus utilisé. Des jeux d'attributs différents pouvant être assignés à chaque fournisseur d'identité, il peut être gênant de forcer les attributs requis en mode fournisseur de service. (voir paragraphe suivant).

Un numéro d'index est attribué automatiquement à chaque jeu d'attribut au démarrage du serveur (ne le renseignez pas vous même). Dans le cas où les fichiers de jeux d'attributs seraient perdus, il faudra envoyer à nouveau le fichier metadata du serveur aux entités partenaires afin que la nouvelle numérotation soit prise en compte.

Pour retrouver les utilisateurs après réception d'une assertion en provenance d'un fournisseur de service, le serveur EoleSSO va utiliser un jeu d'attributs. Ceux-ci sont renseignés dans des fichiers au format `.ini` situés dans `/usr/share/sso/attribute_sets/`.

Le format des fichiers est :

```
[user attrs]
attribut_1=attribut_a
attribut_2=attribut_b
....
[optional]
attribut_3=attribut_c
....
[branch attrs]
attribut_x=element_dn_y
....
```

Les attributs de gauche correspondent aux attributs reçus dans l'assertion du fournisseur d'identité, ceux de droite correspondent aux attributs auxquels il doivent correspondre localement.

La section `branch attrs` permet d'utiliser certains attributs pour déterminer une branche de l'annuaire dans laquelle rechercher l'utilisateur.

Cela permet de limiter les problèmes dans le cas où des utilisateurs peuvent avoir le même identifiant dans l'annuaire (par exemple, dans le cas d'une fédération basée sur l'uid de l'utilisateur à destination d'un serveur Seshat répliquant l'annuaire de plusieurs Scribe).

Pour ces attributs, le fonctionnement est le suivant :

- lors de la recherche de l'utilisateur, le serveur va rechercher une correspondance sur 'element\_dn\_y=valeur\_attribut\_x' dans la liste des annuaires qui sont répliqués par le serveur LDAP local ;
- si plusieurs attributs de ce type sont renseignés, la branche de recherche devra correspondre à tout ces attributs.

Par exemple, si on renseigne `rne=ou` et que les attributs de l'utilisateur recherché contiennent



`rne=0000000A`, le serveur EoleSSO va utiliser une branche d'annuaire dont la base de recherche contient `ou=0000000A`.

Les attributs de la section `user_attrs` (ou toute autre section différente de `branch_attrs` ou `optional`) seront utilisés pour retrouver l'utilisateur correspondant à la réponse du fournisseur d'identité dans le(s) serveur(s) LDAP utilisé(s) par EoleSSO.

Tous les attributs de droite doivent exister côté fournisseur de service.

Les attributs de la section `optional` seront envoyés ou non à l'initiative du fournisseur d'identité.

Si ils sont envoyés dans la réponse, ils seront intégrés aux attributs stockés dans la session SSO de l'utilisateur. Si un attribut local avec le même nom qu'un attribut optionnel existe, c'est l'attribut local qui sera conservé. Cela permet de rajouter des attributs provenant du fournisseur d'identité aux attributs connus dans le référentiel du fournisseur de service.

Par exemple, avec le fichier ci-dessus, le fournisseur de service peut récupérer l'attribut `attribut_c` dans la réponse du fournisseur d'identité et le stocker en tant qu'`attribut_3` dans la session locale.

### ⚠ Cadre d'utilisation

L'utilisation des attributs de type `branch_attrs` est pour l'instant limitée au cas suivant :

- l'annuaire est sur le serveur hébergeant le service EoleSSO ;
- l'annuaire est configuré pour répliquer l'annuaire d'autres serveurs (les branches de recherche correspondant aux différents serveurs répliqués sont récupérées dans `/etc/ldap/replication.conf`).

Dans l'état actuel, cela correspond typiquement à un service EoleSSO présent sur un serveur Seshat en académie (avec réplication de plusieurs serveurs Scribe).

Dans le cadre de l'utilisation de serveurs Scribe et Seshat, il est plutôt recommandé d'utiliser la configuration par défaut (fédération sur l'attribut `FederationKey` récupéré depuis l'annuaire fédérateur AAF).

## Configuration de l'association avec un fournisseur d'identité

Le fichier `/usr/share/sso/attribute_sets/associations.ini` permet de définir les options de fédération pour chaque fournisseur de service partenaire. Sa syntaxe est la suivante

```
[nom_entité1]
option=valeur
[nom_entité2]
option=...
```

Le nom de l'entité doit être le nom de l'entité SAML apparaissant dans le fichier métadonnées du partenaire concerné (`entityID`).

Tout fichier de type `.ini` commençant par `'associations'` pourra également être utilisé. Cela peut permettre, par exemple, de distribuer une association correspondant à un serveur Seshat fournisseur de services en académie sur l'ensemble des serveurs Scribe d'une académie. (en passant par une variante dans Zéphir).

Il est possible de spécifier les paramètres supplémentaires suivants pour chaque association avec un fournisseur d'identité (tous facultatifs) :

- `attribute_set` : nom du jeu d'attributs à utiliser (correspond au nom du fichier de ce jeu, sans l'extension `.ini`)




- `allow_idp` ('true' par défaut) : si spécifié à 'false', aucune assertion provenant du fournisseur d'identité ne seront prises en compte.
- `allow_idp_initiated` ('true' par défaut) : si spécifié à 'false', les assertions envoyées par le fournisseur d'identité sans requête préalable ne seront pas traitées.
- `force_auth` ('false' par défaut) : si spécifié à 'true', le fournisseur d'identité demandera ses identifiants à l'utilisateur, même si celui ci était déjà connecté.
- `passive` ('false' par défaut) : si spécifié à 'true', le fournisseur d'identité ne demandera pas ses identifiants à l'utilisateur, même si il n'est pas reconnu. Dans ce cas, une réponse négative sera renvoyée par le fournisseur d'identité.
- `default_service` (aucun par défaut): si une url est renseignée ici, elle sera utilisée comme service de destination par défaut si aucun service n'est indiqué pendant le processus de fédération.
- `default_logout_url` : Adresse sur laquelle lorsqu'une déconnexion a été initiée par le fournisseur de service (utilisée seulement si la session a été établie depuis ce fournisseur d'identité). Cela permet par exemple de rediriger sur la mire du fournisseur d'identité.
- `force_logout_url` ('false' par défaut) : Force la redirection sur l'url décrite ci dessus, même si une autre url à été spécifiée dans la demande de déconnexion (par défaut, c'est donc l'url passée en paramètre est prioritaire).
- `req_context` : niveau d'authentification requis pour accepter une assertion. Les valeurs reconnues par EoleSSO sont 'urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:PasswordProtectedTransport' (par défaut, mot de passe saisi depuis une page sécurisée) et 'urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:TimeSyncToken' (connexion par clé OTP)
- `comparison` : opérateur de comparaison du niveau d'authentification indiqué par le fournisseur d'identité avec le niveau défini dans req\_context. Par défaut cet opérateur est `exact` (valeur identique). Il est possible d'utiliser `minimum` (équivalent ou supérieur à), `maximum` (inférieur à) et `better` (strictement supérieur à).



Dans le cas d'une fédération entre des serveurs scribes et un serveur seshat avec réplique des annuaires scribe en central, il peut être utile de définir sur Seshat le paramètre `default_logout_url` pour chaque établissement fédéré.

Cela permet de revenir automatiquement sur le portail de l'établissement après une déconnexion depuis le portail ou un service de Seshat (l'utilisateur s'étant connecté à l'origine en établissement). Un script est fourni (`/usr/share/sso/get_domains.py`) pour essayer de déterminer automatiquement l'adresse du portail de chaque établissement en s'appuyant sur le serveur Zéphir.

Si le nom d'entité est `default`, les options définies seront utilisées par tous les fournisseurs d'identité n'ayant pas de valeur spécifique définie dans leur section. Dans le cas où aucune association avec `default` n'est présente, le fichier `default.ini` fourni avec le serveur sera utilisé comme association par défaut (et les options par défaut sont celles décrites ci-dessus).



Par défaut, aucun fichier d'association n'est fourni. Il faut ajouter manuellement la section

correspondant à un fournisseur d'identité pour modifier les paramètres d'association avec les entités définies dans les métadonnées.

L'option `allow_idp` étant à 'true' par défaut, cela veut dire que tout fournisseur d'identité décrit dans les fichiers de métadonnées sera considéré comme valide (les assertions venant de lui seront traitées).

Pour avoir plus de contrôle sur les fournisseurs d'identité valides, Il est possible par exemple de redéfinir cette valeur à 'false' pour l'entité `default`, puis de la définir à 'true' au cas par cas pour chaque fournisseur d'identité que l'on veut autoriser.



Pour vérifier que les jeux d'attributs sont bien pris en compte :

- relancer le serveur ou recharger la configuration avec la commande `CreoleService eole-ssso restart` (ou `reload`)
- consulter les logs du serveur (`/var/log/rsyslog/local/eolesso/eolesso.info.log`). Si un jeu d'attribut est disponible pour une entité, une mention apparaîtra à côté de son nom. Par exemple :

```
2010/06/03 15:22 +0200 [-] - Fournisseur de services configuré :
urn:fs:ac-dijon:etablissements:1.0
```

```
2010/06/03 15:22 +0200 [-] - Fournisseur de services configuré :
urn:fi:ac-dijon:et-Collège du parc:1.0 (jeu d'attributs : parc)
```

Ici, le premier fournisseur utilisera le jeu d'attributs par défaut, alors que le deuxième utilisera un jeu spécifique.

## Configuration en tant que fournisseur d'identité

Dans ce mode de fonctionnement, le serveur EoleSSO va envoyer des messages SAML à un partenaire fournisseur de service pour lui permettre de valider l'identité de l'utilisateur connecté. Les attributs envoyés dans ce message dépendent du filtre qui est appliqué lors de l'envoi du message (voir les paragraphes précédents sur la gestion des attributs).

Par défaut, le serveur EoleSSO va utiliser les attributs définis dans le filtre SAML (`/usr/share/ssso/app_filters/saml.ini`). Il est également possible de spécifier un filtre d'attributs différent en fonction du fournisseur de service auquel la réponse est envoyée. Pour cela, il faut créer une description d'application correspondant à l'URL de réception des messages du fournisseur de services, et lui associer un filtre renvoyant les attributs voulus.



Dans le cas d'une fédération SAML, il est possible de renseigner directement le nom de l'entité partenaire au lieu de décrire l'URL de réception des messages. Par exemple, la section suivante est suffisante pour déclarer un filtre :

```
[mon_partenaire_saml] (indicatif, affiché dans les logs au démarrage du serveur)
sp ident=id entité_fournisseur_service (entityID dans le fichier metadata)
filter=nom_filtre (nom du fichier de filtre sans l'extension .ini)
```

Dans le cas où le filtre appliqué ne permettrait pas d'envoyer au fournisseur de service tous les attributs qu'il a indiqué comme requis (dans son fichier de méta-données), un message

d'erreur apparaît à l'envoi des informations d'authentification.



Dans le cadre d'une fédération d'un serveur Scribe en établissement avec un serveur EOLE (par exemple un module Seshat) situé dans les services académiques, nous utilisons l'adresse mail académique comme attribut de fédération (celle-ci est stockée sur Scribe dans l'attribut FederationKey lors de l'import de fichiers extraits de l'annuaire fédérateur).

Par défaut, le serveur est configuré pour utiliser cet attribut comme clé de jointure.

Le filtre utilisé par défaut lors de l'envoi d'assertion d'authentification (`/usr/share/sso/app_filters/saml.ini`) envoie l'attribut FederationKey dans le message envoyé au fournisseur de service.

### 15.1.4.c. Fédération SAML : Gestion des méta-données

Pour permettre d'établir un lien de confiance avec une entité partenaire, le serveur EoleSSO utilise des fichiers métadatas<sup>[p.1162]</sup> comme défini dans les standards SAML.

1. Envoi des informations du service EoleSSO à un partenaire :

- Le fichier métadatas du service EoleSSO doit être mis en place sur le serveur partenaire. La procédure varie suivant le logiciel utilisé. Ce fichier est disponible sur le serveur à l'adresse `https://<adresse_serveur_eolessso>:8443/saml/metadata`
- Dans le cas où ils ne sont pas pris en compte depuis le fichier de métadatas, les certificats du serveur doivent être envoyés séparément, et parfois convertis vers un autre format. Le certificat utilisé par défaut dans le cadre d'un serveur EOLE est `/etc/ssl/certs/eole.crt`, sauf si l'utilisation d'un autre fichier a été configurée (voir l'exemple de fédération avec un serveur RSA/FIM dans les annexes pour un exemple de conversion du certificat)

2. Mise en place des informations du partenaire sur le serveur EoleSSO :

- Le fichier métadatas de l'entité partenaire doit être mis en place sur : `/usr/share/sso/metadata/<nom_fichier>.xml`. Si possible utilisez un nom court, car le nom du fichier (sans le `.xml`) peut être utilisé dans des URLs pour faire référence à l'entité au lieu d'utiliser son identifiant SAML.
- Une fois le fichier en place, il faut redémarrer le service EoleSSO pour qu'il soit pris en compte : `CreoleService eole-ssso restart` (reload est suffisant dans ce cas)



Si l'entité partenaire n'est pas un serveur EoleSSO, il faut vérifier que les informations suivantes sont disponibles dans le fichier métadatas fourni :

- Certificat de signature des messages
- L'entité doit être capable de recevoir et envoyer des messages en utilisant les bindings `HTTP-Redirect` ou `HTTP-POST`. Actuellement, le serveur EoleSSO ne gère pas les bindings `HTTP-Artifact` et `SOAP/PAOS`.

- En mode fournisseur de service, le serveur EoleSSO ne gère pas le service `IdpDiscovery` (détection automatique du fournisseur d'identité à l'aide d'un cookie sur un domaine commun). Il est possible cependant d'initier le processus d'authentification en tant que fournisseur de service en spécifiant le fournisseur d'identité à interroger.

## 15.1.4.d. Fédération SAML : Accès aux ressources

### Activation des différents rôles dans un accord de fédération

Pour résumer, une fois les fichiers de métadonnées échangés entre EoleSSO et une entité partenaire (protocole SAML), les différents rôles disponibles sont conditionnés comme suit :

- Si un fichier de description de l'entité partenaire (soit par l'URL de réception des assertions, soit par son nom d'entité) est présent dans `/usr/share/sso/app_filters`, EoleSSO pourra envoyer des assertions à ce partenaire en tant que fournisseur d'identité.
- Si le nom d'entité du partenaire est présent dans un fichier d'association dans le répertoire `/usr/share/sso/attribute_sets`, ce partenaire pourra jouer le rôle de fournisseur d'identité auprès d'EoleSSO. Si l'option `allow_idp_initiated` est à `false` pour ce partenaire, ses assertions ne seront prises en compte que si elles font suite à une requête d'authentification émise au préalable (via l'URL `discovery` décrite ci-dessus).

### Accéder à une ressource d'un fournisseur de service

Une fois la fédération mise en place entre EoleSSO et un fournisseur de service (FS), il est possible d'accéder aux services du FS à l'aide d'une URL au format suivant :

`https://adresse_serveur_sso:8443/saml?sp_ident=id_fs&RelayState=service` [`https://adresse_serveur_sso:8443/saml?p_ident=id_fs&RelayState=adresse_service`]

`id_fs` est soit l'identifiant du fournisseur de service (entityID tel que défini dans son fichier de métadonnées), soit le nom de son fichier de métadonnées placé dans `/usr/share/sso/metadata` (sans l'extension .xml).

`RelayState` est une information indiquant au fournisseur de service ou rediriger l'utilisateur une fois son identité confirmée. Les données à envoyer peuvent être l'URL d'une application protégée par le fournisseur de service, l'identifiant de l'établissement depuis lequel l'utilisateur se connecte, ... (variable suivant le fournisseur de service).

L'accès à cette URL va déclencher la cinématique suivante :

- vérification par le serveur EoleSSO de la session SSO de l'utilisateur (si il n'est pas connecté, une nouvelle session est établie après saisie des identifiants) ;
- génération et envoi d'une réponse SAML au FS pour lui indiquer l'identité de l'utilisateur ;
- Traitement de la réponse reçue par le fournisseur de service et recherche des informations sur l'utilisateur dans le référentiel du FS (profil associé, permissions, ...) ;
- Redirection de l'utilisateur sur la ressource définie par RelayState (ou sur une ressource définie par défaut le cas échéant).

### Accéder à une ressource en tant que fournisseur de service

Dans le cas où le serveur EoleSSO est utilisé comme fournisseur de service, l'accès à une ressource peut se faire de 2 façons :

1. en envoyant directement une réponse SAML d'authentification sur l'URL de traitement des assertions d'EoleSSO (FS) depuis le fournisseur d'identité (processus dit 'IDP initiated'). Une URL de service à atteindre peut être fournie par le paramètre RelayState.
2. en envoyant une requête SAML d'authentification depuis EoleSSO (FS) en spécifiant le fournisseur d'identité à interroger et le service à atteindre après authentification (méthode préférable).

Dans les 2 cas, une fois l'assertion reçue validée, une session est établie sur le serveur EoleSSO.

L'utilisateur est ensuite redirigé sur l'URL du service à atteindre (il est possible de définir un service par défaut pour chaque fournisseur d'identité, voir le chapitre précédent concernant la configuration des associations).



Dans le cas d'un serveur Scribe servant de fournisseur de service, il est possible par exemple de spécifier dans RelayState l'accès à l'application Pydio (accès au FTP de Scribe). Si le fournisseur d'identité est également un serveur EoleSSO (adresse\_FI), l'accès se fera à travers l'adresse suivante (cas 1) :

```
https://adresse_FI:8443/saml?sp_ident=id_scribe&RelayState=https://
```

L'adresse à utiliser dans le cas 2 serait la suivante :

```
https://adresse_scibe:8443/discovery?idp_ident=id_fournisseur_ident
```

## Gestion de la Déconnexion

Le serveur EoleSSO intègre la notion de déconnexion unique (single logout) dans le cadre de l'établissement d'un lien de fédération.

La procédure de déconnexion peut être initiée de deux façons.

1. Directement depuis le service EoleSSO, en accédant à l'URL :  
`https://adresse_serveur_sso:8443/logout;`
2. En utilisant le système de déconnexion de l'entité partenaire si celle-ci gère également la déconnexion unique.

Dans le deuxième cas, une demande de déconnexion au format SAML est envoyée au service EoleSSO, qui va enclencher la déconnexion et envoyer une confirmation une fois la procédure terminée (une adresse de redirection peut également être fournie avec la demande de déconnexion).

Une fois la procédure de déconnexion enclenchée, EoleSSO va envoyer une demande de déconnexion SAML à chaque entité partenaire sur laquelle l'utilisateur a établi une session par fédération.

Dans le cas où EoleSSO est également utilisé pour accéder à des applications locales, par exemple, pour le portail Envole du serveur Scribe, Il va également envoyer des requêtes de déconnexion aux applications ayant demandé un ticket au serveur SSO (ce comportement peut être désactivé dans la configuration du serveur).



Le mode de fonctionnement de la déconnexion unique est basé sur une suite d'aller-retours (par redirection) vers les différentes entités.

Dans le cas où une erreur se produit lors de la procédure de connexion sur une entité partenaire, il se peut que la procédure s'arrête dans un état de déconnexion partielle (la déconnexion n'est pas propagée à toutes les entités).

Dans ce cas, plusieurs solutions sont prévues pour limiter le problème :

- si l'URL de déconnexion du serveur EoleSSO est à nouveau sollicitée, le serveur va considérer que la dernière requête de déconnexion envoyée a échoué et va reprendre la procédure en passant au partenaire suivant.
- si une autre URL du serveur est sollicitée (création d'une nouvelle session, demande d'authentification par une application, ...), la session SSO précédente est dans tous les cas invalidée par le serveur (il devra donc se ré-authentifier).

Dans le dernier cas, il se peut que l'utilisateur possède toujours une session sur une entité partenaire.

La seule façon de résoudre le problème est de **fermer le navigateur**.

### 15.1.4.e. Gestion des sources d'authentification multiples

Il est possible de se retrouver confronté à des problèmes d'utilisateurs homonymes dans le cas où plusieurs annuaires sont utilisés comme source d'authentification ou dans le cadre d'un réplica d'annuaire distant comme c'est le cas avec le module Seshat.

EoleSSO a été amélioré pour prendre en compte ce problème.

#### Principe de fonctionnement

Si plusieurs annuaires sont configurés, EoleSSO va gérer une branche de recherche par annuaire. Lorsqu'un utilisateur va saisir son identifiant, une recherche va être effectuée dans chaque annuaire afin de vérifier si celui-ci est présent plusieurs fois. Si c'est le cas, une liste va être affichée pour permettre à l'utilisateur de choisir sa provenance.

La liste affichée est basée sur le libellé renseigné pour chaque annuaire dans l'interface de configuration du module. Il convient donc de bien renseigner ces informations pour que l'utilisateur soit capable de choisir.

#### Cas particulier : la réplication d'annuaire (Scribe/Seshat)

##### Gestion de la liste de choix de la source d'authentification

Dans le cadre de la réplication, l'unique annuaire à utiliser est celui du serveur hébergeant EoleSSO.

Des procédures ont été mises en place pour gérer automatiquement des branches de recherche sur chaque annuaire répliqué.

La procédure active replication nécessite que les 2 serveurs (serveur répliqué/serveur de réplication) soient enregistrés sur le serveur Zéphir.

Lorsque le serveur Zéphir va envoyer au serveur répliquant les éléments nécessaires à la mise œuvre de la réplication, il va également lui envoyer un fichier décrivant l'établissement dans lequel la machine répliquée est installée (le libellé doit donc être renseigné correctement dans l'application Zéphir).

Sur le module Seshat, il est possible de demander manuellement une récupération de ce fichier auprès du serveur Zéphir en lançant le script :



```
/usr/share/sso/update_etabs.py
```

Les informations sont stockées dans le fichier `/etc/ldap/replication/zephir/etabs.ini` dont le format est le suivant :

```
[rne]
```

```
libelle_etab=....
```


```
type_etab=....
```

```
portail_etab=...
```

Ces informations sont détectées automatiquement par le serveur Zéphir lorsque c'est possible.

Le numéro RNE sert à faire la liaison avec les branches de recherche disponibles dans EoleSSO (en se basant sur le DN qui est du type `ou=<rne>,ou=ac-<academie>,ou=education,o=gouv,c=fr`).

Le type d'établissement permet de créer des sections dans la liste présentée à l'utilisateur afin d'en faciliter la lecture.



Dans le cas où toutes les informations ne sont pas détectées ou en cas de données mal renseignées dans l'application Zéphir, il est possible de modifier ou d'ajouter des informations en créant un(des) fichier(s) au même format.

Ils sont à placer dans le répertoire `/etc/ldap/replication` et doivent se nommer `etabs_XXX.ini` (la partie XXX n'est pas déterminante). Les données présentes dans ces fichiers seront prioritaires sur celles remontées par le serveur Zéphir.

Par exemple, le fichier suivant permet de corriger l'adresse du portail ENT de l'établissement 000000A1 (si celle-ci n'est pas correcte ou absente). Les autres informations remontées par le serveur Zéphir seront conservées (libellé et type d'établissement)

```
/etc/ldap/replication/etabs_perso.ini
```

```
[000000A1]
```

```
portail_etab=ent.mon_etab.ac-acd.fr
```

Dans l'affichage final (voir capture d'écran ci dessus), le libellé de l'établissement sera affiché en majuscules.

Si une description commence par le type d'établissement (ex : COLLEGE VICTOR HUGO), celui-ci sera supprimé pour simplifier l'affichage.

Au démarrage du service `eole-ssso`, ces informations sont lues et rassemblées dans le



fichier `/usr/share/sso/interface/scripts/etabs.js` qui est utilisé pour générer la liste des établissements dans lesquels un identifiant donné est présent.

Si l'application `eole-dispatcher` est installée sur la machine, un fichier d'informations est également généré pour celle-ci dans `/var/www/html/dispatcher/utls/etabs.ini`. Cette application permet de rediriger automatiquement les utilisateurs vers les portails ENT auxquels ils ont accès (pour plus d'informations, se reporter aux annexes).

## Aide au choix de la source d'authentification


Lorsque des homonymes sont détectés, la mire d'authentification va générer la liste des choix disponibles.

Pour aider l'utilisateur dans sa décision, différentes informations sont affichées.

Si un fichier `/usr/share/sso/interface/login_help.tmp` est présent, un lien apparaîtra sur la mire d'authentification (`Quel est mon identifiant?`). Un survol de ce lien avec la souris fait apparaître le contenu du fichier sous forme d'un cadre en surimpression (classes liées à `a.aide` dans la feuille de style).

Un exemple est fourni dans le fichier `/usr/share/sso/interface/login_help_example.tmp`.

Le but de ce cadre est d'indiquer à l'utilisateur l'identifiant qu'il doit utiliser.



Un deuxième cadre d'information est affiché lorsque des homonymes ont été trouvés pour l'identifiant saisi par l'utilisateur (`#homonyme` et `#homonymetext` dans la feuille de style).

Le contenu de celui-ci est conditionné par les choix disponibles. Le but est d'aider à choisir parmi les sources proposées.

Le début du texte est générique et indique à l'utilisateur que plusieurs entrées sont disponibles pour l'identifiant renseigné.

Il est ensuite possible de spécifier un fichier d'information pour chaque annuaire LDAP, dont le contenu sera ajouté au cadre si l'identifiant entré y est présent (l'information doit donc être au format HTML).

Un exemple est fourni dans `/usr/share/sso/interface/personnel_acad.html`, et donne le résultat suivant :

The screenshot shows a login form with the following fields:

- Identifiant**: proftemp2009
- Mot de passe**: masked with dots
- Etablissement d'origine**: dropdown menu showing "-- Veuillez choisir --"

A warning message is displayed below the fields:

**Des homonymes ont été détectés pour l'identifiant **proftemp2009****  
 Veuillez choisir dans la liste ci-dessus l'établissement qui doit vous authentifier.

**Si vous êtes un enseignant ou un administratif:**  
 Choisissez 'Authentification académique' et utilisez votre mot de passe académique ou votre Passcode OTP.

Voir aussi...

Onglet Eole sso : Configuration du service SSO pour l'authentification unique [p.290]

## 15.1.5. Personnalisation de la mire SSO

Ce chapitre répertorie les différentes possibilités offertes pour personnaliser l'apparence de la page d'authentification du serveur EoleSSO (pour une meilleure intégration dans l'environnement existant, et en particulier dans le cadre d'un portail d'accès aux ressources d'un établissement).

### Message d'avertissement (CNIL)

Il est prévu de pouvoir afficher un message relatif à la déclaration CNIL du site.

- mettre le texte du message d'avertissement (formaté en HTML) dans un fichier `avertissement.txt` qui est à placer dans le répertoire `/usr/share/sso/interface/theme` ;
- relancer le service : `CreoleService eole-sso restart`

#### Exemple de déclaration

Conformément à la loi, nous vous informons que ce site a fait l'objet d'une déclaration de traitement automatisé d'informations nominatives auprès de la CNIL Loi du 6 janvier 1978 relative à l' « Informatique et aux Libertés » :<br />

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous pouvez à tout moment accéder aux informations personnelles vous concernant et détenues par l'établissement, demander leur modification ou leur suppression. Ainsi, vous pouvez, à titre irrévocable, demander que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations vous concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.<br />

Pour toutes demandes, veuillez contacter l'administrateur à l'adresse : `administrateur@etablissement.fr`

## CSS : Méthode 1

La feuille de style par défaut `/usr/share/sso/interface/main.css` importe les feuilles de style `./theme/style/theme.css` et `./leaves.css` :

```
[...]
@import url(./leaves.css);
@import url(./theme/style/theme.css);
[...]
```


Comme le fichier `./theme/style/theme.css` est appelé en deuxième dans la feuille il va permettre une surcharge de la première feuille de style `./leaves.css`.

Éditer le fichier vide `./theme/style/theme.css` appelé dont le chemin absolu est `/usr/share/sso/interface/theme/style/theme.css`.

S'inspirer des balises de style utilisées dans le fichier `/usr/share/sso/interface/leaves.css` pour les surcharger.

Utiliser le répertoire `/usr/share/sso/interface/theme/images` pour ajouter vos images.

Recharger votre page d'authentification sans même redémarrer le service `eole-ssso`, la feuille de style est importée avec les modifications.

 Cette méthode n'est pas compatible avec la personnalisation Envole Thèmes. Celui-ci écrase le contenu du fichier `/usr/share/sso/interface/theme/style/theme.css` à chaque reconfigure. Il est possible d'enlever Envole Thèmes avec la commande suivante : `# apt-get remove eole-envole-themes`


## CSS : Méthode 2

Un certain nombre de thèmes sont fournis dans le répertoire `/usr/share/sso/interface/themes/`.

Il suffit de copier le thème voulu pour le rendre actif :

```
/bin/cp -R /usr/share/sso/interface/themes/<nomDuTheme> / *
/usr/share/sso/interface/theme
```

Recharger votre page d'authentification sans même redémarrer le service `eole-ssso`, la feuille de style est importée avec les modifications.

 N'hésitez pas à proposer votre thème, il sera ajouté au paquetage et reversé à la communauté d'utilisateurs.

## CSS : Méthode 3

La feuille de style CSS par défaut utilisée lors de l'affichage de la page d'authentification au portail est :

```
/usr/share/sso/interface/leaves.css
```

Il est possible d'utiliser une feuille de style CSS personnalisée pour la mire SSO.

Les fichiers CSS à utiliser sont à placer dans :


```
/usr/share/sso/interface/
```

Dupliquer la feuille de style originale sous un autre nom.

Modifier à volonté `vosre_nouvelle_feuille.css`

Renseigner le nom de votre feuille sans l'extension (`.css`) dans l'onglet `Eole sso` depuis l'interface de configuration du module.

Réaliser autant de feuilles de style que souhaités.




- Si vous faites appel à des images, placez-les dans :

`/usr/share/sso/interface/images/`

- Il est possible de passer le nom de la CSS en paramètre dans URL :

`http://<adresse_serveur>/css=<nom_de_la_feuille_CSS>`


- Si vous utilisez un client phpCAS, il faudra modifier le client pour utiliser cette méthode (les URLs sont calculées par le client).



#### Choix de la CSS par le filtre SSO

Si un fichier CSS porte le même nom qu'un filtre d'application (par exemple, `ead2.css`), cette feuille de style CSS sera automatiquement utilisée lors des demandes à cette application (dans le cadre d'un portail web par exemple).

## 15.1.6. Configuration d'EoleSSO en mode cluster



Afin d'assurer le fonctionnement du service EoleSSO sur les dernières version d'Ubuntu, ce dernier a été adapté afin d'être exécuté dans un conteneur<sup>[p.1157]</sup> logiciel Podman<sup>[p.1179]</sup>.

De ce fait, le fonctionnement en mode cluster tel qu'il était proposé dans les versions 2.7 et 2.8 d'EOLE n'a pas été conservé.

## 15.1.7. Répartition de charge EoleSSO en mode cluster

Cette documentation a pour but de décrire la mise en place d'une configuration HAProxy afin de pouvoir mettre plusieurs services EoleSSO en cluster et de gérer la répartition de charge.

<https://www.haproxy.com/fr/>

Cette documentation décrit également la mise en place de 2 services pour suivre les métriques d'EoleSSO :

- Prometheus : <https://prometheus.io/>
- Grafana : <https://grafana.net/>

On suppose l'existence de 3 serveurs EoleSSO qui écoutent sur le port 443 dont les DNS sont les suivants :

- `sso-1.ac-academie.fr` ;
- `sso-2.ac-academie.fr` ;
- `sso-3.ac-academie.fr`.

Un quatrième serveur doit héberger le service ha-proxy avec pour nom DNS

`sso-ha.ac-academie.fr.`



Le serveur hébergeant le service ha-proxy du cluster doit avoir un nom de domaine différent de celui du cluster de serveur web même si les 2 noms de domaine pointent sur la même adresse IP.



Pour maintenir et déployer la configuration (certificats pour stunnel, metadata, filtres, thèmes, CSS, attributs calculés) sur les différents serveurs EoleSSO il est possible d'utiliser Ansible.

## Installation d'HAProxy

Sur le serveur `sso-ha.ac-academie.fr` :

```
apt-eole install haproxy
```

## Configuration d'HAProxy

Procéder à la configuration basique d'HAProxy (non détaillée ici).

Éditer le fichier de configuration `/etc/haproxy/haproxy.cfg` et ajouter les lignes suivantes :

```
1 global
2 ...
3 # Les serveurs étant gérés par vous, la vérification ssl peut être désactivée
4 ssl-server-verify none
5
6 frontend https-in
7 bind <IP DU SERVEUR SSO-HA>:443 ssl crt <CHEMIN DU CERTIFICAT PEM>
8 option forwardfor
9 redirect scheme https if !{ ssl_fc }
10 default_backend sso_servers
11
12 backend sso_servers
13 balance roundrobin
14 cookie SSONAME insert indirect nocache
15 server sso-1.ac-academie.fr sso-1.ac-academie.fr:443 ssl cookie sso1 check
16 server sso-2.ac-academie.fr sso-2.ac-academie.fr:443 ssl cookie sso2 check
17 server sso-3.ac-academie.fr sso-3.ac-academie.fr:443 ssl cookie sso3 check
```



<IP DU SERVEUR SSO-HA> : est à remplacer par l'adresse IP de votre serveur HAProxy  
<CHEMIN DU CERTIFICAT PEM> : chemin du certificat + key



Penser à redémarrer le service haproxy :

```
service haproxy restart
```

## Mise en place de Prometheus et de Grafana

Il faut mettre en place un serveur Prometheus qui sera chargé de collecter les données fournies par nos

serveurs EoleSSO et mettre en place Grafana pour avoir un visuel des métriques.

Pour des raisons de simplicité, des micro-services docker sont utilisés pour fournir ces deux applications, aussi il faut installer les paquets `docker` et `docker-compose`.

Il peut être intéressant de dissocier ces services du serveur HAPproxy, car il pourrait servir à d'autres serveurs, ce serveur de monitoring porte le nom DNS `monitoring.ac-academie.fr`.

### Exemple de configuration de Prometheus

Exemple de configuration, contenu dans le fichier `/shared/prometheus/monitoring-compose.yml` :

```

1 prometheus:
2 image: prom/prometheus
3 ports:
4 - 9090:9090
5 volumes:
6 - /shared/prometheus/etc/:/etc/prometheus/
7 - /shared/prometheus/data/:/prometheus
8
9 grafana:
10 image: grafana/grafana:4.1.1
11 ports:
12 - 3000:3000
13 volumes:
14 - /shared/prometheus/grafana/:/var/lib/grafana/
15 env_file:
16 - /shared/prometheus/grafana.config.monitoring

```

### Configuration de Prometheus

Le fichier de configuration de prometheus `/shared/prometheus/etc/prometheus.yml` contient :

```

1 global:
2 scrape_interval: 60s
3
4 scrape_configs:
5 - job_name: "eole_sso"
6 metrics_path: /metrics
7 scheme: https
8 tls_config:
9 insecure_skip_verify: true
10 static_configs:
11 - targets:
12 - sso-1.ac-academie.fr
13 - sso-2.ac-academie.fr
14 - sso-3.ac-academie.fr

```

### Configuration de Grafana

Configuration de Grafana dans le fichier `/shared/prometheus/grafana.config.monitoring`

```

1 GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD=VOTRE_MOT_DE_PASSE_ADMIN
2 GF_USERS_ALLOW_SIGN_UP=false
3 http_proxy=PROXY_HOST:PROXY_PORT
4 https_proxy=PROXY_HOST:PROXY_PORT

```

Modifier les valeurs de :

- VOTRE\_MOT\_DE\_PASSE\_ADMIN
- PROXY\_HOST
- PROXY\_PORT

La documentation de Grafana décrit les paramètres possibles :  
<http://docs.grafana.org/installation/configuration/>

## JSON pour le tableau de bord Grafana

```
1 {
2 "annotations": {
3 "list": []
4 },
5 "editable": true,
6 "gnetId": null,
7 "graphTooltip": 0,
8 "hideControls": false,
9 "id": 16,
10 "links": [],
11 "refresh": "1m",
12 "rows": [
13 {
14 "collapse": false,
15 "height": 237,
16 "panels": [
17 {
18 "aliasColors": {
19 "sso-3": "#82B5D8",
20 "sso-1": "#7EB26D",
21 "sso-2": "#EAB839"
22 },
23 "bars": false,
24 "datasource": null,
25 "editable": true,
26 "error": false,
27 "fill": 7,
28 "grid": {},
29 "id": 9,
30 "legend": {
31 "avg": false,
32 "current": false,
33 "max": false,
34 "min": false,
35 "show": true,
36 "total": false,
37 "values": false
38 },
39 "lines": true,
40 "linewidth": 0,
41 "links": [],
42 "nullPointMode": "connected",
43 "percentage": false,
44 "pointradius": 5,
45 "points": false,
```



```
46 "renderer": "flot",
47 "seriesOverrides": [],
48 "span": 4,
49 "stack": true,
50 "steppedLine": false,
51 "targets": [
52 {
53 "expr": "eolesso_login_gauge",
54 "intervalFactor": 2,
55 "legendFormat": "{{host}}",
56 "metric": "eolesso_login_gauge",
57 "refId": "A",
58 "step": 120
59 }
60],
61 "thresholds": [],
62 "timeFrom": null,
63 "timeShift": null,
64 "title": "Nombre de tickets de login (TicketCache)",
65 "tooltip": {
66 "msResolution": false,
67 "shared": true,
68 "sort": 0,
69 "value_type": "cumulative"
70 },
71 "type": "graph",
72 "xaxis": {
73 "mode": "time",
74 "name": null,
75 "show": true,
76 "values": []
77 },
78 "yaxes": [
79 {
80 "format": "short",
81 "label": null,
82 "logBase": 1,
83 "max": null,
84 "min": null,
85 "show": true
86 },
87 {
88 "format": "short",
89 "label": null,
90 "logBase": 1,
91 "max": null,
92 "min": null,
93 "show": true
94 }
95]
96 },
97 {
98 "bars": true,
99 "datasource": null,
100 "editable": true,
101 "error": false,
102 "fill": 10,
103 "grid": {},
104 "id": 4,
105 "legend": {
```

```
106 "avg": false,
107 "current": false,
108 "max": false,
109 "min": false,
110 "show": true,
111 "total": false,
112 "values": false
113 },
114 "lines": false,
115 "linewidth": 0,
116 "links": [],
117 "nullPointMode": "null as zero",
118 "percentage": false,
119 "pointradius": 5,
120 "points": false,
121 "renderer": "flot",
122 "seriesOverrides": [],
123 "span": 4,
124 "stack": true,
125 "steppedLine": true,
126 "targets": [
127 {
128 "expr": "(rate(eolessso_sessions_new_counter[10m]))*60*2",
129 "intervalFactor": 2,
130 "legendFormat": "{{host}} [{{authclass}}]",
131 "metric": "eolessso_sessions_new_counter",
132 "refId": "A",
133 "step": 120
134 }
135],
136 "thresholds": [],
137 "timeFrom": null,
138 "timeShift": null,
139 "title": "Nb connexions/s",
140 "tooltip": {
141 "msResolution": false,
142 "shared": true,
143 "sort": 0,
144 "value_type": "individual"
145 },
146 "type": "graph",
147 "xaxis": {
148 "mode": "time",
149 "name": null,
150 "show": true,
151 "values": []
152 },
153 "yaxes": [
154 {
155 "format": "short",
156 "label": null,
157 "logBase": 1,
158 "max": null,
159 "min": null,
160 "show": true
161 },
162 {
163 "format": "short",
164 "label": null,
165 "logBase": 1,
```

```
166 "max": null,
167 "min": null,
168 "show": true
169 }
170]
171 },
172 {
173 "aliasColors": {
174 "sso-3": "#82B5D8",
175 "sso-1": "#7EB26D",
176 "sso-2": "#EAB839"
177 },
178 "bars": false,
179 "datasource": null,
180 "editable": true,
181 "error": false,
182 "fill": 3,
183 "grid": {},
184 "id": 2,
185 "legend": {
186 "avg": false,
187 "current": false,
188 "max": false,
189 "min": false,
190 "show": true,
191 "total": false,
192 "values": false
193 },
194 "lines": true,
195 "linewidth": 1,
196 "links": [],
197 "nullPointMode": "null",
198 "percentage": false,
199 "pointradius": 5,
200 "points": false,
201 "renderer": "flot",
202 "seriesOverrides": [],
203 "span": 4,
204 "stack": true,
205 "steppedLine": false,
206 "targets": [
207 {
208 "expr": "eolessso_sessions_nb_gauge",
209 "intervalFactor": 1,
210 "legendFormat": "{{host}}",
211 "metric": "eolessso_sessions_gauge",
212 "refId": "A",
213 "step": 60
214 }
215],
216 "thresholds": [],
217 "timeFrom": null,
218 "timeShift": null,
219 "title": "Nombre de tickets de sessions (auth)",
220 "tooltip": {
221 "msResolution": false,
222 "shared": true,
223 "sort": 0,
224 "value_type": "cumulative"
225 },

```

```
226 "type": "graph",
227 "xaxis": {
228 "mode": "time",
229 "name": null,
230 "show": true,
231 "values": []
232 },
233 "yaxes": [
234 {
235 "format": "short",
236 "label": null,
237 "logBase": 1,
238 "max": null,
239 "min": null,
240 "show": true
241 },
242 {
243 "format": "short",
244 "label": null,
245 "logBase": 1,
246 "max": null,
247 "min": null,
248 "show": true
249 }
250]
251 },
252],
253 "repeat": null,
254 "repeatIteration": null,
255 "repeatRowId": null,
256 "showTitle": false,
257 "title": "Row",
258 "titleSize": "h6"
259 },
260 {
261 "collapse": false,
262 "height": "250px",
263 "panels": [
264 {
265 "aliasColors": {
266 "sso-3": "#82B5D8",
267 "sso-1": "#7EB26D",
268 "sso-2": "#EAB839"
269 },
270 "bars": false,
271 "datasource": null,
272 "editable": true,
273 "error": false,
274 "fill": 7,
275 "grid": {},
276 "id": 7,
277 "legend": {
278 "avg": false,
279 "current": false,
280 "max": false,
281 "min": false,
282 "show": true,
283 "total": false,
284 "values": false
285 },
```

```
286 "lines": true,
287 "linewidth": 1,
288 "links": [],
289 "nullPointMode": "connected",
290 "percentage": false,
291 "pointradius": 5,
292 "points": false,
293 "renderer": "flot",
294 "seriesOverrides": [],
295 "span": 6,
296 "stack": true,
297 "steppedLine": true,
298 "targets": [
299 {
300 "expr": "eolessocalldata_gauge",
301 "intervalFactor": 2,
302 "legendFormat": "{{host}}",
303 "metric": "eolessocalldata_gauge",
304 "refId": "A",
305 "step": 60
306 }
307],
308 "thresholds": [],
309 "timeFrom": null,
310 "timeShift": null,
311 "title": "taille du cache des attributs calculés",
312 "tooltip": {
313 "msResolution": false,
314 "shared": true,
315 "sort": 0,
316 "value_type": "cumulative"
317 },
318 "type": "graph",
319 "xaxis": {
320 "mode": "time",
321 "name": null,
322 "show": true,
323 "values": []
324 },
325 "yaxes": [
326 {
327 "format": "decbytes",
328 "label": "Octets",
329 "logBase": 1,
330 "max": null,
331 "min": null,
332 "show": true
333 },
334 {
335 "format": "short",
336 "label": null,
337 "logBase": 1,
338 "max": null,
339 "min": null,
340 "show": true
341 }
342]
343 },
344 {
345 "aliasColors": {
```

```
346 "sso-3": "#82B5D8",
347 "sso-1": "#7EB26D",
348 "sso-2": "#EAB839"
349 },
350 "bars": false,
351 "datasource": null,
352 "editable": true,
353 "error": false,
354 "fill": 5,
355 "grid": {},
356 "id": 8,
357 "legend": {
358 "avg": false,
359 "current": false,
360 "max": false,
361 "min": false,
362 "show": true,
363 "total": false,
364 "values": false
365 },
366 "lines": true,
367 "linewidth": 1,
368 "links": [],
369 "nullPointMode": "connected",
370 "percentage": false,
371 "pointradius": 5,
372 "points": false,
373 "renderer": "flot",
374 "seriesOverrides": [],
375 "span": 6,
376 "stack": true,
377 "steppedLine": false,
378 "targets": [
379 {
380 "expr": "eolessso_userdata_gauge",
381 "intervalFactor": 2,
382 "legendFormat": "{{host}}",
383 "metric": "eolessso_userdata_gauge",
384 "refId": "A",
385 "step": 60
386 }
387],
388 "thresholds": [],
389 "timeFrom": null,
390 "timeShift": null,
391 "title": "taille du cache des attributs ldap",
392 "tooltip": {
393 "msResolution": false,
394 "shared": true,
395 "sort": 0,
396 "value_type": "cumulative"
397 },
398 "type": "graph",
399 "xaxis": {
400 "mode": "time",
401 "name": null,
402 "show": true,
403 "values": []
404 },
405 "yaxes": [
```

```

406 {
407 "format": "decbytes",
408 "label": "Octets",
409 "logBase": 1,
410 "max": null,
411 "min": null,
412 "show": true
413 },
414 {
415 "format": "short",
416 "label": null,
417 "logBase": 1,
418 "max": null,
419 "min": null,
420 "show": true
421 }
422]
423 }
424],
425 "repeat": null,
426 "repeatIteration": null,
427 "repeatRowId": null,
428 "showTitle": false,
429 "title": "New row",
430 "titleSize": "h6"
431 },
432 {
433 "collapse": false,
434 "height": "250px",
435 "panels": [
436 {
437 "aliasColors": {
438 "sso.ac-reunion.fr:4430": "#82B5D8",
439 "sso.ac-reunion.fr:4431": "#E5A8E2",
440 "sso.ac-reunion.fr:4432": "#AEA2E0"
441 },
442 "bars": false,
443 "datasource": null,
444 "editable": true,
445 "error": false,
446 "fill": 0,
447 "grid": {},
448 "id": 3,
449 "legend": {
450 "alignAsTable": true,
451 "avg": false,
452 "current": true,
453 "max": false,
454 "min": false,
455 "rightSide": true,
456 "show": true,
457 "total": false,
458 "values": true
459 },
460 "lines": true,
461 "linewidth": 1,
462 "links": [],
463 "nullPointMode": "null as zero",
464 "percentage": false,
465 "pointradius": 5,

```



```
466 "points": false,
467 "renderer": "flot",
468 "seriesOverrides": [],
469 "span": 6,
470 "stack": false,
471 "steppedLine": false,
472 "targets": [
473 {
474 "expr": "process_virtual_memory_bytes{job='eole_sso'}",
475 "intervalFactor": 2,
476 "legendFormat": "{{instance}}",
477 "refId": "A",
478 "step": 60
479 }
480],
481 "thresholds": [
482 {
483 "colorMode": "critical",
484 "fill": true,
485 "line": true,
486 "op": "gt",
487 "value": 1517522817
488 }
489],
490 "timeFrom": null,
491 "timeShift": null,
492 "title": "Mémoire utilisée",
493 "tooltip": {
494 "msResolution": false,
495 "shared": true,
496 "sort": 0,
497 "value_type": "individual"
498 },
499 "type": "graph",
500 "xaxis": {
501 "mode": "time",
502 "name": null,
503 "show": true,
504 "values": []
505 },
506 "yaxes": [
507 {
508 "format": "bytes",
509 "label": null,
510 "logBase": 1,
511 "max": null,
512 "min": null,
513 "show": true
514 },
515 {
516 "format": "short",
517 "label": null,
518 "logBase": 1,
519 "max": null,
520 "min": null,
521 "show": true
522 }
523]
524 },
525 {
```

```

526 "aliasColors": {
527 "sso-3": "#82B5D8",
528 "sso-1": "#7EB26D",
529 "sso-2": "#EAB839"
530 },
531 "bars": false,
532 "datasource": null,
533 "editable": true,
534 "error": false,
535 "fill": 4,
536 "grid": {},
537 "id": 1,
538 "legend": {
539 "avg": false,
540 "current": false,
541 "max": false,
542 "min": false,
543 "show": true,
544 "total": false,
545 "values": false
546 },
547 "lines": true,
548 "linewidth": 1,
549 "links": [],
550 "nullPointMode": "connected",
551 "percentage": false,
552 "pointradius": 5,
553 "points": false,
554 "renderer": "flot",
555 "seriesOverrides": [],
556 "span": 6,
557 "stack": true,
558 "steppedLine": false,
559 "targets": [
560 {
561 "expr": "eolessso_appticket_gauge{job='eole_sso'}",
562 "intervalFactor": 2,
563 "legendFormat": "{{host}}",
564 "metric": "eolessso_appticket_gauge",
565 "refId": "A",
566 "step": 60
567 }
568],
569 "thresholds": [],
570 "timeFrom": null,
571 "timeShift": null,
572 "title": "Nombre de Tickets applicatifs (AppTicket)",
573 "tooltip": {
574 "msResolution": false,
575 "shared": true,
576 "sort": 0,
577 "value_type": "cumulative"
578 },
579 "type": "graph",
580 "xaxis": {
581 "mode": "time",
582 "name": null,
583 "show": true,
584 "values": []
585 },

```

```
586 "yaxes": [
587 {
588 "format": "short",
589 "label": null,
590 "logBase": 1,
591 "max": null,
592 "min": null,
593 "show": true
594 },
595 {
596 "format": "short",
597 "label": null,
598 "logBase": 1,
599 "max": null,
600 "min": null,
601 "show": true
602 }
603]
604 },
605],
606 "repeat": null,
607 "repeatIteration": null,
608 "repeatRowId": null,
609 "showTitle": false,
610 "title": "New row",
611 "titleSize": "h6"
612 }
613],
614 "schemaVersion": 14,
615 "style": "dark",
616 "tags": [],
617 "templating": {
618 "list": []
619 },
620 "time": {
621 "from": "now-12h",
622 "to": "now"
623 },
624 "timepicker": {
625 "refresh_intervals": [
626 "5s",
627 "10s",
628 "30s",
629 "1m",
630 "5m",
631 "15m",
632 "30m",
633 "1h",
634 "2h",
635 "1d"
636],
637 "time_options": [
638 "5m",
639 "15m",
640 "1h",
641 "6h",
642 "12h",
643 "24h",
644 "2d",
645 "7d",
```

```
646 "30d"
647]
648 },
649 "timezone": "browser",
650 "title": "SSO Copy",
651 "version": 0
652 }
```

## Monitoring

Lancer l'environnement de monitoring

```
cd /shared/prometheus/
docker-compose -f prometheus-compose.yml start
```

Par défaut Grafana écoute sur le port 3000 et Prometheus sur le port 9090

Pour accéder à Grafana :

<http://monitoring.ac-academie.fr:3000>

Pour accéder à Prometheus :

<http://monitoring.ac-academie.fr:9090>

## 15.1.8. Compléments de configuration EoleSSO

### 15.1.8.a. Résumé des fichiers et liens

#### Fichiers de configuration

##### Fichiers de base

- `/usr/share/sso/config.py` : fichier de configuration principal de l'application (sur un module Eole, la configuration est gérée via Creole)
- `/usr/share/sso/app_filters/*_apps.ini` : définition des applications et spécification du filtre à utiliser
- `/usr/share/sso/app_filters/*.ini` : fichiers de description des filtres d'attributs
- `/usr/share/sso/user_infos/*.py` : fonctions de calcul d'attributs supplémentaires
- `/usr/share/sso/interface/theme` : répertoire pour personnalisation de la CSS des pages d'authentification

##### Fichiers spécifiques au fonctionnement en mode SAML

- `/usr/share/sso/metadata/*.xml` : fichiers metadata des entités partenaires (doit contenir le certificat utilisé pour la signature des requêtes)
- `/usr/share/sso/metadata/attributes.ini` : définition des attributs requis/optionnels en tant que fournisseur de service (obsolète)
- `/usr/share/sso/attribute_sets/*.ini` : description de jeux d'attributs pour la fédération via SAML
- `/usr/share/sso/attribute_sets/associations*.ini` : fichiers de configuration des associations avec des fournisseurs d'identité

## URL principales

Toutes les URL du service EoleSSO décrites ci-dessous commencent par `https://adresse_serveur:8443` (port par défaut, peut être différent suivant la configuration du service).

### URL Générales

- `/` (sans paramètres) : Page d'accueil, le formulaire d'authentification est présenté et une session SSO est créée après validation. Si l'utilisateur est déjà authentifié il est redirigé sur la page `/loggedin` ou une liste des fédérations établies et des applications ayant un ticket est affichée
- `/logout` : adresse de déconnexion de la session actuelle (gestion du Single Logout pour les protocoles le supportant)

### URL spécifiques à CAS

- `/?service=X` : Adresse d'obtention d'un ticket CAS pour les applications clientes (à utiliser comme URI de base dans la configuration des clients CAS)
  - `service` est l'URL de l'application désirant obtenir un ticket. Une fois la validité de la session SSO vérifiée, le service EoleSSO redirige l'utilisateur sur cette URL en passant le ticket en paramètre (nom du paramètre : `ticket`)
- `/validate?service=X&ticket=Y` (ou `/serviceValidate`) : adresse de validation des tickets d'application CAS ;
  - `service` est l'URL du service pour lequel le ticket a été délivré
  - `ticket` est le ticket à vérifier (de type ST)
- `/proxyValidate?service=X&ticket=Y&pgtUrl=Z` : adresse de validation des tickets d'application CAS en mode proxy
  - `ticket` est le ticket à vérifier (de type ST ou PT) ;
- `/samlValidate` : adresse de validation des tickets CAS au format SAML 1. Les paramètres doivent être passés par méthode POST (méthode supportée par les client CAS java 3.1.X, phpCAS 1.1.0 et .NET CAS Client). Pour plus de détail sur, se reporter à la page [http://en.wikipedia.org/wiki/SAML\\_1.1](http://en.wikipedia.org/wiki/SAML_1.1)
  - `TARGET` : URL à laquelle la réponse doit être envoyée
  - Le corps de la requête doit contenir la requête SAML dans une enveloppe SOAP. Le ticket à valider est fourni comme valeur de l'élément AssertionArtifact
- `/proxy?pgt=X?targetService=Y` : adresse d'obtention d'un ticket de type proxy

### URL spécifiques à SAML 2

- `/saml/metadata` : adresse de récupération des méta-données SAML du serveur (fournisseur d'identité et fournisseur de services)
- `/saml?sp_ident=X&RelayState=Y&index=Z` : adresse à utiliser pour envoyer une assertion d'authentification SAML à un fournisseur de services
  - `sp_ident` est l'identifiant de ce partenaire (ou le nom de son fichier metadata sans l'extension .xml)
  - `RelayState` est une information (URL ou autre) indiquant au partenaire où l'utilisateur doit être

redirigé après la validation de l'assertion ;

- `index` permet de forcer l'utilisation d'un binding particulier (voir le fichier de méta données pour les valeurs possibles)
- `/saml/acs` : adresse de traitement des assertions reçues en tant que fournisseur de services
- `/discovery?idp_ident=X&return_url=Y` : adresse permettant d'envoyer un demande d'authentification à un fournisseur d'identité
  - `idp_ident` est l'identifiant de ce partenaire (ou le nom de son fichier metadata sans l'extension .xml)
  - `return_url` est le service de destination sur lequel rediriger après authentification

## 15.1.8.b. Astuces d'exploitation

### Journalisation du service

Le fichier de journalisation du service EoleSSO est `/var/log/rsyslog/local/eolesso/eolesso.info.log`.

Il est possible d'activer un mode `debug` affichant beaucoup plus d'informations dans le fichier de log.

Pour l'activer, ouvrez le fichier `/usr/share/sso/config.py` et remplacer la ligne

```
DEBUG_LOG = False
```

par

```
DEBUG_LOG = True
```

Cette option de debug est à utiliser temporairement pour éviter de rendre les logs illisibles (et limiter l'espace disque utilisé). En cas de mise à jour du paquet eole-sso, elle sera réinitialisée à sa valeur par défaut.

Quand ce mode est activé, il est également possible d'afficher certaines requêtes SAML dans le navigateur en ajoutant un paramètre `show=1` aux urls gérant leur envoi.

Cela est possible dans les cas suivants :

- envoi d'une assertion d'authentification (ex : `/saml?sp_ident=X&show=1`)
- envoi d'une requête d'authentification (ex : `/discovery?idp_ident=X&show=1`)

### Rechargement de la configuration du service

Il est possible de recharger le service EoleSSO (au lieu de le redémarrer) afin de prendre en compte de nouvelles données de configuration. Pour cela utilisez la commande suivante :

```
CreoleService eole-sso reload
```

L'avantage de cette méthode par rapport à `CreoleService eole-sso restart` est que les sessions des utilisateurs en cours sont conservées.

Les données suivantes sont prises en compte lors du rechargement :

- filtres d'attributs et description d'applications (situés dans `/usr/share/sso/app_filters`) ;
- jeu d'attributs et fichier de configuration d'associations (situés dans `/usr/share/sso/attribute_sets`) ;
- fichiers metadata des entités partenaires (situés dans `/usr/share/sso/metadata`) ;
- définitions d'attributs calculés (situés dans `/usr/share/sso/user_infos`).

## 15.1.8.c. Exemple de Fédération avec RSA/FIM

### Préparation de la configuration FIM

Les données suivantes sont nécessaires pour configurer l'association dans FIM :

- Les méta-données du serveur EoleSSO : `wget https://<ip_serveur_sso>:8443/saml/metadata --no-check-certificate --outputfile=eolesso.xml`
- le certificat du serveur EoleSSO : `/etc/ssl/certs/eole.crt` (fichier par défaut, peut varier selon la configuration)

Si le certificat est au format PEM (c'est le cas du certificat par défaut sur un module EOLE), il faut le convertir au format DER : `openssl x509 -inform PEM -outform DER -in eole.crt -out eole_der.crt`

Une fois converti, utiliser la commande `keytool` pour intégrer le certificat à un truststore du serveur RSA/FIM (ou créer un truststore spécifique à cette occasion). Sur notre serveur de test, ils sont situés dans `/appli/federation/rsa-fim-config/keystores`

Par exemple : `<chemin_vers_jdk>/bin/keytool -import -alias fs-ac-mon acad-et-mon etab-1.0 -keystore mon truststore-trust.jks -file eole_der.crt`

Configuration du fournisseur d'identité :

- aller dans Quick Setup -> add New Partner ;
- importer le fichier de méta-données `eolesso.xml` et donner un nom d'entité ;
- sauver dans la page suivante (association), choisir le fournisseur de service (FIM) ;
- cliquer sur l'onglet `general settings` et choisir les réglages suivants :
  - Encrypting/Signature truststores : sélectionner le truststore créé ci dessus ;
  - cocher la case `Transient Plug-in` ;
  - le greffon 'dictao cleartrust transient plugin' doit être sélectionné ;
  - attribute plugin : ajouter DictaoDumbAttributePluginRP ;
  - laisser les autres valeurs par défaut et sauver.

### Configuration du serveur EoleSSO

La première étape est de récupérer le fichier de méta-données du fournisseur de service dans FIMConfig :

- Entities -> local entities -> manage existing ;
- cliquer sur le fournisseur, puis sur 'Export' dans le menu déroulant ;
- valider avec les valeurs par défaut, et copier le contenu affiché dans un fichier sur votre machine locale.

Placer ce fichier dans le répertoire `/usr/share/sso/metadata` (dans cet exemple, `fim_sp.xml`) du serveur EoleSSO et redémarrer le service.



Le fichier de méta-données doit être un fichier XML valide. Si l'entête suivant n'est pas

présent, ajoutez le au début du fichier :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
```

## Test du lien de fédération

Pour accéder à une ressource au moyen de la fédération, il faut utiliser une adresse de ce type :

`https://<adresse_FI>:8443/saml?sp_ident=<id_FS>&RelayState=<adresse_service>`

### 15.1.8.d. Fédération entre 2 serveurs EoleSSO

#### Synopsis

On considère la situation suivante :

Un serveur Scribe en établissement (adresse : `Scribe_FI`) propose l'accès à des ressources protégé par un serveur Seshat (adresse : `Seshat_FS`) à travers son portail local.

Une réplification d'annuaire est en place entre les 2 serveurs (le serveur Seshat répliquant les annuaires de plusieurs établissements).

On souhaite que l'utilisateur se connecte sur le portail établissement du serveur Scribe, et accès à un application web du serveur Seshat (en saisissant une seule fois ses identifiants lors de la connexion au portail).

Pour permettre de retrouver les utilisateurs sur le fournisseur de service, on décide d'utiliser comme clé de jointure le champ FederationKey de l'annuaire de Scribe. Ce champ étant unique au niveau national, il n'y aura pas de problème



Se reporter à la partie traitant de la gestion des identifiants ENT dans la documentation Scribe pour plus d'informations sur la mise en place de l'attribut FederationKey

#### Configuration du fournisseur d'identité (module Scribe)

La première étape est de définir un filtre pour définir les attributs à envoyer au fournisseur de service dans l'assertion SAML.

Par défaut, le serveur EoleSSO utilise le filtre défini dans le fichier `/usr/share/sso/app_filters/saml.ini` si aucun filtre n'est spécifié pour l'adresse du fournisseur de service (pour information, cette adresse est `https://Seshat_FS:8443/saml/acs`).

Il n'y a ici rien à modifier car ce filtre envoie l'attribut FederationKey.

#### Configuration du fournisseur de service (Seshat)

Sur le fournisseur de service, il faut indiquer le jeu d'attributs à utiliser pour établir la correspondance entre les attributs donnés dans l'assertion SAML et les attributs présents dans l'annuaire de Seshat.

Ici aussi, la configuration par défaut convient. Si aucun jeu d'attribut n'est défini pour l'identifiant du fournisseur d'identité, le jeu par défaut est `FederationKey=FederationKey`, ce qui correspond à notre cas d'utilisation.

Ce filtre est défini dans le fichier `/usr/share/sso/attribute_sets/default.ini`.



## Mise en oeuvre du lien de fédération

Une fois les 2 serveurs configurés, on échange les fichiers de méta données pour établir le lien. Une méthode simple est de le faire par les commandes suivantes :

- sur le module Scribe : `wget --no-check-certificate -O /usr/share/sso/metadata/seshat.xml https://seshat_FS:8443/saml/metadata`
- sur le module Seshat : `wget --no-check-certificate -O /usr/share/sso/metadata/scribe.xml https://scribe_FI:8443/saml/metadata`
- redémarrer le service `eole-ssso` sur les 2 serveurs : `CreoleService eole-ssso restart`

Pour tester le fonctionnement de la fédération, taper l'URL suivante dans un navigateur :

`https://scribe_FI:8443/saml?sp_ident=seshat`

Après validation du formulaire pour confirmer l'accès, le navigateur doit être redirigé sur l'URL `https://seshat_FS:8443/loggedin`. Des informations sur la session établie par le serveur Seshat sont affichées sur cette page

une fois le lien de fédération fonctionnel, ajouter un lien dans le portail du serveur Scribe pour accéder à l'application sur Seshat:

`https://scribe_FI:8443/saml?sp_ident=seshat&RelayState=https://seshat_FS/mon_application`

### 15.1.8.e. Mise en place de l'authentification OTP

Le service EoleSSO est capable de valider une authentification par clé OTP auprès d'un serveur RSA Authentication Manager (protocole SecurID).

Pour permettre ce fonctionnement, il est nécessaire d'installer sur le serveur un module PAM fourni par EMC.

Ce module est disponible à l'adresse suivante :

`http://france.emc.com/security/rsa-securid/rsa-authentication-agents/pam-7-1.htm`

La dernière version testée est la version 7.1.0.1. elle nécessite au minimum un serveur RSA Authentication Manager version 6.1 ou 7.1

Ce client n'est pas certifié pour fonctionner sur le système GNU/Linux Ubuntu, il peut être nécessaire de modifier le script d'installation présent dans l'archive pour qu'il s'exécute correctement sur un serveur EOLE (voir ci-dessous).



Adaptation du fichier `install_pam.sh` pour une installation sur un serveur EOLE :

- Remplacer les occurrences de `chmod 755` par `chmod 644` pour appliquer les permissions préconisées par la distribution.
- Rechercher la section concernant le paramétrage pour Linux (ligne 362 dans la version testée) :

```
'Linux') LNX_VERS=`uname -i`
if [`getconf LONG_BIT` = "32"] ; then
 ARCH=32bit
 MODULE_DIR_PRIMARY="/lib/security"
 MODULE_DIR_SECONDARY=""
else
 ARCH=64bit
 MODULE_DIR_PRIMARY="/lib/security"
 MODULE_DIR_SECONDARY="/lib64/security/"
fi
```

Dans le bloc `else` (serveur 64 bits), remplacer `MODULE_DIR_SECONDARY="/lib64/security/"` par `MODULE_DIR_SECONDARY="/lib/x86_64-linux-gnu/security/"`.

La même modification doit être effectuée sur le fichier `uninstall_pam.sh` si vous souhaitez désinstaller l'agent.

Cette modification concerne la dernière version testée du client (v7.1.0.1.16.05\_06\_13\_02\_04\_01).

Un fichier de configuration est livré avec EoleSSO pour utiliser le module fourni (`/etc/pam.d/rsa_secured`)

Le module nécessite également les étapes suivantes :

- enregistrement du serveur hébergeant EoleSSO en tant qu'agent dans la configuration du serveur Authentication Manager ;
- copie du fichier `sdconf.rec` présent sur le serveur RSA dans le répertoire `/var/ace` (serveur EoleSSO) ;
- activer la gestion de l'authentification OTP dans EoleSSO (dans l'interface de configuration du module, onglet `Eole sso`) puis redémarrer le service). Se reporter à la section Configuration pour le détail des options de configuration disponibles.



Deux utilitaires sont livrés avec le module PAM pour tester le fonctionnement :

- `/opt/pam/bin/32bit/acestatus` : affiche les informations sur le serveur présentes dans `sdconf.rec`
- `/opt/pam/bin/32bit/acetest` : permet de valider l'authentification d'un utilisateur

Sur un serveur 64 bits, les utilitaires livrés avec le module PAM se trouvent dans le répertoire `/opt/pam/bin/64bit`.



### ⚠ Versions 32 ou 64 bits

Les scripts d'installation fournis n'installent pas toujours correctement le module PAM. En cas de dysfonctionnement, vérifier que la version installée de la librairie correspond bien à l'architecture de la machine (voir complément ci dessus sur le script d'installation).

Vous pouvez comparer le fichier `pam_secured.so` installé avec les version 32 ou 64 bits qui peuvent être trouvées dans l'archive `sd_pam_agent.tar` du répertoire `/lnx` du répertoire d'installation de l'agent.

La librairie doit être installée dans le répertoire `/lib64/security/` dans le cas d'une version d'EOLE inférieure à 2.5.0 ou dans le répertoire `/lib/x86_64-linux-gnu/security/` dans le cas

contraire.

### 15.1.8.f. Application de redirection : Eole-dispatcher


Dans le cadre de l'utilisation du module Seshat en tant que point d'entrée d'un ENT centralisé, l'application Eole-dispatcher permet de rediriger les utilisateurs vers leur établissement d'origine. Elle se base sur les informations remontées lors de la mise en place de la réplication des serveurs Scribe.

Elle est également prévue pour gérer le cas de l'affectation multiple pour les enseignants et les responsables :

- un enseignant qui aurait des services sur plusieurs établissements se verrait proposer le choix de l'établissement sur lequel il souhaite se connecter ;
- un parent d'élève qui aurait plusieurs enfants dans des établissements différents se verrait également proposer le choix de l'établissement. Il est à noter que la problématique de la l'affectation multiple pour un élève ne se pose pas, puisque ce dernier ne peut pas être scolarisé dans deux établissements.

Eole-dispatcher est capable (au travers de ses filtres d'attributs) de gérer les sources d'authentification suivantes :

- LDAP Académique pour les agents de l'Éducation nationale ;
- LDAP Téléservices pour les parents et élèves ;
- LDAP local (réplicat des serveurs Scribe) pour l'authentification des élèves et parents (si les téléservices ne sont pas déployés).



Le terme affectation est à prendre au sens large, il désigne l'appartenance d'une personne à un établissement.

### Pré-requis

Cette application nécessite :

- la mise en place de la réplication LDAP des serveurs Scribe sur le serveur Seshat ;
- l'alimentation des annuaires des serveurs Scribe avec des extractions AAF **EXCLUSIVEMENT** ;
- la bonne saisie des numéros et libellés établissement sur les serveurs Scribe et Zéphir ;
- la configuration d'une fédération entre chaque serveur Scribe et le serveur Seshat (voir documentation EoleSSO au chapitre : Fédération entre 2 serveurs EoleSSO).

### Installation

Le dispatcher est à installer sur le module Seshat, afin d'utiliser son portail EoleSSO comme portail unique d'authentification vers les ENT (Envole).

L'application n'est pas installée par défaut. Via l'interface de configuration du module, configurer le serveur pour recevoir les applications web :

- en mode normal dans l'onglet **Services**, passer Activer le serveur web Apache à oui ;

- dans l'onglet **Applications web**, saisissez le nom de domaine des applications web dans Nom de domaine des applications web (sans http://);
- enregistrer la configuration et quitter l'interface de configuration du module.

Puis saisir les commandes suivantes sur le module Seshat pour installer le paquet eole-dispatcher :

```
Query-Auto
apt-eole install eole-dispatcher
```

## Configuration

Une fois les paquets installés, il faut de nouveau se rendre dans l'onglet **Application web** de l'interface de configuration du module et passer Activation de la redirection vers les portails ENT à oui. Des paramètres supplémentaires s'affichent.

Activation de la redirection vers les portails ENT	* oui	✎
Rediriger en automatique si un seul ENT	* oui	✎
Proposer le PIA aux professeurs	* non	✎
RNE du Portail académique (PIA)		✎
Portail académique (PIA)		✎
Portail par défaut		✎
webService Arena		✎
Zone par défaut pour le webService Arena		✎
Activer Thèmes	* oui	✎
Nom du Thème	* cloud	✎

- Rediriger en automatique si un seul ENT ;
- Proposer le PIA aux professeurs : permet de proposer le portail académique aux enseignants ;
- RNE du Portail académique (PIA) : permet de saisir l'UAI du portail académique ;
- Portail académique (PIA) : portail sur lequel seront redirigés les personnels académiques ;
- Portail par défaut : adresse du site Internet dédié à l'ENT si aucun portail d'établissement n'est disponible pour l'utilisateur ;
- webService Arena : URL complète du webService ARENA pour la récupération des ressources ;
- Zone par défaut pour le webService Arena : zone par défaut du portail ARENA.

Il est possible de changer ou de désactiver le thème.

Une fois l'application paramétrée, il est nécessaire de reconfigurer le serveur à l'aide de la commande reconfigure.

Une fois le serveur reconfiguré, l'application est accessible à l'adresse : http://<adresse serveur>/edispatcher/

Il est possible de rendre l'application directement accessible depuis l'adresse `http://<adresse_serveur>/`, en renseignant `/edispatcher` en tant qu'`Application web par défaut (redirection)` dans la famille `Applications web`

## Fonctionnement

L'installation du dispatcher va mettre en place sur le serveur SSO les filtres d'attributs nécessaires afin de rediriger correctement la personne.

Extrait du fichier `/usr/share/sso/app_filters/dispatcher.ini` :

```
[user]
rne=ecs_rne
user=uid
uid=uid
source=SourceAuth
FederationKey=DispatcherKey
displayName=displayName
profils=DispatcherProfils
auth=auth
```

L'attribut calculé `ecs_rne`, va permettre de récupérer les codes RNE en fonction des établissements d'affectation de l'utilisateur.

Lors de la connexion d'une personne, Eole-dispatcher va prendre tous les RNE reçus de EoleSSO et présenter tous les liens de fédération pour l'accès aux portails Envole le concernant.

### Exemple d'URL de fédération

`https://<domaineSeshatSSO>/saml?sp_ident=<id_fs>&RelayState=https://`  
 Cette URL effectue une fédération vers le fournisseur de service `<id_fs>` et redirige vers l'`<URL du portail Établissement>` du client en fournissant un identifiant de session.

## Eole-dispatcher et EoleSSO

**RNE :** `id_fs`

`id_fs` est :

- soit l'identifiant du fournisseur de service (entityID tel que défini dans son fichier de méta-données) ;
- soit le nom de son fichier de méta-données placé dans `/usr/share/sso/metadata/` (sans l'extension `.xml`).

Par simplicité il est possible de nommer le fichier metadata de nos entités partenaires (Serveur Scribe des établissements) par `<RNE>.xml` ; `id_fs` est alors le code RNE de l'établissement.

## Libellé et adresse du portail des établissements : URL\_du\_portail\_Établissement

EoleSSO va générer automatiquement, à chaque redémarrage du service `eole-ssso`, un fichier dans `/var/www/html/edispatcher/utils/etabs.ini` qui va contenir les entrées nécessaires pour chaque établissement :

```
[9740091F]
libelle = COLLEGE LECONTE DE LISLE
portail = https://portail.college-lecontedelisle.re
...
```

Ces entrées sont récupérées depuis Zéphir, il est donc nécessaire que les serveurs Scribe soient enregistrés sur le serveur Zéphir. Dans le cas contraire, ou si des informations sont incorrectes ou manquantes, il faudra remplir ce fichier à la main (voir le chapitre : Gestion des sources d'authentification multiples).

Vous pouvez vous baser sur le fichier d'exemple : `/var/www/html/edispatcher/utils/etabs.ini.sample`.

### Message d'erreur : aucun portail trouvé

**Veuillez sélectionner l'établissement sur lequel vous souhaitez vous connecter.**

⚠ #1: [9741046U] aucun portail trouvé

Il manque une section pour le code RNE dans le fichier `/var/www/html/edispatcher/utils/etabs.ini`.

## Description de liens vers des applications web ou vers des portails.

Fichier `/var/www/html/edispatcher/applications.ini` :

- Format des sections :

```
[<identifiant du lien>]
url="<adresse du lien>"
piwik=<identifiant piwik>
```

- Paramétrage des URLs : il est possible d'insérer des étiquettes dynamiques dans les URLs

[SSO] : adresse du serveur SSO de Seshat

[PORTAILHOST] : portail dépendant de la zone d'accès du client (configuré dans `portails.ini`)

[TICKET] : identifiant de session

## Configuration de l'accès à un portail en fonction de la plage IP du client

Eole-dispatcher est également utilisé dans certaines académies comme portail d'authentification unique pour l'accès aux portails ARENA<sup>[p.1152]</sup>.

Il peut exister plusieurs portails en fonction de l'endroit où se trouve l'utilisateur. Par exemple, dans l'académie de la Réunion il existe au moins trois portails d'accès aux application ARENA :

- `portail.ac-reunion.fr` (accessible en externe) ;
- `scoens.ac-reunion.fr` (depuis le réseau pédagogique des établissements) ;
- `scoweb.ac-reunion.fr` (depuis le réseau administratif).

Chaque portail, en fonction de sa zone de confinement, ne présentera pas les mêmes ressources et l'utilisation d'une clé OTP<sup>[p.1177]</sup> sera proposée ou non.

Il faut donc permettre à l'utilisateur d'obtenir le bon portail en fonction de la zone où il se trouve.



La fonction `GetPortailHost` du fichier `/var/www/html/edispatcher/inc.php` du dispatcher permet, en fonction de l'adresse IP du client, de rediriger l'utilisateur vers le bon portail. La récupération de l'adresse IP du client se base sur le champ `HTTP_X_FORWARDED_FOR` des headers HTTP.

Les différentes associations réseau / portail sont définies dans le fichier `/var/www/html/edispatcher/utils/portails.ini`.

Créer le fichier `/var/www/html/edispatcher/utils/portails.ini` et ajouter des sections décrivant une plage IP et l'adresse du portail correspondant :

```
[<adresse IP>]
mask=<masque IP>
portail="<adresse du portail pour cette plage IP>"
```

Un exemple de fichier est présent dans : `/var/www/html/edispatcher/utils/portails.ini.sample`.



```
[172.16.0.0]
mask=13
portail="scoens.ac-reunion.fr"
arena="rev-proxy-peda"
[172.31.190.64]
mask=26
portail="portail.ac-reunion.fr"
arena="rev-proxy-id"
[172.31.16.0]
mask=16
portail="portail.ac-reunion.fr"
arena="rev-proxy-id"
[10.205.0.0]
mask=16
portail="scoweb.ac-reunion.fr"
arena="rev-proxy-agr"
```



Dans cet exemple, tout utilisateur se présentant avec une adresse IP du réseau 10.205.0.0/16, se verra renvoyé vers l'URL du portail académique <https://scoweb.ac-reunion.fr>.

La variable `arena`, permet de spécifier la zone ClearTrust associée au portail. Elle est

utilisée si vous souhaitez intégrer les ressources ARENA dans le bureau Envole.

P l u s d ' i n f o r m a t i o n s :

<https://envole.ac-dijon.fr/wordpress/2014/02/19/integration-de-arena-dans-le-bureau-envole>.

Voir aussi...

Gestion des sources d'authentification multiples

### 15.1.8.g. Configuration du fournisseur d'identité France Connect

Pour mettre en place la relation de confiance entre EoleSSO et France Connect, il faut effectuer une demande d'enregistrement auprès de France Connect : <https://franceconnect.gouv.fr/inscription>

Le fournisseur d'identité France Connect renvoi un identifiant client (Client ID) et une clé privée secrète (Client secret) utilisé pour valider les échanges. Il met à disposition un certain nombre d'URLs nécessaires à la configuration du client.

Pour l'inscription il est demandé les informations suivantes:

- le nom du service ;
- une adresse électronique de contact ;
- un logo représentant le fournisseur de service (logo EOLE, logo de l'académie...) qui apparaîtra sur la page d'authentification de France Connect ;
- une adresse dite de callback : adresse sur laquelle est renvoyé l'utilisateur après authentification.

Dans le cas d'EoleSSO cette adresse est :

`https://<adresse_serveur_eolessso>:8443/oidcallback`

Les logos et bouton de connexion France Connect sont déjà fournis avec EoleSSO.



Pour plus d'informations sur le fonctionnement et la configuration, se reporter à : <https://franceconnect.gouv.fr/fournisseur-service>

Les conditions d'utilisation de France Connect et le processus de raccordement sont décrites dans le document PDF suivant :

[https://franceconnect.gouv.fr/files/CGU FS - Annexe Processus d'implementation de FC par FS V2.1.pdf](https://franceconnect.gouv.fr/files/CGU_FS_-_Annexe_Processus_d'implementation_de_FC_par_FS_V2.1.pdf) [<https://franceconnect.gouv.fr/files/CGU%20FS%20-%20Annexe%20Processus%20d'implementation%20de%20FC%20par%20FS%20V2.1.pdf>]

À noter que parmi les conditions, une **déclaration CNIL** simplifiée est disponible et une **recette de la solution technique** mise en œuvre doit être effectuée par le SGMAP<sup>[p.1183]</sup>.

Une configuration prédéfinie est fournie pour France Connect.



Pour l'activer, choisissez `fconnect` dans la liste déroulante de la variable `Référence du fournisseur d'identité OpenID`, ne pas oublier de valider le choix pour faire apparaître les différentes variables.



L'identifiant client (Client ID) et la clé privée secrète ( Client secret) renvoyés par le fournisseur d'identité utilisés pour valider les échanges doivent être, pour des raisons de sécurité, stockés dans un fichier à part avec des droits restreints.

Pour chaque fournisseur d'identité, ajouter une ligne dans le fichier `/etc/eole/eolesso_openid.conf` :

```
<nom_fournisseur> = "<client id> :<client secret>"
```

Le `nom_fournisseur` doit correspondre au paramètre `Référence du fournisseur d'identité OpenID` renseigné dans l'interface de configuration du module.

Si ces informations ne sont pas renseignées pour l'un des fournisseurs déclarés, un message l'indiquera au lancement de la commande `diagnose` .

Voir aussi...

Onglet Eole sso : Configuration du service SSO pour l'authentification unique

## 15.1.8.h. Configuration du fournisseur d'identité Google (Google APIs).

### Déclaration d'EoleSSO comme fournisseur de service

Pour récupérer votre Client ID / Client Secret, vous devez créer un compte développeur depuis cette adresse : <https://developers.google.com/>

Rendez-vous dans la console développeur de Google afin de déclarer votre service EoleSSO comme application : <https://console.developers.google.com>

- Créez un nouveau projet (barre supérieure de la console -> [select a project](#) -> [create a project](#));
- Une fois le projet créé, cliquez sur la barre de menu gauche (3 barres horizontales), puis sur [API Manager](#). Cliquez ensuite sur [Credentials](#) (à gauche);
- Cliquez sur [OAuth Consent Screen](#) et renseignez au minimum le champ [Product name shown to users](#) (par exemple 'établissement xxx');
- Sauvegardez et dans Credentials, cliquez sur [Create credentials](#), "OAuth Client ID";
- Choisissez [Web application](#) et renseignez les champs suivants :
  - Name : au choix
  - Authorized JavaScript origins : [https://\[adresse\\_serveur\\_sso\]:8443](https://[adresse_serveur_sso]:8443)
  - Authorized redirect URIs : [https://\[adresse\\_serveur\\_sso\]:8443/oidcallback](https://[adresse_serveur_sso]:8443/oidcallback)
- Cliquez sur Create et recopiez l'identifiant et la clé secrète fournis;

### Configuration du fournisseur d'identité (Google) dans l'interface de configuration du module

Une fois les identifiants récupérés, vous pouvez configurer les paramètres d'EoleSSO (gen\_config, onglet Eole SSO en mode expert)

- Passer à [oui](#) la variable [Autoriser l'authentification OpenID Connect](#);
- ajouter un fournisseur en cliquant sur [+Référence du fournisseur d'identité OpenID](#);
- [Référence du fournisseur d'identité OpenID](#) : google (des logos sont présents et utilisés automatiquement en choisissant ce libellé);
- [Libellé du fournisseur d'identité OpenID](#) : Google (ou autre description de votre choix);
- [issuer](#) : <https://accounts.google.com>;
- [authorization\\_endpoint](#) : <https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth>;
- [token\\_endpoint](#) : <https://www.googleapis.com/oauth2/v4/token>;
- [userinfo\\_endpoint](#) : <https://www.googleapis.com/oauth2/v3/userinfo>;
- [jwks\\_uri](#) : <https://www.googleapis.com/oauth2/v3/certs>.

En cas de problème, les paramètres en cours de validité sont décrits ici : <https://accounts.google.com/.well-known/openid-configuration>

Pour plus d'informations sur le support d'OpenID de Google : <https://developers.google.com/identity/protocols/OpenIDConnect>



L'identifiant client (Client ID) et la clé privée secrète ( Client secret) renvoyés par le fournisseur d'identité utilisés pour valider les échanges doivent être, pour des raisons de sécurité, stockés dans un fichier à part avec des droits restreints.

Pour chaque fournisseur d'identité, ajouter une ligne dans le fichier `/etc/eole/eolesso_openid.conf` :

```
<nom_fournisseur> = "<client id> :<client secret>"
```

Le `nom_fournisseur` doit correspondre au paramètre `Référence du fournisseur d'identité OpenID` renseigné dans l'interface de configuration du module.

Si ces informations ne sont pas renseignées pour l'un des fournisseurs déclarés, un message l'indiquera au lancement de la commande `diagnose` .

## 15.2. Mise en oeuvre de LemonLDAP::NG

### 15.2.1. Installation et activation de LemonLDAP::NG

#### Installation de LemonLDAP::NG

##### Installation sur Scribe, AmonEcole ou Seth Éducation

Pour activer le serveur LemonLDAP::NG<sup>[p.1169]</sup> sur les modules Scribe, AmonEcole ou Seth Éducation, il faut installer le paquet **eole-lemonldap-ng-auto**.

```
1 apt install eole-lemonldap-ng-auto
```

Le service sera alors pré-configuré pour utiliser l'annuaire du module.

##### Installation sur les autres modules

Pour activer le serveur LemonLDAP::NG sur les autres modules EOLE (Eolebase par exemple), il faut installer le paquet **eole-lemonldap-ng**.

```
1 apt install eole-lemonldap-ng
```

Les sources d'authentification seront à saisir dans l'interface de configuration du module.



#### Module Seth

L'installation du paquet `eole-lemonldap-ng-auto` sur un module Seth transformera ce dernier en Seth Éducation !



#### LemonLDAP vs EoleSSO

L'installation des paquets `eole-lemonldap-ng` et/ou `eole-lemonldap-ng-auto` entraîne la désinstallation du paquet **eole-ss-server** par le jeu des dépendances de paquets (`dpkg`<sup>[p.1152]</sup>).

### 15.2.2. Onglet Lemonldap : Configuration du service SSO pour l'authentification unique

#### Partie Configuration

Configuration		
1	Nom DNS du service d'authentification LemonLDAP-NG	auth.etb3.ac-test.fr
2	Configurer LemonLDAP-NG depuis l'interface d'administration	* oui
3	Nom DNS du manager LemonLDAP-NG	manager.etb3.ac-test.fr
4	Nom DNS du service Reload de LemonLDAP-NG	reload.etb3.ac-test.fr
5	Nom de domaine des cookies	etb3.lan
6	Backend pour les comptes utilisateurs	* LDAP

1

Nom DNS du service d'authentification LemonLDAP-NG	auth.etb3.ac-test.fr
----------------------------------------------------	----------------------

## Nom DNS du service d'authentification LemonLDAP-NG

Variable calculée.

### Nom interne de la variable

authWebName

2

Configurer LemonLDAP-NG depuis l'interface d'administration	* oui
-------------------------------------------------------------	-------

## Configurer LemonLDAP-NG depuis l'interface d'administration

Permet d'activer l'interface d'administration fournie par le projet LemonLDAP::NG.

Par défaut, cette interface est désactivée, les cas classiques de configuration étant pris en charge via les mécanismes EOLE.

### ⚠ Conflit des modes de configuration

La configuration de LemonLDAP::NG depuis son interface d'administration écrase et remplace celle générée via les mécanismes EOLE.

### Nom interne de la variable

ll\_activer\_manager

3

Nom DNS du manager LemonLDAP-NG	manager.etb3.ac-test.fr
---------------------------------	-------------------------

## Nom DNS du manager LemonLDAP-NG

Indique le nom de domaine avec lequel le manager de LemonLDAP::NG sera joignable. Cette variable est pré-remplie automatiquement.

### Nom interne de la variable

managerWebName

4

Nom DNS du service Reload de LemonLDAP-NG

reload.etb3.ac-test.fr

**Nom DNS du service Reload LemonLDAP-NG**

Indique le nom de domaine avec lequel le service de rechargement de LemonLDAP::NG sera joignable. Cette variable est pré-remplie automatiquement.

**Nom interne de la variable**

reloadWebName

5

Nom de domaine des cookies

etb3.lan

**Nom de domaine des cookies**

Cette variable est pré-remplie.

**Nom interne de la variable**

cookieDomain

6

Backend pour les comptes utilisateurs

LDAP

**Backend pour les comptes utilisateurs**

Permet d'adapter le protocole utilisé en fonction du type d'annuaire associé. Le choix s'effectue entre les types LDAP et AD (annuaire de type OpenLDAP ou annuaire de type Active Directory).

**Nom interne de la variable**

lemon\_user\_db

La variable Nom DNS du service d'authentification LemonLDAP-NG doit être renseignée avec le nom DNS du serveur précédé du nom du service.

La variable Configurer LemonLDAP-NG depuis l'interface d'administration permet d'activer l'interface d'administration de LemonLDAP::NG.

Si la variable est à oui une nouvelle variable apparaît en mode Normal et deux en mode Expert.



1

Nom DNS du manager LemonLDAP-NG

manager.etb3.ac-test.fr

## Nom DNS du manager LemonLDAP-NG

Indique le nom de domaine avec lequel le manager de LemonLDAP::NG sera joignable. Cette variable est pré-remplie automatiquement.

### Nom interne de la variable

managerWebName

2

 Nom DNS du service Reload de LemonLDAP-NG



## Nom DNS du service Reload LemonLDAP-NG

Indique le nom de domaine avec lequel le service de rechargement de LemonLDAP::NG sera joignable. Cette variable est pré-remplie automatiquement.

### Nom interne de la variable

reloadWebName



Si vous activez l'interface d'administration de LemonLDAP::NG vous perdrez la possibilité d'utiliser les outils EOLE pour interagir avec LemonLDAP::NG.

À ne choisir que si vous savez ce que vous faites !

La variable Nom de domaine des cookies à renseigner en cas d'utilisation d'un reverse proxy. Les cookies sont associés au nom utilisé par l'utilisateur pour accéder à un service web. Par défaut la valeur est celle du FQDN. Si vous utilisez un reverse proxy cette valeur n'est plus valable, il faut la remplacer par le chemin d'accès à la redirection du reverse proxy.



**La variable Backend pour les comptes utilisateurs permet de choisir entre LDAP ou AD. pour les échanger.**

Si vous utilisez Scribe mettre en mode LDAP

Si vous utilisez un seth ou un amonecole passer en mode AD.

## Partie Configuration LDAP

Dans cette partie vous avez accès aux paramètres propres à LemonLDAP::NG.

Configuration LDAP

1	B Protocole LDAP à utiliser	* ldaps
2	N Port d'écoute du LDAP utilisé par LemonLDAP::NG	* 636
3	N Vérifier les certificats SSL du serveur LDAP	* oui
4	N Nombre de processus dédié à Lemon (équivalent au nombre de processeurs)	* 4
5	E Verbose des journaux	* info
6	E LemonLDAP Administrator username	* admin

1

B Protocole LDAP à utiliser \* ldaps

### Protocole LDAP à utiliser

Il est possible d'adapter le protocole à utiliser selon les capacités du serveur LDAP associé. Le choix se fait entre **ldaps** et **ldap**.

#### Nom interne de la variable

| ldapScheme

2

N Port d'écoute du LDAP utilisé par LemonLDAP::NG \* 636

### Port d'écoute du LDAP utilisé par LemonLDAP::NG

Port utilisé pour contacter l'annuaire.

#### Nom interne de la variable

| ldapServerPort

3

N Vérifier les certificats SSL du serveur LDAP \* oui

### Vérifier les certificats SSL du serveur LDAP

Active ou désactive la vérification du certificat SSL fourni par l'annuaire dans le cas du protocole LDAPS

#### Nom interne de la variable

| lmldapverify

4

N Nombre de processus dédié à Lemon (équivalent au nombre de processeurs) \* 4

## Nombre de processus dédié à Lemon (équivalent au nombre de processeurs)

Permet de limiter les ressources allouées



Il est conseillé de ne pas allouer la totalité des files de traitement pour éviter de bloquer le système complètement en cas de charge excessive.

### Nom interne de la variable

lemonproc

5

**Verbosité des journaux**

\* info

### Verbosité des journaux

Détermine la quantité d'informations rapportées par les services LemonLDAP::NG

- Info : remonte uniquement les logs informatifs
- notice : remonte les logs informatifs + notifications
- warn : remonte les logs informatifs + notifications + warning
- error : remonte les logs informatifs + notifications + warning + error
- debug : remonte tous les logs possible

### Nom interne de la variable

lm\_loglevel

6

**LemonLDAP Administrator username**

\* admin

### LemonLDAP Administrator username


Personnalise le nom de l'utilisateur avec les droits d'administration.

### Nom interne de la variable

lemonAdmin

Le serveur LemonLDAP::NG prend en charge LDAP over SSL (LDAPS). La fonction Strict SSL est définie par défaut. La fonction Strict SSL nécessite une certification de serveur.

La variable `Protocole LDAP à utiliser` permet de choisir entre `LDAP` et `LDAPS`



Pour des interactions en LDAP avec Active Directory, prendre en compte que certaines actions nécessitent l'utilisation de LDAPS (LDAP sur SSL) entre le client et Active Directory



La variable `Port d'écoute du LDAP utilisé par LemonLDAP::NG` permet de changer le port associé pour LDAP. Par défaut il s'agit du port `636`

La variable `Vérifier les certificats SSL du serveur LDAP` permet de valider les certificats SSL pour l'authentification du serveur LemonLDAP::NG.

La variable `Nombre de processus dédié à Lemon (équivalent au nombre de processeurs)` indique le nombre de processus utilisés par LemonLDAP::NG. Par défaut cette variable est à 4, néanmoins il est préférable d'avoir ce nombre légèrement inférieur au nombre de processeurs.

## Configuration CAS

The screenshot shows the 'Configuration CAS' interface. It features a list of CAS attributes with the following callouts:

- 1**: Points to the 'Nom de l'attribut CAS' label.
- 2**: Points to the 'Nom de l'attribut CAS' input field.
- 3**: Points to the 'Attribut LDAP équivalent' input field.
- 4**: Points to the 'Endpoint du service cas' input field.
- 5**: Points to the 'Chemin de l'autorité de certification (ou rien)' input field.

The interface includes a 'Montrer/Cacher' button and a '+ Nom de l'attribut CAS' button.

1

This close-up shows the configuration form for a CAS attribute. It includes:

- A red error icon and the label 'Nom de l'attribut CAS'.
- An input field containing 'username'.
- A red error icon and the label 'Attribut LDAP équivalent'.
- An input field containing 'uid'.
- A 'Montrer/Cacher' button.
- A '+ Nom de l'attribut CAS' button.

### Nom de l'attribut CAS

Cette variable multivaluée permet d'associer des noms d'attribut CAS avec des noms d'attribut LDAP. Cette association permet de fournir au protocole CAS les attributs qui lui sont nécessaires quand ils n'existent pas avec le même nom dans l'annuaire.

2

### **E** Nom de l'attribut CAS

### Nom de l'attribut CAS

Le nom de l'attribut CAS correspond au membre du couple utilisé côté CAS.



Les attributs sont sensibles à la casse.

**Nom interne de la variable**

casAttribute

3

**Attribut LDAP équivalent****Attribut LDAP équivalent**

Le nom de l'attribut LDAP correspond à l'attribut LDAP dont la valeur sera associée au nom de l'attribut CAS précédent.



Les attributs sont sensibles à la casse.

**Nom interne de la variable**

casLDAPAttribute

4

**Endpoint du service cas****Endpoint du service cas**

Complément d'url qui permet d'accéder au service CAS.

**Nom interne de la variable**

casFolder

5

**Chemin de l'autorité de certification (ou rien)****Chemin de l'autorité de certification**

Emplacement du certificat de l'autorité de certification permettant de valider l'accès si nécessaire.

**Nom interne de la variable**

ssoCALocation

LemonLDAP::NG. peut être utilisé comme un serveur CAS<sup>[p.1154]</sup>. Il peut permettre de fédérer LemonLDAP::NG. avec :

- Un autre fournisseur d'authentification CAS LemonLDAP::NG.
- Tout client CAS

LemonLDAP::NG. est compatible avec le protocole CAS versions 1.0, 2.0 et une partie de la 3.0

(échange d'attributs).

## Partie Personnalisation de la mire SSO

1

### Skin utilisé par LemonLDAP::NG

Sélectionne l'aspect visuel de la mire d'authentification parmi les thèmes proposés par l'application LemonLDAP::NG :

- bootstrap
- dark
- impact
- pastel

#### Nom interne de la variable

| IISkin

2

### Permettre aux utilisateurs d'afficher l'historique de connexion

Active l'affichage de son historique de connexion pour chaque utilisateur.

#### Nom interne de la variable

| IICheckLogins

3

## Permettre aux utilisateurs de réinitialiser leurs mots de passe par mail

Active la fonctionnalité de réinitialisation autonome de mot de passe en cas de perte.

### Nom interne de la variable

IIResetPassword

4

Permettre aux utilisateurs de changer leurs mots de passe depuis LemonLDAP

\* oui

## Permettre aux utilisateurs de changer leurs mots de passe depuis LemonLDAP

Active le formulaire de changement de mot de passe.

### Nom interne de la variable

IIChangePassword

5

Autoriser le renouvellement des mots de passe expirés

\* oui

## Autoriser le renouvellement des mots de passe expirés

Permet le renouvellement du mot de passe depuis la mire dans le cas d'une expiration.

### Nom interne de la variable

IIResetExpiredPassword

6

Adresse de l'application pour réinitialiser leurs mots de passe

https://autre-serveur.fr/resetmd

## Adresse de l'application pour réinitialiser leurs mots de passe

Adresse du formulaire à présenter aux utilisateurs pour leur permettre de réinitialiser leur mot de passe

### Nom interne de la variable

IIResetUrl

7

Permettre aux utilisateurs de créer un compte

\* oui

## Permettre aux utilisateurs de créer un compte

Donne le droit aux utilisateurs de créer un compte.

### Nom interne de la variable

IIRegisterAccount

8

Base de comptes pour l'enregistrement

LDAP

## Base de comptes pour l'enregistrement

Type de base pour l'enregistrement des comptes créés parmi les choix suivants :

- LDAP
- AD
- Demo
- Custom

### Nom interne de la variable

| IRegisterDB

9

Domaines vers lesquels le formulaire peut renvoyer

autre-domaine.fr

## Domaines vers lesquels le formulaire peut renvoyer

Liste des domaines autorisés depuis le formulaire.

### Nom interne de la variable

| ICSPTargets

La variable `Skin utilisé par LemonLDAP::NG` permet de choisir le skin utilisé par LemonLDAP::NG.

La variable `Permettre aux utilisateurs d'afficher l'historique de connexion` permet aux utilisateurs lorsqu'elle est à `oui`, d'afficher leur historique de connexion.

La variable `Permettre aux utilisateurs de réinitialiser leurs mots de passe par mail` met en place la possibilité pour les utilisateurs de modifier leurs mots de passe depuis la fenêtre de connexion. La méthode consiste à demander la confirmation de l'adresse mail de l'utilisateur, si celle-ci correspond il recevra un mail avec un lien pour changer son mot de passe.

La variable `Permettre aux utilisateurs de changer leurs mots de passe depuis LemonLDAP` permet aux utilisateurs de changer librement leur mot de passe de depuis la page de gestion LemonLDAP::NG correspondant par défaut à la variable `Nom DNS du service d'authentification LemonLDAP-NG` ou variable Creole `authWebName`

La variable `Autoriser le renouvellement des mots de passe expirés` autorise le renouvellement par l'utilisateur.

Dans ce cas il est possible avec la variable `Adresse de l'application pour réinitialiser leurs mots de passe` d'indiquer une application ou un service spécifique (compatible LDAP,

LDAPS, et LemonLDAP::NG) pour cette opération.

La variable Permettre aux utilisateurs de créer un compte autorise les utilisateurs à créer des comptes supplémentaires en lieu et place de l'administrateur, depuis l'interface LemonLDAP::NG.

La Variable Base de comptes pour l'enregistrement vous permet de choisir le type de base que vous voulez parmi 4 possibilités :

- Une base LDAP
- Une base AD
- Une base de démonstration
- Une base personnalisable.

Si vous choisissez une base personnalisable une nouvelle variable apparaîtra. Adresse de l'application de création de compte qu'il faut remplir en indiquant le service ou l'application qui va remplir la base.

1

Indiquer l'adresse de l'application de création de compte alternative. (https://.....)


#### **Nom interne de la variable**

| IIRegisterURL

La variable Domaines vers lesquels le formulaire peut renvoyer, concerne tous services ou applications externes au domaine du serveur LemonLDAP::NG vers lesquels il doit cependant pouvoir, soit donner accès, soit interagir.

## 16. Les applications web sur le module Scribe

Le module Scribe propose un ensemble d'applications web dont la plupart sont le résultat de la mutualisation inter-académique Envole : <https://envole.ac-dijon.fr>.



Elles sont adaptées pour fonctionner avec un serveur d'authentification unique. Grâce à cette méthode d'authentification unique, les utilisateurs du module Scribe se connectent une seule fois pour accéder à l'ensemble des applications. Des rôles sont prédéfinis dans chacune d'elles. Il est possible dans certaines, de modifier les rôles prédéfinis pour l'utilisateur.

Parmi les services web qu'il est possible de proposer on trouve des cahiers de texte numériques, des gestionnaires de fichiers, des CMS<sup>[p.1155]</sup> mais aussi un portail.

Le portail Envole permet de centraliser les différentes applications web et offre bien d'autres services : widgets, réseaux sociaux, délégation de droits ...

Le paramétrage du module Amon permet de rendre ces services web accessibles depuis l'extérieur de l'établissement.

### 🔗 Application par défaut

Si le portail Envole n'est pas installé, l'application web par défaut est Rouncube et l'adresse `http://<adresse_serveur>/` pointe vers

`http://<adresse_serveur>/roundcube/`

Il est possible de modifier ce comportement dans l'interface de configuration du module, dans l'onglet **Applications Web** → **Application Web par défaut (redirection)**.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure`.

Des applications web vous sont proposées dont certaines sont **pré-installées** et doivent être activées lors de la configuration du module.

D'autres sont **pré-packagées** et leur installation est laissée à votre initiative. Vous pouvez également ajouter vos propres applications.



La seule procédure valide pour mettre à jour les applications web d'un module EOLE est la procédure proposée par EOLE.

En aucun cas vous ne devez les mettre à jour par les moyens qui sont proposées via le navigateur.


Vous risquez d'endommager vos applications web et d'exposer votre module à des failles de sécurité.

## 16.1. Espace Numérique Personnel pour l'Éducation avec Envole

Envole est un Espace Numérique Personnel<sup>[p.1161]</sup> pour l'Éducation.

Il propose une interface de type portail Web 2.0<sup>[p.1188]</sup> qui permet l'interaction entre un utilisateur et son environnement numérique résultant de l'utilisation de services hétérogènes.

Il centralise dans une seule interface l'ensemble des applications de l'utilisateur : mail, agenda, dossier personnel, B2i, blog, gestion de notes, gestion des absences, etc ...




Panorama d'Envole

Envole est adapté pour mettre en œuvre un Portail Internet Académique (PIA), un Portail Internet Établissement (PIE) ou un Espace Numérique de Travail (ENT).

Envole est personnalisable par l'administrateur (changer le thème, imposer des onglets et des widgets, concevoir des widgets) et par l'utilisateur (ajouter des onglets et des boutons, gérer ses marque-pages, utiliser des widgets).





Portail et Bureau d'accès rapide aux applications

Le site Envole : <https://envole.ac-dijon.fr/>

## Historique du projet

- Envole 1 a été créé par l'académie de Créteil pour construire sa solution ENT : Cartable en ligne. À la demande du Ministère de l'Éducation nationale, les différentes évolutions ont permis la sortie d'une version 1.5 permettant l'utilisation d'Envole dans d'autres académies. Envole 1.5 est monolithique (modularité réduite) et n'évoluera plus (produit non porté sur EOLE 2.3).
- Envole 2.0 (pour web 2.0) est un projet mutualisé entre les académies de Créteil et de Dijon. Cette version est modulaire et propose de nouvelles applications web.
- Envole 3 correspond à la version d'Envole diffusée avec EOLE 2.3. Cette version propose de nouvelles applications web. Elle est le résultat de la mutualisation entre les académies d'Aix-Marseille, de Besançon, de Créteil, de Dijon, de La Réunion, d'Orléans-Tours, de Poitiers et de Reims.
- Envole 4 correspond à la version d'Envole diffusée avec EOLE 2.4 (à partir de la version 2.4.2). Cette version propose de nouvelles applications web. Elle est le résultat de la mutualisation entre les académies d'Aix-Marseille, de Besançon, de Créteil, de Dijon, de La Réunion, d'Orléans-Tours, de Poitiers, de Caen, de Grenoble, de Nice et de Reims.
- Envole 5 correspond à la version d'Envole diffusée avec EOLE 2.5 (à partir de la version 2.5.2). Cette nouvelle version s'appuie sur une version plus récente de PHP nécessaire pour le fonctionnement des dernières versions des applications web proposées.
- Envole 6 correspond à la version d'Envole diffusée avec EOLE 2.6 (à partir de la version 2.6.1).
- Envole 7 correspond à la version d'Envole diffusée avec EOLE 2.7 (à partir de la version 2.7.1).
- Envole 8 correspond à la version d'Envole diffusée avec EOLE 2.8.

Le pôle EOLE est chargé de sa diffusion et participe à l'élaboration de la solution, en particulier sur les aspects annuaire LDAP et authentification SSO.

## Principes de fonctionnement

### L'authentification

Pour l'authentification des utilisateurs, Envole utilise un serveur SSO<sup>[p.1184]</sup>.


L'utilisation d'un serveur SSO permet de centraliser l'authentification. En s'authentifiant auprès du serveur SSO, les utilisateurs peuvent se connecter aux différentes applications web intégrées dans le portail sans avoir à se ré-identifier sur chacune d'entre-elles. Les applications web pré-configurées disponibles sur le module Scribe utilisent ce serveur SSO pour l'authentification. Lors de la phase d'authentification celui-ci renvoie des informations sur l'utilisateur, ce qui permet, par le biais d'un

système de profils, de personnaliser le portail.


## Le portail

Historiquement basé sur le logiciel POSH (<http://sourceforge.net/projects/posh>), le portail Envole propose :


- un système d'onglet pour organiser ses applications ;
- un bureau d'accès rapides aux applications ;
- des widgets pour la gestion du flux d'informations ;
- un réseau social ;
- la gestion des profils (onglet, bureau) permettant de personnaliser l'environnement des utilisateurs ;
- un espace d'administration.




Portail et Bureau d'accès rapide aux applications



Réseau social du portail Envole



Gestion des profils



Espace d'administration

## 16.1.1. Installation et paramétrage

La mise en place d'un portail dans Envole se décompose comme suit :

- installation du portail Envole ;
- activation du service SSO ;
- configuration de l'authentification CAS ;
- paramétrage du portail Envole ;
- sélection des applications web pré-configurées ;
- configuration pour un accès extérieur.

Ces différentes étapes s'effectuent à partir de l'interface de configuration du module.


### Installation d'un portail Envole

Le portail historique d'Envole Posh est désormais obsolète.

Il est possible de le remplacer par l'un des portails suivants :

- Ninegate
- ePortail

### Activation du serveur EoleSSO



Dans l'onglet Services, vérifier que Utiliser un serveur EoleSSO est bien configuré en local (ou en distant selon l'architecture cible envisagée).

### Configuration de l'authentification CAS

The screenshot shows the 'Configuration' page for 'Eole sso'. It contains several sections of configuration fields:

- Global Settings:**
  - Nom de domaine du serveur d'authentification SSO: [ ]
  - Port utilisé par le service EoleSSO: 8443
  - Adresse du serveur LDAP utilisé par EoleSSO: localhost
- LDAP Server Configuration:**
  - Adresse du serveur LDAP utilisé par EoleSSO: localhost
  - Port du serveur LDAP utilisé par EoleSSO: 389
  - Chemin de recherche dans l'annuaire: o=gouv,c=fr
  - Libellé à présenter aux utilisateurs en cas d'homonymes: Annuaire de amon.monreseau.lar
  - Informations supplémentaire dans le cadre d'information sur les homonymes: [ ]
  - Utilisateur de lecture des comptes LDAP (nécessaire pour la fédération): cn=reader,o=gouv,c=fr
  - Fichier de mot de passe de l'utilisateur de lecture: /root/.reader
  - Attribut de recherche des utilisateurs: uid
- Advanced Settings:**
  - Information LDAP supplémentaires (applications): non
  - Adresse du serveur SSO parent: [ ]
  - Port du serveur SSO parent: 8443
  - Nom d'entité SAML du serveur eole-sso (ou rien): [ ]
  - Gestion de l'authentification OTP (RSA SecurID): non
  - Chemin du certificat SSL (ou rien): [ ]
  - Chemin de la clé privée liée au certificat SSL (ou rien): [ ]
  - Chemin de l'autorité de certification (ou rien): [ ]
  - Durée de vie d'une session sur le serveur SSO (en secondes): 7200
  - CSS par défaut du service SSO (sans le .css): [ ]
  - Cacher le formulaire lors de l'envoi des informations de fédération: non

Configuration d'un serveur EoleSSO local

Indiquer le chemin permettant aux applications web de rediriger les utilisateurs vers la mire en cas de connexion ou de déconnexion.

Dans l'onglet **Eole sso**, saisir le nom de domaine dans : Nom de domaine du serveur d'authentification SSO



Saisir une adresse IP est possible mais est incompatible avec un accès extérieur.

## Configuration du serveur web

Dans l'onglet **Application web** :

- Nom de domaine des applications web (sans http://) renseigner le nom de domaine avec lequel vous souhaitez accéder à votre portail ;  
Saisir une adresse IP est possible mais est incompatible avec un accès extérieur.
- l'application web par défaut n'est disponible que si la variable Utiliser Envole comme application par défaut en frontal est à non dans l'onglet **Envole** ;
- préciser si le serveur web est derrière un proxy inverse ;
- pour gérer les bases de données via l'application web Adminer passer Activer Adminer à oui.

Envole thème est installé par défaut avec Envole et gère les thèmes de certaines applications web, de l'EAD et de la mire SSO. Il est possible de choisir parmi une liste de thèmes ou de désactiver Envole thème.

## Sélection des applications web

Toujours dans l'onglet **Applications web**, choisir les applications à activer en les passant à oui.

L'onglet "Applications web"


Chaque application est documentée séparément, référez-vous à chacune d'entre-elles pour plus

d'informations (installation, accessibilité, rôles des utilisateurs, etc).

## 16.1.2. Ninegate : portail

### Présentation

Ninegate est un portail basé sur Symfony<sup>[p.1185]</sup>.



<https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/ninegate>

### Installation de Ninegate

Ninegate s'installe manuellement, saisir les commandes suivantes dans un terminal :

```
Query-Auto
```

```
apt-eole install eole-ninegate
```

L'application n'est pas disponible immédiatement après l'installation.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure`.



Pour désactiver rapidement et temporairement (jusqu'au prochain reconfigure) l'application web il est possible d'utiliser la commande suivante :

```
a2dissite nom de l'application
```

Le nom de l'application à mettre dans la commande est celui que l'on trouve dans le répertoire `/etc/apache2/sites-available/`

Pour activer cette nouvelle configuration il faut recharger la configuration d'Apache avec la commande :

```
service apache2 reload
```

Pour réactiver l'application avec cette méthode il faut utiliser les commandes suivantes :

```
a2ensite nom de l'application
```

```
service apache2 reload
```

Pour désactiver l'application pour une période plus longue voir définitivement, il faut désactiver l'application depuis l'interface de configuration du module, dans l'onglet Applications web .

L'opération nécessite une reconfiguration du module avec la commande `reconfigure` .


## Accéder à l'application

Pour accéder à l'application se rendre à l'adresse : `http://<adresse_serveur>/ninegate/`

L'authentification se fait **obligatoirement** par le biais du serveur SSO, ce service doit donc être actif.

### 16.1.3. ePortail : portail d'entreprise

#### Présentation



ePortail est un portail d'entreprise tourné vers l'intranet comme l'extranet.

<https://envole.ac-dijon.fr/presentation/eportail/>

## Installation

ePortail s'installe manuellement, saisir les commandes suivantes :

```
Query-Auto
```

```
apt-eole install eole-eportail
```

L'application n'est pas disponible immédiatement après l'installation.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure` .



Pour désactiver rapidement et temporairement (jusqu'au prochain `reconfigure`) l'application web il est possible d'utiliser la commande suivante :

```
a2dissite nom de l'application
```



Le nom de l'application à mettre dans la commande est celui que l'on trouve dans le répertoire `/etc/apache2/sites-available/`

Pour activer cette nouvelle configuration il faut recharger la configuration d'Apache avec la commande :

```
service apache2 reload
```

Pour réactiver l'application avec cette méthode il faut utiliser les commandes suivantes :

```
a2ensite nom de l'application
```

```
service apache2 reload
```

Pour désactiver l'application pour une période plus longue voir définitivement, il faut désactiver l'application depuis l'interface de configuration du module, dans l'onglet `Applications web`.

L'opération nécessite une reconfiguration du module avec la commande `reconfigure`.

## Accéder à l'application

Pour accéder à l'application se rendre à l'adresse : `http://<adresse serveur>/eportail/`

L'authentification se fait **obligatoirement** par le biais du serveur SSO, ce service doit donc être actif.

## Rôles des utilisateurs

Tous les utilisateurs présents dans l'annuaire possèdent un accès à l'application.

- **administrateur**

Seul l'utilisateur `admin` est "administrateur" de l'application, il peut :

- Configurer les onglets
- Configurer des widgets
- Administrer la gestion des profils.

### 16.1.4. Accès au portail

Une fois installé, si Envole est configuré pour être en frontal il est accessible à l'adresse `http://<adresse serveur>/` sinon à l'adresse `http://<adresse serveur>/envole/`

## Accès interne

Pour un accès interne, vous pouvez accéder au portail :

- par le nom de machine ;
- par l'adresse IP ;
- par le nom de domaine si l'accès extérieur est configuré.

## Accès externe

Pour un accès externe, vous pouvez accéder au portail :

- par le nom de domaine.





Le serveur Amon doit être configuré pour permettre l'accès depuis l'extérieur.

## Rôles des utilisateurs

Les comptes d'accès à Envole sont ceux de l'annuaire défini dans l'interface de configuration du module. Seul l'utilisateur `admin` est l'administrateur du portail.

Il est possible de déléguer ce rôle dans l'interface d'`administration du portail / utilisateurs / gestion des utilisateurs`, cliquer sur le compte utilisateur choisi et passer champ `Type d'utilisateur` à `administrateur`.

### 16.1.4.a. Configurer le module Amon pour Envole

Pour un fonctionnement optimal des applications web hébergées sur le module Scribe derrière un serveur Amon ou hébergées sur module AmonEcole, il est impératif d'utiliser un nom de domaine<sup>[p.1174]</sup> (exemple : `monetab.ac-acad.fr`). Celui-ci doit être résolvable depuis Internet et il faut le renseigner partout où cela est nécessaire.


Ce nom de domaine sera à utiliser tant depuis l'extérieur de l'établissement que depuis l'intérieur.

Pour rendre accessible Envole ou certaines applications web hébergées sur le module Scribe depuis l'extérieur, il faut activer et configurer le pare-feu et le proxy inverse.

## Configurer le pare-feu

Par défaut, le module Amon propose des modèles de pare-feu facilitant la mise en place d'un serveur Scribe en DMZ. Pour configurer le pare-feu, il faut dans l'onglet `Firewall`, choisir un `Modèle de filtrage` compatible :

- **3zones-dmz** : gestion d'une zone pedago sur l'interface 1 et d'une zone DMZ publique pouvant accueillir un module Scribe sur l'interface 2 ;
- **4zones** : gestion d'une zone admin sur l'interface 1, d'une zone pedago sur l'interface 2 et d'une zone DMZ publique pouvant accueillir un module Scribe sur l'interface 3 ;
- **5zones** : gestion d'une zone admin sur l'interface 1, d'une zone pedago sur l'interface 2, d'une zone DMZ publique pouvant accueillir un module Scribe sur l'interface 3 et d'une zone DMZ privée sur l'interface 4.




Le modèle de zones proposées correspond à un modèle de filtrage ERA. Les modèles de filtrage ERA sont la description de pare-feu enregistrés dans des fichiers XML situés par défaut dans le répertoire `/usr/share/era/modeles/`.

Avec ERA il est possible de créer un nouveau modèle personnalisé dans le répertoire `/usr/share/era/modeles/`. Celui-ci apparaîtra dans la liste des modèles proposés par défaut.

## Configuration du proxy inverse

Pour activer le proxy inverse, dans `Services`, passer `Activer le reverse proxy Nginx` à `oui`.




L'activation du service fait apparaître un nouvel onglet nommé `Reverse proxy`.



Vue de l'onglet Reverse proxy de l'interface de configuration du module

## Redirection de services particuliers



Pour rediriger le service EoleSSO (port 8443) il faut indiquer l'adresse IP ou le nom de domaine interne de la machine de destination (adresse IP ou le nom de domaine interne du module Scribe). Si le service EoleSSO est activé localement il est impossible de réaliser une redirection pour ce service.



Le service SSO local du module Amon ne devra pas être activé si vous renseignez l'adresse d'un service SSO distant au niveau du proxy inverse.

## Redirection HTTP et HTTPS

Pour rediriger HTTP et HTTPS il est nécessaire de passer la variable Activer le reverse proxy Nginx pour le http/https à oui et de renseigner plus d'informations :

- le Nom de domaine ou IP à rediriger : le nom de domaine diffusé auprès des utilisateurs. Ce nom de domaine est celui qui permet d'accéder au module Amon ou AmonEcole ;
- Activer la redirection pour tous les sous-domaines : cette variable est disponible à partir de la version 2.6.2 d'EOLE, elle permet la prise en charge de tous les sous-domaines par le proxy inverse ;
- Demander un certificat à Let's Encrypt pour ce domaine ? : cette variable est disponible à partir de la version 2.6.2 d'EOLE si la redirection pour tous les sous-domaines n'est pas activé et que le certificat SSL est Let's Encrypt ;
- le Répertoire ou nom de la page à rediriger permet de rediriger un sous-répertoire vers une machine. La valeur par défaut est / ;
- l'IP ou domaine de destination (avec http:// ou https://) ou URI complète permet de saisir l'adresse IP (exemple : http://192.168.10.1), le nom de domaine (exemple : http://scribe.monetab.fr) ou l'URI<sup>[p.1188]</sup> (exemple : http://scribe.monetab.fr/webmail/) du serveur de destination hébergeant la ou les applications.

Il est possible de forcer l'utilisation du protocole HTTPS pour les requêtes utilisant le protocole HTTP de façon transparente. De cette manière, un utilisateur web se connectant à l'adresse <http://monetab.fr> sera automatiquement redirigé vers <https://monetab.fr>

Ainsi les communications sont automatiquement chiffrées protégeant la transmission de données sensibles (nom d'utilisateur, mot de passe, etc.).

Le proxy inverse peut être utilisé pour ne rediriger que le HTTPS en passant les valeurs Reverse proxy HTTP à non et Reverse proxy HTTPS à oui.


Il est possible d'ajouter plusieurs redirections en cliquant sur le bouton + Nom de domaine ou IP à rediriger.



Un répertoire déterminé peut également être redirigé vers un serveur différent. Par exemple le lien vers l'application Pronote<sup>[p.1180]</sup>, <https://monetab.fr/pronote/> peut être redirigé vers <http://pronote.monetab.fr/> (attention, le "/" final est important, puisqu'il faut rediriger à la racine du serveur de destination).

## Activation de l'authentification unique

Si vous voulez activer le service EoleSSO sur le module Amon, Utiliser un serveur EoleSSO à distant dans l'onglet Services, dans l'onglet Eole sso, seuls les paramètres Nom de domaine du serveur d'authentification SSO et Port utilisé par le service EoleSSO sont requis et les autres options ne sont pas disponibles car elles concernent le paramétrage du serveur local.



Configuration d'un serveur EoleSSO distant

L'option **Nom de domaine du serveur d'authentification SSO** doit être configurée avec le nom de domaine public utilisé dans Envole (typiquement : *monetab.ac-monacad.fr*).

Dans ce cas l'utilisateur `admin` du module Scribe sera administrateur du module Amon.

Dans le cas de l'utilisation du serveur EoleSSO local, **Nom de domaine du serveur d'authentification SSO** doit être renseigné avec le nom DNS du serveur.

## Nom de domaine et récapitulatif de la configuration

Le nom de domaine doit être renseigné à de multiples endroits de la configuration.

- onglet **Général** : choisir le modèle de filtrage ;
- onglet **Services** :
  - Activer le proxy inverse Nginx : `oui` ;
- onglet **Eole sso** :
  - Nom de domaine du serveur d'authentification SSO : `etab.ac-acad.fr` ;
- onglet **Applications web** si module AmonEcole :
  - Nom de domaine des applications web (sans http://) : `etab.ac-acad.fr` ;
- onglet **Reverse proxy** :
  - Nom de domaine par défaut : `etab.ac-acad.fr` ;
  - Nom de domaine du serveur SSO : `etab.ac-acad.fr` ;
  - Activer la configuration automatique pour les applications locales à `oui`.
- onglet **Certificats ssl** uniquement en mode expert :
  - Nom DNS/IP alternatif du serveur : `etab.ac-acad.fr` (*ré-générer les certificats si nécessaire*).

Voir aussi...

Onglet Firewall

Onglet Reverse proxy : Configuration du proxy inverse

Onglet Eole sso : Configuration du service SSO pour l'authentification unique

ERA, éditeur de règles pour le module Amon

### 16.1.4.b. Activer le portail Envole dans l'EAD

Pour activer la règle optionnelle permettant l'accès au portail depuis l'extérieur, il faut se rendre dans l'EAD du module Amon, dans **Configuration Générale / Règles du pare-feu**, et passer à Actif Ouvrir le portail Envole 2.0 sur internet et valider.

DEFINIR LES RÈGLES GÉNÉRALES DU PARE-FEU		
Activez/Désactivez des règles optionnelles		
	Actif	Inactif
Ouvrir le portail Envole 2.0 sur Internet	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
[  Valider ]		

Configuration EAD pour Envole

### 16.1.4.c. Configuration sans module Amon

L'onglet **EAD** du portail Envole pointe vers l'EAD du serveur Scribe sur le port 4203.

Envole est configuré par défaut pour fonctionner derrière un Amon.

Si vous souhaitez utiliser autre chose qu'un module Amon, la valeur du port est modifiable depuis l'interface de configuration du module :


En **Mode / Expert** onglet **Ead-web** passer Utilisation d'un reverse proxy pour l'accès à l'EAD à **non** .

## 16.1.5. Personnalisations visuelles


### 16.1.5.a. Personnalisation avec Envole Thèmes

#### Présentation

Envole Thèmes permet de récupérer des thèmes pour les différents éléments visuels propre à Envole : mire SSO, EAD, portail Envole, les diverses applications supportées par la mutualisation, ...



Vue de la mire SSO avec le thème Envole



Vue du portail avec le thème Envole

## Installation d'Envole Thèmes

Installation du paquet `eole-envole-themes`

Envole Thèmes s'installe manuellement, saisir les commandes suivantes :


```
Query-Auto
```

```
apt-eole install eole-envole-themes
```

Pour choisir le thème parmi la liste proposée il faut se rendre dans l'interface de configuration du module dans l'onglet **Applications web** et choisir le thème dans Nom du Thèmes.

Envole Thèmes n'est pas disponible immédiatement après l'installation.

L'opération nécessite une reconfiguration du module avec la commande `reconfigure`.



Cette solution n'est pas compatible avec certaines des personnalisations manuelles de la mire SSO.

### 16.1.5.b. Changer la page d'accueil

Envole démarre par défaut sur la page intitulé Mon carnet qui est l'accueil du réseau social.

Plusieurs configurations sont disponibles.

Depuis l'interface d'administration :

- Dans l'onglet **Configuration / Configuration générale de l'application** ;
- Dans **A chaque connexion, charger par défaut** ;
- • Choisissez parmi :
  - **Le premier onglet** : ouvrira le premier onglet de l'utilisateur (pas Mon carnet) ;
  - **La page ouverte à la dernière fermeture** : ouvre le dernier onglet ouvert par l'utilisateur ou le premier onglet ;
  - **L'accueil (si applicable)** : ouvrira la page Mon carnet si le réseau social est activé.



## 16.1.5.c. Personnalisation de la mire SSO

Ce chapitre répertorie les différentes possibilités offertes pour personnaliser l'apparence de la page d'authentification du serveur EoleSSO (pour une meilleure intégration dans l'environnement existant, et en particulier dans le cadre d'un portail d'accès aux ressources d'un établissement).

### Message d'avertissement (CNIL)

Il est prévu de pouvoir afficher un message relatif à la déclaration CNIL du site.

- mettre le texte du message d'avertissement (formaté en HTML) dans un fichier `avertissement.txt` qui est à placer dans le répertoire `/usr/share/sso/interface/theme` ;
- relancer le service : `CreoleService eole-sso restart`

#### Exemple de déclaration

Conformément à la loi, nous vous informons que ce site a fait l'objet d'une déclaration de traitement automatisé d'informations nominatives auprès de la CNIL Loi du 6 janvier 1978 relative à l' « Informatique et aux Libertés » :<br />

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous pouvez à tout moment accéder aux informations personnelles vous concernant et détenues par l'établissement, demander leur modification ou leur suppression. Ainsi, vous pouvez, à titre irrévocable, demander que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations vous concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.<br />

Pour toutes demandes, veuillez contacter l'administrateur à l'adresse : `administrateur@etablissement.fr`

### CSS : Méthode 1

La feuille de style par défaut `/usr/share/sso/interface/main.css` importe les feuilles de style `./theme/style/theme.css` et `./leaves.css` :

```
[...]
@import url(./leaves.css);
@import url(./theme/style/theme.css);
[...]
```

Comme le fichier `./theme/style/theme.css` est appelé en deuxième dans la feuille il va permettre une surcharge de la première feuille de style `./leaves.css`.

Éditer le fichier vide `./theme/style/theme.css` appelé dont le chemin absolu est `/usr/share/sso/interface/theme/style/theme.css`.

S'inspirer des balises de style utilisées dans le fichier `/usr/share/sso/interface/leaves.css` pour les surcharger.

Utiliser le répertoire `/usr/share/sso/interface/theme/images` pour ajouter vos images.

Recharger votre page d'authentification sans même redémarrer le service `eole-sso`, la feuille de style est importée avec les modifications.





Cette méthode n'est pas compatible avec la personnalisation Envole Thèmes. Celui-ci écrase le contenu du fichier `/usr/share/sso/interface/theme/style/theme.css` à chaque reconfigure. Il est possible d'enlever Envole Thèmes avec la commande suivante : `# apt-get remove eole-envole-themes`

## CSS : Méthode 2

Un certain nombre de thèmes sont fournis dans le répertoire `/usr/share/sso/interface/themes/`.

Il suffit de copier le thème voulu pour le rendre actif :

```
/bin/cp -R /usr/share/sso/interface/themes/<nomDuTheme> /usr/share/sso/interface/theme
```

Recharger votre page d'authentification sans même redémarrer le service `eole-ssso`, la feuille de style est importée avec les modifications.



N'hésitez pas à proposer votre thème, il sera ajouté au packaging et reversé à la communauté d'utilisateurs.

## CSS : Méthode 3

La feuille de style CSS par défaut utilisée lors de l'affichage de la page d'authentification au portail est :

```
/usr/share/sso/interface/leaves.css
```

Il est possible d'utiliser une feuille de style CSS personnalisée pour la mire SSO.

Les fichiers CSS à utiliser sont à placer dans :

```
/usr/share/sso/interface/
```

Dupliquer la feuille de style originale sous un autre nom.

Modifier à volonté `votre_nouvelle_feuille.css`

Renseigner le nom de votre feuille sans l'extension (`.css`) dans l'onglet `Eole sso` depuis l'interface de configuration du module.

Réaliser autant de feuilles de style que souhaités.



- Si vous faites appel à des images, placez-les dans :  
`/usr/share/sso/interface/images/`
- Il est possible de passer le nom de la CSS en paramètre dans URL :  
`http://<adresse_serveur>/css=<nom_de_la_feuille_CSS>`
- Si vous utilisez un client phpCAS, il faudra modifier le client pour utiliser cette méthode (les URLs sont calculées par le client).



### Choix de la CSS par le filtre SSO

Si un fichier CSS porte le même nom qu'un filtre d'application (par exemple, `ead2.css`), cette

feuille de style CSS sera automatiquement utilisée lors des demandes à cette application (dans le cadre d'un portail web par exemple).

## 16.2. Applications pré-installées

Il est possible d'ajouter au module utilisé (AmonEcole, Scribe) des applications web pré-installées et de les intégrer à Envole.

Il y a différentes méthodes de mise en œuvre et les rôles des utilisateurs sont très différents d'une application à l'autre.

Reportez-vous à la documentation de chacune d'elles pour plus d'informations.

### Reconfiguration du module

De nombreuses applications nécessitent d'être activées depuis l'interface de configuration du module et une reconfiguration du serveur est indispensable.

Cette procédure est relativement longue, il est donc possible d'activer plusieurs applications et de ne lancer qu'une fois la commande `reconfigure`.

### 16.2.1. Adminer : gestionnaire de base de données

#### Présentation

The screenshot shows the Adminer web interface. At the top, there is a language dropdown set to 'Français' and a 'MySQL » Serveur' breadcrumb. A 'Déconnexion' button is in the top right. Below the breadcrumb is a blue header 'Sélectionner la base de données'. On the left, there is a 'DB:' dropdown menu and buttons for 'Requête SQL', 'Importer', and 'Exporter'. The main content area shows navigation links: 'Créer une base de données', 'Privilèges', 'Liste des processus', 'Variables', and 'Statut'. It displays the MySQL version '5.7.24-0ubuntu0.18.04.1' and the user 'root@localhost'. A table lists databases with columns for 'Base de données - Rafraîchir', 'Interclassement', 'Tables', and 'Taille - Calcul'.

	Base de données - Rafraîchir	Interclassement	Tables	Taille - Calcul
<input type="checkbox"/>	information_schema	utf8_general_ci	61	163,840
<input type="checkbox"/>	mysql	latin1_swedish_ci	31	2,544,255
<input type="checkbox"/>	performance_schema	utf8_general_ci	87	0
<input type="checkbox"/>	sys	utf8_general_ci	101	16,384

Below the table, there is a 'Sélectionnée(s) (0)' label and a 'Supprimer' button.

Adminer est une application Web offrant une interface graphique pour plusieurs systèmes de gestion de base de données (MySQL, SQLite, PostgreSQL, Oracle, etc), réalisée en PHP et distribuée sous licence Apache.

Il se présente comme une alternative légère à phpMyAdmin et a pour particularité d'être entièrement contenu dans un seul fichier PHP. On peut toutefois ajouter un fichier CSS, pour modifier la présentation ; il y en a de nombreux disponible le site officiel.

Source : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Adminer>

<https://www.adminer.org/>

## Installation

Cette application est pré-installée sur les modules Scribe, Horus, Seshat, Thot ainsi que sur AmonEcole et toutes ses variantes.

## Accéder à l'application

Pour accéder à l'application, se rendre à l'adresse : [https://<adresse\\_serveur>/adminer/](https://<adresse_serveur>/adminer/)


### Authentification

<b>Systeme</b>	MySQL ▾
<b>Serveur</b>	localhost
<b>Utilisateur</b>	root
<b>Mot de passe</b>	●●●●●●
<b>Base de données</b>	

Authentification permanente

Dans le mode MySQL, l'utilisateur peut être l'utilisateur `root` de MySQL ou un autre utilisateur de la base.

Le champ Base de données peut être laissé vide pour accéder à l'ensemble des bases de données.

 L'accès à l'application ne peut se faire que depuis une adresse IP autorisée dans l'interface de configuration du module (Onglet `Interface-n`, sous-menu `Administration distante sur l'interface`, mettre `Autoriser les connexions pour administrer le serveur` à `oui`, remplir le champ `Adresse IP réseau autorisé` avec l'adresse IP ou la plage d'adresses IP souhaitée).

## Rôles de utilisateurs

Les utilisateurs autorisés à se connecter sont **les utilisateurs de MySQL**.


Il est possible de déléguer tout ou une partie des droits d'administration.

## Remarques

Le mot de passe root de MySQL est réinitialisé avec une chaîne de caractères aléatoires à chaque reconfiguration du serveur.

Le mot de passe de l'utilisateur `root` de MySQL peut être réinitialisé avec la commande :

```
mysql_pwd.py
```




Si vous prévoyez d'utiliser régulièrement Adminer, il est préférable de créer un utilisateur MySQL dédié pour l'administration des bases de données.

Le mot de passe de ce compte ne sera pas écrasé après une reconfiguration du module.

## 16.2.2. Roundcube : interface pour le courrier électronique

### Présentation



Roundcube est une interface web pour consulter son courrier électronique (webmail).

Il supporte les protocoles IMAP<sup>[p.1166]</sup> et SMTP<sup>[p.1183]</sup>.

<http://www.roundcube.net>

### Installation

Cette application est pré-installée sur les modules Scribe et AmonEcole 2.8.

### Accéder à l'application

Pour accéder à l'application se rendre à l'adresse : [https://<adresse\\_serveur>/roundcube/](https://<adresse_serveur>/roundcube/)

L'authentification se fait **obligatoirement** par le biais du serveur SSO, ce service doit donc être actif.

### Rôles des utilisateurs

Tous les utilisateurs présents dans l'annuaire et ayant une boîte de courrier électronique **locale** ont accès à l'application.



Un utilisateur sans boîte locale réussira à s'authentifier auprès du serveur SSO<sup>[p.1184]</sup> mais

sera rejeté par le serveur IMAP<sup>[p.1166]</sup>.

## IMAP LOGIN FAILED


Could not log into your IMAP service. The service may be interrupted, or you may not be authorized to access the service.  
Please contact the administrator of your IMAP service.  
Or log out by clicking on the button below, then try again with a different user name.

Logout

## Comptes de messagerie secondaires


À partir de la version 0.9.1 le greffon **pop3fetcher** est intégré à Roundcube. Il est désormais possible pour les utilisateurs de paramétrer des comptes de messagerie secondaires. Ainsi ils peuvent consulter dans Roundcube leurs courriels d'une autre messagerie.

Cette option est par défaut à oui mais est désactivable dans l'onglet **Applications web** de l'interface de configuration du module.




Activation du greffon "pop3fetcher" dans l'interface de configuration du module

Dans Roundcube ce paramétrage s'effectue dans les **préférences** de l'utilisateur dans la section **Autres comptes**.




Déclaration de comptes de messagerie secondaire dans l'interface Roundcube



En mode conteneur, lorsqu'on active cette fonctionnalité, les ports 110 et 995 sont autorisés du conteneur web vers l'extérieur.

## 16.2.3. Nextcloud : stockage et partage de fichiers

### Présentation



Nextcloud est un logiciel libre, de site d'hébergement de fichiers, et un fork<sup>[p.1163]</sup> du logiciel ownCloud.  
<https://nextcloud.com/>



<https://envole.ac-dijon.fr/presentation/nextcloud/>

## Installation

Cette application est pré-installée sur les modules Scribe et AmonEcole 2.8.1.

## Configuration

Des variables disponibles dans l'onglet **Applications web** de l'interface de configuration du module permettent d'adapter la configuration de l'application.

### Activer nextcloud (gestionnaire de fichiers)

Cette variable permet d'activer/désactiver l'application web Nextcloud sur le module.

Nextcloud est une application web qui permet à l'utilisateur de gérer ses fichiers au travers d'un navigateur.

Une seconde variable permet de personnaliser la taille maximum autorisée pour les fichiers téléversés via l'application.



Si un proxy est déclaré dans l'onglet **Général**, Nextcloud l'utilisera pour accéder à des ressources externes.

La variable du mode expert : **Domaines exclus du proxy** permet de déclarer des exceptions.

## Accéder à l'application

Pour accéder à l'application se rendre à l'adresse : [https://<adresse\\_serveur>/nextcloud/](https://<adresse_serveur>/nextcloud/).

L'authentification se fait **obligatoirement** par le biais du serveur SSO, ce service doit donc être actif.

## 16.2.4. EOP : outils à destination des enseignants

### Présentation

EOLE Outils Prof - 2014

L'objectif de l'application web EOP (EOLE Outils Profs) est de proposer une interface simple contenant un ensemble d'outils à destination des enseignants. Cette nouvelle application, indépendante, ne traite pas uniquement de la gestion des documents et peut être intégrée dans un portail. Le développement est basé sur le framework python Flask<sup>[p.1163]</sup>.

<http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eop>

## Principales fonctionnalités

- gestion de documents (distribution simple, ou distribution et ramassage) ;
- possibilité de changer le mot de passe d'un élève ;
- possibilité de changer le mot de passe du compte enseignant.



Pour désactiver l'application il faut se rendre dans l'interface de configuration du module en mode normal, dans l'onglet Applications web et passer Activer EOP (gestion de devoir) à non.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure`.

## Accéder à l'application

Pour accéder à l'application il faut se rendre à l'adresse : [https://<adresse\\_serveur>/eoleapps/eop/documents/](https://<adresse_serveur>/eoleapps/eop/documents/)

## Rôles des utilisateurs



Seuls les enseignants et l'utilisateur `admin` (enseignant également) ont un accès à l'application.

Les professeurs principaux ont accès à quelques fonctionnalités supplémentaires.

Les élèves disposent des documents distribués dans leur répertoire personnel mais n'ont pas d'accès à l'application EOP.

## Fonctionnalités

Le bandeau noir de l'interface permet un accès rapide aux différentes fonctionnalités.




L'icône EOP permet d'afficher les différentes fonctionnalités sous forme de bouton.



À droite de l'interface apparaît l'identifiant utilisé et le bouton `Déconnexion`.

## Menu Documents



- Distribuer : permet de gérer la distribution de documents ;
- Ramasser : permet de récupérer un document distribué et nécessitant la modification par les utilisateurs ;
- Rendre : permet d'annoter les documents ramassés et de les restituer ;
- Historique : permet de lister les différents documents et de connaître leur état.

## Menu Gestion



- Mots de passe : visible uniquement avec le rôle de professeur principal, cette option permet de changer le mot de passe d'un ou de plusieurs utilisateurs.
- Délégation de droits : visible uniquement avec le rôle de professeur principal, elle permet de déléguer la gestion des mots de passe (dans EOP et EAD) et des comptes élève (dans l'EAD) pour une classe donnée.

## Menu Préférences



- Mots de passe : permet de modifier son propre mot de passe.

Voir aussi...

EOP : application web à destination des enseignants [p.681]

## 16.2.5. EOE : outils à destination des élèves

### Présentation

The screenshot shows a web interface titled "Modification du mot de passe de 'c31e1'". It contains three input fields: "Mot de passe actuel" (current password), "Nouveau mot de passe" (new password), and "Retaper le nouveau mot de passe" (retype new password). The "Nouveau mot de passe" field is highlighted with a red border and contains the error message: "Mot de passe trop simple, mélangez d'autres types de caractères." Below the fields is a blue "Modifier" button with a checkmark icon.

L'objectif de l'application web EOE (EOLE Outils Élèves) est de proposer une interface simple contenant un ensemble d'outils à destination des élèves. Cette nouvelle application permet, pour le moment, à l'élève de changer son mot de passe et peut être intégrée dans un portail. Le développement est basé sur le framework python Flask<sup>[p.1163]</sup>.

<http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eoe>

### Principale fonctionnalité

- possibilité de changer le mot de passe du compte élève.

## Installation

Cette application est pré-installée sur le module Scribe à partir de la version 2.4.2.

Sur une version antérieure EOE n'est pas disponible.

Pour désactiver l'application il faut se rendre dans l'interface de configuration du module en mode normal, dans l'onglet Applications web et passer `Activer EOE (gestion de mot de passe élève)` à `non`.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure`.

## Accéder à l'application

Pour accéder à l'application il faut se rendre à l'adresse : `https://<adresse_serveur>/eoleapps/eleves/passperso`

## Rôles des utilisateurs

Les enseignants, les élèves ainsi que l'utilisateur `admin` (enseignants également) ont un accès à l'application.

## 16.3. Applications pré-packagées

Il est possible d'ajouter au module utilisé (AmonEcole, Scribe) des applications web pré-packagées dont l'installation est laissée à votre initiative.

Il y a différentes méthodes de mise en œuvre et les rôles des utilisateurs sont très différents d'une application à l'autre.

Reportez-vous à la documentation de chacune d'entre elles pour plus d'informations.



Applications plus maintenues par la mutualisation et supprimées d'`Envole-6` :

- Bergamote : indexation et recherche de fichier
- Feng Office : plate-forme collaborative
- ICONITO : Espace Numérique de Travail pour le 1er degré
- Jappix : client web Jabber
- SPIP Eva : gestion de contenu, remplacé par Wordpress
- Webcalendar : agendas partagés



Applications plus maintenues par la mutualisation supprimées d'`Envole-7` :

- Calendrier : gestion des événements
- CDC : carnet de correspondance
- ownCloud : stockage et partage de fichiers, remplacé par Nextcloud
- Posh : portail historique d'Envole, remplacé par Ninegate
- Pydio : gestionnaire de fichiers, remplacé par Nextcloud
- SAP : administration du réseau social d'Envole
- Taskfreak : gestionnaire de projet




Applications plus maintenues par la mutualisation supprimées d'`Envole-8` :

- Etherhome : accès unifié aux applications collaboratives, remplacé par Nineboard

### 16.3.1. Balado : partager ses enregistrements

#### Présentation



Dans le domaine éducatif, l'espace Balad((O)) de l'académie de Créteil permet de s'enregistrer directement en ligne et de partager ses enregistrements. Mais il offre plus que cela. D'abord, grâce aux flux RSS, c'est également un site de podcasting. Ensuite, la possibilité d'associer aux fichiers audio des images, des textes et des vidéos lui donne une véritable dimension pédagogique. L'espace Balad((O)) peut être utilisé comme un « labo de langues » asynchrone en ligne pour mettre en place des activités de classe, hors de la classe, c'est-à-dire des activités distantes et différées.

<https://balado.ac-creteil.fr/parallax/>

<https://envole.ac-dijon.fr/presentation/balado/>

## Installation de Balad((O))

Balad((o)) s'installe manuellement, saisir les commandes suivantes dans un terminal :

```
Query-Auto
```

```
apt-eole install eole-balado
```

L'application n'est pas disponible immédiatement après l'installation.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure` .



Pour désactiver rapidement et temporairement (jusqu'au prochain reconfigure) l'application web il est possible d'utiliser la commande suivante :

```
a2dissite nom de l'application
```

Le nom de l'application à mettre dans la commande est celui que l'on trouve dans le répertoire `/etc/apache2/sites-available/`

Pour activer cette nouvelle configuration il faut recharger la configuration d'Apache avec la commande :

```
service apache2 reload
```

Pour réactiver l'application avec cette méthode il faut utiliser les commandes suivantes :

```
a2ensite nom de l'application
```

```
service apache2 reload
```

Pour désactiver l'application pour une période plus longue voir définitivement, il faut désactiver l'application depuis l'interface de configuration du module, dans l'onglet **Applications web**.

L'opération nécessite une reconfiguration du module avec la commande **reconfigure**.

## Accès à l'application

Pour accéder à l'application se rendre à l'adresse : [http://<adresse\\_serveur>/balado/](http://<adresse_serveur>/balado/)

L'authentification se fait **obligatoirement** par le biais du serveur SSO, ce service doit donc être actif.

## Rôles des utilisateurs

- **professeur** : l'enseignant dispose d'un espace privé dans lequel il retrouve virtuellement ses élèves et ses groupes de classe. Après identification, il crée en ligne des activités qu'il diffusera à ses classes. Pour cela, il dispose d'un couple éditeur de texte/lecteur-enregistreur qui autorise une grande souplesse pour la préparation du travail.
- **élève** : chaque élève possède un accès personnalisé à l'espace Balad((O)). Une fois connecté, il accède aux activités préparées par ses professeurs avec tous leurs éléments : texte enrichi, enregistrement audio et pièces jointes qu'il télécharge d'un simple clic. Il écoute en ligne le fichier audio, mais il peut également le sauvegarder en local pour l'écouter ultérieurement, indépendamment de tout accès à Internet, et le transférer éventuellement sur son baladeur.

### 16.3.2. Cdt : cahier de textes numérique

#### Présentation

### Utilisation de Cdt

Cdt est un cahier de textes numérique.

Il permet aux enseignants la saisie des devoirs dans le cahier de textes et la consultation pour les élèves.

<http://cnf3.free.fr/> [<http://cnf3.free.fr/>]

<https://envole.ac-dijon.fr/presentation/cdt/>

Cdt est également surnommé *Chocolat*.

Cette application est sous licence GPL mais en marge de cette licence vous êtes convié à offrir une tablette de chocolat au développeur de l'application.

[http://cnf3.free.fr/?page\\_id=7](http://cnf3.free.fr/?page_id=7) [[http://cnf3.free.fr/?page\\_id=7](http://cnf3.free.fr/?page_id=7)]

## Installation

Cdt s'installe manuellement, saisir les commandes suivantes :

```
Query-Auto
```

```
apt-eole install eole-cdt
```

L'application n'est pas disponible immédiatement après l'installation.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure` .

Pour désactiver rapidement et temporairement (jusqu'au prochain reconfigure) l'application

web il est possible d'utiliser la commande suivante :

```
a2dissite nom de l'application
```

Le nom de l'application à mettre dans la commande est celui que l'on trouve dans le répertoire `/etc/apache2/sites-available/`

Pour activer cette nouvelle configuration il faut recharger la configuration d'Apache avec la commande :

```
service apache2 reload
```

Pour réactiver l'application avec cette méthode il faut utiliser les commandes suivantes :

```
a2ensite nom de l'application
```

```
service apache2 reload
```

Pour désactiver l'application pour une période plus longue voir définitivement, il faut désactiver l'application depuis l'interface de configuration du module, dans l'onglet `Applications web`.

L'opération nécessite une reconfiguration du module avec la commande `reconfigure`.

## Accéder à l'application

Pour accéder à l'application se rendre à l'adresse : `http://<adresse_serveur>/cdt/`

L'authentification se fait **obligatoirement** par le biais du serveur SSO, ce service doit donc être actif.

## Rôles des utilisateurs

Tout utilisateur présent dans l'annuaire possède un accès à l'application.

Les profils administrateur, élève, responsable, professeur, direction (DIR) et vie scolaire (EDU) sont automatiquement associés aux rôles correspondants dans l'application.

Tout autre profil se voit créé un compte bloqué, charge à l'administrateur d'y associer le bon rôle.

### Administrateur

L'utilisateur `admin` est administrateur de l'application, il peut notamment procéder à l'import des emplois du temps depuis les fichiers issus de SIECLE : `sts_emp_xxx.xml` / `emp_sts_xxx.xml`.

### Professeur

Les enseignants ont un accès professeur à l'application, ils enregistrent leur emploi du temps afin de pouvoir ensuite gérer leurs séances de cours.

### Élève

Les élèves peuvent seulement consulter le cahier de textes, ils ne peuvent pas l'éditer mais accèdent automatiquement au contenu de leur classe (séances et travail à faire).

### Responsable

Les responsables peuvent seulement consulter le cahier de textes, ils ne peuvent pas l'éditer mais accèdent automatiquement au contenu des classes de leurs enfants (séances et travail à faire).



## Personnel de direction

Ils gèrent les visas, diffusent des messages, planifient des événements et accèdent aux différentes données du cahier de textes.

## Vie Scolaire

Ils diffusent des messages, planifient des événements et accèdent aux différentes données du cahier de textes.

## Invité

Ce rôle permet de donner un accès à certains cahiers de textes. On peut être "invité" sans avoir de compte (ldap), pour cela la direction (pour chaque enseignant), ou un enseignant lui-même, dispose d'une url sécurisée à transmettre pour un accès anonyme.

## Importation des emplois du temps

L'importation s'effectue depuis le menu de l'administrateur : **Importation de données depuis SIECLE/STS-Web**.

Pour plus de détails, consulter la page : <http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/cdt/wiki/Wiki#Importation-des-emplois-du-temps>

## Activation des sondes piwik

Les sondes permettent de comptabiliser les accès enseignant et en consultation.

Elles ne sont pas actives par défaut.

On les active en renseignant les valeurs `envole_piwik_url` (sans le http://) et `envole_piwik_idsite` dans la table `cdt_params` qui sont présentes mais valant respectivement "" et 0.

Pour plus de détails, consulter la page : <http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/envole/wiki/SondesPiwik>

### Exemples de requêtes

```
UPDATE `cdt_params` SET `param_val`="etablissement.ac-creteil.fr/piwik2/" WHERE
`param_nom`='envole_piwik_url';
UPDATE `cdt_params` SET `param_val`="2" WHERE
`param_nom`='envole_piwik_idsite';
```

## 16.3.3. Application de redirection : Eole-dispatcher

Dans le cadre de l'utilisation du module Seshat en tant que point d'entrée d'un ENT centralisé, l'application Eole-dispatcher permet de rediriger les utilisateurs vers leur établissement d'origine. Elle se base sur les informations remontées lors de la mise en place de la réplication des serveurs Scribe.

Elle est également prévue pour gérer le cas de l'affectation multiple pour les enseignants et les responsables :


- un enseignant qui aurait des services sur plusieurs établissements se verrait proposer le choix de

l'établissement sur lequel il souhaite se connecter ;

- un parent d'élève qui aurait plusieurs enfants dans des établissements différents se verrait également proposer le choix de l'établissement. Il est à noter que la problématique de la l'affectation multiple pour un élève ne se pose pas, puisque ce dernier ne peut pas être scolarisé dans deux établissements.

Eole-dispatcher est capable (au travers de ses filtres d'attributs) de gérer les sources d'authentification suivantes :

- LDAP Académique pour les agents de l'Éducation nationale ;
- LDAP Téléservices pour les parents et élèves ;
- LDAP local (réplicat des serveurs Scribe) pour l'authentification des élèves et parents (si les téléservices ne sont pas déployés).



Le terme affectation est à prendre au sens large, il désigne l'appartenance d'une personne à un établissement.

## Pré-requis

Cette application nécessite :

- la mise en place de la réplication LDAP des serveurs Scribe sur le serveur Seshat ;
- l'alimentation des annuaires des serveurs Scribe avec des extractions AAF **EXCLUSIVEMENT** ;
- la bonne saisie des numéros et libellés établissement sur les serveurs Scribe et Zéphir ;
- la configuration d'une fédération entre chaque serveur Scribe et le serveur Seshat (voir documentation EoleSSO au chapitre : Fédération entre 2 serveurs EoleSSO).

## Installation

Le dispatcher est à installer sur le module Seshat, afin d'utiliser son portail EoleSSO comme portail unique d'authentification vers les ENT (Envole).

L'application n'est pas installée par défaut. Via l'interface de configuration du module, configurer le serveur pour recevoir les applications web :

- en mode normal dans l'onglet **Services**, passer **Activer le serveur web Apache** à **oui** ;
- dans l'onglet **Applications web**, saisissez le nom de domaine des applications web dans **Nom de domaine des applications web (sans http://)** ;
- enregistrer la configuration et quitter l'interface de configuration du module.

Puis saisir les commandes suivantes sur le module Seshat pour installer le paquet **eole-dispatcher** :

```
Query-Auto
apt-eole install eole-dispatcher
```

## Configuration

Une fois les paquets installés, il faut de nouveau se rendre dans l'onglet **Application web** de l'interface de configuration du module et passer **Activation de la redirection vers les portails ENT** à **oui**. Des paramètres supplémentaires s'affichent.

<b>N</b> Activation de la redirection vers les portails ENT	* oui	✎
<b>N</b> Rediriger en automatique si un seul ENT	* oui	✎
<b>N</b> Proposer le PIA aux professeurs	* non	✎
<b>N</b> RNE du Portail académique (PIA)		✎
<b>N</b> Portail académique (PIA)		✎
<b>N</b> Portail par défaut		✎
<b>N</b> webService Arena		✎
<b>N</b> Zone par défaut pour le webService Arena		✎
<b>N</b> Activer Thèmes	* oui	✎
<b>N</b> Nom du Thème	* cloud	✎

- **Rediriger en automatique si un seul ENT** ;
- **Proposer le PIA aux professeurs** : permet de proposer le portail académique aux enseignants ;
- **RNE du Portail académique (PIA)** : permet de saisir l'UAI du portail académique ;
- **Portail académique (PIA)** : portail sur lequel seront redirigés les personnels académiques ;
- **Portail par défaut** : adresse du site Internet dédié à l'ENT si aucun portail d'établissement n'est disponible pour l'utilisateur ;
- **webService Arena** : URL complète du webService ARENA pour la récupération des ressources ;
- **Zone par défaut pour le webService Arena** : zone par défaut du portail ARENA.

Il est possible de changer ou de désactiver le thème.

Une fois l'application paramétrée, il est nécessaire de reconfigurer le serveur à l'aide de la commande **reconfigure**.

Une fois le serveur reconfiguré, l'application est accessible à l'adresse : <http://<adresse serveur>/edispatcher/>



Il est possible de rendre l'application directement accessible depuis l'adresse <http://<adresse serveur>/>, en renseignant **/edispatcher** en tant qu'**Application web par défaut (redirection)** dans la famille **Applications web**

## Fonctionnement

L'installation du dispatcher va mettre en place sur le serveur SSO les filtres d'attributs nécessaires afin de rediriger correctement la personne.

Extrait du fichier `/usr/share/sso/app_filters/dispatcher.ini` :

```
[user]
rne=ecs_rne
user=uid
uid=uid
source=SourceAuth
FederationKey=DispatcherKey
displayName=displayName
profils=DispatcherProfils
auth=auth
```

L'attribut calculé `ecs_rne`, va permettre de récupérer les codes RNE en fonction des établissements d'affectation de l'utilisateur.

Lors de la connexion d'une personne, Eole-dispatcher va prendre tous les RNE reçus de EoleSSO et présenter tous les liens de fédération pour l'accès aux portails Envole le concernant.

### Exemple d'URL de fédération

```
https://<domaineSeshatSSO>/saml?sp_ident=<id_fs>&RelayState=https://
```

Cette URL effectue une fédération vers le fournisseur de service `<id_fs>` et redirige vers l'`<URL du portail Établissement>` du client en fournissant un identifiant de session.

## Eole-dispatcher et EoleSSO

**RNE :** `id_fs`

`id_fs` est :

- soit l'identifiant du fournisseur de service (entityID tel que défini dans son fichier de méta-données) ;
- soit le nom de son fichier de méta-données placé dans `/usr/share/sso/metadata/` (sans l'extension `.xml`).

Par simplicité il est possible de nommer le fichier metadata de nos entités partenaires (Serveur Scribe des établissements) par `<RNE>.xml` ; `id_fs` est alors le code RNE de l'établissement.

### Libellé et adresse du portail des établissements : `URL_du_portail_Établissement`

EoleSSO va générer automatiquement, à chaque redémarrage du service `eole-ssso`, un fichier dans `/var/www/html/edispacher/utills/etabs.ini` qui va contenir les entrées nécessaires pour chaque établissement :

```
[9740091F]
libelle = COLLEGE LECONTE DE LISLE
portail = https://portail.college-lecontedelisle.re
...
```


Ces entrées sont récupérées depuis Zéphir, il est donc nécessaire que les serveurs Scribe soient

enregistrés sur le serveur Zéphir. Dans le cas contraire, ou si des informations sont incorrectes ou manquantes, il faudra remplir ce fichier à la main (voir le chapitre : Gestion des sources d'authentification multiples).

Vous pouvez vous baser sur le fichier d'exemple : `/var/www/html/edispatcher/utils/etabs.ini.sample`.

### Message d'erreur : `aucun portail trouvé`

**Veillez sélectionner l'établissement sur lequel vous souhaitez vous connecter.**

 #1: [9741046U] aucun portail trouvé

Il manque une section pour le code RNE dans le fichier `/var/www/html/edispatcher/utils/etabs.ini`.

## Description de liens vers des applications web ou vers des portails.

Fichier `/var/www/html/edispatcher/applications.ini` :

- Format des sections :

`[<identifiant du lien>]`

`url="<adresse du lien>"`

`piwik=<identifiant piwik>`

- Paramétrage des URLs : il est possible d'insérer des étiquettes dynamiques dans les URLs

`[SSO] : adresse du serveur SSO de Seshat`

`[PORTAILHOST] : portail dépendant de la zone d'accès du client (configuré dans portails.ini)`

`[TICKET] : identifiant de session`

## Configuration de l'accès à un portail en fonction de la plage IP du client

Eole-dispatcher est également utilisé dans certaines académies comme portail d'authentification unique pour l'accès aux portails ARENA<sup>[p.1152]</sup>.

Il peut exister plusieurs portails en fonction de l'endroit où se trouve l'utilisateur. Par exemple, dans l'académie de la Réunion il existe au moins trois portails d'accès aux application ARENA :

- `portail.ac-reunion.fr` (accessible en externe) ;
- `scoens.ac-reunion.fr` (depuis le réseau pédagogique des établissements) ;
- `scoweb.ac-reunion.fr` (depuis le réseau administratif).

Chaque portail, en fonction de sa zone de confinement, ne présentera pas les mêmes ressources et l'utilisation d'une clé OTP<sup>[p.1177]</sup> sera proposée ou non.

Il faut donc permettre à l'utilisateur d'obtenir le bon portail en fonction de la zone où il se trouve.



La fonction `GetPortailHost` du fichier `/var/www/html/edispatcher/inc.php` du dispatcher permet, en fonction de l'adresse IP du client, de rediriger l'utilisateur vers le bon portail. La récupération de l'adresse IP du client se base sur le champ `HTTP_X_FORWARDED_FOR` des headers HTTP.

Les différentes associations réseau / portail sont définies dans le fichier `/var/www/html/edispatcher/utils/portails.ini`.

Créer le fichier `/var/www/html/edispatcher/utils/portails.ini` et ajouter des sections décrivant une plage IP et l'adresse du portail correspondant :

```
[<adresse IP>]
mask=<masque IP>
portail="<adresse du portail pour cette plage IP>"
```

Un exemple de fichier est présent dans : `/var/www/html/edispatcher/utils/portails.ini.sample`.

```
[172.16.0.0]
mask=13
portail="scoens.ac-reunion.fr"
arena="rev-proxy-peda"
[172.31.190.64]
mask=26
portail="portail.ac-reunion.fr"
arena="rev-proxy-id"
[172.31.16.0]
mask=16
portail="portail.ac-reunion.fr"
arena="rev-proxy-id"
[10.205.0.0]
mask=16
portail="scoweb.ac-reunion.fr"
arena="rev-proxy-agr"
```

Dans cet exemple, tout utilisateur se présentant avec une adresse IP du réseau 10.205.0.0/16, se verra renvoyé vers l'URL du portail académique <https://scoweb.ac-reunion.fr>.

La variable `arena`, permet de spécifier la zone ClearTrust associée au portail. Elle est utilisée si vous souhaitez intégrer les ressources ARENA dans le bureau Envole.


Plus d'informations : <https://envole.ac-dijon.fr/wordpress/2014/02/19/integration-de-arena-dans-le-bureau-envole>.

Voir aussi...

Gestion des sources d'authentification multiples [p.818]

## 16.3.4. Dokuwiki : rédaction à plusieurs

### Présentation



DokuWiki est un Wiki simple d'utilisation. Il permet l'édition et la rédaction commune entre plusieurs utilisateurs.

<https://www.dokuwiki.org/>

<https://envole.ac-dijon.fr/presentation/dokuwiki/>

## Installation

DokuWiki s'installe manuellement, saisir les commandes suivantes :

```
Query-Auto
```

```
apt-eole install eole-dokuwiki
```

L'application n'est pas disponible immédiatement après l'installation.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure`.



Il existe un paquet **dokuwiki** qu'il ne faut pas confondre avec le paquet **eole-dokuwiki**.



Pour désactiver rapidement et temporairement (jusqu'au prochain reconfigure) l'application

web il est possible d'utiliser la commande suivante :

```
a2dissite nom de l'application
```

Le nom de l'application à mettre dans la commande est celui que l'on trouve dans le répertoire `/etc/apache2/sites-available/`

Pour activer cette nouvelle configuration il faut recharger la configuration d'Apache avec la commande :

```
service apache2 reload
```

Pour réactiver l'application avec cette méthode il faut utiliser les commandes suivantes :

```
a2ensite nom de l'application
```

```
service apache2 reload
```

Pour désactiver l'application pour une période plus longue voir définitivement, il faut désactiver l'application depuis l'interface de configuration du module, dans l'onglet `Applications web`.

L'opération nécessite une reconfiguration du module avec la commande `reconfigure`.

## Accéder à l'application

Pour accéder à l'application se rendre à l'adresse : `http://<adresse_serveur>/dokuwiki/`

L'authentification se fait **obligatoirement** par le biais du serveur SSO, ce service doit donc être actif.

## Rôles des utilisateurs

Les élèves, les enseignants et les administrateurs ayant un compte sur le module Scribe possèdent un accès à l'application.

- **administrateur**

Seul l'utilisateur `admin` est administrateur de l'application.

Il a un accès complet à l'application et à sa configuration.

Il peut déléguer se rôle à un autre utilisateur mais aussi à un groupe d'utilisateurs.

Il peut aussi, ajouter des privilèges à un ou plusieurs utilisateurs.

- **@ALL**

Toute personne ayant un compte authentifié sur Scribe est "ALL" mais n'a aucun droit.

- **@professeurs**

Les enseignants peuvent créer des nouvelles pages et éditer.

- **@eleves**

Les élèves ont le droit de lecture sur l'ensemble du wiki.

- **@administratifs**

Les administratifs n'ont pas de droit sur le wiki

- **visiteur anonyme**

Ne peut pas accéder à l'application.

Sur le module Horus, l'utilisateur `admin` est administrateur de l'application et les autres utilisateurs n'ont par défaut aucun droit.



Les rôles sont directement modifiables dans l'application par l'administrateur :

[http://<adresse\\_serveur>/dokuwiki/doku.php?id=start&do=admin&page=a](http://<adresse_serveur>/dokuwiki/doku.php?id=start&do=admin&page=a)

## Remarques

Les données utilisateurs relatives à l'application sont stockées dans le répertoire `data/` de l'application et sont sauvegardées par Bacula.

Il existe 3 fichiers de configuration pour Dokuwiki :

- `dokuwiki.php` → le fichier principal ;
- `local.php` → le fichier secondaire est vide pour utilisation ultérieure ;
- `local.protected.php` → le fichier protégé qui contient les configurations sensibles :
  - la méthodes d'authentification ;
  - les informations relatives à l'annuaire LDAP ;
  - l'emplacement du répertoire qui contient les données de Dokuwiki.

## 16.3.5. eConnect : centralisation et mise à disposition de ressource en ligne

### Présentation

The screenshot shows the eConnect web application interface. The browser address bar displays `scribe.ac-test.fr/econnect/`. The page title is "econnect: Envole Connecteur - Mozilla Firefox (Navigation privée)". The user is logged in as "admin admin Administrateur". The main content area is titled "Ressources pour le catalogue" and shows a list of resources. The list has a search bar and a "Créer une ressource" button. The table below shows the following resources:

	Nom	Description
	EDUMEDIA	Les sciences à la portée de tous ! Plus de 800 animations et vidéos à télécharger pour l'enseignement des sciences Abonnement nécessaire
	ITOP	ITOPstore la boutique en ligne ITOP éducation Abonnement nécessaire

A red error message is displayed: "L'url ne peut être correctement évaluée, car les paramètres suivants sont manquants: CODE\_EDUMEDIA : Créer".

Page d'accueil de Dokuwiki

eConnect une application permettant de centraliser l'activation/configuration via une interface web des connecteurs et la mise à disposition des ressources dans Envole pour les utilisateurs.

<https://envole.ac-dijon.fr/presentation/econnect/>

## Installation

eConnect s'installe manuellement, saisir les commandes suivantes :

```
Query-Auto
```

```
apt-eole install eole-envole-connecteur
```

L'application n'est pas disponible immédiatement après l'installation.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure` .



Pour désactiver rapidement et temporairement (jusqu'au prochain `reconfigure`) l'application web il est possible d'utiliser la commande suivante :

```
a2dissite nom de l'application
```

Le nom de l'application à mettre dans la commande est celui que l'on trouve dans le répertoire `/etc/apache2/sites-available/`

Pour activer cette nouvelle configuration il faut recharger la configuration d'Apache avec la commande :

```
service apache2 reload
```

Pour réactiver l'application avec cette méthode il faut utiliser les commandes suivantes :

```
a2ensite nom de l'application
```

```
service apache2 reload
```

Pour désactiver l'application pour une période plus longue voir définitivement, il faut désactiver l'application depuis l'interface de configuration du module, dans l'onglet `Applications web` .

L'opération nécessite une reconfiguration du module avec la commande `reconfigure` .

## Accéder à l'application

Pour accéder à l'application se rendre à l'adresse : `http://<adresse_serveur>/econnect/`

L'authentification se fait **obligatoirement** par le biais du serveur SSO, ce service doit donc être actif.

## Rôles des utilisateurs

Tous les utilisateurs présents dans l'annuaire ont un accès à l'application.

Seul l'utilisateur `admin` est administrateur de l'application.

## Remarques

eConnect, n'a pas vocation à gérer les abonnements avec l'éditeur, mais uniquement de configurer le serveur eoleSSO et de mettre à disposition les ressources. Il est donc toujours nécessaire que l'établissement prenne contact avec l'éditeur pour acheter la ressource. D'une manière générale, l'éditeur va configurer son service SSO et communiquer un code d'activation à l'établissement. Code d'activation que l'établissement pourra gérer directement dans eConnect.


eConnect, va permettre également de mettre à disposition des ressources ne nécessitant pas de connecteurs SSO. Comme par exemple, des ressources gratuites.



eConnect, pourra aussi bien s'installer sur un serveur Scribe que sur un serveur Seshat pour une centralisation académique. Dans le cas d'une centralisation académique, un profil administrateur local sera créé donnant ainsi à une (ou des) personne(s) d'un établissement les droits pour la mise à disposition des ressources en fonction de ses abonnements.

## 16.3.6. ePortail : portail d'entreprise

### Présentation



ePortail est un portail d'entreprise tourné vers l'intranet comme l'extranet.

<https://envole.ac-dijon.fr/presentation/eportail/>

### Installation

ePortail s'installe manuellement, saisir les commandes suivantes :

```
Query-Auto
```

```
apt-eole install eole-eportail
```

L'application n'est pas disponible immédiatement après l'installation.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure`.



Pour désactiver rapidement et temporairement (jusqu'au prochain reconfigure) l'application web il est possible d'utiliser la commande suivante :

```
a2dissite nom de l'application
```

Le nom de l'application à mettre dans la commande est celui que l'on trouve dans le

répertoire `/etc/apache2/sites-available/`

Pour activer cette nouvelle configuration il faut recharger la configuration d'Apache avec la commande :

```
service apache2 reload
```

Pour réactiver l'application avec cette méthode il faut utiliser les commandes suivantes :

```
a2ensite nom de l'application
```

```
service apache2 reload
```

Pour désactiver l'application pour une période plus longue voir définitivement, il faut désactiver l'application depuis l'interface de configuration du module, dans l'onglet `Applications web`.

L'opération nécessite une reconfiguration du module avec la commande `reconfigure`.

## Accéder à l'application

Pour accéder à l'application se rendre à l'adresse : `http://<adresse_serveur>/eportail/`

L'authentification se fait **obligatoirement** par le biais du serveur SSO, ce service doit donc être actif.

## Rôles des utilisateurs

Tous les utilisateurs présents dans l'annuaire possèdent un accès à l'application.


- **administrateur**

Seul l'utilisateur `admin` est "administrateur" de l'application, il peut :

- Configurer les onglets
- Configurer des widgets
- Administrer la gestion des profils.

## 16.3.7. EtherCalc : tableur collaboratif

### Présentation



EtherCalc est un tableur collaboratif en temps réel, libre, écrit en JavaScript. Il s'agit donc d'une feuille de calcul où les contributions de chacun apparaissent immédiatement sur l'écran de tous les participants.

<http://ethercalc.net/>

<https://envole.ac-dijon.fr/presentation/ethercalc/>

## Installation de EtherCalc

EtherCalc s'installe manuellement, saisir les commandes suivantes dans un terminal :

```
Query-Auto
```

```
apt-eole install eole-ethercalc
```

L'application n'est pas disponible immédiatement après l'installation.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure`.



Pour désactiver rapidement et temporairement (jusqu'au prochain reconfigure) l'application web il est possible d'utiliser la commande suivante :

```
a2dissite nom de l'application
```

Le nom de l'application à mettre dans la commande est celui que l'on trouve dans le répertoire `/etc/apache2/sites-available/`

Pour activer cette nouvelle configuration il faut recharger la configuration d'Apache avec la commande :

```
service apache2 reload
```

Pour réactiver l'application avec cette méthode il faut utiliser les commandes suivantes :

```
a2ensite nom de l'application
```

```
service apache2 reload
```

Pour désactiver l'application pour une période plus longue voir définitivement, il faut désactiver l'application depuis l'interface de configuration du module, dans l'onglet `Applications web`.


L'opération nécessite une reconfiguration du module avec la commande `reconfigure`.

## Accès à l'application

Pour accéder à l'application se rendre à l'adresse : `http://<adresse_serveur>/ethercalc/`  
L'authentification se fait **obligatoirement** par le biais du serveur SSO, ce service doit donc être actif.

Le symbole `/` est obligatoire à la fin de l'URL pour pouvoir accéder à l'application : `http://<adresse_serveur>/ethercalc/`

À la connexion l'application propose la création d'un nouveau tableau.



## Rôles des utilisateurs

Les élèves, les enseignants et les administrateurs ayant un compte sur le module Scribe possèdent un accès à l'application.

## Remarques

Le port d'écoute d'EtherCalc est par défaut `9002`, ce paramètre peut être changé dans l'onglet `Applications web` de l'interface de configuration du module.

## 16.3.8. EtherDraw : dessin collaboratif

### Présentation

EtherDraw est un outil intuitif basé de dessin collaboratif.

<https://www.npmjs.com/package/etherdraw>

### Installation de EtherDraw

EtherDraw s'installe manuellement, saisir les commandes suivantes dans un terminal :

```
Query-Auto
```

```
apt-eole install eole-etherdraw
```

L'application n'est pas disponible immédiatement après l'installation.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure` .



Pour désactiver rapidement et temporairement (jusqu'au prochain reconfigure) l'application web il est possible d'utiliser la commande suivante :

```
a2dissite nom de l'application
```

Le nom de l'application à mettre dans la commande est celui que l'on trouve dans le répertoire `/etc/apache2/sites-available/`

Pour activer cette nouvelle configuration il faut recharger la configuration d'Apache avec la commande :

```
service apache2 reload
```

Pour réactiver l'application avec cette méthode il faut utiliser les commandes suivantes :

```
a2ensite nom de l'application
```

```
service apache2 reload
```

Pour désactiver l'application pour une période plus longue voir définitivement, il faut désactiver l'application depuis l'interface de configuration du module, dans l'onglet Applications web .

L'opération nécessite une reconfiguration du module avec la commande `reconfigure` .

## 16.3.9. Etherhome : accès unifié aux applications collaboratives

### Présentation

EtherHome est une Interface PHP qui permet de gérer ses pads et ses calc.

<https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/etherhome>

<http://blogpeda.ac-poitiers.fr/i-cart/2017/01/27/lapplication-etherhome-evolue-maintenant-elle-gere-les-pa>

### Installation de Etherhome

Etherhome s'installe manuellement, saisir les commandes suivantes dans un terminal :

```
Query-Auto
```

```
apt-eole install eole-etherhome
```

L'application n'est pas disponible immédiatement après l'installation.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure` .



Pour désactiver rapidement et temporairement (jusqu'au prochain reconfigure) l'application web il est possible d'utiliser la commande suivante :



```
a2dissite nom de l'application
```

Le nom de l'application à mettre dans la commande est celui que l'on trouve dans le répertoire `/etc/apache2/sites-available/`

Pour activer cette nouvelle configuration il faut recharger la configuration d'Apache avec la commande :

```
service apache2 reload
```

Pour réactiver l'application avec cette méthode il faut utiliser les commandes suivantes :

```
a2ensite nom de l'application
```


```
service apache2 reload
```

Pour désactiver l'application pour une période plus longue voir définitivement, il faut désactiver l'application depuis l'interface de configuration du module, dans l'onglet `Applications web`.

L'opération nécessite une reconfiguration du module avec la commande `reconfigure`.

## 16.3.10. EtherPad : écriture collaborative

### Présentation



EtherPad est un éditeur de texte libre en ligne fonctionnant en mode collaboratif et en temps réel. Il permet à plusieurs personnes (16 par défaut) de partager l'élaboration simultanée d'un texte, et d'en discuter en parallèle, via une messagerie instantanée.

Il peut avoir des usages pédagogiques, notamment pour l'apprentissage collaboratif.

<http://etherpad.org/>

<https://envole.ac-dijon.fr/presentation/etherpad/>

### Installation de EtherPad

EtherPad s'installe manuellement, saisir les commandes suivantes dans un terminal :

```
Query-Auto
```



```
apt-eole install eole-etherpad
```

L'application n'est pas disponible immédiatement après l'installation.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure`.



Pour désactiver rapidement et temporairement (jusqu'au prochain reconfigure) l'application web il est possible d'utiliser la commande suivante :

```
a2dissite nom de l'application
```

Le nom de l'application à mettre dans la commande est celui que l'on trouve dans le répertoire `/etc/apache2/sites-available/`

Pour activer cette nouvelle configuration il faut recharger la configuration d'Apache avec la commande :

```
service apache2 reload
```

Pour réactiver l'application avec cette méthode il faut utiliser les commandes suivantes :

```
a2ensite nom de l'application
```

```
service apache2 reload
```

Pour désactiver l'application pour une période plus longue voir définitivement, il faut désactiver l'application depuis l'interface de configuration du module, dans l'onglet Applications web.

L'opération nécessite une reconfiguration du module avec la commande `reconfigure`.

## Accès à l'application

Pour accéder à l'application se rendre à l'adresse : `http://<adresse_serveur>/etherpad/`


L'authentification se fait **obligatoirement** par le biais du serveur SSO, ce service doit donc être actif.



Le symbole `/` est obligatoire à la fin de l'URL pour pouvoir accéder à l'application :

```
http://<adresse_serveur>/etherpad/
```

À la connexion l'application propose la création d'un nouveau pad<sup>[p.1178]</sup>.



## Rôles des utilisateurs


Les élèves, les enseignants et les administrateurs ayant un compte sur le module Scribe possèdent un accès à l'application.

## Remarques

Le port d'écoute d'EtherPad est par défaut 9001, ce paramètre peut être changé dans l'onglet Applications web de l'interface de configuration du module.

## 16.3.11. FluxBB : forum de discussions

### Présentation



Page d'accueil d'un forum FluxBB

FluxBB est une application web de forum de discussions basé sur PunBB.

Il offre moins de fonctionnalités que beaucoup d'autres forums, mais il est généralement plus rapide.

<https://fluxbb.org/>

<https://envole.ac-dijon.fr/presentation/fluxbb/>

## Installation de FluxBB

FluxBB s'installe manuellement, saisir les commandes suivantes :

```
Query-Auto
```

```
apt-eole install eole-fluxbb
```

L'application n'est pas disponible immédiatement après l'installation.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure`.



Pour désactiver rapidement et temporairement (jusqu'au prochain reconfigure) l'application web il est possible d'utiliser la commande suivante :

```
a2dissite nom_de_l'application
```

Le nom de l'application à mettre dans la commande est celui que l'on trouve dans le répertoire `/etc/apache2/sites-available/`

Pour activer cette nouvelle configuration il faut recharger la configuration d'Apache avec la commande :

```
service apache2 reload
```

Pour réactiver l'application avec cette méthode il faut utiliser les commandes suivantes :

```
a2ensite nom de l'application
```

```
service apache2 reload
```

Pour désactiver l'application pour une période plus longue voir définitivement, il faut désactiver l'application depuis l'interface de configuration du module, dans l'onglet Applications web .

L'opération nécessite une reconfiguration du module avec la commande `reconfigure` .

## Accès à l'application

Pour accéder à l'application se rendre à l'adresse : `http://<adresse_serveur>/fluxbb/`

L'authentification se fait **obligatoirement** par le biais du serveur SSO, ce service doit donc être actif.

## Rôles des utilisateurs

Tous les utilisateurs présents dans l'annuaire possèdent un accès à l'application.

- **administrateur**

Seul l'utilisateur `admin` est "administrateur" de l'application, il peut :

- Organiser les catégories et forums.
- Définir les options et préférences pour chaque forum.
- Contrôler les permissions pour les utilisateurs et les invités.
- Afficher les statistiques IP des utilisateurs.
- Exclure des utilisateurs.
- Censurer des mots.
- Paramétrer les statuts d'utilisateurs.
- Élaguer d'anciens messages.
- Traiter les signalements de messages.

- **modérateur**

Seuls les professeurs sont modérateurs du forum, ils peuvent :

- Exclure des utilisateurs.
- Censurer des mots.
- Paramétrer les statuts d'utilisateurs.
- Traiter les signalements de messages.

- **membre**

Les élèves sont membres du forum, ils peuvent :

- créer de nouvelle discussion
- répondre à une discussion

- **invité**

Les personnes non authentifiées, les responsables et les administratifs ont le rôle invité.

Ils peuvent consulter le forum.

## 16.3.12. Gepi : gestion des notes, des absences, et des cahiers de texte

### Présentation

ACCUEIL GEPi  
Dernière session ouverte le 28/10/2011 à 09 h 39 (journal des connexions)  
v1.3.0.10433

Administrateur GEPi  
Accueil | Gérer mon compte | Déconnexion  
Visiter le site de GEPi | Informations générales | Vie privée

Nombre de personnes actuellement connectées : 1 ( Gestion des connexions )

**- Administration**

Lancer une sauvegarde de la base de données  
Les répertoires "documents" (contenant les documents joints aux cahiers de texte) et "photos" (contenant les photos du trombinoscope) ne seront pas sauvegardés.  
Un outil de sauvegarde spécifique se trouve en bas de la page gestion des sauvegardes.

Gestion générale	Pour accéder aux outils de gestion (sécurité, configuration générale, bases de données, initialisation de GEPi).
Gestion des modules	Pour gérer les modules (cahier de textes, carnet de notes, absences, trombinoscope).
Gestion des bases	Pour gérer les bases (établissements, utilisateurs, matières, classes, élèves, responsables légaux, AIDs).

**- Gestion des retards et absences**

Visualiser les absences	Vous pouvez visualiser créneau par créneau la saisie des absences.
-------------------------	--------------------------------------------------------------------

**- Emploi du temps**

Emploi du temps	Cet outil permet la consultation/gestion de l'emploi du temps.
-----------------	----------------------------------------------------------------

**- Bulletins scolaires**

Autorisation exceptionnelle de saisie d'appréciations	Permet d'autoriser exceptionnellement un enseignant à proposer une saisie d'appréciations pour un enseignement sur une période partiellement close.
Accès des élèves et responsables légaux aux appréciations	Permet de définir quand les comptes élèves et responsables légaux (s'ils existent) peuvent accéder aux appréciations des professeurs sur le bulletin et avis du conseil de classe.
Visualisation et impression des bulletins	Cet outil vous permet de visualiser à l'écran et d'imprimer les bulletins, classe par classe.
Extractions statistiques	Cet outil vous permet d'extraire des données à des fins statistiques (des bulletins, ...).
Mentions des bulletins	Cet outil vous permet de définir les mentions ( <i>Félicitations, Encouragements...</i> ) des bulletins.

#### Administration de Gepi

Gepi est un logiciel libre de gestion des notes, des absences, et des cahiers de texte pour les établissements francophones du second degré.

<https://www.sylogix.org/projects/gepi>

<https://envole.ac-dijon.fr/presentation/gepi/>

## Installation

Gepi s'installe manuellement, saisir les commandes suivantes :

```
Query-Auto
```

```
apt-eole install eole-gepi
```

L'application n'est pas disponible immédiatement après l'installation.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure`.



Pour désactiver rapidement et temporairement (jusqu'au prochain reconfigure) l'application web il est possible d'utiliser la commande suivante :

```
a2dissite nom de l'application
```

Le nom de l'application à mettre dans la commande est celui que l'on trouve dans le répertoire `/etc/apache2/sites-available/`

Pour activer cette nouvelle configuration il faut recharger la configuration d'Apache avec la

commande :

```
service apache2 reload
```

Pour réactiver l'application avec cette méthode il faut utiliser les commandes suivantes :

```
a2ensite nom de l'application
```

```
service apache2 reload
```

Pour désactiver l'application pour une période plus longue voir définitivement, il faut désactiver l'application depuis l'interface de configuration du module, dans l'onglet **Applications web**.

L'opération nécessite une reconfiguration du module avec la commande **reconfigure**.

## Accéder à l'application

Pour accéder à l'application se rendre à l'adresse : [https://<adresse\\_serveur>/gepi/](https://<adresse_serveur>/gepi/)

L'authentification peut se faire :

- par le biais d'une authentification SSO ([Utilisation du service SSO pour les applications de votre serveur scribe à oui](#));
- par le biais d'une authentification LDAP.



Pour des raisons de sécurité évidentes, l'accès en HTTPS est fortement recommandé.

De plus il permet d'éviter l'affichage des messages d'avertissement lors d'une session en tant qu'utilisateur **admin**.

## Importation des comptes

En début d'année, un outil de synchronisation des bases permet de créer l'ensemble des comptes utilisateurs depuis l'annuaire LDAP du module Scribe.



L'initialisation des bases supprime un grand nombre de données déjà entrées.

L'import ne doit donc être réalisé qu'**une seule fois** en début d'année.

La mise à jour des informations importées est réalisée lors de la connexion des utilisateurs.

- se connecter en tant qu'utilisateur **admin** à l'application ;
- si l'application était déjà utilisée, consulter [http://www.sylogix.org/projects/gepi/wiki/Avant\\_initialisation](http://www.sylogix.org/projects/gepi/wiki/Avant_initialisation) ;
- se rendre dans **Gestion générale / Initialisation à partir de l'annuaire LDAP du serveur Eole Scribe NG** ;
- lancer les 7 étapes, dans l'ordre.

Les données importées nécessitent par la suite quelques réglages :

- attribution des rôles adéquats au personnel administratif ;
- regroupement d'enseignements inter-classe ;

- ...

### ★ Affectation des matières à des professeurs

En tant qu'utilisateur `admin`, aller dans :

Gestion des bases / Gestion des comptes d'accès des utilisateurs / Personnels de l'établissement / Affecter les matières aux professeurs .

### ★ Ajouts d'enseignements

- Aller dans Gestion des bases / Gestion des classes ;
- Choisir une classe dans le tableau puis cliquer sur Enseignements ;
- En haut à droite "Ajouter des enseignements" et choisir dans la liste "Sélectionner matière".
- Cliquer sur Créer .

Il est possible par la suite de ré-éditer ces enseignements pour :

- Ajouter un ou des professeurs à l'enseignement ;
- Associer une autre ou d'autres classes à l'enseignement.

Lors de la création d'un enseignement, tous les élèves de la classe sont par défaut inscrits dans l'enseignement.

Il faut passer en revue les enseignements optionnels pour décocher les élèves qui ne suivent pas l'enseignement.

Pour cela, toujours dans la Gestion des classes :

- Gestion des bases / Gestion des classes
- Choisir une classe dans le tableau puis cliquer sur Enseignements .
- Choisir dans le tableau l'enseignement puis cliquer sur <Enseignement> Élèves inscrits (XX-XX-XX) .
- Choisir un élève dans le tableau et utiliser les coches pour choisir les périodes ou utiliser la croix rouge pour tout décocher.
- Enregister vos changements.

### ★ Ajouter un enseignement à cheval sur plusieurs classes

- Aller dans Gestion des bases / Gestion des classes ;
- Choisir une classe dans le tableau puis cliquer sur Enseignements .
- En haut à droite, "Ajouter des enseignements" et choisir dans la liste "Sélectionner matière" en précisant qu'il concerne plusieurs classes (bouton radio) ;
- Cliquer sur Créer ;
- Préciser le nom de l'enseignement (regroupement) ;
- Cocher les classes et le(s) enseignant(s) ;
- Cliquer ensuite sur le lien Eleves (XX-XX-XX) pour cocher / décocher les élèves qui doivent suivre ou non l'enseignement.

### ★ Fusionner des enseignements

Dans le cas où l'on a créé des enseignements dans deux classes alors qu'il s'agit d'un même

enseignement regroupant les deux classes, il est possible de fusionner les deux enseignements :

- Aller dans **Gestion des bases** / **Gestion des classes** ;
- Choisir un enseignement dans le tableau puis cliquer sur **Enseignements** ;
- Cliquer sur le nom de l'enseignement, puis cliquer sur le lien **Fusionner le groupe avec un ou des groupes existants** .

## Rôles des utilisateurs

### Administrateur

Seul l'utilisateur `admin` a un accès à l'application, il est administrateur de celle-ci.

Il a un accès complet à l'application et à sa configuration. Il peut déléguer ce rôle en donnant les droits administrateur à un utilisateur.

Ce rôle permet notamment de :

- gérer les comptes utilisateurs ;
- gérer les groupes classes et autres ;
- sauvegarder les données ;
- bloquer l'accès à l'application ;
- observer l'historique des connexions.

Les autres utilisateurs ont accès à l'application uniquement si leur compte créé lors de l'initialisation annuelle.

Les rôles sont assignés comme suit :

### Professeur principal

Les enseignants responsables de classes ont un accès en tant que professeur principal.

### Professeur

Les enseignants qui ne sont pas professeur principal ont un accès professeur leur permettant :

- d'accéder au cahier de texte ;
- d'accéder à l'outil de gestion des notes ;
- de saisir les bulletins ;
- de préparer les conseils de classe (impression des bulletins, tableaux, graphiques ...).

### Scolarité

Les personnels administratifs ont un accès scolarité, ces comptes doivent être édités manuellement afin de leur attribuer des rôles plus précis.

L'accès scolarité permet :

- une vérification détaillée de la saisie des notes et la saisie des appréciations sur les bulletins ;
- de visualiser et d'imprimer des relevés de notes ;
- de visualiser et d'imprimer des bulletins.

### Élève

Les élèves ont un accès élève leur permettant de :

- consulter le cahier de texte;



- consulter leurs notes et leurs bulletins.

### Responsable légaux

Les responsables légaux ont un accès responsable légal leur permettant de consulter les informations (notes, absences ...) concernant les élèves dont ils sont responsables.



Plus d'informations sur les fonctionnalités disponibles directement ici :  
<http://www.sylogix.org/wiki/gepi/ListeDesFonctionnalités>

### Remarques



Tant qu'un élève n'a pas de note dans un groupe, il est facile de le désinscrire.  
Si un professeur s'aperçoit qu'un élève ne devrait pas être dans un groupe, il est important qu'il n'ajoute aucune donnée à cet élève.

Mécanisme de synchronisation des élèves / parents / profs disponible

Cela se situe dans posh-profil > Synchronisation > Gepi

Attention contrairement aux autres mécanismes de synchronisation, celui de Gepi ne se lance pas toute les nuits en automatique

Il est nécessaire de l'exécuter en allant dans l'écran de posh-profil et cliquer sur le bouton **Synchroniser**

## 16.3.13. GRR : gestion de réservation de salles et de matériels

### Présentation

GRR (Gestion et Réserveation de Ressources) est un outil de gestion de réservation de salles et de matériels.

<https://grr.devome.com/fr/grr3>

<https://envole.ac-dijon.fr/presentation/grr/>

## Installation

GRR s'installe manuellement, saisir les commandes suivantes :

```
Query-Auto
```

```
apt-eole install eole-grr
```

L'application n'est pas disponible immédiatement après l'installation.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure`.



Pour désactiver rapidement et temporairement (jusqu'au prochain reconfigure) l'application web il est possible d'utiliser la commande suivante :

```
a2dissite nom de l'application
```

Le nom de l'application à mettre dans la commande est celui que l'on trouve dans le répertoire `/etc/apache2/sites-available/`

Pour activer cette nouvelle configuration il faut recharger la configuration d'Apache avec la commande :

```
service apache2 reload
```

Pour réactiver l'application avec cette méthode il faut utiliser les commandes suivantes :

```
a2ensite nom de l'application
```

```
service apache2 reload
```

Pour désactiver l'application pour une période plus longue voir définitivement, il faut désactiver l'application depuis l'interface de configuration du module, dans l'onglet Applications web .

L'opération nécessite une reconfiguration du module avec la commande `reconfigure` .

## Accéder à l'application

Pour accéder à l'application, se rendre à l'adresse : `http://<adresse serveur>/grr/`

L'authentification peut être réalisée par le biais du serveur SSO ou être gérée par l'application.

## Rôle des utilisateurs (SSO activé)

Il est possible dans le menu "Configuration SSO" de sélectionner le rôle à donner aux différents profils existants lors de leur première connexion.

Par défaut les rôles sont restreints, l'administrateur doit donc définir finement les rôles avant même le lancement de l'application.

- **Administrateur**

Seul l'utilisateur `admin` est "administrateur" de l'application.

Il peut déléguer ce rôle en donnant les droits "administrateur" à un utilisateur ayant initialisé son compte.

- **Gestionnaire**

Le gestionnaire a les droits pour gérer telle ou telle ressource.

- **Gestionnaire utilisateur**

Le gestionnaire d'utilisateur peut ajouter, éditer, supprimer des utilisateurs ayant pour statut "usager" ou "visiteur",

L'administrateur peut déléguer le droit de gérer les utilisateurs.

- **Usager**

Les professeurs ont par défaut un accès "usager" à l'application.

L'usager peut créer, modifier ou effacer ses propres réservations.

- **Visiteur**

Les administratifs, les élèves, les responsables et les invités ont par défaut un accès "visiteur" à l'application.

Un « visiteur » peut voir les réservations mais ne peut pas agir dessus.

## Remarques

- Si l'authentification est gérée par l'application et non pas le serveur SSO, il faut utiliser le compte "administrateur" avec pour mot de passe `azerty` (par mesure de sécurité le mot de passe doit

absolument être changé).

- Lors d'un changement de version, il se peut qu'une mise à jour de la base de données soit nécessaire. Dans ce cas, une page d'avertissement s'affiche avec un lien "Mettre à jour la base MySQL" permettant à l'administrateur d'effectuer cette action.
- Les comptes sont créés dans GRR lors de la première connexion des utilisateurs (initialisation du compte).

## 16.3.14. Kanboard : gestion de projets et de tâches, basé sur la méthode Kanban

### Présentation

KanBoard est un outil de gestion de projets et de tâches, basé sur la méthode Kanban.

Cette approche consiste à organiser et visualiser globalement des processus et activités, au sein d'un tableau de bord.

<https://kanboard.org/>

### Installation de Kanboard

Kanboard s'installe manuellement, saisir les commandes suivantes dans un terminal :

```
Query-Auto
```

```
apt-eole install eole-kanboard
```

L'application n'est pas disponible immédiatement après l'installation.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure` .



Pour désactiver rapidement et temporairement (jusqu'au prochain reconfigure) l'application web il est possible d'utiliser la commande suivante :

```
a2dissite nom de l'application
```

Le nom de l'application à mettre dans la commande est celui que l'on trouve dans le répertoire `/etc/apache2/sites-available/`

Pour activer cette nouvelle configuration il faut recharger la configuration d'Apache avec la commande :

```
service apache2 reload
```

Pour réactiver l'application avec cette méthode il faut utiliser les commandes suivantes :

```
a2ensite nom de l'application
```


```
service apache2 reload
```

Pour désactiver l'application pour une période plus longue voir définitivement, il faut désactiver l'application depuis l'interface de configuration du module, dans l'onglet `Applications web` .

L'opération nécessite une reconfiguration du module avec la commande `reconfigure` .

## 16.3.15. LimeSurvey : sondage et enquête statistique

### Présentation



LimeSurvey est un logiciel d'enquête statistique, de sondage, et autres types de formulaires en ligne. Il permet aux utilisateurs, enquêteurs et statisticiens, de publier des questionnaires pour en collecter les réponses.

<https://www.limesurvey.org/fr/>

<https://envole.ac-dijon.fr/presentation/limesurvey/>

### Installation de LimeSurvey

LimeSurvey s'installe manuellement, saisir les commandes suivantes dans un terminal :

```
Query-Auto
```

```
apt-eole install eole-limesurvey
```

L'application n'est pas disponible immédiatement après l'installation.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure`.



Pour désactiver rapidement et temporairement (jusqu'au prochain reconfigure) l'application web il est possible d'utiliser la commande suivante :

```
a2dissite nom de l'application
```

Le nom de l'application à mettre dans la commande est celui que l'on trouve dans le répertoire `/etc/apache2/sites-available/`

Pour activer cette nouvelle configuration il faut recharger la configuration d'Apache avec la commande :

```
service apache2 reload
```

Pour réactiver l'application avec cette méthode il faut utiliser les commandes suivantes :

```
a2ensite nom de l'application
```

```
service apache2 reload
```

Pour désactiver l'application pour une période plus longue voir définitivement, il faut désactiver l'application depuis l'interface de configuration du module, dans l'onglet **Applications web**.

L'opération nécessite une reconfiguration du module avec la commande **reconfigure**.

## Accès à l'application

Pour accéder à l'application se rendre à l'adresse : [http://<adresse\\_serveur>/limesurvey/](http://<adresse_serveur>/limesurvey/)

L'authentification se fait **obligatoirement** par le biais du serveur SSO, ce service doit donc être actif.

## Rôles des utilisateurs


Les élèves, les enseignants et les administrateurs ayant un compte sur le module Scribe possèdent un accès à l'application.

## Remarques

Pour administrer l'application il faut se rendre à l'adresse : [http://<adresse\\_serveur>/limesurvey/index.php/admin/](http://<adresse_serveur>/limesurvey/index.php/admin/)

## 16.3.16. Mahara : portfolio électronique

### Présentation



Mahara est le trait d'union entre espace personnel et profil dans un réseau social, blogs, homepage, site professionnel, espace collaboratif virtuel...

Mahara est un système de gestion d'ePortfolios, mais aussi d'un système de réseau social, combinés.

Un système de gestion d'ePortfolios est un système qui permet aux étudiants de collecter et ordonnancer leurs preuves « d'apprentissage tout au long de la vie » — comme des essais littéraires, des travaux

artistiques ou tous autres documents qu'ils produisent dans le monde numérique. Ces documents sont appelés artefacts ou productions dans Mahara.

En ce qui concerne les réseaux sociaux, ils sont déjà rentrés dans les mœurs et ne nécessitent pas beaucoup d'explication. En résumé, ils permettent à des personnes d'interagir avec des amis et de créer ses propres communautés dans un monde virtuel, en ligne.

Mahara est bien plus qu'un simple dépôt où stocker des documents, il comprend aussi des outils de blog, un système de création de curriculum vitae, ainsi qu'un système de collaboration avec Moodle.

<http://mahara.org/>

<https://envole.ac-dijon.fr/presentation/mahara/>

## Installation de Mahara

Mahara s'installe manuellement, saisir les commandes suivantes :

```
Query-Auto
```

```
apt-eole install eole-mahara
```

L'application n'est pas disponible immédiatement après l'installation.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure` .



Pour désactiver rapidement et temporairement (jusqu'au prochain reconfigure) l'application web il est possible d'utiliser la commande suivante :

```
a2dissite nom_de_l'application
```

Le nom de l'application à mettre dans la commande est celui que l'on trouve dans le répertoire `/etc/apache2/sites-available/`

Pour activer cette nouvelle configuration il faut recharger la configuration d'Apache avec la commande :

```
service apache2 reload
```

Pour réactiver l'application avec cette méthode il faut utiliser les commandes suivantes :

```
a2ensite nom_de_l'application
```

```
service apache2 reload
```

Pour désactiver l'application pour une période plus longue voir définitivement, il faut désactiver l'application depuis l'interface de configuration du module, dans l'onglet Applications web .

L'opération nécessite une reconfiguration du module avec la commande `reconfigure` .

## Accès à l'application

Pour accéder à l'application se rendre à l'adresse : `http://<adresse\_serveur>/mahara/`

L'authentification se fait **obligatoirement** par le biais du serveur SSO, ce service doit donc être actif.


## Rôles des utilisateurs

Tous les utilisateurs présents dans l'annuaire ont un accès à l'application.



## 16.3.17. mindmaps : conception de cartes cognitives

### Présentation



mindmaps est un logiciel servant à dresser des cartes heuristiques. Une carte heuristique (carte cognitive, carte mentale), est un schéma, supposé refléter le fonctionnement de la pensée, qui permet de représenter visuellement et de suivre le cheminement associatif de la pensée.

Cela permet de mettre en lumière les liens qui existent entre un concept ou une idée, et les informations qui leur sont associées.

La structure même d'une carte heuristique est en fait un diagramme qui représente l'organisation des liens sémantiques entre différentes idées ou des liens hiérarchiques entre différents concepts.

<http://github.com/drichard/mindmaps>

### Installation de mindmaps


mindmaps s'installe manuellement, saisir les commandes suivantes dans un terminal :

```
Query-Auto
```

```
apt-eole install eole-mindmaps
```

L'application n'est pas disponible immédiatement après l'installation.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure`.



Pour désactiver rapidement et temporairement (jusqu'au prochain reconfigure) l'application web il est possible d'utiliser la commande suivante :

```
a2dissite nom de l'application
```

Le nom de l'application à mettre dans la commande est celui que l'on trouve dans le répertoire `/etc/apache2/sites-available/`

Pour activer cette nouvelle configuration il faut recharger la configuration d'Apache avec la commande :



```
service apache2 reload
```

Pour réactiver l'application avec cette méthode il faut utiliser les commandes suivantes :

```
a2ensite nom de l'application
```

```
service apache2 reload
```

Pour désactiver l'application pour une période plus longue voir définitivement, il faut désactiver l'application depuis l'interface de configuration du module, dans l'onglet Applications web .

L'opération nécessite une reconfiguration du module avec la commande `reconfigure` .

## Accès à l'application

Pour accéder à l'application se rendre à l'adresse : `http://<adresse serveur>/mindmaps /`


L'authentification se fait **obligatoirement** par le biais du serveur SSO, ce service doit donc être actif.

## Rôles des utilisateurs

Les élèves, les enseignants et les administrateurs ayant un compte sur le module Scribe possèdent un accès à l'application.

## 16.3.18. Moodle : plate-forme d'apprentissage en ligne

### Présentation



Page d'accueil de Moodle

Moodle est une plate-forme d'apprentissage en ligne (e-learning en anglais) servant à créer des communautés d'apprenants autour de contenus et d'activités pédagogiques

À un système de gestion de contenu, Moodle ajoute des fonctions pédagogiques ou communicatives pour créer un environnement d'apprentissage en ligne.

C'est une application permettant de créer, par l'intermédiaire du réseau, des interactions entre des pédagogues, des apprenants et des ressources pédagogiques.

<http://moodle.org/>

<https://envole.ac-dijon.fr/presentation/moodle/>

## Installation

Moodle s'installe manuellement, saisir les commandes suivantes :

```
Query-Auto
```

```
apt-eole install eole-moodle-update
```

L'application n'est pas disponible immédiatement après l'installation.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure` .



Il existe un paquet moodle qu'il ne faut pas confondre avec le paquet **eole-moodle**.



Pour désactiver rapidement et temporairement (jusqu'au prochain reconfigure) l'application web il est possible d'utiliser la commande suivante :

```
a2dissite nom de l'application
```

Le nom de l'application à mettre dans la commande est celui que l'on trouve dans le répertoire `/etc/apache2/sites-available/`

Pour activer cette nouvelle configuration il faut recharger la configuration d'Apache avec la commande :

```
service apache2 reload
```

Pour réactiver l'application avec cette méthode il faut utiliser les commandes suivantes :

```
a2ensite nom de l'application
```

```
service apache2 reload
```

Pour désactiver l'application pour une période plus longue voir définitivement, il faut désactiver l'application depuis l'interface de configuration du module, dans l'onglet Applications web .

L'opération nécessite une reconfiguration du module avec la commande `reconfigure` .

## Accéder à l'application

Pour accéder à l'application se rendre à l'adresse : `http://<adresse_serveur>/moodle/`

L'authentification se fait **obligatoirement** par le biais du serveur SSO, ce service doit donc être actif.

## Rôles des utilisateurs

Tout utilisateur présent dans l'annuaire possède un accès à l'application.

### Administrateur

Seul l'utilisateur `admin` est "administrateur" de l'application.

Il a un accès complet à l'application et à sa configuration.

Il peut déléguer ce rôle en donnant les droits "administrateur" à un utilisateur ayant initialisé son compte :  
`Utilisateurs` / `Attribution des rôles système` / `choisir un rôle` -> ajouter un utilisateur pour le rôle choisi.

Par défaut les rôles sont très restreints, l'administrateur doit donc définir finement les rôles avant même le lancement de l'application :

`Utilisateurs` / `Permissions` / `Définition des rôles` -> choisir le rôle à modifier

## Créateur de cours

Les enseignants sont "créateur de cours", ils peuvent créer des cours et y convier des élèves (ainsi que d'autres utilisateurs), il peut être intéressant de leur mettre un rôle enseignant (voir plus bas).

## Utilisateur authentifié

Les élèves, les administratifs et les invités sont par défaut "utilisateur authentifié", par défaut ils peuvent voir les cours disponibles et s'y inscrire.

## Remarques

- Seul l'enseignant a le choix de son adresse de messagerie lors de sa première connexion.
- Il existe des problèmes d'encodage pour certaines pages de l'application essentiellement dans la partie administration.

### ⚠ Attention !

- Les données ajoutées à Moodle sont stockées dans `/var/www/moodledata/` donc attention à l'espace dont vous disposez sur la partition.
- Les règles d'authentification sont directement modifiables dans Moodle par l'administrateur.  
L'authentification : `Utilisateurs / Authentification`  
Une modification pourrait rendre inutilisable l'authentification par le biais du serveur SSO.

## Premiers pas

Pour synchroniser les comptes de l'annuaire ldap de Scribe directement dans moodle.

L'opération nécessite le lancement de la commande suivante :

```
/usr/bin/php -c /etc/php5/cli/php.ini /var/www/html/moodle/auth/cas/cas_ldap_sync_users.php
```



Nous allons décrire comment créer la classe de seconde 1 ainsi que le cours de mathématiques de cette classe.

- Dans l'interface d'administration de l'application, aller dans `Cours / Gestion des cours` ;
- Créer un cours "seconde\_1" au format `Informel` (ce cours correspondra à votre classe) ;
- Créer un cours "seconde\_1\_math" mettre `S'agit-il d'un méta-cours ?` à `Oui` (ce cours correspondra au cours de mathématiques) ;
- Choisir les options, valider, une page `Cours descendants` apparaît ;
- Mettre le cours seconde\_1 comme cours descendants, valider.

La classe et le cours sont alors créés.

## Inscription des utilisateurs



Inscrivons à présent les élèves dans leur classe.

- Depuis la liste des cours disponibles, aller dans le `cours seconde_1` ;

- Dans **Attribution des rôles**, cliquer sur **Etudiant** ;
- Ajouter les élèves de la classe ;
- Cliquer sur **Attribuer les rôles dans Cours : seconde\_1**.

Inscrivons l'enseignant de mathématique à son cours :

- Depuis la liste des cours disponibles, aller dans le cours **seconde\_1\_math** ;
- Dans **Attribution des rôles**, cliquer sur **Enseignant** ;
- Ajouter l'enseignant ;
- Cliquer sur **Attribuer les rôles dans Cours : seconde\_1\_math**.

## Améliorer les accès

Un créateur de cours voit l'ensemble des cours ce qui rend la vue complexe.

Les enseignants sont créés par défaut avec ce rôle.

A l'usage, il peut être plus judicieux d'attribuer le rôle Enseignant.

Pour ce faire, dans l'interface d'administration :

- Aller dans **Utilisateurs / Permissions / Attribution des rôles système** et cliquer sur **Enseignant** ;
- Choisir les comptes **Créateur de cours** et cliquer sur **Attribuer les rôles Système**.

L'affichage par défaut d'un cours peut paraître surchargé, il est possible de supprimer des blocs d'affichage.


Pour ce faire, dans l'interface d'administration :

- Aller dans **Plugins / Blocs / Gestion des blocs** ;
- Désactiver les blocs inutiles.

## 16.3.19. Nineboard : gestion de projet

### Présentation

Nineboard est un outil de Scrum participatif basé sur Symfony<sup>[p.1185]</sup>.



<https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/nineboard>

## Installation de Nineboard

Nineboard s'installe manuellement, saisir les commandes suivantes dans un terminal :

```
Query-Auto
```

```
apt-eole install eole-nineboard
```

L'application n'est pas disponible immédiatement après l'installation.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure` .



Pour désactiver rapidement et temporairement (jusqu'au prochain reconfigure) l'application web il est possible d'utiliser la commande suivante :

```
a2dissite nom de l'application
```

Le nom de l'application à mettre dans la commande est celui que l'on trouve dans le répertoire `/etc/apache2/sites-available/`

Pour activer cette nouvelle configuration il faut recharger la configuration d'Apache avec la commande :

```
service apache2 reload
```

Pour réactiver l'application avec cette méthode il faut utiliser les commandes suivantes :

```
a2ensite nom de l'application
```

```
service apache2 reload
```


Pour désactiver l'application pour une période plus longue voir définitivement, il faut désactiver l'application depuis l'interface de configuration du module, dans l'onglet Applications web .

L'opération nécessite une reconfiguration du module avec la commande `reconfigure` .

### 16.3.20. Ninegate : portail

#### Présentation

Ninegate est un portail basé sur Symfony<sup>[p.1185]</sup>.



<https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/ninegate>

## Installation de Ninegate

Ninegate s'installe manuellement, saisir les commandes suivantes dans un terminal :

```
Query-Auto
```

```
apt-eole install eole-ninegate
```

L'application n'est pas disponible immédiatement après l'installation.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure`.



Pour désactiver rapidement et temporairement (jusqu'au prochain reconfigure) l'application web il est possible d'utiliser la commande suivante :

```
a2dissite nom de l'application
```

Le nom de l'application à mettre dans la commande est celui que l'on trouve dans le répertoire `/etc/apache2/sites-available/`

Pour activer cette nouvelle configuration il faut recharger la configuration d'Apache avec la commande :

```
service apache2 reload
```

Pour réactiver l'application avec cette méthode il faut utiliser les commandes suivantes :

```
a2ensite nom de l'application
```

```
service apache2 reload
```

Pour désactiver l'application pour une période plus longue voir définitivement, il faut désactiver l'application depuis l'interface de configuration du module, dans l'onglet `Applications web`.

L'opération nécessite une reconfiguration du module avec la commande `reconfigure`.

## Accéder à l'application

Pour accéder à l'application se rendre à l'adresse : `http://<adresse_serveur>/ninesgate/`

L'authentification se fait **obligatoirement** par le biais du serveur SSO, ce service doit donc être actif.

## 16.3.21. Nineschool : alternative à Balado

### Présentation

Nineschool est une alternative à Balado.

The screenshot shows the Nineschool web application interface. At the top, there is a blue header with the Nineschool logo and user profile icons. Below the header, the main content area is titled "ACTIVITES" in large blue letters. A green "Ajouter" button is visible. Below this, there is a section titled "Liste des Activités" with a toggle for "Activités actives" (checked). The interface includes a search bar and a table of activities. The table has columns for Action, Nom, Statut, Groupe, and Elèves. One activity is listed: "Activité du jour" with status "distribué" and group "CLASSE - 3b". The "Elèves" column shows two entries: "3b 01 = non vu" and "3b 02 = non vu". At the bottom of the table, it says "Affichage de l'élément 1 à 1 sur 1 éléments" and there are "Précédent" and "Suivant" buttons.

<https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/nineschool>

### Installation de Nineschool

Nineschool s'installe manuellement, saisir les commandes suivantes dans un terminal :

```
Query-Auto
```

```
apt-eole install eole-nineschool
```

L'application n'est pas disponible immédiatement après l'installation.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure`.



Pour désactiver rapidement et temporairement (jusqu'au prochain reconfigure) l'application web il est possible d'utiliser la commande suivante :

```
a2dissite nom de l'application
```

Le nom de l'application à mettre dans la commande est celui que l'on trouve dans le répertoire `/etc/apache2/sites-available/`

Pour activer cette nouvelle configuration il faut recharger la configuration d'Apache avec la commande :

```
service apache2 reload
```

Pour réactiver l'application avec cette méthode il faut utiliser les commandes suivantes :

```
a2ensite nom de l'application
```

```
service apache2 reload
```

Pour désactiver l'application pour une période plus longue voir définitivement, il faut désactiver l'application depuis l'interface de configuration du module, dans l'onglet **Applications web**.

L'opération nécessite une reconfiguration du module avec la commande **reconfigure**.

## 16.3.22. Ninesurvey : alternative à OpenSondage

### Présentation

Ninesurvey est une alternative à OpenSondage.



<https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/ninesurvey>

### Installation de Ninesurvey

Ninegate s'installe manuellement, saisir les commandes suivantes dans un terminal :

```
Query-Auto
```

```
apt-eole install eole-ninesurvey
```

L'application n'est pas disponible immédiatement après l'installation.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande **reconfigure**.



Pour désactiver rapidement et temporairement (jusqu'au prochain reconfigure) l'application web il est possible d'utiliser la commande suivante :

```
a2dissite nom de l'application
```

Le nom de l'application à mettre dans la commande est celui que l'on trouve dans le répertoire `/etc/apache2/sites-available/`



Pour activer cette nouvelle configuration il faut recharger la configuration d'Apache avec la commande :

```
service apache2 reload
```

Pour réactiver l'application avec cette méthode il faut utiliser les commandes suivantes :

```
a2ensite nom de l'application
```


```
service apache2 reload
```

Pour désactiver l'application pour une période plus longue voir définitivement, il faut désactiver l'application depuis l'interface de configuration du module, dans l'onglet Applications web .

L'opération nécessite une reconfiguration du module avec la commande `reconfigure` .

## 16.3.23. OpenSondage : planification de rendez-vous et mini-sondage

### Présentation



OpenSondage sert à faire des sondages pour déterminer à plusieurs une date de réunion qui convienne au plus grand nombre.

Vous pouvez également utiliser cette application pour proposer des choix multiples et ainsi se mettre d'accord sur un lieu de rendez-vous, un thème de réunion ou la marque de votre prochaine machine à café (à base de capsules libres bien entendu).

<https://envole.ac-dijon.fr/presentation/opensondage/>

## Installation de OpenSondage

OpenSondage s'installe manuellement, saisir les commandes suivantes dans un terminal :

```
Query-Auto
```

```
apt-eole install eole-opensondage
```

L'application n'est pas disponible immédiatement après l'installation.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure` .



Pour désactiver rapidement et temporairement (jusqu'au prochain reconfigure) l'application web il est possible d'utiliser la commande suivante :

```
a2dissite nom de l'application
```

Le nom de l'application à mettre dans la commande est celui que l'on trouve dans le répertoire `/etc/apache2/sites-available/`

Pour activer cette nouvelle configuration il faut recharger la configuration d'Apache avec la commande :

```
service apache2 reload
```

Pour réactiver l'application avec cette méthode il faut utiliser les commandes suivantes :

```
a2ensite nom de l'application
```

```
service apache2 reload
```

Pour désactiver l'application pour une période plus longue voir définitivement, il faut désactiver l'application depuis l'interface de configuration du module, dans l'onglet `Applications web`.

L'opération nécessite une reconfiguration du module avec la commande `reconfigure`.

## Accès à l'application

Pour accéder à l'application se rendre à l'adresse : `http://<adresse_serveur>/opensondage/`

L'authentification se fait **obligatoirement** par le biais du serveur SSO, ce service doit donc être actif.

## Rôles des utilisateurs

Les élèves, les enseignants et les administrateurs ayant un compte sur le module Scribe possèdent un accès à l'application.

### 16.3.24. phpLDAPadmin : gestionnaire d'annuaire LDAP

#### Présentation

phpLDAPadmin est une interface écrite en php qui permet de modifier facilement et via une interface conviviale un annuaire LDAP<sup>[p.1168]</sup>.

[http://phpldapadmin.sourceforge.net/wiki/index.php/Main\\_Page](http://phpldapadmin.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page)

#### Installation de phpLDAPadmin

phpLDAPadmin s'installe manuellement, saisir les commandes suivantes dans un terminal :

```
Query-Auto
```

```
apt-eole install eole-phpldapadmin
```

L'application n'est pas disponible immédiatement après l'installation.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure`.



Pour désactiver rapidement et temporairement (jusqu'au prochain reconfigure) l'application web il est possible d'utiliser la commande suivante :

```
a2dissite nom de l'application
```

Le nom de l'application à mettre dans la commande est celui que l'on trouve dans le répertoire `/etc/apache2/sites-available/`

Pour activer cette nouvelle configuration il faut recharger la configuration d'Apache avec la commande :

```
service apache2 reload
```

Pour réactiver l'application avec cette méthode il faut utiliser les commandes suivantes :

```
a2ensite nom de l'application
```


```
service apache2 reload
```

Pour désactiver l'application pour une période plus longue voir définitivement, il faut désactiver l'application depuis l'interface de configuration du module, dans l'onglet Applications web .

L'opération nécessite une reconfiguration du module avec la commande `reconfigure` .

## 16.3.25. Piwigo : gestionnaire de galerie photo

### Présentation



Navigation dans une galerie de Piwigo

Piwigo est une application de gestion de galerie photo en ligne.

<http://fr.piwigo.org/>

<https://envole.ac-dijon.fr/presentation/piwigo/>

### Installation de Piwigo

Piwigo s'installe manuellement, en saisissant les commandes suivantes :

```
Query-Auto
```

```
apt-eole install eole-piwigo
```

L'application n'est pas disponible immédiatement après l'installation.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure` .



Pour désactiver rapidement et temporairement (jusqu'au prochain reconfigure) l'application web il est possible d'utiliser la commande suivante :

```
a2dissite nom de l'application
```

Le nom de l'application à mettre dans la commande est celui que l'on trouve dans le répertoire `/etc/apache2/sites-available/`

Pour activer cette nouvelle configuration il faut recharger la configuration d'Apache avec la commande :

```
service apache2 reload
```

Pour réactiver l'application avec cette méthode il faut utiliser les commandes suivantes :

```
a2ensite nom de l'application
```

```
service apache2 reload
```

Pour désactiver l'application pour une période plus longue voir définitivement, il faut désactiver l'application depuis l'interface de configuration du module, dans l'onglet `Applications web`.

L'opération nécessite une reconfiguration du module avec la commande `reconfigure`.

## Accès à l'application

Pour accéder à l'application, se rendre à l'adresse : `http://<adresse_serveur>/piwigo/`

L'authentification se fait **obligatoirement** par le biais du serveur SSO, ce service doit donc être actif.

## Rôles des utilisateurs

Par défaut les rôles des utilisateurs sont assignés comme suit :

- **Administrateur**

Seul l'utilisateur `admin` est "webmaster" de l'application.

Il a un accès complet à l'application et à sa configuration.

Il peut déléguer ce rôle en donnant les droits "administrateur" à un utilisateur.

- **Enseignant**

Les enseignants peuvent téléverser des nouvelles images dans les galeries de leurs classes d'appartenance.

- **Élèves**

Ils peuvent consulter la galerie de leur classe d'appartenance.

- **Autres**

Par défaut, les autres utilisateurs peuvent se connecter à l'application mais n'ont pas accès à la consultation des galeries.

## Remarques


Les comptes sont créés dans Piwigo lors de la première connexion à l'application (initialisation du compte).

L'application est configurée pour que chaque classe ait sa propre galerie photo.

Les galeries portant le nom d'une classe ne se créent qu'à l'initialisation d'un compte enseignant ou élève de cette classe.

## 16.3.26. Piwik : outil statistique

### Présentation



La page d'accueil de Piwik

Piwik est une application web de statistiques collectant des données dans une base MySQL dédiée.

Son interface très esthétique et totalement personnalisable via des modules que l'on choisit d'afficher ou non.

<http://piwik.org/>

Piwik est configuré pour dresser des statistiques sur l'utilisation du portail Envoile.

### Installation

Piwik s'installe manuellement, en saisissant les commandes suivantes :

```
Query-Auto
```

```
apt-eole install eole-piwik
```

L'application n'est pas disponible immédiatement après l'installation.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure`.



Pour désactiver rapidement et temporairement (jusqu'au prochain reconfigure) l'application web il est possible d'utiliser la commande suivante :

```
a2dissite nom_de_l'application
```

Le nom de l'application à mettre dans la commande est celui que l'on trouve dans le répertoire `/etc/apache2/sites-available/`

Pour activer cette nouvelle configuration il faut recharger la configuration d'Apache avec la commande :

```
service apache2 reload
```

Pour réactiver l'application avec cette méthode il faut utiliser les commandes suivantes :

```
a2ensite nom de l'application
```

```
service apache2 reload
```

Pour désactiver l'application pour une période plus longue voir définitivement, il faut désactiver l'application depuis l'interface de configuration du module, dans l'onglet Applications web .

L'opération nécessite une reconfiguration du module avec la commande `reconfigure` .

## Accès à l'application

Pour accéder à l'application se rendre à l'adresse : `http://<adresse_serveur>/piwik/`

Nul besoin d'être authentifié pour accéder à l'application.

## Rôles des utilisateurs

- **Administrateur**

L'utilisateur `admin` peut suivre la procédure de récupération de mot de passe depuis Piwik en indiquant son adresse de courrier électronique.

Il pourra notamment ajouter des applications à surveiller qui ne sont pas accessibles depuis Envole.

Il peut aussi obtenir le code pour créer des widgets à ajouter dans Envole.

- **Anonymous**

Tous les utilisateurs ont ce rôle.

Ils ont un rôle uniquement consultatif.

## Remarques

Seul les clics sur l'onglet `Mon bureau` sont référencés dans les statistiques.

## 16.3.27. SACoche : évaluation et suivi d'acquisitions de compétences

### Présentation

Choix : Configuration CAS manuelle

Domaine : scribe.ac-test.fr

Port : 8443

Chemin :

URL Login :

URL Logout :

URL Validate :

Valider ce mode d'identification.

① Pour importer les identifiants de l'ENT, utiliser ensuite la page "Importer / Imposer des identifiants".

② Une fois SACOCHÉ convenablement configuré, pour une connexion automatique avec l'authentification externe, utiliser cette adresse :

→ <https://scribe.ac-test.fr/sacoche/?sso>

➤ [Convention d'accès au service](#)

③ Sans objet pour cet hébergement.

L'application SACoche permet :

- d'évaluer les élèves par compétences ;
- de conserver un historique de leur parcours ;
- de déterminer un état d'acquisition de chaque compétence ;
- de collecter les compétences pour assister la validation du socle commun.

<http://sacoche.sesamath.net/>

<http://envole.org/sacoche>

## Installation de SACoche

SACoche s'installe manuellement, saisir les commandes suivantes dans un terminal :

```
Query-Auto
```

```
apt-eole install eole-sacoche
```

L'application n'est pas disponible immédiatement après l'installation.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure`.



Pour désactiver rapidement et temporairement (jusqu'au prochain reconfigure) l'application web il est possible d'utiliser la commande suivante :

```
a2dissite nom de l'application
```

Le nom de l'application à mettre dans la commande est celui que l'on trouve dans le répertoire `/etc/apache2/sites-available/`

Pour activer cette nouvelle configuration il faut recharger la configuration d'Apache avec la commande :

```
service apache2 reload
```

Pour réactiver l'application avec cette méthode il faut utiliser les commandes suivantes :

```
a2ensite nom de l'application
```

```
service apache2 reload
```

Pour désactiver l'application pour une période plus longue voir définitivement, il faut désactiver l'application depuis l'interface de configuration du module, dans l'onglet `Applications web`.

L'opération nécessite une reconfiguration du module avec la commande `reconfigure`.

## Accès à l'application

Pour accéder à l'application se rendre à l'adresse : `http://<adresse_serveur>/sacoche/`

L'authentification se fait **obligatoirement** par le biais du serveur SSO, ce service doit donc être actif.

## Rôles des utilisateurs

Les élèves, les enseignants et les administrateurs ayant un compte sur le module Scribe possèdent un accès à l'application.

## Remarques

Les utilisateurs sont auto-générés lors de leur première connexion.

Par contre il n'existe pas encore de synchronisation des classes, des matières et des niveaux.

## 16.3.28. Scrumblr : gestion de projet collaboratif en ligne

### Présentation

Scrumblr est un service en ligne libre et minimaliste qui permet d'éditer et d'organiser collaborativement des idées sous forme de notes.

<http://scrumblr.ca/>

<https://github.com/aliasaria/scrumblr>

### Installation de Scrumblr

Scrumblr s'installe manuellement, saisir les commandes suivantes dans un terminal :

```
Query-Auto
```

```
apt-eole install eole-scrumblr
```

L'application n'est pas disponible immédiatement après l'installation.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure`.



Pour désactiver rapidement et temporairement (jusqu'au prochain `reconfigure`) l'application web il est possible d'utiliser la commande suivante :

```
a2dissite nom_de_l'application
```

Le nom de l'application à mettre dans la commande est celui que l'on trouve dans le répertoire `/etc/apache2/sites-available/`



Pour activer cette nouvelle configuration il faut recharger la configuration d'Apache avec la commande :

```
service apache2 reload
```

Pour réactiver l'application avec cette méthode il faut utiliser les commandes suivantes :

```
a2ensite nom de l'application
```


```
service apache2 reload
```

Pour désactiver l'application pour une période plus longue voir définitivement, il faut désactiver l'application depuis l'interface de configuration du module, dans l'onglet Applications web .

L'opération nécessite une reconfiguration du module avec la commande `reconfigure` .

## 16.3.29. WordPress : système de gestion de contenu

### Présentation



Edition d'un article dans Wordpress

WordPress est un système de gestion de contenu (CMS).

Il permet de créer et gérer du contenu sous forme d'un site web ou plus simplement d'un blog.

<http://fr.wordpress.org/>

<http://envole.org/wordpress>

### Installation


WordPress s'installe manuellement, saisir les commandes suivantes :

```
Query-Auto
```

```
apt-eole install eole-wordpress
```

L'application n'est pas disponible immédiatement après l'installation.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure` .



Pour désactiver rapidement et temporairement (jusqu'au prochain reconfigure) l'application web il est possible d'utiliser la commande suivante :

```
a2dissite nom de l'application
```

Le nom de l'application à mettre dans la commande est celui que l'on trouve dans le répertoire `/etc/apache2/sites-available/`

Pour activer cette nouvelle configuration il faut recharger la configuration d'Apache avec la commande :

```
service apache2 reload
```

Pour réactiver l'application avec cette méthode il faut utiliser les commandes suivantes :

```
a2ensite nom de l'application
```

```
service apache2 reload
```

Pour désactiver l'application pour une période plus longue voir définitivement, il faut désactiver l'application depuis l'interface de configuration du module, dans l'onglet `Applications web`.

L'opération nécessite une reconfiguration du module avec la commande `reconfigure`.

## Accès à l'application

Pour accéder à l'application se rendre à l'adresse : `http://<adresse_serveur>/wordpress/`

L'authentification se fait **obligatoirement** par le biais du serveur SSO, ce service doit donc être actif.

L'accès à l'interface d'administration de l'application se fait par l'URL `http://<adresse_serveur>/wordpress/wp-admin`

## Rôles des utilisateurs

Un utilisateur de WordPress peut avoir l'un des rôle suivant :

- **administrateur**

Seul l'utilisateur `admin` est "administrateur" de l'application.

Il peut déléguer ce rôle en donnant les droits "administrateur" à un utilisateur ayant initialisé son compte.

- **éditeur**

L'éditeur peut gérer les catégories, les liens et les commentaires.

- **auteur**

L'auteur peut écrire des articles et les publier. Il peut également publier les articles proposés par les contributeurs.

- **contributeur**

Le contributeur peut écrire des articles.

- **abonné**

L'abonné peut lire les articles.

Par défaut, les utilisateurs ont le rôle d'abonné.

L'administrateur peut modifier ce comportement et modifier le rôle de chaque utilisateur.

## Contrôle de l'accès aux articles

L'extension `WP Sentry` permet à l'administrateur de gérer les droits d'accès aux articles en fonction des

profils du module Scribe.




L'extension Private WP est pré-installée. Elle permet, après activation, de rendre WordPress complètement inaccessible par les visiteurs non authentifiés.

## Multisite


Pour gérer plusieurs blogs sur la même instance de WordPress il faut se rendre dans la page dédiée nommée [Sites](#) en tant qu'utilisateur [admin](#).

Pour cela il faut suivre le menu [Mes sites](#) → [Admin du réseau](#) → [Sites](#).

Sous l'entrée [Admin du réseau](#) du menu se trouve le nom de l'instance principale de WordPress. Il porte le nom de l'établissement saisi dans l'interface de configuration du module.



La page [Sites](#) permet d'ajouter, de modifier et de supprimer un blog.



Pour ajouter un blog il suffit de cliquer sur le bouton [Ajouter](#) et de saisir les paramètres demandés : le

chemin, le titre et l'adresse de contact de l'administrateur de ce nouveau blog. Le chemin sera ajouté au domaine affiché.

Exemple de valeurs :

Le chemin : nouveausite

Titre du site : Nouveau Site

Le nouveau blog sera accessible à l'adresse https://<adresse\_serveur>/wordpress/nouveausite

La personnalisation du blog s'effectue dans la liste des sites en cliquant sur le lien modifier.

Il est possible de choisir un thème et une langue spécifique pour le blog.

Il faut pour chaque nouvelle instance passer le site en français

La synchroniser des utilisateurs se fait via la gestion des profils sinon il faut ajouter manuellement les utilisateurs au blog.

## Remarques

- Si l'utilisateur est déjà authentifié auprès du serveur SSO son authentification auprès de WordPress est automatique sinon il accède à la partie publique de l'application ;
- Les comptes sont créés dans WordPress lors de la première connexion des utilisateurs (initialisation) ;

## 16.3.30. xDesktop : bureau des applications

### Présentation

xDesktop est un bureau d'accès rapide aux applications.

Il permet une navigation plein écran, une catégorisation des applications et une gestion de l'affichage de mémos par profils.

<https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/xdesktop>

### Installation de xDesktop

xDesktop s'installe manuellement, saisir les commandes suivantes dans un terminal :

```
Query-Auto
```

```
apt-eole install eole-xdesktop
```

L'application n'est pas disponible immédiatement après l'installation.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure` .



Pour désactiver rapidement et temporairement (jusqu'au prochain reconfigure) l'application web il est possible d'utiliser la commande suivante :

```
a2dissite nom de l'application
```

Le nom de l'application à mettre dans la commande est celui que l'on trouve dans le répertoire `/etc/apache2/sites-available/`

Pour activer cette nouvelle configuration il faut recharger la configuration d'Apache avec la commande :

```
service apache2 reload
```

Pour réactiver l'application avec cette méthode il faut utiliser les commandes suivantes :

```
a2ensite nom de l'application
```

```
service apache2 reload
```

Pour désactiver l'application pour une période plus longue voir définitivement, il faut désactiver l'application depuis l'interface de configuration du module, dans l'onglet `Applications web` .

L'opération nécessite une reconfiguration du module avec la commande `reconfigure` .

## 16.4. Applications pré-packagées spécifiques

Il existe d'autres applications web spécifiques qui sont plus liées à un module de part leurs fonctionnalités.

Il y a différentes méthodes de mise en œuvre et les rôles des utilisateurs sont très différents d'une application à l'autre.

Reportez-vous à la documentation de chacune d'elles pour plus d'informations.

## Reconfiguration du module

De nombreuses applications nécessitent d'être activées depuis l'interface de configuration du module et une reconfiguration du serveur est indispensable.


Cette procédure est relativement longue, il est donc possible d'activer plusieurs applications et de ne lancer qu'une fois la commande `reconfigure`.

## OCS Inventory

L'application OCS Inventory n'a pas été portée en version 2.8.

## 16.4.1. GLPI

### Présentation



Vue de l'application GLPI

GLPI est une application web permettant la gestion de parc informatique et de gestion des services d'assistance :

- gestion et suivi des ressources informatiques ;
- gestion et suivi des licences ;
- gestion et suivi des consommables ;
- base de connaissances ;
- gestion des réservations ;
- serviceDesk (helpdesk, SLA..) ;
- inventaire automatisé (avec l'utilisation conjointe de la solution d'inventaire) ;
- télé-déploiement (avec l'utilisation conjointe de la solution d'inventaire).

<http://www.glpi-project.org/>

## Installation

Il est possible d'effectuer l'installation sur un module EoleBase.


GLPI s'installe manuellement en saisissant les commandes suivantes :

```
Query-Auto
```

```
apt-eole install eole-glpi
```

L'application n'est pas disponible immédiatement après l'installation.

L'activation de GLPI se fait dans l'interface de configuration du module, dans l'onglet **Applications web** en passant la variable `Activer GLPI` à `oui`.



Onglet Glpi de l'interface de configuration du module

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure`.



Pour désactiver rapidement et temporairement (jusqu'au prochain reconfigure) l'application web il est possible d'utiliser la commande suivante :

```
a2dissite nom de l'application
```

Le nom de l'application à mettre dans la commande est celui que l'on trouve dans le répertoire `/etc/apache2/sites-available/`

Pour activer cette nouvelle configuration il faut recharger la configuration d'Apache avec la commande :

```
service apache2 reload
```

Pour réactiver l'application avec cette méthode il faut utiliser les commandes suivantes :

```
a2ensite nom de l'application
```

```
service apache2 reload
```

Pour désactiver l'application pour une période plus longue voir définitivement, il faut désactiver l'application depuis l'interface de configuration du module, dans l'onglet **Applications web**.

L'opération nécessite une reconfiguration du module avec la commande `reconfigure`.

## Configuration

L'activation de GLPI se fait dans l'interface de configuration du module, dans l'onglet **Applications web** en passant la variable `Activer GLPI` à `oui`.

L'opération nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande `reconfigure`.

## Accéder à l'application



Pour accéder à l'application, se rendre à l'adresse : [http://<adresse\\_serveur>/glpi/](http://<adresse_serveur>/glpi/)



À la première connexion l'authentification ne se fait pas par le biais du serveur SSO.

## Rôles des utilisateurs

Les profils par défaut sont ceux de l'application GLPI :

- Super-Admin : accès à toute la console centrale de GLPI et au paramétrage de l'application ;
- Admin : accès à toute la console centrale de GLPI et à la modification tous les éléments excepté la configuration ;
- Normal : accès à toute la console centrale de GLPI uniquement en lecture seule ;
- Post-only : accès à la partie d'assistance de GLPI (Nouveau ticket / Suivi des tickets / Réservation et FAQ publique).


Les comptes utilisateurs par défaut sont ceux fournis par GLPI et ont pour mot de passe le nom du compte (exemple : [glpi](#) / [glpi](#)) :

- l'utilisateur [glpi](#) est de type [Super-Admin](#) et a les mêmes droits qu'un utilisateur admin, mais peut en plus configurer l'application, réaliser les sauvegardes de la base de données, la restaurer, etc. Cet utilisateur sera plus orienté responsable de l'application et aura tous les droits sur l'application ;
- l'utilisateur [normal](#) est de type [Self-Service](#) et a accès aux données du parc en lecture seulement, pas de modification, ni d'ajout, ni de suppression. Ce type de compte sert plus pour une personne qui a besoin de consulter des statistiques ou des rapports ;
- l'utilisateur [tech](#) est de type administrateur.

Il convient de changer les comptes et les mots de passe immédiatement après l'installation.

Il est possible d'ajouter des utilisateurs afin qu'ils puissent se connecter sur l'interface de GLPI.

Pour ajouter des utilisateurs il faut utiliser le formulaire d'ajout d'utilisateur : menu [Administration](#) → [Utilisateurs](#) → [Ajouter utilisateur...](#)



N'oubliez pas, pour des raisons évidentes de sécurité, de changer le mot de passe du compte [glpi](#). Il peut même être préférable de le renommer ou d'en créer un autre.

## Remarques

Il est possible de paramétrer manuellement GLPI pour que l'authentification se fasse par CAS. La configuration se fait dans [Accueil](#) → [Configuration](#) → [Authentification](#) → [Autres méthodes d'authentification](#).

## 16.5. Prise en charge d'applications supplémentaires

Les modules Scribe, Horus, Seshat et AmonEcole fournissent tous les éléments nécessaires à l'installation d'applications web indépendamment de celles pré-configurées.



Les exemples sont basés sur l'installation du logiciel EGroupware mais sont facilement transposables pour l'installation de n'importe quelle application PHP/MySQL.

EGroupware est un logiciel collaboratif professionnel. Il vous permet de gérer vos contacts, vos rendez-vous, vos tâches, et bien plus pour toute votre activité.

<http://www.egroupware.org/>

### ⚠ Mode conteneur

L'installation d'applications sur les modules configurés en mode conteneur est plus complexe. Certaines étapes de la mise en place diffèrent selon le mode, conteneur ou non conteneur. Dans les exemples ci-dessous les modules Scribe et Horus sont en mode non conteneur et AmonEcole en mode conteneur.

## 16.5.1. Téléchargement et mise en place

### Installation des fichiers

Pour télécharger une archive sur le module, il faut utiliser la commande `wget` :

```
wget https://downloads.sourceforge.net/project/egroupware/eGroupware-14.2/eGroupware-14.2
```

Il faut ensuite décompresser l'archive à l'aide de la commande `tar` (ou `unzip`, pour le format zip) :

```
tar xzvf egroupware-ep1-14.2.20150310.tar.bz2
```

Dans cet exemple, cela créera le répertoire `egroupware`

Ensuite, il faut envoyer les fichiers dans le répertoire de destination, soit :

- sur les modules Scribe ou Horus :

```
cp -r egroupware /var/www/html/egroupware
```

- sur un module Horus dépourvu d'application web :

```
mkdir /var/www/html
```

```
cp -r egroupware /var/www/html/egroupware
```

- sur le module AmonEcole :

```
cp -r egroupware /opt/lxc/reseau/rootfs/var/www/html/egroupware
```

### Affectation de droits

La plupart des applications nécessitent que l'utilisateur utilisé par le service Apache (ici, l'utilisateur système : `www-data`) ait le droit d'écrire en certains endroits du disque.

Le propriétaire d'un fichier ou d'un répertoire se modifie à l'aide de la commande `chown` :

- sur les modules Scribe/Horus :

```
chown -R www-data: /var/www/html/egroupware
```

```
chmod 770 /var/www/html/egroupware (le temps de l'installation)
```

- sur le module AmonEcole :

```
ssh reseau
```

```
chown -R www-data: /var/www/html/egroupware
```

```
chmod 770 /var/www/html/egroupware (le temps de l'installation)
```

```
ctrl + d pour sortir du conteneur
```



Donner trop de droits à l'utilisateur `www-data` diminue la sécurité du serveur.

Consulter la documentation du logiciel pour n'attribuer que les droits nécessaires au fonctionnement de l'application.

## Installation de paquets

Certaines applications nécessitent également des modules apache ou d'autres logiciels qui ne sont pas forcément présents sur le serveur.

Dans la majeure partie des cas, les éléments manquants sont disponibles en tant que paquet de la distribution.

### Installation du paquet php5-imagick

- sur les modules Scribe ou Horus :

```
apt-eole install php5-imagick
```

- sur le module AmonEcole :

```
apt-eole install-conteneur web php5-imagick
```

Voir aussi...

Installation manuelle de paquets [p.484]

## 16.5.2. Configuration Apache

### Méthode Creole

Dans l'interface de configuration du module :

- aller dans l'onglet `Apache` en mode expert ;
- indiquer le chemin complet de l'application et l'alias de l'application `/var/www/html/egroupware` ;
- indiquer le chemin de l'alias de l'application `/egw` ;



Déclaration d'une application web dans gen\_config

- enregistrer la configuration et quitter ;
- lancer la commande `reconfigure` ;
- le logiciel doit répondre à l'adresse : `http://<adresse_serveur>/egw`



Le fichier de configuration apache pour cette application est `/etc/apache2/sites-available/eole`



La directive `php_admin_flag allow_url_fopen On` est nécessaire au bon fonctionnement d'EGroupware.

## Méthode manuelle

- créer le fichier de configuration apache nommé `egroupware`
  - sur les modules Scribe ou Horus : `/etc/apache2/sites-available/egroupware.conf`
  - sur le module AmonEcole : `/opt/lxc/reseau/rootfs/etc/apache2/sites-available/egroupware.conf`

`# Exemple basique de configuration de site #`

`Alias /egw /var/www/html/egroupware`

`<Directory "/var/www/html/egroupware">`

`php_admin_flag allow_url_fopen On`

`AllowOverride None`

`DirectoryIndex index.php`

`Order Allow,Deny`

`Allow from All`

`</Directory>`

- activer l'application à l'aide de la commande :
 

```
CreoleRun "a2ensite egroupware" web
```
- recharger la configuration d'Apache à l'aide de la commande `CreoleService[p.1157]` :
 

```
CreoleService apache2 reload
```
- le logiciel doit répondre à l'adresse : `http://<adresse_serveur>/egw`



Pour obtenir une configuration apache optimale, consulter la documentation de l'application.

En cas de problème, consulter le fichier de journal `/var/log/rsyslog/local/apache2/apache2.err.log`

Dans le cas d'EGroupware, il est nécessaire de supprimer le fichier `.htaccess` situé dans le répertoire racine du logiciel :

```
rm -f /var/www/html/egroupware/.htaccess
```

La directive `php_admin_flag allow_url_fopen On` est également nécessaire au bon fonctionnement d'EGroupware.

## 16.5.3. Configuration MySQL

### Méthode EOLE

Utiliser le script `mysql_add.py` :

```
Nom de la base de données à créer : egroupware
```

```
Nom de l'utilisateur MySQL administrant la base : egroupware
```

```
Mot de passe de l'utilisateur Mysql administrant la base : pwdsecret
```

```
Création de la base egroupware
```



Sur le module AmonEcole, il y a une question supplémentaire :

```
Nom du conteneur source : web
```

En répondant `web` cela permet que les requêtes vers MySQL soient autorisées depuis le conteneur dans lequel se trouvent les applications web.

### Méthode semi-manuelle

- utiliser le script `mysql_pwd.py` ;
- réinitialiser le mot de passe `root` de MySQL à la valeur de votre choix ;
- utiliser l'interface Adminer pour faire les manipulations nécessaires.



Il est recommandé de créer un utilisateur et une base MySQL spécifiques par application.

Sur le module AmonEcole, il faudra veiller à ce que l'utilisateur MySQL utilisé ait le droit d'accéder à la base de données depuis l'adresse IP du conteneur web, en l'occurrence `192.0.2.51`.

## 16.5.4. Configuration du logiciel

Vous pouvez maintenant utiliser le système automatique d'installation du logiciel disponible à l'adresse :

```
http://<adresse_serveur>/egw
```

Un `/install` ou `/config` sera à ajouter au chemin en fonction de l'application à installer.



Sur le module AmonEcole, l'adresse de la base de données à mettre dans l'interface de configuration de l'application est celle du conteneur `bdd` (`192.0.2.50`) et non `localhost`.

### Affectation de droits après l'utilisation du système automatique d'installation du logiciel

Changer les droits d'accès :

```
chmod 750 /var/www/html/egroupware
```

Changer le propriétaire des fichiers :

```
chown -R root :www-data /var/www/html/egroupware
```

## Authentification CAS

Informations utiles à la configuration d'une authentification CAS :

- adresse du serveur CAS : adresse IP (ou nom DNS) de votre module EOLE
- port d'écoute par défaut du serveur CAS : 8443 (CAS EOLE)
- URI sur le serveur CAS : *rien*
- Destination après la sortie : *rien*



Par défaut EoleSSO, fournit uniquement l'identifiant de l'utilisateur.

Pour chaque application, il est possible d'ajouter des filtres définissant des attributs supplémentaires à fournir.

Pour plus d'informations, consulter la documentation EoleSSO.

## Authentification LDAP

Informations utiles à la configuration d'une authentification LDAP :

- adresse du service LDAP :
  - sur le module Scribe/Horus : adresse IP (ou nom DNS) de votre module EOLE
  - sur le module AmonEcole : adresse IP du conteneur bdd : `192.0.2.50`
- port d'écoute du serveur LDAP : 389 (port standard)
- base DN : `o=gouv,c=fr`



La majeure partie des informations stockées dans l'annuaire est accessible par des requêtes anonymes.

Si l'application a besoin d'accéder à des attributs LDAP protégés par une ACL<sup>[p.1151]</sup> et non fournis par EoleSSO, il est possible d'utiliser le compte spécial `cn=reader,o=gouv,c=fr` dont le mot de passe est stocké dans le fichier `/root/.reader`

Voir aussi...

Utilisateurs spéciaux


Définition de filtres d'attributs

## 16.6. Externalisation des bases de données MySQL avec EoleDB

EoleDB est disponible depuis la version 2.5.2 d'EOLE. C'est une re-implémentation de l'ancien gestionnaire des bases de données EOLE ([eole-sql](#)) dont les objectifs principaux sont :

- n'utiliser qu'un seul fichier de configuration ;
- supporter nativement plusieurs types de bases de données (MySQL, PostgreSQL, SQLite, ...) ;
- supporter nativement l'externalisation des bases de données sur d'autres serveurs ;
- ne plus avoir à fournir des scripts python dans les paquets d'application web du projet EOLE pour pouvoir générer ou mettre à jour des bases de données (cf `eole-sql` :  
`/usr/share/eole/applications/gen/` , `/usr/share/eole/applications/passwords/` ,  
`/usr/share/eole/applications/updates/`).

EoleDB rend possible l'externalisation des bases de données d'un module EOLE.



Pour le moment, EoleDB gère uniquement les bases de données MySQL<sup>[p.1173]</sup> et PostgreSQL<sup>[p.1179]</sup>.

### Installation d'EoleDB

EoleDB est pré-installé sur les modules où des applications web le requièrent.

Sur les autres modules l'installation d'EoleDB se fait manuellement sur le serveur qui héberge l'application web avec la commande `apt-eole` :

```
apt-eole install eole-db
```

### Configuration

Par défaut le serveur de base de données est paramétré comme étant local. Dans le cas où le serveur est distant quelques variables sont à renseigner.

- Adresse du serveur de base de données : adresse IP, nom de machine ou nom de domaine du serveur de base de données distant. Cette valeur est utilisée pour toutes les applications web qui ne définiront pas elles-mêmes un serveur de base de données.
- Port du serveur de base de données : port du serveur de base de données utilisé, par exemple `3306` pour le serveur MySQL fourni par EOLE.
- Nom d'utilisateur d'administration : identifiant du gestionnaire de la base de données distante.
- Fichier de mot de passe : chemin d'accès vers le fichier qui contient le mot de passe du gestionnaire, par exemple `/root/bdpass.txt`. Ce fichier doit être accessible par EoleDB, idéalement le fichier doit avoir les droits 600.
- Machines qui peuvent utiliser le serveur de BDD : permet d'autoriser des machines à accéder à l'administration des bases distantes #fixme [https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/15456] , si rien n'est renseigné l'adresse IP du serveur utilisant EoleDB est ajoutée automatiquement dans le fichier de configuration.

EoleDB dispose d'un fichier de configuration principale, `/etc/eole/eole-db.conf`, géré par Creole.

Ce fichier est au format YAML<sup>[p.1189]</sup>, il définit le comportement par défaut d'EoleDB si aucune configuration spécifique n'est définie par l'application web.

```

1 dbhost: 192.168.0.24
2 dbport: 3306
3 dbroot: root
4 client_hosts: ['192.168.0.26']
5 dbrootpwd: /root/bdpass.txt

```

Les application web disponible sur EOLE fournissent un fichier de configuration au formatYAML<sup>[p.1189]</sup> qui surcharge le fichier de configuration principal d'EoleDB.

Ces fichiers de configuration spécifiques aux applications redéfinissent le comportement par défaut d'EoleDB, ils sont stockés dans `/etc/eole/eole-db.d/`.

Pour des raisons pratiques, EoleDB réalise également le changement de mots de passe dans les fichiers de configuration des applications, les mots de passes sont changées à chaque lancement de la commande `eole_db_gen`.

Dans le cas de EOLE cette commande est lancée au minimum à chaque reconfigure.

Pour utiliser EoleDB il faut donc mettre en place les fichiers de configuration et utiliser la commande `eole_db_gen`.

Sans paramètre, la commande `eole_db_gen` utilise les paramètres par défaut.

Pour utiliser une autre configuration des options sont disponibles :

- `-h`, `--help` : Affiche le message d'aide à l'utilisation de la commande ;
- `-c`, `--config` : Définir un fichier de configuration a utiliser à la place de `/etc/eole/eole-db.conf` ;
- `-d`, `--dbdir` : Définir un répertoire qui contient les fichiers de configuration des applications qui n'est pas `/etc/eole/eole-db.d/` ;
- `-b`, `--backup-dir` : Définir un répertoire pour copier les sauvegardes des fichiers modifiés par EoleDB.



Pour obtenir de l'aide, utiliser la manuel de la commande :

```
man eole_db_gen
```

Pour connaître les différents paramètres de la commande `eole_db_gen` :

```
eole_db_gen --help
```

## 17. Changement de mot de passe par l'utilisateur

Le changement de mot de passe peut s'effectuer à différents endroits suivant le profil de l'utilisateur :

- dans l'EAD : un enseignant peut changer son mot de passe dans la rubrique `Préférences` ;
- depuis un poste Windows : tout utilisateur ayant un compte sur le module Scribe et ayant accès à une station de travail peut changer son mot de passe à l'invite de connexion en effectuant la combinaison de touches `ctrl` + `alt` + `suppr` ;
- l'application web EOE : un élève peut changer son mot de passe par l'intermédiaire de l'outil EOE ;
- l'application web EOP : un enseignant peut changer son mot de passe par l'intermédiaire de l'outil EOP dans la rubrique `Préférences` ;

Quelque soit la méthode utilisée le changement de mot de passe suit la politique (longueur et classe de caractère composant un mot de passe) mise en place dans l'interface de configuration du module.

Politique des mots de passe dans l'interface de configuration du module

Onglet Mots de passe : Politique de mot de passe pour les utilisateurs [p.123]



Les rôles sur le module Scribe [p.440]

EOP : outils à destination des enseignants [p.888]

EOE : outils à destination des élèves [p.891]

# Chapitre 9

## Personnalisation du module

Les modules EOLE peuvent être personnalisés et adaptés afin de prendre en compte les spécificités rencontrées en production.

### 1. Panorama des services

Les services disponibles sur les modules EOLE ont été répartis dans des paquets distincts, ce qui rend leur installation complètement indépendante.

Un module EOLE peut donc être considéré comme un ensemble de services choisis et adaptés à des usages précis.

Des services peuvent être ajoutés sur les modules existants (exemple : installation du paquet `eole-dhcp` sur le module Amon) et il est également possible de fabriquer un module entièrement personnalisé en installant les services souhaités sur une installation Eolebase.

#### 1.1. Services liés aux bases de données

##### 1.1.1. eole-annuaire

Le paquet `eole-annuaire` permet la mise en place d'un service d'annuaire OpenLDAP.

L'installation d'`eole-annuaire` entraîne celle d'`eole-client-annuaire`.

#### Logiciels et services

Le paquet `eole-annuaire` s'appuie principalement sur le service slapd.

<http://www.openldap.org/>

#### Historique

L'annuaire LDAP est la brique centrale de plusieurs modules EOLE.

Grâce au paquet `eole-annuaire`, la configuration de base est identique sur les modules Horus, Scribe, AmonEcole, Zéphir, Seshat et Thot bien que chacun conserve des spécificités et des scripts qui lui sont propres.

#### Conteneurs

Le service est configuré pour s'installer dans le conteneur : `annuaire (id=10)`.

Sur le module AmonEcole, il est installé dans le groupe de conteneurs : `bdd (id=50)`.

## 1.1.2. eole-client-annuaire

Le paquet `eole-client-annuaire` permet de configurer l'utilisation d'un annuaire OpenLDAP distant (ou local dans le cas où le paquet `eole-annuaire` est également installé).

### Logiciels et services

Le paquet `eole-client-annuaire` fournit les outils de base pour interroger et s'authentifier sur un annuaire OpenLDAP.

<http://www.openldap.org/>

### Historique

Ce paquet est présent sur tous les modules fournissant un annuaire (Horus, Scribe, Zéphir, Seshat et Thot) et également sur ceux utilisant un annuaire comme base d'authentification (Eclair, Hâpy).

### Conteneurs

Par défaut, la configuration LDAP cliente est déployée sur le maître mais les templates EOLE fournis par ce paquet sont également utilisés dans les conteneurs en fonction des besoins.

## 1.1.3. eole-db

Le paquet `eole-db` permet de configurer les bases de données utilisées sur un module EOLE.

### Logiciels et services

Le paquet `eole-db` permet de configurer l'outil EoleDB.

### Historique

EoleDB est une re-implémentation de l'ancien gestionnaire des bases de données EOLE (`eole-sql`).

Il est disponible depuis la version 2.5.2 d'EOLE.

Il est désormais utilisé par la majorité des applications web empaquetés par EOLE et Envole (OCS, GLPI, Roundcube, WordPress, Cdt...).

De ce fait, il est automatiquement installé sur les serveurs possédant au moins l'une des applications utilisant cet outil.

### Conteneurs

Le service s'installe sur le système hôte (maître).

## 1.1.4. eole-interbase

Le paquet `eole-interbase` permet la mise en place d'un serveur de base de données Interbase<sup>[p.1167]</sup>.

### Logiciels et services

Le paquet `eole-interbase` s'appuie principalement sur le service xinetd.

### Historique

Historiquement ce service est uniquement utilisé sur le module Horus.

### Conteneurs

Le service est configuré pour s'installer dans le conteneur : `interbase (id=16)`.

En mode conteneur, il est installé dans le groupe de conteneurs : `bdd (id=50)`.

## 1.1.5. eole-mysql

Le paquet `eole-mysql` permet la mise en place d'un serveur de base de données MySQL<sup>[p.1173]</sup>.

### Logiciels et services

Le paquet `eole-mysql` s'appuie principalement sur le service mysql-server.

<http://www.mysql.fr/>

### Historique

Utilisé à la base sur les modules Horus, Scribe et Sentinelle, le paquet `eole-mysql` est installable sur n'importe quel module EOLE.

### Conteneurs

Le service est configuré pour s'installer dans le conteneur : `mysql (id=14)`.

Sur le module AmonEcole, il est installé dans le groupe de conteneurs : `bdd (id=50)`.

## 1.1.6. eole-postgresql

Le paquet `eole-postgresql` permet la mise en place d'un serveur de base de données PostgreSQL<sup>[p.1179]</sup>.

### Logiciels et services

Le paquet `eole-postgresql` s'appuie principalement sur le service postgresql.

<http://www.postgresql.org>

## Historique

Uniquement utilisé sur Zéphir, le paquet `eole-postgresql` est installable sur n'importe quel module EOLE.

## Conteneurs

Le service est configuré pour s'installer dans le conteneur : `postgresql (id=11)`.



À ce jour, aucun module EOLE n'implémente l'utilisation de ce service en mode conteneur.

## 1.2. Services liés aux serveurs de fichiers

### 1.2.1. eole-ad-dc

Le paquet `eole-ad-dc` permet la mise en place d'un serveur Samba Active Directory<sup>[p.1151]</sup> pouvant être soit contrôleur de domaine, soit membre d'un domaine existant.

### Logiciels et services

Le paquet `eole-ad-dc` permet de gérer les services suivants :

- samba-ad-dc en mode contrôleur de domaine ;
- smbd, nmbd et winbind en mode serveur membre.

<http://www.samba.org/>

### Historique

Le service a été créé spécifiquement pour le nouveau module 2.6 nommé Seth.

### Conteneurs

Le service s'installe sur le système hôte (maître).

### 1.2.2. eole-fichier-primaire

Le paquet `eole-fichier-primaire` permet la mise en place d'un serveur de fichiers PDC<sup>[p.1179]</sup> complet.

### Logiciels et services

Le paquet `eole-fichie-primaire` permet de gérer les services suivants :

- `smbd`, `nmbd` (serveur de fichiers) ;
- `nscd` (cache) ou `winbind`.

<http://www.samba.org/>

## Historique


Les services fournis sont spécifiques aux modules Horus et Scribe.

Grâce au paquet `eole-fichier-primaire`, la configuration de base est identique sur les deux modules bien que chacun conserve des spécificités et des scripts qui lui sont propres.

## Conteneurs

Le service est configuré pour s'installer dans le conteneur : `fichier (id=12)`.

Sur le module AmonEcole, il est installé dans le groupe de conteneurs : `partage (id=52)`.



En mode conteneur, l'accès à ces services nécessite la configuration d'une adresse spécifique sur le réseau cible (variable : `adresse_ip_fichier_link`).

### 1.2.3. eole-cups

Le paquet `eole-cups` permet la mise en place d'un serveur d'impression.

## Logiciels et services

Le paquet `eole-cups` permet de gérer le service cups (serveur d'impression).

<http://www.cups.org/>

## Historique

Les services fournis sont spécifiques aux modules Horus, Scribe et eSBL.

Grâce au paquet `eole-fichier`, la configuration de base est identique sur tous les modules bien que chacun conserve des spécificités et des scripts qui lui sont propres.

## Conteneurs

Le service est configuré pour s'installer dans le conteneur : `fichier (id=12)`.

Sur le module AmonEcole, il est installé dans le groupe de conteneurs : `partage (id=52)`.



En mode conteneur, l'accès à ces services nécessite la configuration d'une adresse spécifique sur le réseau cible (variable : `adresse_ip_fichier_link`).

## 1.2.4. eole-proftpd

Le paquet `eole-proftpd` permet la mise en place d'un serveur FTP<sup>[p.1163]</sup>.

### Logiciels et services

Le paquet `eole-proftpd` permet de gérer le service proftpd (serveur FTP).

<http://www.proftpd.org/>

### Historique

Les services fournis sont spécifiques aux modules Horus, Scribe et eSBL.

### Conteneurs

Le service est configuré pour s'installer dans le conteneur : `ftp (id=25)`.

Sur le module AmonEcole, il est installé dans le groupe de conteneurs : `partage (id=52)`.



En mode conteneur, couplé à l'un des paquets `eole-fichier`, l'accès à ce service nécessite la configuration d'une adresse spécifique sur le réseau cible (variable : `adresse_ip_fichier_link`).

## 1.2.5. eole-dhcp

Le paquet `eole-dhcp` permet la mise en place d'un serveur DHCP<sup>[p.1158]</sup> local et/ou d'un serveur PXE<sup>[p.1180]</sup>.

### Logiciels et services

Le paquet `eole-dhcp` s'appuie sur les services dhcp3-server et tftpd-hpa.

<http://www.isc.org/software/dhcp>

### Historique

A la base, les services DHCP et TFTP étaient pré-installés uniquement sur les serveurs de fichiers (modules Scribe et Horus) ainsi que sur le serveur de clients légers Eclair, ceci avec des configurations hétérogènes et très limitées.

La mise en commun des configurations permet de bénéficier de toutes les options sur chaque module. Ce paquet peut désormais être installé sur n'importe quel module EOLE.

## Conteneurs

Le service est configuré pour s'installer dans le conteneur : `dhcp (id=17)`.

Sur le module AmonEcole, il est installé dans le groupe de conteneurs : `partage (id=52)`.

## Remarques

Ne pas confondre ce paquet avec le paquet `eole-dhcrelay` qui est pré-installé sur le module Amon.

### 1.2.6. Partages avec NFS

Historiquement, le paquet `eole-nfs` a été créé pour les besoins du serveur de clients légers Eclair.

Mais, le partage de fichiers NFS<sup>[p.1174]</sup> proposé peut être mis en œuvre pour d'autres besoins (sauvegarde, partage de données, ...).

## Configuration du partage de fichiers sur le module Scribe

Sur le module, il faut installer le paquet `eole-nfs` :

```
apt-eole install eole-nfs
```

L'installation du paquet ajoute :

- un nouveau service dans l'onglet **Services** de l'interface de configuration du module : **Activer le serveur NFS** est par défaut à **oui**
- un nouvel onglet nommé **Nfs**

Il faut ensuite autoriser le serveur de clients légers ou les clients à monter les export NFS du module. Pour cela, se rendre dans l'interface de configuration du module, dans l'onglet **Nfs** et saisir l'adresse IP (Interface-0) du serveur cible ou les adresses des clients GNU/Linux dans le champ **Adresse IP autorisée à monter les exports NFS**.

The screenshot displays the 'Nfs' configuration window. It contains a list of five settings, each with a numbered icon (1-5) on the left and a text input field on the right. Setting 1 is 'Point de montage pour les exports NFS' with the value '/home'. Setting 2 is 'Droits d'accès aux exports NFS' with the value 'rw'. Setting 3 is 'Droits root sur les exports NFS' with the value 'root\_squash'. Setting 4 is 'Adresse IP autorisée à monter les export NFS' with the value 'Pas de valeur'. Setting 5 is 'Adresse réseau autorisée à monter les export NFS' with the value 'Ajouter'. At the bottom, there is a 'Montrer/Cacher' button on the left and an 'Adresse réseau autorisée à monter les export NFS' button on the right.



1

N Point de montage pour les exports NFS

\*/home

**Point de montage**

Indiquer le chemin du point de montage pour les exports NFS

2

N Droits d'accès aux exports NFS

\*/rw

**Droits d'accès**

Choix des droits d'accès (ro ou rw) sur les exports NFS

3

N Droits root sur les exports NFS

\*/root\_squash

**Droits root**

Autoriser ou non l'utilisateur distant à être root sur le serveur dans le partage NFS.

4

N Adresse IP autorisée à monter les export NFS

Pas de valeur



Ajouter

**Adresse IP autorisée**

Indiquer une ou plusieurs adresses IP de postes ou serveurs distants autorisées à monter les export NFS

5

N Adresse réseau autorisée à monter les export NFS

**Adresse réseau autorisée**

Indiquer un ou plusieurs réseaux autorisés à monter les export NFS



Si vous n'indiquez pas d'adresse IP, ou de réseau autorisé pour le montage des exports NFS, la configuration ne sera pas effective.

Il faut ensuite procéder à la reconfiguration du module avec la commande `reconfigure`.

**Test manuel de montage sur Scribe**

Pour le support du système de fichiers NFS sur le client il faut installer le paquet `nfs-common` :


```
apt-get install nfs-common
```

Pour tester la prise en charge il est possible de procéder à un montage manuelle d'une partition distante :

```
mdkir /mnt/montage
mount -t nfs -o auto,nouser,rsize=8192,wsiz
scribe:/home/ /mnt/montage
```

Pour démonter la partition :

```
umount /mnt/montage
```



Si le test de montage renvoie la ligne suivante c'est qu'il faut autoriser l'adresse IP du client dans l'onglet Nfs du module Scribe :

```
mount.nfs: access denied by server while mounting scribe:/home/
```

## Configuration pour le montage à la connexion

Pour permettre à PAM de monter des volumes pour une session utilisateur il faut installer la bibliothèque libpam-mount :

```
root@pclinux:/home/eole# apt-get install libpam-mount
```

## 1.3. Services liés au web

### 1.3.1. eole-web

Le paquet `eole-web` permet la mise en place d'un serveur web.



L'installation d'`eole-web` entraîne celle d'`eole-mysql`.

## Logiciels et services

Le paquet `eole-web` s'appuie principalement sur le service apache2.

<http://httpd.apache.org/>

Il permet également d'activer les applications phpMyAdmin ou Adminer (selon les versions d'EOLE).

<http://www.phpmyadmin.net/>

<https://www.adminer.org/>

## Historique

À la base uniquement disponible sur les modules Scribe/AmonEcole, le paquet `eole-web` est désormais installable sur n'importe quel module EOLE.

## Conteneurs

Le service est configuré pour s'installer dans le conteneur : `web (id=15)`.

Sur le module AmonEcole, il est installé dans le groupe de conteneurs : `reseau (id=51)`.

## Remarques

Ce paquet sert de brique de base pour toutes les applications web empaquetées par les équipes des projets EOLE et Envole.

### 1.3.2. eole-reverseproxy

Le paquet `eole-reverseproxy` permet la mise en place d'un serveur proxy inverse.

Le logiciel utilisé, Nginx<sup>[p.1174]</sup>, peut également faire office de serveur web.

## Logiciels et services

Le paquet `eole-reverseproxy` s'appuie sur le serveur Nginx.

<http://nginx.org/>

## Historique

Initialement conçu pour les modules Amon et AmonEcole, ce service est pré-installé sur tous les modules à partir de la version 2.6.1 d'EOLE.

## Conteneurs

Le service s'installe sur le système hôte (maître).

### 1.3.3. eole-wpad

Le paquet `eole-wpad` permet la mise en place du service de découverte automatique du proxy par les navigateurs (WPAD<sup>[p.1189]</sup>).

Le logiciel utilisé, Nginx<sup>[p.1174]</sup>, se charge de distribuer les fichiers `wpad.dat` adaptés à chacun des sous-réseaux.

## Logiciels et services

Le paquet `eole-wpad` s'appuie sur le serveur Nginx.

<http://nginx.org/>

## Historique

Ce service étaient auparavant inclus dans le paquet `eole-reverseproxy`. Il peut désormais être

installé de façon indépendante.

Le paquet `eole-wpad` est pré-installé sur les modules Amon et AmonEcole.

## Conteneurs

Le service s'installe sur le système hôte (maître).

# 1.4. Services liés à la messagerie

## 1.4.1. eole-exim

Le paquet `eole-exim` permet la mise en place d'un serveur SMTP<sup>[p.1183]</sup> Exim<sup>[p.1162]</sup>.

### Logiciels et services

Le paquet `eole-exim` s'appuie principalement sur le service exim4.

<http://www.exim.org/>

### Historique

Utilisé à la base sur les modules Scribe et Seshat, le paquet `eole-exim` est désormais utilisé sur tous les modules.

### Conteneurs

Le service est configuré pour s'installer dans le conteneur : `mail (id=13)`.

Sur le module AmonEcole, il est installé dans le groupe de conteneurs : `reseau (id=51)`.

## 1.4.2. eole-spamassassin

Le paquet `eole-spamassassin` permet la mise en place d'un serveur anti-spam.

### Logiciels et services

Le paquet `eole-spamassassin` s'appuie principalement sur le service spamassassin.

<http://spamassassin.apache.org/>

### Historique

Utilisé à la base sur les modules Scribe et Seshat, le paquet `eole-spamassassin` est désormais installable sur n'importe quel module EOLE.

## Conteneurs

Le service est configuré pour s'installer dans le conteneur : `mail (id=13)`.

Sur le module AmonEcole, il est installé dans le groupe de conteneurs : `reseau (id=51)`.

### 1.4.3. eole-courier

Le paquet `eole-courier` permet la mise en place d'un serveur POP<sup>[p.1179]</sup> / IMAP<sup>[p.1166]</sup>.

## Logiciels et services

Le paquet `eole-courier` s'appuie principalement sur les services courier-imap et courier-pop.

<http://www.courier-mta.org/>

## Historique

Historiquement ces services sont uniquement utilisés sur les modules Scribe/AmonEcole.

## Conteneurs

Les services sont configurés pour s'installer dans le conteneur : `mail (id=13)`.

Sur le module AmonEcole, ils sont installés dans le groupe de conteneurs : `reseau (id=51)`.

## Remarques

Le greffon `authProg` fourni par le paquet `courier-eolecas` permet au serveur IMAP d'être compatible avec une authentification CAS.

L'accès au service IMAP peut être facilité par la mise en œuvre de la messagerie web Roundcube.

Voir aussi...

Roundcube : interface pour le courrier électronique <sup>[p.885]</sup>

### 1.4.4. eole-sympa

Le paquet `eole-sympa` permet la mise en place d'un serveur de listes de diffusion.

## Logiciels et services

Le paquet `eole-sympa` s'appuie principalement sur le service sympa.

Son interface d'administration nécessite un serveur web apache2.

<http://www.sympa.org/>

## Historique

Historiquement ce service est uniquement utilisé sur les modules Scribe/AmonEcole.

## Conteneurs

Les services sont configurés pour s'installer dans le conteneur : `mail (id=13)`.

Sur le module AmonEcole, ils sont installés dans le groupe de conteneurs : `reseau (id=51)`.

# 1.5. Services liés au proxy et à l'authentification

## 1.5.1. eole-proxy

Le paquet `eole-proxy` permet la mise en place d'un serveur proxy complet.

### Logiciels et services

Le paquet `eole-proxy` s'appuie sur les logiciels et services suivants :

- Squid<sup>[p.1184]</sup> : proxy cache ;
- e2guardian<sup>[p.1159]</sup> : filtrage web ;
- Lightsquid : analyseur de logs ;
- smb, nmbd, winbind, krb5 : authentification NTLM<sup>[p.1175]</sup> ou Kerberos<sup>[p.1168]</sup>.

<http://www.squid-cache.org/>

<http://e2guardian.org>

<http://lightsquid.sourceforge.net/>


## Historique

A la base, uniquement disponible sur les modules Amon et AmonEcole, ce paquet a été adapté pour être installé sur n'importe quel module EOLE, y compris en **mode une carte**.

## Conteneurs

Le service est configuré pour s'installer dans le conteneur : `proxy (id=20)`.

Sur le module AmonEcole, il est installé dans le groupe de conteneurs : `internet (id=53)`.



En mode conteneur, l'accès à ces services nécessite la configuration d'une adresse spécifique sur le réseau cible (variable : `adresse_ip_proxy_link`).

## Remarques

Afin d'assurer les authentifications en mode NTLM/KERBEROS, ce paquet fournit des configurations Samba incompatibles avec celles d'`eole-fichier`.

Si l'on souhaite installer `eole-proxy` et `eole-fichier` sur un même serveur, il est impératif qu'ils soient déclarés dans des conteneurs différents. Leur cohabitation est impossible en *mode non conteneur*.

## 1.5.2. eole-radius

Le paquet `eole-radius` permet la mise en place d'un serveur RADIUS<sup>[p.1180]</sup>.

### Logiciels et services

Le paquet `eole-radius` s'appuie sur le projet FreeRADIUS.

<http://freeradius.org/>

### Historique

Ce paquet est pré-installé sur le module Amon.

### Conteneurs

Le service s'installe sur le système hôte (maître).

## 1.6. Services liés à la virtualisation

### 1.6.1. eole-libvirt

Le paquet `eole-libvirt` permet la mise en place de la gestion de la virtualisation.

### Logiciels et services

Le paquet `eole-libvirt` s'appuie sur le service libvirt<sup>[p.1169]</sup>.

<http://libvirt.org/>

### Historique

Utilisé à la base sur les modules Hâpy et Hâpy Node, le paquet `eole-libvirt` est installable sur n'importe quel module EOLE.

### Conteneurs

Le service s'installe sur le système hôte (maître).

## 1.6.2. eole-one-frontend

Le paquet `eole-one-frontend` permet la mise en place de l'interface de gestion des machines virtuelles, OpenNebula Sunstone<sup>[p.1185]</sup>.

### Logiciels et services

Le paquet `eole-one-frontend` s'appuie sur le service opennebula-sunstone.

<http://opennebula.org/>

### Historique

Utilisé à la base sur les modules Hâpy , le paquet `eole-one-frontend` est installable sur n'importe quel module EOLE.

### Conteneurs

Le service s'installe sur le système hôte (maître).

## 1.6.3. eole-one-node

Le paquet `eole-one-node` permet la mise en place de la gestion d'un nœud de calcul (nœud de travail).

### Logiciels et services

Le paquet `eole-one-node` s'appuie sur le service opennebula-node.

<http://opennebula.org/>

### Historique

Utilisé à la base sur les modules Hâpy et Hâpy Node, le paquet `eole-one-node` est installable sur n'importe quel module EOLE.

### Conteneurs

Le service s'installe sur le système hôte (maître).



## 1.6.4. eole-one-singlenode

Le paquet `eole-one-singlenode` permet la mise en place de l'interface de gestion des machines virtuelles.

### Logiciels et services

Le paquet `eole-one-singlenode` s'appuie sur le service opennebula-node.

<http://opennebula.org/>

### Historique

Utilisé à la base sur les modules Hâpy , le paquet `eole-one-singlenode` est installable sur n'importe quel module EOLE.

### Conteneurs

Le service s'installe sur le système hôte (maître).

## 1.7. Autres services réseau

### 1.7.1. eole-antivirus

Le paquet `eole-antivirus` permet la mise en place d'un serveur antivirus.



Ne pas confondre ce paquet avec `eole-antivir` qui permet la mise en place de la gestion d'un antivirus centralisé de type OfficeScan de Trend Micro.

<http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-antivir>

<http://eole.ac-dijon.fr/presentations/2011%20novembre/eole-antivir.pdf>

### Logiciels et services

Le paquet `eole-antivirus` s'appuie sur les services clamav-daemon et clamav-freshclam.

<http://www.clamav.net/>

### Historique

A la base, les services clamav et freshclam étaient déjà sur la plupart des modules afin de servir à d'autres services tels que le serveur de fichiers, le serveur FTP, le serveur SMTP, le proxy (filtrage du

contenu), ...

La mise en commun a permis de rendre les configurations homogènes.


## Conteneurs

Le serveur de mise à jour des bases antivirus (freshclam) s'installe sur le maître.


Le ou les services antivirus s'installent dans les conteneur qui en ont l'usage.

Sur le module AmonEcole, le service clamav-daemon est pré-installé dans les groupes de conteneurs :

- `partage (id=52) ;`
- `internet (id=53) ;`
- `reseau (id=51).`



C'est au paquet du service qui souhaite utiliser le serveur antivirus de gérer son installation, sa configuration et son démarrage dans le conteneur souhaité.



### Activation de clamav dans un conteneur

```
1 <container name='xxx'>
2 <package>eole-antivirus-pkg</package>
3 <service>clamav-daemon</service>
4 <file filelist='clamav' name='/etc/clamav/clamd.conf' />
5 </container>
```

## 1.7.2. eole-apt-cacher-ng

Le paquet `eole-apt-cacher-ng` permet d'installer et de configurer un service de mise en cache des paquets Debian.

### Logiciels et services

Le paquet `eole-apt-cacher-ng` s'appuie sur le service apt-cacher-ng.

<https://www.unix-ag.uni-kl.de/~bloch/acng/>

### Historique

Ce service est pré-installé et obligatoire sur le module AmonEcole où il est utilisé par le maître et les conteneurs LXC.

Il est envisageable de l'installer sur n'importe quel module, afin, par exemple de fournir un service de mise en cache des paquets au niveau d'un établissement.

## Conteneurs

Le service s'installe sur le système hôte (maître).

### 1.7.3. eole-bareos

Le paquet `eole-bareos` permet d'installer et de configurer la solution de sauvegarde Bareos<sup>[p.1153]</sup>.



La gestion des sauvegardes fait l'objet d'une documentation dédiée : `Sauvegardes`.

#### Logiciels et services

Le paquet `eole-bareos` s'appuie sur les services :

- bareos-dir (service directeur)
- bareos-fd (service de lecture/écriture)
- bareos-sd (service de stockage)

<http://www.bareos.org> [<http://net-snmp.sourceforge.net/>]

#### Historique

Ce service est pré-installé sur les modules hébergeant un serveur de fichiers (Horus, Scribe, AmonEcole).

Il est utilisable sur tous les modules EOLE.

#### Conteneurs

Le service s'installe sur le système hôte (maître).

### 1.7.4. eole-dns

Le paquet `eole-dns` permet la mise en place d'un serveur DNS<sup>[p.1159]</sup> local.

#### Logiciels et services

Le paquet `eole-dns` s'appuie principalement sur le service bind9<sup>[p.1154]</sup>.

<http://www.isc.org/downloads/bind/>

#### Historique

À la base, uniquement disponible sur les modules Amon et AmonEcole, ce paquet a été adapté afin d'être installé sur n'importe quel module EOLE, y compris en *mode une carte*.

#### Conteneurs

Le service est configuré pour s'installer dans le conteneur : `dns (id=18)`.

Sur le module AmonEcole, il est installé dans le groupe de conteneurs : `internet (id=53)`.

### 1.7.5. eole-dhcrelay

Le paquet `eole-dhcrelay` permet la mise en place d'un relais DHCP<sup>[p.1158]</sup>.

#### Logiciels et services

Le paquet `eole-dhcrelay` s'appuie sur le service dhcp3-relay.

<http://www.isc.org>

#### Historique

Ce service est pré-installé sur le module Amon.

#### Conteneurs

Le service s'installe sur le système hôte (maître).

### 1.7.6. eole-ltsp-server

Le paquet `eole-ltsp-server` permet la mise en place d'un serveur de clients légers LTSP<sup>[p.1180]</sup>.

#### Logiciels et services

Le paquet `eole-ltsp-server` s'appuie sur les service NBD<sup>[p.1174]</sup> et LDM<sup>[p.1169]</sup>.

<http://ltsp.org/>

#### Historique

Ce paquet, initialement conçu pour le module Eclair 2.3 intègre désormais les fonctionnalités apportées par l'ancien paquet `eole-ltsp-fichier`.

#### Conteneurs

Contrairement à la version proposée sur EOLE 2.3, le service s'installe sur le système hôte (maître).

### 1.7.7. eole-nut

Le paquet `eole-nut` permet la mise en place de la gestion des onduleurs.



La gestion des onduleurs fait l'objet d'une documentation dédiée : `GestionDesOnduleurs`.

## Logiciels et services

Le paquet `eole-nut` s'appuie sur le service upsd.

<http://www.networkupstools.org/>

## Historique

Ce paquet est pré-installé sur tous les modules.

## Conteneurs

Le service s'installe sur le système hôte (maître).

### 1.7.8. eole-open-iscsi

Le paquet `eole-open-iscsi` permet de mettre en œuvre l'accès à un réseau de stockage SAN<sup>[p.1182]</sup>.

## Logiciels et services

Le paquet `eole-open-iscsi` s'appuie sur les services open-iscsi et multipath.

<http://www.open-iscsi.com>

## Historique

Ce service n'est pré-installé sur aucun module.

Initié grâce à une contribution de Karim Ayari de l'académie de Lyon, a été repris par l'équipe EOLE pour répondre à des besoins exprimés par le ministère de l'écologie.

## Conteneurs

Le service s'installe sur le système hôte (maître).

### 1.7.9. eole-pacemaker

Le paquet `eole-pacemaker` permet la mise en place d'un service de haute disponibilité<sup>[p.1165]</sup>.

## Logiciels et services

Le paquet `eole-pacemaker` s'appuie principalement sur le service Corosync<sup>[p.1157]</sup>.

<http://clusterlabs.org/>

## Historique

A la base, le service de haute disponibilité était uniquement disponible sur le module Sphynx via le service Heartbeat. Celui-ci se fait maintenant via les logiciels Corosync et Pacemaker. Le service a été adapté afin d'être installé sur n'importe quel module EOLE, y compris en *mode une carte*.

## Conteneurs

Le service s'installe sur le système hôte (maître).

### 1.7.10. eole-snmpd

Le paquet `eole-snmpd` permet d'installer et de configurer un serveur SNMP<sup>[p.1184]</sup>.

## Logiciels et services

Le paquet `eole-snmpd` s'appuie sur le service snmpd.

<http://net-snmp.sourceforge.net/>

## Historique

Ce service n'est pré-installé sur aucun module.

Il a été créé et mis à disposition pour répondre à un besoin exprimé par plusieurs académies.

## Conteneurs

Le service s'installe sur le système hôte (maître).

### 1.7.11. eole-vpn

Le paquet `eole-vpn` permet la mise en place d'un VPN<sup>[p.1181]</sup>.

## Logiciels et services

Le paquet `eole-vpn` s'appuie principalement sur le logiciel strongSwan<sup>[p.1185]</sup>.

<http://www.strongswan.org/>

## Historique

Ce paquet est pré-installé sur les modules Amon et AmonEcole ainsi que sur le module Sphynx.

## Conteneurs

Le service s'installe sur le serveur maître.

## 2. Personnalisation du serveur à l'aide de Creole

Creole<sup>[p.1157]</sup> est un ensemble d'outils permettant de mettre en œuvre un serveur suivant une configuration définie.

Il offre des possibilités de personnalisation, permettant à l'utilisateur d'ajouter des fonctionnalités sur le serveur sans risquer de créer une incohérence avec la configuration par défaut et qui ne seront pas écrasées par les futures mises à jour.

Pour personnaliser un serveur, les outils suivants sont à disposition :

- le **patch**<sup>[p.1178]</sup> : permet de modifier un template<sup>[p.1186]</sup> fourni par EOLE ;
- le **dictionnaire**<sup>[p.1158]</sup> **local** permet d'ajouter des options à l'interface de configuration, d'installer de nouveaux paquets ou de gérer de nouveaux services ;
- le **template**<sup>[p.1186]</sup> reprend le fichier de configuration d'une application avec, éventuellement, une personnalisation suivant des choix de configuration.

### 2.1. Répertoires utilisés par EOLE

#### Répertoires liés au logiciel Creole

##### Dictionnaires

- `/usr/share/eole/creole/dicos/` : contient les dictionnaires fournis par la distribution ;
- `/usr/share/eole/creole/dicos/local/` : contient les dictionnaires créés localement pour le serveur ;
- `/usr/share/eole/creole/dicos/variante/` : contient les dictionnaires fournis par une variante Zéphir.

##### Templates

- `/usr/share/eole/creole/distrib/` : contient tous les templates (distribution, locaux et issus de variantes) ;
- `/usr/share/eole/creole/modif/` : répertoire à utiliser pour créer des patch avec l'outil `gen_patch` ;
- `/usr/share/eole/creole/patch/` : contient les patch réalisés localement (avec ou sans l'outil `gen_patch`) ;
- `/usr/share/eole/creole/patch/variante/` : contient les patch fournis par une variante Zéphir ;
- `/var/lib/eole/` : répertoire recommandé pour le stockage des fichiers templatisés nécessitant un traitement ultérieur ;
- `/var/lib/creole/` : contient la copie des templates après la phase de patch (traitement interne à Creole).

#### Autres répertoires spécifiques

- `/etc/eole/` : contient les fichiers de configuration majeurs du module ;

- `/var/lib/eole/config/` : contient les fichiers de configuration de certains outils internes ;
- `/var/lib/eole/reports/` : contient des fichiers de rapport (pour affichage dans l'EAD, par exemple) ;
- `/usr/lib/eole/` : librairies shell EOLE (remplacent *FonctionsEoleNg*) ;
- `/usr/share/eole/sbin/` : scripts EOLE ;
- `/usr/share/eole/diagnose/` : scripts *diagnose*.

## 2.2. Création de patch Creole

Si le fait de renseigner correctement les options de configuration n'offre pas une souplesse suffisante, il faut envisager des adaptations complémentaires.

Les modules EOLE sont livrés avec un ensemble de templates de fichiers de configuration qui seront copiés vers leur emplacement de destination à chaque `instance/reconfigure`.

Il est possible de personnaliser ces fichiers de configuration à l'aide d'un patch.

L'outil `gen_patch` vous permet de générer facilement un nouveau patch. Pour ce faire il suffit de copier le fichier de configuration depuis `/usr/share/eole/creole/distrib/` vers `/usr/share/eole/creole/modif/`, de le modifier et de lancer la commande `gen_patch`.



Copie du fichier du template d'origine :

```
root@scribe:~# cp /usr/share/eole/creole/distrib/php.ini
/usr/share/eole/creole/modif/
```

Changement des paramètres :

```
root@scribe:~# vim /usr/share/eole/creole/modif/php.ini
```

Exécution de la commande `gen_patch` :

```
root@scribe:~# gen_patch
** Génération des patches à partir de modif **
Génération du patch php.ini.patch
** Fin de la génération des patch **
root@scribe:~#
```

Une fois le patch créé, il faut lancer la commande `reconfigure` pour que les nouvelles options soient prises en compte.

La commande `diagnose` renvoie un diagnostic sur les patch :

```
[...]
*** Patches .
. patches => Ok
[...]
```



Le nom du patch doit impérativement être celui du nom du fichier template à modifier suivi de



l'extension `.pacth`.

Exemple : `smb.conf.patch`

Sont concernés par la procédure de patch uniquement les fichiers déjà présents dans le répertoire des templates et référencés dans les dictionnaires fournis par l'équipe EOLE.

Pour les autres fichiers, l'utilisation de dictionnaires locaux et de templates personnalisés est recommandée.

Le répertoire `/usr/share/eole/creole/` contient les répertoires suivants :

- **./distrib/** : templates originaux fournis principalement par le paquet conf d'un module ;
- **./modif/** : endroit où doivent être copiés et modifiés les templates souhaités ;
- **./patch/** : fichiers patch générés à partir des différences entre les deux répertoires précédents.

Le répertoire `/var/lib/creole/` comprend les templates finaux, c'est à dire les templates initiaux avec éventuellement des patches.

Pour désactiver un patch, il suffit de supprimer ou de déplacer le fichier patch.



Les adaptations que vous pouvez réaliser sur l'un de vos serveurs EOLE sont susceptibles d'intéresser d'autres utilisateurs. Elles peuvent faire l'objet d'une intégration dans le projet EOLE par l'équipe de développement.

Les avantages sont multiples :

- pérennité de vos modifications ;
- diffusion sur l'ensemble de vos serveurs ;
- optimisé par l'équipe ;
- diffuser à tous les utilisateurs.

Aussi n'hésitez pas à proposer votre travail. Pour se faire vous pouvez vous référer à la documentation pour apprendre comment contribuer.

## 2.3. Les dictionnaires Creole

En cas d'ajout de templates<sup>[p.1186]</sup> et de variables supplémentaires, il est nécessaire de créer un dictionnaire local.

Ce dictionnaire peut également comprendre des noms de paquet supplémentaire à installer ainsi que des services à gérer.

Un dictionnaire local est un dictionnaire personnalisé permettant d'ajouter des options à Creole.

Un dictionnaire Creole contient un en-tête XML suivi d'une balise racine `<creole></creole>`.

### Structure générale d'un dictionnaire XML Creole

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<creole>
 <files>
</files>
 <containers>
</containers>
 <variables>
</variables>
 <constraints>
</constraints>
 <help>
</help>
</creole>
```

Il est toujours intéressant de regarder dans les dictionnaires déjà présents sur le module pour comprendre les subtilités des dictionnaires Creole.

Vous pouvez également vous référer à la DTD<sup>[p.1159]</sup> :

<https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/repository/revisions/master/entry/data/creole.dtd>


### 2.3.1. Ajouter un en-tête XML

L'en-tête est standard pour tous les fichiers XML :

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

Cet en-tête est nécessaire pour que le fichier soit reconnu comme étant au format XML.

Afin d'éviter les problème d'encodage, il est conseillé de créer le fichier sur un module EOLE (avec l'éditeur de texte vim).



Ajouter la configuration suivante en bas de votre fichier pour forcer l'indentation :

```
<!-- vim: ts=4 sw=4 expandtab
-->
```

Voir aussi...

L'éditeur de texte Vim <sup>[p.401]</sup>

## 2.3.2. Utiliser des fichiers templates, paquets, services et règles de pare-feu

### Maître ou conteneur : <files> ou <containers>

Creole propose un système de conteneurs permettant d'isoler certains services du reste du système.

C'est dans le dictionnaire que les conteneurs sont définis et associés à des services.

Si le conteneur n'est pas spécifié, les services seront installés sur le serveur hôte, le maître.

Pour distinguer les fichiers templates, les paquets et les services de l'hôte de ceux mis dans le conteneur, il faut utiliser deux balises différentes.

Sur le serveur hôte, les fichiers templates, les paquets et les services sont dans une balise <files>.

Dans le cas des conteneurs, il faut spécifier un ensemble de balises <container> à l'intérieur d'une balise <containers>. L'utilisation de la balise <all> permet d'appliquer des balises à tous les <container>. En mode non conteneur cette balise s'applique sur le maître. Pour inhiber ce comportement il faut rajouter l'attribut **instance\_mode='when\_container'**.

La balise <container> doit obligatoirement contenir l'attribut **name** pour renseigner le nom du conteneur.

Lors de la première déclaration d'un conteneur l'attribution d'un identifiant unique (attribut **id**) est obligatoire.

La valeur de cet identifiant permettra de calculer l'adresse IP du conteneur.

Les groupes de conteneurs permettent de réunir des services afin de limiter le nombre de conteneurs.

Ils se déclarent de la même manière que les autres conteneurs. L'affectation d'un conteneur existant à un groupe de conteneurs s'effectue en utilisant l'attribut **group**.

Les ID de groupes de conteneurs de 50 à 99 sont réservés pour les groupes de conteneurs EOLE.

ID	Nom du groupe conteneur	Conteneurs inclus (AmonEcole/Eclair)
50	bdd	annuaire, mysql
51	reseau	web, mail
52	partage	fichier, dhcp, ftp
53	internet	proxy, dns

54	ltspserver	dhcp, ltsp
55	ltspapps	application

Les identifiants de conteneur supérieurs à 100 sont utilisables par les contributeurs.

La liste des identifiants des conteneurs et des groupes de conteneurs déjà affectés est actuellement maintenue sur le wiki EOLE à l'adresse :  
<http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/wiki/ContainersID>

```

1 <creole>
2 <files>
3 </files>
4 <containers>
5 <all>
6 <host hostlist='web' name='web_url' ip='adresse_ip_br0'
instance_mode='when_container' comment="Serveur web sur l'IP de
l'interface 0" />
7 <file filename='/etc/fichier_cible' instance_mode=
'when_container' />
8 </all>
9 <container name='web' id='15'>
10 [...]
11 </container>
12 <container name='reseau' id='51' />
13 <!-- affectation du conteneur web au groupe de conteneurs reseau
-->
14 <container name='web' group='reseau' />
15 </containers>
16 [...]
```

## Paquets : <package>

Creole permet de spécifier les paquets à installer pour profiter d'un nouveau service.

A l'instanciation de la machine, les paquets spécifiés seront installés.

Pour cela, il faut utiliser la balise <package> avec comme contenu le nom du paquet.

### Les attributs de la balise <package>

- l'attribut **instance\_mode** permet de définir un comportement en fonction de la présence du mode conteneur ou non : *when\_container*, *when\_no\_container*, *always* (par défaut).

Pour spécifier plusieurs paquets, il faut obligatoirement écrire une balise <package> par paquet.

## Fichiers templates : <file>

Les fichiers templates sont définis dans la balise <file>.

## Les attributs de la balise <file>

- l'attribut **name** (obligatoire) indique l'emplacement où sera copié le fichier ;
- l'attribut **source** permet d'indiquer un nom de fichier source différent de celui de destination ;
- l'attribut **mode** permet de spécifier des droits à appliquer au fichier de destination ;
- l'attribut **owner** permet de forcer le propriétaire du fichier ;
- l'attribut **group** permet de forcer le groupe propriétaire du fichier ;
- l'attribut **filelist** permet de conditionner la génération du fichier suivant des contraintes ;
- si l'attribut **rm** vaut *True*, le fichier de destination sera supprimé si il est désactivé via une *filelist* ;
- si l'attribut **mkdir** vaut *True*, le répertoire destination sera créé si il n'existe pas ;
- l'attribut **instance\_mode** permet de définir un comportement en fonction de la présence du mode conteneur ou non : *when\_container*, *when\_no\_container*, *always* (par défaut) ;
- l'attribut **del\_comment** engendre la suppression des lignes vides et des commentaires dans le fichier cible afin d'optimiser sa templatisation (exemple : `del_comment='#'`).

### Renommage d'un template

L'attribut **name** contient toujours le chemin complet du fichier de destination (par exemple `/etc/hosts`).

Par défaut, le fichier template doit s'appeler de la même façon que le fichier de destination (ici : `hosts`).

Si deux templates ont le même nom, il faudra spécifier le nom du template renommé avec l'attribut **source**.

## Services : <service>

Les dictionnaires Creole intègrent un système de gestion de services GNU/Linux (scripts d'init) qu'il est possible d'utiliser pour activer/désactiver des services non gérés par le module EOLE installé.

**Services non gérés** : services non référencés dans le système de gestion des services de Creole. Ils ne sont jamais modifiés. Ils restent dans l'état dans lequel Ubuntu les a installés ou dans celui que leur a donné l'utilisateur. Les services non gérés sont généralement les services de base Ubuntu (`rc.local`, `gpm`, ...) et tous ceux pour lesquels le module ne fournit pas de configuration spécifique (`mdadm`, ...).

**Services désactivés** : services systématiquement arrêtés et désactivés lors des phases d'instance et de reconfigure. Les services concernés sont généralement liés à une réponse à "non" dans l'interface de configuration du module.

**Services activés** : services systématiquement activés et (re)démarrés lors des phases d'instance et de reconfigure. Les services concernés sont ceux nécessaires au fonctionnement du module.

Les services à activer/désactiver se définissent dans le dictionnaire grâce à la balise <service>.

### Les attributs de la balise <service>

- l'attribut **servicelist** (chaîne de caractères alphanumériques) permet de conditionner le démarrage ou l'arrêt d'un service suivant des contraintes ;
- l'attribut **method** permet de définir la façon de gérer les services : `systemd` (par défaut), `apache` et `restartonly` ;

- l'attribut **hidden** (booléen) indique si le service doit être activé ou non, cet attribut est particulièrement utile lors de la redéfinition d'un service, en particulier pour forcer sa désactivation ;
- si l'attribut **redefine** vaut *True*, cela permet de redéfinir un service déjà défini dans un autre dictionnaire ;
- l'attribut **instance\_mode** permet de définir un comportement en fonction de la présence ou non du mode conteneur : `when_container`, `when_no_container`, `always` (par défaut).

### Gestion des services

`systemd` est, dorénavant, la seule méthode valide pour la gestion des services Linux.

À partir d'EOLE 2.7.2, la méthode `restartonly` a été introduite afin de redémarrer les services de base qui nécessitent une continuité, tels que `networkd`, `rsyslog`, `ssh`, `cron`...

La balise `service` peut également être utilisée pour activer/désactiver des configurations de site web apache2 (commandes : `a2ensite` / `a2dissite` ).

Comme pour les services système, l'activation d'un site peut être conditionnée par une `servicelist`.

On peut ainsi gérer le lien symbolique suivant : `/etc/apache2/sites-enabled/monsite` avec :

```
<service method='apache' servicelist='siteperso'>monsite</service>
```

Le fichier de configuration `monsite` étant stocké dans `/etc/apache2/sites-available/`.



Pour spécifier plusieurs services, il faut obligatoirement écrire une balise `<service>` par service.



Une règle `eole-firewall` peut être liée à un service, ainsi quand un service sera désactivé la règle le sera également.

## Hôtes : `<host>`

La balise `<host>` permet de déclarer des hôtes à ajouter dans le fichier `/etc/hosts` du maître et/ou des conteneurs.

### Les attributs de la balise `<host>`

- l'attribut **name** contient le nom d'une variable contenant des noms d'hôtes (FQDN), simple ou multi, obligatoire ;
- l'attribut **ip** contient le nom d'une variable contenant les adresses IPs associées aux noms, obligatoire ;
- l'attribut **hostlist** permet d'exclure cette entrée suivant des contraintes, optionnel ;
- l'attribut **crossed** combine toutes les adresses avec tous les noms d'hôtes. L'utilisation de `False` génère une association 1 nom d'hôte/1 adresse IP. Doit être `False` dans le cas d'utilisation de variables ayant une relation maître/esclave, `False`, `True` (par défaut) ;
- l'attribut **instance\_mode** permet de définir un comportement en fonction de la présence du mode conteneur ou non : `when_container`, `when_no_container`, `always` (par défaut) ;

- l'attribut **comment** permet l'ajout d'une ligne de commentaire avant la(les) entrée(s), optionnel.

```

1 <containers>
2 <container name="proxy" id='20'>
3 <package>eole-proxy-pkg</package>
4 <service>squid</service>
5 <host hostlist='auth_smb' name='nom_serveur_smb' ip=
 'ip_serveur_smb' instance_mode='when_container' crossed='False' comment=
 "serveurs d'authentification SMB"/>
6 </container>
7 </containers>

```

## Montage d'une partition <disknod>

La balise <disknod> permet de le montage d'une partition du maître à l'intérieur d'un conteneur.

Par exemple, le montage de la partition `/home` dans le conteneur fichier.

### Les attributs de la balise <disknod>

La balise <disknod> ne possède pas d'attribut spécifique.

```

1 <containers>
2 <container name='fichier' id='12'>
3 <disknod>/home</disknod>
4 </container>
5 </containers>

```

⚠ Pour être pris en compte il faut nécessairement arrêter le conteneur avec la commande `CreoleService lxc stop` avant de faire un `gen_conteneurs`.

## Montage d'un répertoire <fstab>


La balise <fstab> sert à déclarer le montage d'un répertoire (qui n'est pas une partition) à l'intérieur d'un conteneur.

Par exemple, le montage du répertoire `/home/mail/` du maître dans le conteneur mail.

### Les attributs de la balise <fstab>

- l'attribut **name** contient le chemin du répertoire à monter ou le nom d'une variable fournissant cette information ;
- si l'attribut **name\_type** vaut *SymLinkOption* cela indique que le chemin sera défini dans la variable indiquée dans l'attribut **name** ;
- l'attribut optionnel **mount\_point** permet de définir le point de montage à l'intérieur du conteneur, par défaut c'est la valeur de l'attribut **name** ;
- si l'attribut **mount\_point\_type** vaut *SymLinkOption* cela indique que le chemin sera défini dans la variable indiquée dans l'attribut **mount\_point** ;
- l'attribut optionnel **options** permet de définir les options de montage ;


- l'attribut **fstablist** (chaîne de caractères alphanumériques) permet de conditionner le montage du répertoire suivant des contraintes.



```

1 <containers>
2 <container name='mail' id='13'>
3 <fstab name='/home/mail' />
4 </container>
5 </containers>

```



Pour être pris en compte il faut nécessairement arrêter le conteneur avec la commande `CreoleService lxc stop` avant de faire un `gen_conteneurs`.

## Autorisations pour le pare-feu eole-firewall : `<service_access>` et `<service_restriction>`

`eole-firewall` est conçu pour gérer les flux réseau d'un module EOLE.

Il permet d'autoriser des connexions :

- de l'extérieur vers le maître ;
- de l'extérieur vers un conteneur.

Techniquement, ces autorisations se traduisent par des règles *iptables* et, si nécessaire, des connexions TCP Wrapper<sup>[p.1186]</sup> et l'activation de modules noyau.

### **eole-firewall et ERA**

Pour les modules Amon et AmonEcole, les règles d'`eole-firewall` ne s'appliquent pas. Seules les règles ERA du modèle choisi s'appliquent.

### Les doublons

Si'il y a plusieurs règles sur une interface/port, c'est la dernière règle qui est appliquée .


Par exemple, dans le dictionnaire `20_apache.xml`, on redirige le port `80` dans le conteneur mais dans `25_nginx.xml`, on ouvre le port `80`. Si ces deux dictionnaires sont installés simultanément, c'est l'ouverture du port qui est appliquée.

### L'activation des règles

Si le nom du service correspond a un service déclaré dans le conteneur et que celui-ci est désactivé, alors les accès/restrictions ne s'appliquent pas.

Si `ip` est une variable et que cette variable n'existe pas ou qu'elle est désactivée, la règle ne s'applique pas.

De la même façon pour un port/tcpwrapper avec une variable qui n'existe pas, aucune règle ne s'applique.



Malgré son nom, l'attribut `service` des balises `service_access` et `service_restriction` doit être renseigné avec le nom de la `servicelist` associée



au service et non avec le nom du service lui-même.

Si aucune `servicelist` permettant de désactiver le service n'existe, l'attribut peut être rempli librement.

Autoriser un port (XXX) pour un service donné (YYY) :

```
<service_access service='YYY'>
 <port>XXX</port>
</service_access>
```

Dans la balise `port` il est également possible de spécifier le protocole (par défaut c'est TCP).

Par exemple :

```
<service_access service='ntp'>
 <port protocol='udp'>123</port>
</service_access>
```

Avec `tcpwrapper` :

```
<tcpwrapper>YYY</tcpwrapper>
```

Port avec variable (ZZZ) :

```
<port port_type="SymLinkOption">ZZZ</port>
```

List (WWW) pour port/tcpwrapper :

```
<port service_accesslist="WWW">XXX</port>
<tcpwrapper service_accesslist="WWW">YYY</tcpwrapper>
```

### 🔍 Règles `eole-firewall` extraites du dictionnaire

`/usr/share/eole/creole/dicos/01_network.xml` pour le service `sshd`

```
1 <service_access service='sshd'>
2 <port>22</port>
3 <tcpwrapper>sshd</tcpwrapper>
4 </service_access>
5 <service_restriction service='sshd'>
6 <ip interface='eth0' netmask='netmask_ssh_eth0' netmask_type=
7 'SymLinkOption' ip_type='SymLinkOption'>ip_ssh_eth0</ip>
8 <ip interface='eth1' netmask='netmask_ssh_eth1' netmask_type=
9 'SymLinkOption' ip_type='SymLinkOption'>ip_ssh_eth1</ip>
10 <ip interface='eth2' netmask='netmask_ssh_eth2' netmask_type=
11 'SymLinkOption' ip_type='SymLinkOption'>ip_ssh_eth2</ip>
12 <ip interface='eth3' netmask='netmask_ssh_eth3' netmask_type=
13 'SymLinkOption' ip_type='SymLinkOption'>ip_ssh_eth3</ip>
14 <ip interface='eth4' netmask='netmask_ssh_eth4' netmask_type=
15 'SymLinkOption' ip_type='SymLinkOption'>ip_ssh_eth4</ip>
16 </service_restriction>
```

Si on ne définit que les `service_access`, le port est ouvert pour tout le monde sur toutes les interfaces.

Pour ajouter des restrictions il faut mettre :

```
<service_restriction service='YYY'>
 <ip interface='eth0'>1.1.1.1</ip>
</service_restriction>
```

Dans ce cas, seule l'adresse IP 1.1.1.1 peut accéder à ce service.

Il est possible d'utiliser des variables :

```
<ip interface='auto' ip_type='SymLinkOption'>variable</ip>
```

Il est possible d'utiliser un netmask :

```
<ip interface='eth0' netmask="255.255.255.0"
ip_type='SymLinkOption'>variable</ip>
<ip interface='eth1' netmask="variable_netmask"
netmask_type='SymLinkOption' ip_type='SymLinkOption'>variable</ip>
```

Le paramètre interface peut être :

- ethX (pour une interface donnée) ;
- all (pour toutes les interfaces) ;
- auto (calcul de l'interface via la route) ;
- une variable (avec l'ajout de interface\_type="SymLinkOption").

Il est aussi possible d'ajouter une service\_restrictionlist aux balises ip.

➤ Règles **eole-firewall** extraites du dictionnaire **/usr/share/eole/creole/dicos/01\_network.xml** pour le service **genconfig**

```
1 <service_access service='genconfig'>
2 <port>7000</port>
3 </service_access>
4 <service_restriction service='genconfig'>
5 <ip interface='eth0' netmask='netmask_ssh_eth0' netmask_type=
6 'SymLinkOption' ip_type='SymLinkOption'>ip_ssh_eth0</ip>
7 <ip interface='eth1' netmask='netmask_ssh_eth1' netmask_type=
8 'SymLinkOption' ip_type='SymLinkOption'>ip_ssh_eth1</ip>
9 <ip interface='eth2' netmask='netmask_ssh_eth2' netmask_type=
10 'SymLinkOption' ip_type='SymLinkOption'>ip_ssh_eth2</ip>
11 <ip interface='eth3' netmask='netmask_ssh_eth3' netmask_type=
12 'SymLinkOption' ip_type='SymLinkOption'>ip_ssh_eth3</ip>
13 <ip interface='eth4' netmask='netmask_ssh_eth4' netmask_type=
14 'SymLinkOption' ip_type='SymLinkOption'>ip_ssh_eth4</ip>
15 </service_restriction>
```

## Complément sur les attributs

### instance\_mode

L'attribut instance\_mode remplace les anciens attributs in\_container et container\_only.

Une ressource, qu'elle soit sur le maître ou dans un conteneur, peut n'être à générer que si le mode conteneur est activé ou désactivé :

instance_mode	mode conteneur	mode non conteneur
when_container	✓	

when_no_container		✓
always (default)	✓	✓

Les balises acceptant l'attribut `instance_mode` sont actuellement :

- package ;
- file ;
- service ;
- host ;
- fstab.

## Exemple récapitulatif

### Fichiers templates, paquets et services locaux ou dans un conteneur

```

1 <containers>
2 <!-- dans le conteneur mon_reverseproxy -->
3 <container name="mon_reverseproxy" id='101'>
4 <package>nginx</package>
5 <service servicelist="myrevprox">nginx</service>
6 <file filelist='myrevprox' name='/etc/nginx/sites-enabled/default'
7 source='nginx.default' />
8 <file filelist='myrevprox' name='/var/www/nginx-default/nginx.html' rm
9 = 'True' />
10 </container>
11 </containers>
12 <files>
13 <!-- sur le maître-->
14 <service>ntp</service>
15 <file name='/etc/ntp.conf' />
16 <file name='/etc/default/ntpdate' owner='ntp' group='ntp' mode='600' />
17 <file name='/etc/strange/host' source='strangehost.conf' mkdir='True' />
18 </files>

```

Voir aussi...

Choisir le mode du module

## 2.3.3. Utiliser des familles, variables et des séparateurs

### Variables : <variables>

L'ensemble des familles et, ainsi, des variables sont définies dans un nœud `<variables></variables>`.


### Familles : <family>

Un conteneur famille permet d'avoir des catégories de variables. Celle-ci correspond à un onglet dans l'interface. Les familles sont incluses obligatoirement dans une balise `<variables>`.


Une famille `Squid` pour gérer toutes les variables relatives à `Squid`.

Les attributs de la balise *family* sont les suivants :

- l'attribut **name** (obligatoire) est à la fois le nom et l'identifiant de la famille ;
- l'attribut **mode** permet de définir le mode d'affichage de la famille :
  - mode basique par défaut ;
  - mode normal ;
  - mode expert.
- l'attribut **icon** définit une image associée à l'onglet ;
- l'attribut **hidden** indique si la famille doit être affichée ou non, sa valeur pouvant être modifiée via une condition (voir plus bas).




Une famille dont toutes les variables sont cachées (hidden) ou désactivées (disabled) ne sera pas affichée sauf en mode debug.



Les icônes utilisés proviennent des bibliothèques de polices et d'icônes libres :

- Font Awesome : <http://fontawesome.github.io/Font-Awesome/icons> ;
- Font Mfizz : <http://fizzed.com/oss/font-mfizz>.

Pour choisir une icône, il faut se rendre sur les pages ci-dessus et recopier le nom de l'icône. Pour la font Mfizz il faut enlever le préfixe `icon-`.



```
<family name='messagerie' mode='basic' icon='enveloppe'>
 <variable name='system mail from' type='mail' description="Adresse
 électronique d'envoi pour le compte root"/>
</family>
```

## Variable : <variable>

Une variable contient une description et, optionnellement, une valeur EOLE par défaut.

Les variables peuvent être à valeur unique ou multi-valuées.

Les balises <variable> sont incluses obligatoirement dans une balise <family>.

Les attributs de la balise *variable* sont les suivants :

- l'attribut **name** (obligatoire) est le nom de la variable ;
- l'attribut **type** (obligatoire) permet d'utiliser un type EOLE avec des vérifications automatiques (fonctions de vérifications associées à chaque type de variable) ;
- l'attribut **description** permet de définir le libellé à afficher dans l'interface de configuration du module ;
- l'attribut **multi** permet de spécifier qu'une variable pourra avoir plusieurs valeurs (par exemple pour un DNS, on aura plusieurs adresses IP de serveurs DNS) ;
- l'attribut **mode** permet de définir le mode d'affichage de la variable (*basic*, *normal* ou *expert*) ;

- si l'attribut **hidden** vaut *True*, la variable ne sera pas affichée dans l'interface de configuration (on peut par exemple souhaiter masquer des variables dont la valeur est calculée automatiquement) ;
- si l'attribut **disabled** vaut *True*, la variable sera déclarée comme désactivée.
- si l'attribut **mandatory** vaut *True*, la variable sera considérée comme obligatoire, cet attribut remplace l'ajout d'un *check obligatoire* au niveau des conditions :
- si l'attribut **redefine** vaut *True*, cela permet de redéfinir une variable déjà définie dans un autre dictionnaire ;
- si l'attribut **exists** vaut *False*, cela permet de définir une variable si et seulement si elle n'a pas déjà été définie dans un autre dictionnaire.
- si l'attribut **remove\_check** vaut *True* pour une variable redéfinie, alors toutes les validations (*check*) associées à cette variable sont réinitialisées ;
- si l'attribut **remove\_condition** vaut *True* pour une variable redéfinie, alors toutes les conditions associées à cette variable sont réinitialisées ;
- si l'attribut **auto\_freeze** vaut *True*, la variable devient à verrouillage automatique. Sa valeur est verrouillée dès le premier enregistrement de la configuration. Dans l'interface de configuration du module, ces variables sont identifiées par la présence d'un cadenas. Ce dernier apparaît verrouillé une fois le serveur instancié ;
- si l'attribut **auto\_save** vaut *True*, la variable devient à enregistrement obligatoire. Sa valeur est obligatoirement enregistrée dans le fichier de configuration et elle n'est donc pas automatiquement modifiée si sa valeur par défaut change au niveau des dictionnaires. On retrouve ainsi un fonctionnement équivalent à celui disponible sur EOLE 2.3.

Les principaux types de variables Creole sont les suivants :

- *number* : la valeur de la variable doit être du type "int". La fonction python `int(value)` ne doit pas retourner d'erreur ;
- *string* : la valeur de la variable doit être du type "unicode" ;
- *ip* : valeur de type IP. La valeur doit passer ce test : `IPy.IP('{0}/32'.format(value))` ;
- *local\_ip* : la même chose que IP, sauf que les adresses réservées et privées soulèvent un warning (voir *IPy* pour des informations sur les adresses réservées et privées) ;
- *netmask* : adresse de masque réseau. La valeur doit passer ce test : `IPy.IP('0.0.0.0/{0}'.format(value))` ;
- *network* : adresse réseau. La valeur doit passer ce test : `IPy.IP(value)` ;
- *broadcast* : adresse de broadcast. : La valeur doit passer ce test : `IPy.IP('{0}/32'.format(value))` ;
- *netbios* : alphanumérique autorisé sauf pour le 1er caractère qui doit forcément être du type alpha, minimum 2 et maximum 15 caractères ;
- *domain* :
  - adresse IP. La valeur doit passer ce test : `IPy.IP('{0}/32'.format(value))`
 ou
  - alphanumérique et '.' autorisé sauf pour le 1er caractère qui doit forcément être du type alpha. Le '.' est obligatoire. Minimum 2 et maximum 255 caractères ;

- *domain\_strict* : nom DNS uniquement (adresse IP interdite) ;
- *unix\_user* : nom d'utilisateur ou de groupe Unix ;
- *web\_address* : adresse Internet. Doit débuter par `http://` ou `https://` ;
- *hostname* :
  - adresse IP. La valeur doit passer ce test : `IPy.IP('{0}/32'.format(value))`
 ou
  - alphanumérique autorisé sauf pour le 1er caractère qui doit forcément être du type alpha. Minimum 2 et maximum 63 caractères ;
- *hostname\_strict* : nom d'hôte uniquement (adresse IP interdite) ;
- *mail* : adresse e-mail ;
- *port* : entier compris entre 1 et 65535 ;
- *filename* : tout chemin Unix (fichier ou répertoire) ;
- *oui/non* : seules valeurs possibles : "oui" et "non" ;
- *yes/no* : seules valeurs possibles : "yes" et "no" ;
- *on/off* : seules valeurs possibles : "on" et "off" ;
- *password* : la valeur de la variable est masquée dans l'interface une fois le champ validé. Elle est affichée en clair lorsque le champ est édité. Aucune contrainte n'est associée à ce type de variable.

#### Comportement avec `redefine='True'` et `remove_check='False'`

- si la nouvelle variable fournit une valeur par défaut, elle remplace l'ancienne ;
- si la nouvelle variable fournit un ou plusieurs des attributs suivants : *description*, *hidden*, *mandatory*, *auto\_freeze*, *mode*, les valeurs des nouveaux attributs remplacent les anciennes ;
- les attributs *type* et *multi* ne sont pas modifiables ;
- si un nouveau *valid\_enum* est défini dans les fonctions *checks*, il remplace l'ancien ;
- si de nouveaux *disabled\_if(\_not)\_in* sont définis, ils remplacent les anciens ;
- les autres conditions et contraintes sont ajoutées à celles qui étaient déjà définies.

## Valeur : <value>

A l'intérieur d'une balise <variable>, il est possible de définir une balise <value> permettant de spécifier la valeur par défaut de la variable.

## Séparateurs : <separators> et <separator>

Les séparateurs permettent de définir des barres de séparation au sein d'une famille de variable dans l'interface de configuration.

Les séparateurs définis dans un dictionnaire sont placés dans la balise <separators></separators> dans la balise <variables>.

A l'intérieur de la balise <separators> il faut spécifier autant de balises <separator> que de

séparateurs souhaités.

Les attributs de la balise *separator* sont les suivants :

- l'attribut **name** (obligatoire) correspond au nom de la variable suivant le séparateur ;
- si l'attribut **never\_hidden** vaut *True*, le séparateur sera affiché même si la variable associée est masquée.

Dans le cas où il n'y a aucune variable à afficher dans le bloc défini par le séparateur, celui-ci est forcément masqué.

## Exemple

### Variables, familles et séparateurs

```
<variables>
 <family name='services'>
 .. <variable name='activer esu' type='oui/non'
description="Utiliser le logiciel ESU" hidden='True'>
 .. <value>oui</value>
 .. </variable>
 .. </family>
 <family name='esu'>
 .. <variable name='esu proxy' type='oui/non'
description="Activer le proxy ESU">
 .. <value>non</value>
 .. </variable>
 .. <variable name='esu proxy server' type='domain'
description='Adresse du proxy ESU' mandatory='True' />
 .. <variable name='esu proxy port' type='port' description='Port
du proxy ESU' mandatory='True'>
 .. <value>3128</value>
 .. </variable>
 .. <variable name='esu proxy bypass' type='string'
description='Ne pas utiliser le proxy ESU pour' multi='True'>
 .. <value>127.0.0.1</value>
 .. </variable>
 .. </family>
 <separators>
 .. <separator name='esu proxy'>Proxy ESU</separator>
 .. </separators>
</variables>
```

## 2.3.4. Comportement des variables

En plus des propriétés décrites explicitement dans les dictionnaires Creole, certaines variables se voient ajouter des contraintes ou des modifications de propriétés en fonction de certains paramètres.

Les variables possédant la propriété `auto_freeze='True'` sont obligatoirement affichées en mode basique lors de la saisie initiale, ceci afin d'attirer l'attention de l'utilisateur sur le fait qu'elles ne seront plus modifiables ultérieurement.

Une exception a été ajoutée à cette règle, si la propriété `expert='True'` est explicitement ajoutée sur la variable, celle-ci apparaîtra uniquement dans le mode expert.

Les variables obligatoires (`mandatory='True'`) ne possédant pas de valeur par défaut (calculée ou non) sont obligatoirement affichées en mode basique, puisque l'utilisateur devra forcément les renseigner.

Les variables non obligatoires (`mandatory='False'`) possédant une valeur par défaut (balise `<value>`) deviennent obligatoires.

## 2.3.5. Mettre en place des contraintes

Des fonctions (contraintes) peuvent être utilisées pour grouper / tester / remplir / conditionner des variables.

L'ensemble des contraintes d'un dictionnaire se place à l'intérieur d'un nœud XML `<constraints></constraints>`.

### Lien entre variables : `<group>`


Il est possible de lier des variables sous la forme d'une relation maître-esclave(s).

La variable maître doit obligatoirement être multi-valuée (`multi='True'`).

Elle se définit dans l'attribut **master**.

Les variables esclaves sont définies entre les balises `<slave>`.

Les variables esclaves deviennent automatiquement multi-valuées.



```

1 <group master='adresse_ip_eth0'>
2 <slave>adresse_netmask_eth0</slave>
3 <slave>adresse_network_eth0</slave>
4 </group>

```

### Calcul automatique modifiable `<fill>` ou non `<auto>`

Le calcul automatique permet d'associer automatiquement (par le calcul) une valeur par défaut à une variable.

Cette valeur peut être :

- éditable par l'utilisateur : balise `<fill>` ;



- non éditable par l'utilisateur (exemple : l'IP d'un serveur en DHCP) : balise `<auto>`.



Contrairement aux versions précédentes si l'utilisateur a choisi de conserver la valeur par défaut d'une variable affectée par un *fill*, le calcul de la valeur sera réalisé à chaque fois, comme pour les variables *auto* sauf si la variable possède l'attribut `auto_save='True'`.



Les calculs *auto* ne sont pas compatibles avec les variables à verrouillage automatique (`auto_freeze`) ou à enregistrement obligatoire (`auto_save`).

L'attribut *name* correspond au nom de la fonction qui sera utilisée pour le calcul.

Les fonctions utilisées peuvent être :

- des fonctions natives de Tiramisu<sup>[p.1186]</sup> ;
- des fonctions déclarées dans le fichier `eosfunc.py` ;
- des fonctions ajoutées en tant que fonctions personnalisées (voir ci-dessous).

L'attribut de la balise *param* : `optional='True'` : indique que le paramètre sera ignoré si la variable associée n'existe pas. Cela permet de contourner les erreurs du type : `Utilisation de la variable <param var name> non présente dans un calcul`

L'attribut de la balise *param* : `hidden='False'` : indique que le paramètre sera ignoré si la variable possède des propriétés incompatibles avec le calcul (variable désactivée, variable obligatoire sans valeur, ...). Cela permet de contourner les erreurs du type : `impossible d'effectuer le calcul, l'option <target var name> a les propriétés : ['disabled'] pour : <param var name>`

Les principales fonctions de calcul utilisables avec les balises *fill* et *auto* sont les suivantes :

- *calc\_network* : calcule l'adresse réseau par défaut à partir d'une IP et d'un masque de sous-réseau .  

```
<fill name='calc network' target='my network'>
 <param type='eole' name='ip'>my ip</param>
 <param type='eole' name='netmask'>my netmask</param>
</fill>
```
- *calc\_broadcast* : calcule l'adresse de broadcast à partir d'une adresse IP et d'un masque de sous-réseau .  

```
<fillname='calc broadcast' target='my broadcast'>
 <param type='eole' name='ip'>my ip</param>
 <param type='eole' name='netmask'>my netmask</param>
</fill>
```
- *calc\_val* : renvoie la valeur passée en paramètre (généralement la valeur d'une autre variable)  

```
<fill name='calc val' target='nom machine'>
 <param type='eole' name='valeur'>eole module</param>
</fill>
```

- *calc\_val\_first\_value* : renvoie la valeur de la première variable définie

```
<fill name='calc_val_first_value' target='eolessso adresse'>
 <param type='eole' optional='True' hidden='False'>web_url</param>
 <param type='eole'>adresse ip eth0</param>
</fill>
```

- *calc\_multi\_val* : renvoie les valeurs passées en paramètre en supprimant les doublons

```
<fill name='calc_multi_val' target='ssl_organization_unit_name'>
 <param>110 043 015</param>
 <param type='eole'>nom academie</param>
 <param type='eole'>numero etab</param>
</fill>
```

Si l'une des valeurs passées à la fonction est vide, elle renverra une liste vide.

À partir d'EOLE 2.6.2, il est possible de modifier ce comportement en ajoutant la balise suivante :

```
<param name='allow_none'>True</param>.
```

- *concat* : concaténation de plusieurs valeurs

```
<fill name="concat" target='bacula_dir_name'>
 <param type='eole' name='valeur1'>nom machine</param>
 <param name='valeur2'>-dir</param>
</fill>
```

- *calc\_multi\_condition* : la valeur est déterminée en fonction d'une ou de plusieurs autres variables. Le résultat peut être une chaîne de caractères ou la valeur d'une autre variable multi ou non (si type='eole')

```
<auto name='calc_multi_condition' target='variable calculee'>
 <param>oui</param>
 <param type='eole' name='condition_1'>activer logiciel1</param>
 <param type='eole' name='condition_2'
 hidden='False'>activer logiciel2</param>
 <param name='match'>oui</param>
 <param name='mismatch' type='eole'>variablemiss</param>
 <param
 name='default_mismatch'>valeur si variablemiss disabled</param>
</auto>
```

Il est possible d'utiliser des *calc\_multi\_condition* avec des variables non déclarées ou désactivées mais uniquement si toutes les variables testent la même condition.

*A contrario*, il est possible de spécifier une condition différente pour chacune des variables en fournissant la liste dans la première balise param : `<param>['non', 'oui']</param>`. Dans ce cas, il faut exactement le bon nombre de variables et que celles-ci soient accessibles.

## Validation et/ou liste de choix : <check>

La valeur renseignée pour une variable est validée par une fonction.



La déclaration de nombreuses validations peut être évitée en affectant un type adapté à chacune des variables.

L'attribut *name* correspond au nom de la fonction qui sera utilisée pour le calcul.

Les fonctions utilisées peuvent être :

- des fonctions natives de Tiramisu<sup>[p.1186]</sup> ;
- des fonctions déclarées dans le fichier `eosfunc.py` ;
- des fonctions ajoutées en tant que fonctions personnalisées (voir ci-dessous).

L'attribut de la balise *param* : *optional='True'* : indique que le paramètre sera ignoré si la variable associée n'existe pas. Cela permet de contourner les erreurs du type : Utilisation de la variable <param var name> non présente dans un calcul

L'attribut de la balise *param* : *hidden='False'* : indique que le paramètre sera ignoré si la variable possède des propriétés incompatibles avec le calcul (variable désactivée, variable obligatoire sans valeur, ...). Cela permet de contourner les erreurs du type : impossible d'effectuer le calcul, l'option <target var name> a les propriétés : ['disabled'] pour : <param var name>

La présence de l'attribut **level="warning"** indique que le test de validation n'est pas bloquant.

En cas d'échec de la validation un message d'alerte apparaîtra mais la valeur sera tout de même acceptée.



```
1 <check name="valid_ipnetmask" target="adresse_netmask_eth0" level=
 "warning">
2 <param type='eole'>adresse_ip_eth0</param>
3 </check>
```

Les principales fonctions de validation disponibles sont les suivantes :

- *valid\_enum* : la valeur doit être choisie parmi celles de la liste, si *checkval* est à False, l'utilisateur est autorisé à entrer la valeur de son choix (liste ouverte)

```
<check name="valid_enum" target="lettre">
 <param>['a','b','c']</param>
 <param name="checkval">False</param>
</check>
```

- *valid\_regexp* : la valeur doit être conforme à une expression rationnelle

```
<check name='valid_regexp' target='code_ent'>
 <param>^[A-Z][0-9]${}</param>
 <param name='err_msg'>L'identifiant doit etre compose d'une lettre
 et d'un chiffre</param>
</check>
```

- *valid\_differ* : la valeur doit être différente de celle passée en paramètre

```
<check name='valid_differ' target='smb_workgroup'>
 <param type='eole' hidden='False'>smb_netbios_name</param>
</check>
```

- *valid\_entier* : la valeur doit être un entier sur lequel on peut définir un minimum et/ou un maximum

```
<check name='valid_entier' target='nombre'>
 <param name='mini'>0</param>
 <param name='maxi'>50</param>
</check>
```

- *valid\_networknetmask* : vérifie la cohérence entre une variable de type *network* et la variable de type *netmask* associée

```
<check name="valid_networknetmask" target="netmask_ssh_eth0">
 <param type='eole'>ip_ssh_eth0</param>
</check>
```

- *valid\_ipnetmask* : vérifie la cohérence entre une variable de type *ip* et la variable de type *netmask* associée

```
<check name="valid_ipnetmask" target="adresse_netmask_eth0"
level="warning">
 <param type='eole'>adresse_ip_eth0</param>
</check>
```

- *valid\_in\_network* : vérifie la cohérence entre une variable de type *ip* et les variables de type *network* et *netmask* associées

```
<check name="valid_in_network" target="adresse_ip_gw">
 <param type='eole'>adresse_network_eth0</param>
 <param type='eole'>adresse_netmask_eth0</param>
</check>
```

Autre fonction de validation disponible mais non utilisée dans les dictionnaires livrés :

- *valid\_broadcast*

## Contrainte entre variables : <condition>

### disabled\_if\_in et disabled\_if\_not\_in

Les conditions *disabled\_if\_in* et *disabled\_if\_not\_in* permettent :

- d'activer/désactiver une variable (*type='variable'*)
- d'activer/désactiver une famille (*type='family'*)
- d'activer/désactiver des services (*type='servicelist'*)
- d'activer/désactiver des règles de pare-feu (*type='service\_accesslist'*)
- d'activer/désactiver la templatisation de fichiers (*type='filelist'*)

en fonction d'un ensemble de conditions.

```

1 <condition name='disabled_if_not_in' source='port_rpc'>
2 <param>0</param>
3 <param>7080</param>
4 <target>ip_eth0</target>
5 <target type='family' optional='True'>net</target>
6 <target type='filelist'>ldap</target>
7 <target type='servicelist'>ldap</target>
8 </condition>

```

La syntaxe `<param></param>` permet de mettre en place une condition sur le fait que la variable source est renseignée ou non.

### ! **hidden\_if\_in et hidden\_if\_not\_in**

Les anciennes conditions *hidden\_if\_in* et *hidden\_if\_not\_in* sont toujours supportées mais leur comportement est désormais calqué sur celui des *disabled\_if\_in* et *disabled\_if\_not\_in* par lesquelles elles doivent être remplacées.

## Gestion des variables inexistantes ou désactivées

Si l'attribut **optional** de la balise target vaut **'True'**, la cible sera ignorée si elle n'existe pas.

Cela permet de contourner les erreurs du type : Variable <target var\_name> inexistante mais avec condition

Si l'attribut **fallback** de la balise condition vaut **'True'**, les cibles seront automatiquement désactivées si le calcul de la condition est impossible (variable source inconnue ou désactivée).

Cela permet de contourner les erreurs du type : Variable <src var name> inexistante mais utilisée dans une condition

Son utilisation évite d'avoir à déclarer explicitement la variable source avec l'attribut *exists='False'* dans le dictionnaire courant.

```

1 <condition name='disabled_if_in' source='activer_spamassassin' fallback=
 'True'>
2 <param>non</param>
3 <target type='variable'>exim_spam_score</target>
4 </condition>

```

## Désactivation de variables entre esclaves du même groupe

À partir de la version 2.6.1 d'EOLE, il est possible de gérer la désactivation d'une variable esclave en fonction de la valeur d'une autre variable esclave du même groupe.

Dans les versions précédentes, il était possible de désactiver totalement une variable esclave mais pas de le faire pour une seule de ses valeurs.

### 🕒 **Dictionnaire avec conditions de désactivation entre variables esclaves**

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <creole>
3 <files/>
4 <variables>
5 <family name='famille_demo'>

```

```

6 <variable name='ma_master' type='string' description='Je suis
une variable maitre' multi="True"/>
7 <variable name='ma_slave1' type='oui/non' description='Je suis
une variable esclave qui cache'>
8 <value>oui</value>
9 </variable>
10 <variable name='ma_slave2' type='string' description='Je suis
une variable esclave qui peut être caché'>
11 <variable name='ma_slave3' type='string' description='Je suis
une variable esclave qui peut être caché aussi'>
12 </family>
13 </variables>
14 <constraints>
15 <group master='ma_master'>
16 <slave>ma_slave1</slave>
17 <slave>ma_slave2</slave>
18 <slave>ma_slave3</slave>
19 </group>
20 <condition name='disabled_if_in' source='ma_slave1'>
21 <param>non</param>
22 <target type='variable'>ma_slave2</target>
23 </condition>
24 <condition name='disabled_if_in' source='ma_slave1'>
25 <param>oui</param>
26 <target type='variable'>ma_slave3</target>
27 </condition>
28 </constraints>
29 <help/>
30 </creole>

```

### Template associé au dictionnaire

```

1 %for %%master in %%ma_master
2 pour %%master :
3 %if %%master.ma_slave1 == 'oui'
4 * ma_slave2 : %%master.ma_slave2
5 %else
6 * ma_slave3 : %%master.ma_slave3
7 %end if
8 %end for

```

## frozen\_if\_in et frozen\_if\_not\_in

Les conditions *frozen\_if\_in* et *frozen\_if\_not\_in* permettent de passer une variable en mode automatique (valeur non modifiable par l'utilisateur) en fonction d'un ensemble de conditions.

```

1 <condition name='frozen_if_not_in' source='eth0_method'>
2 <param>statique</param>
3 <target type='variable'>adresse_ip_eth0</target>
4 <target type='variable'>adresse_netmask_eth0</target>
5 <target type='variable'>adresse_ip_gw</target>
6 </condition>

```

La syntaxe `<param></param>` permet de mettre en place une condition sur le fait que la variable source est renseignée ou non.

## Gestion des variables inexistantes ou désactivées

Si l'attribut **optional** de la balise `target` vaut **'True'**, la cible sera ignorée si elle n'existe pas.

Cela permet de contourner les erreurs du type : Variable <target var name> inexistante mais avec condition

Si l'attribut **fallback** de la balise `condition` vaut **'True'**, les cibles seront automatiquement désactivées si le calcul de la condition est impossible (variable source inconnue ou désactivée).

Cela permet de contourner les erreurs du type : Variable <src var name> inexistante mais utilisée dans une condition

Son utilisation évite d'avoir à déclarer explicitement la variable source avec l'attribut `exists='False'` dans le dictionnaire courant.

## mandatory\_if\_in et mandatory\_if\_not\_in

Les conditions `mandatory_if_in` et `mandatory_if_not_in` permettent passer une variable en mode obligatoire (une valeur doit être renseignée par l'utilisateur) en fonction d'un ensemble de conditions.

```

1 <condition name='mandatory_if_not_in' source='mode_zephir'>
2 <param>non</param>
3 <target type='variable'>nom_carte_eth0</target>
4 <target type='variable'>nom_zone_eth0</target>
5 </condition>

```

La syntaxe `<param></param>` permet de mettre en place une condition sur le fait que la variable source est renseignée ou non.

## Gestion des variables inexistantes ou désactivées

Si l'attribut **optional** de la balise `target` vaut **'True'**, la cible sera ignorée si elle n'existe pas.

Cela permet de contourner les erreurs du type : Variable <target var name> inexistante mais avec condition

Si l'attribut **fallback** de la balise `condition` vaut **'True'**, les cibles seront automatiquement désactivées si le calcul de la condition est impossible (variable source inconnue ou désactivée).

Cela permet de contourner les erreurs du type : Variable <src var name> inexistante mais utilisée dans une condition

Son utilisation évite d'avoir à déclarer explicitement la variable source avec l'attribut `exists='False'` dans le dictionnaire courant.

## Ajout de fonctions personnalisées

Il est possible d'ajouter des bibliothèques de fonctions personnalisées dans le répertoire `/usr/share/creole/funcs`.

Les bibliothèques doivent posséder l'extension `.py` et contenir des fonctions python.



```
-*- coding: utf-8 -*-

def to_iso(data):
 """ encode une chaine en ISO """

 try:
 return unicode(data, "UTF-8").encode("ISO-8859-1")

 except:
 return data
```



Si vous devez importer des bibliothèques python dans un fichier de fonctions personnalisées, ne les importez pas en début de fichier. Les imports doivent être faits dans la fonction de calcul elle-même.



Les adaptations que vous pouvez réaliser sur l'un de vos serveurs EOLE sont susceptibles d'intéresser d'autres utilisateurs. Elles peuvent faire l'objet d'une intégration dans le projet EOLE par l'équipe de développement.

Les avantages sont multiples :

- pérennité de vos modifications ;
- diffusion sur l'ensemble de vos serveurs ;
- optimisé par l'équipe ;
- diffuser à tous les utilisateurs.

Aussi n'hésitez pas à proposer votre travail. Pour se faire vous pouvez vous référer à la documentation pour apprendre comment contribuer.



## 2.3.6. Afficher de l'aide

Il est possible d'afficher de l'aide dans l'interface :

- affichée au survol de l'onglet : **<family>** ;
- affichée au survol du libellé de la variable : **<variable>**.

L'ensemble des aides d'un dictionnaire est dans la balise **<help>**.

```

<help>
 <variable name='adresse_ip_eth0'>
 Adresse IP de la premiere carte réseau (ex: 10.21.5.1)
 </variable>
</help>
<help>
 <family name='messagerie'> Paramétrage du serveur de
 messagerie (MTA) Exim :
 - Paramétrage d'Exim selon 5 modèles ;
 - Paramétrage du domaine de messagerie suivant le modèle
 Exim ;
 - Paramétrage des réécritures d'adresses ;
 - Paramétrage des logs Exim ;
 - Paramétrage du relais des mails ;
 - Paramétrage d'activation de spamassassin ;
 - Paramétrage d'activation de Sympa.
 </family>
</help>

```

## 2.4. Le langage de template Creole

Les variables du dictionnaire Creole sont accessibles en les préfixant par la chaîne de caractères : **%%**.

Si dans le dictionnaire Creole :


**adresse\_ip\_eth0** vaut **192.168.170.1**

Et qu'on a dans un template source le contenu suivant :

**bla bla bla %%adresse\_ip\_eth0 bla bla bla**

Après instanciation, le fichier cible contiendra :

**bla bla bla 192.168.170.1 bla bla bla**



Dans les cas où une variable est susceptible d'être confondue avec le texte qui l'entoure, il est possible d'encadrer son nom par des accolades :

```
%%{adresse ip eth0} est identique à %%adresse ip eth0.
```

## 2.4.1. Déclarations du langage Creole

Creole fournit un langage de template complet.


Il est possible de créer des boucles, des tests, de gérer les lignes optionnelles, de réaliser des inclusions répétées, ...

### La déclaration de test : if


Syntaxe :

```
%if EXPRESSION |code if %else |code else %end if
```

Dans les tests il est possible d'utiliser les opérateurs du langage python : `==`, `!=`, `>`, `<`, `>=`, `<=`, `not`, `and`, `or`, ...



```
%if %%size > 500
c'est grand
%elif %%size >= 250
c'est moyen
%else
c'est petit
%end if
```



```
%if %%toto == 'yes' and (%%titi != "" or %%tata not in
['a','b','c']) :
la condition a été validée
%end if
```

### La déclaration d'itération : for

Syntaxe :

```
%for %%iterateur in EXPRESSION
CODE avec %%iterateur
%end for
```

La boucle `%%for` est particulièrement intéressante lorsque l'on souhaite effectuer des traitements sur une **variable multi-valuée**.

```

%for %%i in range(4)
 itération %%i
%end for
%for %%valeur in %%variable multivaluee
 %%valeur
%end for

```

Pour des traitements simples, la fonction prédéfinie `%%custom_join` (voir section suivante) peut avantageusement éviter la mise en place d'une boucle `%for`.

## La notation pointée

Si une variable Creole est **multivaluée** et **maître** (*master d'un groupe de variable*) alors, il est possible de faire appel à ses variables **esclaves** à l'intérieur de la boucle `%for`.

Si `netmask_admin_eth0` est esclave de `ip_admin_eth0` alors, il est possible d'appeler cette variable en notation pointée.

Par exemple : dans le dictionnaire Creole figurent les variables suivantes.

`ip_admin_eth0` est la variable maître et :

- `ip_admin_eth0 = ['1.1.1.1', '2.2.2.2']`
- `netmask_admin_eth0 = ['255.255.255.255', '255.255.255.255']`

Le template suivant :

```

%for %%ip admin in %%ip admin eth0
 %%ip admin/%%ip admin.netmask_admin_eth0
%end for

```

donnera comme résultat :

```

1.1.1.1/255.255.255.255
2.2.2.2/255.255.255.255

```

Il est également possible aussi d'accéder à l'index (la position dans la liste) de la variable en cours de boucle :

```

%for %%idx, %%val in %%enumerate(%%ip admin eth0)
 L'index de %%val est : %%idx
%end for

```

Le template généré sera le suivant :

```

l'index de : 1.1.1.1 est : 0
l'index de : 2.2.2.2 est : 1

```

Il est également possible (mais déconseillé) d'utiliser une "notation par item" (notation entre crochets).

Par exemple pour accéder à l'item numéro 5 d'une variable, il faut écrire :

```
variable[5]
```

La variable doit être évidemment être **multivaluée** et comporter au minimum (*item+1*) valeurs.

```
ip admin eth0 = ['1.1.1.1', '2.2.2.2', '3.3.3.3']
```

et si un template a la forme suivante :

```
bla bla
```

```
%%ip admin eth0[2]
```

```
bla bla
```

alors l'instanciation du template donnera comme résultat :

```
bla bla
```

```
3.3.3.3
```

```
bla bla
```

### ⚠ .value et .index

Les attributs *.value* et *.index* ne sont plus supportés et ne doivent plus être utilisés dans les templates.

## Les déclarations spéciales echo et set

L'instruction `%echo` permet de déclarer une chaîne de caractères afin que celle-ci apparaisse telle quelle dans le fichier cible.

Cela est utile lorsqu'il y a des caractères spéciaux dans le template source et, en particulier, les caractères `%` et `\` qui sont susceptibles d'être interprétés par le système de template.

```
%echo "- deux barres obliques : \\\n- un pourcentage : %"
```

L'utilisation de l'instruction `%echo` ne rend pas les templates très lisibles d'autant plus que, généralement, on souhaite intercaler des variables au milieu des caractères spéciaux.

En pratique, il est donc préférable de passer par des variables locales que l'on peut déclarer avec `%set`.

```
%set %%slash='\\'
%set %%double_slash='\\\\'
%%double_slash%%machine%%{slash}partage
```

## Autres déclarations

### La déclaration while

Syntaxe : `%while EXPR contenu`

```
%end while
```

Exemple :

```
%while %someCondition('arg1', %%arg2)
```

```
The condition is true.
```

```
%end while
```

## La déclaration repeat

Syntaxe : %repeat EXPR

```
%end repeat
```

## La déclaration unless

```
%unless EXPR
```

```
%end unless
```

peut être utile si une variable est dans le dictionnaire Creole pour "ne pas" exécuter une action : `!`

```
%unless %%alive
```

```
do this
```

```
%end unless
```

## La syntaxe d'inclusion

il est possible d'inclure des fichiers à l'aide de la déclaration suivante :

```
%include "includeFileName.txt"
```

ou bien à partir du nom long du fichier à inclure (le nom de fichier étant ici renseigné dans une variable Creole :

```
%include source=%%myParseText
```

## Effacement des retours chariots : slurp

Exemple d'utilisation :

```
%for %%i in range(15)
```

```
%%i-%slurp
```

```
%end for
```

donnera :

```
1-2-3-4-5-6...
```

sur une seule ligne (gobe les retours chariots)

remarquons que dans ce cas là, `slurp` n'est pas nécessaire et il est possible d'écrire le end sans sauter de ligne :

```
%for %%i in range(15)
```

```
%%i-%end for
```

exemple 2 :

```
%if %%dns nameservers != ['']
```

```
dns nameservers %slurp
```

```
%for %%name server in %%dns nameservers %%name server %slurp
```

```
%end for
```

```
%end if
```

```
#
```

générera :

```
dns_nameserver toto titi #
```

## 2.4.2. Fonctions prédéfinies

Il est possible d'accéder à des fonctions prédéfinies, provenant du module : `eosfunc.py`.

Ces fonctions peuvent être utilisées dans un template de la manière suivante (exemple) :

```
[...] %%fonction_predefinie(%%variable) [...]
```

### Variable "optionnelle" : `is_defined`

Il peut arriver qu'on ne soit pas sûr que la variable que l'on souhaite tester soit définie dans les dictionnaires présents sur le module ou que la variable soit désactivée.

C'est le cas lorsque l'on veut traiter un cas particulier dans un template qui est commun à plusieurs modules.

Hors, si une variable est utilisée dans le template cible sans avoir été définie, le processus d'instanciation sera stoppé.

Pour tester si une variable est définie, il faut utiliser la fonction `%%is_defined`.

```
%%if %%is_defined('ma_variable')
%%ma_variable
%%else
la variable n'est pas définie
%%end if
```

Contrairement à toutes les autres fonctions, `is_defined` nécessite comme argument le nom de la variable fourni sous forme d'une **chaîne de caractères**.

Si une variable non définie est placée dans un bloc qui n'est pas traité (conditionné par une fonction ou d'autres variables), ça n'est pas bloquant.

Dans de nombreux cas, la fonction `is_defined` peut avantageusement être remplacée par la fonction `getVar` à laquelle on aura pris soin d'indiquer une valeur par défaut à renvoyer en cas d'indisponibilité de la variable (voir ci-dessous).

### Variable "vide" : `is_empty`

Il n'est pas toujours évident, en particulier lorsque l'on manipule des variables multi-valuées, de trouver le test adéquat afin de déterminer si une variable est vide.

Pour tester si une variable est vide, il est désormais recommandé d'utiliser la fonction `%%is_empty`.

```
%%if not %%is_empty(%%ma_variable)
%%ma_variable[0]
```

```
%else
la variable est vide
%end if
```

## Concaténation des éléments d'une liste : `custom_join`

La fonction `%%custom_join` permet de concaténer facilement les éléments d'une variable multi-valuée.

Cela permet d'éviter le recours à une boucle `%for` et l'utilisation de l'instruction `%slurp` qui est souvent source d'erreurs.

Il est possible de spécifier le séparateur à utiliser en le passant comme paramètre à la fonction.

En l'absence de ce paramètre, le séparateur utilisé est l'espace.

```
%%custom_join(%%ma_variable, ':')
Si ma_variable vaut ['a', 'b', 'c'], cela donnera :
a:b:c
```

## Variable "dynamique" : `getVar`

Une variable dynamique prend comme nom (ou partie du nom) la valeur d'une autre variable.

```
%for %%interface in range(0, %%int(%%nombre_interfaces))
L'interface eth%%interface a pour adresse
%%getVar('adresse_ip_eth'+str(%%interface))
%end for
```

La fonction `getVar` peut également être utilisée lorsque l'on n'est pas certain qu'une variable est disponible car il est possible de lui spécifier une valeur par défaut à renvoyer en cas d'indisponibilité.

```
%if %%getVar("activer mon logiciel", "non") == 'oui'
Activation du logiciel
%end if
```

## Variable esclave "dynamique" : `getattr`

Lorsque le nom de la variable esclave doit être calculé, on peut utiliser `%%getattr` à la place de la notation pointée.

```
%set %%num='0'
```

```
%for %%ip_ssh in %%getVar('ip_ssh_eth'+%%num)
SSH est autorisé pour %%ip_ssh/%%getattr(%%ip_ssh,
'netmask_ssh_eth'+%%num)
%end for
```

La fonction `getattr` peut également être utilisée lorsque l'on n'est pas certain qu'une variable esclave est disponible (inexistante ou désactivée) car il est possible de lui spécifier une valeur par défaut à renvoyer en cas d'indisponibilité.

```
%for %%iterator in %%var_master
%%getattr(%%iterator, 'var_slave', 'default')
%end for
```

## Autres fonctions

### Fonctions de traitement des chaînes de caractères

- transformation d'une chaîne en majuscules : `%%upper(%%ma chaîne)` ;
- transformation d'une chaîne en minuscules : `%%lower(%%ma chaîne)` ;
- encodage d'une chaîne en ISO-8859-1 (au lieu d'UTF-8) : `%%to_iso(%%ma chaîne)` ;
- transformation d'un masque réseau (ex : `255.255.255.0`) en classe d'adresse (ex : `24`) : `%%calc_classe(%%mask)` ;

### Fonctions de tests

- vérification que la variable est une adresse IP (et pas un nom DNS) : `%%is_ip(%%variable)` ;
- vérification de l'existence d'un fichier : `%%is_file(%%fichier)`.

## Déclaration de fonctions locales

Pour un traitement local et répétitif, il peut être pratique de déclarer une fonction directement dans un template avec `%def` et `%end def`.

Cependant, la syntaxe à utiliser dans ces fonctions est assez complexe (on ne sait jamais quand mettre le caractère `%` !) et ce genre de déclaration ne facilite pas la lisibilité du template.

Les fonctions déclarées localement s'utilisent de la même façon que les fonctions déjà prédéfinies.

```
%def nombre_points(chaine)
..%return chaine.count('.')
%end def
Il y a %%nombre_points(%%ma variable) points dans ma variable.
```

## Ajout de fonctions personnalisées



Il est possible d'ajouter des bibliothèques de fonctions personnalisées dans le répertoire `/usr/share/creole/funcs`.

Les bibliothèques doivent posséder l'extension `.py` et contenir des fonctions python.

```
-*- coding: utf-8 -*-
def to_iso(data):
 """ encode une chaine en ISO """
 try:
 return unicode(data, "UTF-8").encode("ISO-8859-1")
 except:
 return data
```



Si vous devez importer des bibliothèques python dans un fichier de fonctions personnalisées, ne les importez pas en début de fichier. Les imports doivent être faits dans la fonction de calcul elle-même.



Les adaptations que vous pouvez réaliser sur l'un de vos serveurs EOLE sont susceptibles d'intéresser d'autres utilisateurs. Elles peuvent faire l'objet d'une intégration dans le projet EOLE par l'équipe de développement.

Les avantages sont multiples :

- pérennité de vos modifications ;
- diffusion sur l'ensemble de vos serveurs ;
- optimisé par l'équipe ;
- diffuser à tous les utilisateurs.

Aussi n'hésitez pas à proposer votre travail. Pour se faire vous pouvez vous référer à la documentation pour apprendre comment contribuer.

## 2.4.3. Utilisation avancée

### Modification des méta-caractères utilisés

Dans le cas où il y a trop de % dans le template, il est possible de changer carrément de méta-caractères, en ajoutant une section `compiler-settings` en en-tête du template.

Cette méthode est, par exemple, utilisée pour la génération du fichier de configuration du logiciel `eJabberd` qui est en déclaré en Erlang<sup>[p.1161]</sup>.

#### Utilisation de @ et @@ à la place de % et %%

```
%compiler-settings
directiveStartToken = @
cheetahVarStartToken = @@
%end compiler-settings
```

### Utilisation de `creole_client`

Les fonctionnalités de `creole_client` sont utilisables directement dans les templates.

Il est par exemple possible de lister toutes les variables et leurs valeurs :

```
%for %%var, %%value in %%creole_client.get_creole().items()
 %%var : %%value
%end for
```

Donnera le résultat suivant (notez que le nom des variables esclaves est précédé de celui de la variable maître associée) :

```
ssl_organization_name : Ministere Education Nationale (MENESR)
https_port :
check passwd min len two type : 9
container ip proxy : 127.0.0.1
nom cache pere zone.options cache pere zone : []
nom cache pere : []
ignore_expect_100 :
off eolessos_adresse : 192.168.230.205
activer dhcprelay : non
[...]
```

Plus généralement, il est possible d'accéder à toutes les informations décrites dans les dictionnaires comme celles concernant les conteneurs, les services et les tâches programmées.

```
Liste des conteneurs :
%for %%container in %%creole_client.get_containers()
 * %%container['name']
```

```

%end for
Liste des services actifs :
%for %%srv in %%creole client.get services()
%if %%srv.has key('activate')
* %%srv['name']
%end if
%end for
%set %%sched = %%creole client.get('schedule.schedule')
Les tâches programmées sont exécutées à
%%{sched['hour']}h%%{sched['minute']}

```

## 2.4.4. Exemple

### ▶ Templatiser un nouveau fichier

Nous voulons templatiser le fichier `toto.conf` à l'aide des mécanismes Creole afin de rajouter l'`adresse_ip_eth0` (variable existante) ainsi que l'adresse de l'établissement (nouvelle variable).

#### ● Ajouter un dictionnaire local

Dans `/usr/share/eole/creole/dicos/local/`

ajouter un fichier `.xml`

#### ● Ajouter votre fichier template

Notre fichier `toto.conf` sera placé dans `/usr/share/eole/creole/distrib/`

Il faut ajouter les variables à l'aide de la syntaxe Creole.

**exemple** : l'adresse est `%%adresse_ip_eth0` et l'adresse est `%%adresse_etablissement`

#### ● Entrer l'adresse de l'établissement

- Aller dans l'interface de configuration du module
- Dans l'onglet `Perso` renseigner l'adresse de l'établissement
- Enregistrer

#### ● Reconfigurer

Le mécanisme de configuration a écrit votre fichier `/etc/toto.conf` avec les variables.

#### 🗨 Commentaires généraux

##### **Les variantes Zéphir**


Cette procédure décrit comment ajouter des spécifications locales.

Dans le cadre d'un développement massif, le module Zéphir propose un mécanisme de variantes semblable.

Instancier un template avec CreoleCat

## 2.5. Le fichier de configuration Creole

Le fichier de configuration principal d'un module EOLE est enregistré dans `/etc/eole/config.eol`.  
Ce fichier est au format JSON<sup>[p.1168]</sup>.



Bien que ce fichier semble simple et lisible, il est fortement déconseillé de l'éditer sans passer par l'interface de configuration du module.

### Version du fichier

Depuis EOLE 2.4, le numéro de sous-version du module EOLE sur lequel a été enregistré le fichier de configuration est stocké dans celui-ci.

Il est associé au mot-clé réservé : `__version__`.

Exemple : `"__version__": "2.6.1"`.

### Représentation des variables et des valeurs associées


Seules les variables modifiées par l'utilisateur et celles faisant l'objet d'un enregistrement obligatoire sont stockées dans le fichier sous forme d'un dictionnaire.

Les noms des différentes variables Creole sont les mot-clés du dictionnaire.

La valeur associée est elle-même un dictionnaire qui contient le propriétaire (stocké dans le mot-clé **owner**) et la valeur de la variable (stockée dans le mot-clé **val**).

En fonction du type Creole de la variable, la valeur représentée peut-être :

- une chaîne de caractère : `"numero_etab": {"owner": "gen config", "val": "0000000A"} ;`
- un entier (si `type='number'`) : `"vm_swappiness": {"owner": "creoleset", "val": 0} ;`
- aucune valeur (possible pour certaines variables à enregistrement obligatoire) : `"test_autosave": {"owner": "forced", "val": null} ;`
- une liste (si `multi='True'`) : `"ip_admin_eth0": {"owner": "gen config", "val": ["192.168.230.0", "194.18.20.0"]} .`



Depuis la version EOLE 2.6, les valeurs des variables esclaves sont indexées :

```
"netmask_admin_eth0": {"owner": {"1": "gen config", "0": "gen config"}, "val": {"1": "255.255.255.0", "0": "255.255.255.0"}}
```

### Origine des valeurs enregistrées

Le nom de l'application et/ou de l'action ayant modifié en dernier la valeur de l'une des variable est associé au mot-clé : **owner**.

Exemple : `"serveur_maj": {"owner": "gen_config", "val": ["test-eole.ac-dijon.fr"]}`

- `default` : valeur par défaut et/ou calculée (n'est jamais enregistrée dans le fichier `config.eol`) ;
- `forced` : valeur par défaut enregistrée d'office pour les variables à verrouillage automatique (**auto\_freeze**) ou à enregistrement obligatoire (**auto\_save**) ;
- `gen_config` : valeur modifiée par l'interface de configuration du module ;
- `creoleset` : valeur modifiée avec la commande `CreoleSet` ;
- `zephir` : valeur modifiée pour un serveur donné dans l'interface web de Zéphir ;
- `variante` : valeur par défaut de la variante Zéphir ;
- `module` : valeur par défaut du module dans Zéphir ;
- `import` : valeur récupérée depuis un fichier de configuration importé dans l'interface de configuration du module ;
- `zephir_import` : valeur récupérée depuis un fichier de configuration importé dans l'interface web de Zéphir ;
- `upgrade` : valeur récupérée depuis un fichier de configuration d'une version antérieure d'EOLE ;
- `zephir_upgrade` : valeur récupérée depuis un fichier de configuration d'une version antérieure d'EOLE dans l'interface web de Zéphir.

## 2.6. Les scripts Creole

Creole fournit également un ensemble de scripts destinés à faciliter l'administration du serveur :

- `CreoleLint` permettant de faire des vérifications sur un dico ou sur un template ;
- `CreoleCat` permettant d'instancier un seul template indépendamment des commandes `instance` et `reconfigure` ;
- `CreoleGet` et `CreoleSet` permettant de lire et de modifier la valeur d'une variable Creole.
- `CreoleRun` et `CreoleService` permettant de lancer des commandes système et de gérer les services sur les modules EOLE, y compris à l'intérieur des conteneurs<sup>[p.1157]</sup> ;
- `CreoleLock` permettant de placer, enlever ou vérifier les verrous Creole.

### 2.6.1. CreoleLint et CreoleCat

`CreoleLint` et `CreoleCat` sont des utilitaires permettant de faciliter les tests sur les dictionnaires et les templates :

- `CreoleLint` permet de valider la syntaxe des dictionnaires et des templates ;
- `CreoleCat` permet d'instancier un seul template indépendamment des commandes `instance` et `reconfigure`.

### Vérifier les dictionnaires et templates avec CreoleLint

La commande `CreoleLint` permet de valider la syntaxe des dictionnaires et des templates.

L'outil effectue une série de tests dans le but de détecter des erreurs dans la déclaration et l'utilisation des variables.

Sur un module installé, il est possible de lancer l'application sans option particulière :

```
CreoleLint
```

Cette commande permet également :

- de valider un seul template avec l'option `-t` : `CreoleLint -t hostname`
- de ne lancer qu'un seul des tests lint avec l'option `-n nomDuTest` : `CreoleLint -n valid dtd`
- de ne lancer que la validation des dictionnaires avec l'option `-d` : `CreoleLint -d`

Les tests lint disponibles sont les suivants :

- `valid dtd` : validation syntaxique des dictionnaires ;
- `tabs in dicos` : recherche de tabulation dans les dictionnaires ;
- `hidden if in dicos` : recherche des conditions dépréciées `hidden if in` et `hidden if not in` ;
- `condition without target` : recherche des conditions sans cible associée (EOLE >=2.6.2) ;
- `obligatoire in dicos` : recherche du validateur déprécié `obligatoire` ;
- `valid slave value` : recherche les variables esclaves avec une liste en valeur défaut (EOLE >= 2.5.2) ;
- `wrong dicos name` : validation du nom des dictionnaires ;
- `valid var label` : vérification des libellés des variables ;
- `valid separator label` : vérification des libellés des séparateurs ;
- `valid help label` : vérification des libellés de l'aide en ligne ;
- `activation var without help` : vérification des variables d'activation sans balise d'aide (EOLE >= 2.5.2) ;
- `family without help` : vérification des familles sans balise d'aide ;
- `family without icon` : vérification des familles sans icône spécifique ;
- `old fw file` : recherche des anciens fichiers eole-firewall ;
- `valid parse tpl` : validation de tous les templates.



L'option `-l` permet de choisir le niveau des messages (info, warning ou error).

La commande `CreoleLint` suivie du paramètre `-h` permet d'obtenir de l'aide. Un manuel est également disponible :

```
man CreoleLint
```

## Instancier un template avec CreoleCat

La commande `CreoleCat` permet d'instancier un seul template indépendamment des commandes `instance` et `reconfigure`.

Cette commande permet :

- d'instancier un seule template existant sur le module en utilisant la ou les destinations déclarées dans le dictionnaire :

```
CreoleCat -t hostname
```

- d'instancier un template existant sur le module en redirigeant le résultat dans un fichier spécifique :

```
CreoleCat -t hostname -o /tmp/hostname.txt
```

- d'instancier un fichier template spécifique en redirigeant le résultat dans un fichier spécifique :

```
CreoleCat -s /tmp/test.tpl -o /tmp/test.txt
```

- d'instancier un fichier template spécifique en affichant le résultat sur la console (*EOLE* >= 2.5.2) :

```
CreoleCat -s /tmp/test.tpl
```



L'option `-i` permet de choisir le niveau des messages (info, warning ou error).

Les options `-v` (`--verbose`) ou `-d` (`--debug`) permettent de connaître le détail des opérations réalisées par le programme.

La commande `CreoleCat` suivie du paramètre `-h` permet d'obtenir de l'aide.



```
root@scribe:~# CreoleCat -d -t sympa.auth.conf
Instanciation du fichier '/etc/sympa/auth.conf' depuis
'/var/lib/creole/sympa.auth.conf'
Copy template: '/usr/share/eole/creole/distrib/sympa.auth.conf' ->
'/var/lib/creole/'
Cheetah processing: '/var/lib/creole/sympa.auth.conf' ->
'/etc/sympa/auth.conf'
Changing properties: chown sympa:sympa /etc/sympa/auth.conf
Changing properties: chmod 0644 /etc/sympa/auth.conf
```



Dans le cas d'un template renommé, c'est le nom du template (défini dans l'attribut *source*) qu'il faut utiliser.

## 2.6.2. CreoleGet et CreoleSet

`CreoleGet` et `CreoleSet` sont des utilitaires permettant de lire et de modifier la valeur d'une variable Creole.

### Récupérer la valeur d'une variable avec CreoleGet

**CreoleGet** est un utilitaire très pratique pour récupérer la valeur d'une variable Creole.

Il s'utilise tout simplement en lui donnant le nom de la variable souhaitée en argument :

```
CreoleGet mavariable
```



La commande `CreoleGet --list` permet d'obtenir la liste complète des variables.

La commande `CreoleGet` supporte l'aut complétion.



```
CreoleGet --list | grep release
eole_release="2.8.1"
```

**CreoleGet** permet également de récupérer la liste des groupes de conteneurs :

```
CreoleGet --groups
```

Sur un serveur en mode non conteneur, cette commande renvoie uniquement `root`.



Dans le cas où l'on n'est pas certain que la variable soit disponible (variable inconnue ou désactivée), il est possible d'indiquer une valeur par défaut à renvoyer en cas d'erreur :

```
CreoleGet activer_logiciel non
```

Dans le cas contraire, une erreur pourra apparaître.



Pour accéder à une variable esclave, il faut connaître la variable maître :

```
CreoleGet lamaster.lesclave
```



Les valeurs multiples sont séparées par un saut de ligne (`\n`) :

```
root@eolebase:~# CreoleGet serveur_maj
eole.ac-dijon.fr
ftp.crihan.fr
```



L'option `-h` ou `--help` ou la commande `man CreoleGet` permettent d'obtenir de l'aide.

## Lister les services gérés par Creole avec CreoleGet

La commande suivante permet d'obtenir la liste des services qui sont gérés par CreoleService sur le module :

```
CreoleGet .containers.services |grep \.name=
```



```
1 root@eolebase:~# CreoleGet .containers.services|grep \.name=
```



```

2 service0.name="networking"
3 service1.name="cron"
4 service10.name="exim4"
5 service11.name="eoleflask"
6 service12.name="nginx"
7 service13.name="ead3"
8 service14.name="genconfig"
9 service15.name="bastion"
10 service16.name="z_stats"
11 service2.name="rng-tools"
12 service3.name="ntp"
13 service4.name="nut-server"
14 service5.name="salt-api"
15 service6.name="salt-master"
16 service7.name="salt-minion"
17 service8.name="ead-server"
18 service9.name="ead-web"
19 root@eolebase:~#

```

## Recharger les variables et/ou la configuration creoled avec CreoleGet

À partir de la version EOLE 2.6.1, deux nouvelles options permettent de demander le rechargement du service creoled<sup>[p.1157]</sup>.

- `CreoleGet --reload` : recharge toute la configuration Creole (dictionnaires et valeurs) ;
- `CreoleGet --reload-eol` : recharge uniquement les valeurs de configuration Creole.

## Modifier la valeur d'une variable avec CreoleSet

**CreoleSet** est un utilitaire très pratique pour modifier la valeur d'une variable Creole.

Il s'utilise tout simplement en lui donnant le nom de la variable et sa valeur en argument :

```
CreoleSet mon_ip 10.10.10.55
```



L'option `--default` permet de réinitialiser une variable à sa valeur par défaut :

```
CreoleSet --default serveur_ntp
```

La commande `CreoleSet` supporte l'autocomplétion.



Les valeurs multiples doivent être séparées par un saut de ligne (`\n`) :

```
root@eolebase:~# CreoleSet serveur_maj "eole.ac-toto.fr
ftp.crihan.fr"
```



La modification d'une variable possédant des dépendances fortes avec d'autres variables ou familles ne sera généralement pas possible car cela cassera la consistance des données.



L'option `-h` ou `--help` ou la commande `man CreoleSet` permettent d'obtenir de l'aide.

## 2.6.3. CreoleRun et CreoleService

**CreoleRun** et **CreoleService** sont des utilitaires permettant de lancer des commandes système et de gérer les services sur les modules EOLE, y compris à l'intérieur des conteneurs<sup>[p.1157]</sup>.

### Exécuter une commande avec CreoleRun

**CreoleRun** est un utilitaire très pratique pour exécuter une commande dans un conteneur (depuis le maître).

Le script s'utilise de la façon suivante :

```
CreoleRun "<command>" <container>
```



Si le mot clé `all` est utilisé à la place du nom du conteneur, alors la commande sera lancée dans tous les conteneurs (rien ne sera exécuté en mode non conteneur).

La commande gère un troisième argument qui si il vaut `yes` exécutera la commande uniquement si l'environnement est un conteneur (ie : si l'utilisation de SSH est nécessaire).

### Gérer les services avec CreoleService

**CreoleService** permet de gérer les services déclarés dans les dictionnaires Creole.

Le script s'utilise de la façon suivante :

```
CreoleService [-c <container>] <service> <action>
```

Les actions possible sont :

- *configure* : configure le lancement automatique du service au démarrage du serveur en fonction de la configuration Creole du serveur ;
- *enable* : active le lancement automatique du service au démarrage du serveur ;
- *disable* : désactive le lancement automatique du service au démarrage du serveur ;
- *apply* : démarre ou arrête le service en fonction de la configuration Creole du serveur ;
- *start* : démarre le service ;
- *stop* : arrête le service ;
- *restart* : redémarre le service ;
- *reload* : recharge le service ;
- *status* : vérifie l'état du service.



L'option, `-f` (ou `--force`) permet de forcer le démarrage ou redémarrage d'un service même si celui-ci est désactivé au niveau de la configuration Creole du serveur.

## 2.6.4. CreoleLock

**CreoleLock** est un utilitaire permettant de placer, enlever ou vérifier les verrous Creole.

Il peut gérer deux niveaux (level) de verrouillage distincts.

La plupart des outils de base EOLE utilisent de verrous de niveau "système".

### Verrou "normal"

Ce type de verrou permet d'éviter qu'une même application soit exécutée deux fois en parallèle. Il s'agit donc d'un verrou isolé.

En mode normal (`--level=normal`), les fichiers lock sont écrits dans le répertoire `/var/lock/eole` et il est possible d'exécuter plusieurs applications différentes en même temps tant qu'elles ne posent pas un lock ayant le même nom.

### Verrou "système"

Contrairement au mode normal, les verrous "système" (`--level=system`) sont exclusifs. Cela permet d'éviter que deux applications concurrentes sont exécutées en même temps. Par exemple, il ne faut pas qu'un reconfigure soit exécuté en même temps qu'une sauvegarde : ces deux procédures utilisent des verrous "système".

Dans ce mode, mes fichiers lock sont écrits dans le sous-répertoire `/var/lock/eole/eole-system`.

#### Nom d'un fichier lock

Le nom d'un fichier lock est de la forme `prefixe.suffixe`, avec :

- un préfixe invariant fourni par le programme (généralement le nom de l'application) ;
- un suffixe représentant le PID<sup>[p.1179]</sup> de l'application.

## Poser un verrou avec CreoleLock

Pour poser un verrou nommé *toto*, la commande à taper est la suivante :

```
CreoleLock acquire --name toto
```

Si un verrou existe déjà, la commande affichera un message d'erreur et ne renverra pas le code `0`.

## Vérifier la présence d'un verrou avec CreoleLock

Pour vérifier la présence du verrou nommé *toto*, la commande à taper est la suivante :

```
CreoleLock is_locked --name toto
```

Cette commande retournera le code `0` si le verrou est présent.

## Supprimer un verrou avec CreoleLock

Pour supprimer un verrou nommé *toto*, la commande à taper est la suivante :

```
CreoleLock release --name toto
```

Cette commande retournera le code `0` en cas de succès.



Seul le programme (y compris la console si la commande est lancée en console) qui a posé le verrou a le droit de le supprimer.

## API python

La librairie `pyeole.lock` permet de gérer les verrous Creole directement en python. Elle fournit notamment les fonctions `acquire`, `is_locked` et `release`.



L'option `-h` permet d'afficher les paramètres de la commande CreoleLock :

```
CreoleLock -h
usage: /usr/bin/CreoleLock [acquire|release|is_locked]
[options|--help]
```

### 2.6.5. Indications pour la programmation

Certaines fonctions ont été intégrées sur les modules afin que les scripts puissent être écrits en tenant compte des spécificités des modules EOLE, que sont les variables et le mode conteneur.

#### Programmation bash

- obtenir la valeur d'une variable (variables de conteneur comprises) :

```
CreoleGet <variable_name>
```

- obtenir la valeur d'une variable ou une valeur prédéfinie en cas d'erreur :

```
CreoleGet <variable_name> <default_value>
```

- modifier la valeur d'une variable :

```
CreoleSet <variable_name> <new_value>
```

- exécution d'une commande dans un conteneur :

```
CreoleRun "<command>" <container>
```

- redémarrage d'un service dans un conteneur :

```
CreoleService -c <container> <service_name> restart
```



#### Petit script bash

```
1 #!/bin/bash
2 echo "mon adresse IP est $(CreoleGet adresse_ip_eth0)"
3 echo "La base Ldap est stockée dans $(CreoleGet container_path_annuaire)
 /var/lib/ldap"
4 echo "Le conteneur annuaire a l'adresse : $(CreoleGet
 container_ip_annuaire)"
5 CreoleRun "ls /var/lib/ldap" annuaire
6 CreoleService slapd restart -c annuaire
```



#### Script compatible EOLE 2.3 et supérieur

```
1 #!/bin/bash
2 if [-f /usr/bin/ParseDico];then
3 RunCmd=RunCmd
4 . /usr/bin/ParseDico
5 . /etc/eole/containers.conf
6 . /usr/share/eole/FonctionsEoleNg
7 else
8 RunCmd=CreoleRun
```

```

9 # récupération des variables nécessaires
10 container_path_web=$(CreoleGet container_path_web)
11 nom_machine=$(CreoleGet nom_machine)
12 fi
13 touch "${container_path_web}/etc/${nom_machine}.conf"
14 $RunCmd "chown www-data /etc/${nom_machine}.conf" web
15 ls -al "${container_path_web}/etc/${nom_machine}.conf"

```



`CreoleGet` permet également d'accéder aux variables "extra" :

`CreoleGet schedule.schedule.hour`

## Programmation Python

- obtenir la valeur d'une variable (variables de conteneur comprises) :

```

from creole.client import CreoleClient
CreoleClient().get_creole('<variable_name>')

```

- obtenir la valeur d'une variable ou une valeur prédéfinie en cas d'erreur :

```

from creole.client import CreoleClient
CreoleClient().get_creole('<variable_name>', '<default value>')

```

- obtenir l'ensemble des variables dans un dictionnaire :

```

from creole.client import CreoleClient
dico = CreoleClient().get_creole()
adresse_ip_eth0 = dico['adresse ip eth0']
cas particulier: pour les variables 'esclaves' d'un groupe, préfixer
par la variable maître
sso_first_base_ldap = dico['eolessso_ldap.eolessso_base_ldap'][0]

```

- obtenir la valeur d'une esclave correspond à une master :

```

master = client.get_creole('master')
slave = client.get_creole('slave')
for idx, var in enumerate(master):
print "master : {0}, slave : {1}".format(var, slave[idx])

```

- exécution d'une commande dans un conteneur (affichage à l'écran) :

```

from pyeole.process import system_code
system_code([<commande sous forme de liste>], container='<conteneur>')

```

- exécution d'une commande dans un conteneur (sorties dans un tuple) :

```

from pyeole.process import system_out
system_out([<commande sous forme de liste>], container='<conteneur>')

```

- redémarrage d'un service dans un conteneur (avec affichage à l'écran)

```

from pyeole.log import init_logging
from pyeole.service import manage_service
init_logging(level='info')

```

```
manage_service('restart', '<service>', '<conteneur>')
```

### Petit script Python

```
1#!/usr/bin/env python3
2# -*- coding: UTF-8 -*-
3from creole.client import CreoleClient
4creole_client = CreoleClient()
5print ("mon adresse IP est {0}".format(creole_client.get_creole(
6 'adresse_ip_eth0')))
7print ("La base ldap est stockée dans {0}/var/lib/ldap".format(
8 creole_client.get_creole('container_path_annuaire')))
9print ("Le conteneur annuaire a l'adresse : {0}".format(creole_client.
10 get_creole('container_ip_annuaire')))
11from pyeole.process import system_code
12system_code(['ls', '/var/lib/ldap'], container='annuaire')
13from pyeole.log import init_logging
14init_logging(level='info')
15from pyeole.service import manage_services
16manage_services('restart', 'slapd', 'annuaire')
```

### Script compatible EOLE 2.3 et supérieur (modulo le nom de l'interpréteur python)

```
1#!/usr/bin/env python3
2# -*- coding: UTF-8 -*-
3from pyeole.process import system_code
4try:
5 from creole import parsedico
6 from creole.eosfunc import load_container_var
7 variables = parsedico.parse_dico()
8 variables.update(load_container_var())
9except:
10 from creole.client import CreoleClient
11 variables = CreoleClient().get_creole()
12fichier = open('{0}/etc/{1}.conf'.format(variables['container_path_web'],
13 variables['nom_machine']), 'a')
14fichier.close()
15system_code(['chown', 'www-data', '/etc/{0}.conf'.format(variables[
16 'nom_machine'])], container='web')
```

## Modification de variables

Du fait des dépendances entre variables certaines modifications ne sont pas réalisables avec la commande `CreoleSet`.

C'est notamment le cas pour les variables groupées qui doivent impérativement posséder le même nombre d'éléments au moment de l'enregistrement ou pour des variables de type `oui/non` qui permettent de débloquent des variables à caractère obligatoire.

L'exemple qui suit montre comment activer l'autorisation des connexion SSH pour un couple adresse IP / masque de sous-réseau.

```
1#!/usr/bin/env python3
2# -*- coding: UTF-8 -*-
3from creole.loader import creole_loader, config_save_values
4config = creole_loader(rw=True)
5config.creole.interface_0.ssh_eth0 = u'oui'
6config.creole.interface_0.ip_ssh_eth0.netmask_ssh_eth0[0] =
7 u'255.255.255.255'
8config.creole.interface_0.ip_ssh_eth0.ip_ssh_eth0[0] = u'192.168.1.1'
```

```
8 config_save_values(config, 'creole')
```

Pour accéder à une variable esclave, il faut connaître le nom de sa famille et celui de la variable maître associée.

Les valeurs doivent être saisies en Unicode<sup>[p.1187]</sup>, qui en python se traduit par l'ajout du caractère **u** devant la chaîne de caractères.

Cette obligation ne concerne pas les variables de type `number` qui attendent un nombre entier :

```
config.creole.systeme.bash_tmout = 3600
```

## 2.7. Ajout de script exécuté à l'instance ou au reconfigure

Il est parfois nécessaire d'ajouter un script qui sera exécuté à l'instanciation ou au reconfigure du module. EOLE met en place des mécanismes permettant d'exécuter des scripts avant ou après l'instanciation ou la reconfiguration.

Ces scripts doivent être dans l'un des répertoires suivants :

- `/usr/share/eole/preservice` : exécution avant l'arrêt des services ;
- `/usr/share/eole/pretemplate` : exécution avant la templatisation des fichiers ;
- `/usr/share/eole/posttemplate` : exécution entre la templatisation des fichiers et le redémarrage des services ;
- `/usr/share/eole/postservice` : exécution après le redémarrage des services.



Chacun des scripts doit respecter les contraintes exigées par l'outil `run-parts`, et, en particulier :

- être exécutable ;
- être sans extension.



L'ensemble de ces scripts se jouent de façon alphanumérique.

Les scripts fournis par EOLE sont préfixés par des chiffres et un tiret :

```
1 root@scribe:/usr/share/eole/preservice# ll
2 total 28
3 drwxr-xr-x 2 root root 4096 sept. 28 10:24 ./
4 drwxr-xr-x 29 root root 4096 sept. 28 10:24 ../
5 -rwxr-xr-x 1 root root 387 sept. 28 09:16 00-anetwork*
6 -rwxr-xr-x 1 root root 464 sept. 7 15:08 00-bareoswebui*
7 -rwxr-xr-x 1 root root 500 juin 26 2015 00-save-sid*
8 -rwxr-xr-x 1 root root 702 sept. 7 15:36 00-web*
9 -rwxr-xr-x 1 root root 235 sept. 28 09:16 99-ifupdown*
10 root@scribe:/usr/share/eole/preservice#
```

Le type d'appel (instance ou reconfigure) est envoyé au script sous la forme d'un argument :

```

1#!/bin/bash
2if ["$1" == "instance"]; then
3 echo "ce code n'est exécuté qu'à l'instance"
4elif ["$1" = "reconfigure"] ;then
5 echo "ce code n'est exécuté qu'au reconfigure"
6fi

```



Si le script quitte avec un autre code de retour que `0`, l'instance ou le reconfigure s'arrête immédiatement.

Il est donc préférable que le script soit de la forme :

```

1#!/bin/bash
2# <<< SCRIPT >>>
3exit 0

```

Voir aussi...

Indications pour la programmation [p.1029]

## 2.8. Ajout d'un test diagnose

Les scripts diagnose personnalisés peuvent être placés dans le répertoire `/usr/share/eole/diagnose`

Ces fichiers sont généralement écrits en bash et permettent de se connecter au service voulu pour tester l'état de celui-ci.



Chacun des scripts doit respecter les contraintes exigées par l'outil `run-parts`, et, en particulier :

- être exécutable ;
- être sans extension.

Un certain nombre de fonctions sont disponibles dans les bibliothèques EOLE, mais vous pouvez créer vos propres fonctions pour vos besoins spécifiques.

Généralement, le test affiche *Ok* si le service est fonctionnel et *Erreur* en cas de problème.

Voici quelques fonctions disponibles dans la bibliothèque `/usr/lib/eole/diagnose.sh` :

- *TestIP* et *TestIP2* : testent si une IP répond au ping ;
- *TestARP* : teste si l'adresse MAC associée à une IP répond ;
- *TestService* : teste la connexion TCP sur une IP et un numéro de port ;
- *TestUDP* : teste si un port est ouvert localement en UDP ;
- *TestPid* : teste la présence du PID d'une application locale ;
- *TestDns* : teste la résolution de nom sur un serveur DNS particulier ;
- *TestNTP* : teste un serveur NTP ;
- *TestHTTPPage* : teste l'ouverture d'une session HTTP ;
- *TestWeb* : teste le téléchargement d'une page HTTP ;



- *TestCerts* : teste des valeurs du certificat TLS/SSL.

```
#!/bin/bash
utilisation des fonctions EOLE
. /usr/lib/eole/diagnose.sh
teste si le serveur web local est fonctionnel
en vérifiant la variable Creole "activer apache"
et en utilisant la fonction TestHTTPage
if [$(CreoleGet activer apache) = "oui"];then
 TestHTTPage "Web local" "http://$(CreoleGet
adresse ip eth0)/"
fi
```

Voir aussi...

Indications pour la programmation [p.1029]

## 2.9. Gestion des noyaux Linux

### Noyau Linux utilisé

Les modules EOLE 2.8 utilisent par défaut le noyau le plus récent de la distribution Ubuntu.

Si le noyau utilisé est différent du noyau conseillé, les commandes `instance` et `reconfigure` vous proposeront de redémarrer le serveur ou le redémarreront automatiquement en fonction de la situation.

Sur les dernières versions d'Ubuntu, le noyau utilisé est `linux-image-generic`.

Pour plus d'informations, consulter la page : <http://doc.ubuntu-fr.org/ltsenablementstack>

La commande `uname -r` permet de connaître le noyau en cours d'utilisation.

### En-tête du noyau

Plusieurs outils nécessitent la présence des en-têtes du noyau (headers) sur le serveur.

Les en-têtes du noyau courant sont pré-installés sur les modules.

Les en-têtes des anciens noyaux sont purgés automatiquement lorsque le noyau associé est supprimé.

### Purge des anciens noyaux

Tous les noyaux sont purgés à l'`instance` et au `reconfigure` à l'exception :

- du noyau en cours d'utilisation ;
- du noyau précédent le noyau utilisé ;
- du noyau le plus récent installé ;
- d'un éventuel noyau personnalisé (voir ci-dessous).

## Personnalisation du noyau

Dans certains cas (prise en charge de matériels, tests,...), il peut être nécessaire d'utiliser un autre noyau (compilé ou non par vos soins) que le noyau courant.

Créer le fichier `/usr/share/eole/noyau/local` avec le numéro de version du noyau à utiliser permet de forcer l'utilisation d'un noyau antérieur ou d'un noyau compilé.



Pour utiliser le noyau **linux-image-5.4.0-47-generic** il faut ajouter le numéro de version du noyau 5.4.0-47 dans le fichier `/usr/share/eole/noyau/local` :

```
echo 5.4.0-47 > /usr/share/eole/noyau/local
```

Mettre à jour Grub :

```
update-grub
```

Pour réutiliser le noyau courant il faut supprimer le fichier `/usr/share/eole/noyau/local` et mettre à jour Grub à l'aide de la commande `update-grub`.



Cette facilité est à utiliser à titre exceptionnel.

Aucun signalement lié à l'utilisation d'un noyau différent de celui préconisé par EOLE ne sera pris en compte.

## 2.10. Gestion des tâches planifiées eole-schedule

### Présentation

Sur les modules EOLE, les tâches planifiées (comme par exemple les mises à jour, les sauvegardes, la purge de certaines informations, l'exportation de l'annuaire, des bases de données et des quotas disque ou encore les mises à des listes noires pour le filtrage proxy) sont gérées par `eole-schedule`.

Contrairement à l'utilisation de cron, `eole-schedule` permet de maîtriser les tâches planifiées même si la sauvegarde est activée.

Depuis la version 2.5 d'EOLE, `eole-schedule` est géré depuis Tiramisu<sup>[p.1186]</sup>.

Le principe est le suivant :

- si aucune sauvegarde n'est prévue, c'est cron<sup>[p.1158]</sup> qui lance `eole-schedule` ;
- si une sauvegarde est prévue, c'est Bareos<sup>[p.1153]</sup> qui lance `eole-schedule`.

Il existe 4 types de tâches planifiées :

- les tâches journalières : *daily* ;
- les tâches hebdomadaires : *weekly* ;
- les tâches mensuelles : *monthly* ;
- les tâches uniques : *once*.

Ces tâches sont découpées en *pre*-sauvegarde et *post*-sauvegarde.

Si aucune sauvegarde n'est prévue : le *cron* lance *pre* puis *post* à l'heure qui a été tirée au hasard.

Si une sauvegarde est prévue : Bareos lance *pre* avant la sauvegarde et *post* à l'heure qui a été tirée au hasard (sauf si celle-ci est prévue avant la sauvegarde ou si la sauvegarde n'est pas terminée, dans ce cas les tâches *post* sont exécutées après la sauvegarde).

Les sauvegardes « post » sont obligatoirement marquées en `Full` même si cela ne correspond à rien (pas de sauvegarde, exécution des scripts uniquement). Elles sont réalisées à l'heure qui a été tirée au hasard.

Par contre, les sauvegardes "pre" sont bien lancées à l'heure des sauvegardes définie par l'administrateur.

## Gestion des tâches planifiées

### 💡 Lister ce qui est programmé

```
manage_schedule -l
```

### 💡 Ajouter une tâche planifiée

```
manage_schedule -a daily -s majblacklist
```

### 💡 Supprimer une tâche planifiée

```
manage_schedule -d majblacklist
```

### 💡 Appliquer la configuration (génération des liens symboliques)

```
manage_schedule --apply
```



L'ajout et la suppression n'appliquent pas la configuration. Il faut :

- soit l'appliquer à la main (`manage_schedule --apply`) ;
- soit effectuer un `reconfigure` .

Si vous venez de créer ou d'installer les fichiers XML décrivant les tâches planifiées que vous souhaitez manipuler, il peut être nécessaire de recharger les dictionnaires au préalable à l'aide de la commande : `systemctl restart creoled.service`

## Gestion des tâches uniques (once)

Les scripts lancés pour une nuit sont gérés totalement différemment et les informations associées ne sont pas conservées dans Tiramisu.

### ⚡ Ajouter une tâche planifiée unique

```
manage_schedule -a once -s majauto
```

### ⚡ Supprimer une tâche planifiée unique

```
manage_schedule -d once -s majauto
```

La prise en compte des tâches uniques est instantanée.  
L'appel à la méthode `--apply` n'est donc pas nécessaire.

## Gestion des mises à jour avec Creole et eole-schedule

La mise à jour hebdomadaire consiste en un script `eole-schedule` nommé `majauto`. Il est configuré pour être lancé une fois par semaine (`weekly`) après la sauvegarde (`post`).

Sa gestion dans les scripts python est facilitée par la librairie `creole.maj`.

### ⚡ Savoir quand est prévue la mise à jour

```
python3 -c "from creole import maj; print(maj.get_maj_day())"
```

### ⚡ Activer/désactiver la mise à jour hebdomadaire

Activation de la mise à jour hebdomadaire :

```
manage_schedule -a weekly -s majauto
```

```
manage_schedule --apply
```

ou :

```
python3 -c "from creole import maj; maj.enable_maj_auto(); print(maj.maj_enabled())"
```

Désactivation de la mise à jour hebdomadaire :

```
manage_schedule -d majauto
```

```
manage_schedule --apply
```

ou :

```
python3 -c "from creole import maj; maj.disable_maj_auto(); print(maj.maj_enabled())"
```

⚠ Si la fréquence des tâches `Schedule` est personnalisée dans l'interface de configuration du module, c'est cette dernière qui prévaut et l'activation/désactivation de la mise à jour hebdomadaire via l'EAD ou la commande `manage_schedule` n'est plus possible.

## Forcer l'exécution des tâches planifiées

Il est possible de forcer l'exécution des tâches planifiées avec la commande `/usr/share/eole/schedule/schedule cron`.

```

1 root@amon:~# /usr/share/eole/schedule/schedule cron
2 Démarrage de pre schedule daily
3 pre schedule daily accompli
4 Démarrage de post schedule daily
5 . Test de http://eole.orion.education.fr/maj/blacklists => Ok
6 Téléchargement des bases
7 Rien à faire pour blacklists.tar.gz
8 Rien à faire pour le fichier weighted
9 eole-schedule - run-parts: executing
 /usr/share/eole/schedule/daily/post/majblacklist daily
10 post schedule daily accompli
11 Démarrage de pre schedule once
12 pre schedule once accompli
13 Démarrage de post schedule once
14 post schedule once accompli
15 root@amon:~#

```

## Lire les journaux de l'exécution des tâches planifiées

Les journaux de l'exécution des tâches planifiées se trouvent dans le répertoire `/var/log/rsyslog/local/eole-schedule/`.

## Comment changer le jour de mise à jour d'un serveur EOLE ?

Le jour tiré au hasard pour les mises à jour ne me convient pas et je souhaiterais le changer.

```

1 root@eole:~# manage_schedule -l
2 Tâches planifiées EOLE :
3 * les tâches hebdomadaires se feront le vendredi à 05:35 (hors sauvegarde)
4 - après sauvegarde
5 + Mise à jour du serveur (majauto)
6 root@eole:~#

```



Une solution consiste à supprimer le fichier de configuration `/etc/eole/extra/schedule/config.eol`.

```

1 root@eole:~# rm /etc/eole/extra/schedule/config.eol
2 rm : supprimer fichier '/etc/eole/extra/schedule/config.eol' ? y
3 root@eole:~# manage_schedule -l
4 Tâches planifiées EOLE :
5 * les tâches hebdomadaires se feront le jeudi à 04:12 (hors sauvegarde)
6 - après sauvegarde
7 + Mise à jour du serveur (majauto)
8 root@eole:~#

```

À partir d'EOLE 2.7.0, il est possible de fixer le jour et l'heure de la mise à jour hebdomadaire à l'aide de la commande `CreoleSet`.



Pour paramétrer la mise à jour hebdomadaire le mercredi matin à 3h30, il faut exécuter les commandes suivantes :

```

1 root@eole:~# CreoleSet .schedule.schedule.weekday 3
2 root@eole:~# CreoleSet .schedule.schedule.hour 3
3 root@eole:~# CreoleSet .schedule.schedule.minute 30

```

Le jour choisi devra cependant être différent de celui choisi pour le "Jour des tâches mensuelles la première semaine du mois" (`.schedule.schedule.monthday`).

## Déclarer une nouvelle tâche planifiée

Les tâches `eole-schedule` se composent de deux éléments :

- un fichier XML décrivant la tâche planifiée
- le script à exécuter

Les fichiers XML décrivant les tâches planifiées ont un format proche de celui des dictionnaires<sup>[p.1158]</sup> Creole.



Exemple du fichier : `/usr/share/eole/creole/extra/schedule/01_majauto.xml`

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
3 <creole>
4 <variables>
5 <family name='majauto'>
6 <variable name="description" type="string"><value>Mise à jour
7 du serveur</value></variable>
8 <variable name="day" type="schedule"><value>weekly
9 </value></variable>
10 <variable name="mode" type="schedulemod"><value>post
11 </value></variable>
12 </family>
13 </variables>
14 </creole>

```

Le nom du script à exécuter doit correspondre exactement au nom de la famille : `majauto`, dans l'exemple.

Le script doit être exécutable et sans extension. Il doit être placé dans le répertoire `/usr/share/eole/schedule/scripts`.

C'est `eole-schedule` qui se charge de créer des liens symboliques en fonction de la planification souhaitée.

## 2.11. Gestion du pare-feu eole-firewall

### Introduction

`eole-firewall` est conçu pour gérer les flux réseau d'un module EOLE.

Il permet d'autoriser des connexions :

- de l'extérieur vers le maître ;
- de l'extérieur vers un conteneur.

Techniquement, ces autorisations se traduisent par des règles *iptables* et, si nécessaire, des connexions TCP Wrapper<sup>[p.1186]</sup> et l'activation de modules noyau.



`eole-firewall` ne gère que des "autorisations", des règles en INPUT sur un port déterminé.

Les flux sont bloqués en entrée depuis l'extérieur. En interne (entre le maître et les conteneurs et entre conteneurs) il n'y a pas de restriction.

Si un conteneur possède une seconde interface (variable du type : `adresse_ip_link`), les flux sont bloqués en entrée.

## eole-firewall avec ERA

Pour les modules avec ERA, Amon et AmonEcole, les règles d'`eole-firewall` ne s'appliquent pas. Seules les règles ERA du modèle choisi s'appliquent.

## eole-firewall sans ERA

`eole-firewall` ne gère que des "autorisations", des règles en INPUT sur un port déterminé. Ces autorisations peuvent être affinées avec des "restrictions".

Les flux sont bloqués en entrée depuis l'extérieur. En interne (entre le maître et les conteneurs et entre conteneurs) il n'y a pas de restriction.

Si un conteneur possède une seconde interface (variable du type : `adresse_ip_link`), les flux sont bloqués en entrée.

Pour gérer les "autorisations" il faut créer des dictionnaires personnalisés. Pour cela il faut se référer à la rubrique traitant des dictionnaires dans la personnalisation du module à l'aide de Creole.

Pour des cas particuliers et exceptionnels il est possible de décrire des règles de pare-feu dans des fichiers placés dans le répertoire `/usr/share/eole/bastion/data/`.

Ces fichiers de règles doivent respecter les critères suivants :

- commencer par `#!/bin/bash` ;
- être exécutable ;
- ne pas contenir d'extension ;
- son code retour doit être 0.

La création de règles par cette méthode doit rester exceptionnelle.

### Fichier `/usr/share/eole/bastion/data/40-icmp_static_rules` sur le module Scribe

```
1 #!/bin/bash
2 /sbin/iptables -A eth0-root -p icmp --icmp-type destination-unreachable -j
ACCEPT
3 /sbin/iptables -A eth0-root -p icmp --icmp-type network-unreachable -j
ACCEPT
4 /sbin/iptables -A eth0-root -p icmp --icmp-type source-quench -j ACCEPT
5 /sbin/iptables -A eth0-root -p icmp --icmp-type fragmentation-needed -j
ACCEPT
```

```

6 /sbin/iptables -A eth0-root -p icmp --icmp-type time-exceeded -j ACCEPT
7 /sbin/iptables -A eth0-root -p icmp --icmp-type parameter-problem -j
ACCEPT
8 /sbin/iptables -A eth0-root -p icmp --icmp-type echo-reply -j ACCEPT
9 /sbin/iptables -A eth0-root -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT

```

## Créer des dictionnaires personnalisés pour gérer les règles du pare-feu eole-firewall

Utiliser des fichiers templates, paquets, services et règles de pare-feu [p.988]

## 2.12. Gestion de drapeaux eole-flag

Un drapeau est un fichier servant de marqueur d'un état du système. Un drapeau, par sa présence ou son absence, permet d'identifier deux états différents.

Une gestion de drapeaux est apparue utile pour des raisons d'automatisation de leur création et suppression.

La gestion des drapeaux est accessible via l'installation du paquet optionnel `eole-flag` disponible à partir de la version 2.7.2.



Le premier cas d'usage est celui du conditionnement du comportement d'un programme en fonction d'un planning.

C'est le cas mis en place pour la messagerie dont une coupure peut être souhaitée à certaines heures de la journée

### Principe de fonctionnement

La gestion de drapeau retenue s'articule autour des points suivants :

- un emplacement dédié géré par `systemd-tmpfiles` impliquant que les drapeaux ne doivent pas être perçus comme persistants ;
- un nom correspondant au nom du fichier créé ;
- une méthode d'automatisation.

L'automatisation est pensée comme l'application d'un planning, au moins une fois par jour via un timer déclenchant l'interprétation d'un planning et termes de tâches `at`. Seules les tâches du jour sont programmées.

Un planning est propre à chaque drapeau quoiqu'un même planning puisse être utilisé pour l'automatisation de plusieurs drapeaux.

Un planning est constitué de la déclaration d'une série de plages avec, notamment, une heure de début et une heure de fin. Ces plages sont utilisées pour programmer la création et la suppression des drapeaux.

Pour des raisons d'ergonomie de saisie des plannings, il est possible de choisir si une plage correspond à la présence ou à l'absence du drapeau.



Examinons la configuration nécessaire à la coupure de la messagerie en dehors des plages



de travail.

D'un côté, Exim peut être configuré pour interdire l'envoi de courriel si un fichier spécifique est présent dans le système de fichiers. De l'autre côté, on peut automatiser la création et la suppression de ce fichier spécifique via un planning d'évènements.

Il est possible d'utiliser les événements comme marqueur de la présence du fichier ou comme marqueur de son absence. La différence tient au nombre d'événements nécessaires pour représenter les plages de fermeture au cours d'une journée. Dans le cas classique envisagé ici, il faut un évènement si celui-ci marque l'absence du fichier verrouillant l'envoi de courriels ou deux évènements si ceux-ci marquent la présence de ce fichier.

## Méthodes d'automatisation

Deux méthodes sont actuellement implémentées :

- manuelle
- fichier

La méthode manuelle n'est pas, à proprement parler, une méthode d'automatisation. Toutefois, la déclaration d'un drapeau géré manuellement permet de pouvoir recenser ce dernier.

La méthode d'automatisation basée sur un fichier permet de fournir le planning sous forme de fichier et, ainsi, d'exploiter les possibilités de dépôt du module Zéphir.

Actuellement, le fichier doit contenir le planning au format json dont un exemple est fourni ci-après.

Le planning peut servir à déclarer des plages qui ont différentes périodes de répétition :

- weekly : plages d'une semaine type ;
- monthly : plages répétées à des jours précis tous les mois ;
- yearly : plages répétées à des jours précis tous les ans ;
- unique: plages propres à des jours précis de l'année.

Chaque plage est déclarée en indiquant une date, une étiquette, une heure de début et une heure de fin.

L'étiquette est `off` est utilisée en opposition à l'étiquette `on`. Elle permet d'annuler un événement d'une période moins prioritaire.

Les heures de début et de fin de plages sont à la minute près et sont interprétées en heure locale.

La date adopte un format différent selon le contexte :

weekly : jour de la semaine (de 1 à 7, du lundi au dimanche) ;

monthly : numéro du jour du mois (les dépassements sont ignorés par le traitement) ;

yearly : numéros du mois et du jour sans mention de l'année (MM-JJ) ;

unique : date complète (AAAA-MM-JJ).

```

1 {
2 "monthly": [
3 [1, "on", "07:30", "17:30"],
4 [4, "on", "07:30", "17:30"]
5],
6 "weekly": [
7 [1, "on", "08:00", "17:00"],
8 [2, "on", "08:00", "17:00"],
9 [3, "on", "08:00", "17:00"],
10 [4, "on", "08:00", "17:00"],
11 [5, "on", "08:00", "17:00"]

```

```

12],
13 "yearly": [
14 ["12-25", "off", "00:00", "24:00"]
15],
16 "unique": [
17 ["2024-07-04", "off", "00:00", "24:00"],
18 ["2024-06-27", "off", "00:00", "24:00"],
19 ["2024-07-06", "off", "00:00", "24:00"]
20]
21 }

```

La priorité des plages déclarées est fonction du contexte. Seules les plages du contexte le plus prioritaire sont prises en compte. Du plus prioritaire au moins prioritaire, les contextes sont ordonnés de la façon suivante en fonction de leur spécificité :

1. unique,
2. yearly,
3. monthly,
4. weekly.


## Configuration

La configuration de la gestion des drapeaux est regroupée dans l'onglet spécifique **Drapeaux**.



Les variables de configuration disponibles dépendent de la méthode d'actualisation sélectionnée.

- Nom du drapeau : nom du fichier qui sera créé sur le système de fichier (pas de chemin absolu) ;
- Méthode d'actualisation du drapeau : manuelle ou fichier, indique quel mécanisme mettre en œuvre pour la création des tâches de gestion du drapeau (si manuelle, aucun mécanisme n'est mis en place).



Les variables suivantes sont disponibles pour la méthode d'actualisation basée sur un fichier.

- Impact d'une plage de programmation : drapeau présent ou drapeau absent, indique si la plage doit être interprétée comme une plage de présence du fichier ou une plage d'absence du fichier ;
- Fichier de déclaration des plages : emplacement du fichier de planning sur le système de fichier local (le fichier peut y être déposé par n'importe quel moyen à la disposition de l'administrateur) ;

- **Format de déclaration des plages** : format du planning (actuellement, seul un planning au format json respectant le modèle décrit précédemment est pris en charge).

Nom du drapeau	
Nom du drapeau	pas_de_courriel
Impact d'une plage de programmation	* drapeau présent
Méthode d'actualisation du drapeau	* fichier
Fichier de déclaration des plages	* /var/lib/eole/schedules/calendrie
Format de déclaration des plages	* json

Montrer/Cacher      + Nom du drapeau

## Utilisation en ligne de commande

Le paquet installe un timer `flag-switch.timer`, un service `flag-switch.service` ainsi qu'une commande `flag-switch`.

Le service interprétant le planning pour le traduire sous forme de tâche pour la commande `at` est déclenché via un timer quotidien lancé à 00:00 au délai d'exécution près.

Le service peut également être lancé à la demande via la commande `systemctl start flag-switch.service`. C'est notamment utile dans le cas où le fichier de planning aurait été mis à jour après exécution du timer.

Enfin, la commande `flag-switch` peut être utilisée en dehors du contexte du service pour, notamment, supprimer les programmations relatives aux drapeaux ou supprimer tous les drapeaux en place.

► Pour éviter les tâches en doublon, l'application d'un planning s'accompagne toujours de la suppression, au préalable, des tâches précédemment programmées.

# Chapitre 10

## Résolution de problèmes

Sur les modules EOLE quelques outils sont disponibles pour aider à la résolution de problèmes. L'outil de diagnostic `diagnose` et la lecture des logs permettent l'identification de la plupart des problèmes. L'outil de génération de rapport aidera à rassembler des informations en vue d'une analyse.

### 1. Problèmes à la mise en œuvre

⚠ Cette partie de la documentation est en cours d'écriture ou de réécriture...



### 2. Problèmes à l'exploitation

#### La commande diagnose

Lors de la mise en œuvre d'un module, un outil de diagnostic permet de valider que la configuration est correcte et fonctionnelle.

la commande `diagnose` valide donc les points clés de la configuration des services.

L'état des services est indiqué clairement par un code couleur vert/rouge.

```

Last login: Wed Jan 27 11:15:15 2016 from 192.168.230.146
root@horus:~# diagnose

*** Test du module horus version 2.5.2 (horus 0000000A) ***

*** Cartes réseau
eth0: Link detected: yes

*** Interfaces
horus: 192.168.0.25 => Ok

*** Services distants
. Passerelle 192.168.0.1 => Ok
. DNS 192.168.232.2 => Ok
. NTP pool.ntp.org => Ok
. Accès distant => Ok

Sur l'interface réseau eth0
. SSH => Ok
. EAD Server => Ok
. EAD Web => Ok

*** Pare-feu
. Génération des règles => Ok (22:42:30 26/01/16)
. Pare-feu => Ok

*** Validité du certificat
. eole.crt => Ok

```

Les points importants de l'état du serveur sont vérifiés :

- la version du module installé ;
- la connectique réseau et sa configuration ;
- l'état des principaux services.

S'il apparaît que certaines sections sont en erreur, il faut revoir la configuration dans l'interface dédiée et reconfigurer le serveur.

## Le diagnose, mode étendu

Si le diagnostic précédent n'est pas suffisant pour comprendre d'éventuelles erreurs, un mode étendu avec l'option `-L` permet d'obtenir plus d'informations :

```
diagnose -L
```

```

*** Test du module horus version 2.5.2 (horus 0000000A) ***

*** Configuration matérielle du serveur

Type :
Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) - QEMU

Processeur :
QEMU Virtual CPU version 2.0.0

Carte réseau :
Virtio

Disques :
DVD reader

Appuyez sur Entrée pour continuer ...

```

Le premier écran détaille l'aspect matériel du serveur.



```

Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev 486M 4,0K 486M 1% /dev
tmpfs 100M 5,3M 95M 6% /run
/dev/mapper/horus--vg-root 3,4G 2,0G 1,2G 64% /
none 4,0K 0 4,0K 0% /sys/fs/cgroup
none 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
none 497M 0 497M 0% /run/shm
none 100M 0 100M 0% /run/user
/dev/mapper/horus--vg-home 18G 75M 17G 1% /home
/dev/mapper/horus--vg-tmp 1,8G 3,4M 1,7G 1% /tmp
/dev/vda2 688M 69M 570M 11% /boot
/dev/mapper/horus--vg-var 14G 603M 13G 5% /var

Inode disques :
Sys. de fichiers Inœuds IUtil. ILibre IUtil% Monté sur
udev 122K 476 121K 1% /dev
tmpfs 125K 470 124K 1% /run
/dev/mapper/horus--vg-root 220K 116K 105K 53% /
none 125K 2 125K 1% /sys/fs/cgroup
none 125K 5 125K 1% /run/lock
none 125K 1 125K 1% /run/shm
none 125K 2 125K 1% /run/user
/dev/mapper/horus--vg-home 1,2M 90 1,2M 1% /home
/dev/mapper/horus--vg-tmp 120K 152 119K 1% /tmp
/dev/vda2 45K 304 45K 1% /boot
/dev/mapper/horus--vg-var 888K 5,9K 883K 1% /var

Appuyez sur Entrée pour continuer ...

```

Le deuxième écran détaille les disques reconnus, leur partitionnement, et le taux d'occupation des partitions affichées.

```

*** Paquets installés

Noyau linux : Linux 4.2.0-25-generic

Vérification des paquets installés : OK

Vérification des mises à jour...
Mise à jour le jeudi 28 janvier 2016 11:04:10
*** horus 2.5.2 (0000000A) ***

Configuration du dépôt Ubuntu avec la source test-eole.ac-dijon.fr
Configuration du dépôt EOLE avec la source test-eole.ac-dijon.fr
Action update pour root
Action list-upgrade pour root
0 nouveau, 11 mis à jour, 0 à enlever
Paquets à mettre à jour :
 apache2 (2.4.7-1ubuntu4.9) (root)
 apache2-bin (2.4.7-1ubuntu4.9) (root)
 apache2-data (2.4.7-1ubuntu4.9) (root)
 apt (1.0.1ubuntu2.11) (root)
 apt-transport-https (1.0.1ubuntu2.11) (root)
 apt-utils (1.0.1ubuntu2.11) (root)
 curl (7.35.0-1ubuntu2.6) (root)
 libapt-inst1.5 (1.0.1ubuntu2.11) (root)
 libapt-pkg4.12 (1.0.1ubuntu2.11) (root)
 libcurl3 (7.35.0-1ubuntu2.6) (root)
 libcurl3-gnutls (7.35.0-1ubuntu2.6) (root)

Appuyez sur Entrée pour continuer ...

```

L'écran suivant affiche ensuite le nom du module, sa version, ainsi que l'état des mises à jour. Si comme ici, il en existe, il est conseillé de les installer pour vérifier si le problème rencontré est corrigé dans les nouveaux paquets.

```

Dernières actions Creole
2016-01-26T22:44:15.856124+01:00 horus.ac-test.lan zephir: INSTANCE => FIN : Configuration terminée
2016-01-28T11:04:10.400319+01:00 horus.ac-test.lan zephir: QUERY-MAJ => INIT : Début
2016-01-28T11:05:02.602131+01:00 horus.ac-test.lan zephir: QUERY-MAJ => FIN : 11 paquets à mettre à jour
2016-01-28T11:28:10.989084+01:00 horus.ac-test.lan zephir: MAJ => INIT : Début en devel
2016-01-28T11:28:12.422925+01:00 horus.ac-test.lan zephir: MAJ => MSG : Mise à jour en devel forcée par l'utilisateur
2016-01-28T11:30:44.113397+01:00 horus.ac-test.lan zephir: MAJ => FIN : 30 paquets mis à jour en devel
2016-01-28T11:30:44.117192+01:00 horus.ac-test.lan zephir: MAJ => MSG : Reconfiguration du serveur à planifier
2016-01-28T11:36:41.877030+01:00 horus.ac-test.lan zephir: RECONFIGURE => INIT : Début de configuration
2016-01-28T11:40:04.902914+01:00 horus.ac-test.lan zephir: RECONFIGURE => FIN : Configuration terminée
2016-01-28T11:56:25.998182+01:00 horus.ac-test.lan zephir: QUERY-MAJ => INIT : Début
2016-01-28T11:57:23.416706+01:00 horus.ac-test.lan zephir: QUERY-MAJ => FIN : Aucun paquet à installer
2016-01-28T14:37:48.275191+01:00 horus.ac-test.lan zephir: QUERY-MAJ => INIT : Début
2016-01-28T14:38:27.340008+01:00 horus.ac-test.lan zephir: QUERY-MAJ => FIN : Aucun paquet à installer
2016-01-28T14:42:33.432867+01:00 horus.ac-test.lan zephir: QUERY-MAJ => INIT : Début
2016-01-28T14:43:13.145804+01:00 horus.ac-test.lan zephir: QUERY-MAJ => FIN : Aucun paquet à installer

Appuyez sur Entrée pour continuer ...

```

Le dernier écran affiche la liste des dernières actions Creole réalisées sur le serveur (mise à jour, reconfigure, Query-Auto, etc.).

```

Last login: Wed Jan 27 11:15:15 2016 from 192.168.230.146
root@horus:~# diagnose

*** Test du module horus version 2.5.2 (horus 0000000A) ***

*** Cartes réseau
eth0: Link detected: yes

*** Interfaces
horus: 192.168.0.25 => ok

*** Services distants
. Passerelle 192.168.0.1 => ok
. DNS 192.168.232.2 => ok
. NTP pool.ntp.org => ok
. Accès distant => ok

Sur l'interface réseau eth0
. SSH => ok
. EAD Server => ok
. EAD Web => ok

*** Pare-feu
. Génération des règles => ok (22:42:30 26/01/16)
. Pare-feu => ok

*** Validité du certificat
. eole.crt => ok

```

Enfin, on retrouve l'affichage standard de l'outil avec l'état des services.

## Les journaux système

Lorsque des problèmes surviennent en exploitation, les journaux système (ou journaux de bord, fichiers de log, fichiers de journalisation) constituent une source incomparable d'informations. Ils contiennent la succession des événements ou des actions qui sont survenus sur un système informatique donné.

Ces fichiers sont au format texte, et sont généralement stockés en local dans le répertoire `/var/log`

L'outil de log utilisé par EOLE est `rsyslogd` et la configuration se trouve dans `/etc/rsyslog.conf`

Ce fichier définit les messages à enregistrer et le fichier cible, cela permet éventuellement de filtrer (ou répartir) les messages, par leur source et leur degré d'importance.

La plupart des logiciels disposent d'un paramètre "*log level*" permettant de régler la verbosité des informations journalisées.

En cas de problème, il est conseillé d'augmenter le niveau de journalisation du logiciel incriminé.

Les fichiers les plus couramment utilisés sont :

- `/var/log/messages` : contient tous les messages d'ordre général concernant la plupart des services et démons.
- `/var/log/syslog` : est plus complet que `/var/log/messages`, il contient tous les messages, hormis les connexions des utilisateurs.
- `/var/log/auth` : contient les connexions des utilisateurs.
- `/var/log/mail.log` : contient les envois et réception de mails.
- `/var/log/cron` : fichier log du service cron (planificateur système).



Il est possible de lire le contenu d'un fichier avec la commande `less` :

```
less /var/log/syslog
```

Pour n'afficher que les dernières ligne d'un fichier, utiliser la commande `tail` :

```
tail -n 50 /var/log/syslog
```

La commande `tail` permet également d'afficher en temps réelle les nouvelles entrées dans un fichier. Pour cela, ajouter l'option `-f` :

```
tail -f /var/log/syslog
```

## Accéder aux partitions du module depuis un Live Linux

Lorsqu'on a recours à un live CD ou USB, il n'est pas possible d'accéder directement aux partitions.

```
1 # mkdir /media/partition
2 # mount /dev/sda2 /media/partition
3 mount: type inconnu de système de fichiers 'LVM2_member'
```



### Installer LVM et procéder au montage

Sur des Linux Live ne gérant pas par défaut les volumes logiques il faut installer le paquet LVM :

```
apt-get install lvm2
```

Afficher les groupes de volumes :

```
1 # vgscan
2 Reading all physical volumes. This may take a while...
3 Found volume group "eolebase-vg" using metadata type lvm2
```

Changer les attributs d'un groupe de volumes spécifiques

```
1 # vgchange -a y eolebase-vg
2 4 logical volume(s) in volume group "eolebase-vg" now active
```

2 méthodes pour lister les volumes logiques

```
1 # ll /dev/mapper/
2 total 0
3 drwxr-xr-x 2 root root 160 févr. 8 11:53 ./
4 drwxr-xr-x 19 root root 4460 févr. 8 11:53 ../
5 crw----- 1 root root 10, 236 févr. 8 11:53 control
6 lrwxrwxrwx 1 root root 7 févr. 8 11:53 eolebase--vg-home ->
 ../dm-4
7 lrwxrwxrwx 1 root root 7 févr. 8 11:53 eolebase--vg-root ->
 ../dm-0
8 lrwxrwxrwx 1 root root 7 févr. 8 11:53 eolebase--vg-swap_1 ->
 ../dm-1
```



```

9 lrwxrwxrwx 1 root root 7 févr. 8 11:53 eolebase--vg-tmp -> ../dm-2
10 lrwxrwxrwx 1 root root 7 févr. 8 11:53 eolebase--vg-var -> ../dm-3

```

ou

```

1 # lvsdisplay
2 --- Logical volume ---
3 LV Path /dev/eolebase-vg/swap_1
4 LV Name swap_1
5 VG Name eolebase-vg
6 LV UUID 0047WX-fpNm-5Ydq-9fSF-8rXN-iPYP-T3rCmm
7 LV Write Access read/write
8 LV Creation host, time eolebase, 2017-02-06 21:48:52 +0100
9 LV Status available
10 # open 2
11 LV Size 1,09 GiB
12 Current LE 280
13 Segments 1
14 Allocation inherit
15 Read ahead sectors auto
16 - currently set to 256
17 Block device 252:1
18 [...]

```

Montage de la partition :

```
mount /dev/mapper/eolebase--vg-root /media/partition
```

## 3. Trouver de l'information

Plusieurs sources d'information sont disponibles pour répondre de manière autonome aux questions que l'on se pose :

- équipes d'assistance académiques ;
- les documentations EOLE ;
- la FAQ des documentations ;
- aide sur les commandes ;
- les archives des listes de discussion ;
- les listes de discussion ;
- la documentation externe ;
- les wikis de la forge.

### La documentation officielle EOLE

La documentation officielle EOLE est accessible depuis la page du module sur le site internet du projet EOLE dans la rubrique Documentation ou directement à l'adresse <http://eole.ac-dijon.fr/documentations/>

La documentation EOLE est publiée en HTML et en PDF, elle est divisée sous forme :

- de documentation par module ;
- de documentation transversale et thématique.

## Les questions les plus fréquentes - FAQ

Les problèmes rencontrés fréquemment ont souvent déjà trouvés une solution, des FAQ sont proposées dans la documentation de chaque module, elles recensent les interrogations les plus courantes. Ces rubriques évoluent régulièrement.




Une documentation thématique dédiée réunit les FAQ de tous les modules.

## Aide sur les commandes

N'oubliez pas de consulter les pages de manuel installées sur le système avec la commande `man` :

```
man nomDeLaCommande
```



```
man man
man setfacl (q pour sortir)
```

Sur un serveur les différentes commandes offrent de l'aide avec l'option `--help` :

```
nomDeLaCommande --help
```



```
man --help
```

Certains logiciels libres manquent encore de documentation ou ne sont pas documentés du tout. Dans ce cas, pensez à consulter le contenu de leur fichier de configuration. Certains commentaires donnent des indications voire remplacent une documentation externe.

## Commandes utiles sous Linux

Voici quelques commandes qui peuvent vous aider à vous faire une idée plus précise de l'état du serveur. Voici une liste de quelques commandes utiles :

- `top -d1` (q pour sortir, h pour aide)
- `mc` (éditeur de texte)
- `links` (navigateur texte que l'on peut exécuter via SSH directement sur le serveur)
- `tcpdump` (examineur de paquets)
- `nmap` (scanneur de ports)
- `tcpcheck` (testeur de port)

## Les archives des listes de discussion

Les listes de discussion du projet sont archivées et mettent à disposition un moteur de recherche.

Rares sont les fils de discussion (threads ou topics) évoquant un questionnement ou un problème sans évoquer la réponse ou la solution.

<https://pcll.ac-dijon.fr/listes/lists>

## Les listes de discussion

Les listes de diffusions sont un espace d'échange qui est source d'aide et d'informations. Chaque module EOLE possède sa propre liste. Pour échanger sur les listes il faut préalablement être inscrit

<https://pcll.ac-dijon.fr/listes>



Avant de poser une question sur une liste de discussion ou avant d'y répondre il faut s'assurer qu'elle n'a pas déjà trouvée réponse.



- Gardez toujours à l'esprit que beaucoup de gens vont lire ce que vous écrivez : ne postez jamais d'informations confidentielles sur une liste de diffusion.
- N'activez pas de répondeur sur une liste de discussion ;-).
- N'écrivez pas en privée aux membres de l'équipe, préférez exposer remarques publiquement ;
- Ne modifiez pas le champ "Répondre à" afin que les réponses soient envoyés à la liste et non à votre adresse personnel. Consultez cet explication pour Thunderbird : <http://blogzinet.free.fr/index.php?2005/02/16/536-thunderbird-repondre-a-recurrent-dans-c>
- Pour écrire à la liste n'utilisez pas un ancien message pour en modifier le sujet, le fil de discussion serait endommagé, il faut ouvrir un nouveau fil de discussion avec un sujet parlant.
- La Nétiquette décrit un certains nombre de règles lors de l'envoi de messages sur une liste de discussion, merci de les respecter.  
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Nétiquette>

## Documentation externe

La plupart des logiciels fournis avec les modules EOLE sont largement utilisés en dehors de l'Éducation nationale.

Des documentations plus spécifiques à l'utilisation de la plupart des logiciels utilisés sont disponibles sur Internet (ex. <http://doc.ubuntu-fr.org/cups>).

Dans le cas de la mise en place d'une configuration avancée de l'un des logiciels, il est tout à fait indiqué de consulter sa documentation officielle (ex. <http://www.cups.org/documentation.php>).



Les documentations externes peuvent faire état de commandes systèmes à exécuter. Il n'est pas forcément judicieux de suivre ces instructions car les modules EOLE disposent d'un système d'auto-configuration (Creole<sup>[p.1157]</sup>) qui risque d'écraser vos modifications ou même de ne plus fonctionner correctement.



En cas de doute, n'hésitez pas à demander à l'équipe.

## Les wikis de la forge

Les wiki de la forge peuvent contenir des notes diverses comme des documentations techniques, des pistes de réflexion et des informations sur la diffusion, l'évolution et le développement des logiciels et des modules.



Les notes les plus importantes sont régulièrement intégrées à la documentation.

## Les annonces

La publication des paquets fait l'objet d'annonces officielles :

- publication d'une annonce dans la forge : <https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/news> ;
- reprise de l'annonce dans les flux RSS du site officiel du projet : <http://pcll.ac-dijon.fr/eole/> ;
- envoi d'un message sur les principales listes de diffusion du projet : <https://pcll.ac-dijon.fr/listes> ;
- publication d'un message sur le compte Twitter du pôle de compétences : <https://twitter.com/poleeole> ;
- publication d'un message sur le compte Mastodon de l'équipe EOLE : <https://mastodon.etalab.gouv.fr/@EOLE>.

Le détail des paquets disponibles est indiqué dans les journaux des versions mineures concernées (exemple : <https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Journaux290> pour EOLE 2.9.0).

## Quelques références

- Site officiel du Pôle de Compétences Logiciels Libres : <https://pcll.ac-dijon.fr> ;
- Site web officiel de la distribution : <https://pcll.ac-dijon.fr/eole/> ;
- Le blog : <http://pcll.ac-dijon.fr/eole/blog/> ;
- Les listes de discussion : <https://pcll.ac-dijon.fr/listes> ;
- La forge : <http://dev-eole.ac-dijon.fr/> ;
- Les annonces
  - Sur la forge : <http://dev-eole.ac-dijon.fr/news>
  - Flux Atom : <http://dev-eole.ac-dijon.fr/news.atom>
- La documentation : <http://eole.ac-dijon.fr/documentations/>

# 4. Demander de l'aide / Signaler un problème

Les problèmes rencontrés ont fréquemment déjà trouvés une solution, il existe diverses sources d'informations à disposition :

- les documentations ;
- la FAQ des documentations ;
- les archives des listes de diffusion.

## Avant de demander de l'aide

- Avez-vous consulté la documentation du projet ?
- Avez-vous consulté la FAQ ?
- Avez-vous consulté les archives des listes de discussion ?
- Avez-vous effectué un reconfigure sur le serveur ?
- Avez-vous répondu oui aux 4 questions listées ci-dessus ?

## Collecte d'informations

RGPD
<p>Si vous souhaitez échanger des données avec le Pôle de Compétences à des fins d'expertise, vous pouvez être amené à transférer des journaux, des mots de passe, des fichiers confidentiels qui contiennent beaucoup d'informations concernant les utilisateurs (personnels administratif, enseignants, élèves, parents d'élèves).</p> <p>Nous attirons votre attention sur les informations nominatives suivantes : nom, prénom, date de naissance, email, coordonnées des responsables.</p> <p>Il est de votre responsabilité de vérifier tous les contenus et de les anonymiser.</p> <p>Vous devez avoir l'aval du Responsable des données de votre organisation avant d'effectuer l'envoi.</p> <p>Si vous utilisez la procédure <code>gen_rpt</code> présentée ci-dessous, l'archive sera chiffrée avec une clé détenue par le seul PCLL.</p> <p>Cette procédure, vous permet de transférer d'autres fichiers en les incluant dans l'archive.</p> <p>Le PCLL et le Ministère de l'Éducation nationale ne peuvent être tenus responsables de la mauvaise application de cette procédure.</p>

Il faut collecter des informations permettant la compréhension et le contexte du problème rencontré. Par contre il faut trouver un juste milieu entre trop peu d'information et trop d'information.

Voici des informations qui selon le contexte vont être utile à la description du problème :

- La version précise du module utilisé ainsi que le niveau des mises à jour (stable, candidat, développement) ;
- Résultat de la commande de diagnostic diagnose (`diagnose -L` pour un diagnostic étendu) ;
- Les différentes étapes permettant de reproduire le problème rencontré ;
- Les extraits de fichiers de journalisation ;
- Toutes informations connexes ayant un rapport avec votre problème (les adaptations locales, patch, dictionnaires additionnels, logiciels supplémentaires, etc.) ;
- Joindre des copier/coller et/ou des captures d'écran ;
- Générer un rapport avec la commande `gen_rpt` ;

La commande `gen_rpt` permet de générer une archive incluant :

- les fichiers de configuration EOLE du serveur ;
- le diagnostic étendu ;

- la liste des processus en cours sur le serveur ;
- les règles de pare-feu appliquées sur le système ;
- l'historique des commandes système ;
- la liste des paquets installés ;
- plusieurs fichiers de journalisation ;
- le rapport d'extraction (selon le module) ;
- le rapport de sauvegarde (selon le module) ;
- le contenu du répertoire `/root/gen_rpt` (à partir de la version 2.7.2).

Le répertoire `/root/gen_rpt` peut être utilisé pour ajouter à l'archive des fichiers complémentaires utiles au diagnostic.

La commande `gen_rpt` crée les archives dans le répertoire courant.

L'archive nommée `<module>-<numéro-etab>.tar.gz`, non chiffrée, peut être envoyée à n'importe qui.

À partir de la version 2.7.2, une archive chiffrée nommée `<module>-<numéro-etab>.tar.gz.gpg` est également générée. Seule l'équipe EOLE possède la clé nécessaire pour déchiffrer cette archive. Si vous voulez envoyer le rapport à l'équipe EOLE, envoyez cette archive chiffrée nommée `<module>-<numéro-etab>.tar.gz.gpg`.



Si une passerelle de courrier a été définie sur le serveur, il est possible d'envoyer l'archive par courriel.

Celui-ci pourra être immédiatement envoyée à l'équipe EOLE (merci de ne pas en abuser) ou à l'adresse de votre choix.

À partir de la version 2.7.2, l'envoi immédiat à l'équipe EOLE utilise la version chiffrée de l'archive. Dans le cas d'un envoi vers une autre adresse, il faut choisir quelle version de l'archive envoyer : normale ou chiffrée (mais dans ce dernier cas, uniquement lisible par l'équipe EOLE).

Si aucune passerelle de courrier n'a été définie sur le serveur, les deux versions de l'archive sont créées. Vous avez alors le choix de la version à récupérer pour un envoi depuis un autre poste.



Dans la collecte d'informations peuvent se trouver des informations sensibles, attention à leur diffusion sur des médias publics : IRC, liste de discussion, demande sur la forge...

## Formuler une demande d'aide

Lorsque vous posez une question, gardez à l'esprit que ceux qui la liront n'auront que votre message pour se représenter votre demande. Essayez de donner une description précise du problème. Les informations précédemment collectées vous aiderons à fournir des détails.



- Écrivez dans un langage clair et concis, pas de langage SMS, soignez la grammaire et l'orthographe, cela permet d'éviter certains quiproquos ;

- Soyez précis et explicite sur le contexte du problème ou de l'aide demandée.  
Ne dites pas *Quand je clique sur la disquette ça marche pas.* mais dites plutôt *Dans LibreOffice, quand je clique sur l'icône en forme de disquette j'obtiens l'erreur suivante : "copiez le texte intégral de l'erreur ou faites une capture d'écran" ;*
- Décrivez les symptômes du problème, évitez les suppositions ou les interprétations.  
Préférez dire *Le fond d'écran ne s'affiche pas* plutôt que *Un firewall doit sûrement bloquer mon fond d'écran ;*
- Décrivez la chronologie des événements et/ou des symptômes de votre problème ;
- Décrivez le but à atteindre, le comportement attendu ;
- Le volume d'information n'a rien avoir avec la précision des informations attendues ;
- Ne dites jamais que votre problème est URGENT même si c'est le cas, personne n'aime se sentir contraint par le caractère urgent de la demande ;
- Ne posez votre question qu'une seule fois, même si la réponse se fait attendre. Il est par exemple possible que la réponse nécessite des recherches et donc du temps.



La Nétiquette décrit un certain nombre de règles lors de l'envoi de messages sur une liste de discussion, merci de les respecter.

<http://fr.wikipedia.org/wiki/Nétiquette>



Vous trouverez le développement intégral des différents points évoqués ci-dessus dans le document présent à cette adresse : <http://www.gnurou.org/writing/smartquestionsfr>

## Les listes de discussion

Les listes de diffusions sont un espace d'échange qui est source d'aide et d'informations. Chaque module EOLE possède sa propre liste. Pour échanger sur les listes il faut préalablement être inscrit.

<http://eole.orion.education.fr/listes>

La liste de diffusion est un bon endroit pour poser votre question. Cependant la quantité des messages et leur contenu demande une certaine organisation de tous afin que les échanges restent cohérents, efficaces et cordiaux.



Voici quelques points à suivre lors de l'envoi d'un message :

- Utilisez un sujet le plus explicite et le plus adapté possible ;
- Envoyez vos messages dans des formats lisibles par tous les clients de messagerie : le texte brut est très apprécié, le HTML et les images animées beaucoup moins ;
- Si votre courrier comporte une énorme pièce jointe, préférez utiliser la compression ou l'utilisation d'un dépôt de fichiers externe ;
- Ne postez jamais d'informations confidentielles sur une liste de diffusion ;
- Nouveau sujet est équivalent à un nouveau fil de discussion. N'utilisez pas la fonction

**Répondre à** un ancien message en en modifiant l'objet pour lancer un nouveau sujet. Créez vraiment un **Nouveau message**. Sinon, en classant par fils de discussion votre message sera confondu avec un autre sujet et risque de ne pas être vu.

- Laissez l'historique de la conversation dans votre réponse, pour ceux qui vous aide et qui n'ont pas votre problème en tête cela constitue un aide-mémoire et permet de se replacer rapidement dans le contexte.
- N'activez pas de répondeur (message d'absence) sur une liste de discussion ;
- N'écrivez pas en privée aux membres de l'équipe, préférez exposer vos remarques publiquement pour le bénéfice de tous ;
- Ne modifiez pas le champ "Répondre à" afin que les réponses soient envoyés à la liste et non à votre adresse personnel. Consultez cet explication pour Thunderbird : <http://blogzinet.free.fr/index.php?2005/02/16/536-thunderbird-repondre-a-recurrent-dans-c>
- Pour écrire à la liste n'utilisez pas un ancien message pour en modifier le sujet, le fil de discussion serait endommagé, il faut ouvrir un nouveau fil de discussion avec un sujet parlant.
- La Nétiquette décrit un certain nombre de règles lors de l'envoi de messages sur une liste de discussion, merci de les respecter.

<http://fr.wikipedia.org/wiki/Nétiquette>

## Discussion relayée par Internet

Internet Relay Chat ou IRC sert à la communication instantanée principalement sous la forme de discussions en groupe par l'intermédiaire de canaux de discussion, mais peut aussi être utilisé pour de la communication de un à un.

Vous pouvez nous rejoindre sur le canal [#eole](#) hébergé sur <irc://irc.oftc.net:6667> ou grâce à l'interface <https://webchat.oftc.net>.



- Il est demandé de mettre son nom réel dans les paramètres du client. ;
- La Nétiquette décrit un certain nombre de règles lors de l'envoi de messages sur une liste de discussion, merci de les respecter.

<http://fr.wikipedia.org/wiki/Nétiquette>



Le Pôle de Compétences Logiciels Libres utilisait Freenode depuis 2008 comme réseau IRC. Suite aux changements des conditions d'usages de Freenode, la gestion du canal [#eole](#) nous a été enlevé sans préavis. Vous avez pu constater que les lignes d'accueil ont disparu. Maintenant, les utilisateurs doivent créer un compte (SSO) pour accéder à notre canal.

## Faire un signalement sur la forge

Il est possible de faire des remontés aux travers des différents listes de discussion du projet EOLE mais pour une bonne prise en charge il vous sera demandé de saisir une demande dans la forge.



Il est possible de demander des évolutions, de l'aide ou de signaler des erreurs directement sur la forge à l'adresse suivante : <http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/issues/new>



Pour se faire il est recommandé de regarder avant si la demande n'existe pas déjà à l'adresse :

<http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/issues>



Lorsque vous renseignez un signalement, veillez à suivre ces quelques recommandations :

- Soyez clairs, donnez des explications claires de façon à ce que d'autres puissent reproduire le dysfonctionnement ;
- Séparez clairement les faits des suppositions ;
- S'il n'ont rien à voir, faites un signalement par dysfonctionnement rencontré ;
- Si vous avez des informations susceptibles d'aider à résoudre le problème ou si vous avez la solution, n'hésitez pas à les joindre à votre demande.

## Quelques références

- Site officiel du Pôle de Compétences Logiciels Libres : <http://pcll.ac-dijon.fr> ;
- Site web officiel de la distribution : <http://eole.orion.education.fr> ;
- Le blog : <http://pcll.ac-dijon.fr/eole/blog/> ;
- Les listes de discussion : <http://eole.orion.education.fr/listes> <sup>[<http://eole.orion.education.fr/>]</sup> ;
- La forge : <http://dev-eole.ac-dijon.fr/> ;
- Les annonces
  - Sur la forge : <http://dev-eole.ac-dijon.fr/news>
  - Flux Atom : <http://dev-eole.ac-dijon.fr/news.atom>
- La documentation : <http://eole.ac-dijon.fr/documentations/>

## 5. Contribuer au projet EOLE

Il est possible de contribuer au projet EOLE de différentes manières. Les contributions seront intégrées au fur et à mesure en fonction de ce qui est prioritaire dans les cycles de publication.

Les contribution peuvent aller du partage de l'astuce la plus simple jusqu'à des développements plus complexes en passant par la relecture, l'enrichissement de la documentation, l'écriture de tutoriels, le test des versions candidates, l'écriture d'un rapport de bug, la revue de code, la réponse aux demandes d'aide sur les listes de discussions...

Vous pouvez manifester votre désir de contribuer à des développements il faut s'inscrire et le signaler sur

la liste [dev-eole@listeseole.ac-dijon.fr](mailto:dev-eole@listeseole.ac-dijon.fr).

Si votre contribution est complexe, une documentation expliquant son fonctionnement est toujours la bienvenue. Soit directement dans votre message, soit sous forme d'un fichier indépendant.


Pour permettre aux utilisateurs d'accéder à votre contribution vous pouvez :

- demander son intégration et sa diffusion directement par l'équipe ;
- fournir des ressources que nous pourrions intégrer à la documentation ou à l'espace contribution.

## Demander des évolutions ou signaler des erreurs

Il est possible de faire des remonter aux travers des différents listes de discussion du projet EOLE mais pour une bonne prise en charge il vous sera demandé de saisir une demande dans la forge.

Il est possible de demander des évolutions, de l'aide ou de signaler des erreurs directement sur la forge à l'adresse suivante : <http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/issues/new>



Pour se faire il est recommandé de regarder avant si la demande n'existe pas déjà à l'adresse :

<http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/issues>

# Chapitre 11

## Documentations techniques

### 1. Les dépôts EOLE

#### Architecture des dépôts EOLE

Un miroir des dépôts Ubuntu est disponible à l'adresse suivante :

<http://eole.ac-dijon.fr/ubuntu>

Le miroir propose pour chaque version de la distribution Ubuntu plusieurs catégories de paquets (les fichiers \*.deb<sup>[p.1162]</sup>) :

- **<version>-backports** : paquets contenant les évolutions fonctionnelles d'une version supérieure d'Ubuntu portées sur une version inférieure ;
- **<version>-proposed** : paquets candidats qui sont éligibles pour passer en version stable après validation totale (dysfonctionnement, régression, etc.) ;
- **<version>-updates** : paquets contenant des mises à jour correctives non critiques ;
- **<version>-security** : paquets contenant des mises à jour de sécurité ;
- **<version>** : paquets de la distribution Ubuntu tels que livrés sur la première image ISO de la version majeure, aucun paquet n'y est ajouté après la publication.

La synchronisation s'effectue chaque nuit.

Les dépôts EOLE 2.8 sont disponibles à l'adresse suivante :

<http://eole.ac-dijon.fr/eole> [<http://eole.ac-dijon.fr/eole>]


Les dépôts proposent pour chaque version d'EOLE plusieurs catégories de paquets (les fichiers \*.deb) :

- **eole-2.8-unstable** : paquets de développement pouvant contenir des évolutions fonctionnelles, des corrections de sécurité ou de dysfonctionnement ;
- **eole-2.8-testing** : paquets candidats (correspondant aux images RC de la distribution) qui sont éligibles pour passer en version stable après validation ;
- **eole-2.8-proposed-updates** : paquets candidats qui sont éligibles pour passer en version update après validation (dysfonctionnement, régression, etc.) ;
- **eole-2.8-updates** : paquets contenant des mises à jour correctives non critiques ;
- **eole-2.8-security** : paquets contenant des mises à jour de sécurité ;
- **eole-2.8** : paquets EOLE tels que livrés sur la première image ISO de la version majeure, aucun paquet n'y est ajouté après la publication.

#### Politique de publication des paquets

Les mises à jour sont composées de paquets dépendants les uns des autres. Avant toute publication sur le site de référence <http://eole.ac-dijon.fr/eole> et sur les miroirs académiques (ex. : <ftp://ftp.crihan.fr>), les

paquets sont copiés sur le dépôt <http://test-eole.ac-dijon.fr>. Ce dépôt est réservé aux développeurs et aux contributeurs. Il permet d'avoir les paquets à disposition tels qu'ils le seront lors de la publication officielle. Ils sont utilisés durant le développement et lors des tests de mises à jour avant diffusion.



Le délai de synchronisation des paquets entre les 2 dépôts varie en fonction du type de paquet :

- **eole-2.8-unstable** : dépôt synchronisé toutes les 15 minutes ;
- **eole-2.8-testing** : dépôt synchronisé toutes les 6 heures ;
- **eole-2.8.x-proposed-updates** : synchronisation manuelle avec annonce préalable ;
- **eole-2.8.x-updates** : synchronisation manuelle avec annonce préalable ;
- **eole-2.8.x-security** : synchronisation manuelle avec annonce préalable ;
- **eole-2.8.x** : aucune modification sur ce dépôt.

Les miroirs académiques sont en principe synchronisés toutes les nuits.

## Architectures supportées

Depuis la version 2.7, seule l'architecture 64 bits<sup>[p.1152]</sup> (x86\_64) est supportée par EOLE. Pour un paquet spécifique à une architecture le nom de celle-ci apparaît dans le nom du paquet :

- **all** : paquets compatibles avec toutes les architectures ;
- **amd64** : paquets compilés spécifiquement pour l'architecture 64 bits.

## Signature des paquets EOLE

La clé GPG<sup>[p.1164]</sup> publique de la clé signant les paquets EOLE est disponible à l'adresse : <http://eole.ac-dijon.fr/eole/project/eole-2.8-repository.key>

## 2. Gestion des journaux systèmes sur EOLE

### Architecture cible

Dans un souci d'harmonisation et de centralisation de l'information, la quasi totalité des logs est désormais rassemblée sur le maître dans le répertoire : `/var/log/rsyslog/local`

Par défaut, les logs des services installés dans un conteneur et qui utilisent rsyslog sont remontés sur le maître (fichiers de configuration : `/etc/rsyslog.d/99-aggregation.conf` dans les conteneurs).

L'utilisation de rsyslog laisse la possibilité de réaliser une configuration spécifique pour chaque service.

C'est déjà le cas pour `squid` par exemple (template : `80-squid.conf`).

Le répertoire `/var/log/rsyslog/remote` est quant à lui prévu pour recevoir les journaux de serveurs distants dans le cas de la mise en place d'un serveur de log centralisé (l'équivalent du serveur 2.2 : `ZéphirLog`).

### Exceptions connues

A l'heure actuelle, plusieurs services ne sont pas directement pris en charge par rsyslog :

- les logs de `Samba` sont toujours stockés dans le répertoire : `/var/log/samba` et ne sont pas remontés sur le maître ;
- les logs de `ltsp-cluster-lbagent` et `ltsp-cluster-lbserver` sont toujours stockés dans le répertoire `/var/log` et ne sont pas remontés sur le maître.

Un lien symbolique permet toutefois d'accéder directement aux fichiers depuis le maître.

### Rotation des logs

Les programmes dont les logs sont centralisés sur le maître doivent avoir une configuration `logrotate` avec les chemins adaptés sur le maître.



Si le service est susceptible d'être installé dans un conteneur et qu'il doit être redémarré, il faut penser à adapter les commandes.

La commande `CreoleService` permet, par exemple, de gérer un service y compris si celui-ci est dans un conteneur :


```
CreoleService -c <conteneur> <service> restart
```

## 3. Préconisations de l'ANSSI pour la mise en œuvre d'un système de journalisation

### Note technique de l'ANSSI du 02/12/2013

Cette note technique détaille les prérequis nécessaires à la mise en œuvre d'un système de journalisation efficace et sécurisé et présente les bonnes pratiques permettant de bâtir une architecture de gestion de journaux pérenne, quelle que soit la nature du système d'information.

<http://www.ssi.gouv.fr/guide/recommandations-de-securite-pour-la-mise-en-oeuvre-dun-systeme-de-journ>



Note technique de l'ANSSI<sup>[p.1152]</sup> du 02/12/2013 au format PDF :

[http://www.ssi.gouv.fr/uploads/IMG/pdf/NP\\_Journalisation\\_NoteTech.pdf](http://www.ssi.gouv.fr/uploads/IMG/pdf/NP_Journalisation_NoteTech.pdf)

### 3.1. Contexte juridique

#### Aspects juridiques et réglementaires

- les éléments juridiques doivent être pris en compte dans le cadre de la conception technique ;
- la réglementation pose un principe général d'effacement ou d'anonymisation des données de connexion ;
- il existe plusieurs régimes juridiques distincts en fonction de la nature de celui qui opère la journalisation ou du cadre dans lequel les éléments de journalisation sont générés.

#### Valeur probatoire des éléments de journalisation

- objectifs :
  - permettre la traçabilité de l'activité d'un réseau et d'apporter la preuve de cette activité (utilisation ou non-utilisation d'une application ou d'un service par un utilisateur, accès illégitime, etc) ;
  - être en capacité à identifier directement ou indirectement un individu ou un équipement ayant participé à cette activité.
- afin d'être opposable en cas de contentieux, leur mise en œuvre doit respecter les règles relatives à l'administration de la preuve et les principes directeurs des procès civils et pénaux

#### Traces nominatives

##### Régime général de protection des données à caractère personnel

- les éléments de journalisation peuvent contenir des données à caractère personnel (données relatives à une personne identifiable directement ou indirectement) ;
- une adresse courriel, une URL ou une adresse IP sont régulièrement considérées par la CNIL comme des données à caractère personnel.

Le traitement d'éléments de journalisation impose le plus souvent le respect des dispositions notamment de la loi du 6 janvier 1978 et en particulier :

- formalités préalables auprès de la CNIL (déclaration, autorisation, etc.) ;
- définir une politique claire adaptée aux données traitées et aux finalités ;
- définir le cycle de vie des éléments de journalisation (processus de création, de conservation, de destruction, etc.) ;
- respecter les exigences relatives aux droits de la personne.

## Accès au traces nominatives

### Jurisprudence CNIL

- seules des personnes spécifiquement habilitées peuvent accéder aux éléments de journalisation ;
- les personnes habilitées doivent être soumises à des obligations de confidentialité particulières ;
- l'accès doit être strictement limité à la finalité poursuivie, de la manière la moins intrusive possible pour les données à caractère personnel ;
- le personnel habilité ne doit subir aucune contrainte quant au dévoilement des informations, notamment par son employeur, sauf si la loi en dispose autrement (dans le cadre d'une procédure judiciaire) ;
- les éléments de journalisation ne peuvent être conservés que pour un temps limité ;
- les activités liées à la gestion des éléments de journalisation doivent être strictement limitées au but poursuivi ;
- les procédures liées à la gestion des éléments de journalisation doivent être décrites dans des documents de référence, permettant ainsi de s'assurer que les données à caractère personnel ne sont pas conservées de manière illégitime.

### Régimes particuliers relatifs à la conservation des éléments de journalisation

- conservation des éléments de journalisation au minimum durant un an par les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) et par les hébergeurs ;
- conservation des éléments de journalisation des opérateurs de communications électroniques.

## 3.2. Recommandations de sécurité pour la mise en œuvre d'un système de journalisation

### Règles de conception technique

La prise en compte de la fonction de journalisation est primordiale et doit se faire lors de toute démarche de conception et de développement.

### Les événements doivent être horodatés

- pour l'ensemble des événements et ce afin de permettre une meilleure exploitation des journaux ;
- les horloges des équipements doivent être synchronisées sur plusieurs sources de temps internes cohérentes entre elles.


### Dimensionnement

- l'estimation de l'espace de stockage nécessaire à la conservation locale des journaux doit être prise

en compte dans le dimensionnement des équipements,


## Recommandations d'architecture et de conception

- Les journaux doivent être automatiquement exportés sur une machine physique différente de celle qui les a générés ;
- centralisation des journaux de l'ensemble des équipements du système d'information sur des serveurs dédiés ;
- redondance nécessaire du serveur central en cas de volume de journaux important ou selon le nombre de sites de collecte de journaux ;
- selon la taille ou la typologie du système d'information mise en place d'une approche hiérarchique pour l'organisation des serveurs de collecte.



Exemple d'architecture de journalisation simple (image du document officiel de l'ANSSI)





Exemple d'architecture de journalisation multi-sites (image du document officiel de l'ANSSI)

### Protection des données échangées

- privilégier un transfert en temps réel des journaux sur les serveurs centraux ;
- ne pas effectuer de traitement sur les journaux avant leur transfert (peut conduire à dénaturer les événements et induire des pertes d'information).

### Fiabilisation du transfert des journaux

- il est recommandé d'utiliser des **protocoles d'envoi de journaux basés sur TCP** pour fiabiliser le

transfert de données entre les machines émettrices et les serveurs centraux.

### **Sécurisation du transfert des journaux**

- utiliser des protocoles de transfert de journaux qui s'appuient sur des mécanismes cryptographiques robustes ;
- contrôler la bande passante des flux réseau utilisée pour transférer les journaux d'événements ;
- en cas de besoin de sécurité, le transfert des journaux doit se faire sur un réseau d'administration dédié ;
- placer les serveurs de journalisation dans un réseau spécifique non exposé directement à des réseaux qui ne sont pas de confiance.

### **Stockage**

- dédier une partition disque au stockage des journaux d'événements ;
- prendre en compte les durées réglementaires de stockage.

### **Protection des journaux**

- l'accès aux journaux doit être limité en écriture à un nombre restreint de comptes ayant le besoin d'en connaître ;
- les processus de journalisation et de collecte doivent être exécutés par des comptes disposant de peu de privilèges ;
- un outil spécifique doit être utilisé pour une meilleure exploitation des journaux présents sur les serveurs centraux ;
- les comptes ayant accès à l'outil de consultation centralisée des journaux doivent être associés à des rôles prédéterminés.

# Chapitre 12

## Compléments techniques

Cette partie de la documentation regroupe différentes informations complémentaires : des schémas, des informations sur les services, les ports utilisés sur chacun des modules...

### 1. Les services utilisés sur le module Scribe

Les services disponibles sur les modules EOLE ont été répartis dans des paquets distincts, ce qui rend leur installation complètement indépendante.

Un module EOLE peut donc être considéré comme un ensemble de services choisis et adaptés à des usages précis.

Des services peuvent être ajoutés sur les modules existants (exemple : installation du paquet `eole-dhcp` sur le module Amon) et il est également possible de fabriquer un module entièrement personnalisé en installant les services souhaités sur une installation Eolebase.

#### 1.1. eole-annuaire

Le paquet `eole-annuaire` permet la mise en place d'un service d'annuaire OpenLDAP.

L'installation d'`eole-annuaire` entraîne celle d'`eole-client-annuaire`.

##### Logiciels et services

Le paquet `eole-annuaire` s'appuie principalement sur le service slapd.

<http://www.openldap.org/>

##### Historique

L'annuaire LDAP est la brique centrale de plusieurs modules EOLE.

Grâce au paquet `eole-annuaire`, la configuration de base est identique sur les modules Horus, Scribe, AmonEcole, Zéphir, Seshat et Thot bien que chacun conserve des spécificités et des scripts qui lui sont propres.

##### Conteneurs

Le service est configuré pour s'installer dans le conteneur : `annuaire (id=10)`.

Sur le module AmonEcole, il est installé dans le groupe de conteneurs : `bdd (id=50)`.

## 1.2. eole-antivirus

Le paquet `eole-antivirus` permet la mise en place d'un serveur antivirus.



Ne pas confondre ce paquet avec `eole-antivir` qui permet la mise en place de la gestion d'un antivirus centralisé de type OfficeScan de Trend Micro.

<http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-antivir>

<http://eole.ac-dijon.fr/presentations/2011%20novembre/eole-antivir.pdf>

### Logiciels et services

Le paquet `eole-antivirus` s'appuie sur les services clamav-daemon et clamav-freshclam.

<http://www.clamav.net/>

### Historique

A la base, les services clamav et freshclam étaient déjà sur la plupart des modules afin de servir à d'autres services tels que le serveur de fichiers, le serveur FTP, le serveur SMTP, le proxy (filtrage du contenu), ...

La mise en commun a permis de rendre les configurations homogènes.

### Conteneurs

Le serveur de mise à jour des bases antivirales (freshclam) s'installe sur le maître.

Le ou les services antivirus s'installent dans les conteneur qui en ont l'usage.

Sur le module AmonEcole, le service clamav-daemon est pré-installé dans les groupes de conteneurs :

- `partage (id=52)` ;
- `internet (id=53)` ;
- `reseau (id=51)`.



C'est au paquet du service qui souhaite utiliser le serveur antivirus de gérer son installation, sa configuration et son démarrage dans le conteneur souhaité.



#### Activation de clamav dans un conteneur

```
1 <container name='xxx'>
2 <package>eole-antivirus-pkg</package>
3 <service>clamav-daemon</service>
4 <file filelist='clamav' name='/etc/clamav/clamd.conf' />
5 </container>
```

## 1.3. eole-bareos

Le paquet `eole-bareos` permet d'installer et de configurer la solution de sauvegarde Bareos<sup>[p.1153]</sup>.



La gestion des sauvegardes fait l'objet d'une documentation dédiée : `Sauvegardes`.

### Logiciels et services

Le paquet `eole-bareos` s'appuie sur les services :

- bareos-dir (service directeur)
- bareos-fd (service de lecture/écriture)
- bareos-sd (service de stockage)

<http://www.bareos.org> [<http://net-snmp.sourceforge.net/>]

### Historique

Ce service est pré-installé sur les modules hébergeant un serveur de fichiers (Horus, Scribe, AmonEcole).

Il est utilisable sur tous les modules EOLE.

### Conteneurs

Le service s'installe sur le système hôte (maître).

## 1.4. eole-client-annuaire

Le paquet `eole-client-annuaire` permet de configurer l'utilisation d'un annuaire OpenLDAP distant (ou local dans le cas où le paquet `eole-annuaire` est également installé).

### Logiciels et services

Le paquet `eole-client-annuaire` fournit les outils de base pour interroger et s'authentifier sur un annuaire OpenLDAP.

<http://www.openldap.org/>

### Historique

Ce paquet est présent sur tous les modules fournissant un annuaire (Horus, Scribe, Zéphir, Seshat et

Thot) et également sur ceux utilisant un annuaire comme base d'authentification (Eclair, Hâpy).

## Conteneurs

Par défaut, la configuration LDAP cliente est déployée sur le maître mais les templates EOLE fournis par ce paquet sont également utilisés dans les conteneurs en fonction des besoins.

## 1.5. eole-courier

Le paquet `eole-courier` permet la mise en place d'un serveur POP<sup>[p.1179]</sup> / IMAP<sup>[p.1166]</sup>.

### Logiciels et services

Le paquet `eole-courier` s'appuie principalement sur les services courier-imap et courier-pop.

<http://www.courier-mta.org/>

### Historique

Historiquement ces services sont uniquement utilisés sur les modules Scribe/AmonEcole.

### Conteneurs

Les services sont configurés pour s'installer dans le conteneur : `mail (id=13)`.

Sur le module AmonEcole, ils sont installés dans le groupe de conteneurs : `reseau (id=51)`.

### Remarques

Le greffon `authProg` fourni par le paquet `courier-eolecas` permet au serveur IMAP d'être compatible avec une authentification CAS.

L'accès au service IMAP peut être facilité par la mise en œuvre de la messagerie web Roundcube.

Voir aussi...

Roundcube : interface pour le courrier électronique <sup>[p.885]</sup>

## 1.6. eole-cups

Le paquet `eole-cups` permet la mise en place d'un serveur d'impression.

### Logiciels et services

Le paquet `eole-cups` permet de gérer le service cups (serveur d'impression).

<http://www.cups.org/>

## Historique


Les services fournis sont spécifiques aux modules Horus, Scribe et eSBL.

Grâce au paquet `eole-fichier`, la configuration de base est identique sur tous les modules bien que chacun conserve des spécificités et des scripts qui lui sont propres.

## Conteneurs

Le service est configuré pour s'installer dans le conteneur : `fichier (id=12)`.

Sur le module AmonEcole, il est installé dans le groupe de conteneurs : `partage (id=52)`.

 En mode conteneur, l'accès à ces services nécessite la configuration d'une adresse spécifique sur le réseau cible (variable : `adresse_ip_fichier_link`).

## 1.7. eole-db

Le paquet `eole-db` permet de configurer les bases de données utilisées sur un module EOLE.

### Logiciels et services

Le paquet `eole-db` permet de configurer l'outil EoleDB.

## Historique

EoleDB est une re-implémentation de l'ancien gestionnaire des bases de données EOLE (`eole-sql`).

Il est disponible depuis la version 2.5.2 d'EOLE.

Il est désormais utilisé par la majorité des applications web empaquetés par EOLE et Envole (OCS, GLPI, Roundcube, WordPress, Cdt...).

De ce fait, il est automatiquement installé sur les serveurs possédant au moins l'une des applications utilisant cet outil.

## Conteneurs

Le service s'installe sur le système hôte (maître).

## 1.8. eole-dhcp

Le paquet `eole-dhcp` permet la mise en place d'un serveur DHCP<sup>[p.1158]</sup> local et/ou d'un serveur PXE<sup>[p.1180]</sup>.

## Logiciels et services

Le paquet `eole-dhcp` s'appuie sur les services dhcp3-server et tftpd-hpa.

<http://www.isc.org/software/dhcp>

## Historique

A la base, les services DHCP et TFTP étaient pré-installés uniquement sur les serveurs de fichiers (modules Scribe et Horus) ainsi que sur le serveur de clients légers Eclair, ceci avec des configurations hétérogènes et très limitées.

La mise en commun des configurations permet de bénéficier de toutes les options sur chaque module.

Ce paquet peut désormais être installé sur n'importe quel module EOLE.

## Conteneurs

Le service est configuré pour s'installer dans le conteneur : `dhcp (id=17)`.

Sur le module AmonEcole, il est installé dans le groupe de conteneurs : `partage (id=52)`.

## Remarques

Ne pas confondre ce paquet avec le paquet `eole-dhcrelay` qui est pré-installé sur le module Amon.

## 1.9. eole-exim

Le paquet `eole-exim` permet la mise en place d'un serveur SMTP<sup>[p.1183]</sup> Exim<sup>[p.1162]</sup>.

## Logiciels et services

Le paquet `eole-exim` s'appuie principalement sur le service exim4.

<http://www.exim.org/>

## Historique

Utilisé à la base sur les modules Scribe et Seshat, le paquet `eole-exim` est désormais utilisé sur tous les modules.

## Conteneurs

Le service est configuré pour s'installer dans le conteneur : `mail (id=13)`.

Sur le module AmonEcole, il est installé dans le groupe de conteneurs : `reseau (id=51)`.



## 1.10. eole-fichier-primaire

Le paquet `eole-fichie-primaire` permet la mise en place d'un serveur de fichiers PDC<sup>[p.1179]</sup> complet.

### Logiciels et services

Le paquet `eole-fichie-primaire` permet de gérer les services suivants :

- `smbd`, `nmbd` (serveur de fichiers) ;
- `nscd` (cache) ou `winbind`.

<http://www.samba.org/>

### Historique

Les services fournis sont spécifiques aux modules Horus et Scribe.

Grâce au paquet `eole-fichier-primaire`, la configuration de base est identique sur les deux modules bien que chacun conserve des spécificités et des scripts qui lui sont propres.

### Conteneurs

Le service est configuré pour s'installer dans le conteneur : `fichier (id=12)`.

Sur le module AmonEcole, il est installé dans le groupe de conteneurs : `partage (id=52)`.



En mode conteneur, l'accès à ces services nécessite la configuration d'une adresse spécifique sur le réseau cible (variable : `adresse_ip_fichier_link`).

## 1.11. eole-mysql

Le paquet `eole-mysql` permet la mise en place d'un serveur de base de données MySQL<sup>[p.1173]</sup>.

### Logiciels et services

Le paquet `eole-mysql` s'appuie principalement sur le service `mysql-server`.

<http://www.mysql.fr/>

### Historique

Utilisé à la base sur les modules Horus, Scribe et Sentinelle, le paquet `eole-mysql` est installable sur

n'importe quel module EOLE.


## Conteneurs

Le service est configuré pour s'installer dans le conteneur : `mysql (id=14)`.

Sur le module AmonEcole, il est installé dans le groupe de conteneurs : `bdd (id=50)`.

## 1.12. eole-nut

Le paquet `eole-nut` permet la mise en place de la gestion des onduleurs.

 La gestion des onduleurs fait l'objet d'une documentation dédiée : `GestionDesOnduleurs`.

## Logiciels et services

Le paquet `eole-nut` s'appuie sur le service upsd.

<http://www.networkupstools.org/>

## Historique

Ce paquet est pré-installé sur tous les modules.

## Conteneurs

Le service s'installe sur le système hôte (maître).

## 1.13. eole-proftpd

Le paquet `eole-proftpd` permet la mise en place d'un serveur FTP<sup>[p.1163]</sup>.

## Logiciels et services

Le paquet `eole-proftpd` permet de gérer le service proftpd (serveur FTP).

<http://www.proftpd.org/>


## Historique

Les services fournis sont spécifiques aux modules Horus, Scribe et eSBL.

## Conteneurs

Le service est configuré pour s'installer dans le conteneur : `ftp (id=25)`.

Sur le module AmonEcole, il est installé dans le groupe de conteneurs : `partage (id=52)`.



En mode conteneur, couplé à l'un des paquets `eole-fichier`, l'accès à ce service nécessite la configuration d'une adresse spécifique sur le réseau cible (variable : `adresse_ip_fichier_link`).

## 1.14. eole-reverseproxy

Le paquet `eole-reverseproxy` permet la mise en place d'un serveur proxy inverse.

Le logiciel utilisé, Nginx<sup>[p.1174]</sup>, peut également faire office de serveur web.

### Logiciels et services

Le paquet `eole-reverseproxy` s'appuie sur le serveur Nginx.

<http://nginx.org/>

### Historique

Initialement conçu pour les modules Amon et AmonEcole, ce service est pré-installé sur tous les modules à partir de la version 2.6.1 d'EOLE.

### Conteneurs

Le service s'installe sur le système hôte (maître).

## 1.15. eole-spamassassin

Le paquet `eole-spamassassin` permet la mise en place d'un serveur anti-spam.

### Logiciels et services

Le paquet `eole-spamassassin` s'appuie principalement sur le service spamassassin.

<http://spamassassin.apache.org/>

### Historique

Utilisé à la base sur les modules Scribe et Seshat, le paquet `eole-spamassassin` est désormais installable sur n'importe quel module EOLE.

## Conteneurs

Le service est configuré pour s'installer dans le conteneur : `mail (id=13)`.

Sur le module AmonEcole, il est installé dans le groupe de conteneurs : `reseau (id=51)`.

## 1.16. eole-sympa

Le paquet `eole-sympa` permet la mise en place d'un serveur de listes de diffusion.

### Logiciels et services

Le paquet `eole-sympa` s'appuie principalement sur le service `sympa`.

Son interface d'administration nécessite un serveur web `apache2`.

<http://www.sympa.org/>

### Historique

Historiquement ce service est uniquement utilisé sur les modules Scribe/AmonEcole.

## Conteneurs

Les services sont configurés pour s'installer dans le conteneur : `mail (id=13)`.

Sur le module AmonEcole, ils sont installés dans le groupe de conteneurs : `reseau (id=51)`.

## 1.17. eole-web

Le paquet `eole-web` permet la mise en place d'un serveur web.



L'installation d'`eole-web` entraîne celle d'`eole-mysql`.

### Logiciels et services

Le paquet `eole-web` s'appuie principalement sur le service `apache2`.

<http://httpd.apache.org/>

Il permet également d'activer les applications `phpMyAdmin` ou `Adminer` (selon les versions d'EOLE).

<http://www.phpmyadmin.net/>

<https://www.adminer.org/>

### Historique

À la base uniquement disponible sur les modules Scribe/AmonEcole, le paquet `eole-web` est

désormais installable sur n'importe quel module EOLE.

## Conteneurs

Le service est configuré pour s'installer dans le conteneur : `web (id=15)`.

Sur le module AmonEcole, il est installé dans le groupe de conteneurs : `reseau (id=51)`.

## Remarques

Ce paquet sert de brique de base pour toutes les applications web empaquetées par les équipes des projets EOLE et Envole.

# 2. Ports utilisés sur le module Scribe


Le module Scribe propose de nombreux services.

Ce document donne la liste exhaustive des ports utilisés sur un module Scribe standard.

Les ports utilisés sont, dans la mesure du possible, les ports standards préconisés pour les applications utilisées.

Il est possible de lister les ports ouverts sur le serveur par la commande :

```
netstat -ntulp
```



En mode conteneur, la commande `netstat` listera uniquement les services installés sur le maître.

## Ports communs à tous les modules

- 22/tcp : ssh (sshd)
- 25/tcp : smtp (Exim4)
- 53/tcp+udp : Dnsmasq
- 68/udp : dhclient
- 123/udp : ntpd
- 465/tcp : smtps (Exim4)
- 514/udp : rsyslogd (réception des journaux distants)
- 3493/tcp : nut (gestion des onduleurs)
- 4200/tcp : ead-web
- 4201/tcp : ead-server
- 4202/tcp : ead-server (transfert de fichiers)
- 5000/tcp : eoleflask/eolegenconfig (application admin)
- 7000/tcp : gen\_config

- 8000/tcp : creoled
- 8090/tcp : z\_stats (consultation des statistiques Zéphir locales), mise à jour automatique du client Zéphir
- 8443/tcp : EoleSSO
- 10514/tcp : rsyslogd (réception des journaux distants, protocole TCP)
- 12560/tcp : rsyslogd (réception des journaux distants, protocole RELP)

## Ports utilisés par l'EAD3

- 4300/tcp : nginx (reverse proxy EAD3 dans le cas où apache est activé)
- 4605/tcp : saltstack (publisher)
- 4606/tcp : saltstack (request server)
- 8880/tcp : saltsatck (api)

## Ports spécifiques au module Scribe

- 21/tcp : ftp (ProFTPD)
- 67/udp : dhcp
- 69/udp : tftp
- 80/tcp : http (Apache2)
- 110/tcp : pop3 (Courier)
- 137/udp : nmbd
- 138/udp : nmbd
- 139/tcp : samba (netbios)
- 143/tcp : imap (Courier)
- 389/tcp : ldap (OpenLDAP)
- 443/tcp : https (Apache2)
- 445/tcp : samba (sans netbios)
- 631/tcp+udp : CUPS
- 647/tcp : failover DHCP, port en écoute sur le serveur primaire et port d'émission pour le serveur secondaire
- 783/tcp: Spamassassin
- 847/tcp : failover DHCP, port en émission sur le serveur primaire et port d'écoute pour le serveur secondaire
- 993/tcp : imap-SSL (Courier)
- 995/tcp : pop3-SSL (Courier)
- 1099/tcp : Synchronisation LSC (EoleAD)
- 3306/tcp : MySQL
- 7070/tcp : admin-posh-profil

- 7080/tcp : posh-profil (XML-RPC)
- 7911/tcp : API OMAPI (configuration DHCP)
- 8787/tcp : application web Sympa (domaine externe)
- 8789/tcp : controle-vnc (serveur de commandes)
- 8790/tcp : controle-vnc (serveur de fichiers)
- 8888/tcp : application web Sympa (domaine interne)
- 9101/tcp : bareos-dir
- 9102/tcp : bareos-fd
- 9103/tcp : bareos-sd
- 10000/tcp : eoleflask/eolegenconfig (application non admin)

## Ports spécifiques au conteneur addc (ScribeAD)

- 53/tcp+udp : DNS
- 88/tcp+udp : Kerberos
- 135/tcp : End Point Mapper
- 389/tcp+udp : LDAP
- 445/tcp : SMB
- 464/tcp+udp : Kerberos kpasswd
- 636/tcp : LDAPS
- 3268/tcp : Global Catalog
- 3269/tcp : Global Catalog SSL

## Services et numéro de ports

La correspondance entre un service et un numéro de port standard peut être trouvée dans le fichier `/etc/services`.

# 3. L'annuaire LDAP du module Scribe

L'annuaire LDAP<sup>[p.1168]</sup> du module Scribe est basé sur le logiciel OpenLDAP (version 2.5 à partir d'EOLE 2.9).

Il est la pièce maîtresse du module puisqu'il est utilisé par quasiment tous les logiciels intégrés.

Il fournit les services suivants :

- authentification utilisateur ;
- comptes Samba et messagerie électronique ;
- définition des groupes et des partages.

Les modules Scribe et AmonEcole utilisent l'annuaire LDAP pour stocker la liste des utilisateurs et des groupes ainsi que leurs paramètres. Cet annuaire est initialisé avec un utilisateur et plusieurs groupes

spéciaux :

- l'utilisateur dédié à toutes les tâches d'administrations :
  - `admin` (membre du groupe `DomainAdmins`)
- les groupes dédiés à l'environnement Windows :
  - `DomainAdmins`
  - `DomainUsers`
  - `DomainComputers`
  - `PrintOperators`
- les groupes propres au module Scribe :
  - `eleves`
  - `professeurs`
  - `administratifs`

Le groupe `DomainAdmins` correspond au groupe `Administrateurs du domaine`. Les membres de ce groupe sont `Administrateur` des postes Windows et bénéficient d'un **accès en lecture/écriture sur l'ensemble des partages** du module Scribe.

Le groupe `DomainUsers` correspond au groupe `Utilisateurs du domaine`. Il s'agit des utilisateurs standards n'ayant pas de privilèges particuliers.

Le groupe `DomainComputers` est le groupe principal pour les stations intégrées au domaine.

Le groupe `PrintOperators` correspond au groupe `Administrateurs des imprimantes`.

Les groupes `professeurs`, `eleves` et `administratifs` permettant d'appliquer des méthodes de gestion spécifiques comme l'appartenance à une classe (élève) ou à une équipe pédagogique (professeur).

Ces groupes permettent aussi d'accorder des autorisations :

- d'observer ou la possibilité d'être observé ;
- de bloquer l'accès Internet d'un autre utilisateur ;
- et de distribuer des documents (devoirs).

## 3.1. Arborescence de l'annuaire


La racine de l'annuaire (*basedn*) est : `o=gouv,c=fr`

Chaque établissement possède une arborescence distincte grâce à l'utilisation des variables `nom_academie` et `numero_etab` pour les unités organisationnelles suivantes (*ou*).

Exemple : `ou=0210056c,ou=ac-dijon,ou=education,o=gouv,c=fr`

Cela implique qu'il n'est plus possible de modifier ces deux variables, une fois le serveur instancié.





L'arborescence de l'annuaire d'un module Scribe

## 3.2. Utilisateurs spéciaux

### Le compte d'administration

L'administrateur LDAP<sup>[p.1168]</sup> de l'application (*rootdn*) est l'utilisateur spécial :

**cn=admin,o=gouv,c=fr**

Pour des raisons pratiques et de sécurité, le mot de passe de cet utilisateur est changé régulièrement (mise à jour et reconfiguration du module).

Il est possible de récupérer ce mot de passe "en clair" dans certains fichiers présents sur le système :

`/etc/smbldap-tools/smbldap_bind.conf`

ou de le modifier "manuellement" à l'aide du script `ldap_pwd.py` .



Ne pas confondre l'utilisateur `admin` de l'annuaire LDAP avec l'utilisateur `admin` du module Scribe ou Horus. Celui-ci est considéré dans l'annuaire comme étant un enseignant.

### Le compte en lecture seule

Afin de répondre à certains besoins applicatifs, le compte en lecture seule `reader` a été ajouté :

**cn=reader,o=gouv,c=fr**

L'utilisation de ce compte par les applications leurs permettent d'accéder aux attributs LDAP protégés par des ACL<sup>[p.1151]</sup>. Ces attributs ne sont pas accessibles par des requêtes anonymes et l'utilisation d'un compte en lecture seule permet de préserver la sécurité de l'annuaire.

Pour faciliter la mise en œuvre d'applications distantes, le mot de passe de cet utilisateur n'est jamais modifié après avoir été généré.

Le mot de passe de cet utilisateur est stocké dans le fichier `/root/.reader`



La validité du mot de passe de l'utilisateur `reader` peut être testée avec la commande suivante :

```
ldapsearch -x -D cn=reader,o=gouv,c=fr -w `cat /root/.reader` uid=admin uid
```

## 3.3. Entrée groupe

Les groupes de l'établissement sont placés dans la branche :

`ou=local,ou=groupes,ou=numero_etab,ou=nom_academie,ou=education,o=gouv,c=fr`

## Classes d'objet

Les groupes héritent des classes d'objet suivantes :

- posixGroup ( nis.schema )
- sambaGroupMapping ( samba.schema )
- eolegroupe ( eole.schema )
- ENTGroupe ( ent.schema )

Les classes (au sens Éducation nationale du terme) possèdent des classes d'objet supplémentaires :

- classe ( eole.schema )
- ENTClasse ( ent.schema )

## Attributs

### Attributs Unix et Samba

- gidNumber
- memberUid : uid des membres du groupe
- sambaSID : SID du groupe
- sambaGroupType : "2"

### Autres attributs

Les attributs spécifiques aux groupes sont les suivants :

- cn : nom du groupe
- type : "Niveau", "Classe", "Equipe", "Matiere", "Service", "Groupe"...
- description : libellé du groupe
- mail : adresse électronique de la liste de diffusion du groupe, si elle existe
- LastUpdate : date de dernière modification du groupe, au format *aaaammjj*

Les classes (au sens Éducation nationale du terme) ont un attribut supplémentaire :

- niveau : niveau associé à la classe

## 3.4. Entrée élève

Les élèves de l'établissement sont placés dans la branche :

`ou=local,ou=elevés,ou=utilisateurs,ou=numero_etab,ou=nom_academie,ou=educat:`

### Classes d'objet

Les élèves héritent des classes d'objet suivantes :

- posixAccount ( nis.schema )

- sambaSAMAccount ( samba.schema )
- inetOrgPerson ( inetorgperson.schema )
- shadowAccount ( nis.schema )
- Eleves ( eole.schema )
- ENTPerson ( ent.schema )
- ENTEleve ( ent.schema )
- radiusprofile ( radius.schema )

## Attributs

### Attributs communs à tous les utilisateurs

- uid : login de l'utilisateur
- cn : nom complet
- sn : nom de famille
- givenName : prénom
- displayName : nom complet
- gecos : nom complet sans caractères spéciaux
- userPassword : mot de passe de l'utilisateur (type Unix) **[accès restreint]**
- mail : adresse électronique (locale ou externe)
- mailHost : "localhost" si la boîte est locale, absent sinon
- mailDir : chemin Unix du MailDir si la boîte est locale, absent sinon
- ENTPersonLogin : identifiant ENT (par défaut : l'uid de l'utilisateur)
- ENTPersonJointure : clés de jointures (par défaut : "ENT")
- ENTPersonProfils : profils associés (eleve, enseignant, administratif ou responsable)
- ENTPersonNomPatro : nom patronymique
- personalTitle : titre de civilité (M., Mme ou Mlle)
- codecivilité : code de civilité (1->M., 2->Mme, 3->Mlle)
- ENTPersonSexe : sexe (M ou F)
- dateNaissance : date de naissance, au format *aaaammjj* **[accès restreint]**
- ENTPersonDateNaissance : date de naissance, au format *aaaammjj* **[accès restreint]**
- ENTPersonAutresPrenoms : autres prénoms que le prénom usuel (facultatif)
- intid : identifiant interne (en général le code associé dans SIECLE ou AAF)
- LastUpdate : date de dernière modification du compte, au format *aaaammjj*

### Attributs Unix

- uidNumber
- gidNumber

- homeDirectory : chemin Unix du partage personnel
- loginShell : shell de l'utilisateur (par défaut : "/bin/false")
- shadowLastChange : date de dernière modification du mot de passe (Unix)
- shadowMax : nombre de jours d'utilisation maximum du mot de passe (Unix)

## Attributs Samba

- sambaAcctFlags : bits de contrôle samba (par défaut : "[U]")
- sambaHomeDrive : lettre associé au partage personnel (par défaut : "U:")
- sambaHomePath : chemin UNC du partage personnel
- sambaKickoffTime : timestamp utilisé pour déconnecter un utilisateur automatiquement
- sambaLMPassword : mot de passe (format Windows 9x) **[accès restreint]**
- sambaLogoffTime : date de la dernière fermeture de session
- sambaLogonTime : date de la dernière ouverture de session
- sambaNTPassword : mot de passe (format NT) **[accès restreint]**
- sambaPrimaryGroupSID : sambaSID du groupe principal de l'utilisateur
- sambaProfilePath : chemin UNC du profil (vide si profil local, \\**scribe**\<user>\profil si profil itinérant, \\**scribe**\netlogon\profil si profil obligatoire - profil1, \\**scribe**\netlogon\profil2 si profil obligatoire - profil2)
- sambaPwdCanChange : l'utilisateur peut changer son mot de passe
- sambaPwdLastSet : date de la dernière modification du mot de passe (Windows)
- sambaPwdMustChange : l'utilisateur doit changer son mot de passe
- sambaSID : SID du compte de l'utilisateur

## Attributs FreeRADIUS

- radiusTunnelType : "VLAN"
- radiusFilterId : "Enterasys:version=1:policy=Enterprise User"
- radiusTunnelMediumType : "IEEE-802"

## Attributs spécifiques aux élèves

- employeeNumber : numéro interne (elenoet) **[accès restreint]**
- Ine : Identifiant National Élève<sup>[p.1166]</sup> **[accès restreint]**
- ENTEleveStructRattachId : numéro unique de l'élève dans la structure de rattachement **[accès restreint]**
- Divcod : classe
- ENTEleveClasses : dn de l'établissement \$ classe
- Meflcf : niveau
- ENTEleveMEF : niveau

- ENTEleveLibelleMEF : libellé du niveau
- ENTEleveEnseignements : enseignements suivis (optionnel)
- ENTEleveFiliere : filière (optionnel)
- ENTEleveMajeur : élève majeur (optionnel)
- ENTEleveNivFormation : niveau de formation (optionnel)
- ENTEleveStatutEleve : statut de l'élève (par défaut : "ELEVE")
- ENTEleveRegime : régime de l'élève (INTERNE, 1/2 PENSION, ...)

## 3.5. Entrée enseignant

Les enseignants de l'établissement sont placés dans la branche :

```
ou=local,ou=personnels,ou=utilisateurs,ou=numero_etab,ou=nom_academie,ou=ed
```

### Classes d'objet

Les enseignants héritent des classes d'objet suivantes :

- posixAccount (nis.schema)
- sambaSMAccount (samba.schema)
- inetOrgPerson (inetorgperson.schema)
- shadowAccount (nis.schema)
- administrateur (eole.schema)
- ENTPerson (ent.schema)
- ENTAuxEnseignant (ent.schema)
- radiusprofile (radius.schema)

### Attributs

#### Attributs communs à tous les utilisateurs

- uid : login de l'utilisateur
- cn : nom complet
- sn : nom de famille
- givenName : prénom
- displayName : nom complet
- gecos : nom complet sans caractères spéciaux
- userPassword : mot de passe de l'utilisateur (type Unix) **[accès restreint]**
- mail : adresse électronique (locale ou externe)
- mailHost : "localhost" si la boîte est locale, absent sinon
- mailDir : chemin Unix du MailDir si la boîte est locale, absent sinon
- ENTPersonLogin : identifiant ENT (par défaut : l'uid de l'utilisateur)

- ENTPersonJointure : clés de jointures (par défaut : "ENT")
- ENTPersonProfils : profils associés (eleve, enseignant, administratif ou responsable)
- ENTPersonNomPatro : nom patronymique
- personalTitle : titre de civilité (M., Mme ou Mlle)
- codecivilité : code de civilité (1->M., 2->Mme, 3->Mlle)
- ENTPersonSexe : sexe (M ou F)
- dateNaissance : date de naissance, au format *aaaammjj* **[accès restreint]**
- ENTPersonDateNaissance : date de naissance, au format *aaaammjj* **[accès restreint]**
- ENTPersonAutresPrenoms : autres prénoms que le prénom usuel (facultatif)
- intid : identifiant interne (en général le code associé dans SIECLE ou AAF)
- LastUpdate : date de dernière modification du compte, au format *aaaammjj*

## Attributs Unix

- uidNumber
- gidNumber
- homeDirectory : chemin Unix du partage personnel
- loginShell : shell de l'utilisateur (par défaut : "/bin/false")
- shadowLastChange : date de dernière modification du mot de passe (Unix)
- shadowMax : nombre de jours d'utilisation maximum du mot de passe (Unix)

## Attributs Samba

- sambaAcctFlags : bits de contrôle samba (par défaut : "[U]")
- sambaHomeDrive : lettre associé au partage personnel (par défaut : "U:")
- sambaHomePath : chemin UNC du partage personnel
- sambaKickoffTime : timestamp utilisé pour déconnecter un utilisateur automatiquement
- sambaLMPassword : mot de passe (format Windows 9x) **[accès restreint]**
- sambaLogoffTime : date de la dernière fermeture de session
- sambaLogonTime : date de la dernière ouverture de session
- sambaNTPassword : mot de passe (format NT) **[accès restreint]**
- sambaPrimaryGroupSID : sambaSID du groupe principal de l'utilisateur
- sambaProfilePath : chemin UNC du profil (vide si profil local, \\**scribe**\<user>\**profil** si profil itinérant, \\**scribe**\netlogon\**profil** si profil obligatoire - profil1, \\**scribe**\netlogon\**profil2** si profil obligatoire - profil2)
- sambaPwdCanChange : l'utilisateur peut changer son mot de passe
- sambaPwdLastSet : date de la dernière modification du mot de passe (Windows)
- sambaPwdMustChange : l'utilisateur doit changer son mot de passe
- sambaSID : SID du compte de l'utilisateur

## Attributs FreeRADIUS

- radiusTunnelType : "VLAN"
- radiusFilterId : "Enterasys:version=1:policy=Enterprise User"
- radiusTunnelMediumType : "IEEE-802"

## Attributs spécifiques aux enseignants

- typeadmin : 0 → enseignant, 1 → administrateur, 2 → enseignant responsable de classe, 3 → personnel administratif
- Divcod : liste des classes administrées par l'enseignant
- FederationKey : clé de fédération (en général l'adresse électronique académique)

## 3.6. Entrée personnel administratif

Les personnels administratifs de l'établissement sont placés dans la branche :

`ou=local,ou=personnels,ou=utilisateurs,ou=numero_etab,ou=nom_academie,ou=ed`

### Classes d'objet

Les personnels administratif héritent des classes d'objet suivantes :

- posixAccount ( nis.schema )
- sambaSMAccount ( samba.schema )
- inetOrgPerson ( inetorgperson.schema )
- shadowAccount ( nis.schema )
- administratif ( schema/eole.schema )
- ENTPerson ( ent.schema )
- ENTAuxNonEnsEtab ( ent.schema )
- radiusprofile ( radius.schema )

### Attributs

#### Attributs communs à tous les utilisateurs

- uid : login de l'utilisateur
- cn : nom complet
- sn : nom de famille
- givenName : prénom
- displayName : nom complet
- gecoc : nom complet sans caractères spéciaux
- userPassword : mot de passe de l'utilisateur (type Unix) **[accès restreint]**

- mail : adresse électronique (locale ou externe)
- mailHost : "localhost" si la boîte est locale, absent sinon
- mailDir : chemin Unix du MailDir si la boîte est locale, absent sinon
- ENTPersonLogin : identifiant ENT (par défaut : l'uid de l'utilisateur)
- ENTPersonJointure : clés de jointures (par défaut : "ENT")
- ENTPersonProfils : profils associés (eleve, enseignant, administratif ou responsable)
- ENTPersonNomPatro : nom patronymique
- personalTitle : titre de civilité (M., Mme ou Mlle)
- codecivilité : code de civilité (1->M., 2->Mme, 3->Mlle)
- ENTPersonSexe : sexe (M ou F)
- dateNaissance : date de naissance, au format *aaaammjj* **[accès restreint]**
- ENTPersonDateNaissance : date de naissance, au format *aaaammjj* **[accès restreint]**
- ENTPersonAutresPrenoms : autres prénoms que le prénom usuel (facultatif)
- intid : identifiant interne (en général le code associé dans SIECLE ou AAF)
- LastUpdate : date de dernière modification du compte, au format *aaaammjj*

## Attributs Unix

- uidNumber
- gidNumber
- homeDirectory : chemin Unix du partage personnel
- loginShell : shell de l'utilisateur (par défaut : "/bin/false")
- shadowLastChange : date de dernière modification du mot de passe (Unix)
- shadowMax : nombre de jours d'utilisation maximum du mot de passe (Unix)

## Attributs Samba

- sambaAcctFlags : bits de contrôle samba (par défaut : "[U]")
- sambaHomeDrive : lettre associé au partage personnel (par défaut : "U:")
- sambaHomePath : chemin UNC du partage personnel
- sambaKickoffTime : timestamp utilisé pour déconnecter un utilisateur automatiquement
- sambaLMPasswd : mot de passe (format Windows 9x) **[accès restreint]**
- sambaLogoffTime : date de la dernière fermeture de session
- sambaLogonTime : date de la dernière ouverture de session
- sambaNTPasswd : mot de passe (format NT) **[accès restreint]**
- sambaPrimaryGroupSID : sambaSID du groupe principal de l'utilisateur
- sambaProfilePath : chemin UNC du profil (vide si profil local, \\**scribe**<user>\**profil** si profil itinérant, \\**scribe**\netlogon\profil si profil obligatoire - profil1, \\**scribe**\netlogon\profil2 si profil obligatoire - profil2)



- sambaPwdCanChange : l'utilisateur peut changer son mot de passe
- sambaPwdLastSet : date de la dernière modification du mot de passe (Windows)
- sambaPwdMustChange : l'utilisateur doit changer son mot de passe
- sambaSID : SID du compte de l'utilisateur

## Attributs FreeRADIUS

- radiusTunnelType : "VLAN"
- radiusFilterId : "Enterasys:version=1:policy=Enterprise User"
- radiusTunnelMediumType : "IEEE-802"

## Attributs spécifiques aux personnels administratifs

- typeadmin : "3" pour les personnels administratifs
- FederationKey : clé de fédération (en général l'adresse électronique académique)

## 3.7. Entrée responsable légal

Les responsables légaux de l'établissement sont placés dans la branche :

ou=responsables,ou=utilisateurs,ou=numero etab,ou=nom academie,ou=education

## Classes d'objet

Les responsables légaux héritent des classes d'objet suivantes :

- inetOrgPerson (inetorgperson.schema)
- responsable (eole.schema)
- ENTPerson (ent.schema)
- ENTAuxPersRelEleve (ent.schema)

## Attributs

### Attributs communs à tous les utilisateurs

- uid : login de l'utilisateur
- cn : nom complet
- sn : nom de famille
- givenName : prénom
- displayName : nom complet
- gecos : nom complet sans caractères spéciaux
- userPassword : mot de passe de l'utilisateur (type Unix) **[accès restreint]**
- mail : adresse électronique (locale ou externe)

- mailHost : "localhost" si la boîte est locale, absent sinon
- mailDir : chemin Unix du MailDir si la boîte est locale, absent sinon
- ENTPersonLogin : identifiant ENT (par défaut : l'uid de l'utilisateur)
- ENTPersonJointure : clés de jointures (par défaut : "ENT")
- ENTPersonProfils : profils associés (eleve, enseignant, administratif ou responsable)
- ENTPersonNomPatro : nom patronymique
- personalTitle : titre de civilité (M., Mme ou Mlle)
- codecivilite : code de civilité (1->M., 2->Mme, 3->Mlle)
- ENTPersonSexe : sexe (M ou F)
- dateNaissance : date de naissance, au format *aaaammjj* **[accès restreint]**
- ENTPersonDateNaissance : date de naissance, au format *aaaammjj* **[accès restreint]**
- ENTPersonAutresPrenoms : autres prénoms que le prénom usuel (facultatif)
- intid : identifiant interne (en général le code associé dans SIECLE ou AAF)
- LastUpdate : date de dernière modification du compte, au format *aaaammjj*

## Attributs spécifiques aux responsables légaux

- eleve : uid des élèves du responsable **[accès restreint]**
- ENTAuxPersRelEleveEleve : dn des élèves du responsable **[accès restreint]**
- ENTPersonAdresse : adresse **[accès restreint]**
- ENTPersonCodePostal : code postal **[accès restreint]**
- ENTPersonVille : ville **[accès restreint]**
- ENTPersonPays : pays **[accès restreint]**
- homePhone : numéro de téléphone **[accès restreint]**
- telephoneNumber : numéro de téléphone professionnel **[accès restreint]**
- mobile : numéro de téléphone portable **[accès restreint]**
- mailPerso : adresse électronique fournie par le responsable (peut être différente de celle utilisée)

## 3.8. Entrée compte invité

Les comptes invités de l'établissement sont placés dans la branche :

ou=autres,ou=utilisateurs,ou=numero\_etab,ou=nom\_academie,ou=education,o=gouv

### Classes d'objet

Les comptes invités héritent des classes d'objet suivantes :

- inetOrgPerson (`inetorgperson.schema`)
- autre (`eole.schema`)
- ENTPerson (`ent.schema`)

## Attributs

### Attributs communs à tous les utilisateurs

- uid : login de l'utilisateur
- cn : nom complet
- sn : nom de famille
- givenName : prénom
- displayName : nom complet
- gecos : nom complet sans caractères spéciaux
- userPassword : mot de passe de l'utilisateur (type Unix) **[accès restreint]**
- mail : adresse électronique (locale ou externe)
- mailHost : "localhost" si la boîte est locale, absent sinon
- mailDir : chemin Unix du MailDir si la boîte est locale, absent sinon
- ENTPersonLogin : identifiant ENT (par défaut : l'uid de l'utilisateur)
- ENTPersonJointure : clés de jointures (par défaut : "ENT")
- ENTPersonProfils : profils associés (eleve, enseignant, administratif ou responsable)
- ENTPersonNomPatro : nom patronymique
- personalTitle : titre de civilité (M., Mme ou Mlle)
- codecivilite : code de civilité (1->M., 2->Mme, 3->Mlle)
- ENTPersonSexe : sexe (M ou F)
- dateNaissance : date de naissance, au format *aaaammjj* **[accès restreint]**
- ENTPersonDateNaissance : date de naissance, au format *aaaammjj* **[accès restreint]**
- ENTPersonAutresPrenoms : autres prénoms que le prénom usuel (facultatif)
- intid : identifiant interne (en général le code associé dans SIECLE ou AAF)
- LastUpdate : date de dernière modification du compte, au format *aaaammjj*

### Attributs spécifiques aux invités

*les comptes invités n'ont pas d'attributs particuliers.*

## 3.9. Entrée ordinateur du domaine

Lors de la jonction au domaine d'ordinateur (pour les versions supérieures ou égales à Windows 2000), un compte de machine est créé dans l'annuaire. Ces comptes sont stockés dans la branche :


ou=ordinateurs,ou=ressources,ou=numero\_etab,ou=nom\_academie,ou=education,ou=

### Classes d'objet

Les ordinateurs héritent des classes d'objet suivantes :

- posixAccount ( nis.schema )
- sambaSMAccount ( samba.schema )
- account ( cosine.schema )


## Attributs



Dans certains cas (formatage ou renouvellement d'une station), il peut être nécessaire de supprimer l'ordinateur de l'annuaire.

Les attributs spécifiques aux machines sont les suivants :

- uid : identifiant, c'est le nom de la machine suivi du caractère \$
- cn : nom de la machine (généralement identique à l'uid)



Les entrées ordinateurs peuvent être obtenues à l'aide d'une requête LDAP anonyme :

```
ldapsearch -x uid=*$
```

## 3.10. Entrée partage

Les partages de l'établissement sont placés dans la branche :

```
ou=local,ou=partages,ou=numero_etab,ou=nom_academie,ou=education,o=gouv,c=f
```

### Classes d'objet

Les partages héritent des classes d'objet suivantes :

- sambaFileShare ( eoleshare.schema )

### Attributs

Les attributs spécifiques aux partages sont les suivants :

- cn : chemin samba du partage ( smb://serveur\_samba/partage )
- sambaShareName : nom du partage
- sambaShareGroup : groupe associé au partage, par convention sur Scribe un partage est toujours associé au groupe du même nom
- sambaFilePath : chemin Unix du partage ( /home/workgroups/partage )
- sambaShareURI : URI du partage ( \\serveur\_samba\partage )
- sambaShareModel : modèle de partage Samba à utiliser pour déclarer le partage
- sambaShareDrive : lettre de lecteur associée au partage (facultatif)
- sambaShareOptions : options spécifiques (exemple : *sticky bit* sur les partages Horus, facultatif)

## 3.11. Annuaire : diagnostic et résolution de problème

### Exécuter le service en mode débogage

Les commandes suivantes permettent de relancer le service *slapd* en mode débogage :

```
service slapd stop
slapd -f /etc/ldap/slapd.conf -u openldap -g openldap -d 256
```

L'option `-d` pour le débogage est suivie de la valeur de masquage 256 qui offre la verbosité nécessaire.

### Ré-indexer l'annuaire

Dans certaines situations, la ré-indexation de l'annuaire s'avère nécessaire.

Les commandes suivantes permettent de re-créeer les fichiers d'index :

```
service slapd stop
su openldap -s /bin/bash -c "slapindex -f /etc/ldap/slapd.conf -v"
```

### Sauvegarde et restauration de l'annuaire

#### Export automatique de l'annuaire

Sur les modules EOLE possédant un annuaire local, un export de l'annuaire est réalisé toutes les nuits dans le fichier `/home/backup/sauv_ldap.ldif`.

C'est le cas même si la sauvegarde Bareos n'est pas activée car c'est `eoled-schedule`<sup>[p.1160]</sup> qui gère l'export.

La programmation de l'export quotidien peut-être vérifiée à l'aide de la commande suivante :

```
manage_schedule -l
```

Si l'export automatique est bien activé, les lignes suivantes apparaissent dans le résultat :

```
* les tâches journalières se feront tous les jours à 01:14 (hors
sauvegarde)
- avant sauvegarde
+ Exportation de l'annuaire LDAP (annuaire)
```

#### Restauration de l'export quotidien

En cas de crash de l'annuaire OpenLDAP, restaurer l'annuaire tel qu'il était la nuit précédente peut permettre de gagner du temps sur la mise à disposition des services.

La restauration s'effectue à l'aide des commandes habituelles :

```
service slapd stop
rm -f /var/lib/ldap/[^D]*
slapadd -f /etc/ldap/slapd.conf -l /home/backup/sauv_ldap.ldif
chown -R openldap: /var/lib/ldap/
service slapd start
```

## Restauration de la dernière sauvegarde

Dans le cas où la sauvegarde Bareos est utilisée, il est possible de restaurer l'annuaire tel qu'il était lors de la dernière sauvegarde.

La restauration de l'annuaire depuis la sauvegarde s'effectue à l'aide de la commande :

```
bareosrestore.py --ldap
```

## Export manuel de l'annuaire

La commande suivante permet d'exporter le contenu de l'annuaire dans un fichier :

```
slapcat -f /etc/ldap/slapd.conf -o ldif-wrap=no > annuaire.ldif
```

Voir aussi...

Gestion des tâches planifiées eole-schedule [p.1035]

Restauration partielle [p.745]

# 4. Mécanismes mis en place pour l'usage combiné des annuaires OpenLDAP et Active Directory

Les deux annuaires sont en concurrence sur certaines fonctionnalités :

- l'authentification ;
- la gestion des groupes.

Des mécanismes de délégation et de synchronisation sont utilisés pour limiter les sources d'incohérence entre les deux annuaires.

## Compte de délégation de l'authentification

Le fonctionnement du module Scribe implique l'utilisation concomitante d'un annuaire OpenLDAP et d'un annuaire Active Directory. Pour pallier le problème de désynchronisation potentielle de mots de passe, l'authentification est effectuée en priorité sur l'annuaire Active Directory.

Le programme `saslauthd`<sup>[p.1158]</sup> est chargé de transmettre les demandes d'authentification effectuées auprès de l'annuaire OpenLDAP vers l'annuaire Active Directory. Pour ce service, il doit pouvoir ouvrir une connexion sur l'annuaire Active Directory.

Dans le cas d'un annuaire Active Directory local, sur lequel il est possible d'automatiser la création d'un compte spécifique, un compte sans droits étendus est créé. Le nom de ce compte est déterminé dans la configuration par la variable `Compte de connexion à l'annuaire de saslauthd`. Par défaut, cette variable prend la valeur `eole-sasl`. Ce compte est réservé à l'usage du service et son mot de passe géré automatiquement.

Dans le cas d'un annuaire Active Directory distant, la valeur par défaut correspond au compte de l'administrateur du domaine par défaut, seul compte dont l'existence est acquise.


## Compte de synchronisation des annuaires

Le fonctionnement du module Scribe implique l'utilisation concomitante d'un annuaire OpenLDAP et d'un annuaire Active Directory. La synchronisation nécessaire de ces deux annuaires est effectuée en arrière-plan par le service LSC<sup>[p.1169]</sup>.

Pour cette tâche, le service doit pouvoir se connecter et modifier le contenu de l'annuaire cible.

Dans le cas d'un annuaire Active Directory local, sur lequel il est possible d'automatiser la création d'un compte spécifique, un compte membre du groupe « Domain Admins » est créé. Le nom de ce compte est déterminé dans la configuration par la variable `Compte administrateur du domaine AD`. Par défaut, cette variable prend la valeur **eoie-synchro**. Ce compte est réservé à l'usage du service et son mot de passe, géré automatiquement.

Dans le cas d'un annuaire Active Directory distant, la valeur par défaut correspond au compte de l'administrateur du domaine par défaut, seul compte dont l'existence est acquise.



Ces comptes de service<sup>[p.1156]</sup> ne doivent en aucun cas être modifiés ou déplacés pour que les services restent fonctionnels.

## 5. Liste des comptes d'administration et des comptes de service


L'administration du domaine et des fonctionnalités pédagogiques s'appuient sur des comptes dédiés aux finalités différentes.

### Compte d'administration du domaine AD

Le compte **Administrator** est un compte aux permissions étendues créé par défaut dans toute installation de Samba.

Ce compte, dont le mot de passe est renseigné à l'instance, est membre des groupes « Domain Admins », « Schema Admins », « Entreprise Admins », « Group Policy Creator Owners » et « Administrators ».

C'est le compte dédié à l'administration du domaine Active Directory.



On lui préférera l'utilisation de tout autre compte avec moins de droits aussi souvent que possible.

### Compte d'administration du module

Le compte **admin** est un compte aux permissions étendues créé pour la gestion courante d'un module Scribe, Seth ou AmonEcole.

Ce compte, dont le mot de passe est renseigné à l'instance, est membre des groupes « Domain Admins » et « professeurs ».

Ce compte d'administration est à privilégier pour la jonction des clients au domaine et les opérations courantes.

## Comptes de service

Pour le bon fonctionnement du module, certaines fonctionnalités automatisées nécessitent de s'identifier avec des comptes auprès des différents services d'authentification.

Les services suivants utilisent les comptes associés :

- service de gestion des postes clients : `eole-workstation-reader` et `eole-workstation-manager` (cf. Architecture mise en place pour la gestion des postes clients) ;
- service de synchronisation des annuaires : `eole-synchro` (cf. Mécanismes mis en place pour l'usage combiné des annuaires OpenLDAP et Active Directory) ;
- service de délégation d'authentification : `eole-sasl` (cf. Mécanismes mis en place pour l'usage combiné des annuaires OpenLDAP et Active Directory) (valeur par défaut).



Ces comptes de service<sup>[p.1156]</sup> ne doivent en aucun cas être modifiés ou déplacés pour que les services restent fonctionnels.

# 6. Exportation des fichiers depuis SIECLE et STS

## SIECLE

Ouvrir l'application Base élèves établissement et cliquer sur le lien `Mise à jour`.



Accès à Base Élèves

Dans le menu de gauche, choisir : `Exportations / En XML`





## SIECLE Base Élèves Établissement (2012-2013)

accueil > exportations : en xml

### Exportations - En XML

#### ▸ Génériques

- Nomenclature
- Établissements
- Géographique
- Structures
- Élèves sans adresse
- Élèves avec adresse
- Responsables sans adresse
- Responsables avec adresse
- Exports Communs

Les Exports XML Génériques

Puis sélectionner successivement :

- Nomenclature ;
- Structures ;
- Élèves sans adresse ;
- Responsables avec adresse.

et enregistrer chacun des fichiers ZIP générés.

## STS-Web

Ouvrir l'application STS-Web et cliquer sur **STS - Mise à jour**



Dans **Exports** choisir **Emploi du temps** :



Les Exports dans STS

Enregistrer le fichier .xml qui servira à l'importation des professeurs et des personnels administratifs.

## 7. Le gestionnaire de listes électroniques Sympa

### 7.1. Architecture du gestionnaire de liste de diffusion

Les fichiers de configuration définissant chaque liste de diffusion sont stockés dans un répertoire du nom de la liste dans :

- `/var/lib/sympa/expl/` pour les listes du domaine Internet ;
- `/var/lib/sympa/expl/i-monetab.ac-acad.fr` pour les listes du domaine interne

C'est l'une des raisons pour lesquelles il n'est pas possible de modifier la variable `domaine_messagerie_etab` une fois l'instanciation du serveur effectuée.

Les archives des listes sont stockées dans le répertoire `/var/lib/sympa/wwsarchive`.

Pour redémarrer Sympa il faut utiliser la commande `service sympa restart`. Avant cela il faut impérativement que MySQL soit démarré, sinon des erreurs se produiront.

L'interface web Sympa est gérée par le fichier `/usr/lib/cgi-bin/sympa/wwsympa.fcgi`. Il s'agit d'un script CGI en perl qui utilise le mode `fcgid` d'apache2 pour fonctionner. La présence d'un sticky bit sur ce fichier est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'application.

Les alias des listes de diffusions (utilisés par le MTA<sup>[p.1173]</sup> Exim4<sup>[p.1162]</sup>) sont stockés dans le fichier `/etc/mail/sympa.aliases`

Pour plus d'information, veuillez vous référer à la documentation officielle du logiciel :

<http://www.sympa.org/doc/index>

Sur le module AmonEcole, tous les fichiers indiqués ci-dessus se trouvent dans le conteneur `bdd`.

Pour modifier les *Catégories de liste* proposées, il est obligatoire de patcher le template EOLE :

```
/usr/share/eole/creole/distrib/topics.conf.
```

## 7.2. Résoudre des dysfonctionnements liés aux listes de diffusion

La commande diagnose permet de vérifier l'état des différents services liés au gestionnaire de listes SYMPA.

```
1 *** Gestion de listes SYMPA
2 . sympa => Ok
3 . archived => Ok
4 . bulk => Ok
5 . bounced => Ok
6 . task_manager => Ok
```

Indications utiles au débogage du gestionnaire de listes Sympa :

- les messages d'erreur se trouvent dans le fichier journal : `/var/log/rsyslog/local/exim/exim.info.log` ;
- le gestionnaire de listes Sympa journalise également des informations dans `/var/log/syslog` ;
- les droits sur `/var/lib/sympa` doivent être `sympa:sympa` ;
- vérifier la présence du sticky bit (`-rwsr-sr-x 1 sympa sympa`) sur le fichier `/usr/lib/cgi-bin/sympa/wwsympa.fcgi` :  

```
ll /usr/lib/cgi-bin/sympa/wwsympa.fcgi
-rwsr-sr-x 1 sympa sympa 611477 avril 10 2014
/usr/lib/cgi-bin/sympa/wwsympa.fcgi*
```
- vérifier que la liste est bien référencée dans `/etc/mail/sympa/aliases`.

Sur le module AmonEcole, les fichiers et processus mentionnés ci-dessus, autres que les journaux systèmes, se trouvent dans le conteneur `bdd`.

Pour se connecter au conteneur `bdd` utiliser la commande :

```
ssh bdd
```


## 8. Architecture messagerie académique

Pour fonctionner pleinement, le système de messagerie proposé sur les modules EOLE a besoin d'adaptations au niveau des serveurs académiques.

Il faut :

- un DNS<sup>[p.1159]</sup> configuré avec les noms de domaines des établissements ;
- un relai SMTP<sup>[p.1181]</sup>.

Le relai académique doit être capable de distribuer les adresses Internet ([etab.ac-acad.fr](mailto:etab.ac-acad.fr)) et les adresses restreintes ([i-etab.ac-acad.fr](mailto:i-etab.ac-acad.fr)).



Si vous n'avez pas de relai académique, votre domaine restreint sera limité à l'établissement et non à l'Académie.

### Le DNS

Au niveau du DNS académique, il faut écrire les MX de chacun des domaines Internet des établissements, en les faisant pointer vers le relai académique.

### Le relai SMTP

Au niveau des modules Scribe, le relai de messagerie étant le relai académique, tous les courriers électroniques du domaine Internet ou restreint d'autres établissements arriveront sur le relai.

La distribution des courriers électroniques se fait ensuite grâce au routage SMTP (table de routage Postfix ou Exim).

En fonction de vos architectures, vous pouvez remonter sur le module Scribe, soit via votre réseau de concentration, soit via un réseau VPN (Amon-Sphynx), soit via Internet en mettant en place du SNAT sur le pare-feu établissement.

Nous recommandons de positionner le module Scribe sur une DMZ de l'établissement.

Il est recommandé d'utiliser une passerelle dédiée pour faire du routage SMTP avec anti-virus et anti-spam.

Comme toujours en architecture réseau il n'y pas de solution unique !



Le module Seshat permet de mettre en place simplement un relai académique.

## 9. La gestion du SID

Le SID est un identifiant de sécurité utilisé pour identifier les ressources et les personnes sur un réseau

Microsoft.

Le SID d'un domaine se présente sous la forme `S-1-5-21-nnnnnnnnnn-nnnnnnnnnn-nnnnnnnnnn`

Chaque serveur de fichiers possède son propre SID et celui-ci est utilisé lors de la création des comptes (utilisateurs, groupes, machines rattachées au domaine).

Lors de l'installation d'un module Scribe ou Horus, Samba<sup>[p.1182]</sup> génère aléatoirement son propre SID.

Dans certains cas (migration, restauration), il est nécessaire de le modifier afin d'obtenir un fonctionnement correct avec d'anciennes données.


Tous les utilisateurs possèdent, en plus de leur identifiant Unix (`uidNumber`) et de leur identifiant de groupe principal (`gidNumber`), les équivalents Microsoft, appelés `sambaSID` et `sambaPrimaryGroupSID`.

Lors de l'intégration d'une station au domaine (à partir de Windows 2000), un compte de station est créé avec des identifiants uniques.


Toutes ces informations sont stockées dans l'annuaire LDAP<sup>[p.1168]</sup> du module.

## Calcul du SID pour les groupes

- `gidNumber` : gid numérique Unix traditionnel


—  | 10001 pour le groupe professeurs

- `sambaSID` : SID suivi d'une valeur obtenue par le calcul suivant :  $2 \times \text{gidNumber} + 1001$


—  | S-1-5-21-nnn-nnn-nnn-21003 pour le groupe professeur

## Calcul du SID pour les utilisateurs et les comptes de stations


- `uidNumber` : UID numérique Unix traditionnel

—  | 11327 pour l'utilisateur test

- `sambaSID` : SID suivi d'une valeur obtenue par le calcul suivant :  $2 \times \text{uidNumber} + 1000$

—  | S-1-5-21-nnn-nnn-nnn-23654 pour l'utilisateur test

- `sambaPrimaryGroupSID` : `sambaSID` du groupe principal de l'utilisateur

—  | S-1-5-21-nnn-nnn-nnn-21005 pour un élève  
S-1-5-21-nnn-nnn-nnn-515 pour une station (groupe spécial `domainComputers`)

## Quelques commandes

- Obtenir le SID du serveur

```
net getlocalsid
```

```
SID for domain SCRIBE is: S-1-5-21-1282421234-3914496513-4208907870
```

- Vérifier la valeur du SID stocké dans l'annuaire LDAP

```
ldapsearch -x sambaDomainName=* / grep sambaSID
```

```
sambaSID: S-1-5-21-1282421234-3914496513-4208907870
```

# 10. Présentation des répertoires partagés du module Scribe

## Fichiers invisibles sur les partages

Tous les noms de fichiers commençant par un point sont invisibles dans les partages Windows.

Dans la configuration de Samba, plusieurs types de fichiers ont été ajoutés pour les rendre invisibles des utilisateurs :

- desktop.ini : les fichiers `desktop.ini` générés par le fonctionnement de Windows sont cachés à l'utilisateur (`hide files = /desktop.ini/` dans le fichier `smb.conf`). En mode expert, la liste des fichiers cachés peut être personnalisée grâce à la variable `Fichiers à masquer dans le partage` ;
- \$recycle.bin : les fichiers `$recycle.bin` générés par le fonctionnement de Windows sont cachés et inaccessibles par l'utilisateur (`veto files = /$RECYCLE.BIN/` dans le fichier `smb.conf`).

## 10.1. Partages sous Windows

Sous Windows, chaque utilisateur peut accéder :

- à son répertoire personnel ;
- au partage `commun`.

Spécifiquement, un élève dispose :

- d'un dossier `groupes` contenant les partages de la classe, des groupes et des options dont il est membre ;

Spécifiquement, un enseignant dispose :


- d'un dossier `groupes` contenant les partages des groupes, des équipes pédagogiques et des matières dont il est membre ;
- du partage `professeurs`.

Spécifiquement, un personnel administratif dispose :

- d'un dossier `groupes` contenant les partages des groupes et des services dont il est membre.

Voici un schéma tiré d'un support de formation rédigé par le DRT de l'académie de Lyon mis à


disposition selon les termes de la licence CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported. Celui-ci montre les répertoires partagés du point de vue de l'enseignant.



DRT Lyon – Site internet : [http://www2.ac-lyon.fr/serv\\_ress/mission\\_tice/wiki/](http://www2.ac-lyon.fr/serv_ress/mission_tice/wiki/)

## 10.2. Partages dans Nextcloud

### Présentation



Nextcloud est un logiciel libre, de site d'hébergement de fichiers, et un fork<sup>[p.1163]</sup> du logiciel ownCloud.

<https://nextcloud.com/>

<https://envole.ac-dijon.fr/presentation/nextcloud/>


### Répertoires

Par l'intermédiaire de Nextcloud, chaque utilisateur peut accéder :

- à son répertoire personnel ;
- au partage commun .


Spécifiquement, un élève dispose :

- des partages de la classe, des groupes et des options dont il est membre.



Spécifiquement, un enseignant dispose :


- des partages des groupes, des équipes pédagogiques et des matières dont il est membre ;
- du partage professeurs .



Spécifiquement, un personnel administratif dispose :

- des partages des groupes et des services dont il est membre.






Voir aussi...

Nextcloud : stockage et partage de fichiers [p.887]


## 10.3. Partages dans le navigateur web

Les partages accessibles par le navigateur web sont les partages standards de l'utilisateur.



## 10.4. Partages via un client FTP

Les partages accessibles via un client FTP sont les partages standards de l'utilisateur.



- ! Le client gFTP affiche directement le répertoire `/home/workgroups/`, tous les répertoires partagés sont affichés mais l'utilisateur ne peut explorer les fichiers si n'en a pas le droit.
- ! Les liens symboliques du répertoire `/home/x/utilisateur/.ftp/` sur le module en version 2.4.x ne sont pas vus comme des fichiers par le logiciel Filezilla.  
 Il faut saisir le chemin complet pour que cela fonctionne `/home/x/utilisateur/.ftp/nomDelaClasse`.

## 11. Problèmes de droits sur les répertoires partagés

Si des dysfonctionnements persistent et qu'ils semblent causés par des répertoires manquants dans les partages ou des problèmes de droits d'accès, il est possible de réinitialiser les droits à l'aide des utilitaires `droits_user.py` et `droits_partage.sh`.

### `droits_user.py`

La commande `/usr/share/eole/backend/droits_user.py` vérifie la présence des répertoires personnels des utilisateurs (y compris le sous-dossier `privé` des élèves) et leur ré-applique les droits par défaut.

- ! Il est possible d'exécuter ce script pour un utilisateur donné en précisant son login en tant que paramètre du script :

```
/usr/share/eole/backend/droits_user.py toto
```

Dans certains cas, le script signalera simplement les erreurs et demandera l'option `--fix` pour les corriger.

```
/usr/share/eole/backend/droits_user.py toto --fix
```

### droits\_partage.sh

La commande `/usr/share/eole/backend/droits_partage.sh` vérifie la présence des répertoires partagés (y compris les sous-dossiers `donnees` et `travail` pour les classes et les groupes) et leur ré-applique les droits par défaut.

Il est possible d'exécuter ce script pour un groupe donné en précisant son nom en tant que paramètre du script :

```
/usr/share/eole/backend/droits_user.py 3eme1
```

## 12. Administration avancée du contrôleur de domaine Active Directory

### Modules en mode conteneur

Sur les modules Scribe et AmonEcole, le contrôleur de domaine est la machine conteneur nommée `addc`.

Les commandes doivent être exécutées dans ce conteneur.

Pour entrer dans le conteneur `addc` sur un serveur Scribe ou AmonEcole, exécuter la commande suivante :

```
ssh addc
```

Sur le module Seth, le contrôleur de domaine est installé sur le maître.

### Interroger Winbind

Les commandes Winbind<sup>[p.1188]</sup> permettent d'interroger l'annuaire Active Directory que le serveur soit contrôleur de domaine ou simplement membre d'un domaine existant.

- Lister les utilisateurs du domaine

```
wbinfo -u
```

- Lister les groupes

```
wbinfo -g
```

- Voir les informations d'un utilisateur

```
wbinfo -i admin
```

- Obtenir le SID d'un utilisateur

```
wbinfo --name-to-sid=admin
```

- Vérifier la validé de la clé partagée

```
wbinfo -t
```

Et plein d'autres fonctionnalités...

```
wbinfo --help
```

et

```
man wbinfo
```

## Gérer des rôles Active Directory

Les rôles Active Directory ou types de Maître d'opérations<sup>[p.1171]</sup> (ex : FSMO<sup>[p.1171]</sup>) sont des rôles nécessitant un maître unique pour la réplication entre contrôleurs de domaine.

La commande `samba-tool fsmo show` permet de connaître la façon dont sont répartis les rôles entre les différents contrôleurs de domaine.

```
1 root@dc1:~# samba-tool fsmo show
2 SchemaMasterRole owner: CN=NTDS Settings,CN=DC1,CN=Servers,CN=
 Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=ac-test,DC=fr
3 InfrastructureMasterRole owner: CN=NTDS Settings,CN=DC1,CN=Servers,CN=
 Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=ac-test,DC=fr
4 RidAllocationMasterRole owner: CN=NTDS Settings,CN=DC1,CN=Servers,CN=
 Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=ac-test,DC=fr
5 PdcEmulationMasterRole owner: CN=NTDS Settings,CN=DC1,CN=Servers,CN=
 Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=ac-test,DC=fr
6 DomainNamingMasterRole owner: CN=NTDS Settings,CN=DC1,CN=Servers,CN=
 Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=ac-test,DC=fr
7 DomainDnsZonesMasterRole owner: CN=NTDS Settings,CN=DC1,CN=Servers,CN=
 Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=ac-test,DC=fr
8 ForestDnsZonesMasterRole owner: CN=NTDS Settings,CN=DC1,CN=Servers,CN=
 Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=ac-test,DC=fr
```

La commande `samba-tool fsmo` est ses options permet de gérer les rôles Active Directory.

## Vérification de l'état du serveur

### Vérifier/réinitialiser les droits appliqués sur le répertoire SYSVOL

Certains dysfonctionnements sont causés par des problèmes de droits d'accès au répertoire SYSVOL.

Les commandes suivantes permettent pour l'une de vérifier et pour l'autre de réinitialiser les droits particuliers sur ce répertoire.

- `# samba-tool ntacl sysvolcheck`
- `# samba-tool ntacl sysvolreset`

### Surveiller l'état de la réplication

Dans le cas de la mise en place d'une architecture multi-DC<sup>[p.1173]</sup>, la commande suivante permet de vérifier l'état de la réplication Active Directory :

```
samba-tool drs showrepl
```

La commande `samba-tool drs` et ses options permet de gérer le service de réplication Active Directory.

## 13. Trucs & astuces Synchronisation OpenLDAP ⇔ Active Directory

### Introduction

Le serveur Scribe possède deux annuaires, un annuaire OpenLDAP et un annuaire Active Directory.

L'annuaire Active Directory est alimenté par le contenu de l'annuaire OpenLDAP.

L'annuaire OpenLDAP est sur le conteneur maître. L'annuaire Active Directory est dans le conteneur `addc`.

La commande `diagnose` permet notamment de connaître l'état du service de synchronisation LSC<sup>[p.1169]</sup> :

```
1 *** Serveur de fichiers
2
3 Test du fichier de configuration :
4 . Syntaxe => Ok
5
6 Statut du service winbindd :
7 . Service winbindd => Ok
8 . uid/gid disponibles => Ok
9 . Etat du cache => Ok
10
11 . Connexions samba => 0
12
13 . Ticket kerberos => Ok
14 . Synchronisation LSC => Ok
```

### Synchronisation

La commande suivante permet de forcer la synchronisation complète des comptes depuis le maître :

```
/usr/bin/lsc -f /etc/lsc -s all -c all -t 1
```

Une synchronisation complète est réalisée toutes les nuits par le script `schedule`<sup>[p.1160]</sup> : `/usr/share/eole/schedule/scripts/eolead`.

#### ⚠ Suppression d'un compte unique

Les comptes utilisateurs AD ne sont pas supprimés par la synchronisation en temps réel qui se contente uniquement de les désinscrire de tous leurs groupes autres que `Domain Users`.

Seule une synchronisation complète permet le nettoyage des comptes supprimés.

La synchronisation complète est exécutée toutes les nuits.

#### ⚠ Déplacement de comptes

Dans l'annuaire Active Directory, seul le déplacement des entrées utilisateur et ordinateur est supporté par la synchronisation.

L'automatisation de la classification de ces objets peut être mise en place grâce à la fonctionnalité `eole-ad-dc-ou`.

Le déplacement des groupes est susceptible d'entraîner des dysfonctionnements.

## Changement de mot de passe

Forcer le changement de mot de passe d'un utilisateur (exemple avec l'utilisateur `admin`) depuis le maître :

```
changepasswordeole.pl admin Eole123$
```

Si la commande échoue avec un message qui ressemble au suivant, vérifier que le mot de passe proposé respecte la politique de sécurité mise en place sur le serveur AD :

```
Unable to modify unicodePwd for
CN=admin,CN=Users,DC=domscribe,DC=ac-test,DC=fr (0000052D:
Constraint violation - check password restrictions: the password
does not meet the complexity criteria!)
```

## Relancer le service AD-DC

Le service `samba-ad-dc` est installé dans le conteneur `addc`, pour le relancer, exécuter :

```
ssh addc "service samba-ad-dc restart"
```

## Liste d'utilisateurs

Lister tous les utilisateurs AD depuis le maître :

```
ssh addc "ldbsearch -H /var/lib/samba/private/sam.ldb -S
'(objectclass=user)' cn | grep ^cn:"
```

ou :

```
ssh addc "samba-tool user list"
```

## Attributs utilisateur

Chercher un utilisateur depuis le maître :

```
ssh addc "ldbsearch -H /var/lib/samba/private/sam.ldb -S cn=<login>"
```

ou :

```
ssh addc "samba-tool user show <login>"
```

## Journaux

Les journaux de l'outil LSC sont disponibles dans :

- `/var/log/lsc/` pour les synchronisations manuelles ;
- `/var/log/rsyslog/local/lsc/` pour les opérations réalisées par le démon.

Les journaux du service AD-DC sont disponibles sur le maître dans le répertoire `/var/log/samba-ad-dc/` qui est un lien symbolique.

# Chapitre 13

## Questions fréquentes

Certaines interrogations reviennent souvent et ont déjà trouvées une réponse ou des réponses.



### 1. Questions fréquentes communes aux modules

#### CAS Authentication failed !

Le message `CAS Authentication failed ! You were not authenticated.` (ou `Authentification CAS infructueuse ! Vous n'avez pas été authentifié(e).`) peut apparaître si des modifications ont été faites dans l'interface de configuration.

—💡 **Les paramètres constituant un certificat ont été modifiés récemment dans l'interface de configuration du module**

La modification, dans l'interface de configuration du module, de l'un des paramètres constituant un certificat (nom de établissement, numéro RNE, etc...) suivie d'une reconfiguration du module ne régénère pas les certificats. Un message explicite le signale lors de l'étape de reconfiguration.

Après changement des paramètres il est nécessaire de supprimer le certificat :

```
rm -f /etc/ssl/certs/eole.crt
```

puis lancer la reconfiguration du module :

```
reconfigure
```

Plutôt qu'une suppression, il est possible d'utiliser la commande `gen_certif.py` avec l'option `-f` pour forcer la régénération (cependant, il faut que cette commande soit précédée d'une reconfiguration du module pour que les templates de configuration des certificats soient à jour).

```
reconfigure
/usr/share/creole/gen_certif.py -f ou
/usr/share/creole/gen_certif.py -f nom du certificat pour la régénération
d'un certificat en particulier.
reconfigure
```

### Vous avez ajouté un nom DNS alternatif

Il faut ajouter le nom alternatif dans le certificats pour que le certificat le prenne en compte. Pour cela dans l'onglet **Certificats ssl** en mode expert il faut remplir les champs **Nom DNS/IP alternatif du serveur**.

Le bouton **+** permet d'ajouter autant d'alternatives que vous voulez. Il faut ensuite **Valider le groupe** et enregistrer la configuration.

L'opération doit être suivie de la reconfiguration du module, cela va régénérer le certificat **/etc/ssl/certs/eole.crt**

La modification, dans l'interface de configuration du module, de l'un des paramètres constituant un certificat (nom de établissement, numéro RNE, etc...) suivie d'une reconfiguration du module ne régénère pas les certificats. Un message explicite le signale lors de l'étape de reconfiguration.

Après changement des paramètres il est nécessaire de supprimer le certificat :

```
rm -f /etc/ssl/certs/eole.crt
```

puis lancer la reconfiguration du module :

```
reconfigure
```

Plutôt qu'une suppression, il est possible d'utiliser la commande **gen\_certif.py** avec l'option **-f** pour forcer la régénération (cependant, il faut que cette commande soit précédée d'une reconfiguration du module pour que les templates de configuration des certificats soient à jour).

```
reconfigure
```

```
/usr/share/creole/gen_certif.py -f ou
/usr/share/creole/gen_certif.py -f nom du certificat pour la régénération
d'un certificat en particulier.
```

```
reconfigure
```

## Attention, les adresses suivantes ne sont pas définies comme sujet du certificat...

### Les paramètres constituant un certificat ont été modifiés récemment dans l'interface de configuration du module

La modification, dans l'interface de configuration du module, de l'un des paramètres constituant un certificat (nom de établissement, numéro RNE, etc...) suivie d'une reconfiguration du module ne régénère pas les certificats. Un message explicite le signale lors de l'étape de reconfiguration.

Après changement des paramètres il est nécessaire de supprimer le certificat :

```
rm -f /etc/ssl/certs/eole.crt
```



puis lancer la reconfiguration du module :

```
reconfigure
```

Plutôt qu'une suppression, il est possible d'utiliser la commande `gen_certif.py` avec l'option `-f` pour forcer la régénération (cependant, il faut que cette commande soit précédée d'une reconfiguration du module pour que les templates de configuration des certificats soient à jour).

```
reconfigure
```

```
/usr/share/creole/gen_certif.py -f ou #
/usr/share/creole/gen_certif.py -f nom_du_certificat
```

pour la régénération d'un certificat en particulier.

```
reconfigure
```

## Une erreur se produit lors de l'instanciation ou d'un reconfigure : "starting firewall : [...] Erreur à la génération des règles eole-firewall !! non appliquées !"

Le message suivant apparaît à l'instance ou au reconfigure après changement de valeurs dans l'interface de configuration du module :

```
* starting firewall : bastion (modèle XXX) Erreur à la génération des
règles eole-firewall !!
non appliquées !
```

### 💡 Vérifier la configuration des autorisations d'accès à SSH et à l'EAD sur les interfaces réseau

Cette erreur provient certainement du masque des variables d'autorisation d'accès à SSH sur l'une des interfaces réseau.

Pour autoriser une seule IP, par exemple `192.168.1.10`, le masque doit être `255.255.255.255` pour autoriser une IP particulière et non `255.255.255.0`

Vérifier l'ensemble des autorisations pour l'accès SSH et pour l'accès à l'EAD.

Pour appliquer les changements il faut reconfigurer le module :

```
reconfigure
```

## La connexion SSH renvoie Permission denied (publickey)

Si les connexions par mots de passe sont interdites, une tentative de connexion sans clé valide entraînera l'affichage du message suivant : `Permission denied (publickey).`

## Gestion des mises à jour

Pour connaître la date et l'heure des mises à jour du système il est possible de passer par l'EAD ou par un terminal.

### 💡 Via l'EAD

Pour l'afficher il faut se rendre dans la section `Systeme / Mise à jour` de l'EAD.

### —💡 Dans un terminal

```
python3 -c "from creole import maj; print(maj.get_maj_day())"
```

Pour activer/désactiver la mise à jour hebdomadaire il est possible de passer par l'EAD ou par un terminal.

### —💡 Via l'EAD

Pour l'afficher il faut se rendre dans la section **Systeme / Mise à jour** de l'EAD.

### —💡 Dans un terminal

Activation de la mise à jour hebdomadaire :

```
/usr/share/eole/schedule/manage_schedule post majauto weekly add
```

ou :

```
python3 -c "from creole import maj; maj.enable_maj_auto(); print(maj.maj_enabled())"
```

Désactivation de la mise à jour hebdomadaire :

```
/usr/share/eole/schedule/manage_schedule post majauto weekly del
```

ou :

```
python3 -c "from creole import maj; maj.disable_maj_auto(); print(maj.maj_enabled())"
```

## Le mot de passe par défaut ne fonctionne pas

Suite à une nouvelle installation le mot de passe par défaut ne fonctionne pas.



Le mot de passe à saisir comprend les dollars devant et derrière : `$eole&123456$`

## Échec de la connexion sécurisée

Le navigateur affiche :

Échec de la connexion sécurisée

Une erreur est survenue pendant une connexion à IP:Port.

Vous avez reçu un certificat invalide. Veuillez contacter l'administrateur du serveur ou votre correspondant de messagerie et fournissez-lui les informations suivantes :

Votre certificat contient le même numéro de série qu'un autre certificat émis par l'autorité de certification. Veuillez vous procurer un nouveau certificat avec un numéro de série unique.

(Code d'erreur : sec\_error\_reused\_issuer\_and\_serial)

### —💡 Les paramètres constituant un certificat ont été modifiés récemment

La modification, dans l'interface de configuration du module, de l'un des paramètres constituant un certificat (nom de établissement, numéro RNE, etc...) suivie d'une régénération des certificats a eu lieu.

Il faut supprimer le certificat du gestionnaire de certificats du navigateur et recharger la page.

## Liste d'arguments trop longue

La commande `# rm -rf /var/<rep>/*` renvoie `Liste d'arguments trop longue`.



Préférez l'utilisation d'une autre commande :

```
find /var/<rep>/* -type f -name "*" -print0 | xargs -0 rm
```

## Le démarrage reste figé à l'étape de vérification des disques

Le serveur est virtualisé avec une solution basée sur l'émulateur qemu.



Seul l'affichage est figé, la machine démarre en fait normalement et est certainement accessible par SSH. Cela vient du support de la carte graphique. Il faut forcer la carte graphique à utiliser une autre carte graphique que celle par défaut (cirrus).

Sous Proxmox, indiquez carte `VGA standard` à la place de `par défaut`.

## Impossible de trouver la base des matériels maintenue par EOLE

La base des matériels maintenue par EOLE a été supprimée, cette base n'était plus pertinente car elle pouvait contenir du matériel inutilisé comme étant compatible avec les modules EOLE.

## Changer le disque dur du serveur

Il est possible entre autre de faire une image avec le logiciel Clonezilla.



L'UUID<sup>[p.1188]</sup> ayant naturellement changé il faut démarrer en utilisant un LiveCD et éditer l'UUID dans `/etc/fstab` du serveur.

## Sources supplémentaires pour apt

Il est possible d'ajouter des sources supplémentaires pour le logiciel apt.



Pour que la solution soit pérenne il faut ajouter dans le répertoire `/etc/apt/sources.list.d/` la description de la nouvelle source dans un fichier portant l'extension `.list`



Par exemple pour avoir à disposition `SCENARIserveur` sur un module EOLE il faut ajouter le fichier `scenari.list` dans le répertoire `/etc/apt/sources.list.d/` avec le contenu suivante :

```
#scenari_ppa
deb https://download.scenari.org/deb precise main
```

Il faut ensuite mettre la liste des paquets disponibles à jour avec la commande `apt-get update`.

## Dysfonctionnement des agents suite à un changement d'architecture

En allant sur la page des statistiques de surveillance d'un serveur (EAD ou Application Zéphir), j'obtiens un message du type `rrdtool.error: This RRD was created on another architecture`. Ce problème peut survenir en cas de réinstallation des données d'un serveur 32 bits sur un serveur 64 bits (ou inversement).



Une solution consiste à supprimer les fichiers de statistiques :

- Statistiques propres au serveur Zéphir

Concerne les statistiques de Zéphir lui-même, pour les statistiques des serveurs clients, l'erreur doit être corrigée sur le client (voir cas suivant).

```
service zephir stop
rm -rf /var/lib/zephir/data/0/*
service zephir start
```

- Sur un module EOLE autre que Zéphir

```
service z_stats stop
rm -rf /usr/share/zephir/monitor/data/*
rm -rf /usr/share/zephir/monitor/stats/*
service z_stats start
```



Si perdre les statistiques pose problème, il est possible de convertir les fichiers `.rrd` avec l'outil `rrdtool`.

Depuis l'ancien serveur, pour convertir les fichiers RRD vers des fichiers XML avec la commande `dump` :

```
rrdtool dump stats.rrd > stats.xml
```

Après les avoir transférés sur le nouveau serveur il faut les convertir en RRD avec la commande `restore` :

```
rrdtool restore -f stats.xml stats.rrd
```

Le serveur peut maintenant lire le fichier. Vous pouvez le tester avec la commande `info` :

```
rrdtool info stats.rrd
```

Attention, il y a un (ou plusieurs) fichier par agent.

Exemple sur un serveur Zéphir :

```
root@zephir:~# ls -l /var/lib/zephir/data/0/*/*.rrd -rw-r--r-- 1
root root 11464 août 31 14:51
/var/lib/zephir/data/0/bastion/status.rrd -rw-r--r-- 1 root root
17032 août 31 15:27 /var/lib/zephir/data/0/bilan/status.rrd
-rw-r--r-- 1 root root 13576 août 31 15:26
/var/lib/zephir/data/0/debsums/status.rrd -rw-r--r-- 1 root root
```

```
1000 août 31 14:51 /var/lib/zephir/data/0/diag/status.rrd
-rw-r--r-- 1 root root 13576 août 31 15:26
/var/lib/zephir/data/0/diskspace /status.rrd
[...]
```

Si vous voulez convertir un répertoire entier en XML, utilisez ce petit script bash :

```
for f in *.rrd; do rrdtool dump ${f} > ${f}.xml; done
```

S o u r c e :

<http://blog.remibergsma.com/2012/04/30/rrdtool-moving-data-between-32bit-and-64bit-archite>

## Comment débloquer les message en file d'attente ?

Un nombre de messages apparaissent comme étant *Frozen* dans le retour de la commande `diagnose`.

```
*** Messagerie
. Courrier SMTP => Ok
. File d'attente => 1 message(s)
. Messages "Frozen" => 1 message(s)
```



Une solution consiste à récupérer les identifiants des messages :

```
root@scribe:~# exim4 -bp
10h 2.5K 1abJaX-00036S-Bu <> *** frozen ***
touser@ac-test.fr
```

Il est ensuite possible de récupérer les journaux spécifiques message par message :

```
root@scribe:~# exim4 -Mvl 1abJaX-00036S-Bu
2016-03-03 04:06:05 Received from <> R=1abJaX-00036L-8j
U=Debian-exim P=local S=2525
2016-03-03 04:06:05 SMTP error from remote mail server after RCPT
TO:<touser@ac-test.fr>: host socrate.in.ac-dijon.fr
[192.168.57.212]: 554 5.7.1 <touser@ac-test.fr>: Recipient address
rejected: Access denied
2016-03-03 04:06:05 touser@ac-test.fr R=satellite_route
T=remote_smtp: SMTP error from remote mail server after RCPT
TO:<touser@ac-test.fr>: host socrate.in.ac-dijon.fr
[192.168.57.212]: 554 5.7.1 <touser@ac-test.fr>: Recipient address
rejected: Access denied
*** Frozen (delivery error message)
```

Dans cet exemple, le message d'erreur est `Recipient address rejected: Access denied`, l'expéditeur n'est pas autorisé à transiter par la passerelle configurée dans l'interface de configuration du module.

## Comment changer le jour de mise à jour d'un serveur EOLE ?

Le jour tiré au hasard pour les mises à jour ne me convient pas et je souhaiterais le changer.

```
1 root@eole:~# manage_schedule -l
```

```

2 Tâches planifiées EOLE :
3 * les tâches hebdomadaires se feront le vendredi à 05:35 (hors sauvegarde)
4 - après sauvegarde
5 + Mise à jour du serveur (majauto)
6 root@eole:~#

```



Une solution consiste à supprimer le fichier de configuration `/etc/eole/extra/schedule/config.eol`.

```

1 root@eole:~# rm /etc/eole/extra/schedule/config.eol
2 rm : supprimer fichier '/etc/eole/extra/schedule/config.eol' ? y
3 root@eole:~# manage_schedule -l
4 Tâches planifiées EOLE :
5 * les tâches hebdomadaires se feront le jeudi à 04:12 (hors sauvegarde)
6 - après sauvegarde
7 + Mise à jour du serveur (majauto)
8 root@eole:~#

```

À partir d'EOLE 2.7.0, il est possible de fixer le jour et l'heure de la mise à jour hebdomadaire à l'aide de la commande `CreoleSet`.



Pour paramétrer la mise à jour hebdomadaire le mercredi matin à 3h30, il faut exécuter les commandes suivantes :

```

1 root@eole:~# CreoleSet .schedule.schedule.weekday 3
2 root@eole:~# CreoleSet .schedule.schedule.hour 3
3 root@eole:~# CreoleSet .schedule.schedule.minute 30

```

Le jour choisi devra cependant être différent de celui choisi pour le "Jour des tâches mensuelles la première semaine du mois" (`.schedule.schedule.monthday`).

## Le proxy empêche les mises à jour

Les modifications apportées au proxy transparent à partir de la version 2.6.1 provoquent le blocage de certaines mises à jour aussi, la déclaration du proxy est nécessaire pour effectuer les mises à jour d'un module EOLE qui serait protégé par un module Amon.

```

1 root@scribe:~# Maj-Auto
2 Mise à jour le lundi 20 mars 2017 11:47:52
3 *** scribe 2.6.1 ***
4
5 Maj-Auto - (VERSION CANDIDATE) - Augmenter le niveau de mise à jour peut empêcher de
 revenir au niveau de mise à jour stable.
6 Voulez-vous continuer ? [oui/non]
7 [non] : oui
8 pyeole.pkg - Pas de configuration du miroir Ubuntu avec eole.ac-dijon.fr qui semble
 inaccessible : Impossible d'obtenir la version pour le dépôt :
 http://eole.ac-dijon.fr/ubuntu/dists/xenial/main/binary-amd64/Release
9 pyeole.pkg - Pas de configuration du miroir Ubuntu avec ftp.crihan.fr qui semble
 inaccessible : Impossible d'obtenir la version pour le dépôt :
 http://ftp.crihan.fr/ubuntu/dists/xenial/main/binary-amd64/Release
10 Maj-Auto - Impossible de configurer les sources APT pour Ubuntu

```



La déclaration du proxy s'effectue dans l'onglet `Général` de l'interface de configuration du

module, passer Utiliser un serveur mandataire (proxy) pour accéder à Internet à oui et paramétrer l'adresse du proxy dans le champ Nom ou adresse IP du serveur proxy.



Pour effectuer les mises à jour d'un module qui n'est pas encore instancié, il faut configurer manuellement la variable d'environnement :

```
export http_proxy=http://<adresseProxy>:<portProxy>
Maj-Auto
```

## Comment lister les services gérés par CreoleService

Il peut être utile de lister les services qui sont gérés par CreoleService.



Une astuce consiste à utiliser la commande `CreoleGet .containers.services|grep \.name=`



```
1 root@eolebase:~# CreoleGet .containers.services|grep \.name=
2 service0.name="networking"
3 service1.name="cron"
4 service10.name="exim4"
5 service11.name="eoleflask"
6 service12.name="nginx"
7 service13.name="ead3"
8 service14.name="genconfig"
9 service15.name="bastion"
10 service16.name="z_stats"
11 service2.name="rng-tools"
12 service3.name="ntp"
13 service4.name="nut-server"
14 service5.name="salt-api"
15 service6.name="salt-master"
16 service7.name="salt-minion"
17 service8.name="ead-server"
18 service9.name="ead-web"
19 root@eolebase:~#
```

## Questions propres au partitionnement

### Accéder aux partitions du module depuis un Live Linux

Lorsqu'on a recours à un live CD ou USB, il n'est pas possible d'accéder directement aux partitions.

```
1 # mkdir /media/partition
2 # mount /dev/sda2 /media/partition
3 mount: type inconnu de système de fichiers 'LVM2_member'
```



### Installer LVM et procéder au montage

Sur des Linux Live ne gérant pas par défaut les volumes logiques il faut installer le paquet LVM :

```
apt-get install lvm2
```

Afficher les groupes de volumes :

```
1 # vgscan
2 Reading all physical volumes. This may take a while...
3 Found volume group "eolebase-vg" using metadata type lvm2
```

Changer les attributs d'un groupe de volumes spécifiques

```
1 # vgchange -a y eolebase-vg
2 4 logical volume(s) in volume group "eolebase-vg" now active
```

2 méthodes pour lister les volumes logiques

```
1 # ll /dev/mapper/
2 total 0
3 drwxr-xr-x 2 root root 160 févr. 8 11:53 ./
4 drwxr-xr-x 19 root root 4460 févr. 8 11:53 ../
5 crw----- 1 root root 10, 236 févr. 8 11:53 control
6 lrwxrwxrwx 1 root root 7 févr. 8 11:53 eolebase--vg-home ->
 ../dm-4
7 lrwxrwxrwx 1 root root 7 févr. 8 11:53 eolebase--vg-root ->
 ../dm-0
8 lrwxrwxrwx 1 root root 7 févr. 8 11:53 eolebase--vg-swap_1 ->
 ../dm-1
9 lrwxrwxrwx 1 root root 7 févr. 8 11:53 eolebase--vg-tmp -> ../dm-2
10 lrwxrwxrwx 1 root root 7 févr. 8 11:53 eolebase--vg-var -> ../dm-3
```

OU

```
1 # lvs
2 --- Logical volume ---
3 LV Path /dev/eolebase-vg/swap_1
4 LV Name swap_1
5 VG Name eolebase-vg
6 LV UUID 0047WX-fpNm-5Ydq-9fSF-8rXN-iPYP-T3rCmm
7 LV Write Access read/write
8 LV Creation host, time eolebase, 2017-02-06 21:48:52 +0100
9 LV Status available
10 # open 2
11 LV Size 1,09 GiB
12 Current LE 280
13 Segments 1
14 Allocation inherit
15 Read ahead sectors auto
16 - currently set to 256
17 Block device 252:1
18 [...]
```


Montage de la partition :

```
mount /dev/mapper/eolebase--vg-root /media/partition
```

## Ajouter de l'espace disque à un volume LVM

Sur le nouveau périphérique physique, créer une partition de type Linux LVM (8E), avec `cgdisk` par exemple.

La nouvelle partition s'appelle par exemple `/dev/sdb1` et peut être ajoutée au volume, par exemple pour agrandir `/var`.



Après avoir créé la nouvelle partition `/dev/sdb1` il peut être nécessaire de redémarrer le



serveur pour la faire prendre en compte par le système.

## Démonter la partition

Pour démonter la partition

```
umount /var
```

## Créer un volume physique

Créer un volume physique avec la nouvelle partition :

```
pvcreate /dev/sdb1
```

## Quel est le groupe de volumes

Rechercher dans quel groupe de volumes (VG Name) se trouve le volume logique `/var` :

```
1 root@scribe:/dev/mapper# lvs /dev/scribe-vg/var
2 --- Logical volume ---
3 LV Path /dev/scribe-vg/var
4 LV Name var
5 VG Name scribe-vg
6 LV UUID N4dHMU-htpz-AhEI-x5Ld-EvpM-ZFJX-M3LbHD
7 LV Write Access read/write
8 LV Creation host, time scribe, 2017-01-16 19:17:09 +0100
9 LV Status available
10 # open 1
11 LV Size 8,35 GiB
12 Current LE 2138
13 Segments 1
14 Allocation inherit
15 Read ahead sectors auto
16 - currently set to 256
17 Block device 252:3
18
19 root@scribe:/dev/mapper#
```

Ajouter ce volume physique au groupe de volumes contenant le volume logique `/var`, ici `scribe-vg` :

```
vgextend scribe-vg /dev/sdb1
```

## Agrandir le volume logique

Agrandir le volume logique correspondant à `/var` avec le nouvel espace libre :

```
lvextend -l +100%FREE /dev/scribe-vg/var
```

```
e2fsck -f /dev/scribe-vg/var
```

```
resize2fs /dev/scribe-vg/var
```

## Redimensionner un volume LVM

Sur un serveur où une partition est saturée.

```
1 root@scribe:~# df -h
2 Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
3 udev 1,5G 0 1,5G 0% /dev
4 tmpfs 301M 52M 250M 18% /run
5 /dev/mapper/scribe--vg-root 9,1G 2,6G 6,0G 30% /
```

```

6 tmpfs 1,5G 28K 1,5G 1% /dev/shm
7 tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
8 tmpfs 1,5G 0 1,5G 0% /sys/fs/cgroup
9 /dev/sda1 687M 107M 531M 17% /boot
10 /dev/mapper/scribe--vg-tmp 1,8G 3,4M 1,7G 1% /tmp
11 /dev/mapper/scribe--vg-var 8,1G 8G 0,1G 99% /var
12 /dev/mapper/scribe--vg-home 18G 149M 18G 1% /home
13 tmpfs 301M 0 301M 0% /run/user/0
14 root@scribe:~#

```

La partition `/var` est occupée à 99% alors que la partition `/home`, est occupée à 1%.

Réduire la partition `/home` de 1Go permet d'ajouter d'ajouter 1Go à `/var`.

Pour démonter le périphérique :

```
root@scribe:~# umount /home
```

Si le périphérique est occupé, la commande `lsof` renvoie les programmes utilisant la partition :

```
lsof | grep home
```

Il faut alors arrêter les services concernés puis démonter la partition.

## Vérifier le support

Pour vérifier le support, lancer la commande :

```
fsck -f /dev/mapper/scribe--vg-home
```

## Diminuer la taille de la première partition

Réduire le système de fichiers :

```
resize2fs -p /dev/scribe-vg/home 1G
```

Réduire la partition logique :

```
lvresize -L-1G /dev/scribe-vg/home
```

Vérifier l'intégrité du système du système de fichiers :

```
e2fsck -f /dev/scribe-vg/home
```

## Vérifier l'espace libéré

Pour vérifier que l'espace a bien été libéré il faut utiliser la commande `vgdisplay` :

```

vgdisplay
1 root@scribe:~# vgdisplay
2 --- Volume group ---
3 VG Name scribe-vg
4 System ID
5 Format lvm2
6 Metadata Areas 1
7 Metadata Sequence No 6
8 VG Access read/write
9 VG Status resizable
10 MAX LV 0
11 Cur LV 5
12 Open LV 5
13 Max PV 0
14 Cur PV 1
15 Act PV 1

```

```
16 VG Size 39,30 GiB
17 PE Size 4,00 MiB
18 Total PE 10060
19 Alloc PE / Size 10060 / 39,30 GiB
20 Free PE / Size 0 / 0
21 VG UUID hcuPgd-tSEe-xu20-Q3XP-hrwU-5qfU-41Fkf3
22
23 root@scribe:~#
```

La ligne `Free PE / Size` affiche l'espace libre.

## Agrandir la taille de la deuxième partition

Les agrandissements peuvent se faire à chaud, ce qui est recommandé si la partition contient les commandes.

Vérifier l'intégrité du système du système de fichiers :

```
e2fsck -f /dev/scribe-vg/var
```

Agrandir la partition logique :

```
lvresize -L+1G /dev/scribe-vg/var
```

Étendre le système de fichiers (sans option le système de fichiers prend toute la place possible) :

```
resize2fs /dev/scribe-vg/var
```


## Remonter le périphérique

Procéder au montage du périphérique avec la commande `mount` :

```
mount /var/home
```

Pensez à redémarrer les services qui ont précédemment été arrêtés.

## Partition saturée




Une partition saturée apparaît en rouge dans l'EAD, la cause peut être :

- le manque de place disponible ;
- le manque d'inodes disponibles.

La cause de la saturation apparaît dans la page Occupation des disques, soit les inodes soit l'utilisation sont à un pourcentage élevé. La résolution du problème est différente selon le cas.

## Partition / saturée



Si la partition racine est saturée sans raison apparente et que le taux d'inodes est correct, le montage d'un répertoire avant copie a peut être échoué. La conséquence est que la copie c'est faite sur la partition racine et non sur le montage. Cela peut être le cas, par exemple, de la sauvegarde.



Il faut donc vérifier le contenu et la place occupée par les répertoires (points de montage) `/mnt`, `/mnt/sauvegardes` et `/media` :

Si le répertoire `/mnt/sauvegardes` n'est pas monté il doit être vide :

```
root@scribe:/mnt/sauvegardes# ls -la
total 8 drwxr-xr-x 2 root root 4096 mai 25 11:29 ./ drwxr-xr-x 26
root root 4096 sept. 9 21:07 ../
```

```
root@scribe:/mnt/sauvegardes#
```

Normalement le répertoire `/media` ne contient que des sous-dossiers pour le montage des partitions et ou des périphériques.

Pour vérifier l'espace occupé par ces différents répertoires :

```
root@scribe:/# du -h --max-depth=1 /media /mnt/
4,0K /media 4,0K /mnt/
```



Dans certains cas particuliers, la taille allouée à la partition `/` peut être trop juste. Il est possible de revoir la taille des partitions avec l'outil de gestion des volumes logiques (LVM<sup>[p. 1170]</sup>).

## Partition `/var` saturée

Cette partition contient entre autres les journaux systèmes du serveur.



La commande suivante affiche l'espace occupé par chaque répertoire et les classe par taille, le plus grand nombre en dernier (sans tenir compte de l'unité) :

```
du -smh /var/* | sort -n
```



Un service mal configuré génère une quantité importante de journaux. Si le problème n'est pas résolu la partition va de-nouveau saturer.



Dans certains cas particuliers, la taille allouée à la partition `/var` peut être trop juste. Il est possible de revoir la taille des partitions avec l'outil de gestion des volumes logiques (LVM<sup>[p. 1170]</sup>).

## Partition `/var` saturée en inode

Un nombre important de fichiers peut être du à un service mal configuré mais peut aussi être du à un fonctionnement normal. Il faut identifier le répertoire dans lequel il y a le plus de fichier.



La commande suivante affiche le nombre de fichiers par répertoire et les classe par taille, le plus grand nombre en dernier :

```
for i in $(find /var -type d); do f=$(ls -A $i | wc -l); echo "$f : $i"; done | sort -n
```

Selon les circonstances il faudra soit supprimer des fichiers soit agrandir la partition.



La suppression de fichier ne doit pas être effectué sans connaissances solides du système d'exploitation.

## Questions propres à l'EAD

### Problème d'accès à l'EAD avec un nom de domaine incorrect

Pour avoir accès à l'EAD il faut impérativement que le nom de domaine soit présent dans le certificat SSL.

Il est notamment impossible de se connecter à l'EAD avec une simple adresse IP.


Il existe plusieurs méthodes pour connaître les noms de domaine présents dans le certificat SSL, par exemple il est possible d'utiliser un navigateur Internet.

#### Exemple avec Firefox


- Cliquer sur le cadenas à côté de l'URL



- Cliquer sur la flèche dirigée vers la droite pour afficher les détails de la connexion





- Cliquer sur le bouton **Plus d'informations**, le nom de domaine principal du certificat apparaît alors dans la partie **Identité du site web** et **Site web**




- Il est possible que des noms alternatifs soient renseignés dans le certificat. Pour les retrouver, cliquer sur le bouton **Afficher le certificat**, puis sur l'onglet **Détails** et


sélectionner la ligne `Nom alternatif du sujet de certificat`, les noms alternatifs sont affichés dans la boîte `Valeur du champ`.



Attention, même si la bonne adresse IP apparaît dans le certificat, elle ne sera pas prise en compte.



Si le nom de domaine n'apparaît pas et que le certificat est de type autosigné, il faut le rajouter dans l'onglet `Certificats ssl` de l'interface de configuration du module en mode expert.



La modification, dans l'interface de configuration du module, de l'un des paramètres constituant un certificat (nom d'établissement, numéro RNE, etc...) suivie d'une reconfiguration du module ne régénère pas les certificats. Un message explicite le signale lors de l'étape de reconfiguration.

Après changement des paramètres il est nécessaire de supprimer le certificat :

```
rm -f /etc/ssl/certs/eole.crt
```

puis lancer la reconfiguration du module :

```
reconfigure
```

Plutôt qu'une suppression, il est possible d'utiliser la commande `gen_certif.py` avec l'option `-f` pour forcer la régénération (cependant, il faut que cette commande soit précédée d'une reconfiguration du module pour que les templates de configuration des certificats soient à jour).



```
reconfigure
/usr/share/creole/gen_certif.py -f ou
/usr/share/creole/gen_certif.py -f nom_du_certificat pour la régénération
d'un certificat en particulier.
reconfigure
```

## Services et journaux

Les fichiers journaux associés aux services EAD sont les suivants :

- `/var/log/rsyslog/local/ead-server/ead-server.info.log`
- `/var/log/rsyslog/local/ead-web/ead-web.info.log`

Si le service `ead-server` ne démarre plus ou si des actions EAD ne se chargent plus et que la consultation des fichiers journaux n'apportent pas d'informations pertinentes, le service peut être exécuté manuellement à l'aide des commandes suivantes :

```
1 service ead-server stop
2 cd /tmp
3 export PYTHONPATH=/usr/share
4 twistd3 -noy /usr/share/ead2/backend/eadserver.tac
```

La combinaison de touches `ctrl+c` permet d'arrêter le programme.

Si c'est le service `ead-web` qui est en erreur, le service peut être exécuté manuellement à l'aide des commandes suivantes :

```
1 service ead-web stop
2 cd /tmp
3 export PYTHONPATH=/usr/share
4 twistd3 -noy /usr/share/ead2/frontend/frontend.tac
```

La combinaison de touches `ctrl+c` permet d'arrêter le programme.

## La mire de connexion de l'EAD3 n'affiche pas les informations de contexte, il est impossible de se connecter

La mire de connexion s'affiche mais le domaine, le nom du module et de la machine ne s'affiche pas. Il est de plus impossible de se connecter.

### 🔍 Vérifier le certificat et l'acceptation du certificat.

Pour fonctionner la connexion à l'EAD3 a besoin d'un certificat valide et reconnue par la navigateur. Le cache du navigateur peut faire que la mire peut s'afficher alors que le certificat n'est plus reconnu.

## Questions propres à l'interface de configuration du module

### Accéder à l'interface de configuration du module depuis un navigateur web

Je n'arrive pas à accéder à l'interface de configuration du module depuis mon navigateur web.



Pour pouvoir accéder à l'interface de configuration du module depuis un navigateur web il faut que les deux pré-requis suivants soient respectés :

1. activer l'écoute de l'interface sur l'extérieur en passant la variable `En écoute depuis l'extérieur` à `oui` dans l'onglet `Eoleflask`.
2. autoriser votre adresse IP pour administrer le serveur dans l'onglet de l'interface réseau concernée.

Après instance ou reconfigure, l'interface de configuration du module est accessible depuis un navigateur web en HTTPS à l'adresse suivante :

```
https://<adresse_serveur>/genconfig/
```

```
ou : https://<adresse_serveur>:7000/genconfig/
```

## Revenir au dernier état fonctionnel du serveur

Un mauvais paramétrage du serveur ne permet plus d'aller au bout de la reconfiguration du module.



Un fichier `config.eol.bak` est sauvegardé dans le répertoire `/etc/eole/` à la fin de l'instanciation et à la fin de la reconfiguration du serveur.

Cela permet de conserver la dernière configuration fonctionnelle du serveur.

À chaque reconfiguration du serveur un fichier `config.eol.bak.1` est généré. Celui-ci est une copie de la configuration fonctionnelle de l'état précédent.

S'il existe une différence entre `config.eol` et `config.eol.bak` c'est que la configuration du serveur a été modifiée mais qu'elle n'a pas encore été appliquée.

## Comment modifier la valeur d'une variable verrouillée

Il est vivement recommandé de ne pas éditer manuellement le fichier `config.eol` pour éviter les erreurs de frappe ou de type de données.



Exporter puis importer le fichier de configuration courant permet de passer outre le verrouillage des variables.



Cette astuce demande une bonne maîtrise des implications que peut avoir le changement d'une valeur verrouillée. Et une valeur n'est jamais verrouillée sans raison.

Par exemple, le changement de l'identifiant de l'établissement ne se répercute pas sur l'annuaire dont le schéma n'est construit qu'une fois au moment de l'instance du serveur.



Pour modifier la valeur verrouillée `Identifiant de l'établissement` :

- ouvrir l'interface de configuration du module ;
- importer le fichier de configuration courant : `Fichier` → `Importer une Configuration` →

`/etc/eole/config.eol` ;

- modifier la valeur de l'identifiant de l'établissement ;
- enregistrer la configuration : `Fichier` → `Enregistrer la configuration` ;
- procéder à une reconfiguration du serveur à l'aide de la commande `reconfigure` .

## Erreurs de timeout ou erreur 504 avec Nginx

L'utilisation de la nouvelle interface de configuration du module sur une petite configuration peut poser problème.

Cela se traduit par des erreurs de timeout<sup>[p.1186]</sup> avec Nginx ou une `erreur 504 (méthode not allowed)` dans l'interface de configuration du module et `[ERROR] WORKER TIMEOUT (pid:XXXX)` dans les logs de Gunicorn<sup>[p.1165]</sup>.



La valeur de timeout peut être changée à la ligne `timeout = '120'` dans le fichier de configuration de eoleflask : `/etc/eole/flask/eoleflask.conf`. Celui-ci n'est pas templatisé et n'est donc pas écrasé en cas de reconfiguration du serveur.

Le changement de valeur doit être suivi d'une relance du service eoleflask :

```
CreoleService eoleflask restart
```

## Interface de configuration en mode console

Impossible de trouver le mode console de l'interface de configuration du module.



Le mode console a été supprimé par contre il est possible :

- d'accéder à distance à l'interface de configuration du module via un navigateur web ;
- d'utiliser la commande `CreoleSet` pour configurer une variable en ligne de commande.

## Consultation des mots de passe dans l'interface de configuration

Sur les versions d'EOLE supérieures à 2.6.0, les valeurs des variables de type *password* sont masquées lorsque le champ n'est pas en mode édition, donc inaccessibles lorsque le champ est verrouillé.



La consultation d'un mot de passe non éditable (stocké dans une variable verrouillée par exemple) est possible en passant en mode Debug. Le mot de passe pouvant malgré tout apparaître tronqué, sa valeur intégrale est accessible dans l'info-bulle qui s'affiche lors du survol du champ.

# 2. Questions fréquentes propres au module Scribe

## Le test de la base de données Samba signale des erreurs

À partir d'EOLE 2.8.1, la base de données Samba du serveur Active Directory est vérifiée toutes les nuits à l'aide de la commande `samba-tool dbcheck`.

Le résultat de ce test est consultable à l'aide de la commande `diagnose` :

```
Base de données samba :
.
Nombre d'erreurs => 10
```

Il apparaît également dans l'agent Zéphir du serveur :

## Vérification de la base Samba


Retour

État : **Erreur**

Date de la mesure : 2023-09-12 10:09:15

Dernier problème (**Erreur**) : 2023-09-12 10:09:15

Intervalle de mesure : 3600 s

état	message
	Nombre d'erreurs détectées : 10

Sur les modules Scribe et AmonEcole, le serveur AD est dans le conteneur `addc`.  
 Il est possible de ré-exécuter le test à l'aide de la commande : `ssh addc "samba-tool dbcheck"`.  
 La commande `ssh addc "samba-tool dbcheck --fix --yes"` permettra de résoudre le problème dans la majorité des cas.

Une fois l'erreur résolue, les rapports peuvent être re-générées à l'aide de la commande suivante :

```
/usr/share/eole/sbin/run_samba_tool_dbcheck
```

## Relancer la génération du conteneur addc

Si la génération du conteneur `addc` a échoué (à cause d'un problème réseau, par exemple), il est nécessaire de supprimer le conteneur LXC<sup>[p.1171]</sup> avant de relancer la commande `instance`.

```
root@scribe:~# lxc-stop -n addc
root@scribe:~# lxc-destroy -n addc
root@scribe:~# instance
```

Il est évidemment recommandé de ne pas exécuter ces commandes sur un serveur déjà en production !

## Modifier le mot de passe d'un utilisateur en ligne de commande

Le mot de passe d'un utilisateur peut être modifié en ligne de commande avec la commande `changepasswordeole.pl`.

```
changepasswordeole.pl
```

```
Usage: /usr/sbin/changepasswordeole.pl [user] [password]
[changePwd]
```

Si la commande échoue avec un message qui ressemble au suivant, vérifier que le mot de passe proposé respecte la politique de sécurité mise en place sur le serveur AD :

```
Unable to modify unicodePwd for
CN=admin,CN=Users,DC=domscribe,DC=ac-test,DC=fr (0000052D:
Constraint violation - check password restrictions: the password
does not meet the complexity criteria!)
```

## Comment effectuer un changement de nom de domaine académique

Le changement du nom de domaine académique entraîne un dysfonctionnement de l'annuaire LDAP car la construction de l'annuaire utilise cette valeur et n'a lieu qu'une fois au moment de l'instance.

Pour connaître le nom de domaine utilisé dans l'annuaire :

```
slapcat -f /etc/ldap/slapd.conf -o ldif-wrap=no | grep -E 'dn:
ou=[^,]+,ou=education'
```

Le nom utilisé ici est `ac-test` :

```
dn: ou=ac-test,ou=education,o=gouv,c=fr
```

Le nom de domaine `Nom de domaine académique` se change dans l'interface de configuration du module dans l'onglet `Général`.

Le suffixe peut être changé dans le même onglet à la ligne `Suffixe du nom de domaine académique`.

Pour connaître la valeur de ces variables en ligne de commande :

```
CreoleGet nom_academie
ac-test
CreoleGet suffixe_domaine_academique
fr
```

La solution consiste à extraire l'annuaire, à faire la modification souhaitée dans tous les `.ldif`, puis à injecter l'annuaire modifié.

Extraire l'annuaire :

### Arrêt du service

```
service slapd stop
```

Extraction vers `~root/full-ldap-old.ldif` :

```
slapcat -f /etc/ldap/slapd.conf -o ldif-wrap=no >
~root/full-ldap-old.ldif
```



Remplacer toutes les occurrences de **ou=ac-test** par **ou=ac-dijon** et toutes les occurrences de **ou : ac-test** par **ou : ac-dijon** avec la commande :

```
sed -e 's/ou=ac-test,/ou=ac-dijon,/g' -e 's/ou:
ac-test,/ou=ac-dijon,/g' ~root/full-ldap-old.ldif >
~root/full-ldap-fixed.ldif
```



Vérifier l'absence (hors messagerie -i) de la chaîne **ac-test** dans le nouveau fichier :

```
grep 'ac-test' ~root/full-ldap-fixed.ldif
```

Injection du nouvel annuaire avec les commandes suivantes :

- Supprimer les anciens fichiers d'annuaire, sauf le fichier `/var/lib/ldap/DB_CONFIG`

```
rm -f /var/lib/ldap/[^D]*
```

- Injecter l'annuaire corrigé

```
slapadd -f /etc/ldap/slapd.conf -l ~root/full-ldap-fixed.ldif
-##### 47.59% eta 04s elapsed 03s spd 307.1 k/s
Closing DB...
```

- Corriger le propriétaire des fichiers de la base de données

```
chown -R openldap: /var/lib/ldap/
```

- Redémarrer l'annuaire

```
service slapd start
```



Vérifier le bon fonctionnement du service avec la commande `diagnose`.

## Comment effectuer un changement de nom de domaine de messagerie

Le nom de domaine de la messagerie pour les listes de discussions avant changement :

```
ll $(CreoleGet container_path_mail)/var/lib/sympa/expl/
total 12 drwxrwx--x 3 sympas sympas 4096 janv. 28 01:26 ./ drwxrwx--x 8 sympas
sympas 4096 janv. 15 20:11 ../
drwxr-xr-x 53 sympas sympas 4096 févr. 2 01:57 i-etb1.ac-test.fr/
```

La valeur du nom de domaine de la messagerie est ici `etb1.ac-test.fr` :

```
root@scribe:~# CreoleGet domaine_messagerie_etab
etb1.ac-test.fr
```



Pour changer le nom de domaine de la messagerie il est possible d'utiliser le script `/usr/share/eole/backend/migre-domaine-messagerie.sh` :

```
/usr/share/eole/backend/migre-domaine-messagerie.sh
etb1.ac-test.fr etb1.ac-dijon.fr
Migrer de etb1.ac-test.fr vers etb1.ac-dijon.fr [oui/non]
[non] : oui
Sauvegarde de l'annuaire dans /root/annuaire-20160202.ldif...
Stop System V service slapd [OK]
Modification de l'annuaire...
100.00% eta none elapsed 06s spd 326.7 k/s
Closing DB...
Start System V service slapd [OK]
Migration des configurations sympa...
Migration des alias Exim4...
Migration terminée : modifiez la variable "Nom de domaine de la
messagerie"
puis lancez la commande *reconfigure*
```



Comme indiqué il faut changer le Nom de domaine de la messagerie dans l'onglet **Messagerie** de l'interface de configuration du module.

Il est également possible de le faire en ligne de commande avec **CreoleSet** :

```
CreoleSet domaine_messagerie_etab etb1.ac-dijon.fr
```

Pour vérifier la valeur de la variable :

```
CreoleGet domaine_messagerie_etab
etb1.ac-dijon.fr
```



Le changement du nom de domaine de la messagerie nécessite une reconfiguration du serveur avec la commande **reconfigure** .

Le nom de domaine de la messagerie pour les listes de discussions est devenu i-etb1.ac-dijon.fr :

```
ll $(CreoleGet container_path_mail)/var/lib/sympa/expl/
total 12 drwxrwx--x 3 sympa sympa 4096 févr. 2 15:49 ./ drwxrwx--x 8 sympa
sympa 4096 janv. 15 20:11 ../ drwxr-xr-x 53 sympa sympa 4096 févr. 2 01:57
i-etb1.ac-dijon.fr/
```

## Comment effectuer un changement de nom du serveur de fichier

Le changement du nom du contrôleur de domaine et/ou du nom du domaine Samba entraîne un

dysfonctionnement de l'annuaire LDAP car la construction de l'annuaire utilise cette valeur et n'a lieu qu'une fois au moment de l'instance.

Pour connaître le nom du domaine Samba utilisé dans l'annuaire :

```
slapcat -f /etc/ldap/slapd.conf -o ldif-wrap=no | grep
"^sambaDomainName"
```

Le nom utilisé ici est `dompedago` :

```
sambaDomainName: dompedago
```

Pour connaître le nom du contrôleur de domaine utilisé dans l'annuaire :

```
slapcat -f /etc/ldap/slapd.conf -o ldif-wrap=no | grep -m1
'sambaShareURI'
```

Le nom utilisé ici est `scribe` :

```
sambaShareURI: \\scribe\icones$
```

Le nom du contrôleur de domaine et le nom du domaine Samba sont configurés dans l'interface de configuration du module dans l'onglet `Samba`.


Pour connaître la valeur de ces variables en ligne de commande :

```
CreoleGet smb_netbios_name
```


```
scribe
```

```
CreoleGet smb_workgroup
```

```
dompedago
```



La solution consiste à extraire l'annuaire, à faire la modification souhaitée dans tous le `.ldif`, puis à injecter l'annuaire modifié.




Extraire l'annuaire après arrêt du service :

Arrêt du service

```
service slapd stop
```

Extraction vers `~root/full-ldap-old.ldif` :

```
slapcat -f /etc/ldap/slapd.conf -o ldif-wrap=no >
~root/full-ldap-old.ldif
```



Remplacer toutes les occurrences de **scribe** par **nomnetbios** avec la commande :

```
sed -e 's/\\\\\\\\scribe\\\\\\\\\\\\\\\\nomnetbios\\\\\\\\/g'
~root/full-ldap-old.ldif > ~root/full-ldap-partiallyprefixed.ldif
```

```
sed -e 's/\\\\\\\\\\\\\\\\scribe\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\nomnetbios\\\\\\\\/g'
~root/full-ldap-partiallyprefixed.ldif >
~root/full-ldap-prefixed.ldif
```



Remplacer toutes les occurrences de **dompedago** par **nomworkgroup** avec la commande :



```
sed -e 's/=dompedago,/=nomworkgroup,/g' -e 's/sambaDomainName:
dompedago/sambaDomainName: nomworkgroup/g'
~root/full-ldap-prefixed.ldif > ~root/full-ldap-fixed.ldif
```



Vérifier l'absence (hors messagerie -i) de la chaîne **ac-test** dans le nouveau fichier :

```
grep 'scribe' ~root/full-ldap-prefixed.ldif
```

Injection du nouvel annuaire avec les commandes suivantes :

- Supprimer les anciens fichiers d'annuaire, sauf le fichier `/var/lib/ldap/DB_CONFIG`

```
rm -f /var/lib/ldap/[^D]*
```

- Injecter l'annuaire corrigé

```
slapadd -f /etc/ldap/slapd.conf -l ~root/full-ldap-prefixed.ldif
-##### 47.59% eta 04s elapsed 03s spd 307.1 k/s
Closing DB...
```

- Corriger le propriétaire des fichiers de la base de données

```
chown -R openldap: /var/lib/ldap/
```

- Redémarrer l'annuaire

```
service slapd start
```



Vider le cache de Samba :

```
net cache flush
```

Si cela ne suffit pas il faut supprimer les fichiers `/var/lib/samba/wins.dat` et `/var/cache/samba/browse.dat` :

```
service samba stop
```

```
rm -f /var/lib/samba/wins.dat /var/cache/samba/browse.dat
```

```
service samba start
```



Vérifier le bon fonctionnement du service avec la commande `diagnose`.

## Comment effectuer un changement de l'identifiant de l'établissement (UAI)

L'identifiant de l'établissement est une valeur verrouillée dans l'interface de configuration une fois le serveur instancié.

Il est vivement recommandé de ne pas éditer manuellement le fichier `config.eol` pour éviter les erreurs de frappe ou de type de données.



Exporter puis importer le fichier de configuration courant permet de passer outre le

verrouillage des variables.



Cette astuce demande une bonne maîtrise des implications que peut avoir le changement d'une valeur verrouillée. Et une valeur n'est jamais verrouillée sans raison.

Par exemple, le changement de l'identifiant de l'établissement ne se répercute pas sur l'annuaire dont le schéma n'est construit qu'une fois au moment de l'instance du serveur.



Pour modifier la valeur verrouillée `Identifiant de l'établissement` :

- ouvrir l'interface de configuration du module ;
- importer le fichier de configuration courant : `Fichier` → `Importer une Configuration` → `/etc/eole/config.eol` ;
- modifier la valeur de l'identifiant de l'établissement ;
- enregistrer la configuration : `Fichier` → `Enregistrer la configuration` ;
- procéder à une reconfiguration du serveur à l'aide de la commande `reconfigure` .

Le changement de l'identifiant de l'établissement (UAI) entraîne un dysfonctionnement de l'annuaire LDAP car la construction de l'annuaire utilise cette valeur et n'a lieu qu'une fois au moment de l'instance.

Pour connaître l'identifiant utilisé dans l'annuaire :

```
slapcat -f /etc/ldap/slapd.conf -o ldif-wrap=no | grep "cn=edu"
```

L'UAI utilisé ici est `0000000A` :

```
d n :
cn=edu,ou=local,ou=groupes,ou=0000000A,ou=ac-test,ou=education,o=gouv,c=fr
```

L'UAI est configuré dans l'interface de configuration du module dans l'onglet `Général` .

Pour connaître la valeur de cette variable en ligne de commande :

```
CreoleGet numero_etab
0000000A
```



La solution consiste à extraire l'annuaire, à faire la modification souhaitée dans tous le `.ldif`, puis à injecter l'annuaire modifié.



Extraire l'annuaire après arrêt du service :

Arrêt du service

```
service slapd stop
```

Extraction vers `~root/full-ldap-old.ldif` :

```
slapcat -f /etc/ldap/slapd.conf -o ldif-wrap=no >
~root/full-ldap-old.ldif
```



Remplacer toutes les occurrences de **0000000A** par **0000000B** avec la commande :

```
sed -e 's/ou=0000000A/ou=0000000B/g' -e 's/ou: 0000000A/ou:
0000000B/g' ~root/full-ldap-old.ldif >
~root/full-ldap-prefixed.ldif
```

Vérifier l'absence de la chaîne **0000000A** dans le nouveau fichier :

```
grep '0000000A' ~root/full-ldap-prefixed.ldif
```

Injection du nouvel annuaire avec les commandes suivantes :

- Supprimer les anciens fichiers d'annuaire, sauf le fichier `/var/lib/ldap/DB_CONFIG`

```
rm -f /var/lib/ldap/[^D]*
```

- Injecter l'annuaire corrigé

```
slapadd -f /etc/ldap/slapd.conf -l ~root/full-ldap-prefixed.ldif
-##### 47.59% eta 04s elapsed 03s spd 307.1 k/s
Closing DB...
```

- Corriger le propriétaire des fichiers de la base de données

```
chown -R openldap: /var/lib/ldap/
```

- Redémarrer l'annuaire

```
service slapd start
```

Procéder à la reconfiguration du serveur pour la prise en compte du changement de la valeur de l'identifiant dans l'interface de configuration du module.

Vérifier le bon fonctionnement du service avec la commande `diagnose`.

## Erreur MySQL : Access denied for user 'debian-sys-maint'@'localhost'

Suite à une restauration ou à une migration il est possible de rencontrer l'erreur suivante :

```
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'debian-sys-maint'@'localhost'
(using password: YES)
```

### Il faut remettre à jour le mot de passe de l'utilisateur MySQL "debian-sys-maint"

- récupérer le nouveau mot de passe MySQL :

```
grep password /etc/mysql/debian.cnf
```

- Sur une première console, lancer MySQL en mode safe :

```
mysqld_safe --skip-grant-tables
```

- Sur une seconde console, se connecter à la base :

```
mysql -u root mysql
```

- mettre à jour le mot de passe :

```
UPDATE user SET
authentication_string=PASSWORD('MOT DE PASSE RECUPERE AVEC GREP')
WHERE User='debian-sys-maint' ;
FLUSH PRIVILEGES ;
```

- quitter la console :

```
\quit ou Ctrl + d
```

- relancer MySQL :

```
killall mysqld
attendre quelques secondes
service mysql start
```

## Erreur MySQL : Too many connections

Le nombre de connexions clientes maximum simultanées à la base de données MySQL est atteint.

### Augmenter le paramètre `mysql_max_connexions`

Dans l'interface de configuration du module, en mode expert, aller dans l'onglet `Mysql` et adapter le `Nombre maximum de connexions simultanées` aux usages constatés.

Lancer la commande `reconfigure` pour appliquer le nouveau réglage.

## Délai expiré avec un client FTP graphique

L'accès FTP se fait bien avec l'application web Pydio et en console mais impossible de se connecter avec un client graphique comme Filezilla ou gFTP. Un message de délai expiré apparaît :

```
Connexion terminée par expiration du délai d'attente
```

### Passer le client FTP en mode actif

Les clients FTP sont par défaut configurés en mode passif. Les passer en mode actif résout le problème.

## Importation : le caractère "c" s'est ajouté devant le nom d'une classe

Lors d'une importation, le caractère un "c" s'est ajouté devant le nom de la classe.

Les causes d'un renommage sont généralement les suivantes :

- le nom du groupe est totalement numérique (ex : `301` pour 3eme1) ;
- il existe une homonymie au niveau des groupes (ex : niveau et classe dénommés `6a`).

## 3. Questions fréquentes propres à la sauvegarde

### La sauvegarde programmée est en échec

#### Relancer les services

Il faut en premier lieu enlever le verrou :

```
bareosconfig.py --unlock
```

Si tout n'est pas passé au vert dans l'EAD, il faut relancer les services :

```
service bareos-dir stop
```

```
service bareos-sd stop
```

```
service bareos-fd stop
```

```
service bareos-dir start
```

```
service bareos-sd start
```

```
service bareos-fd start
```

### Modification de la configuration de Bareos non prise en compte

Une modification de la durée de rétention en cours de production n'aura aucun effet sur les sauvegardes déjà effectuées, elles seront conservées et recyclées mais sur la base de l'ancienne valeur.

Afin de prendre en compte la nouvelle valeur, il faut vider le support de sauvegarde ou prendre un support de sauvegarde ne contenant aucun volume et ré-initialiser la base de données Bareos.

#### Ré-initialisation de la base Bareos

```
bareosregen.sh
```

```
Le catalogue Bareos a déjà été initialisé, voulez-vous le réinitialiser ? [oui/non]
```

```
[non] : oui
```

### Réinitialisation de la sauvegarde

Pour réinitialiser la sauvegarde il faut vider le support de sauvegarde ou prendre un support de sauvegarde ne contenant aucun volume et surtout il faut ré-initialiser la base de données de Bareos.


#### Ré-initialisation de la base Bareos

```
bareosregen.sh
```

```
Le catalogue Bareos a déjà été initialisé, voulez-vous le réinitialiser ? [oui/non]
```

```
[non] : oui
```


### Supprimer le verrou de sauvegarde



Il faut utiliser la commande suivante :

```
bareosconfig.py --unlock
```

## Paramètres de la commande bareosconfig.py



Pour afficher la liste des paramètres de la commande `bareosconfig.py` :

```
bareosconfig.py --help
```

## Problème de droit sur le point de montage des sauvegardes

Il peut survenir un problème de droit sur le point de montage des sauvegardes dans les cas où la configuration du support choisie est `Configuration manuelle du support` ou sur `Disque USB local`.



```
bareosmount.py --mount
Échec du montage : point de montage : OK
montage : OK
permissions : Erreur
```



### Appliquer les bons droits sur le point de montage

Tester la configuration du support et rendre l'utilisateur `bareos` et le groupe `tape` propriétaires du point de montage

```
bareosmount.py -t -o
```

```
. Test OK .
```

Monter le support

```
bareosmount.py --mount .
```

```
Montage OK
```


Démontage du support

```
bareosmount.py --umount .
```

```
Démontage OK
```

## Comment restaurer avec l'outil bconsole

Comment restaurer avec `bconsole`, dans le cas où la sauvegarde complète s'effectue le week-end puis des incrémentales en semaine ?



Pour faire une restauration partielle, il n'est pas nécessaire de passer par la restauration complète.

`bconsole` reconstruit l'arborescence et prend les fichiers dans le jeux de sauvegarde adéquat.

## Arrêter une sauvegarde en cours

Dans certains cas (saturation du support de sauvegarde,...), il peut arriver qu'une sauvegarde reste bloquée.

Dans ce cas, il faut utiliser l'instruction `cancel` de la console Bareos : `bconsole`.

Voici un aperçu des manipulations à réaliser :

```
bconsole
(pour lancer la console de bareos)
*status dir
(pour voir les jobs en cours)
JobId Level Name Status
=====
23 Full Complet.2010-09-03_23.00.00_02 is waiting for a mount request
24 Full BackupCatalog.2010-09-03_23.00.00_03 is waiting execution
*cancel JobId=23
(pour annuler le job en question)
*quit
```

## Tester le support de sauvegarde

Pour tester le support de sauvegarde USB local ou SMB, il est possible d'utiliser le script `bareosmount.py`.

```
1 root@scribe:~# bareosmount.py -t
2 Test de montage OK
3 root@scribe:~#
```

```
1 root@scribe:~# bareosmount.py -t
2 Problème de montage (1 essais restants)
3 ERREUR : périphérique /dev/sda1 non reconnu
4 Problème de montage (0 essais restants)
5 ERREUR : périphérique /dev/sda1 non reconnu
6 Échec du test de montage :
7 point de montage : Erreur
8 permissions : Erreur
9 montage : Erreur
10 root@scribe:~#
```

```
1 root@scribe:~# bareosmount.py -t
2 Problème de montage (1 essais restants)
3 [Errno 32] mount error(13): Permission denied
4 Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
5
6 Problème de montage (0 essais restants)
7 [Errno 32] mount error(13): Permission denied
8 Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
```

```

9
10 Échec du test de montage :
11 point de montage : Erreur
12 permissions : Erreur
13 montage : Erreur
14 root@scribe:~#

```

## Options de montage du support de sauvegarde

Le fichier `/etc/eole/bareos.conf` permet de personnaliser les options de montage du support de stockage de la sauvegarde. L'intérêt est que ce fichier ne sera pas écrasé lors de la prochaine mise à jour.

Le fichier `/etc/eole/bareos.conf` a une syntaxe du type fichier INI<sup>[p.1167]</sup> : clé = valeur.



Il existe trois variables paramétrables `DISTANT_LOGIN_MOUNT`, `DISTANT_MOUNT` et `USB_MOUNT` :

- la ligne de commande permettant de monter un support distant avec authentification, la valeur par défaut de `DISTANT_LOGIN_MOUNT` est :

```

/bin/mount -t cifs -o
username={0},password={1},ip={2},uid={3},noexec,nosuid,nodev
://{4}/{5} {6}

```

- la ligne de commande permettant de monter un support distant sans authentification, la valeur par défaut de `DISTANT_MOUNT` est :

```

/bin/mount -t cifs -o
password={0},ip={1},uid={2},noexec,nosuid,nodev //{3}/{4} {5}

```

- la ligne de commande permettant de monter un support USB :

Par défaut la valeur de la variable `USB_MOUNT` est :

- `/bin/mount {0} {1} -o noexec,nosuid,nodev,uid={2},umask=0077` pour les systèmes VFAT et NTFS.
- `/bin/mount {0} {1} -o noexec,nosuid,nodev` pour le reste.



L'EAD et la commande `bareosmount.py -t` retourne des erreurs.

Le montage à la main donne des erreurs :

```

mount -t cifs //<adresseServeur>/sauvhorus /mnt/sauvegardes/
-ouusername=sauvegarde,password=***

```

```
mount error(13): Permission denied
```

```
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
```

```

mount -t smbfs //<adresseServeur>/sauvhorus /mnt/sauvegardes/
-ouusername=sauvegarde,password=***

```

```
mount error(13): Permission denied
```

```
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
```

Il faut ajouter le paramètre `sec=ntlm` aux commandes :



```
mount -t cifs //<adresseServeur>/sauvhorus /mnt/sauvegardes/
-username=sauvegarde,password=***,sec=ntlm

mount -t smbfs //<adresseServeur>/sauvhorus /mnt/sauvegardes/
-username=sauvegarde,password=***,sec=ntlm

Il faut créé le fichier /etc/eole/bareos.conf et mettre le contenu suivant :

DISTANT_LOGIN_MOUNT='/bin/mount -t cifs -o
username={0},password={1},ip={2},uid={3},noexec,nosuid,nodev,sec=nt
://{4}/{5} {6}'
```

## Impossible de changer le type de base de données du catalogue

Suite à la migration du module vers 2.5 le type de base de données est SQLite et il est impossible de le changer pour profiter du logiciel web bareos-webui.

### 🔗 Réimporter le fichier config.eol

Pour obtenir la possibilité de changer la valeur du type de base de données, il faut, dans l'interface de configuration du module, exporter puis importer le fichier `config.eol`, changer la valeur à à MySQL, enregistrer et ensuite régénérer le catalogue.

Pour réinitialiser la sauvegarde il faut vider le support de sauvegarde ou prendre un support de sauvegarde ne contenant aucun volume et surtout il faut ré-initialiser la base de données de Bareos.

### 🔗 Ré-initialisation de la base Bareos

```
bareosregen.sh

Le catalogue Bareos a déjà été initialisé, voulez-vous le
réinitialiser ? [oui/non]

[non] : oui
```



La contrepartie est de perdre toutes les sauvegardes enregistrées dans l'ancien type de base de données.

## Le service bareos-dir ne démarre plus

Suite à une migration le type de base de données du catalogue s'est positionné sur SQLite par défaut.

Les erreurs affichées dans les journaux montrent des requêtes infructueuses :

```
1 Oct 7 13:17:16 srv-scribe bareos-dir: bareos-dir JobId 0: Fatal error: Query
failed: SELECT VersionId FROM Version: ERR=no such table: Version
2 Oct 7 13:17:16 srv-scribe bareos-dir: bareos-dir JobId 0: Fatal error: Impossible d
'ouvrir le catalogue « MyCatalog », sur la base de données « bareos ».
3 Oct 7 13:17:16 srv-scribe bareos-dir: bareos-dir JobId 0: Fatal error: Query
failed: SELECT VersionId FROM Version: ERR=no such table: Version
4 Oct 7 13:17:16 srv-scribe bareos-dir: bareos-dir ERROR TERMINATION#012Merci de
corriger le fichier de configuration : /etc/bareos/bareos-dir.conf
```

Après vérification la base de données est vide :

```
1 # echo .dump | sqlite3 /var/lib/bareos/bareos.db
2 [...]
3 PRAGMA foreign_keys=OFF;
```

```
4 BEGIN TRANSACTION;
5 COMMIT
6 [...]
```

### Procéder à la restauration du catalogue

Il faut restaurer le catalogue à l'aide de la commande `bareosrestore.py --catalog`.

```
1 root@scribe:~# bareosrestore.py --catalog
2 Restauration du catalogue
3 Le fichier config.eol a été restauré avec le nom /root/zephir-restore.eol
4 Pour que ce fichier soit pris en compte, il faut le déplacer : mv
 /root/zephir-restore.eol /etc/eole/config.eol
5
6 ## Régénération du catalogue Bareos##
7 Stop System V service bareos-dir
 [OK]
8 Stop System V service areos-sd
 [OK]
9 Dropping sqlite3 database
10 Drop of bareos database succeeded.
11 Creating sqlite3 database
12 Creating of bareos database succeeded.
13 Régénération du catalogue terminée
14 Suppression des anciens rapports d'état
15 Start System V service bareos-dir
 [OK]
16 Start System V service bareos-sd
 [OK]
17 root@scribe:~#
```

## Utiliser un label pour identifier le périphérique de sauvegarde

Lorsque une clé USB est connectée en même temps que le périphérique de sauvegarde le numéro du périphérique dans `/dev` change. Le numéro du périphérique n'est pas fiable.



Une astuce consiste à utiliser un label pour identifier de façon plus certaine le périphérique utilisé.

Pour donner un label au périphérique :

```
tune2fs -L Sauvegardes /dev/sdX
```

Pour configurer le support de sauvegarde sur le périphérique USB :

```
bareosconfig.py -s usb --usb_path=/dev/disk/by-label/Sauvegardes
```

## 4. Questions fréquentes propres à Envole

### Le webmail renvoie une erreur IMAP

Lors de la consultation des courriels l'utilisateur obtient le message l'utilisateur se connecte et obtient le message d'erreur `Connexion interrompue par le serveur IMAP` avec SquirrelMail ou le

message `IMAP LOGIN FAILED` avec Roundcube.

#### 💡 L'utilisateur n'a pas de boîte locale.

Peut être que l'utilisateur n'a pas de boîte locale de déclarée.

Mais si l'utilisateur a bien une adresse locale, vous pouvez vérifier si sa boîte a bien été créée dans le répertoire `/home/mail/`.

Normalement, **envoyer un courriel à l'utilisateur suffit à créer les répertoires** associés à sa messagerie.

Si ça n'est pas le cas, une analyse des journaux d'Exim<sup>[p.1162]</sup> s'impose :

```
/var/log/rsyslog/local/exim/exim.info.log
```

## Boucle infinie de redirection dans le navigateur

Vous essayez de vous connecter à une application web fraîchement installée et le navigateur affiche "Firefox a détecté que le serveur redirige la demande pour cette adresse d'une manière qui n'aboutira pas".

#### 💡 Tester avec une autre application

Afin de s'assurer que le problème n'est pas généralisé, il est conseillé de tester l'accès HTTP à une autre application web.


#### 💡 Reconfiguration du module

Si seule cette application provoque une redirection infinie c'est que le module n'a probablement pas été reconfiguré après l'installation de la nouvelle application web :

```
reconfigure
```

## Impossible d'accepter le certificat à l'intérieur du portail Envole

Lors du premier accès au portail il faut accepter les différents certificats. Lorsqu'on est connecté au portail, on arrive sur l'onglet Gestion des profils qui lui aussi nécessite la validation du certificat.



Vue du portail lors d'une première connexion

Malheureusement il n'est pas possible de valider le certificat dans la frame du portail.


#### ▼ Détails techniques

192.168.100.230:7070 utilise un certificat de sécurité invalide.

Le certificat n'est pas sûr car l'autorité délivrant le certificat n'est pas éprouvée.

(Code d'erreur : sec\_error\_untrusted\_issuer)

Le problème sera identique pour l'onglet EAD du portail.



Vue de l'onglet EAD du portail lors d'une première connexion



Une des solutions consiste à ouvrir la page dans une nouvelle fenêtre en cliquant sur le bouton **Ouvrir le site**.



Une fois validé le certificat il faut fermer l'onglet, et rafraîchir l'onglet qui affiche le portail à l'aide des touches **Ctrl + r**



Les deux certificats à valider se trouvent aux adresses :

[https://<adresse\\_serveur>:7070](https://<adresse_serveur>:7070)

et

[https://<adresse\\_serveur>:4203](https://<adresse_serveur>:4203)

# Glossaire

<b>AAF</b> = <i>Annuaire Académique Fédérateur</i>	L'annuaire fédérateur est un dispositif technique qui sert à alimenter l'annuaire LDAP d'un rectorat avec les autres annuaires académiques qui existent au sein de l'Éducation nationale et qui sont directement utilisés par les applications du ministère et des collectivités.
<b>ACL</b> = <i>Access Control List</i>	Le terme ACL désigne deux choses en sécurité informatique : <ul style="list-style-type: none"> <li>• un système permettant de faire une gestion plus fine des droits d'accès aux fichiers que ne le permet la méthode employée par les systèmes UNIX.</li> <li>• en réseau, une liste des adresses et ports autorisés ou interdits par un pare-feu.</li> </ul>
<b>Active Directory</b> = <i>AD</i>	Active Directory est la mise en œuvre par Microsoft des services d'annuaire LDAP pour les systèmes d'exploitation Windows. L'objectif principal d'Active Directory est de fournir des services centralisés d'identification et d'authentification à un réseau d'ordinateurs utilisant le système Windows. Source Wikipédia : <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Active_Directory">https://fr.wikipedia.org/wiki/Active_Directory</a>
<b>Adressage statique</b>	Les adresses IP statiques (ou fixes) sont définies manuellement, elles ne changeront pas sauf si elles sont modifiées manuellement.
<b>adresse MAC</b> = <i>Media Access Control</i>	Une adresse MAC, parfois nommée adresse physique, est un identifiant physique stocké dans une carte réseau ou une interface réseau similaire. À moins qu'elle n'ait été modifiée par l'utilisateur, elle est unique au monde. Toutes les cartes réseau ont une adresse MAC, même celles contenues dans les PC et autres appareils connectés (tablette tactile, smartphone, consoles de jeux). Une adresse MAC est généralement représentée sous la forme hexadécimale en séparant les octets par un double point. Par exemple 5E:FF:56:A2:AF:15. Source Wikipédia : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Adresse_MAC">http://fr.wikipedia.org/wiki/Adresse_MAC</a>
<b>Agent Zéphir</b>	Les agents Zéphir sont des sondes qui génèrent divers statistiques et rapports sur les modules EOLE. Sur un module, elles sont consultables en HTTP sur le port 8090. Elles sont également accessibles via la page d'accueil de l'interface d'administration EAD. Si le module est enregistré sur un serveur Zéphir, ces données sont remontées à intervalles réguliers et sont susceptibles de générer des alertes centralisées dans l'interface web Zéphir.
<b>Agrégation de liens Ethernet</b>	L'agrégation de liens (niveau 2) est une technique utilisée dans les réseaux informatiques, permettant le regroupement de plusieurs ports

<p>= <i>Bonding</i></p>	<p>réseau et de les utiliser comme s'il s'agissait d'un seul. Le but est d'accroître le débit au-delà des limites d'un seul lien, et éventuellement de faire en sorte que les autres ports prennent le relais si un lien tombe en panne (redondance).</p> <p>Source Wikipedia : <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Agrégation_de_liens">https://fr.wikipedia.org/wiki/Agrégation_de_liens</a> [https://fr.wikipedia.org/wiki/Agr%C3%A9gation_de_liens]</p>
<p><b>AMD64</b></p>	<p>AMD64 est le nom d'une architecture processeur développée par la société AMD.</p> <p>Cette architecture est compatible avec le standard 32 bits x86 d'Intel.</p>
<p><b>ANSSI</b> = <i>Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information</i></p>	<p>Service à compétence nationale, l'ANSSI est rattachée au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.</p> <p>Le SGDSN assiste le Premier ministre dans l'exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale.</p> <p>Source : <a href="https://www.cert.ssi.gouv.fr/a-propos/">https://www.cert.ssi.gouv.fr/a-propos/</a></p>
<p><b>Anti-spoofing</b> = <i>Anti-usurpation d'adresse IP</i></p>	<p>L'usurpation d'adresse IP est une technique utilisée en informatique qui consiste à envoyer des paquets IP en utilisant une adresse IP source qui n'a pas été attribuée à l'ordinateur qui les émet. Le but peut être de masquer sa propre identité lors d'une attaque d'un serveur, ou d'usurper en quelque sorte l'identité d'un autre équipement du réseau pour bénéficier des services auxquels il a accès.</p> <p>L'anti-spoofing sont des réglages du noyau et du réseau qui permettent de lutter contre l'usurpation d'adresse IP.</p>
<p><b>Apache HTTP Server</b></p>	<p>Le logiciel libre Apache HTTP Server (Apache) est un serveur HTTP créé et maintenu au sein de la fondation Apache.</p> <p>C'est le serveur HTTP le plus populaire du World Wide Web.</p> <p>Source : <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server">https://fr.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server</a></p>
<p><b>APT</b> = <i>Advanced Packaging Tool</i></p>	<p>APT est un ensemble d'outils fondamentaux au cœur de Debian. Il permet :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• d'installer des applications ;</li> <li>• de supprimer des applications ;</li> <li>• de garder les applications à jour ;</li> <li>• et encore bien d'autres choses...</li> </ul> <p>APT, qui essentiellement résout les problèmes de dépendances et récupère les paquets désirés, fonctionne avec <code>dpkg</code>, un autre outil qui réalise l'installation réelle ou la suppression des paquets (applications). APT est très puissant, et est essentiellement utilisé en ligne de commande.</p>
<p><b>ARENA</b> = <i>Accès aux Ressources de l'Éducation Nationale et Académiques</i></p>	<p>Les portails d'applications ARENA vous donnent accès aux applications en ligne du ministère de l'Éducation nationale et de l'Académie.</p>

<p><b>Autorité de Certification</b> = CA : <i>Certification Authority</i></p>	<p>AC est l'acronyme de Autorité de Certification.</p> <p>Une autorité de certification est une société ou un service administratif chargé de créer, de délivrer et de gérer des certificats électroniques.</p>
<p><b>Bareos</b></p>	<p>Bareos est un ensemble de programmes qui permet de gérer les sauvegardes, les restaurations ou la vérifications de données d'un ordinateur sur un réseau hétérogène.</p> <p>En termes techniques, il s'agit d'un programme de sauvegarde client/serveur. Il est relativement facile d'utilisation et efficace. Il offre de nombreuses fonctions avancées de gestion de stockage qui facilitent la recherche et la restauration de fichiers perdus ou endommagés.</p>
<p><b>bash</b> = <i>Bourne-Again shell</i></p>	<p>Bash est un interpréteur en ligne de commande de type script. C'est le shell Unix du projet GNU.</p> <p>Fondé sur le Bourne shell, Bash lui apporte de nombreuses améliorations, provenant notamment du Korn shell et du C shell. Bash est un logiciel libre publié sous licence publique générale GNU. Il est l'interprète par défaut sur de nombreux Unix libres, notamment sur les systèmes GNU/Linux. C'est aussi le shell par défaut de Mac OS X et il a été porté sous Microsoft Windows par le projet Cygwin.</p> <p>Source Wikipédia : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourne-Again_shell">http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourne-Again shell</a></p>
<p><b>bastion</b></p>	<p>bastion est un service qui récupère les règles par défaut des zones réseaux utilisées par le module ainsi que toutes les règles personnalisées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• les règles optionnelles de l'EAD ;</li> <li>• les postes et les groupes de postes interdits ou restreints dans l'EAD ;</li> <li>• les règles sur les horaires de l'EAD ;</li> <li>• les règles ipsets (exceptions sur une directive) ;</li> <li>• les règles de la QOS ;</li> <li>• les règles tcpwrapper (host allow et hosts deny).</li> </ul> <p>Le service bastion gère également les règles iptables dans les conteneurs lorsque le module en est pourvu.</p> <p>La liste des actions du service se trouve dans le script <code>/usr/share/era/bastion.sh</code>.</p> <p>Le service bastion met en cache les règles mais ne les régénère pas à chaque fois.</p> <p>À partir de la version 2.6.1, seules les commandes <code>reconfigure</code> et <code>bastion regen</code> régénèrent les règles.</p>
<p><b>BE1D</b> = <i>Base Élèves 1er Degré</i></p>	<p>L'application informatique "Base élèves premier degré" permet la gestion administrative et pédagogique des élèves de la maternelle au C.M.2 dans les écoles publiques ou privées. Elle facilite la répartition</p>



	<p>des élèves dans les classes et le suivi des parcours scolaires et améliore le pilotage académique et national.</p> <p><a href="http://www.education.gouv.fr/cid24413/base-eleves-premier-degre.html">http://www.education.gouv.fr/cid24413/base-eleves-premier-degre.html</a></p> <p>En 2017 l'application BE1D fait l'objet d'une refonte complète et devient ONDE (Outil Numérique pour la Direction d'École).</p> <p><a href="http://eduscol.education.fr/cid113087/refonte-de-l-application-base-elev">http://eduscol.education.fr/cid113087/refonte-de-l-application-base-elev</a></p>
<p><b>BIND</b> = <i>Berkeley Internet Name Domain</i></p>	<p>BIND est un serveur DNS libre. C'est le plus utilisé sur Internet.</p> <p><a href="http://www.isc.org/downloads/bind/">http://www.isc.org/downloads/bind/</a></p>
<p><b>broadcast</b></p>	<p>le broadcast désigne une méthode de transmission de données à l'ensemble des machines d'un réseau.</p> <p>Les protocoles de communications réseau prévoient une méthode simple pour diffuser des données à plusieurs machines en même temps (multicast). Au contraire d'une communication « Point à Point » (unicast), il est possible d'adresser des paquets de données à un ensemble de machines d'un même réseau uniquement par des adresses spécifiques qui seront interceptées par toutes les machines du réseau ou sous-réseau.</p> <p>Source : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Broadcast_(informatique)">http://fr.wikipedia.org/wiki/Broadcast_(informatique)</a></p>
<p><b>CAS</b> = <i>Central Authentication Service</i></p>	<p>CAS est un système d'authentification unique créé par l'université de Yale : on s'authentifie sur un site Web, et on est alors authentifié sur tous les sites Web qui utilisent le même serveur CAS. Il évite de s'authentifier à chaque fois qu'on accède à une application en mettant en place un système de ticket.</p>
<p><b>CERT-FR</b> = <i>Centre gouvernemental de veille, d'alerte et de réponse aux attaques informatiques</i></p>	<p>Le CERT-FR (anciennement CERTA) est une des composantes curatives complémentaires des actions préventives assurées par l'ANSSI.</p> <p>En tant que CERT (Computer Emergency Response Team) national, il est le point de contact international privilégié pour tout incident de nature cyber touchant la France.</p> <p>Il assure une permanence de ses activités 24h/24, 7j/7.S</p> <p>Ses principales missions peuvent se décliner ainsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• détecter les vulnérabilités des systèmes, au travers notamment d'une veille technologique ;</li> <li>• piloter la résolution des incidents, si besoin avec le réseau mondial des CERT ;</li> <li>• aider à la mise en place de moyens permettant de se prémunir contre de futurs incidents ;</li> <li>• organiser la mise en place d'un réseau de confiance.</li> </ul> <p>Source : <a href="https://www.cert.ssi.gouv.fr/">https://www.cert.ssi.gouv.fr/</a></p>
<p><b>CETIAD</b></p>	<p>DSI de l'académie de Dijon en charge l'informatisation des services académiques et des établissements des 1er et 2nd degré nommée</p>

<p>= <i>Centre d'Études et de Traitements Informatiques de l'Académie de Dijon</i></p>	<p>ainsi jusqu'au déménagement du service de la rue Berbisey à la rue du Général Delaborde dans les nouveaux locaux du rectorat de l'académie de Dijon en novembre 2012.</p>
<p><b>Classe de caractères</b></p>	<p>Une classe de caractères définit un ensemble de caractères ayant un sens commun :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• caractères alphabétiques ;</li> <li>• caractères non-alphabétiques ;</li> <li>• les caractères numériques ;</li> <li>• les caractères alphanumériques ;</li> <li>• les caractères grecs.</li> </ul>
<p><b>Clonezilla</b></p>	<p>Clonezilla est un logiciel libre de restauration de données, de clonage de disque, et de création d'image de disque. <a href="https://clonezilla.org/">https://clonezilla.org/</a></p>
<p><b>CMS</b> = <i>Content Management System</i></p>	<p>Un système de gestion de contenu (SGC) est une famille de logiciels destinés à la conception et à la mise à jour dynamique de sites Web ou d'applications multimédia.</p> <p>Ils partagent les fonctionnalités suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ils permettent à plusieurs individus de travailler sur un même document ;</li> <li>• ils fournissent une chaîne de publication (workflow) offrant par exemple la possibilité de mettre en ligne le contenu des documents ;</li> <li>• ils permettent de séparer les opérations de gestion de la forme et du contenu ;</li> <li>• ils permettent de structurer le contenu (utilisation de FAQ, de documents, de blogs, de forums de discussion, etc.) ;</li> <li>• ils permettent de hiérarchiser les utilisateurs et de leur attribuer des rôles et des permissions (utilisateur anonyme, administrateur, contributeur, etc.).</li> </ul> <p>Les SGC ne doivent pas être confondus avec les systèmes de gestion électronique des documents (GED) qui permettent de réaliser la gestion de contenu dans l'entreprise.</p>
<p><b>CN</b> = <i>Common Name</i></p>	<p>Valeur permettant d'identifier le serveur dans le certificat.</p>
<p><b>Commutateur réseau</b> = <i>switch</i></p>	<p>Un commutateur réseau (en anglais switch), est un équipement qui relie plusieurs segments (câbles ou fibres) dans un réseau informatique et de télécommunication et qui permet de créer des circuits virtuels. La commutation est un des deux modes de transport de trame au sein des réseaux informatiques et de communication, l'autre étant le routage. Dans les réseaux locaux (LAN), il s'agit le plus souvent d'un boîtier disposant de plusieurs ports Ethernet (entre 4 et</p>

	<p>plusieurs centaines), il a donc la même apparence qu'un concentrateur (hub) mais peut être configuré pour un accès direct à Internet, ce qui n'est pas possible pour un hub. Il existe aussi des commutateurs pour tous les types de réseau en mode point à point comme pour les réseaux ATM, relais de trames, etc.</p> <p>Source : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Commutateur_r%C3%A9seau">http://fr.wikipedia.org/wiki/Commutateur_r%C3%A9seau</a></p>
<p><b>Compte de service</b> = <i>Service Account</i></p>	<p>Un compte de service est un compte d'utilisateur créé explicitement pour fournir un contexte de sécurité pour les services en cours d'exécution sur un serveur AD.</p> <p>Le contexte de sécurité détermine la capacité du service à accéder aux ressources locales et réseau.</p>
<p><b>Consistent Network Device Naming</b></p>	<p>Le nommage des interfaces réseau en ethX n'était pas assez fiable. Si on insérait une carte réseau supplémentaire dans le système, la nouvelle carte réseau pouvait remplacer eth0 et la déplacer en eth1. Le nom des interfaces est fonction de leur attachement au système et non plus simplement de l'ordre matériel.</p> <p>Consistent Network Device Naming est une convention pour le nommage des cartes réseau sous GNU / Linux.</p> <p>Cette convention a été implémentée au travers du module kernel biosdevname par la société Dell.</p> <p>Le schéma de nommage de biosdevname respecte les conventions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• em[1-N] pour les cartes physiques embarquées, le numéro correspond à l'emplacement interne de la carte sur la carte mère (numéro renvoyé par la commande <code>lspci</code>) ;</li> <li>• p&lt;numeroEmplacement&gt;p&lt;numeroEmplacementPhysique&gt; pour les cartes PCI, le numéro de l'emplacement physique commençant à 1 ;</li> <li>• un suffixe _vf est ajouté au matériel NPAR et SR-IOV, le numéro dépend du nombre de partitions ou des fonctions de virtualisation utilisées et sur quel port ;</li> <li>• d'autres conventions comme les suffixes vlan et alias sont inchangées et reste applicables.</li> </ul> <p>Source : <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Consistent_Network_Device_Naming">http://en.wikipedia.org/wiki/Consistent_Network_Device_Naming</a></p> <p>systemd/udev utilisent leur propre schéma de nommage similaire à biosdevname.</p> <p>Les principales différences sont supportées nativement par udev :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• carte embarquée et numéro interne de l'emplacement de la carte (numéro renvoyé par la commande <code>lspci</code>) (exemple: eno1) ;</li> <li>• carte PCI Express et numéro interne de l'emplacement de la carte (exemple: ens1) ;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• carte et localisation du connecteur au niveau du matériel (exemple: enp2s0) ;</li> <li>• carte avec l'adresse MAC (exemple: enx78e7d1ea46da) ;</li> <li>• pour les cartes nommées nativement dans le kernel (exemple: eth0).</li> </ul>
<b>Conteneur</b>	<p>Un conteneur est une zone isolée à l'intérieur du système qui a un espace spécifique du système de fichiers, un réseau, des processus, des allocations mémoires et processeurs, comme s'il s'agissait de plusieurs serveurs physiques séparés.</p> <p>Contrairement à la virtualisation, une seule instance du noyau est présente pour l'ensemble des conteneurs et du maître.</p>
<b>Corosync Cluster Engine</b> = <i>Corosync</i>	<p>Corosync Cluster Engine est un moteur libre de cluster. C'est un système de communication avec des fonctionnalités supplémentaires pour la mise en œuvre de la haute disponibilité dans les applications.</p> <p>Le projet fournit quatre fonctionnalités principales :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un groupe restreint de processus avec une garantie de synchronisation virtuelle afin de créer des machines à états répliquées ;</li> <li>• un simple gestionnaire de disponibilité qui redémarre les processus d'application lorsqu'ils ont échoués ;</li> <li>• une configuration et des statistiques stockées en base de données dans la mémoire vive permet de définir, de récupérer et de recevoir des notifications concernant les changements d'état ;</li> <li>• un système de notification qui se déclenche lorsque un quorum est atteint ou perdu.</li> </ul> <p>Sources : <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Corosync_Cluster_Engine">https://fr.wikipedia.org/wiki/Corosync_Cluster_Engine</a> et <a href="http://clusterlabs.org/">http://clusterlabs.org/</a></p>
<b>Creole</b> = <i>Création EOLE</i>	<p>Creole gère la personnalisation des options de configuration des modules, le redémarrage des services, l'installation de paquets additionnels, la mise à jour du système.</p> <p>Il a été conçu pour être facilement personnalisable pour l'utilisateur final. Un ensemble d'outils est proposé pour modifier ou étendre les fonctionnalités offerte par EOLE.</p>
<b>creoled</b>	<p>creoled est un service permettant d'effectuer des requêtes sur la configuration Creole depuis la boucle locale sur le maître et dans les conteneurs.</p>
<b>CreoleService</b>	<p><code>CreoleService</code> est un nouvel outil qui vient remplacer avantageusement la fonction <code>Service()</code> de <code>FonctionsEoleNg</code>.</p> <p>Pour l'utiliser : <code>CreoleService apache2 reload</code></p> <p>S'il existe le même service dans plusieurs conteneurs il est possible</p>

	<p>de spécifier le conteneur.</p> <p>Exemple : <code>CreoleService -c fichier smbdc restart</code></p>
<b>cron</b>	<p>cron est un programme qui permet aux utilisateurs des systèmes Unix d'exécuter automatiquement des scripts, des commandes ou des logiciels à une date et une heure spécifiées à l'avance, ou selon un cycle défini à l'avance.</p>
<b>CSV</b> = <i>Comma-separated values</i>	<p>Le CSV est un format informatique ouvert représentant des données tabulaires sous forme de valeurs séparées par des virgules. Il est souvent utilisé pour l'interopérabilité entre applications.</p>
<b>CUPS</b> = <i>Common Unix Printing System</i>	<p>CUPS est un système modulaire d'impression informatique qui permet à l'ordinateur sur lequel il est installé de fonctionner en tant que serveur d'impression. Un serveur d'impression est capable d'accepter des tâches d'impression d'autres ordinateurs (les clients) et de les répartir sur les imprimantes qui sont paramétrées.</p> <p>CUPS met à disposition une interface de gestion accessible avec un navigateur web.</p>
<b>Cyrus SASL</b> = <i>saslauthd</i>	<p>Démon d'authentification prenant en charge plusieurs mécanismes et compatible avec le protocole LDAP.</p> <p><a href="https://www.cyrusimap.org/sasl/">https://www.cyrusimap.org/sasl/</a></p>
<b>DHCP</b> = <i>Dynamic Host Configuration Protocol</i>	<p>Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) est un protocole réseau dont le rôle est d'assurer la configuration automatique des paramètres IP d'une station, notamment en lui affectant automatiquement une adresse IP et un masque de sous-réseau. DHCP peut aussi configurer l'adresse de la passerelle par défaut et des serveurs de noms DNS.</p>
<b>Dictionnaire Creole</b>	<p>Fichier, au format XML, décrivant l'ensemble de variables, de fichiers, de services et de paquets personnalisés en vue de configurer un serveur.</p>
<b>Directive optionnelle</b>	<p>Directive paramétrée dans ERA et qui peut être activée ou désactivée depuis une autre interface.</p> <p>Les directives optionnelles le sont depuis l'EAD et les directives optionnelles cachées le sont par l'intermédiaire du template Creole <code>active_tags</code> des modules Amon et AmonEcole.</p>
<b>Dispositif National de Mesure d'Audience</b> = <i>DNMA</i>	<p>Le DNMA des ENT est un dispositif de suivi de fréquentation reposant sur une solution de marquage externe.</p> <p>Celle-ci se conforme à un cahier des charges partagé qui définit et structure le contenu des marqueurs.</p> <p>Le DNMA rend comparables les données des plateformes et garantit une haute fiabilité des données aidant à évaluer les performances et utilisations des ENT et à en améliorer le pilotage.</p> <p>Source : <a href="https://eduscol.education.fr/1050/espaces-numeriques-de-travail">https://eduscol.education.fr/1050/espaces-numeriques-de-travail</a></p>

<b>Distribution</b>	Une distribution GNU/Linux est un ensemble cohérent de logiciels rassemblant un système d'exploitation composé d'un noyau Linux et d'applications, la plupart étant des logiciels libres.
<b>DMZ</b> = <i>Demilitarized Zone</i>	En informatique, une zone démilitarisée est un sous-réseau séparé du réseau local et isolé de celui-ci et d'Internet par un pare-feu. Ce sous-réseau contient les machines étant susceptibles d'être accédées depuis Internet. Le pare-feu bloquera donc les accès au réseau local pour garantir sa sécurité. Les services susceptibles d'être accédés depuis Internet seront situés en DMZ. En cas de compromission d'un des services dans la DMZ, le pirate n'aura accès qu'aux machines de la DMZ et non au réseau local.  Source Wikipédia : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_démilitarisée">http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_démilitarisée</a> (informatique)
<b>DN</b> = <i>Distinguished Name</i>	Identifiant unique dans le cadre des annuaires LDAP.
<b>DNS</b> = <i>Domain Name System</i>	Un DNS est un service permettant de traduire un nom de domaine en informations de plusieurs types.  L'usage le plus fréquent étant la traduction d'un nom de domaine en adresses IP.  Source : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Dns">http://fr.wikipedia.org/wiki/Dns</a>
<b>DTD</b> = <i>Document Type Definition</i>	La Définition de Type de Document, est un document permettant de décrire un modèle de document SGML ou XML. Le modèle est décrit comme une grammaire de classe de documents : grammaire parce qu'il décrit la position des termes les uns par rapport aux autres, classe parce qu'il forme une généralisation d'un domaine particulier, et document parce qu'on peut former avec un texte complet.  Une DTD décrit les documents à deux niveaux : <ul style="list-style-type: none"> <li>• la structure logique, que l'on peut assimiler à la syntaxe abstraite ;</li> <li>• la structure physique, que l'on peut assimiler à la syntaxe concrète.</li> </ul> Source : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Document_Type_Definition">http://fr.wikipedia.org/wiki/Document_Type_Definition</a>
<b>Durée de rétention</b>	La durée de rétention désigne le temps de conservation des sauvegardes avant leur effacement.
<b>e2guardian</b>	e2guardian est un fork de DansGuardian. La dernière version stable de DansGuardian est sortie depuis un très long moment (2009) et plus récemment, suite au désengagement du créateur originel Daniel Barron, le projet a été migré sur la plateforme sourceforge et repris en main par un nouveau mainteneur. DansGuardian devait devenir un projet plus communautaire mais après diverses versions alpha le projet n'a pas réellement repris vie.  Depuis 2012 le travail a repris pour incorporer toutes les évolutions et

	<p>corrections proposées par de nombreux contributeurs et le logiciel est publié sous le nom de e2guardian.</p> <p><a href="http://e2guardian.org">http://e2guardian.org</a></p>
<p><b>EAD</b> = <i>EOLE ADmin</i></p>	<p>L'EAD est l'interface d'administration des modules EOLE. Il s'agit d'une interface web, accessible uniquement en HTTPS avec un navigateur web à l'adresse <a href="https://&lt;adresse module&gt;:4200">https://&lt;adresse module&gt;:4200</a>.</p> <p>L'authentification peut être locale et/ou au travers d'EoleSSO (authentification unique).</p> <p>L'EAD est composé de deux parties :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un serveur de commandes (service ead-server), présent et actif sur tous les modules ;</li> <li>• une interface web (service ead-web), présent et actif sur tous les modules.</li> </ul> <p>Chaque module dispose d'une interface utilisateur EAD.</p> <p>Certains modules (Zéphir, Sphynx, ...) ne disposent que de la version de base qui permet d'effectuer les tâches de maintenance (mise à jour du serveur, diagnostic, arrêt du serveur, ...).</p> <p>Une version plus complète existe pour les autres modules (Horus, Scribe, Amon, ...) incluant des fonctionnalités supplémentaires.</p>
<p><b>EAD3</b> = <i>EOLE ADmin 3</i></p>	<p>L'EAD3 est une interface d'administration des modules EOLE.</p> <p>Il s'agit d'une interface web, accessible uniquement en HTTPS avec un navigateur web à l'adresse <a href="https://&lt;serveur&gt;/ead/">https://&lt;serveur&gt;/ead/</a>.</p> <p>Les briques de l'EAD3 sont préinstallées sur les modules à partir de la version EOLE 2.6.1, mais non activées.</p> <p>Certaines de ses fonctionnalités ne sont accessibles que sur la version d'EOLE en cours de développement.</p>
<p><b>ELF</b> = <i>Executable and Linkable Format</i></p>	<p>ELF est un format de fichier binaire utilisé pour l'enregistrement de code compilé</p>
<p><b>Envole</b></p>	<p>Envole est un Espace Numérique Personnel pour l'Éducation.</p> <p>Il propose une interface de type portail Web 2.0 qui permet l'interaction entre un utilisateur et son environnement numérique résultant de l'utilisation de services hétérogènes.</p> <p>Il centralise dans une seule interface l'ensemble des applications de l'utilisateur : mail, agenda, dossier personnel, B2I, blog, gestion de notes, gestion des absences, etc ...</p> <p>Envole est adapté pour mettre en œuvre un Portail Internet Académique (PIA), un Portail Internet Établissement (PIE) ou un Espace Numérique de Travail (ENT).</p> <p><a href="http://envole.ac-dijon.fr/">http://envole.ac-dijon.fr/</a></p>
<p><b>eole-schedule</b></p>	<p>Sur les modules EOLE, les tâches planifiées (comme par exemple les mises à jour, les sauvegardes, la purge de certaines informations,</p>

	<p>l'exportation de l'annuaire, des bases de données et des quotas disque ou encore les mises à des listes noires pour le filtrage proxy) sont gérées par <code>eole-schedule</code>.</p> <p>Contrairement à l'utilisation de cron, <code>eole-schedule</code> permet de maîtriser les tâches planifiées même si la sauvegarde est activée.</p> <p>Sur un module instancié, la commande suivante permet d'obtenir la liste des tâches planifiées : <code>manage_schedule -l</code>.</p>
<p><b>ERA</b> = Éditeur de Règles pour le module Amon</p>	<p>ERA est une application graphique de génération et de gestion de règles de sécurité adaptée au module pare-feu Amon. À partir du fichier XML de description du pare-feu, un script de règles iptables pour Netfilter est généré de manière à implémenter ces règles sur le module pare-feu Amon. La génération directe de règles iptables est également possible, permettant d'utiliser ERA pour d'autres types de serveurs sous GNU/Linux.</p>
<p><b>Erlang</b></p>	<p>Erlang est un langage de programmation, supportant plusieurs paradigmes : concurrent, temps réel, distribué. Son cœur séquentiel est un langage fonctionnel à évaluation stricte, affectation unique, au typage dynamique fort. Sa couche concurrente est fondée sur le modèle d'acteur. Il possède des fonctionnalités de tolérance aux pannes et de mise à jour du code à chaud, permettant le développement d'applications à très haute disponibilité. Erlang est conçu pour s'exécuter sur une machine virtuelle spécifique appelée BEAM.</p> <p>Source Wikipédia : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Erlang_%28langage%29">http://fr.wikipedia.org/wiki/Erlang_%28langage%29</a></p>
<p><b>Espace Numérique Personnel</b> = ENP, E.N.P</p>	<p>Système d'intégration de service réseaux/Web permettant la constitution de bouquets de services intégrés personnalisables par l'utilisateur.</p> <p>Il permet de mettre en œuvre un Portail Internet Académique (PIA), un Portail Internet Etablissement (PIE) ou un Espace Numérique de Travail (ENT).</p>
<p><b>ESU</b> = Environnements Sécurisés des Utilisateurs</p>	<p>Environnement Sécurisé des Utilisateurs (ESU) est un projet initialement développé par Olivier Adams du CRDP de Bretagne qui est maintenant publié par EOLE et distribué sous licence CeCILL. Cet outil permet aux administrateurs de réseaux en établissement scolaire de définir (très simplement) les fonctions laissées disponibles aux utilisateurs des postes informatiques.</p> <p>ESU propose de nombreuses fonctions :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• limitation des accès aux paramètres de Windows (panneau de configuration...) ;</li> <li>• définition par salle ou par poste des lecteurs réseaux, icônes du bureau, menu démarrer et limitation des fonctions ;</li> <li>• configuration des imprimantes partagées sur les postes ;</li> </ul>




	<ul style="list-style-type: none"> <li>• configuration des navigateurs (Internet Explorer et Mozilla Firefox) ;</li> <li>• éditeur de règles permettant de rajouter autant de règles que vous le souhaitez.</li> </ul>
<b>Exim</b>	<p>Exim est un serveur de messagerie électronique (ou Mail Transfer Agent en anglais) utilisé sur de nombreux systèmes de type UNIX. Il est l'un des serveurs de messagerie électronique (MTA) les plus flexibles et robustes.</p> <p>Exim est hautement configurable : il possède des fonctionnalités manquantes dans les autres serveurs de courriel.</p> <p><a href="http://www.exim.org/">http://www.exim.org/</a></p>
<b>Expression régulière</b> <i>= regex</i>	<p>Une expression régulière (regex) est une séquence de caractères utilisée pour décrire un ensemble spécifique de chaînes de caractères selon certaines syntaxes. Elle permet d'effectuer des recherches, des remplacements et des validations de données dans une chaîne de caractère.</p> <p>Exemples :</p> <p>CDI : contient "CDI"</p> <p>^CDI : commence par "CDI"</p> <p>CDI\$ : termine par "CDI"</p> <p>(CDI PC AUTRE) : contient "CDI" ou "PC" ou "AUTRE"</p> <p>(^CDI ^PC AUTRE\$) : commence par "CDI" ou commence par "PC" ou termine par "AUTRE"</p>
<b>FAI</b> <i>= Fournisseur d'Accès à Internet</i>	<p>Le FAI est un organisme (une entreprise ou une association) qui met à disposition une connexion au réseau informatique nommé Internet.</p>
<b>Fichier d'état</b> <i>= state</i>	<p>Un fichier d'état, un « state », est une représentation de l'état dans lequel un serveur devrait être. On peut définir une succession d'états et l'application d'un état en fonction d'un autre.</p> <p>Les fonctions d'état font fréquemment appel à un ou plusieurs modules d'exécution pour exécuter une tâche donnée.</p> <p>Le format par défaut est YAML et l'extension de fichier <code>.sls</code>, un moteur de template Jinja2 est également disponible.</p>
<b>Fichier DEB</b>	<p>Un fichier DEB est un package permettant d'installer une application sous les systèmes Linux Debian. La distribution Debian propose un outil de gestion de package permettant d'automatiser l'installation, la configuration et la mise à jour des logiciels installés par ce biais.</p>
<b>Fichiers métadatas</b>	<p>Les fichiers métadatas sont des fichiers au format XML contenant les informations nécessaires à la définition des entités partenaires en vue d'échange de message SAML. Ces fichiers contiennent la plupart du temps :</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le nom de l'entité ;</li> <li>• les différentes urls sur lesquelles envoyer les différentes requêtes et réponse au format SAML;</li> <li>• la description des certificats utilisés pour signer ses messages;</li> <li>• des informations sur les attributs nécessaires pour identifier les utilisateurs ;</li> <li>• ....</li> </ul> <p>La description complète du format de ces fichiers et des éléments possibles est disponible sur le site du consortium OASIS.</p>
<b>Flask</b>	<p>Flask est un framework d'application web léger écrit en Python et basé sur le toolkit Werkzeug (une librairie Python WSGI) et sur le moteur de template Jinja2.</p> <p>Flask est appelé microframework parce qu'il garde un cœur simple, mais extensible. Il n'y a aucune couche d'abstraction de données, pas de formulaire de validation ou tout autre composant que des bibliothèques tierces ne traitent déjà. Cependant, Flask supporte les extensions, ce qui permet d'ajouter des fonctionnalités si elles sont mises en œuvre dans Flask lui-même.</p> <p>Il existe des extensions pour utiliser les objets relationnels, valider des formulaires, le téléchargement, diverses technologies d'authentification ouvertes, et plus encore.</p> <p>Flask est sous licence BSD.</p> <p><a href="http://flask.pocoo.org/">http://flask.pocoo.org/</a></p>
<b>FOG</b> <i>= Free OpenSource Ghost</i>	<p>FOG est un logiciel libre de déploiement d'OS. FOG est installable facilement sur le module EoleBase versions 2.8 et supérieures.</p> <p><a href="https://pcll.ac-dijon.fr/eole/installation-de-fog-sur-eolebase-2-8/">https://pcll.ac-dijon.fr/eole/installation-de-fog-sur-eolebase-2-8/</a>  <a href="https://fogproject.org/">https://fogproject.org/</a></p>
<b>Fork</b> <i>= dérivé</i>	<p>Un fork est un nouveau logiciel créé à partir du code source d'un logiciel existant .</p> <p>Source :  <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Fork_(d%C3%A9veloppement_logiciel)">https://fr.wikipedia.org/wiki/Fork_(d%C3%A9veloppement_logiciel)</a></p>
<b>FranceConnect</b>	<p>FranceConnect est un dispositif permettant de garantir l'identité d'un utilisateur en s'appuyant sur des comptes existants pour lesquels son identité a déjà été vérifiée. Ce dispositif est un bien commun mis à la disposition de toutes les autorités administratives. Il est mis en œuvre par la DINSIC, dépendante du SGMAP2, un service du premier ministre. Certains acteurs du secteur privé peuvent aussi en bénéficier s'ils contribuent à l'action publique (banques et assurances par exemple).</p> <p>Source : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/FranceConnect">http://fr.wikipedia.org/wiki/FranceConnect</a></p>
<b>FTP</b>	<p>File Transfer Protocol (protocole de transfert de fichiers), ou FTP, est</p>

<p>= <i>File Transfert Protocol</i></p>	<p>un protocole de communication destiné à l'échange informatique de fichiers sur un réseau TCP/IP. Il permet, depuis un ordinateur, de copier des fichiers vers un autre ordinateur du réseau, ou encore de supprimer ou de modifier des fichiers sur cet ordinateur. Ce mécanisme de copie est souvent utilisé pour alimenter un site web hébergé chez un tiers.</p> <p>La variante de FTP protégée par les protocoles SSL ou TLS (SSL étant le prédécesseur de TLS) s'appelle FTPS.</p> <p>FTP obéit à un modèle client-serveur, c'est-à-dire qu'une des deux parties, le client, envoie des requêtes auxquelles réagit l'autre, appelé serveur. En pratique, le serveur est un ordinateur sur lequel fonctionne un logiciel lui-même appelé serveur FTP, qui rend publique une arborescence de fichiers similaire à un système de fichiers UNIX. Pour accéder à un serveur FTP, on utilise un logiciel client FTP (possédant une interface graphique ou en ligne de commande).</p> <p>FTP, qui appartient à la couche application du modèle OSI et du modèle ARPA, utilise une connexion TCP.</p> <p>Par convention, deux ports sont attribués (well known ports) pour les connexions FTP : le port 21 pour les commandes et le port 20 pour les données. Pour le FTPS dit implicite, le port conventionnel est le 990. Ce protocole peut fonctionner avec IPv4 et IPv6.</p> <p>(Source : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol">http://fr.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol</a>)</p>
<p><b>Gaspacho</b></p>	<p>Gaspacho est une application qui permet de configurer automatiquement le poste de travail de l'utilisateur selon son profil. Pour le moment il n'existe que la version GNU/Linux du client Gaspacho.</p>
<p><b>GNU</b> = <i>GNU is Not Unix</i></p>	<p>GNU est l'acronyme récursif de GNU is Not Unix. Projet fondé en 1984, il vise à produire un OS complet de type Unix.</p> <p>Le noyau propre au projet n'étant pas fini, GNU est le plus souvent utilisé avec Linux. On parle alors de système GNU/Linux.</p>
<p><b>GNU GRUB</b> = <i>GRand Unified Bootloader</i></p>	<p>GNU GRUB est un programme d'amorçage de micro-ordinateur. Il s'exécute à la mise sous tension de l'ordinateur, après les séquences de contrôle interne et avant le système d'exploitation proprement dit, puisque son rôle est justement d'en organiser le chargement. Lorsque le micro-ordinateur héberge plusieurs systèmes (on parle alors de multi-amorçage), il permet à l'utilisateur de choisir quel système démarrer.</p> <p>Source : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/GRand_Unified_Bootloader">http://fr.wikipedia.org/wiki/GRand_Unified_Bootloader</a></p>
<p><b>GPG</b> = <i>GnuPG</i></p>	<p>GPG est l'implémentation GNU du standard OpenPGP. OpenPGP est un format pour l'échange sécurisé de données.</p> <p><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/GNU_Privacy_Guard">http://fr.wikipedia.org/wiki/GNU_Privacy_Guard</a></p>
<p><b>GPO</b> = <i>Group Policy Objects</i></p>	<p>Les stratégies de groupe (ou GP pour Group Policy) sont des</p>

<p>= <i>stratégies de groupe</i></p>	<p>fonctions de gestion centralisée de la famille Microsoft Windows. Elles permettent la gestion des ordinateurs et des utilisateurs dans un environnement Active Directory. Les stratégies de groupe font partie de la famille des technologies IntelliMirror, qui incluent la gestion des ordinateurs déconnectés, la gestion des utilisateurs itinérants ou la gestion de la redirection de dossiers ainsi que la gestion des fichiers en mode déconnecté. Les stratégies de groupe sont gérées à travers des objets de stratégie de groupe communément appelés GPO (Group Policy Objects).</p> <p><a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Strat%C3%A9gies_de_groupe">https://fr.wikipedia.org/wiki/Strat%C3%A9gies_de_groupe</a></p>
<p><b>Gunicorn</b> = <i>Green Unicorn (Licorne Verte)</i></p>	<p>Gunicorn est un serveur Web HTTP WSGI écrit en Python et disponible pour Unix. Son modèle d'exécution est basé sur des sous-processus créés à l'avance, adapté du projet Ruby Unicorn. Le serveur Gunicorn est compatible avec un large nombre de frameworks Web, repose sur une implémentation simple, légère en ressources et relativement rapide.</p> <p>Source Wikipédia : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Gunicorn_(HTTP_server)">http://fr.wikipedia.org/wiki/Gunicorn_(HTTP_server)</a></p>
<p><b>GZIP</b> = <i>GNU zip</i></p>	<p>gzip est un logiciel libre de compression qui a été créé à partir de 1991 pour remplacer le programme compress d'Unix.</p> <p>Source : <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Gzip">https://fr.wikipedia.org/wiki/Gzip</a></p>
<p><b>Haute Disponibilité</b> = <i>High Availability ou HA</i></p>	<p>La haute disponibilité c'est garantir la disponibilité et le bon fonctionnement d'un service ou d'une architecture informatique. Deux moyens complémentaires sont utilisés pour améliorer la haute disponibilité :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la mise en place d'une infrastructure matérielle spécialisée, généralement en se basant sur de la redondance matérielle. Est alors créé un cluster de haute-disponibilité (par opposition à un cluster de calcul) : une grappe d'ordinateurs dont le but est d'assurer un service en évitant au maximum les indisponibilités ;</li> <li>• la mise en place de processus adaptés permettant de réduire les erreurs, et d'accélérer la reprise en cas d'erreur. ITIL contient de nombreux processus de ce type.</li> </ul> <p>Source Wikipédia : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_disponibilit%C3%A9">http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute disponibilité</a></p>
<p><b>HTTP</b> = <i>HyperText Transfer Protocol - protocole de transfert hypertexte</i></p>	<p>HTTP est un protocole de communication client-serveur développé pour le World Wide Web. HTTPS (le S signifiant sécurisé) est la variante du HTTP sécurisée par l'usage des protocoles SSL ou TLS. HTTP est un protocole de la couche application. Dans les faits on utilise le protocole TCP comme couche de transport. Un serveur HTTP utilise alors par défaut le port 80 (443 pour HTTPS).</p>
<p><b>Hyperviseur</b></p>	<p>Un hyperviseur est une plate-forme de virtualisation qui permet à plusieurs systèmes d'exploitation de travailler sur une même machine</p>

	<p>physique en même temps.</p> <p>Les hyperviseurs sont classés actuellement en deux catégories :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Type I, natif : un hyperviseur de Type 1 est un logiciel qui s'exécute directement sur une plateforme matérielle ; cette plateforme est alors considérée comme outil de contrôle de système d'exploitation. Un système d'exploitation secondaire peut, de ce fait, être exécuté au-dessus du matériel ;</li> <li>• Type II : un hyperviseur de Type 2 est un logiciel qui s'exécute à l'intérieur d'un autre système d'exploitation. Un système d'exploitation invité s'exécutera donc en troisième niveau au-dessus du matériel. Les systèmes d'exploitation invités n'ayant pas conscience d'être virtualisés, ils n'ont pas besoin d'être adaptés.</li> </ul>  <p>Source Wikipédia : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Hyperviseur">http://fr.wikipedia.org/wiki/Hyperviseur</a></p>
<p><b>ICMP</b> = <i>Internet Control Message Protocol</i></p>	<p>Internet Control Message Protocol est l'un des protocoles fondamentaux constituant la suite de protocoles Internet. Il est utilisé pour véhiculer des messages de contrôle et d'erreur pour cette suite de protocoles, par exemple lorsqu'un service ou un hôte est inaccessible.</p>
<p><b>IGC/A</b> = <i>Infrastructure de Gestion de la Confiance de l'Administration</i></p>	<p>L'infrastructure de gestion de la confiance de l'administration, dite « IGC/A », est une infrastructure de gestion de clés cryptographiques (IGC) opérée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'autorité de certification racine de l'État français.</p> <p>Les certificats émis par l'IGC/A permettent d'identifier officiellement les autorités de certification des administrations de l'État français. Ils attestent également de la qualité des pratiques de gestion des clés publiques mises en œuvre par ces autorités. Ils sont délivrés au terme d'un audit et peuvent être révoqués en cas de défaillance.</p> <p>Source : <a href="https://www.ssi.gouv.fr/administration/services-securises/igca/">https://www.ssi.gouv.fr/administration/services-securises/igca/</a></p>
<p><b>Image ISO</b> = <i>Image disque</i></p>	<p>Une image ISO est une archive proposant la copie conforme d'un disque optique ou magnétique. L'opération de gravure de l'image ISO consiste à recopier cette structure sur un disque optique.</p>
<p><b>IMAP</b> = <i>Internet Message Access Protocol</i></p>	<p>IMAP est un protocole qui permet de récupérer les courriers électroniques présents sur un serveur de messagerie. Mais contrairement au protocole POP, il permet de laisser les messages sur le serveur, ce qui présente un gros avantage pour consulter sa messagerie depuis plusieurs postes équipés de clients lourds.</p>
<p><b>INE</b></p>	<p>L'INE est l'identifiant attribué à chaque élève par le Ministère de</p>

<p>= <i>Identifiant National Élève</i></p>	<p>l'Éducation nationale.</p> <p>Cet identifiant unique a vocation à faciliter la gestion du système éducatif et à permettre le suivi statistique des élèves, des étudiants et des apprentis.</p> <p>Source :  <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000">https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000</a></p>
<p><b>INI</b></p>	<p>Un fichier INI est un fichier de configuration dans un format de données introduit par les systèmes d'exploitation Windows en 1985. Par convention les noms de ces fichiers portent l'extension « <code>.ini</code> ».</p> <p>Les fichiers INI sont des fichiers texte qui peuvent être manipulés avec un logiciel courant de type éditeur de texte.</p> <p>La valeur de chaque paramètre de configuration est indiquée par une formule : paramètre = valeur.</p> <p>Source Wikipédia : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier_INI">http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier_INI</a></p>
<p><b>instance</b>  = <i>instanciation, instancier</i></p>	<p>Instancier un serveur correspond à la troisième étape de mise en œuvre d'un module EOLE. Cette phase permet d'écrire les fichiers de configuration et de lancer ou de redémarrer les services d'après les valeurs renseignées lors de l'étape de configuration. L'instanciation prépare le système en vue de sa mise en production et s'exécute à l'aide de la commande <code>instance</code> .</p>
<p><b>InterBase</b></p>	<p>InterBase est un moteur de base de données. Il a été choisi par le ministère de l'Éducation nationale pour supporter les bases de données utilisées par les logiciels nationaux (comme GFC et SELENE, par exemple).</p> <p>Source Wikipédia : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/InterBase">http://fr.wikipedia.org/wiki/InterBase</a></p>
<p><b>iSCSI</b>  = <i>Internet Small Computer System Interface</i></p>	<p>iSCSI est un protocole de stockage en réseau basé sur le protocole IP destiné à relier les installations de stockage de données</p>
<p><b>Java keystore</b>  = <i>JKS</i></p>	<p>Un magasin de clés Java est un fichier informatique qui stocke des certificats électroniques et éventuellement leurs clés privées, le contenu de ce fichier sera utilisé par des applications de chiffrement à clé publique comme SSL.</p> <p>Le JDK Java propose la commande <code>keytool</code> qui permet de manipuler ces fichiers. La commande permet d'ajouter des certificats ou des clés privées dans un fichier keystore, de les supprimer, d'extraire un certificat, mais jamais d'extraire une clé privée.</p> <p>Source Wikipédia : <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Keystore">https://fr.wikipedia.org/wiki/Keystore</a></p>
<p><b>Jinja2</b></p>	<p>Jinja2 est un moteur de templates pour le langage de programmation Python.</p> <p><a href="http://jinja.pocoo.org/docs/2.9/">http://jinja.pocoo.org/docs/2.9/</a></p>
<p><b>journald</b>  = <i>systemd-journald</i></p>	<p>journald est un service système chargé de collecter et de stocker les journaux des applications.</p>

	<p>Source :  <a href="https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/systemd-journald.service">https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/systemd-journald.service</a></p>
<p><b>JSON</b>  = <i>JavaScript Object Notation</i></p>	<p>JSON est un format de données textuelles dérivé de la notation des objets du langage JavaScript. Il permet de représenter de l'information structurée comme le permet XML par exemple.</p> <p>Un document JSON a pour fonction de représenter de l'information accompagnée d'étiquettes permettant d'en interpréter les divers éléments, sans aucune restriction sur le nombre de celles-ci.</p> <p>Un document JSON ne comprend que deux types d'éléments structurels :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• des ensembles de paires nom / valeur ;</li> <li>• des listes ordonnées de valeurs.</li> </ul> <p>Ces mêmes éléments représentent trois types de données :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• des objets ;</li> <li>• des tableaux ;</li> <li>• des valeurs génériques de type tableau, objet, booléen, nombre, chaîne ou null.</li> </ul> <p>Source Wikipédia :  <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/JavaScript_Object_Notation">http://fr.wikipedia.org/wiki/JavaScript_Object_Notation</a></p>
<p><b>Kerberos</b></p>	<p>Kerberos est un protocole d'authentification réseau qui repose sur un mécanisme de clés secrètes (chiffrement symétrique) et l'utilisation de tickets, et non de mots de passe en clair, évitant ainsi le risque d'interception frauduleuse des mots de passe des utilisateurs.</p> <p>Source Wikipédia : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Kerberos_(protocole)">http://fr.wikipedia.org/wiki/Kerberos_(protocole)</a></p>
<p><b>Keycloak</b></p>	<p>Keycloak est un outil libre et moderne de gestion d'identité et des accès (IAM).</p>
<p><b>KVM</b>  = <i>Kernel-based Virtual Machine</i></p>	<p>KVM est un hyperviseur libre natif (Type I) pour Linux. KVM est une instance modifiée de QEMU pour être prise en charge en tant que module kernel kvm. KVM est intégré dans le noyau Linux depuis la version 2.6.20.</p> <p>Lorsqu'on parle de KVM, on parle généralement de l'ensemble : version modifiée de QEMU et module kvm.</p> <p>Source : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Kernel-based_Virtual_Machine">http://fr.wikipedia.org/wiki/Kernel-based_Virtual_Machine</a></p>
<p><b>LDAP</b>  = <i>Lightweight Directory Access Protocol</i></p>	<p>À l'origine un protocole permettant l'interrogation et la modification des services d'annuaire, LDAP a évolué pour représenter une norme pour les systèmes d'annuaires.</p>
<p><b>LDIF</b>  = <i>LDAP Data Interchange Format</i></p>	<p>LDIF est un format standardisé d'échange de données, qui permet la représentation des données contenues dans un annuaire LDAP. Il permet également la représentation d'opérations sur les données de l'annuaire (ajout, suppression, modification).</p> <p><a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/LDAP_Data_Interchange_Format">https://fr.wikipedia.org/wiki/LDAP_Data_Interchange_Format</a></p>

<b>LDM</b> <i>= LTSP Display Manager</i>	LDM est le gestionnaire d'affichage spécialement écrit pour LTSP.
<b>LemonLDAP</b> <i>= LemonLDAP::NG</i>	LemonLDAP::NG est une infrastructure d'authentification unique distribuée (SSO – Single Sign On) avec gestion centralisée des droits. Il se présente sous la forme d'une suite logicielle libre reposant sur le serveur web Apache. Source : <a href="http://www.starxpert.fr/lemon-ldap/">http://www.starxpert.fr/lemon-ldap/</a>
<b>Let's Encrypt</b> <i>= LE</i>	Let's Encrypt est une autorité de certification qui fournit des certificats gratuits X.509 pour le protocole cryptographique TLS au moyen d'un processus automatisé destiné à se passer du processus complexe actuel impliquant la création manuelle, la validation, la signature, l'installation et le renouvellement des certificats pour la sécurisation des sites internet. Source Wikipédia : <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Let's_Encrypt">https://fr.wikipedia.org/wiki/Let's_Encrypt</a>
<b>libvirt</b>	libvirt est une bibliothèque, une API, un daemon et des outils en logiciel libre de gestion de la virtualisation. Elle est notamment utilisée par KVM, Xen, VMware ESX, QEMU et d'autres solutions de virtualisation. Elle est notamment utilisée par la couche d'orchestration des hyperviseurs. Source : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Libvirt">http://fr.wikipedia.org/wiki/Libvirt</a>
<b>Licence CeCILL</b>	Acronyme pour CEa Cnrs Inria Logiciel Libre. C'est une licence libre de droit français compatible avec la licence GNU GPL.
<b>Linux</b> <i>= Kernel Linux</i>	Le noyau Linux est un noyau de système d'exploitation de type Unix. Le noyau Linux est un logiciel libre développé initialement par Linus Torvalds. Il a officiellement vu le jour en 1991. Formellement, « Linux » est le nom du seul noyau, mais dans les faits, on appelle souvent « Linux » l'ensemble du système d'exploitation, aussi appelé « GNU/Linux », voire l'ensemble d'une distribution Linux.
<b>live CD</b>	Un live CD, ou CD autonome en français, est un CD qui contient un système d'exploitation exécutable sans installation, qui se lance au démarrage de l'ordinateur. On désigne par live CD le système d'exploitation présent sur un support externe amorçable. Le support de stockage peut être un CD, un DVD ou encore une clé USB. Source : <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Live_CD">https://fr.wikipedia.org/wiki/Live_CD</a>
<b>LSC</b>	LSC est un connecteur open source qui permet de synchroniser les identités entre un annuaire LDAP et d'autres sources de données : base de données avec un connecteur JDBC, un autre annuaire LDAP, des fichiers plats, une API REST... <a href="https://lsc-project.org">https://lsc-project.org</a>



**LTS**

= *Long Term Support*

Certaines versions d'Ubuntu sont estampillées LTS. Ces versions, publiées tous les deux ans au mois d'avril, sont soutenues pour une durée prolongée de 60 mois (5 ans).

Le label LTS :

- la récupération des paquets de Debian se fait de manière plus conservatrice, synchronisée depuis Debian testing plutôt que Debian unstable ;
- la stabilisation de la distribution commence tôt dans le cycle de développement en limitant le nombre de nouveautés. L'équipe d'Ubuntu fait une sélection entre les paquets qui doivent être inclus dans une distribution maintenue sur une durée d'au plus 5 ans et ceux qui pourront être optionnellement installés par les utilisateurs ;
- les changements structurels majeurs sont le plus possible évités, comme le changement des applications incluses par défaut dans la distribution, la transition vers d'autres bibliothèques ou les changements des couches basses du système.

Une version LTS est :

- tournée vers les entreprises : ces versions sont pensées pour le déploiement dans des parcs de serveurs et de postes de travail dont la durée de vie est longue et où les changements sont peu fréquents ;
- compatible avec les nouveaux matériels : des révisions sont publiées à intervalles réguliers (une point release) pour ajouter la prise en charge de nouveaux matériels pour serveurs et postes de travail ;
- davantage testée : la phase de développement alpha est réduite, afin d'étendre davantage la période de stabilisation bêta pour récolter le plus de retours d'expérience et de rapports de bogues et pour stabiliser l'ensemble de la distribution.

Clairement, une version LTS n'est pas :

- une version incluant de nombreuses nouveautés : l'effort est surtout tourné vers la stabilisation et le renforcement des fonctionnalités existantes. Si des exceptions sont accordées à certains projets, elles sont documentées et leur intégration dans une version LTS doit être complétée pour la version bêta 1 du cycle de développement ;
- une version d'avant-garde : plutôt que d'importer les paquets de Debian depuis sa version unstable, ceux-ci sont tirés depuis la version testing de Debian. Même si certaines nouveautés ne sont pas incluses dans ces paquets, il y a plus de bénéfices à importer des paquets testés qui introduisent moins de bogues et moins de régressions.

<p><b>LVM</b> = <i>Logical Volume Management</i></p>	<p>La gestion par volumes logiques est à la fois une méthode et un logiciel. Elle permet le découpage, la concaténation, le redimensionnement et l'utilisation des espaces de stockage. Le logiciel permet de gérer, de sécuriser et d'optimiser de manière souple les espaces de stockage sur les systèmes d'exploitation de type UNIX.</p>
<p><b>LXC</b> = <i>Linux Containers</i></p>	<p>LXC, contraction de l'anglais Linux Containers, est un système de virtualisation au niveau système d'exploitation utilisé pour faire fonctionner de multiples environnements Linux isolés les uns des autres sur un seul et même système hôte. Le conteneur LXC n'est pas une machine virtuelle mais uniquement un environnement virtualisé qui dispose de ses propres processus et de son propre réseau (isolés du système physique hôte).</p>
<p><b>LZ4</b></p>	<p>LZ4 est un algorithme de type LZ77, c'est-à-dire de compression par dictionnaire avec fenêtre glissante.</p> <p>Il est conçu pour être extrêmement rapide, tant à la compression qu'à la décompression, aux dépens du ratio de compression.</p> <p>Source : <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/LZ4">https://fr.wikipedia.org/wiki/LZ4</a></p>
<p><b>Maître d'opérations (master operation en anglais)</b> = <i>FSMO</i></p>	<p>Maître d'opérations (master operation en anglais) désigne certains types de contrôleurs de domaine dans Active Directory, de Microsoft. Ce sont ceux qui jouent un rôle nécessitant un maître unique pour la réplication entre contrôleurs de domaine ; certains rôles sont uniques pour tous les domaines de la forêt ; d'autres rôles sont plus simplement uniques à l'intérieur d'un domaine.</p> <p>L'ancienne dénomination (avant 2005) était FSMO qui signifiait Flexible Single Master Operation ; le F de FSMO peut signifier flexible ou floating.</p> <p>Source Wikipédia : <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AEtre_d%27op%C3%A9rations">https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AEtre_d%27op%C3%A9rations</a></p>
<p><b>man in the middle</b> = <i>homme du milieu</i></p>	<p>L'attaque de l'homme du milieu (HDM) ou man in the middle attack (MITM) est une attaque qui a pour but d'intercepter les communications entre deux parties, sans que ni l'une ni l'autre ne puisse se douter que le canal de communication entre elles a été compromis. Le canal le plus courant est une connexion à Internet de l'internaute lambda. L'attaquant doit d'abord être capable d'observer et d'intercepter les messages d'une victime à l'autre.</p> <p>Source Wikipédia : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Attaque_de_l'homme_du_milieu">http://fr.wikipedia.org/wiki/Attaque_de_l'homme_du_milieu</a></p>
<p><b>MD5</b> = <i>Message Digest 5</i></p>	<p>L'algorithme MD5 est une fonction de hachage cryptographique qui permet d'obtenir l'empreinte numérique d'un fichier. Il a été inventé par Ronald Rivest en 1991.</p> <p>Source : <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/MD5">https://fr.wikipedia.org/wiki/MD5</a></p>

<p><b>MDB</b> = <i>LMDB - Lightning Memory-Mapped DB</i></p>	<p>MDB utilise la bibliothèque LMDB, le format développé par OpenLDAP pour stocker des données. Il repose entièrement sur le système d'exploitation sous-jacent pour la gestion de mémoire et ne fait pas de mise en cache de ses données.</p> <p>Source : <a href="https://www.syntetis.com/openldap-changer-le-moteur-de-backend-pour">https://www.syntetis.com/openldap-changer-le-moteur-de-backend-pour</a></p>
<p><b>MEEM</b> = <i>Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer</i></p>	<p>Le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer est l'administration française chargée de préparer et mettre en œuvre la politique du Gouvernement dans les domaines du développement durable, de l'environnement et des technologies vertes, de la transition énergétique et de l'énergie, du climat, de la prévention des risques naturels et technologiques, de la sécurité industrielle, des transports et de leurs infrastructures, de l'équipement et de la mer. Il est dirigé par le ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, membre du gouvernement français.</p> <p>Né de la fusion, en 2007, du Ministère de l'Environnement et du Ministère des Transports, de l'Équipement, du Tourisme et de la Mer il a depuis changé plusieurs fois de nom et de compétences :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministère de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement durables (2007-2010) Le ministère de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement durables (MEDAD) naît ainsi de la fusion du Ministère de l'Écologie et du Développement durable et du Ministère des Transports, de l'Équipement, du Tourisme et de la Mer. Il intègre également l'énergie, qui relevait alors du ministère de l'économie.</li> <li>• Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement (2010-2012) Le ministère devient le Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement (MEDDTL) et perd au passage ses compétences sur l'énergie, exception faite des énergies renouvelables.</li> <li>• Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'énergie (2012-2016) Le Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'énergie (MEDDE) assemble des fonctions historiquement séparées dans différents ministères : l'écologie (ministère de l'écologie et du Développement durable) et l'énergie (auparavant rattachée au ministère de l'industrie).</li> <li>• Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer (depuis 2016) Le ministère devient Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer (MEEM) et est chargée des relations internationales sur le climat.</li> </ul>

	<p>Source Wikipédia :</p> <p><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l'Environnement,_de_l'Enseignement_et_de_la_Sant%C3%A9">http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l'Environnement,_de_l'Enseignement_et_de_la_Sant%C3%A9</a></p> <p><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ministres_fran%C3%A7ais_des_Territoires">http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ministres_fran%C3%A7ais_des_Territoires</a></p>
<p><b>MMC</b></p> <p>= <i>Microsoft Management Console</i></p>	<p>Microsoft Management Console est un gestionnaire de console virtuelle incorporé dans Microsoft Windows, qui sert de conteneur pour des interfaces graphiques de configuration. Ce logiciel utilitaire sert de base pour de nombreux outils de configuration incorporés dans Windows, et permet de créer des outils d'administration système en regroupant un lot d'extensions dans une même fenêtre.</p> <p>Source Wikipédia :</p> <p><a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Management_Console">https://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Management_Console</a></p>
<p><b>Mode promiscuité</b></p> <p>= <i>Promiscuous mode</i></p>	<p>Le mode promiscuité se réfère à une configuration de la carte réseau qui lui permet d'accepter tous les paquets qu'elle reçoit, même si ceux-ci ne lui sont pas adressés.</p>
<p><b>MTA</b></p> <p>= <i>Message Transfert Agent</i></p>	<p>Message (ou Mail) Transfert Agent. Agent de transfert de message (ou de courrier), qui s'occupe de l'acheminement des messages.</p>
<p><b>MTU</b></p> <p>= <i>Maximum Transmission Unit</i></p>	<p>Le MTU définit la taille maximum d'un paquet (en octets) pouvant être transmis sur le réseau sans fragmentation.</p> <p>Source Wikipédia :</p> <p><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Maximum_Transmission_Unit">http://fr.wikipedia.org/wiki/Maximum_Transmission_Unit</a></p>
<p><b>multi-DC</b></p> <p>= <i>multiple domain controllers</i></p>	<p>Active Directory propose une réplication bidirectionnelle qui permet de maintenir à jour les données sur n'importe quel contrôleur de domaine. Déployer plusieurs contrôleurs dans un même domaine offre une grande tolérance aux pannes et permet de répartir la charge entre les serveurs.</p>
<p><b>multi-établissement</b></p>	<p>Pour certaines structures, une communauté de communes par exemple, il peut être intéressant de n'avoir qu'un seul module Scribe ou AmonEcole pour gérer plusieurs établissements.</p>
<p><b>MySQL</b></p>	<p>MySQL est un système de gestion de base de données (SGBD). Il fait partie des logiciels de gestion de base de données les plus utilisés au monde.</p> <p>C'est un serveur de bases de données relationnelles SQL développé dans un souci de performances élevées en lecture, il est davantage orienté vers le service de données déjà en place plutôt que vers celui de mises à jour fréquentes et fortement sécurisées. Il est multi-thread et multi-utilisateur.</p>
<p><b>NAS</b></p> <p>= <i>Network Attached Storage</i></p>	<p>Un NAS est un serveur relié à un réseau dont la principale fonction est le stockage de données en un volume centralisé pour des clients réseau hétérogènes.</p>
<p><b>NAT</b></p>	<p>Le NAT est un mécanisme informatique permettant de faire communiquer un réseau local avec l'Internet.</p>

<p>= <i>Network Address Translation</i></p>	<p>En réseau informatique, on dit qu'un routeur fait de la traduction d'adresse réseau lorsqu'il fait correspondre les adresses IP internes non-uniquees et souvent non routables d'un intranet à un ensemble d'adresses externes uniques et routables.</p> <p>Ce mécanisme permet notamment de faire correspondre une seule adresse externe publique visible sur Internet à toutes les adresses d'un réseau privé, et pallie ainsi l'épuisement des adresses IPv4.</p> <p>Source Wikipédia :  <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Network_address_translation">http://fr.wikipedia.org/wiki/Network_address_translation</a></p>
<p><b>NBD</b>  = <i>Network Block Devices</i></p>	<p>Network Block Devices (NBD) est un composant du kernel permettant de monter un fichier distant via ethernet, en TCP, comme s'il s'agissait d'un périphérique de bloc local.</p>
<p><b>NetBIOS</b></p>	<p>NetBIOS est une architecture réseau et non un protocole réseau. C'est un système de nommage et une interface logicielle qui permet d'établir des sessions entre différents ordinateurs d'un réseau. Ce service sert à associer un nom d'ordinateur à une adresse IP. NetBIOS tant à disparaître au profit des noms DNS.</p> <p>Le nom NetBIOS d'une machine est de type alphanumérique, excepté le premier caractère qui doit être de type alphabétique. Il doit comprendre entre 2 et 15 caractères.</p>
<p><b>NFS</b>  = <i>Network File System</i></p>	<p>NFS est un protocole développé par Sun Microsystems qui permet à un ordinateur d'accéder à des fichiers via un réseau.</p> <p>Ce système de fichiers en réseau permet de partager des données principalement entre systèmes UNIX. Des implémentations existent pour Macintosh et Microsoft Windows.</p> <p>NFS est compatible avec IPv6 sur la plupart des systèmes.</p>
<p><b>Nginx</b>  = <i>Engine-x</i></p>	<p>Nginx est un logiciel de serveur Web ainsi qu'un proxy inverse.</p> <p>Le serveur est de type asynchrone par opposition aux serveurs synchrones où chaque requête est traitée par un processus dédié. Donc au lieu d'exploiter une architecture parallèle et un multiplexage temporel des tâches par le système d'exploitation, Nginx utilise les changements d'état pour gérer plusieurs connexions en même temps. Le traitement de chaque requête est découpé en de nombreuses tâches plus petites ce qui permet de réaliser un multiplexage efficace entre les connexions.</p> <p>Pour tirer parti des ordinateurs multiprocesseurs, le serveur permet de démarrer plusieurs processus. Ce choix d'architecture se traduit par des performances très élevées, une charge et une consommation de mémoire particulièrement faibles comparativement aux serveurs Web classiques, tels qu'Apache.</p>
<p><b>Nom de domaine</b></p>	<p>Dans le système de noms de domaine, un nom de domaine (NDD en notation abrégée française ou DN pour Domain Name en anglais) est un identifiant de domaine internet.</p>

	<p>Un domaine est un ensemble d'ordinateurs reliés à Internet et possédant une caractéristique commune.</p> <p>Voici des exemples de domaine :</p> <p>le domaine .fr est l'ensemble des ordinateurs hébergeant des activités pour des personnes ou des organisations qui se sont enregistrées auprès de l'AFNIC qui est le registre responsable du domaine de premier niveau .fr ; en général, ces personnes ou ces entreprises ont une certaine relation (qui peut être tenue dans certains cas) avec la France ;</p> <p>le domaine paris.fr est l'ensemble des ordinateurs hébergeant des activités pour la ville de Paris.</p> <p>Un nom de domaine est un « masque » sur une adresse IP. Le but d'un nom de domaine est de retenir et communiquer facilement l'adresse d'un ensemble de serveurs (site web, courrier électronique, FTP...). Par exemple, wikipedia.org est plus simple à mémoriser que 91.198.174.2.</p> <p>Source Wikipédia : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Nom_de_domaine">http://fr.wikipedia.org/wiki/Nom_de_domaine</a></p>
<p><b>NTLM</b> = <i>NT Lan Manager</i></p>	<p>NTLM est un protocole d'identification utilisé dans diverses implémentations des protocoles réseau Microsoft. Il est aussi utilisé partout dans les systèmes de Microsoft comme un mécanisme d'authentification unique SSO.</p>
<p><b>NTP</b> = <i>Network Time Protocol</i></p>	<p>NTP est un protocole permettant de synchroniser les horloges des systèmes informatiques.</p>
<p><b>NUT</b> = <i>Network UPS Tools</i></p>	<p>NUT est un ensemble d'outils permettant de monitorer un système relié à un ou des onduleurs. Il se compose de plusieurs éléments :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le démon <code>nut</code> lancé au démarrage du système ;</li> <li>• le démon <code>upsd</code> qui permet d'interroger l'onduleur, il est lancé sur le PC relié à l'onduleur ;</li> <li>• le démon <code>upsmo</code> qui permet de monitorer et lancer les commandes nécessaires sur le réseau ondulé (arrêt de machines ...) ;</li> <li>• différents programmes pour envoyer des commandes manuellement à l'onduleur.</li> </ul> <p><code>upsd</code> peut communiquer avec plusieurs onduleurs si nécessaire.</p> <p><code>upsmo</code> interroge à intervalle régulier la machine du réseau sur laquelle est lancée <code>upsd</code>.</p>
<p><b>OAuth</b></p>	<p>OAuth est un protocole libre qui permet d'autoriser un site web, un logiciel ou une application (dit « consommateur ») à utiliser l'API sécurisée d'un autre site web (dit « fournisseur ») pour le compte d'un utilisateur. OAuth n'est pas un protocole d'authentification, mais un protocole de "délégation d'autorisation".</p> <p>Source Wikipédia : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/OAuth">http://fr.wikipedia.org/wiki/OAuth</a></p>

<p><b>ODI</b> = <i>Oracle Data Integrator</i></p>	<p>ODI - Ex Sunopsis est un logiciel propriétaire de Oracle Corporation développé en java pour réaliser des tâches de type ETL/EAI. Les développements sont centralisés dans un référentiel stocké sur une base de données. Le référentiel stocke également l'ensemble des métadonnées permettant une vision globale du système d'information ainsi que des flux d'alimentation développés dans ODI.</p> <p>Le principal objectif d'ODI est de faciliter les développements et la maintenance par l'intermédiaire de références croisées, cet outil permet l'automatisation de l'échange entre toutes les applications du SI.</p>
<p><b>OMAPI</b> = <i>Object Management Application Programming Interface</i></p>	<p>OMAPI est une API qui permet de manipuler les objets distants du serveur DHCP : leasing, host, failover-state et group. Chaque objet a un certain nombre de méthodes qui sont fournies: rechercher, créer et détruire. En outre, il est possible de regarder les attributs qui sont stockés sur les objets, et dans certains cas de modifier ces attributs. Il est donc possible de modifier une partie de la configuration du serveur DHCP en cours d'exécution, sans l'arrêter, de modifier ses fichiers de base de données et de la redémarrer.</p> <p>Les clients OMAPI se connectent au serveur à l'aide de TCP/IP, s'authentifient à l'aide d'une clé secrète partagée et peuvent ensuite examiner l'état actuel du serveur et y apporter des modifications.</p>
<p><b>ONDE</b> = <i>Outil Numérique pour la Direction d'École</i></p>	<p>L'application informatique BE1d (Base élèves premier degré) permet la gestion administrative et pédagogique des élèves de la maternelle au C.M.2 dans les écoles publiques ou privées. Elle facilite la répartition des élèves dans les classes et le suivi des parcours scolaires et améliore le pilotage académique et national.</p> <p><a href="http://www.education.gouv.fr/cid24413/base-eleves-premier-degre.html">http://www.education.gouv.fr/cid24413/base-eleves-premier-degre.html</a></p> <p>En 2017 l'application BE1d fait l'objet d'une refonte complète et devient ONDE (Outil Numérique pour la Direction d'École).</p> <p><a href="http://eduscol.education.fr/cid113087/refonte-de-l-application-base-elev">http://eduscol.education.fr/cid113087/refonte-de-l-application-base-elev</a></p>
<p><b>OpenID Connect</b> = <i>OIDC</i></p>	<p>OpenID Connect est un système d'authentification décentralisé qui permet l'authentification unique, ainsi que le partage d'attributs. Il permet à un utilisateur de s'authentifier auprès de plusieurs sites sans avoir à retenir un identifiant pour chacun d'eux mais en utilisant à chaque fois un unique identifiant OpenID Connect. Cette couche d'identification simple est basée sur le protocole OAuth 2.0. Ce standard est géré par la fondation OpenID.</p> <p>Plusieurs entreprises utilisent OpenID Connect tel Google, Microsoft, Ping Identity, Deutsche Telekom, salesforce.com, Trustelem.</p> <p>L'état Français l'utilise également dans son dispositif d'authentification et d'identification universel FranceConnect.</p> <p>Source Wikipédia : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/OpenID_Connect">http://fr.wikipedia.org/wiki/OpenID_Connect</a></p>
<p><b>OpenLDAP</b></p>	<p>OpenLDAP est une implémentation libre du protocole LDAP</p>

	<p>maintenue par le projet OpenLDAP et distribuée selon les termes de la licence OpenLDAP Public Licence.</p> <p>C'est est un annuaire informatique qui fonctionne sur le modèle client/serveur. Il contient des informations de n'importe quelle nature qui sont rangées de manière hiérarchique.</p> <p>Source : <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/OpenLDAP">https://fr.wikipedia.org/wiki/OpenLDAP</a></p>
<b>OpenNebula</b>	<p>OpenNebula est un projet libre et européen qui fournit un ensemble de fonctionnalités permettant de gérer un nuage informatique.</p> <p>OpenNebula organise le fonctionnement d'un ensemble de serveurs physiques, fournissant des ressources à des machines virtuelles. Il orchestre et gère le cycle de vie de toutes ces machines virtuelles.</p> <p><a href="http://openebula.org/">http://openebula.org/</a></p>
<b>OpenSSL</b>	<p>OpenSSL est une boîte à outils de chiffrement comportant deux bibliothèques, libcrypto et libssl, fournissant respectivement une implémentation des algorithmes cryptographiques et du protocole de communication SSL/TLS, ainsi qu'une interface en ligne de commande, openssl.</p> <p>Source : <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/OpenSSL">https://fr.wikipedia.org/wiki/OpenSSL</a></p>
<b>OpenVZ</b>	<p>OpenVZ est une technique de virtualisation de niveau système d'exploitation basée sur le noyau Linux. Cette technique de virtualisation de niveau système d'exploitation est souvent appelée conteneurisation et les instances sont appelées conteneur. OpenVZ permet à un serveur physique d'exécuter de multiples instances de systèmes d'exploitation isolés, qualifiés de serveurs privés virtuels (VPS) ou environnements virtuels (VE).</p> <p>Source Wikipédia : <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/OpenVZ">https://fr.wikipedia.org/wiki/OpenVZ</a></p>
<b>OSCAR</b> = <i>Outil Système Complet d'Assistance Réseau</i>	<p>OSCAR est un logiciel comparable de clonage. Il permet de réaliser des images des partitions et de les restaurer en cas de plantage ou de cloner des ordinateurs strictement identiques qui peuvent contenir aussi bien un système Windows qu'un système GNU/Linux. Il est particulièrement utilisé dans certains établissements scolaires.</p> <p>Ce logiciel est en réalité un Live CD (basé sur la distribution GNU/Linux Gentoo) ce qui permet d'effectuer la maintenance de manière nomade, mais il peut également être installé en parallèle (dual boot) avec le système d'exploitation principal.</p> <p><a href="http://oscar.crdp-lyon.fr">http://oscar.crdp-lyon.fr</a></p>
<b>OTP</b> = <i>One-time password</i>	<p>Un Mot de passe unique (OTP) est un mot de passe qui n'est valable que pour une session ou une transaction. Les OTP permettent de combler certaines lacunes associées aux traditionnels mots de passe statiques, comme la vulnérabilité aux attaques par jeu. Cela signifie que, si un intrus potentiel parvient à enregistrer un OTP qui était déjà utilisé pour se connecter à un service ou pour effectuer une opération, il ne sera pas en mesure de l'utiliser car il ne sera plus valide. En</p>



	<p>revanche, les OTP ne peuvent pas être mémorisés par les êtres humains, par conséquent, ils nécessitent des technologies complémentaires afin de s'en servir.</p> <p>Source : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Mot_de_passe_unique">http://fr.wikipedia.org/wiki/Mot_de_passe_unique</a></p>
<p><b>PAC</b> = <i>proxy auto-config</i></p>	<p>Un fichier de Configuration Automatique de Proxy ou fichier.PAC (proxy auto-config) définit la façon selon laquelle un navigateur web (ou d'autres fonctionnalités équivalentes, regroupées sous le nom de User agents) se connecte à Internet : il leur permet d'utiliser automatiquement le proxy approprié à l'URL demandée.</p> <p>Le navigateur va chercher ce fichier PAC en priorité. Les URL qu'il contient peuvent être configurées manuellement, ou déterminées automatiquement par le WPAD (Web Proxy Autodiscovery Protocol (en)<sup>1</sup>).</p> <p>Un fichier PAC contient une fonction en JavaScript appelée "FindProxyForURL(url, host)". Cette fonction retourne une chaîne de caractères avec une ou plusieurs spécifications (règles) sur la façon d'y accéder. Ces règles amènent le navigateur web à utiliser un serveur proxy particulier ou à se connecter directement.</p>
<p><b>pad</b></p>	<p>Un « pad » est un texte collaboratif créé à partir d'un éditeur de texte collaboratif en ligne.</p>
<p><b>PAM</b> = <i>Pluggable Authentication Modules</i></p>	<p>PAM est un mécanisme permettant d'intégrer différents schémas d'authentification de bas niveau dans une API de haut niveau, permettant de ce fait de rendre indépendants du schéma les logiciels réclamant une authentification.</p> <p>PAM est une création de Sun Microsystems et est supportée en 2006 sur les architectures Solaris, Linux, FreeBSD, NetBSD, AIX et HP-UX. L'administrateur système peut alors définir une stratégie d'authentification sans devoir recompiler des programmes d'authentification. PAM permet de contrôler la manière dont les modules sont enfilés dans les programmes en modifiant un fichier de configuration.</p> <p>Les programmes qui donnent aux utilisateurs un accès à des privilèges doivent être capables de les authentifier. Lorsque vous vous connectez sur le système, vous indiquez votre nom et votre mot de passe. Le processus de connexion vérifie que vous êtes bien la personne que vous prétendez être. Il existe d'autres formes d'authentification que l'utilisation des mots de passe, qui peuvent d'ailleurs être stockés sous différentes formes.</p>
<p><b>Patch</b></p>	<p>Les modules EOLE sont livrés avec un ensemble de templates de fichiers de configuration qui seront copiés vers leur emplacement de destination à l'instance ou à chaque reconfigure.</p> <p>Il est possible de personnaliser ces fichiers de configuration à l'aide d'un patch.</p>

	La procédure pour réaliser des patches est expliquée dans la rubrique <b>Personnalisation du serveur à l'aide de Creole</b> dans les documentations complètes ou dans la documentation partielle dédiée nommée <b>PersonnalisationEOLEAvecCreole</b> .
<b>PDC</b> = <i>Primary Domain Controller</i>	Un contrôleur principal de domaine appartient à une technologie d'annuaire et de réseau pour Windows NT. C'est un serveur qui dans un domaine (un groupe d'ordinateur appelé aussi «forêt») Windows gère et contrôle l'accès à une variété de ressources. Le contrôleur principal de domaine a un compte d'administration générale qui a le contrôle total des ressources du domaine. Un domaine a au moins un contrôleur de domaine principal et a souvent un ou plusieurs contrôleurs de domaine de sauvegarde (BDC). Si un contrôleur de domaine principal tombe en panne, l'un des contrôleurs secondaires peuvent ensuite être promu pour prendre sa place.
<b>PID</b> = <i>Process Identifier</i>	L'identifiant de processus ou PID est un code unique attribué sur les systèmes Unix ou Windows à tout processus lors de son démarrage. Il permet ainsi d'identifier le processus dans la plupart des commandes s'appliquant sur un processus donné (comme kill). Wikipédia : <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Identifiant_de_processus">https://fr.wikipedia.org/wiki/Identifiant_de_processus</a>
<b>Podman</b>	Podman est un logiciel libre permettant de lancer des applications dans des conteneurs logiciels. Il s'agit d'une alternative à Docker, qui permet de lancer les commandes sans les permissions root. <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Podman">https://fr.wikipedia.org/wiki/Podman</a>
<b>POP</b> = <i>Post Office Protocol</i>	POP est un protocole qui permet de récupérer les courriers électroniques présents sur un serveur de messagerie. Ce protocole a été réalisé en plusieurs versions respectivement POP1, POP2 et POP3. C'est cette dernière qui a cours actuellement.
<b>POSIX</b>	POSIX est le nom d'une famille de standards définie depuis 1988 par l'Institute of Electrical and Electronics Engineers. Ces standards ont émergé d'un projet de standardisation des API des logiciels destinés à fonctionner sur des variantes du système d'exploitation UNIX.
<b>PostgreSQL</b>	PostgreSQL est un système de gestion de base de données relationnelle et objet (SGBDRO). Il est fondé sur une communauté mondiale de développeurs et d'entreprises.
<b>PowerShell</b> = <i>Windows PowerShell</i>	PowerShell ou Windows PowerShell, anciennement Microsoft Command Shell (MSH), nom de code Monad, est une suite logicielle développée par Microsoft qui intègre une interface en ligne de commande, un langage de script nommé PowerShell ainsi qu'un kit de développement. Il est inclus à partir de Windows 7 et s'appuie sur le framework

	<p>Microsoft .NET.</p> <p>Source : <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Windows_PowerShell">https://fr.wikipedia.org/wiki/Windows_PowerShell</a></p>
<p><b>PPPoE</b> = <i>Point-to-Point Protocol over Ethernet</i></p>	<p>PPPoE est un protocole d'encapsulation de PPP sur Ethernet. Il permet de bénéficier des avantages de PPP et du contrôle de la connexion (débit, etc.), sur un réseau 802.3.</p> <p>Il est beaucoup employé par les connexions haut débit à Internet par ADSL et câble destinées aux particuliers, bien qu'une connexion utilisant un pont Ethernet-Ethernet soit souvent plus stable et plus performante. Il pose également des problèmes de MTU.</p>
<p><b>Projet LTSP</b> = <i>Linux Terminal Server Project</i></p>	<p>Linux Terminal Server Project (LTSP) est un ensemble de programmes permettant à plusieurs personnes d'utiliser le même ordinateur. Cela est réalisé par la mise en place d'un réseau informatique composé d'un serveur sous GNU/Linux et de clients légers.</p> <p><a href="http://www.ltsp.org/">http://www.ltsp.org/</a></p>
<p><b>Pronote</b></p>	<p>Pronote est un logiciel privé de gestion de vie scolaire créé en 1999. C'est au départ un client lourd, mais il existe, depuis 2003, une extension permettant d'utiliser une version Web.</p>
<p><b>ps1</b></p>	<p><code>.ps1</code>, est l'extension des fichiers de script Microsoft PowerShell.</p>
<p><b>PUA</b> = <i>Potentially Unwanted Applications</i></p>	<p>Applications potentiellement indésirables.</p>
<p><b>PXE</b> = <i>Pre-boot eXecution Environment</i></p>	<p>L'amorçage PXE permet à une station de travail de démarrer depuis le réseau en récupérant une image de système d'exploitation qui se trouve sur un serveur.</p> <p>L'amorce par PXE s'effectue en plusieurs étapes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• recherche d'une adresse IP sur un serveur DHCP/BOOTP et recherche du fichier à amorcer ;</li> <li>• téléchargement du fichier à amorcer depuis un serveur Trivial FTP ;</li> <li>• exécution du fichier à amorcer.</li> </ul>
<p><b>RADIUS</b> = <i>Remote Authentication Dial-In User Service</i></p>	<p>RADIUS est un protocole client-serveur permettant de centraliser des données d'authentification.</p> <p>Source : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Remote_Authentication_Dial-In_User_Service">http://fr.wikipedia.org/wiki/Remote_Authentication_Dial-In_User_Service</a></p>
<p><b>Ramsese</b> = <i>Répertoire académique et ministériel sur les établissements du système éducatif</i></p>	<p>Une base Ramsese est le fichier de gestion des établissements secondaires d'une académie : EPLE (établissements publics locaux d'enseignements) et EREA (établissements régionaux d'enseignements adaptés) publics et privés.</p> <p>Il contient toutes les informations concernant chaque établissement, notamment sa localisation, son code.</p>

	<p>Caractéristiques techniques :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomenclature utilisée : code RNE</li> <li>• Niveau géographique : commune</li> <li>• Type de source : fichier de gestion</li> </ul>
<p><b>Realm</b> = <i>Nom du royaume</i> <i>Kerberos</i></p>	<p>Dans Active Directory, le royaume est forcément le domaine DNS (le nom de la forêt en langage Microsoft).</p> <p>Le realm est le nom de domaine complet. Il est l'équivalent du FQDN pour le DNS Active Directory.</p>
<p><b>Relai DHCP</b></p>	<p>Le relai DHCP est un service qui se charge de router les trames DHCP d'un réseau vers un autre.</p>
<p><b>Relai SMTP</b></p>	<p>Le relai SMTP est un service qui se charge de router des requêtes SMTP vers un serveur SMTP, tandis que le serveur s'occupe de la gestion du courrier électronique (stockage, réception et envoi).</p>
<p><b>RELP</b> = <i>Reliable Event Logging Protocol</i></p>	<p>Reliable Event Logging Protocol ou RELP est un protocole définissant un service de journaux d'événements d'un système informatique.</p> <p>Il est supporté entre autres par Rsyslog.</p>
<p><b>Réseau virtuel Privé</b> = <i>RVP ou VPN (Virtual Private Network) en anglais</i></p>	<p>Le réseau virtuel privé permet de relier au travers d'Internet des sous réseaux entre eux, de façon sécurisée et chiffrée.</p>
<p><b>Restauration</b></p>	<p>La restauration c'est la réutilisation de données sauvegardées. C'est l'opération inverse de la sauvegarde.</p>
<p><b>RSAT</b> = <i>Remote Server Administration Tools</i></p>	<p>Les outils RSAT (Outils d'administration de serveur distant) permettent aux administrateurs informatiques de gérer à distance les rôles et les fonctionnalités d'un serveur Active Directory.</p>
<p><b>Rsyslog</b></p>	<p>Rsyslog est un logiciel libre utilisé sur des systèmes d'exploitation de type Unix transférant les messages des journaux d'événements sur un réseau IP.</p> <p>Rsyslog implémente le protocole basique syslog qui centralise les journaux d'événements, permettant de repérer plus rapidement et efficacement les défaillances d'ordinateurs présents sur un réseau.</p> <p>Il présente la particularité d'en étendre les fonctionnalités en permettant, notamment, de filtrer sur des champs, de filtrer à l'aide d'expressions régulières et l'utilisation du protocole TCP de la couche transport.</p> <p>Source : <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Rsyslog">https://fr.wikipedia.org/wiki/Rsyslog</a></p>
<p><b>SaltStack</b> = <i>Salt</i></p>	<p>Salt ou SaltStack est un logiciel de gestion de configuration écrit en Python, fonctionnant sur le principe client-serveur. SaltStack a pour but de rendre la gestion de configuration simple mais flexible. Il s'agit d'une alternative à Puppet, Ansible et Chef. On utilise les langages informatiques YAML, Jinja2 et Python pour configurer SaltStack.</p>

	<p>Source Wikipédia : <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Salt_(logiciel)">https://fr.wikipedia.org/wiki/Salt_(logiciel)</a></p> <p>Le vocabulaire SaltStack :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pillar : Dictionnaire des variables ;</li> <li>• States : Ordres à exécuter ;</li> <li>• Formula : Ensemble de States ;</li> <li>• Grains : Informations que retournent les minions au master-salt.</li> </ul> <p>La machine cliente SaltStack est appelé « minion », le serveur est appelé « master ».</p>
<p><b>Samba</b> = <i>SaMBa : Server Message Block</i></p>	<p>Samba est une re-implémentation libre des protocoles SMB/CIFS sous GNU/Linux et d'autres variantes d'Unix. Son nom provient du protocole SMB, protocole standard de Microsoft.</p> <p>À partir de la version 3, Samba fournit des fichiers et services d'impression pour divers clients Windows et peut s'intégrer à un domaine Windows Server, soit en tant que contrôleur de domaine principal (PDC) ou en tant que membre d'un domaine. Il peut également faire partie d'un domaine Active Directory.</p>
<p><b>Samba 4</b> = <i>SaMBa : Server Message Block</i></p>	<p>Samba est une re-implémentation libre des protocoles SMB/CIFS sous GNU/Linux et d'autres variantes d'Unix. Son nom provient du protocole SMB, protocole standard de Microsoft.</p> <p>À partir de la version 3, Samba fournit des fichiers et services d'impression pour divers clients Windows et peut s'intégrer à un domaine Windows Server, soit en tant que contrôleur de domaine principal (PDC) ou en tant que membre d'un domaine. Il peut également faire partie d'un domaine Active Directory.</p> <p>Samba 4 est une version de la suite Samba développée en parallèle avec la branche stable 3.x. Une des nouveautés majeures de cette version est le support des protocoles d'authentification utilisés par Windows 2000 et supérieur.</p> <p>Il est ainsi possible de joindre complètement des clients Windows à un domaine et effectuer des opérations d'ouverture de session. Il inclut un serveur LDAP et un centre de distribution de clés Kerberos (KDC).</p> <p>Source Wikipédia : <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Samba_(informatique)">https://fr.wikipedia.org/wiki/Samba_(informatique)</a></p>
<p><b>SAML</b> = <i>Security assertion markup language</i></p>	<p>SAML est un standard informatique définissant un protocole pour échanger des informations liées à la sécurité. Il est basé sur le langage XML.</p> <p>SAML suppose un fournisseur d'identité et répond à la problématique de l'authentification au-delà d'un intranet.</p>
<p><b>SAN</b> = <i>Storage Area Network</i></p>	<p>Un SAN, un réseau de stockage est un réseau spécialisé permettant de mutualiser des ressources de stockage.</p> <p>Un réseau de stockage se différencie des autres systèmes de stockage tels que le NAS (Network attached storage) par un accès bas niveau aux disques. Pour simplifier, le trafic sur un SAN est très</p>

	<p>similaire aux principes utilisés pour l'utilisation des disques internes (ATA, SCSI). C'est une mutualisation des ressources de stockage.</p> <p>Source Wikipédia :  <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_de_stockage_SAN">https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_de_stockage_SAN</a></p>
<p><b>SASL</b>  = <i>Simple Authentication and Security Layer</i></p>	<p>La couche SASL est une structure fournissant des services d'authentification et de sécurité facultatifs aux protocoles réseau.</p>
<p><b>Sauvegarde</b>  = <i>Backup</i></p>	<p>La sauvegarde est l'opération qui consiste à dupliquer dans un lieu sûr les données contenues dans un système informatique.</p>
<p><b>SecurID</b></p>	<p>SecurID est un système de token, ou authentifieur, produit par la société RSA Security et destiné à proposer une authentification forte à son utilisateur dans le cadre de l'accès à un système d'information.</p> <p>Source : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/SecurID">http://fr.wikipedia.org/wiki/SecurID</a></p>
<p><b>SGMAP</b>  = <i>Secrétariat Général pour la Modernisation de l'Action Publique</i></p>	<p>Le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique est une administration française placée sous l'autorité du Premier ministre et rattachée au secrétaire général du Gouvernement.</p> <p><a href="http://www.modernisation.gouv.fr/">http://www.modernisation.gouv.fr/</a></p>
<p><b>SHA-2</b>  = <i>Secure Hash Algorithm</i></p>	<p>SHA-2 est une famille de fonctions de hachage qui ont été conçues par la National Security Agency des États-Unis (NSA), sur le modèle des fonctions SHA-1 et SHA-0, elles-mêmes fortement inspirées de la fonction MD4 de Ron Rivest (qui a donné parallèlement MD5).</p> <p>Source : <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/SHA-2">https://fr.wikipedia.org/wiki/SHA-2</a></p>
<p><b>SID</b>  = <i>Security Identifier</i></p>	<p>Le SID est un identifiant de sécurité utilisé pour identifier les ressources et les personnes sur un réseau Microsoft.</p> <p>Le SID d'un domaine se présente sous la forme  <u>S-1-5-21-nnnnnnnnnnnn-nnnnnnnnnnnn-nnnnnnnnnnnn</u>.</p> <p>Chaque serveur de fichiers possède son propre SID et celui-ci est utilisé lors de la création des comptes (utilisateurs, groupes, machines rattachées au domaine).</p> <p>Lors de l'installation de module Scribe, Samba génère aléatoirement son propre SID.</p> <p><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Security_Identifier">http://fr.wikipedia.org/wiki/Security_Identifier</a></p>
<p><b>SIECLE anciennement Sconet</b>  = <i>Système d'information pour les élèves en collèges et lycée et pour les établissements</i></p>	<p>SIECLE est une application informatique de gestion des élèves, mise à disposition des établissements scolaires du second degré en France et accessible depuis leurs locaux par un simple navigateur via un réseau sécurisé (appelé réseau AGRIATES). Il remplace depuis janvier 2012 l'application Sconet (Scolarité sur le Net).</p>
<p><b>SMB</b></p>	<p>Le protocole SMB permet le partage de ressources (fichiers et imprimantes) sur des réseaux locaux avec des PC équipés d'un système d'exploitation Windows.</p>

<b>SMTP</b> = <i>Simple Mail Transfer Protocol</i>	SMTP est un protocole de communication utilisé pour transférer le courrier électronique vers les serveurs de messagerie électronique.
<b>SNMP</b> = <i>Simple Network Management Protocol</i>	SNMP est un protocole de communication qui permet aux administrateurs réseau de gérer les équipements du réseau, de superviser et de diagnostiquer des problèmes réseaux et matériels à distance. <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Simple_Network_Management_Protocol">https://fr.wikipedia.org/wiki/Simple_Network_Management_Protocol</a>
<b>Socle Interministériel de Logiciel Libre</b> = <i>SILL</i>	<p>Le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique (SGMAP) relève du Premier ministre.</p> <p>L'un des services du SGMAP, la Direction Interministérielle des Systèmes d'Information et de Communication (DISIC), coordonne les administrations d'État en matière de systèmes d'information.</p> <p>L'instance DISIC en charge des logiciels libres préconise une sélection de logiciels, sous la forme d'un socle interministériel de logiciels libres (SILL).</p> <p>Le SILL propose des logiciels libres répondant aux besoins des administrations françaises. Il est mis à disposition sans garantie de l'État. Il peut être utilisé librement et gratuitement par tous, à titre public, professionnel ou privé. Il peut être copié et diffusé sans restriction.</p> <p><a href="http://references.modernisation.gouv.fr/socle-logiciels-libres">http://references.modernisation.gouv.fr/socle-logiciels-libres</a></p>
<b>Squid</b>	Squid est un proxy (serveur mandataire en français) cache sous GNU/Linux. De ce fait il permet de partager un accès Internet entre plusieurs utilisateurs n'ayant qu'une seule connexion. Un serveur proxy propose également un mécanisme de cache des requêtes, qui permet d'accéder aux données en utilisant les ressources locales au lieu des ressources web, réduisant les temps d'accès et la bande passante consommée. Il est également possible aussi d'effectuer des contrôles de sites.
<b>SSH</b> = <i>Secure Shell</i>	Secure Shell est à la fois un programme informatique et un protocole de communication sécurisé. Le protocole de connexion impose un échange de clés de chiffrement en début de connexion. Par la suite toutes les trames sont chiffrées. Il devient donc impossible d'utiliser un sniffer pour voir ce que fait l'utilisateur.
<b>SSO</b> = <i>Single Sign On, Authentification unique</i>	SSO est une méthode permettant de centraliser l'authentification afin de permettre à l'utilisateur de ne procéder qu'à une seule authentification pour accéder à plusieurs applications informatiques. Les objectifs sont : <ul style="list-style-type: none"> <li>• simplifier pour l'utilisateur la gestion de ses mots de passe : plus l'utilisateur doit gérer de mots de passe, plus il aura tendance à utiliser des mots de passe similaires ou simples à mémoriser, abaissant par la même occasion le niveau de sécurité que ces</li> </ul>

	<p>mots de passe offrent ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• simplifier la gestion des données personnelles détenues par les différents services en ligne, en les coordonnant par des mécanismes de type méta-annuaire ;</li> <li>• simplifier la définition et la mise en œuvre de politiques de sécurité.</li> </ul>
<b>StartTLS</b>	<p>Dans certains cas, un même port est utilisé avec et sans SSL. Dans ce cas, la connexion est initiée en mode non chiffré. Le tunnel est ensuite mis en place au moyen du mécanisme StartTLS. C'est le cas, par exemple des protocoles de mails IMAP et SMTP ou LDAP.</p>
<b>strongSwan</b>	<p>strongSwan est une implémentation libre et complète de VPN IPsec pour le système d'exploitation Linux (noyaux Linux 2.6 et 3.x). L'objectif de ce projet est de proposer des mécanismes d'authentification forts.</p> <p><a href="http://www.strongswan.org/">http://www.strongswan.org/</a></p>
<b>subiquity</b>	<p>Nouveau programme pour l'installation des serveurs Ubuntu (ubiquity pour serveur).</p> <p><a href="https://github.com/canonical/subiquity">https://github.com/canonical/subiquity</a></p>
<b>sudo</b> <i>= substitute user do</i>	<p>La commande sudo permet à un administrateur système d'accorder à certains utilisateurs (ou groupes d'utilisateurs) la possibilité de lancer une commande en tant qu'administrateur, ou comme autre utilisateur, tout en conservant une trace des commandes saisies et des arguments.</p> <p>Source : <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Sudo">https://fr.wikipedia.org/wiki/Sudo</a></p>
<b>Sunstone</b>	<p>Sunstone est une interface graphique permettant de gérer OpenNebula.</p> <p>C'est une application Web qui permet de gérer et d'administrer les machines virtuelles et tout ce qui s'y rapporte.</p> <p>Depuis la version 2.7.2, l'accès à l'interface Sunstone s'effectue en https via un navigateur web :</p> <p><a href="https://&lt;adresseServeur&gt;">https://&lt;adresseServeur&gt;</a></p>
<b>Symfony</b>	<p>Symfony est un ensemble de composants PHP ainsi qu'un framework MVC libre écrit en PHP. Il fournit des fonctionnalités modulables et adaptables qui permettent de faciliter et d'accélérer le développement d'un site web.</p> <p>Source : <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Symfony">https://fr.wikipedia.org/wiki/Symfony</a></p>
<b>Sympa</b> <i>= SYstème de Multi-Postage Automatique</i>	<p>Sympa est un gestionnaire de listes de diffusion hautement configurable.</p> <p>Il peut gérer de grosses listes et comprend une interface web complète.</p> <p>Sympa est multilingue et peut interopérer avec un annuaire LDAP ou</p>



	<p>un SGBD pour définir des listes de diffusion dynamiques.</p> <p>Le développement et la diffusion de Sympa sont contrôlés par RENATER.</p> <p><a href="http://www.sympa.org">http://www.sympa.org</a></p>
<p><b>SYSVOL</b> = <i>System Volume</i></p>	<p>Le partage SYSVOL sert à stocker des données spécifiques qui doivent être répliquées entre les contrôleurs de domaine ou accessibles par les ordinateurs clients. Il contient principalement les stratégies de groupes (GPO) et les scripts de connexion.</p>
<p><b>TCP</b> = <i>Transmission Control Protocol</i></p>	<p>TCP est le principal protocole réseau utilisé par les connexions Internet. C'est un protocole de transport qui travaille en mode connecté. Les données transmises sont donc vérifiées. Dans le modèle TCP/IP, il est entre la couche de transport (généralement IP) et la couche application.</p>
<p><b>TCP Wrapper</b> = <i>tcpd</i></p>	<p>TCP Wrapper est une technique, propre à Unix, permettant de contrôler les accès à un service (ou démon) suivant la source.</p> <p>Il se configure grâce au deux fichiers <code>/etc/hosts.allow</code> et <code>/etc/hosts.deny</code>.</p> <p>Tous les démons ne supportent pas la technique TCP Wrapper.</p>
<p><b>Telnet</b> = <i>TERminal NETwork ou TELecommunication NETwork</i></p>	<p>Telnet est une commande permettant de créer une session Telnet sur une machine distante. Cette commande a d'abord été disponible sur les systèmes Unix, puis elle est apparue sur la plupart des systèmes d'exploitation.</p> <p>Telnet est un protocole réseau utilisé sur tout réseau prenant en charge le protocole TCP/IP. Le but du protocole Telnet est de fournir un moyen de communication très généraliste, bi-directionnel et orienté octet.</p>
<p><b>Template</b> = <i>Modèle Creole</i></p>	<p>Un template est un fichier contenant des variables Creole, qui sera instancié pour générer un fichier cible (typiquement un fichier de configuration serveur).</p>
<p><b>TFTP</b> = <i>Trivial File Transfer Protocol</i></p>	<p>TFTP est un protocole simplifié de transfert de fichiers. Il fonctionne en UDP, protocole « non fiable », qui implique que le client et le serveur doivent gérer eux-mêmes une éventuelle perte de paquets. On réserve généralement l'usage du TFTP à un réseau local.</p>
<p><b>timeout</b></p>	<p>Le timeout est la durée de validité d'une donnée avant son expiration.</p>
<p><b>Tiramisu</b> = <i>Outil de gestion de configuration</i></p>	<p>À cause de l'afflux de plus en plus grand des options de configuration des serveurs EOLE (plus de 1600 au dernier recensement), il était devenu de plus en plus difficile de correctement récupérer les options et de les utiliser là où elles devaient effectivement être employées. Pour remédier à ces difficultés, l'outil Tiramisu a été développé, il est utilisé comme moteur du générateur de configuration de la version EOLE 2.4.</p>

	<p>La documentation technique du projet :  <a href="http://tiramisu.labs.libre-entreprise.org">http://tiramisu.labs.libre-entreprise.org</a></p> <p>Les sources du projet Tiramisu :  <a href="http://labs.libre-entreprise.org/projects/tiramisu/">http://labs.libre-entreprise.org/projects/tiramisu/</a></p>
<p><b>TLS</b>  = <i>Transport Layer Security</i></p>	<p>Le TLS et son prédécesseur Secure Sockets Layer (SSL), sont des protocoles de sécurisation des échanges sur Internet.</p> <p>Le TLS est la poursuite des développements de SSL.</p> <p>Par abus de langage, on parle de SSL pour désigner indifféremment SSL ou TLS.</p>
<p><b>Transfert de zone DNS</b></p>	<p>Le transfert de zone DNS également connu de son opcode mnémotechnique AXFR, est un type de transaction DNS. C'est l'un des nombreux mécanismes disponibles pour répliquer les bases de données distribuées contenant les données DNS au travers d'un ensemble de serveurs DNS. Le transfert de zone peut être effectué de deux manières différentes : le transfert de zone complet (AXFR) ou le transfert de zone incrémental (IXFR). Il entre en concurrence avec les mécanismes de réplication de bases de données fournis par les systèmes DNS modernes.</p> <p>Source : <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_de_zone_DNS">https://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_de_zone_DNS</a></p>
<p><b>Twisted</b></p>	<p>Twisted est un framework d'application réseau écrit en Python et sous licence MIT.</p> <p>Twisted supporte TCP, UDP, SSL/TLS, multicast, Unix domain sockets, un grand nombre de protocoles dont HTTP, NNTP, IMAP, SSH, IRC, FTP, et beaucoup d'autres. Twisted se base sur un paradigme événementiel, ce qui signifie que les utilisateurs écrivent de courtes fonctions de rappel (callbacks) qui sont appelées par le framework.</p> <p><a href="http://twistedmatrix.com">http://twistedmatrix.com</a></p>
<p><b>UEFI</b>  = <i>Unified Extensible Firmware Interface</i></p>	<p>Le standard UEFI définit un logiciel intermédiaire entre le micrologiciel (firmware) et le système d'exploitation (OS) d'un ordinateur. Cette interface succède sur certaines cartes-mères au BIOS. Elle fait suite à EFI (Extensible Firmware Interface), conçue par Intel pour les processeurs Itanium.</p> <p>Source Wikipédia :  <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Unified_Extensible_Firmware_Interface">https://fr.wikipedia.org/wiki/Unified_Extensible_Firmware_Interface</a></p>
<p><b>UNC</b>  = <i>Universal Naming Convention ou Uniform Naming Convention</i></p>	<p>UNC est une convention sur une manière de définir l'adresse d'une ressource sur un réseau.</p> <p>Plutôt que de spécifier une lettre de lecteur et un chemin d'accès (par exemple, <code>D:\lecteur</code>), on utilise la syntaxe suivante  <code>\\serveur\partage\répertoire\nomFichier</code></p>
<p><b>Unicode</b></p>	<p>Unicode est un standard informatique qui permet des échanges de textes dans différentes langues, à un niveau mondial. Il est développé</p>

	<p>par le Consortium Unicode, qui vise à permettre le codage de texte écrit en donnant à tout caractère de n'importe quel système d'écriture un nom et un identifiant numérique, et ce de manière unifiée, quelle que soit la plate-forme informatique ou le logiciel.</p> <p>Source Wikipédia : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Unicode">http://fr.wikipedia.org/wiki/Unicode</a></p>
<p><b>Unité organisationnelle</b> = <i>OU</i></p>	<p>Une Unité organisationnelle (Organizational Unit ; OU ; UO) est un objet conteneur, de la norme ldap, qui est utilisé pour hiérarchiser les annuaires.</p>
<p><b>URI</b> = <i>Uniform Resource Identifier</i></p>	<p>L'URI est une courte chaîne de caractères identifiant une ressource sur un réseau.</p>
<p><b>UUID</b> = <i>Universally Unique Identifier</i></p>	<p>Le but des UUID est de permettre à des systèmes distribués d'identifier de façon unique une information sans coordination centrale importante. Dans ce contexte, le mot « unique » doit être pris au sens de « unicité très probable » plutôt que « garantie d'unicité ».</p> <p>Source : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Unique_Identifier">http://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Unique_Identifier</a></p>
<p><b>Version admissible ou pre-release</b></p>	<p>Une version admissible, bien que le terme anglais release candidate (souvent abrégé en RC) soit beaucoup plus utilisé, est une version du logiciel qui correspond, du côté pratique, à la version « finale » ou « stable » du dit logiciel. Elle est mise à disposition à des fins de « tests de dernière minute » visant à déceler les toutes dernières erreurs subsistant au sein du programme.</p> <p>Source Wikipédia : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Version_d%27un_logiciel#Version_admissible">http://fr.wikipedia.org/wiki/Version_d%27un_logiciel#Version_admissible</a></p>
<p><b>Veyon</b> = <i>Virtual Eye On Networks</i></p>	<p>Veyon (anciennement iTALC) est un logiciel libre qui permet de surveiller, contrôler et administrer les postes à distance.</p> <p><a href="https://veyon.io/">https://veyon.io/</a></p>
<p><b>VLAN</b> = <i>Réseau local virtuel</i></p>	<p>Un VLAN (Virtual Local Area Network) est un réseau local regroupant un ensemble de machines de façon logique et non physique.</p>
<p><b>Wake on Lan</b> = <i>WoL</i></p>	<p>Wake on Lan est un standard des réseaux Ethernet qui permet à un ordinateur éteint d'être démarré à distance.</p> <p>Source Wikipédia : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Wake-on-LAN">http://fr.wikipedia.org/wiki/Wake-on-LAN</a></p>
<p><b>Web 2.0</b> = <i>Web participatif</i></p>	<p>L'expression « Web 2.0 » désigne l'ensemble des technologies et des usages du World Wide Web qui ont suivi la forme initiale du web, en particulier les interfaces permettant aux internautes ayant peu de connaissances techniques de s'approprier les nouvelles fonctionnalités du web et ainsi d'interagir de façon simple à la fois avec le contenu et la structure des pages et aussi entre eux, créant ainsi notamment le Web social.</p>
<p><b>Winbind</b></p>	<p>Winbind permet de récupérer les utilisateurs et les groupes du contrôleur de domaine Windows, pour éviter de gérer plusieurs bases</p>

	de données d'utilisateurs.
<b>WINS</b> = <i>Windows Internet Name Service</i>	WINS est un serveur de noms et services pour les ordinateurs utilisant NetBIOS.
<b>WPAD</b> = <i>Web Proxy Autodiscovery Protocol</i>	<p>WPAD définit la façon selon laquelle un navigateur web se connecte à Internet. Ce protocole permet au navigateur d'utiliser automatiquement le proxy approprié à l'URL demandée. WPAD laisse le navigateur découvrir l'emplacement du fichier PAC grâce aux services DHCP et DNS.</p> <p>Un fichier PAC est un fichier texte en JavaScript, qui contient entre autres la fonction FindProxyForURL(url, host).</p> <p>Cette fonction possède deux arguments associés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• URL : l'URL de l'objet</li> <li>• HOST : le nom de domaine dérivé de l'URL</li> </ul>
<b>Xen</b>	Xen est un logiciel libre de virtualisation, plus précisément un hyperviseur de machine virtuelle.
<b>XML-RPC</b> = <i>XML Remote procedure call</i>	<p>XML-RPC est un protocole RPC (Remote procedure call), une spécification simple et un ensemble de codes qui permettent à des processus s'exécutant dans des environnements différents de faire des appels de méthodes à travers un réseau.</p> <p>XML-RPC permet d'appeler une fonction sur un serveur distant à partir de n'importe quel système (Windows, Mac OS X, GNU/Linux) et avec n'importe quel langage de programmation. Le serveur est lui-même sur n'importe quel système et est programmé dans n'importe quel langage.</p> <p>Cela permet de fournir un Service web utilisable par tout le monde sans restriction de système ou de langage.</p> <p>Source : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/XML-RPC">http://fr.wikipedia.org/wiki/XML-RPC</a></p>
<b>XMPP</b> = <i>Extensible Messaging and Presence Protocol</i>	<p>XMPP peut être traduit par « Protocole extensible de présence et de messagerie », et est un ensemble de protocoles standards ouverts de l'Internet Engineering Task Force (IETF) pour la messagerie instantanée, et plus généralement une architecture décentralisée d'échange de données.</p> <p>XMPP est également un système de collaboration en quasi-temps-réel et d'échange multimédia via le protocole Jingle, dont la Voix sur réseau IP (téléphonie sur Internet), la visioconférence et l'échange de fichiers sont des exemples d'applications.</p> <p>XMPP est constitué d'un protocole TCP/IP basé sur une architecture client-serveur permettant les échanges décentralisés de messages instantanés ou non, entre clients, au format Extensible Markup Language (XML).</p> <p>XMPP est en développement constant et ouvert au sein de l'IETF.</p>

<p><b>YAML</b> = <i>YAML Ain't Markup Language</i></p>	<p>YAML est un format de représentation de données par sérialisation Unicode. Il reprend des concepts d'autres langages comme XML, ou encore du format de message électronique.</p> <p>Son objet est de représenter des informations plus élaborées que le simple CSV en gardant cependant une lisibilité presque comparable, et bien plus grande en tout cas que du XML.</p> <p>Symfony 2, Drupal 8 et phpMyAdmin, entre autres, l'utilisent pour leurs formats d'entrée et de sortie.</p> <p>Source Wikipédia : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/YAML">http://fr.wikipedia.org/wiki/YAML</a></p>
<p><b>ZéphirLog</b></p>	<p>ZéphirLog était un module 2.2 qui permettait de stocker et d'archiver les journaux d'événements remontés par les différents serveurs EOLE.</p>